

DE ADOBE® ELEMENTS ORGANIZER 8

gebruiken

© 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe® Elements Organizer 8 gebruiken

This guide is licensed for use under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License. This License allows users to copy, distribute, and transmit the user guide for noncommercial purposes only so long as (1) proper attribution to Adobe is given as the owner of the user guide; and (2) any reuse or distribution of the user guide contains a notice that use of the user guide is governed by these terms. The best way to provide notice is to include the following link. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

Adobe, the Adobe logo, Adobe Premiere, Acrobat, Flash, Illustrator, Photoshop, Reader, and XMP are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.

Inhoud

Hoofdstuk 1: Aan de slag met de Elements Organizer

Wat er eerst moet gebeuren	1
De Help gebruiken en ondersteuning ontvangen	2

Hoofdstuk 2: De werkruimte van de Elements Organizer

Werkruimten	4
De Elements Organizer en Adobe Premiere Elements tegelijk gebruiken	9

Hoofdstuk 3: Foto's en video's importeren

Foto's en video's ophalen	12
Camera's en kaartlezers	15
Scanners	19
Lokale bestanden, cd's, dvd's en video	21
Mobiele telefoons met een camera	27

Hoofdstuk 4: Foto's en video's weergeven en corrigeren in de Elements Organizer

Foto's en video's weergeven in de Elements Organizer	29
Videoprojecten weergeven	37
Videobeelden en afbeeldingen op een volledig scherm weergeven	38
Mediabestanden weergeven in de Datumweergave	45
Foto's en video's corrigeren in de Elements Organizer	49

Hoofdstuk 5: Foto's en video's organiseren en er tags aan toewijzen

Foto's taggen en video's	52
Trefwoordtags, categorieën en subcategorieën bewerken	66
Albums maken	71
Slimme albums maken en bewerken	76
Albums en albumcategorieën bewerken	78

Hoofdstuk 6: Mediabestanden zoeken in de Elements Organizer

Naar mediabestanden zoeken in de Elements Organizer	82
Mediabestanden zoeken op trefwoordtags	85
Mediabestanden zoeken op basis van inhoud, type en metagegevens	89

Hoofdstuk 7: Bestanden en catalogi beheren

Catalogi beheren	96
Bestanden verplaatsen, kopiëren en een andere naam geven	102
Foto's groeperen in stapels	105
Foto's groeperen in versiesets	110
Scènegroepen en videoscènegroepen	114
Bestandsnamen en versies	115
Bijschriften en notities toevoegen	119
Bestandsinformatie	122
Bestanden opnieuw verbinden	123

Hoofdstuk 8: Projecten in de Elements Organizer

Overzicht van Elements Organizer-projecten	127
Een onlinealbum maken en delen	128
Fotoboeken, ansichtkaarten en fotocollages maken	131
Presentaties maken	131
Instant movies maken	146
Een flipboek maken	146

Hoofdstuk 9: Foto's afdrukken en delen

Foto's afdrukken	148
Afdrukopties	156
Foto's delen via onlineservices	157
Foto's delen via e-mail	159
Video's online delen	165
Mediabestanden delen op mobiele telefoons en afspelapparaten	165
Foto's weergeven en delen op Media Center-computers	165
Foto's exporteren	167
Mediabestanden branden op dvd/BluRay	169
Mediabestanden branden op cd/dvd	169

Hoofdstuk 10: Elements Organizer-sneltoetsen

Navigatietoetsen	170
Toetsen voor het weergeven van foto's (Elements Organizer)	170
Toetsen voor het weergeven van de kalender (Datumweergave)	171
Toetsen voor het bewerken van foto's (Elements Organizer)	171
Toetsen voor foto's zoeken	172

Hoofdstuk 1: Aan de slag met de Elements Organizer

De Elements Organizer vormt een essentieel onderdeel van zowel de Adobe® Photoshop® Elements als de Adobe® Premiere® Elements. In de Elements Organizer kunt u uw foto's en videoclips importeren, beheren en weergeven. Gedetailleerdere bewerkingen aan uw foto's en clips voert u uit in de Photoshop Elements Editor of in de Adobe Premiere Elements Editor. Raadpleeg de Help bij deze twee Editors voor alomvattende informatie over het werken met de Editor.

Wat er eerst moet gebeuren

De systeemvereisten controleren

Als u niet zeker weet of Photoshop Elements of Premiere Elements kan worden uitgevoerd op uw computer, raadpleegt u alle systeemvereisten en aanbevelingen voor uw Adobe®-software. Raadpleeg hiertoe het Lees mij-bestand op de software-installatieschijf.

De software installeren

- 1 Sluit alle andere geopende Adobe-toepassingen op de computer.
- 2 Plaats de installatieschijf in uw schijfstation en volg de instructies op het scherm.

Moet ik mijn vorige versie van Photoshop Elements of Premiere Elements verwijderen? Als een testversie van de software is geïnstalleerd, is het raadzaam om deze eerst te verwijderen. Een eerdere versie hoeft echter niet te worden verwijderd.

Hoe verwijder ik een vorige versie? Klik in Windows® (XP) op de knop Start en kies Configuratiescherm. Het dialoogvenster Configuratiescherm dubbelklikt u op Programma's toevoegen of verwijderen. Selecteer in het dialoogvenster Software de versie van de software die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd of u de toepassing echt van de computer wilt verwijderen. Klik op Ja om de toepassing te verwijderen.

Registreren

Wanneer u het programma hebt geïnstalleerd, registreert u uw software om aanvullende ondersteuning bij de installatie, kennisgevingen van updates en andere services te ontvangen.

Opmerking: gebruikers buiten de VS kunnen hun software op elk gewenst moment registreren via Help > Registratie.

Lees mij-bestand

De installatieschijf bevat het Lees mij-bestand voor uw software. (Dit bestand wordt tijdens de installatie van het product ook gekopieerd naar de toepassingsmap.) Open het bestand om belangrijke informatie te lezen.

Nieuwe en verbeterde functies

Bezoek www.adobe.com/go/learn_pse_features_nl voor meer informatie over de nieuwe en verbeterde functies van Photoshop Elements. Het is nu nog gemakkelijker om uw foto's te verbeteren en meer te doen met uw foto's.

Bezoek www.adobe.com/go/learn_pre_features_nl voor meer informatie over de nieuwe en verbeterde functies van Adobe Premiere Elements.

De Help gebruiken en ondersteuning ontvangen

Leren werken met Photoshop Elements en Premiere Elements

Hoe kan ik een vraag stellen? U kunt vragen stellen aan en advies krijgen van andere gebruikers van Adobe Photoshop Elements en Adobe Premiere Elements op www.adobe.com/go/forums_nl.

De Help bij de Elements Organizer gebruiken

De Help bij Photoshop Elements is op diverse manieren op te roepen. U kunt de Help openen door Help > Elements Organizer Help te kiezen (of op uw toetsenbord op de toets F1 te drukken). Als de computer met internet is verbonden, wordt de Help op het web automatisch gestart door de Elements Organizer.

U kunt de volledige Help voor de Elements Organizer weergeven via de Help bij de Elements Organizer, de Photoshop Elements Editor of de Adobe Premiere Elements Editor.

Help op het web www.adobe.com/go/learn_org_nl is de meest uitgebreide en actuele versie van de Help bij de Elements Organizer. De computer moet met internet zijn verbonden om toegang te kunnen krijgen tot de Help op het web. Gebruik het veld Zoeken om te zoeken in de Help bij Photoshop Elements. Blader door alle onderwerpen in de Help bij Photoshop Elements.

Help in de toepassing De Help in de toepassing biedt toegang tot informatie over veelgebruikte taken en concepten. Als u niet met internet bent verbonden, wordt de Help in de toepassing door de Elements Organizer gestart. De Help in de toepassing omvat slechts een klein gedeelte van de totale Help die op het web beschikbaar is.

Help in PDF-bestand De Help is ook beschikbaar als een PDF-bestand, dat is geoptimaliseerd om te worden afgedrukt. Bezoek www.adobe.com/go/learn_org_printpdf_nl, of klik op de PDF-koppeling van de Help boven aan elke Help-pagina. De Help als PDF-bestand is de beste manier om toegang tot de meest uitgebreide Help te krijgen wanneer u niet bent verbonden met internet.

Koppelingen in de toepassing Er komen enkele Help-koppelingen voor in de Elements Organizer. Als u op deze koppelingen klikt, gaat u naar het desbetreffende onderwerp in de Help op het web of in de Help in de toepassing.

Opmerking: als u probeert toegang te krijgen tot een Help-onderwerp dat alleen bestaat in de Help op het web, geeft de Elements Organizer de URL en een koppeling naar de volledige Help op het web weer.

Tips om de Help te doorzoeken

- Als u een woordgroep zoekt, bijvoorbeeld "aangepaste vormen", plaatst u dubbele aanhalingstekens voor en na de woordgroep. Er worden dan alleen onderwerpen gezocht waarin alle woorden in de woordgroep voorkomen.
- Let op dat u de zoektermen correct spelt.
- Als een bepaalde zoekterm geen resultaat oplevert, kunt u een synoniem proberen, dus bijvoorbeeld "web" in plaats van "internet".

- Als u een onderwerp vindt dat u later mogelijk nog eens wilt bekijken, kunt u er een bladwijzer aan toevoegen. U kunt het dan gemakkelijk terugvinden.

Een Help-onderwerp afdrukken Als u een onderwerp wilt afdrukken vanuit de Help, gebruikt u de opdracht Afdrukken in de browser.

Zoeken naar onderwerpen over het oplossen van problemen Ga naar www.adobe.com/support/photoshopelements en www.adobe.com/support/premiereelements om informatie te bekijken over de belangrijkste problemen of informatie te zoeken over veelvoorkomende problemen en foutberichten.

Forum U kunt vanuit het programma toegang krijgen tot het forum van de Elements-gebruikerscommunity. U kunt de forumpagina voor Adobe Premiere Elements openen door Help > Forum > Premiere Elements te selecteren. U opent de forumpagina voor Photoshop Elements door Help > Forum > Photoshop Elements te selecteren. Als uw computer is verbonden met internet, start de Elements Organizer de forumpagina. U kunt het forum gebruiken om andere gebruikers van Adobe Premiere Elements en Photoshop Elements te vragen om suggesties voor uw ontwerpen, maar u kunt zelf ook nuttige tips en trucs voor andere gebruikers plaatsen.

Zoeken naar software-updates Als de computer met internet is verbonden, ontvangt u kennisgevingen zodra er een update van Photoshop Elements of Adobe Premiere Elements beschikbaar is. Voor meer informatie over de meest recente updates gaat u naar www.adobe.com/nl/downloads/updates.

Hoe krijg ik toegang tot klantenondersteuning?

U kunt rechtstreeks contact opnemen met Adobe of een webcase indienen. Ga naar www.adobe.com/support/contact voor contactgegevens. Bezoek de ondersteuningswebsite van Adobe op www.adobe.com/go/support_nl. De ondersteuningswebsite van Adobe biedt naast informatie over het oplossen van problemen, ook informatie over gratis en tegen betaling beschikbare opties voor technische ondersteuning.

Hoofdstuk 2: De werkruimte van de Elements Organizer

U gebruikt de werkruimte van de Elements Organizer voor het zoeken naar en het organiseren en delen van uw foto's en mediabestanden. De Photoshop Elements Editor wordt juist gebruikt voor het maken, bewerken en corrigeren van foto's, terwijl de Adobe Premiere Elements Editor bedoeld is voor het bewerken van video's.

Een foto- of videobestand openen om het te bewerken:

- 1 Selecteer een foto of een video.
- 2 Klik op het driehoekje naast het tabblad Repareren en selecteer een van de volgende opties, afhankelijk van het mediabestand dat u wilt bewerken:

Volledige fotobewerking  Hiermee start u de Photoshop Elements Editor in de modus Volledig bewerken om een foto te bewerken.

Snelle fotobewerking  Hiermee start u de Photoshop Elements Editor in de modus Snel bewerken om een foto te bewerken.

Fotobewerking met instructies  Hiermee start u de Photoshop Elements Editor in de modus Geleid bewerken om een foto te bewerken.

Video's bewerken  De Adobe Premiere Elements Editor wordt gestart en u kunt een videobestand bewerken.

Als u in de Editor werkt, klikt u op de knop Organizer  om de werkruimte van de Elements Organizer te openen.

 *Als de Elements Organizer en de Photoshop Elements Editor of de Elements Organizer en de Adobe Premiere Elements Editor beide zijn geopend, kunt u schakelen tussen de twee werkruimten. Dat doet u door op de gewenste knop in de taakbalk van Windows® te klikken.*

Werkruimten

Het welkomstscherf

Als u Photoshop Elements of Premiere Elements start, wordt het welkomstscherf standaard geopend. Het welkomstscherf is een handig beginpunt voor het uitvoeren van belangrijke taken.

Klik op een knop om de benodigde werkruimte te openen. Klik bijvoorbeeld op Organiseren om de Elements Organizer te openen en foto's en mediabestanden te importeren, in te delen of er tags aan toe te wijzen. U kunt ook op Bewerken klikken om de Editor te openen en uw mediabestanden te verbeteren of er speciale effecten aan toe te voegen.

U kunt het welkomstscherf op elk gewenst moment sluiten of weer openen door op de knop Welkomstscherf  te klikken. U hoeft niet naar het welkomstscherf terug te keren als u een andere werkruimte wilt te openen.

Het bijhouden van gegevens uitschakelen

In het welkomstschermb worden standaard bepaalde gebruiksgegevens vastgelegd en doorgegeven aan Adobe met het oog op de verbetering van het welkomstschermb. De gebruikersgegevens uit het welkomstschermb zijn anoniem en worden niet aan uw persoonlijke gegevens of gegevens over uw Adobe ID-account gekoppeld. Gegevens over het gebruik van de Photoshop Elements Editor, de Adobe Premiere Elements Editor of de Elements Organizer worden niet bijgehouden. Het bijhouden van gegevens in het welkomstschermb uitschakelen:

- 1 Klik in Windows XP op Start > Uitvoeren (of kies Start in Windows Vista), typ regedit.exe en klik op OK.

De Register-editor van Windows wordt geopend. Ga met behulp van de structuurnavigators links op het scherm naar HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Elements Organizer\8.0\Organizer.

- 2 Klik met de rechtermuisknop in het rechterdeelvenster en selecteer Nieuw > DWORD-waarde.

Er wordt een nieuwe DWORD-waarde met de naam Nieuwe waarde nr. 1 gemaakt.

- 3 Verander de naam Nieuwe waarde nr. 1 in Bijhoudenuitschakelen.

- 4 Dubbelklik op Bijhoudenuitschakelen.

Het dialoogvenster DWORD-waarde bewerken wordt geopend.

- 5 Typ 1 in het veld Waardegegevens, klik op OK en sluit de Register-editor.

De werkruimte van de Elements Organizer

 Een video-overzicht is beschikbaar op www.adobe.com/go/lrvid2312_pse_nl.

Gebruik de Elements Organizer om uw foto's en mediabestanden te zoeken, te organiseren en te delen. Met de Mediabrowser in de Elements Organizer kunt u miniatures weergeven van de mediabestanden die u hebt geïmporteerd. U kunt een grote miniatuur van één mediabestand weergeven of kleinere miniatures van een groot aantal mediabestanden. U kunt de grootte van de miniatures bepalen met behulp van de miniatuurregelaar. Als u uw mediabestanden liever op datum wilt weergeven, gebruikt u de werkruimte Datumweergave in de Organizer, zodat u in een kalenderindeling met uw bestanden kunt werken.

In de Mediabrowser worden alle geïmporteerde foto's, video's en PDF-bestanden vermeld. De geïmporteerde items worden in één alomvattend venster weergegeven waarin u gemakkelijk kunt bladeren en filteren. De Fotobrowser kan zelfs miniatures weergeven van bestanden die zijn opgeslagen op externe media, zoals bestanden die u hebt opgeslagen op cd's.

De helderheid van de Elements Organizer-werkruimte wijzigen:

- 1 Selecteer Bewerken > Voorkeuren > Algemeen.
- 2 Geef in het venster Voorkeuren een waarde voor Helderheid gebruikersinterface en Helderheid raster op.

U kunt de meest gebruikelijke problemen in de mediabestanden corrigeren met behulp van de gereedschappen in het tabblad Repareren van het taakvenster. Als u ingewikkeldere bewerkingen wilt uitvoeren, selecteert u een foto of video in de Elements Organizer en gaat u op het tabblad Repareren als volgt te werk:

- Klik op Volledige fotobewerking, Snelle fotobewerking of Fotobewerking met instructies om met foto's te werken. De foto wordt geopend in de Photoshop Elements Editor-werkruimte.
- Klik op Video's bewerken om met videobestanden te werken. Het videobestand wordt geopend in de Adobe Premiere Elements Editor-werkruimte.

Met het tabblad Maken in het taakvenster kunt u projecten maken, van afgedrukte fotoboeken tot computerpresentaties.

Bovendien kunt u met elke willekeurige functie op het tabblad Delen in het taakvenster uw foto's, video's en projecten delen met anderen.



De knoppen en de menubalk van de Elements Organizer

A. Linker- en rechterzijde van de menubalk **B.** Knoppen Ongedaan en Opnieuw **C.** Tekst zoeken **D.** Knoppen Terug naar vorige weergave en Door naar volgende weergave **E.** De zoekbalk **F.** Het menu voor het rangschikken van de Mediabrowser **G.** Het filter Sterrenwaardering **H.** De vier tabbladen van het taakdeelvenster **I** Het menu Weergaven **J.** De knop voor het welkomstscherf **K.** Knoppen Linksom roteren en Rechtsom roteren **L.** Weergeven, bewerken, organiseren op volledig scherm **M.** De schuifregelaar Grootte van miniatuur aanpassen

De werkruimte van de Elements Organizer bestaat uit de volgende onderdelen:

De knop Welkomstscherf Het Welkomstscherf wordt weergegeven. In dit scherm kunt u een keuze maken tussen de belangrijkste taken, namelijk Organiseren en Bewerken.

Menubalk De menubalk bevat menu's waarmee u taken kunt uitvoeren. De Elements Organizer rangschikt de menu's op onderwerp: Bestand, Bewerken, Zoeken, Weergave, Venster en Help.

De knop Weergaven Hiermee opent u het menu met weergaven van de Mediabrowser.

Navigatieknoppen Hiermee keert u terug naar de vorige weergave of gaat u naar de volgende weergave van de Mediabrowser.

Zoekbalk Sleep een foto, video, albumpictogram of trefwoordtagpictogram naar de zoekbalk om te zoeken naar foto's of mediabestanden.

Mediabrowser Hiermee worden uw foto's, videobestanden, audiobestanden en videoprojecten in de Elements Organizer weergegeven, een voor een of in een raster met miniaturen.

Taakvenster Dit venster bevat de tabbladen Organiseren, Repareren, Maken en Delen en de bijbehorende deelvensters en knoppen.

Statusbalk In de Mediabrowser bevat de statusbalk het aantal geselecteerde items en het aantal items in de Mediabrowser-rangschikking.

Opmerking: als u uw Windows-thema wijzigt terwijl de Elements Organizer is geopend, wordt de werkruimte van de Organizer na deze wijziging wellicht vervormd weergegeven. Sluit de Elements Organizer en start deze weer om de normale weergave te herstellen.

Zie ook

“Mediabestanden weergeven en zoeken in de Datumweergave” op pagina 45

Werken met het taakvenster in de Elements Organizer

Het taakvenster bevindt zich aan de rechterkant van de Mediabrowser in de Elements Organizer. Het taakvenster bevat een tab voor elke basisstap voor bewerking van mediabestanden: Organiseren, Repareren, Maken en Delen. U kunt het taakvenster openen door op de tabbladen te klikken en u sluit het taakvenster door de Mediabrowser uit te vouwen.




Tabs in het taakvenster met het tabblad Organiseren geselecteerd.

Het taakvenster tonen of verbergen

❖ Selecteer Venster > Taakvenster weergeven/verbergen.

Deelvensters op het tabblad Organiseren gebruiken

Op het tabblad Organiseren staan meerdere deelvensters. De deelvensters Albums en Trefwoordtags kunnen niet van dit tabblad worden verwijderd.



Het tabblad Organiseren

A. Hoogte deelvenster aanpassen B. Deelvenster samenvouwen of uitvouwen C. Geselecteerde trefwoordtag D. Taakdeelvenster tonen of verbergen

❖ Voer een van de volgende handelingen uit:

- U vouwt een deelvenster uit of samen door te klikken op het driehoekje naast de naam van het deelvenster op het tabblad Organiseren.
- U toont of verbergt het deelvenster Eigenschappen door Venster > Eigenschappen te selecteren.
- U plaatst het deelvenster Eigenschappen in of buiten het taakdeelvenster door te dubbelklikken op de titelbalk van het deelvenster.

Gereedschappen gebruiken met de tabbladen Repareren, Maken en Delen

- 1 Klik in het taakvenster op het tabblad Repareren, Maken of Delen.
- 2 Klik op het geopende tabblad op de knop van het gereedschap dat u wilt gebruiken.

Contextmenu's gebruiken

U kunt contextmenu's gebruiken in de werkruimten van de Editor en de Elements Organizer. In contextgevoelige menu's worden opdrachten weergegeven die betrekking hebben op de actieve selectie of het actieve gereedschap of deelvenster. Vaak vormen deze menu's een andere manier om de opdrachten in de venstermenu's te openen.



Klik met de rechtermuisknop om een contextmenu te openen. Dit menu wordt in de modus Volledig bewerken in het Projectvak weergegeven.

- 1 Plaats de aanwijzer op een afbeelding of element van een deelvenster.

Opmerking: niet alle deelvensters hebben contextmenu's.

- 2 Klik met de rechtermuisknop en kies een opdracht in het menu.

Toetscombinaties en wijzigingstoetsen gebruiken

U kunt sneltoetsen gebruiken in de werkruimten van de Editor en de Elements Organizer. Door middel van toetscombinaties kunt u snel opdrachten uitvoeren zonder gebruik te maken van de menu's; met wijzigingstoetsen wijzigt u de manier waarop een gereedschap werkt. Als een toetscombinatie beschikbaar is, verschijnt deze rechts van de opdracht naam in het menu.

Zie ook

[“Navigatietoetsen”](#) op pagina 170

Bewerkingen ongedaan maken, opnieuw uitvoeren en annuleren

U kunt vele bewerkingen opnieuw uitvoeren of ongedaan maken. Het gebruik van deze opties hangt af van de hoeveelheid beschikbaar geheugen.

- 1 Als u een bewerking ongedaan wilt maken of opnieuw wilt uitvoeren, kiest u Bewerken > Ongedaan maken of Bewerken > Opnieuw.
- 2 Als u een bewerking wilt annuleren, houdt u Esc ingedrukt totdat de bewerking die wordt uitgevoerd is gestopt.

Photoshop Elements of Adobe Premiere Elements afsluiten

Als u Photoshop Elements of Adobe Premiere Elements wilt afsluiten, dient u beide werkruimten te sluiten. Als u de ene werkruimte sluit, wordt de andere werkruimte niet automatisch ook gesloten.

- 1 Voer een van de volgende handelingen uit in een van de werkruimten:
 - Kies Bestand > Afsluiten.
 - Klik op de knop Sluiten rechtsboven in de werkruimte.
- 2 Als u de Editors sluit, dient u te bevestigen of u de geopende bestanden wilt opslaan.

De Elements Organizer en Adobe Premiere Elements tegelijk gebruiken

De Elements Organizer en Adobe Premiere Elements

Hier volgt een overzicht van enkele manieren waarop u bestanden kunt delen tussen de Elements Organizer en Adobe® Premiere® Elements:

- Organiseer uw foto's, videobestanden en audioclips in de Elements Organizer en sleep deze vervolgens naar het deelvenster Media in Adobe Premiere Elements.
- Klik met de rechtermuisknop op het mediabestand en selecteer Bewerken met Premiere Elements.
- Maak een presentatie in de Elements Organizer met bijschriften, overgangen, effecten, muziek, gesproken tekst, afbeeldingen en titels. Als u de presentatie hebt samengesteld, brengt u deze voor verdere bewerking over naar Adobe Premiere Elements. U kunt ook afzonderlijke foto's of videobestanden overbrengen naar Adobe Premiere Elements en de presentatie in dat programma samenstellen.
- Via het tabblad Repareren in de Elements Organizer kunt u videobestanden bewerken.
- U kunt sjablonen voor dvd-menu's aanpassen in de Elements Organizer en deze gebruiken in uw Adobe Premiere Elements-project. (Dvd-sjablonen zijn PSD-bestanden die zijn opgeslagen in de programmamap van Adobe Premiere Elements.)
- Maak een Elements Organizer-bestand met de instellingen van uw videoproject, verbeter het bestand in de Elements Organizer en gebruik het vervolgens in Adobe Premiere Elements. U kunt ook instant movies maken via het tabblad Maken in de Elements Organizer.

Het werkgebied indelen

Als u bestanden wilt delen tussen de Elements Organizer en Adobe Premiere Elements, is het handig als beide programma's zijn geopend en toegankelijk zijn op de monitor van de computer.

- 1 Start de Elements Organizer en Adobe Premiere Elements.
- 2 Als het scherm op maximale grootte wordt weergegeven, klikt u op de knop Herstellen  rechtsboven in ieder toepassingsvenster.
- 3 Plaats de toepassingsvensters naast elkaar of laat ze elkaar enigszins overlappen.

Wanneer u de volgende opties kiest in het tabblad Delen, wordt Adobe Premiere Elements gestart:

- Video-dvd/-BluRay branden
- Video's online delen
- Mobiele telefoons en afspeelapparatuur

Verschillen in ondersteunde bestandstypen

De Elements Organizer en Adobe Premiere Elements ondersteunen veelal dezelfde bestandstypen, zodat u de meeste bestanden heel eenvoudig en op efficiënte wijze kunt overbrengen tussen de twee programma's. U kunt Photoshop PSD-bestanden bijvoorbeeld in de catalogus in de Elements Organizer opnemen en deze bestanden vervolgens als stilstaande afbeeldingen toevoegen aan een project in Adobe Premiere Elements.

Alle in Photoshop Elements en Adobe Premiere Elements ondersteunde bestandstypen kunnen worden geïmporteerd naar de Elements Organizer. Beide toepassingen (Photoshop Elements en Adobe Premiere Elements) bieden ondersteuning voor dezelfde bestandsindelingen. De volgende tabel bevat een overzicht van de ondersteunde bestandstypen:

Afbeeldingen	Audio	Video
.jpe	.wma	.avi
.jpeg	.wav	.mpe
.jpg	mp3	.asf
.pdf	.m4a	.aac
.tif	.ac3	.flv
.crw	.mpa	MPEG
.nef	.m2a	.mpg
.raf	.aiff	.mp2
.orf	.aif	.wmv
.mrw	MPEG	.m4v
.dcr	.mpe	.mov
.mos	.mov	.m2p
.raw		.vob
.pef		.m2t
.srf		.mpv
.dng		.mod
.x3f		.3g2
.cr2		.3gp
.erf		.mp4
.sr2		.mpeg4
.kdc		.m1v
.mfw		.f4v
.mef		.tod
.arw		.h.264
.bmp		.avc
.rle		.m2ts
.dib		.dv
.gif		.swf
.wbm		.flm
.wbmp		.3gpp
.tga		.m2v

Afbeeldingen	Audio	Video
.vda		.mp1
.icb		.mts
.vst		.f4v
.pxr		.tod
.pcx		
.mef		
.pse		
.psd		
.pdd		
.flm		
.png		

De volgende bestandstypen worden niet herkend in de Photoshop Elements Editor, Adobe Premiere Elements en de Elements Organizer:

Elements Organizer	Photoshop Elements Editor	Adobe Premiere Elements
		MOD (.MOD; JVC Everio)
TIFF met LZW-compressie (.TIF)	TIFF met LZW-compressie (.TIF)	
EPS (.eps)	Illustrator (.AI)	Illustrator (.AI)
AIFF (.AIFF)		AIFF (.AIFF)
Dolby audio (.AC3)		Dolby audio (.AC3)
Flash video (.FLV)		Flash video (.FLV)
MPEG (.mp3, .mp4)		MPEG (.mp3, .mp4)
Windows Media (.WMV, .WMA)		Windows Media (.WMV, .WMA)

Opmerking: in de Elements Organizer worden AVI-videobestanden op de juiste wijze in de catalogus opgenomen en afgespeeld. AVI-audiobestanden worden echter weergegeven als defecte pictogrammen voor videominiaturen. Kleuren die in de steunkleurkanalen van een Photoshop-bestand zijn gemaakt, worden niet weergegeven wanneer het bestand wordt geïmporteerd naar de Elements Organizer.



De Photoshop Elements Editor kan afzonderlijke videoframes importeren uit ASF-, AVI-, MPEG- en Windows Media-bestanden. (Kies Bestand > Importeren > Frame van video.)

Hoofdstuk 3: Foto's en video's importeren

Plaats met de Elements Organizer mediabestanden vanuit elke bron in een of meerdere catalogi. U kunt mediabestanden vanuit een camera, scanner, cd, map op de vaste schijf of een mobiele telefoon overbrengen. Als u echter gewoon een mediabestand op de vaste schijf wilt bewerken en u kent de bestandsnaam en weet waar het bestand staat, kunt u het bestand opzoeken met behulp van de opdracht Openen of Plaatsen in de Photoshop Elements Editor.

Foto's en video's ophalen

Foto's en video's overbrengen naar de Elements Organizer

Gebruik de Elements Organizer om foto's en video's toe te voegen aan een catalogus. Als u de opdracht Bestand > Importeren of Bestand > Openen in de Editor gebruikt, kiest u de optie Opnemen in de Elements Organizer als u het bestand opslaat om het aan uw catalogus toe te voegen.

Als u een systeem van mappen op uw computer hebt dat u wilt blijven gebruiken voor organisatiedoeleinden, kunt u de weergave Maplocatie van de Elements Organizer gebruiken om uw bestanden weer te geven zoals ze op de vaste schijf staan. In de weergave Maplocatie kunt u uw afbeeldingen ook direct taggen met de bijbehorende mapnamen.

Wanneer u met de opdracht Bestand >  Foto's en video's ophalen een mediabestand van de vaste schijf overzet naar een catalogus, wordt in de Elements Organizer een koppeling naar het mediabestand gemaakt. De originele foto wordt alleen gekopieerd of verplaatst als u daartoe opdracht geeft. Wanneer u een mediabestand ophaalt van een cd, dvd of van apparaten als scanners, camera's, kaartlezers of telefoons, kopieert de Elements Organizer het mediabestand eerst naar een map op de vaste schijf en maakt het vervolgens een koppeling naar die kopie.

Belangrijk: *als u het oorspronkelijke bestand van de vaste schijf verwijdert, kunt u het bestand niet bewerken, ook al staat de miniatuur nog steeds in de catalogus.*

Wanneer u mediabestanden downloadt van een camera, kaartlezer of mobiele telefoon, is het verstandig de mediabestanden tijdens het importeren te rangschikken. U kunt deze mediabestanden verdelen in de mappen Plaatsen en Familie en ze op basis daarvan een naam geven.

Zie ook

[“Bestanden weergeven en beheren op basis van de maplocatie”](#) op pagina 33

[“Foto's taggen en video's”](#) op pagina 52

[“Bestanden verplaatsen in een catalogus”](#) op pagina 102

Bestandsvoorkeuren instellen

Via het instellen van bestandsvoorkeuren bepaalt u hoe bestanden worden beheerd.

- 1 In de Elements Organizer kiest u Bewerken > Voorkeuren > Bestanden.
- 2 Kies een van de volgende opties en klik op OK:

Datum van "Laatste wijziging" gebruiken als de EXIF-datum niet is gevonden Hierbij wordt de wijzigingsdatum gebruikt voor het opslaan en indelen van foto's zonder EXIF-gegevens (EXchangeable Image Format). Als u deze optie uitschakelt, wordt het bestand opgeslagen met een onbekende datum.

EXIF-bijscript importeren Hiermee worden bijscripten geïmporteerd die waren opgeslagen bij het mediabestand in de camera. Schakel deze optie uit als u deze gegevens wilt verwijderen en uw eigen bijscript bij elk mediabestand wilt typen. (Bijscriptgegevens worden mogelijk op verschillende plaatsen in een bestand opgeslagen. Als deze optie wordt uitgeschakeld, worden alleen EXIF-bijscriptgegevens geblokkeerd.)

Automatisch naar ontbrekende bestanden zoeken en deze opnieuw verbinden Hiermee wordt gezocht naar ontbrekende, losgekoppelde bestanden. Met deze optie voorkomt u dat berichten over losgekoppelde bestanden worden weergegeven.

Automatisch vragen om back-up te maken van bestanden en catalogus Hiermee wordt u gevraagd back-ups te maken van bestanden wanneer u een catalogus opent met meer dan 500 transacties, waaronder opgehaalde foto's en bewerkingen.

In meerdere sessies naar cd/dvd branden inschakelen Hiermee kunt u meerdere keren bestanden naar een schijf branden (kopiëren), zodat u de vrije ruimte op de schijf optimaal benut. Normaal gesproken kunt u maar één keer naar een cd of dvd branden. De ruimte die niet wordt gebruikt, gaat dan verloren.

JPEG-bestanden roteren met Richting metagegevens Met deze optie kunt u foto's in de Mediabrowser sneller roteren doordat miniatures met een lagere resolutie worden gebruikt. Selecteer deze optie als u regelmatig JPEG-afbeeldingen roteert. Schakel deze optie uit als u miniatures met een hogere resolutie wilt weergeven.

TIFF-bestanden roteren met Richting metagegevens Met deze optie kunt u foto's in de Mediabrowser sneller roteren doordat miniatures met een lagere resolutie worden gebruikt. Selecteer deze optie als u regelmatig TIFF-afbeeldingen roteert. Schakel deze optie uit als u miniatures met een hogere resolutie wilt weergeven.

Mappen voor opgeslagen bestanden Hiermee wordt de standaardmaplocatie opgegeven waarin projecten en andere opgeslagen bestanden staan. Als u de locatie wilt wijzigen, klikt u op Bladeren en navigeert u naar een nieuwe locatie.

Grootte voorvertoningsbestand Hiermee wordt de grootte van voorvertoningsbestanden opgegeven die door de Elements Organizer wordt gebruikt bij het offline opslaan van mediabestanden.

 *Als u de instellingen hebt gewijzigd en problemen ondervindt met het importeren van de mediabestanden, klikt u op de knop Standaardinstellingen herstellen in het dialoogvenster Voorkeuren om de oorspronkelijke voorkeuren te herstellen.*


Zie ook

[“De grootte voor voorvertoningsbestanden instellen”](#) op pagina 25

Ontbrekende bestanden opnieuw verbinden in de Elements Organizer

Aan mediabestanden gekoppelde tags importeren

Wanneer u mediabestanden ontvangt die trefwoordtags of trefwoordmetagegevens bevatten, kunt u deze samen met het mediabestand importeren. U kunt besluiten of u de bijgevoegde trefwoordtag wilt behouden, hernoemen of toewijzen aan een van uw eigen trefwoordtags. Als u een nieuwe trefwoordtag importeert, wordt deze weergegeven in het deelvenster Trefwoordtags en kunt u de tag toewijzen aan andere mediabestanden.



Een geïmporteerde tag wordt weergegeven in het deelvenster Trefwoordtags.

- 1 Controleer of de camera of kaartlezer is aangesloten op uw computer en of de mediabestanden die u wilt importeren, zijn gekopieerd naar uw computer.
- 2 Kies Bestand > Foto's en video's ophalen in de Elements Organizer en selecteer een methode voor het ophalen van foto's en video's.

Opmerking: als de mediabestanden tags of trefwoordmetagegevens bevatten, verschijnt het dialoogvenster Gekoppelde trefwoordtags importeren.

- 3 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Selecteer de tags die u wilt importeren. De geselecteerde tags worden toegevoegd aan het deelvenster Trefwoordtags wanneer de mediabestanden worden geïmporteed. Als er een sterretje (*) bij een tag staat, komt er al een tag met dezelfde naam voor in uw catalogus. De bestaande tag wordt aan de mediabestanden gekoppeld.
 - Klik op Geavanceerd voor extra opties.
- 4 Als u Geavanceerd hebt geselecteerd, voert u een van de volgende handelingen uit en klikt u op OK:
 - Selecteer de tags die u wilt importeren door te klikken op de vakjes naast de tagnamen. Als u een tag selecteert, worden de opties rechts van de tag actief.
 - Als u de naam wilt wijzigen van een tag die u importeert, selecteert u de tags die u wilt importeren door de selectievakjes naast de desbetreffende tagnamen in te schakelen. Klik op de knop rechts van de tag onder Importeren als nieuwe trefwoordtag met de naam, en typ een naam in het tekstvak. De Elements Organizer voegt een tag met de nieuwe naam toe aan de catalogus en koppelt deze aan de geïmporteerde mediabestanden.
 - Als u een geïmporteerde tag wilt toewijzen aan een bestaande tag in uw catalogus, selecteert u de tag die u wilt importeren. Klik op de knop in de rechterkolom onder Een bestaande trefwoordtag gebruiken en kies een tag uit het pop-upmenu. De gekozen tagnaam wordt in plaats van de originele tagnaam gekoppeld aan de geïmporteerde mediabestanden.
 - Klik op Basisinstellingen herstellen als u de wijzigingen ongedaan wilt maken en terug wilt gaan naar het dialoogvenster Gekoppelde trefwoordtags importeren.

Opmerking: als er veel tags zijn gekoppeld aan de mediabestanden die u wilt importeren, wordt er een dialoogvenster weergegeven. U kunt kiezen of u alle tags of geen tags wilt importeren. Als u liever individuele tags wilt selecteren om te importeren, sluit u het dialoogvenster en maakt u het importeren ongedaan door Bewerken > Ongedaan maken Media importeren te kiezen. U kunt het importeren ook ongedaan maken door de volledige importbatch te selecteren en deze te verwijderen uit de catalogus. Importeer de mediabestanden vervolgens opnieuw in kleinere batches.

Zie ook

“Trefwoordtags” op pagina 52

Camera's en kaartlezers

Camera's en kaartlezers

U kunt mediabestanden van camera's en kaartlezers op verschillende manieren downloaden (kopiëren):

- Kopieer mediabestanden vanaf uw camera of kaartlezer en importeer ze via de opties in het dialoogvenster Fotodownloader rechtstreeks in de Elements Organizer. Dit is de aanbevolen methode omdat deze snel en gemakkelijk is en u uw mediabestanden zo tijdens het importeren kunt organiseren.
- Gebruik de software van uw digitale camera om foto's naar uw computer te downloaden. Breng de foto's vervolgens over naar de Elements Organizer via de opdracht Bestand >  Foto's en video's ophalen >  Uit bestanden en mappen.
- Als uw camera of kaartlezer in Deze computer als een station wordt weergegeven, kunt u de bestanden rechtstreeks vanuit Deze computer naar de Elements Organizer slepen. U kunt de bestanden ook naar een map op de vaste schijf slepen en ze overbrengen naar de Elements Organizer via de opties Bestand >  Foto's en video's ophalen >  Uit bestanden en mappen in de Elements Organizer.

In bepaalde gevallen moet u stuurprogramma's installeren die zijn meegeleverd bij de camera voordat u mediabestanden kunt downloaden naar de computer. Het kan ook zijn dat u de voorkeuren van de camera en kaartlezer moet instellen in de Elements Organizer.

Zie ook

“Foto's en video's overbrengen naar de Elements Organizer” op pagina 12

“Mediabestanden ophalen uit bestanden en mappen” op pagina 22

“Voorkeuren voor de camera en kaartlezer instellen” op pagina 18

Mediabestanden ophalen van een digitale camera of kaartlezer



Een video over dit proces is beschikbaar op www.adobe.com/go/lrvid2311_pse_nl.

- 1 Sluit de camera of kaartlezer aan op de computer. (Raadpleeg indien nodig de documentatie bij het desbetreffende apparaat.)

Het dialoogvenster *Automatisch afspelen* van Windows wordt geopend met een lijst opties voor het ophalen van de foto's.

- 2 Selecteer de optie Elements Organizer in het dialoogvenster Automatisch afspelen van Windows.

Het dialoogvenster Fotodownloader wordt geopend als de Elements Organizer wordt uitgevoerd. U kunt ook Bestand >  Foto's en video's ophalen >  Van camera of kaartlezer kiezen om de Fotodownloader te openen.

- 3 Kies in het dialoogvenster Fotodownloader onder Bron een optie in het menu Foto's ophalen van om op te geven van waaruit u de foto's wilt kopiëren of importeren.

4 Stel in het gedeelte Importinstellingen de volgende opties in.

Locatie Hier geeft u de map op waarnaar de mediabestanden worden gedownload. Klik op Bladeren en geef een nieuwe locatie op als u een andere map wilt opgeven.

Submap(pen) maken Hiermee maakt u een submap met de naamgevingsmethode die u in het pop-upmenu hebt gekozen. Als u Aangepaste naam kiest, typt u een naam voor de submap in het vak.



Als u sneltoetsen gebruikt om submappen te maken (Alt+C) of de bestandsnamen te wijzigen (Alt+R), drukt u op de spatiebalk om het menu uit te breiden. Selecteer vervolgens een optie met de pijltoetsen.

Bestandsnamen wijzigen Hiermee wijzigt u de bestandsnamen met de naamgevingsmethode die in het pop-upmenu is geselecteerd. Als u Aangepaste naam kiest, typt u een basisbestandsnaam en een beginnummer om opeenvolgend genummerde bestandsnamen aan de mediabestanden toe te wijzen.

Opmerking: als de ingevoerde naam al bestaat, wordt "-1" of een ander numeriek achtervoegsel aan de bestandsnaam van de gekopieerde afbeelding toegevoegd.

Huidige bestandsnaam behouden in XMP Als u deze optie selecteert, wordt de huidige bestandsnaam gebruikt als de bestandsnaam die in de metagegevens van het mediabestand wordt opgeslagen.

Verwijderopties Hiermee bepaalt u of de mediabestanden na het kopiëren op uw camera of kaart blijven staan, of de bestanden worden geverifieerd en verwijderd of na het kopiëren worden verwijderd. Als u de bestanden automatisch verwijdert, hoeft u de mediabestanden niet meer zelf van uw camera te verwijderen. De mediabestanden die u niet naar de Elements Organizer importeert, worden niet van het apparaat verwijderd.

Automatisch downloaden Hiermee worden uw mediabestanden onmiddellijk geïmporteerd de volgende keer dat Elements Organizer wordt geselecteerd in het dialoogvenster Automatisch afspelen van Windows. Deze optie gebruikt de waarden voor Automatisch downloaden die zijn opgegeven in de voorkeuren onder Camera of kaartlezer.

5 (Optioneel) Klik op de knop Geavanceerd dialoogvenster voor meer downloadopties.

6 Klik op Foto's ophalen.

De mediabestanden worden gekopieerd naar de vaste schijf van uw computer. Als de gekopieerde mediabestanden trefwoordmetagegevens bevatten en het dialoogvenster Gekoppelde trefwoordtags importeren wordt weergegeven, geeft u op of u de tags wilt kopiëren.

7 Klik op OK in het dialoogvenster Bestanden zijn gekopieerd. U kunt ervoor kiezen alleen de nieuwe bestanden weer te geven in de Mediabrowser.



U kunt de instellingen die u hier opgeeft later desgewenst wijzigen. In de Elements Organizer kiest u Bewerken > Voorkeuren > Camera of kaartlezer.

Zie ook

[“Geavanceerde opties voor het downloaden van foto's instellen”](#) op pagina 16

Geavanceerde opties voor het downloaden van foto's instellen

Het dialoogvenster Geavanceerd van de Adobe Fotodownloader bevat naast alle opties van het standaarddialoogvenster ook enkele aanvullende opties. U kunt bijvoorbeeld alle op een apparaat opgeslagen mediabestanden weergeven of een voorvertoning van video's bekijken voordat u deze importeert. U kunt ook copyrightmetagegevens toevoegen, een album voor de geïmporteerde foto's opgeven en tijdens het importeren automatisch de rode ogen in foto's corrigeren. De instellingen die u hier opgeeft, blijven behouden totdat u de waarden wijzigt.

1 Klik in het standaarddialoogvenster Fotodownloader op Geavanceerd dialoogvenster.

Er worden miniatuurafbeeldingen van alle afbeeldingsbestanden op uw apparaat weergegeven.

- 2 Als u bepaalde bestandstypen wilt tonen of verbergen, klikt u op de knoppen Afbeeldingsbestanden , Videobestanden  of Audiobestanden . Als het apparaat gedupliceerde bestanden bevat, is de knop Duplicaten  ook beschikbaar.

Opmerking: gedupliceerde bestanden zijn bestanden die al in de Elements Organizer staan of die al naar uw vaste schijf zijn gekopieerd. Als u gedupliceerde bestanden downloadt, worden deze naar uw vaste schijf gekopieerd, maar worden ze niet toegevoegd aan de Elements Organizer.

- 3 Selecteer op een van de volgende manieren de mediabestanden (foto's of video's) die u wilt downloaden:

- Als u afzonderlijke mediabestanden wilt selecteren, schakelt u het selectievakje onder de miniatuurweergave in.
- Als u meerdere mediabestanden wilt selecteren, sleept u een rechthoek rond de desbetreffende miniatures. Klik vervolgens met de rechtermuisknop en selecteer Geselecteerde inschakelen of klik op een vak onder een van de geselecteerde mediabestanden om ze allemaal te selecteren.
- Als u alle mediabestanden wilt selecteren, klikt u op Alles aankruisen. Als u de selectie van alle afbeeldingen wilt opheffen, klikt u op Alles deselecteren.

- 4 Als u een of meerdere mediabestanden wilt roteren, selecteert u deze door op de mediabestanden te klikken (klik niet op de selectievakjes). Klik vervolgens op de knop Linksom roteren  of Rechtsom roteren .

- 5 Voer een van de volgende handelingen uit in de sectie Opties voor opslaan:

- Geef een bestemming op voor het kopiëren van de mediabestanden. Klik op Bladeren en navigeer naar de gewenste locatie.
- Kies een optie voor de naamgeving van de submappen in het menu Submap(pen) maken. De optie Aangepaste groepen (geavanceerd) maakt een submap met de notatie die u hebt geselecteerd in het vak Groepsnaam. Met de tag groepsnaam kunt u foto's binnen een categorie zoeken en onderscheiden.

Opmerking: als u overschakelt naar het Standaarddialoogvenster, gaan de aangepaste-groepsinstellingen verloren.

- Kies een methode voor de naamgeving in het menu Namen van bestanden wijzigen als u de bestandsnamen van de mediabestanden tijdens het importeren wilt wijzigen. Als u Aangepaste naam kiest, typt u een basisbestandsnaam en een beginnummer om opeenvolgend genummerde bestandsnamen aan de mediabestanden toe te wijzen.

Opmerking: als de ingevoerde naam al bestaat, wordt "-1" of een ander numeriek achtervoegsel aan de bestandsnaam van de gekopieerde afbeelding toegevoegd.

- 6 Selecteer een van de volgende opties in het gedeelte Geavanceerde opties:

Rode ogen automatisch corrigeren Hiermee past u de opdracht Rode ogen corrigeren op alle foto's toe.

Opmerking: het importeren van uw foto's duurt langer als u de optie Rode ogen automatisch corrigeren op een groot aantal afbeeldingsbestanden toepast.

Automatisch fotostapels voorstellen Hiermee worden fotostapels voorgesteld van geselecteerde foto's op basis van visuele gelijkenis.

'Aangepaste naam groep maken' als een tag Hiermee past u de aangepaste naamtag van de opgegeven groep toe op de geselecteerde foto's. Gebruik deze optie alleen als u aangepaste namen hebt gegeven aan aangepaste groepen. Wanneer u tags toepast tijdens het downloaden, kunt u foto's sneller opzoeken in de Elements Organizer.

Importeren naar album Hier kunt u een album opgeven of maken waarin u de foto's wilt importeren. Klik op Instellingen om een album te selecteren of te maken en klik op OK.

- 7 Kies in het menu onder aan het gedeelte Geavanceerde opties een optie om te bepalen wat de Elements Organizer moet doen nadat de foto's zijn gekopieerd: de originele bestanden intact laten, controleren of het importeren is gelukt en de oorspronkelijke bestanden vervolgens verwijderen of de oorspronkelijke bestanden meteen verwijderen.

8 Als u metagegevens wilt toevoegen, selecteert u de sjabloon die u wilt gebruiken en geeft u informatie op in de volgende velden:

Maker Hier geeft u op wie het bestand heeft gemaakt. De informatie die u hier opgeeft, wordt als metagegevens over de maker aan het bestand toegevoegd.

Copyright Hier geeft u de datum op en andere relevante gegevens om uw foto's te beveiligen. De informatie die u hier opgeeft, overschrijft de bestaande copyrightmetagegevens in het bestand.

9 (Optioneel) Als u mediabestanden automatisch wilt downloaden in de Elements Organizer als er een apparaat wordt aangesloten, selecteert u Automatisch downloaden. De opties voor automatisch downloaden worden ingesteld in de voorkeuren voor Camera of kaartlezer.

10 Klik op Foto's ophalen.


Zie ook

[“Een album toewijzen tijdens het downloaden van foto's”](#) op pagina 75

[“Voorkeuren voor de camera en kaartlezer instellen”](#) op pagina 18

Voorkeuren voor de camera en kaartlezer instellen

U kunt in de Elements Organizer voorkeuren voor een apparaat instellen. Deze voorkeuren gelden als u de optie Elements Organizer in het Windows-dialoogvenster Automatisch afspelen selecteert. Dit dialoogvenster wordt afgebeeld wanneer u een apparaat aansluit. De voorkeuren blijven ongewijzigd totdat u deze wijzigt. Als u een andere camera of kaartlezer gebruikt, moet u voorkeuren speciaal voor die camera of kaart instellen.



Voorkeuren instellen voor het ophalen van foto's van digitale camera's en kaartlezers.

1 In de Elements Organizer kiest u Bewerken > Voorkeuren > Camera of kaartlezer.

2 Bestandspecifieke importopties instellen:

Bestanden opslaan in Hiermee geeft u op waar de bestanden op uw vaste schijf naartoe worden gekopieerd. Klik op Bladeren om een nieuwe locatie op te geven.

Rode ogen automatisch corrigeren Hiermee corrigeert u tijdens het downloaden rode ogen in de bestanden.

Automatisch fotostapels voorstellen Hiermee worden fotostapels voorgesteld op basis van datum en visuele overeenkomst.

Van Aangepaste groepsnaam een trefwoordtag maken Hiermee past u de aangepaste naamtag van de opgegeven groep toe op de geselecteerde foto's. Gebruik deze optie alleen als u aangepaste namen hebt gegeven aan aangepaste groepen. Wanneer u tags toepast tijdens het downloaden, kunt u foto's sneller opzoeken in de Elements Organizer.

3 Als u de opties voor een specifiek apparaat wilt wijzigen, selecteert u het apparaatprofiel en klikt u op Bewerken. Kies een downloadoptie in het menu dat wordt weergegeven en klik op OK. Als u een apparaat uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u het en klikt u op Verwijderen.

4 Stel naar wens de volgende opties in om standaardwaarden op te geven voor het automatisch downloaden.

Beginnen met downloaden Zo geeft u op wanneer met downloaden moet worden begonnen als een apparaat wordt aangesloten.

Maak submap(pen) met Hiermee bepaalt u of en hoe mappen met mediabestanden die op verschillende datums zijn gemaakt, moeten worden gescheiden en benoemd.

Verwijderopties Hiermee bepaalt u of en hoe de oorspronkelijke mediabestanden van uw camera moeten worden verwijderd als u ze naar de vaste schijf hebt gekopieerd.

Alleen nieuwe bestanden kopiëren (reeds geïmporteerde bestanden negeren) Hiermee negeert de downloader bestanden die al op de vaste schijf staan.



Als u de instellingen hebt gewijzigd en moeite hebt om mediabestanden op te halen, klikt u op Standaardinstellingen herstellen om de oorspronkelijke voorkeuren te herstellen.

Scanners

Scannen

De Elements Organizer maakt een verbinding met de scanner zodat u foto's, negatieven en dia's kunt ophalen. U kunt afbeeldingen van scanners op twee manieren ophalen:

- Gebruik de plug-in van het stuurprogramma van de scanner die is meegeleverd bij de scanner. Deze software is compatibel met de Elements Organizer of maakt gebruik van de TWAIN®-interface om afbeeldingen te scannen en rechtstreeks in de Elements Organizer te openen.
- Gebruik de zelfstandige scansoftware die is meegeleverd bij de scanner om de afbeeldingen te scannen en op te slaan. Vervolgens kunt u de afbeeldingen overbrengen naar de Elements Organizer via de opdracht Bestand >  Foto's en video's ophalen >  Uit bestanden en mappen kiezen.



In Windows® XP en Windows Vista® kunt u voorkeuren instellen zodat de Elements Organizer wordt gestart zodra de computer signaleert dat de scanner is aangesloten. Raadpleeg de Help bij Windows voor meer informatie.

Voordat u de foto's in de Elements Organizer probeert te scannen en te openen, moet u controleren of u alle software hebt geïnstalleerd die bij de scanner is meegeleverd. Lees de documentatie bij de scanner aandachtig door zodat u er zeker van bent dat deze correct op de computer is aangesloten. Als het dialoogvenster Voorkeuren op het scherm wordt weergegeven nadat u hebt geklikt op Foto's ophalen, stelt u in Windows de scannervoorkeuren in.

Foto's ophalen van scanners


- 1 Controleer of de scanner is aangesloten en ingeschakeld.
- 2 Selecteer Bestand >  Foto's en video's ophalen >  Van scanner in het pop-upmenu in de Elements Organizer.

Opmerking: u kunt ook foto's van een scanner ophalen vanuit Volledig bewerken.

- 3 Als het dialoogvenster Foto's ophalen vanuit scanner wordt weergegeven, kiest u de naam van de scanner in het menu Scanner.

Opmerking: als u het bericht "Geen gedetecteerd" ontvangt in het menu Scanner, controleert u of de scanner is ingeschakeld en correct is aangesloten op de computer.

- 4 Klik op Bladeren om een locatie te selecteren voor het opslaan van de foto's.
- 5 Kies een bestandsindeling in het menu Opslaan als. JPEG, de standaardindeling, is meestal de beste keuze. Als u JPEG kiest, sleept u de schuifbalk Kwaliteit naar de gewenste instelling. Hoe hoger de kwaliteit, des te groter het bestand.



Sleep de schuifregelaar om de grootte en de kwaliteit van het bestand te verhogen of te verlagen.

- 6 Klik op OK. Als u een scanner gebruikt met een TWAIN-stuurprogramma, start de Elements Organizer het stuurprogramma dat werd meegeleverd bij de scanner. Volg de instructies van het stuurprogramma om de foto te scannen. Gewoonlijk kunt u ook een gebied selecteren om te scannen, of mogelijke afwijkende kleuren corrigeren.

Opmerking: als u een WIA-scanner (Windows Imaging Architecture) in Windows XP gebruikt, start de Elements Organizer de scaninterface van Windows XP. U vindt instructies in de online Help van Windows XP. Op scanners die TWAIN ondersteunen wordt de gebruikersinterface van de fabrikant gestart.

Nadat de foto is gescand, wordt een voorvertoning van de scan weergegeven in het dialoogvenster Foto's ophalen. De Elements Organizer wijst de importdatum toe aan de foto's.

Zie ook

[“De datum en tijd van bestanden wijzigen”](#) op pagina 117

Scannervoorkeuren instellen

- 1 Kies Bewerken > Voorkeuren > Scanner in de Elements Organizer.
- 2 Kies de naam van de scanner in het menu Scanner.

Opmerking: elke keer dat u een andere scanner aansluit, moet u dat apparaat in de lijst selecteren. De aangesloten scanner wordt aangegeven zodat u deze gemakkelijk kunt terugvinden.

- 3 Kies een bestandsindeling in het menu Opslaan als. JPEG, de standaardindeling, is meestal de beste keuze. Als u JPEG kiest, sleept u de schuifbalk Kwaliteit naar de gewenste instelling. Hoe hoger de kwaliteit, des te groter het bestand.
- 4 Selecteer een locatie waar u de gescande foto's wilt opslaan en klik op OK.

Gescande foto's overbrengen naar de Editor met een TWAIN-stuurprogramma

TWAIN is een stuurprogramma voor het verkrijgen van afbeeldingen die zijn vastgelegd door bepaalde scanners, digitale camera's en frame grabbers. Uw TWAIN-apparaat kan alleen met de Elements Organizer worden gebruikt wanneer u beschikt over een gegevensbronmanager en een TWAIN-gegevensbron.

Voordat u afbeeldingen met de scanner kunt overbrengen naar de Elements Organizer, moet u het TWAIN-apparaat en de bijbehorende software installeren en vervolgens de computer opnieuw opstarten. (Raadpleeg de documentatie bij het apparaat voor installatie-instructies.)

- ❖ Kies Bestand >  Foto's en video's ophalen in de Elements Organizer en kies in het submenu het apparaat dat u wilt gebruiken.

Nadat de foto is gescand, wordt deze weergegeven in een naamloos venster van de Elements Organizer.

Opmerking: als u voor het eerst op de scanknop van bepaalde scanners drukt, zoals de Canon MP960, wordt de voortgangsbalk in een venster achter Photoshop Elements weergegeven. U kunt het Photoshop Elements-venster verkleinen om de voortgangsbalk op de voorgrond af te beelden.

Lokale bestanden, cd's, dvd's en video

Gecontroleerde mappen gebruiken

De Elements Organizer detecteert automatisch de mediabestanden die aan een gecontroleerde map worden toegevoegd. Standaard wordt de map Mijn afbeeldingen gecontroleerd, maar u kunt meer mappen aan de lijst in de Elements Organizer toevoegen.

U kunt ervoor kiezen om mediabestanden die aan een gecontroleerde map worden toegevoegd, automatisch te laten toevoegen aan een catalogus. U kunt ook een aanwijzing laten weergeven voordat nieuwe mediabestanden aan een catalogus worden toegevoegd. Klik bij deze aanwijzing op Ja om de mediabestanden aan de catalogus toe te voegen of op Nee om ze niet toe te voegen. Of mediabestanden nu wel of niet worden overgebracht naar de Elements Organizer, ze blijven in hun mappen staan tenzij u ze verwijdert.

Mappen toevoegen aan de lijst met gecontroleerde mappen

- 1 Kies Bestand > Mappen controleren.
- 2 Klik op Toevoegen en blader naar de gewenste map.
- 3 Selecteer de map en klik op OK. De naam van de map wordt nu weergegeven in de lijst Te controleren mappen.

 Als u snel gecontroleerde mappen wilt toevoegen in de weergave Maplocatie van de Elements Organizer, klikt u met de rechtermuisknop op een map en kiest u Toevoegen aan gecontroleerde mappen.

De instellingen voor Mappen controleren wijzigen

- 1 Kies Bestand > Mappen controleren.
- 2 Kies een van de volgende opties:
 - Waarschuwing weergeven als u wilt bepalen of bestanden al dan niet aan de catalogus worden toegevoegd.
 - Bestanden automatisch aan de Organizer toevoegen als u mediabestanden wilt toevoegen aan uw catalogus zodra ze worden gevonden.

Mediabestanden ophalen uit bestanden en mappen

 Een video over dit proces is beschikbaar op www.adobe.com/go/lrvid2310_pse_nl.

U kunt mediabestanden van een vaste schijf of optische disk in uw computer overbrengen naar de Elements Organizer.

Opmerking: nadat u foto's vanuit Windows Verkenner naar de Mediabrowser hebt gesleept, reageert Windows Verkenner mogelijk niet totdat de mediabestanden zijn geïmporteerd. Druk op Alt-tab om over te schakelen naar een Photoshop Elements-dialogvenster dat tijdens het importeren wordt geopend. U kunt ook op het Elements Organizer-pictogram in de taakbalk van Windows klikken.

❖ Voer een van de volgende handelingen uit:

- Sleep de mediabestanden uit Windows Verkenner naar de werkruimte van de Elements Organizer.
- Selecteer Bestand >  Foto's en video's ophalen >  Uit bestanden en mappen.

Opmerking: u kunt dan naar de desbetreffende locatie op uw computer navigeren en de mediabestanden importeren.

- Kies Bestand >  Foto's en video's ophalen >  Door te zoeken.

Opmerking: u kunt zo naar mediabestanden zoeken en deze importeren in de werkruimte van de Elements Organizer.

- Selecteer de optie Niet-beheerde bestanden aan catalogus toevoegen in de weergave Maplocatie van de Mediabrowser.

 Druk op Ctrl+Alt+3 om de weergave Maplocatie te wijzigen.

Zie ook

[“Bestanden verplaatsen in een catalogus”](#) op pagina 102

[“Aan mediabestanden gekoppelde tags importeren”](#) op pagina 13

Ontbrekende bestanden opnieuw verbinden in de Elements Organizer

[“Trefwoordtags maken en koppelen op basis van mapnamen”](#) op pagina 65

[“Aan mediabestanden gekoppelde tags importeren”](#) op pagina 13

Naar bestanden op uw computer bladeren

- 1 Selecteer Bestand >  Foto's en video's ophalen >  Uit bestanden en mappen in het menu in de Elements Organizer.
- 2 Navigeer in het dialoogvenster naar de map met de bestanden die u naar de Elements Organizer wilt brengen. Gebruik het menu Zoeken in en de andere navigatiefuncties boven en links in het scherm.
- 3 Plaats de aanwijzer boven een bestand om informatie over de foto weer te geven, of selecteer deze zodat een voorvertoning wordt weergegeven.
- 4 Als u foto's wilt selecteren, voert u een van de volgende handelingen uit:
 - Als u één mediabestand wilt ophalen, selecteert u het gewenste bestand.
 - Als u meerdere mediabestanden wilt ophalen, klikt u terwijl u de toets Ctrl ingedrukt houdt om de gewenste bestanden te selecteren. Of u klikt op het eerste bestand en u klikt vervolgens, terwijl u de toets Shift ingedrukt houdt, op het laatste gewenste bestand in de lijst.

- Als u alle mediabestanden in een map wilt ophalen, navigeert u één niveau omhoog vanaf het huidige niveau in het dialoogvenster Foto's en video's ophalen uit bestanden en mappen en selecteert u de gewenste map. Als u foto's wilt ophalen vanuit submappen binnen de map, selecteert u Foto's uit submappen ophalen.


 U kunt een PDF-bestand of een Photoshop Elements-project in de PDF-indeling importeren. De tekst in geïmporteerde PDF-bestanden wordt onderdeel van de afbeelding (u kunt de tekst niet bewerken).

5 Bestandspecifieke importopties instellen:

Rode ogen automatisch corrigeren Hiermee corrigeert u tijdens het downloaden rode ogen in de bestanden.

Automatisch fotostapels voorstellen Hiermee worden fotostapels voorgesteld op basis van datum en visuele overeenkomst.


6 Klik op Media ophalen. De mediabestanden worden weergegeven in de Elements Organizer.



Foto's importeren met het menu Zoeken in en klikken op Media ophalen.

Foto's op de computer zoeken

1 Kies Bestand >  Foto's en video's ophalen >  Door te zoeken.



Foto's op de computer zoeken

A. Zoeklocatie **B.** Knop Zoeken **C.** Importeer de geselecteerde map uit het venster met zoekresultaten. **D.** Met de voorvertoning kunt u miniatures van foto's weergeven. **E.** Venster met zoekresultaten **F.** De voor importeren geselecteerde map **G.** Miniatures van foto's in de geselecteerde map

- 2 Selecteer een optie in het menu Zoeken in.
- 3 Selecteer opties om de zoekopdracht te beperken:

Systeem- en programmappen uitsluiten Hiermee sluit u mappen uit van de zoekopdracht omdat het onwaarschijnlijk is dat de mediabestanden hierin staan.

Bestanden uitsluiten die kleiner zijn dan Hiermee worden bestanden opgenomen die groot genoeg zijn voor foto's met volledige resolutie. Geef een minimale bestandsgrootte in kilobytes op in het tekstvak kB.

Opmerking: verwisselbare media (zoals cd's en dvd's) en netwerkstations worden standaard niet doorzocht.

- 4 Klik op Zoeken. De zoekopdracht kan enige tijd in beslag nemen. Klik op Zoeken stoppen als u het zoeken wilt stoppen.

De zoekopdracht retourneert alle mappen die foto's en videobestanden bevatten.

- 5 Klik op een map om deze te selecteren. Als u meer dan een map wilt selecteren, drukt u op Ctrl en klikt u op een andere mapnaam. U kunt de items in een map voorvertonen door in de lijst op de mapnaam te klikken.
- 6 (Optioneel) Selecteer Rode ogen automatisch corrigeren als u rode ogen tijdens het importeren naar de Elements Organizer wilt laten corrigeren.
- 7 Klik op de knop Mappen importeren. De foto's worden weergegeven in de Mediabrowser.

Opmerking: als aan de foto's die u hebt geïmporteerd tags zijn gekoppeld, verschijnt het dialoogvenster *Gekoppelde trefwoordtags importeren*.

Bestanden uit bepaalde mappen toevoegen

1 Kies de optie Maplocatie in het menu  Weergaven in de Elements Organizer.

Links in de Mediabrowser wordt een deelvenster met de maphiërarchie geopend.

2 Blader in dit deelvenster naar de map met de bestanden die u wilt importeren.

3 Klik met de rechtermuisknop op de map en selecteer Niet-beheerde bestanden aan de catalogus toevoegen.

Het dialoogvenster Foto's ophalen vermeldt of er bestanden zijn geïmporteerd.

4 Klik op OK.

Als er bestanden zijn geïmporteerd, ziet u dat het pictogram van de map verandert van een niet-beheerde map  in het pictogram van een beheerde map .

Voorvertoningsbestanden

Wanneer u foto's importeert, kunt u de originele foto's met de volledige resolutie naar uw computer downloaden (standaardinstelling) of u kunt kopieën van de originele foto's met een lage resolutie (voorvertoningsbestanden) downloaden. Voorvertoningsbestanden worden in uw catalogus weergegeven als ruimtebesparende kopieën van de originele foto's met een hoge resolutie. Als u een bewerking uitvoert waarvoor u de originele foto nodig hebt, wordt u gevraagd de schijf in te voeren die de originele foto bevat. U kunt dan beslissen of u het voorvertoningsbestand wilt gebruiken of een kopie met volledige resolutie van de foto wilt overbrengen.

Als u voorvertoningsbestanden wilt gebruiken, moet u een naam van een offlinevolume toewijzen aan de cd of dvd met de originele bestanden. Noteer de naam van het offlinevolume op de cd of dvd. U weet dan zeker dat u de juiste schijf plaatst wanneer u in de Elements Organizer wordt gevraagd de schijf met originelen te plaatsen (de referentienaam wordt gegeven).

De grootte voor voorvertoningsbestanden instellen

1 In de Elements Organizer kiest u Bewerken > Voorkeuren > Bestanden.

2 Kies onder Offlinevolumes de pixeldimensies voor de voorvertoningsbestanden. In de meeste gevallen zijn de afmetingen 640 x 480 voldoende. Gebruik kleinere afmetingen als u ruimte op de computer wilt besparen of gebruik grotere afmetingen voor een betere weergavekwaliteit.

Foto's ophalen van een cd of dvd

U kunt foto's van een cd of dvd naar uw vaste schijf en naar de Elements Organizer kopiëren. U kunt kopieën met een volledige resolutie maken als u foto's wilt bewerken, maar als u schijfruimte wilt besparen, kunt u ook kopieën met een lage resolutie maken, zogenaamde *voorvertoningsbestanden*.

1 Selecteer Bestand >  Foto's en video's ophalen >  Uit bestanden en mappen in de Elements Organizer.

2 Navigeer naar uw cd- of dvd-station en selecteer de foto's die u wilt kopiëren.

3 (Optioneel) Selecteer een van de volgende opties:

Bestanden kopiëren tijdens importeren Hiermee maakt u een kopie met volledige resolutie van het bestand op de vaste schijf.

Voorvertoningen genereren Hiermee maakt u een kopie met een lage resolutie van het bestand op de vaste schijf. Dit bespaart schijfruimte.


- 4 (Optioneel) Als u een originele foto offline plaatst, typt u de volumenaam van de cd of dvd waarop de foto staat. Daarna schrijft u deze naam op de cd of dvd zelf. Dan kunt u de originele foto gemakkelijker vinden en downloaden als dat nodig is.
- 5 (Optioneel) Selecteer Rode ogen automatisch corrigeren als u wilt dat de Elements Organizer rode ogen corrigeert zodra de foto's zijn overgebracht naar de Elements Organizer.

Opmerking: deze optie is niet beschikbaar voor offlinebestanden.

- 6 (Optioneel) Selecteer Automatisch fotostapels voorstellen als u in de Elements Organizer visueel gelijke foto's wilt groeperen. U kunt vervolgens zelf beslissen of u dergelijke groepen al dan niet in stapels plaatst.
- 7 Klik op Media ophalen om uw foto's over te brengen naar de Elements Organizer.

Als de foto's trefwoordmetagegevens bevatten, verschijnt het dialoogvenster Gekoppelde trefwoordtags importeren.

Opmerking: bij elke miniatuur van een voorvertoningsbestand staat het cd-pictogram . De bestandslocatie ervan verwijst naar het station waarin de cd met de originele foto was geplaatst.



Historiegegevens met de naam van het offlinevolume voor een offlinefoto in de Elements Organizer.

Zie ook


[“Trefwoordtags maken en koppelen op basis van mapnamen”](#) op pagina 65

[“Aan mediabestanden gekoppelde tags importeren”](#) op pagina 13

Foto's ophalen van een video

U kunt frames uit uw digitale video's vastleggen als deze zijn opgeslagen in een bestandsindeling die in de Elements Organizer kan worden geopend, zoals .asf, .avi, .mpeg, .mpg, .mlv en .wmv. Vastgelegde foto's worden opgeslagen met de naam van het videobestand en een nummer (bijvoorbeeld videoclip01, videoclip02, enz.).

Opmerking: installeer de meest recente versies van standaardvideoprogramma's als QuickTime of Windows Media Player om foto's te kunnen maken van de meeste video-indelingen.



Stilstaande beelden ophalen van een videoclip.

- 1 In de Editor kiest u Bestand > Importeren > Frame van video.
 - 2 In het dialoogvenster Frame van video klikt u op de knop Bladeren om te navigeren naar de video waarvan u niet-bewegende frames wilt ophalen en vervolgens klikt u op Openen.
 - 3 Klik op Afspelen ► om de video te starten.
 - 4 Als u een frame van de video als een niet-bewegend beeld wilt ophalen, klikt u op de knop Frame selecteren of drukt u op de spatiebalk wanneer het frame op het scherm verschijnt. U kunt vooruit- en teruggaan in de video om extra frames vast te leggen.
- Opmerking:** bij sommige video-indelingen wordt terugspoelen of vooruitspoelen niet ondersteund. In dergelijke gevallen zijn de knoppen Terugspoelen ◀◀ en Snel vooruit ▶▶ niet beschikbaar.
- 5 Als u alle gewenste frames hebt, klikt u op Gereed.
 - 6 Selecteer Bestand > Opslaan om elk beeldbestand naar een map op uw computer op te slaan.

Mobiele telefoons met een camera

Mobiele telefoons met een camera

Als u een mobiele telefoon hebt met een geïntegreerde camera, kunt u de mediabestanden mogelijk overbrengen naar de catalogus. Controleer of de telefoon de mediabestanden opslaat in een bestandsindeling die u kunt importeren in de catalogus. Als u wilt uitzoeken van welke bestandsindeling de telefoon gebruikmaakt, raadpleegt u de instructies van de telefoon.

Als u foto's wilt binnenhalen in de catalogus, gebruikt u een van de volgende methoden.

Rechtstreekse overdracht Als uw telefoon compatibel is met NOKIA® PC Suite 6.5 of hoger of als de mediabestanden van uw telefoon worden opgeslagen op een verwisselbare Flash- of geheugenkaart, kunt u de mediabestanden met de Adobe Fotodownloader rechtstreeks overbrengen naar de Elements Organizer. Als u wilt weten hoe de telefoon foto's opslaat, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing bij de telefoon.

Overdracht via kabel of draadloze overdracht Breng de foto's draadloos of via een kabel over naar de vaste schijf. Voor meer informatie raadpleegt u de fabrikant van de telefoon of de instructies die bij de telefoon zijn meegeleverd. Nadat u de foto's naar uw computer hebt overgebracht, kiest u in de Elements Organizer Bestand >  Foto's en video's ophalen om de mediabestanden over te brengen naar uw catalogus. Wanneer u bepaalde mobiele telefoons met een camera via een kabel of een draadloze verbinding aansluit, wordt de Adobe Fotodownloader automatisch weergegeven. In dat geval hoeft u niet op Bestand >  Foto's en video's ophalen te klikken.

Opmerking: u kunt niet met alle telefoons en communicatieproviders mediabestanden naar de computer overbrengen via de hierboven beschreven methoden. Uw provider of telefoonfabrikant kan u vertellen welke opties beschikbaar zijn. U kunt ook kijken op de website van Adobe voor de meest recente informatie.

Hoofdstuk 4: Foto's en video's weergeven en corrigeren in de Elements Organizer

U kunt met de Elements Organizer mediabestanden op allerlei manieren bekijken en sorteren en de meest voorkomende fouten corrigeren. Aan de hand van miniatuurpictogrammen kunt u uw foto's, videobestanden en audiobestanden in de Mediabrowser bijhouden. Bij de miniatures wordt de volgende informatie over een bestand weergegeven: de aanmaakdatum, trefwoordtags, bijschriften en andere gegevens. In verschillende weergaven kunt u bijvoorbeeld alleen videobestanden bekijken, foto's naast elkaar weergeven, foto's op geografische locatie weergeven of foto's op een kaart bekijken.

Met de gereedschappen in het deelvenster Repareren van de Elements Organizer kunt u de meest voorkomende fouten in foto's snel corrigeren. Met een enkele muisklik kunt u bijvoorbeeld een groene waas uit een foto verwijderen, het contrast verbeteren of de rode ogen uit een foto verwijderen.


Foto's en video's weergeven in de Elements Organizer

De Mediabrowser



Een video-overzicht is beschikbaar op www.adobe.com/go/lrvid2313_pse_nl.

De Mediabrowser bevindt zich midden in de Elements Organizer en bevat miniatures van uw mediabestanden. (Selecteer  Weergaven > Mediabrowser om vanuit de Datumweergave terug te keren naar de Mediabrowser.) Met de Mediabrowser kunt u miniatures van de foto's, videobestanden en audiobestanden uit al uw catalogi zoeken en weergeven. U kunt elementen selecteren in de Mediabrowser en er tags aan toewijzen, ze aan projecten toevoegen of ze bewerken.



In de Mediabrowser zijn al uw foto's zichtbaar en eenvoudig toegankelijk.

A. Schuifregelaar voor aanpassen van de miniaturgrootte B. Linksom roteren en rechtsom roteren C. Terug naar vorige weergave D. Zoekbalk E. Hoofdvenster

Zie ook

[“Trefwoordtags”](#) op pagina 52

[“De tijdlijn”](#) op pagina 83

[“Zoeken met de zoekbalk”](#) op pagina 84

[“Mediabestanden zoeken met behulp van het vak Zoeken”](#) op pagina 89

[“Mediabestanden op een volledig scherm of naast elkaar weergeven”](#) op pagina 38

De Mediabrowser openen

❖ U opent de Mediabrowser vanuit de Datumweergave van de Elements Organizer door een van de volgende handelingen uit te voeren:

- Selecteer  Weergaven > Mediabrowser.

- Klik op  Terug naar de Mediabrowser onder aan de Organizer.

Weergavevoorkeuren voor de Mediabrowser instellen

- 1 Kies Bewerken > Voorkeuren > Algemeen in de Mediabrowser.
- 2 Geef de gewenste opties op, bijvoorbeeld:
 - Als u afbeeldingen van een bepaalde dag zodanig wilt sorteren dat de nieuwste afbeeldingen eerst worden weergegeven, kiest u Nieuwste als eerste weergeven voor elke dag.
 - Als u de foto's wilt schalen op meer dan 100% van de werkelijke grootte, tot de maximumgrootte voor de beschikbare ruimte, selecteert u Fotoformaat mag gewijzigd. Schakel deze optie uit om kleine afbeeldingen op ware grootte weer te geven ook al is er meer ruimte beschikbaar voor weergave.
 - Als u opnieuw dialoogvensters wilt weergeven die u eerder hebt uitgeschakeld, klikt u op Alle waarschuwingsvensters opnieuw instellen.

Pictogrammen in de Mediabrowser

Enkele van de volgende pictogrammen worden alleen weergegeven wanneer u de optie Details inschakelt. Andere pictogrammen worden altijd weergegeven:

Stapel pictogram  Geeft aan dat de miniatuur een fotostapel bevat.

Versieset pictogram  Geeft aan dat de miniatuur een stapel met bewerkte versies van een foto vertegenwoordigt.

Videoscène groeppictogram  Geeft aan dat de miniatuur een fragment van een videoscène groep vertegenwoordigt.

Videopictogram  Geeft aan dat de miniatuur een videoclip vertegenwoordigt.

Schijfpictogram  Geeft aan dat de miniatuur een offlinefoto vertegenwoordigt.

Audiopictogram  Geeft aan dat de miniatuur een audiobijschrift bevat.

Pictogram voor meerdere trefwoordtags  Geeft aan dat trefwoordtags aan het mediabestand zijn gekoppeld. Plaats de aanwijzer op het tagpictogram om de trefwoordtags weer te geven.

Trefwoordtagpictogrammen , ,  en  Geeft de specifieke trefwoordtags aan die aan het mediabestand zijn gekoppeld.

Albumpictogram  Geeft aan dat de foto deel uitmaakt van een album. Plaats de aanwijzer op het pictogram om de naam van het album weer te geven.

Verborgens-fotopictogram  Geeft aan dat het om een miniatuur van een verborgen bestand gaat.

Projectpictogram  Geeft aan dat de miniatuur wordt gebruikt in een project.

Fotoprojectpictogram  Geeft aan dat de foto deel uitmaakt van een project dat uit meerdere pagina's bestaat.

Sterrenwaarderingen  Toont de waardering van de foto, op een schaal met maximaal vijf sterren.

Een weergave van de Mediabrowser selecteren

❖ Kies  Weergaven > [weergaveoptie].

Kies een van de volgende weergaveopties:

Miniatuurweergave Geeft miniaturen van uw mediabestanden weer in de door u opgegeven volgorde.

Geïmporteerde batch Geeft de mediabestanden weer in de batches waarin ze zijn geïmporteerd en geeft aan hoe de mediabestanden zijn geïmporteerd.

Maplocatie Geeft de mediabestanden weer in de mappen waarin ze zijn opgeslagen.

Datumweergave Opent de Datumweergave vanuit een willekeurige Mediabrowser-weergave. Hiermee wordt een kalender weergegeven met miniaturen op basis van de datums waarop de mediabestanden werden gemaakt.

Mediabrowser Opent de Mediabrowser-miniaturweergave vanuit de Datumweergave.



Met behulp van de opties in het menu Weergaven van de Mediabrowser kunt u verschillende weergaven kiezen in de tijdlijn en de Mediabrowser.

Mediabestanden in de Mediabrowser verbergen en weergeven



Een video over dit proces is beschikbaar op www.adobe.com/go/lrvid2316_pse_nl.

U kunt mediabestanden zo markeren dat ze in de Mediabrowser zijn verborgen, maar niet van uw vaste schijf zijn verwijderd. U kunt verborgen bestanden ook tijdelijk opnieuw weergeven of de markering van de bestanden verwijderen zodat de bestanden altijd zichtbaar blijven.

Mediabestanden verbergen door ze te markeren

- 1 Selecteer de mediabestanden die u wilt verbergen. Houd Shift ingedrukt en klik op het eerste en het laatste mediabestand van een groep aangrenzende bestanden om de hele groep te selecteren. Houd Ctrl ingedrukt en klik op niet-aangrenzende bestanden om deze te selecteren.
- 2 Selecteer Bewerken > Zichtbaarheid > Markeren als verborgen om de mediabestanden te markeren die u wilt verbergen.

Het pictogram Verborgen wordt in de linkeronderhoek van elk geselecteerd mediabestand weergegeven.

- 3 Als u de geselecteerde mediabestanden in de Elements Organizer wilt verbergen, kiest u Bewerken > Zichtbaarheid en selecteert u Verborgen bestanden verbergen.



U kunt ook met de rechtermuisknop op de miniaturen klikken en de opdracht Zichtbaarheid selecteren in het contextmenu.

Als verborgen gemarkeerde mediabestanden tonen

- ❖ Kies Bewerken > Zichtbaarheid en kies een van de volgende opties:

Alle bestanden tonen Toont de verborgen bestanden en de niet-verborgen bestanden.

Alleen verborgen bestanden tonen Toont alleen de verborgen bestanden in de Elements Organizer.



U kunt ook met de rechtermuisknop op de miniaturen klikken en de opdracht Zichtbaarheid selecteren in het contextmenu.

De markering Verborgen verwijderen van mediabestanden

- 1 Toon in de Mediabrowser de mediabestanden met de markering Verborgen.
- 2 Selecteer de mediabestanden waarvan u de markering Verborgen  wilt verwijderen. Houd Shift ingedrukt en selecteer de eerste en de laatste foto van een groep aangrenzende foto's om de hele groep te selecteren. Houd Ctrl ingedrukt terwijl u klikt als u meerdere foto's wilt selecteren die niet naast elkaar staan.
- 3 Selecteer Bewerken >  Zichtbaarheid > Markeren als zichtbaar.

 U kunt ook met de rechtermuisknop op de miniatures klikken en de opdracht Zichtbaarheid selecteren in het contextmenu.

Bestanden weergeven en beheren op basis van de maplocatie

De weergave Maplocatie van de Elements Organizer verdeelt de Mediabrowser in twee gedeelten: een deelvenster met een mappenstructuur en een deelvenster met afbeeldingsminiaturen. In deze weergave kunt u mappen beheren, bestanden toevoegen aan de catalogus, bestanden automatisch voorzien van trefwoordtags op basis van de mapnaam en mappen instellen als gecontroleerde map of deze instelling uitschakelen.

Standaard worden in het deelvenster met de maphiërarchie alle mappen op uw vaste schijf weergegeven. Mappen met beheerde bestanden beschikken over het pictogram Beheerde map . Beheerde bestanden zijn bestanden die u handmatig of automatisch hebt geïmporteerd in een catalogus. Gecontroleerde mappen beschikken over het pictogram Gecontroleerde map . De Elements Organizer importeert compatibele bestanden automatisch in gecontroleerde mappen. Mappen die zowel gecontroleerd als beheerd worden, worden aangeduid met het pictogram Gecontroleerde en beheerde map . Standaard bevat het deelvenster met afbeeldingsminiaturen de miniatures van alle bestanden op de vaste schijf, te beginnen met de bestanden in de geselecteerde map. U kunt deze instelling wijzigen en alleen de miniatures voor de bestanden in de geselecteerde map tonen.

Opmerking: u kunt de standaardweergave voor elk deelvenster wijzigen door Bewerken > Voorkeuren > Weergave Maplocatie te kiezen en de gewenste opties te selecteren.

- 1 Selecteer in de Mediabrowser de Maplocatie in het menu  Weergaven rechtsboven in de Organizer.

De mappenstructuur wordt links in de Organizer weergegeven en de afbeeldingen staan in het middelste deelvenster.

- 2 Voer een van de volgende handelingen uit om aan te geven welke bestanden worden weergegeven in het deelvenster met afbeeldingsminiaturen:
 - Als u in het deelvenster met afbeeldingsminiaturen alleen de bestanden in de geselecteerde map wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop in het hiërarchievenster en schakelt u de optie Alle bestanden tonen uit. (Als de optie uitgeschakeld is, wordt er naast geen vinkje weergegeven.)
 - Als u alle beheerde bestanden wilt weergeven in het deelvenster met afbeeldingsminiaturen, klikt u met de rechtermuisknop in het hiërarchievenster en selecteert u de optie Alle bestanden tonen. (Als de optie is geselecteerd, wordt er naast een vinkje weergegeven.)

 Als u alle beheerde bestanden wilt zoeken in de weergave Maplocatie, moet u de optie Alle bestanden tonen selecteren.

- 3 Als u de maplocatie van een bestand wilt vaststellen, klikt u op de miniatuur van het bestand in het deelvenster met afbeeldingsminiaturen. De map van het bestand wordt gemarkeerd in het linkerdeelvenster.
- 4 Als u bestanden in een specifieke map wilt zoeken, klikt u op de map in het hiërarchievenster. De miniatures van de bestanden in deze map verschijnen in het deelvenster met afbeeldingsminiaturen en zijn gegroepeerd onder de mapnaam.

- 5 Als u ogenblikkelijk tags aan bestanden wilt toewijzen op basis van hun maplocatie, klikt u op het pictogram Onmiddellijke trefwoordtag  rechtsboven in het deelvenster met afbeeldingsminiaturen van elke mappengroep waaraan u een tag wilt toewijzen.
- 6 Als u bestanden en mappen wilt beheren, selecteert u een map en voert u een van de volgende handelingen uit:
- Als u een bestand wilt verplaatsen naar een andere map, sleept u de miniatuur van het bestand uit het deelvenster met afbeeldingsminiaturen naar een map in het hiërarchievenster.
 - Als u de map wilt weergeven in de Verkenner, klikt u met de rechtermuisknop in het hiërarchievenster en kiest u Tonen in Verkenner.
 - Als u een map wilt instellen als gecontroleerde map of als u deze instelling wilt uitschakelen, klikt u met de rechtermuisknop in het linkerdeelvenster en kiest u Toevoegen aan gecontroleerde mappen of Verwijderen uit gecontroleerde mappen.
 - Als u bestanden in de map wilt toevoegen aan de catalogus, klikt u met de rechtermuisknop in het hiërarchievenster en kiest u Niet-beheerde bestanden aan catalogus toevoegen.
 - Als u de naam van de map wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop in het hiërarchievenster en kiest u Naam map wijzigen. Typ vervolgens een nieuwe naam.
 - Als u de map wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop in het hiërarchievenster en kiest u Map verwijderen.
- 7 Als u een nieuwe map wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop in het hiërarchievenster en kiest u Nieuwe map.

Zie ook

[“Gecontroleerde mappen gebruiken”](#) op pagina 21

[“Mediabestanden ophalen uit bestanden en mappen”](#) op pagina 22

[“Trefwoordtags”](#) op pagina 52

[“Trefwoordtags maken en koppelen op basis van mapnamen”](#) op pagina 65

Mediatypen opgeven om weer te geven

❖ Kies Weergave > Mediatypen > [type bestand] in de Mediabrowser.

Opmerking: nadat u items hebt geïmporteerd, worden alle mediatypen tijdelijk weergegeven in de Mediabrowser.


Bestanden sorteren in de Mediabrowser

❖ Kies een sorteroptie in het menu Rangschikking Mediabrowser rechtsboven in de Mediabrowser. U kunt de volgende sorteropties kiezen:

Datum (Nieuwste eerst) Toont de laatst genomen of geïmporteerde mediabestanden als eerste. (Mediabestanden van een bepaalde dag worden weergegeven in de volgorde waarin deze zijn genomen met de oudste eerst, tenzij een andere instelling is opgegeven in het dialoogvenster Algemene voorkeuren.) Het is handig om de nieuwste mediabestanden eerst weer te geven als u tags wilt koppelen aan mediabestanden die u onlangs hebt geïmporteerd.

Datum (Oudste eerst) Alle mediabestanden worden in chronologische volgorde getoond.

Albumvolgorde Toont de mediabestanden in de volgorde waarin u ze in het album hebt geplaatst (deze optie is alleen beschikbaar wanneer er een album is geselecteerd).



De miniatures worden door het menu Rangschikking Mediabrowser in chronologische volgorde, omgekeerde chronologische volgorde of albumvolgorde gesorteerd.

Miniaturen vergroten, verkleinen, vernieuwen of verbergen

U kunt miniaturen vergroten, verkleinen of ze vernieuwen nadat een mediabestand in een andere toepassing is bewerkt. Bovendien kunt u miniaturen snel roteren zodat ze op de juiste wijze worden weergegeven in het venster.

- Als u de grootte van een miniatuur stapsgewijs wilt wijzigen, sleept u de schuifregelaar voor de miniatuurgrootte op de sneltoetsbalk.



Sleep de schuifregelaar naar rechts om de miniatuur te vergroten

- Als u zo klein mogelijke miniaturen wilt weergeven, klikt u op de knop links naast de schuifregelaar.
- Als u één mediabestand wilt weergeven, klikt u op de knop rechts naast de schuifregelaar.
- Als u de miniatuurweergave wilt vernieuwen, kiest u Weergave > Vernieuwen.
- Als u een afbeelding linksom wilt roteren, klikt u op Linksom roteren  boven aan de Mediabrowser. Als u een afbeelding rechtsom wilt roteren, klikt u op Rechtsom roteren .

Zie ook

“[De miniatuur van een item bijwerken](#)” op pagina 118

Items selecteren in de Mediabrowser

 Een video over dit proces is beschikbaar op www.adobe.com/go/lrvid2314_pse_nl.

Selecteer in de Mediabrowser een mediabestand waarmee u wilt werken. De miniatuur van een geselecteerd mediabestand is gemarkeerd met een donkerblauwe omtrek. Voer een van de volgende handelingen uit:

- Klik op de desbetreffende miniatuur om het bijbehorende item te selecteren.
- Houd Shift ingedrukt en klik op het eerste en het laatste item van een reeks als u meerdere aangrenzende items wilt selecteren.
- Houd Ctrl ingedrukt en klik op de gewenste items als u meerdere items wilt selecteren die niet naast elkaar staan.
- Als u alle items in de Mediabrowser wilt selecteren of deselecteren, kiest u Bewerken > Alles selecteren of Bewerken > Deselecteren.

Informatie over mediabestanden bewerken en weergeven

U kunt kiezen of u details voor elke miniatuur wilt weergeven en hoe bepaalde details worden weergegeven in de Mediabrowser. U kunt bovendien bijschriften, inclusief audiobijschriften, en datum- en tijdinformatie toevoegen en bewerken.

Zie ook

“Bestandsinfo (metagegevens)” op pagina 122

“De datum en tijd van bestanden wijzigen” op pagina 117

De datumnotatie en het detaillettertype opgeven

- 1 Selecteer Bewerken > Voorkeuren > Algemeen.
- 2 Kies in het gedeelte Weergaveopties de datumnotatie en het lettertype waarin deze gegevens worden weergegeven. Dat doet u door een van de volgende opties te selecteren:

Datumnotatie (Deze optie is niet beschikbaar in alle regio's.) Selecteer de notatie MM-DD-JJJJ of DD-MM-JJJJ.

Systeemlettertype gebruiken Schakel deze optie in om de informatie in het lettertype van het systeem te laten weergegeven.

Datum en tijd aanpassen door op miniatuurdatums te klikken Als u deze optie inschakelt, kunt u de datum- en tijdgegevens van foto's bewerken door gewoon op de foto's te klikken.

Informatie over mediabestanden weergeven of verbergen


Schakel het vakje Details rechtsboven in de Mediabrowser in of uit.

Informatie over mediabestanden bewerken

U kunt de aan een mediabestand verwante informatie bewerken. Zo kunt u de datum, gekoppelde tags, bestandsnaam, het bijschrift en een audiobijschrift bewerken.

❖ Voer in de Mediabrowser een van de volgende handelingen uit:

- Als u een tekstbijschrift wilt bewerken of toevoegen, schakelt u het selectievakje Details in en klik u op de knop Weergave Eén foto . Klik op het bijschrift of klik op Klik hier om een bijschrift toe te voegen.
- Als u een audiobijschrift wilt toevoegen, bewerken of ernaar wilt luisteren, schakelt u het selectievakje Details in en klikt u op de knop Weergave Eén foto. Klik op de knop Audiobijschrift opnemen .



Fotodetails

A. Datum en tijd **B.** Albums waarin de foto voorkomt **C.** De aan de foto gekoppelde trefwoordtags **D.** Naar de vorige of volgende foto bladeren
E. Klik hier om een bijschrift toe te voegen of te wijzigen. **F.** Klik hier om een audiobijschrift toe te voegen of af te spelen

- Als u de aan een mediabestand toegewezen datum wilt wijzigen, selecteert u de miniatuur en kiest u Bewerken > Datum en tijd aanpassen. Selecteer de gewenste opties in de weergegeven dialoogvensters.

 *Met één enkele klik kunt u datums wijzigen. Selecteer Bewerken > Voorkeuren > Algemeen om deze functie in te schakelen. Selecteer Datum en tijd aanpassen door op miniatuurdata te klikken in het dialoogvenster Voorkeuren. Klik op de datum en voer de gewenste wijzigingen door.*

Videoprojecten weergeven

In de Elements Organizer wordt een lijst weergegeven met projecten die u met Adobe Premiere Elements hebt gemaakt. In de Elements Organizer kunt u deze projecten echter niet bewerken of hernoemen en u kunt er geen mediabestanden aan toevoegen. Als u mediabestanden wilt bewerken of wilt toevoegen aan deze projecten, dient u Adobe Premiere Elements te starten. In Adobe Premiere Elements gemaakte videoprojecten weergeven:

- 1 Vouw Albums uit in de Elements Organizer (klik op het driehoekje naast Albums). Naast een lijst met albums wordt ook de optie Videoprojecten weergegeven.
- 2 Breid de videoprojecten uit (klik op het driehoekje naast Projecten) om een lijst met alle videoprojecten weer te geven.
- 3 Selecteer het project waarmee u wilt werken en klik er met de rechtermuisknop op. U ziet dan een contextmenu met de volgende opties:

Openen met Premiere Elements Selecteer deze optie om het project in de tijdlijn weer te geven.

Items zoeken in videoproject <projectnaam> Selecteer deze optie om de aan het project gekoppelde media weer te geven.



In Adobe Premiere Elements gemaakte videoprojecten weergeven

Videobeelden en afbeeldingen op een volledig scherm weergeven


Videobestanden weergeven

In de Mediabrowser ziet u het eerste frame van een videoclip als miniatuur van de clip. Het filmstrippictogram  geeft een videoclip aan in de Mediabrowser.

- 1 Dubbelklik op de videoclip in de Mediabrowser.

Opmerking: om QuickTime-films in de Elements Organizer te bekijken, dient u een QuickTime-speler op uw computer geïnstalleerd te hebben. Als QuickTime nog niet op uw computer is geïnstalleerd, kunt u de QuickTime Installer downloaden en uitvoeren vanaf www.apple.com/quicktime/download.

- 2 De mediaspeler van de Elements Organizer wordt geopend. U start de video door op de knop Afspelen te klikken. Als u de video frame voor frame wilt bekijken, sleept u de positieschuifregelaar. Als u een lange videoclip hebt, kunnen frames worden overgeslagen.



Mediaspeler van Photoshop Elements

A. Knoppen Starten en Einde B. Opnemen C. De knop Afspelen D. Knop Stoppen E. Verlopen tijd F. Sleep de positieschuifregelaar door de videoclip G. Volumeregelaar

- 3 Klik op de knop Sluiten  om de mediaspeler van de Elements Organizer te sluiten.



U kunt foto's maken van een frame uit een videoclip door Bestand > Importeren > Frame van video te kiezen in de Editor.

Welke bestandsindelingen kunnen worden afgespeeld in de Elements Organizer, is afhankelijk van de geïnstalleerde toepassingen:

- Alleen Adobe Photoshop Elements geïnstalleerd: in dit geval kunnen alleen video- en audiobestandsindelingen die met royaltyvrije filters kunnen worden afgespeeld, ook worden afgespeeld in de Elements Organizer. Als een ander ondersteund filter (zoals QuickTime) aanwezig is voor een bepaalde bestandsindeling, kan deze ook worden afgespeeld in de Elements Organizer.
- Alleen Adobe Premiere Elements geïnstalleerd: in dit geval kunnen alle video- en audiobestandsindelingen worden afgespeeld in de Elements Organizer.
- Zowel Adobe Photoshop Elements als Adobe Premiere Elements geïnstalleerd: in dit geval kunnen alle video- en audiobestandsindelingen worden afgespeeld in de Elements Organizer.

Mediabestanden op een volledig scherm of naast elkaar weergeven


Met de Volledige schermweergave en de weergave Foto's naast elkaar vergelijken kunt u mediabestanden bekijken zonder dat u wordt afgeleid door andere interface-elementen, zoals vensters en menu's.

Met de weergaveoptie Weergeven, bewerken, organiseren op volledig scherm kunt u een set mediabestanden weergeven als een presentatie op een volledig scherm. U kunt de presentatie aanpassen. Zo kunt u bijvoorbeeld:

- Een audiobestand afspelen terwijl u de afbeeldingen bekijkt
- Miniaturen van de geselecteerde bestanden weergeven in een filmstrip rechts in het scherm

- Effecten toevoegen aan de mediabestanden

Als u hebt besloten welke foto's u wilt opnemen in uw presentatie, kunt u deze foto's naar wens bewerken. U kunt foto's rechtstreeks vanuit deze weergave naar de Presentatie-editor sturen. Als u een presentatie wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u de optie Presentatie maken.



Volledige schermweergave

Voer een van de volgende handelingen uit om een mediabestand weer te geven op het volledige scherm:


- Selecteer het mediabestand dat u wilt weergeven en klik op het pictogram Weergeven, bewerken, organiseren op volledig scherm .
- Rechtsboven in de Organizer selecteert u Weergaven > Weergeven, bewerken, organiseren op volledig scherm.
- Druk op F11.

Met de opdracht Foto's naast elkaar vergelijken geeft u twee foto's gelijktijdig naast elkaar weer. De weergave Foto's naast elkaar vergelijken is nuttig wanneer u aandacht wilt besteden aan de details van en de verschillen tussen twee foto's. U kunt twee of meer foto's selecteren om te vergelijken.

Voer een van de volgende handelingen uit als u foto's wilt vergelijken:

- Selecteer Weergaven > Foto's naast elkaar vergelijken rechtsboven in de Organizer (deze optie is niet in alle landen/talen beschikbaar.)
- Selecteer twee foto's en druk op F12.

In de weergave Foto's naast elkaar vergelijken heeft de op dat moment geselecteerde foto een blauwe rand. Als u op de knop Volgende media  klikt, verandert de geselecteerde foto. De volgende foto in de selectie wordt weergegeven. Als u de filmstripoptie hebt ingeschakeld, klikt u op een willekeurige afbeelding in de filmstrip om deze weer te geven in plaats van de geselecteerde afbeelding (de afbeelding met de blauwe rand).



Gebruik de weergave Foto's naast elkaar vergelijken om de compositie en de details te analyseren. Afbeelding 1 is gemarkeerd voor afdrukken.

In de weergave Weergeven, bewerken, organiseren op volledig scherm of Foto's naast elkaar vergelijken kunt u het volgende weergeven:

Het deelvenster Snel bewerken In dit venster kunt u het weergegeven mediabestand bewerken.

Deelvenster Snel organiseren In dit deelvenster kunt u tags maken en toepassen op mediabestanden. U kunt in dit venster ook mediabestanden toevoegen aan bestaande albums.

Besturingsbalk Hier ziet u alle navigatiepictogrammen en besturingspictogrammen voor toegang tot de gewenste deelvensters en dialoogvensters.

U kunt tussen de weergaven schakelen door te klikken op de knop Weergeven, bewerken, organiseren op volledig scherm  of Foto's naast elkaar vergelijken .

Zie ook

“Presentaties” op pagina 131

Het deelvenster Snel bewerken

In de weergave Weergeven, bewerken, organiseren of de weergave Foto's naast elkaar vergelijken kunt u de weergegeven foto bewerken met het deelvenster Snel bewerken. Het deelvenster Snel bewerken wordt links in het scherm weergegeven en is standaard geminimaliseerd. Het venster Snel bewerken wordt geminimaliseerd als u de muis een aantal seconden lang niet verplaatst. Als u het venster op volledige grootte wilt weergeven, plaatst u de muis boven het deelvenster of klikt u op Deelvenster Snel bewerken in-/uitschakelen in de voorvertoningsbalk van de Volledige schermweergave. Klik op de knop Automatisch verbergen  om het deelvenster Snel bewerken altijd zichtbaar te maken.

In de volgende tabel vindt u een beschrijving en een uitleg van de functionaliteit van enkele pictogrammen in het deelvenster Snel bewerken:

Pictogram	Functionaliteit
Automatisch Slim repareren, 	Corrigeert problemen in de afbeelding die worden veroorzaakt door slechte belichting, kleurbalans en kleurverzadiging of door onjuist contrast
Automatische kleuren, 	Verbeterd de kleuren in de foto
Automatische niveaus, 	Verbeterd het toonbereik van de foto
Automatisch contrast, 	Verbeterd het contrast met Automatisch contrast
Automatisch verscherpen, 	Verscherpt foto's
Rode ogen automatisch corrigeren, 	Verwijdert rode ogen
Foto's bewerken, 	Start de Photoshop Elements Editor
Video's bewerken, 	Start Adobe Premiere Elements
Markeren voor afdrukken, 	Markeert het mediabestand voor afdrukken

Opmerking: selecteer een ster om een waardering in te stellen voor de weergegeven foto. Als u de waardering van de foto wilt wissen, klikt u op de gouden ster helemaal rechts.

Deelvenster Snel organiseren

Met het deelvenster Snel organiseren in de weergave Weergeven, bewerken, organiseren op volledig scherm of Foto's naast elkaar vergelijken kunt u trefwoordtags maken en toevoegen aan het weergegeven mediabestand. Het deelvenster Snel organiseren wordt links in het scherm weergegeven en is standaard geminimaliseerd. Het venster Snel organiseren wordt ook geminimaliseerd als u de muis een aantal seconden lang niet verplaatst. Als u het venster op volledige grootte wilt weergeven, plaatst u de muis boven het deelvenster of klikt u op Deelvenster Snel organiseren in-/uitschakelen in de voorvertoningsbalk van de Volledige schermweergave.

Het deelvenster Snel organiseren bevat de volgende twee subdeelvensters:

Albums Hier ziet u een lijst met bestaande albums. Albums die aan het weergegeven mediabestand zijn gekoppeld, worden gemarkeerd.

Trefwoordtags Hier wordt in een wolkweergave een lijst met trefwoordtags weergegeven. Tags die aan het weergegeven mediabestand zijn gekoppeld, worden gemarkeerd.

In het deelvenster Snel organiseren kunt u de volgende taken uitvoeren:

- Het weergegeven mediabestand toevoegen aan een bestaand album. Als u het weergegeven mediabestand bijvoorbeeld wilt toevoegen aan het album Disneyland, klikt u op Disneyland in het subvenster Albums.
- Trefwoordtags maken en deze toepassen op het weergegeven mediabestand.

Een nieuwe tag maken en deze toepassen op het weergegeven mediabestand:

- 1 Typ de naam van de tag in het tekstvak Tag toewijzen aan media in het subvenster Trefwoordtags. Als u bijvoorbeeld een trefwoordtag Vakantie wilt maken, typt u Vakantie in het tekstvak.
- 2 Klik op het pictogram Toepassen .

De gemaakte tag wordt op de weergegeven media toegepast.

Als u een bestaande tag wilt toepassen op het weergegeven mediabestand, klikt u op de tagnaam in het subvenster Trefwoordtags. De tag wordt dan gemarkeerd.

Besturingsbalk

De besturingsbalk bevat pictogrammen waarmee u door de mediabestanden kunt navigeren, een mediabestand kunt afspelen, enzovoort. De besturingsbalk verdwijnt uit beeld wanneer u de muis een paar seconden lang niet verplaatst. (Beweeg de muis om deze werkbalk opnieuw te laten verschijnen.)

De besturingsbalk bevat de volgende pictogrammen:

Het pictogram Filmstrip in-/uitschakelen Hiermee schakelt u tussen het weergeven en verbergen van afbeeldingen in een filmstrip. Klik om alle afbeeldingen weer te geven in een strook met miniaturen aan de rechterkant van het scherm. Klik nogmaals om de afbeeldingen in een filmstrip te verbergen.

Het deelvenster Snel bewerken in-/uitschakelen Hiermee schakelt u tussen het weergeven en het verbergen van het deelvenster Snel bewerken. Klik om het deelvenster Snel bewerken links in het scherm weer te geven. Klik nogmaals om het deelvenster Snel bewerken te verbergen.

Het deelvenster Snel organiseren in-/uitschakelen Hiermee schakelt u tussen het weergeven en het verbergen van het deelvenster Snel organiseren. Klik om het deelvenster Snel organiseren links in het scherm weer te geven. Klik nogmaals om het deelvenster Snel organiseren te verbergen.

Vorige Hiermee geeft u het vorige mediabestand weer.

Volgende Hiermee geeft u het volgende mediabestand weer.

Afspelen Hiermee speelt u het mediabestand af.

Dialoogvenster Instellingen openen Hiermee geeft u het dialoogvenster Opties Volledige schermweergave weer.

Overgangen Hiermee geeft u het dialoogvenster Selecteer overgang weer.

Deelvenster Eigenschappen in-/uitschakelen Hiermee schakelt u tussen het weergeven en het verbergen van het deelvenster Eigenschappen.

Weergeven, bewerken, organiseren op volledig scherm Hiermee schakelt u vanuit de weergave Foto's naast elkaar vergelijken over op de Volledige schermweergave.

Foto's naast elkaar vergelijken Hiermee schakelt u over op de weergave Foto's naast elkaar vergelijken.

Synchroon pannen en zoomen in de weergave Naast elkaar Hiermee synchroniseert u het pannen en zoomen wanneer foto's in de weergave Foto's naast elkaar vergelijken worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld op dit pictogram klikt en inzoomt met de muis, wordt tegelijk ingezoomd op beide afbeeldingen.

Zie ook

[“Opties voor volledige schermweergave”](#) op pagina 43

[“Overgangen toepassen op mediabestanden”](#) op pagina 43

Opties voor volledige schermweergave

Opties in het dialoogvenster Opties Volledige schermweergave

Achtergrondmuziek Hiermee geeft u aan welk audiobestand wordt afgespeeld tijdens de presentatie. Als u een ander bestand wilt selecteren, klikt u op Bladeren en selecteert u het gewenste bestand.

Audiobijschriften afspelen Hiermee stelt u in dat de audiobijschriften van de geselecteerde bestanden worden afgespeeld tijdens de presentatie. U kunt MP3-, WAV- en WMA-bestanden gebruiken voor audiobijschriften.

Paginaduur Hiermee stelt u in hoe lang elke afbeelding wordt weergegeven op het scherm voordat de volgende afbeelding verschijnt (eventueel met een overgang op basis van een vervaging).

Inclusief bijschriften Hiermee geeft u bijschriften weer onder aan het scherm.

Fotoformaat mag gewijzigd Hiermee wordt het formaat van foto's aangepast aan het scherm.

Videoformaat mag gewijzigd Hiermee wordt het formaat van videobeelden aangepast aan het scherm.

Filmstrip tonen Hiermee worden alle geselecteerde afbeeldingen weergegeven in een strook met miniaturen aan de rechterkant van het scherm. Als u wilt bepalen welke afbeelding wordt weergegeven in een volledig scherm, klikt u op een miniatuur.

Videoformaat mag gewijzigd Hiermee wordt het formaat van videobeelden aangepast aan het scherm.

Automatisch afspelen starten Hiermee wordt de presentatie direct gestart wanneer de afbeelding wordt weergegeven in de Volledige schermweergave. Als dit selectievakje is ingeschakeld, klik dan niet op de knop Afspelen om de presentatie te starten.

Presentatie herhalen Hiermee wordt de presentatie herhaald totdat u deze beëindigt.

Opties in het deelvenster Eigenschappen

In het deelvenster Eigenschappen worden de aan een mediabestand gekoppelde eigenschappen weergegeven. Klik op het pictogram Deelvenster Eigenschappen in-/uitschakelen  om het deelvenster Eigenschappen weer te geven. U kunt in dit venster de volgende opties kiezen:

Algemeen Hier worden de algemene eigenschappen van een mediabestand weergegeven, zoals de bestandsnaam, de sterrenwaardering, het bijschrift, de notities, enzovoort.

Metagegevens Hier worden de aan het bestand gekoppelde metagegevens weergegeven. Klik op Volledig om de volledige details weer te geven. Klik op Kort om een beperkte set aan het bestand gekoppelde metagegevens weer te geven.

Trefwoorden Hier worden de aan het bestand gekoppelde trefwoorden weergegeven.

Historie Hier ziet u de historie van het bestand, zoals de datum waarop het bestand gewijzigd is, waarop het geïmporteerd is, enzovoort.

Overgangen toepassen op mediabestanden

1 Klik op het pictogram Overgangen in de besturingsbalk. 

2 Selecteer een van de volgende opties en klik op OK. Plaats de muis boven de miniaturen om een voorvertoning van de overgangen weer te geven.

- Klassiek
- In-/uitfaden
- Pannen en zoomen
- 3D-pixelvorming

De geselecteerde overgang wordt toegepast op het weergegeven mediabestand. U kunt het effect bekijken.

Opmerking: de overgangen Pannen en zoomen en 3D-pixelvorming kunnen alleen worden toegepast op foto's.

Overgangen en OpenGL

Wat is OpenGL (Open Graphics Library) precies? OpenGL is een platformonafhankelijke softwarebibliotheek die programma's kunnen gebruiken om te communiceren met uw videostuurprogramma.

Voor de overgangen Pannen en zoomen en 3D-pixelvorming dient uw computer te beschikken over OpenGL-versie 1.2 of hoger. De OpenGL-versie is afhankelijk van de stuurprogramma's voor de videokaart die zijn geïnstalleerd op uw systeem. Als u wordt gewaarschuwd dat OpenGL niet wordt ondersteund, controleert u of het meest recente stuurprogramma voor uw videokaart is geïnstalleerd. Fabrikanten van videokaarten werken hun stuurprogramma's vaak bij om up-to-date te blijven met nieuwe besturingssysteem- en programmafuncties. Voordat u de stuurprogramma's gaat bijwerken, dient u de versie van het huidige videostuurprogramma te bepalen.

De versie van het videostuurprogramma bepalen in Windows XP

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en kies Eigenschappen.
- 2 Selecteer achtereenvolgens Instellingen en Geavanceerd.
- 3 De tabbladen die worden weergegeven, zijn afhankelijk van uw videokaart. Kies Adapter > Eigenschappen voor informatie over de kaartgegevens, zoals de hoeveelheid geheugen op de kaart. Kies Stuurprogramma voor informatie over het stuurprogramma, zoals de versie van het stuurprogramma.

De versie van het videostuurprogramma bepalen in Windows Vista


- 1 Klik met de rechtermuisknop op uw bureaublad en kies Aan persoonlijke voorkeur aanpassen.
- 2 Selecteer Beeldscherminstellingen > Geavanceerde instellingen. Op het tabblad Adapter worden uw kaartgegevens weergegeven, zoals de hoeveelheid geheugen op de kaart.
- 3 Kies Eigenschappen > Stuurprogramma om de versie van het stuurprogramma te achterhalen.

Kijk op de website van de fabrikant van de kaart om te zien of er een recentere versie beschikbaar is. In het gedownloade stuurprogramma bevinden zich installatie-instructies of deze worden samen met het stuurprogramma gedownload.

Mediabestanden weergeven in de Datumweergave

Mediabestanden weergeven en zoeken in de Datumweergave

In de Datumweergave kunt u in chronologische volgorde door uw mediabestanden bladeren of de mediabestanden voor een bepaalde dag of maand of voor een bepaald jaar zoeken. Als u de dag hebt gevonden die u zoekt, kunt u de mediabestanden voor deze dag weergeven als een minipresentatie. U kunt ook terugkerende gebeurtenissen zoals feestdagen en verjaardagen bijhouden en opmerkingen toevoegen aan een bepaalde dag. In de Datumweergave kunt u veel bewerkingen uitvoeren die ook beschikbaar zijn in de Mediabrowser.



Datumweergave

A. Klik om een maand te selecteren. B. Klik om een jaar te selecteren. C. Momenteel geselecteerde datum D. Klik om de vorige of volgende maand weer te geven. E. Klik om de Jaar-, Maand- of Dagweergave te kiezen. F. Klik om een datum te selecteren. G. Klik om de vorige of volgende dag weer te geven. H. Aantal foto's voor de geselecteerde datum I. Besturingselementen voor het weergeven van een presentatie. J. Klik om een gebeurtenis toe te voegen. K. Hier kunt u een dagnotitie opgeven

Opmerking: u kunt de kalender van de Datumweergave niet afdrukken. Als u een wandkalender wilt maken, klikt u op de knop Fotokalender op het tabblad Maken.

- 1 Klik op Weergaven > Datumweergave rechtsboven in de Organizer. De Datumweergave wordt geopend en de maand en de dag van het mediabestand dat is geselecteerd in de Mediabrowser worden weergegeven.
- 2 Klik op de knop Jaar , Maand of Dag onder in de Datumweergave.
- 3 Navigeer op een van de volgende manieren naar de maand en de dag die u wilt weergeven:
 - Klik op de knop Vorige of Volgende om vooruit of terug te gaan. Houd de knop ingedrukt om snel te verplaatsen.
 - Klik op het jaar en kies een jaar in de lijst die wordt weergegeven. Een fotopictogram naast een jaar geeft aan dat het jaar mediabestanden bevat.

- Klik in de Maandweergave op de naam van de maand en kies een maand in de lijst die wordt weergegeven. Een fotopictogram  naast een maand geeft aan dat de maand mediabestanden bevat.
 - Klik op de weergegeven datum rechtsboven in het scherm en selecteer de gewenste datum in het dialoogvenster Datum instellen.
 - Dubbelklik op een dag in de Maand- of de Jaarweergave. Er wordt overgeschakeld naar de Dagweergave en het eerste mediabestand voor deze dag wordt weergegeven.
- 4 Als de dag meerdere mediabestanden bevat, kunt u de mediabestanden van de dag op een van de onderstaande manieren weergeven:
- Klik in de Dagweergave op de miniatuurweergave van een mediabestand in de rechterkolom.
 - Selecteer in de Dagweergave  Weergaven >  Weergeven, bewerken, organiseren op volledig scherm om de mediabestanden voor de geselecteerde dag in de modus Volledige schermweergave weer te geven.
 - Klik in de Jaar- of Dagweergave op Afspelen  onder het mediabestand en geef alle mediabestanden voor de geselecteerde dag als een presentatie weer.
- 5 Als u in de Dagweergave een foto wilt weergeven in de Mediabrowser, klikt u op de knop Terug naar de Mediabrowser  rechtsonder de foto.



De meeste opdrachten die u gebruikt in de Mediabrowser, zijn ook beschikbaar in de Datumweergave. Klik met de rechtermuisknop op een mediabestand om een menu met de beschikbare opdrachten weer te geven.

Zie ook


[“Foto's naar onlineafdrukservices verzenden”](#) op pagina 158

[“Mediabestanden op een volledig scherm of naast elkaar weergeven”](#) op pagina 38

Een ander mediabestand weergeven in een kalenderdatum

Standaard wordt in de Datumweergave het eerste mediabestand weergegeven dat op een bepaalde datum is gescand of gemaakt. Als de standaardafbeelding niet representatief is voor de groep met mediabestanden die op deze dag is genomen, kiest u een ander mediabestand.

- ❖ Voer een van de volgende handelingen uit in de Datumweergave:
 - Gebruik in de Maand- of Jaarweergave een van de knoppen voor presentaties om het gewenste mediabestand te zoeken. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op het mediabestand in het presentatievenster en kies Instellen als eerste foto.
 - Selecteer het mediabestand in de lijst met miniaturen in de Dagweergave. Klik met de rechtermuisknop op het mediabestand of de miniatuur en kies Instellen als eerste foto.



Een afbeelding selecteren in de Dagweergave.

Mediabestanden met onbekende datum weergeven

U kunt de mediabestanden weergeven in de Datumweergave als ze over het aan de bestanden gekoppelde jaar beschikken. Als het jaar onbekend is, wordt het mediabestand helemaal niet weergegeven in de Datumweergave.

- ❖ Voer een van de volgende handelingen uit in de Datumweergave:
 - Als het jaar en de maand van het mediabestand bekend zijn, maar de dag niet, klikt u op het pictogram Onbekende datum . Het pictogram wordt rechtsboven in de maand weergegeven in de Maandweergave en rechtsboven in het jaar van de Jaarweergave.
 - Als het jaar van het mediabestand bekend is, maar de maand en dag niet, klikt u op het pictogram Onbekende datum. Het pictogram wordt rechtsboven in het jaar weergegeven in de Jaarweergave.
 - Als het pictogram betrekking heeft op meerdere mediabestanden, klikt u erop en bekijkt u de mediabestanden in een presentatie.

Zie ook

[“De datum en tijd van bestanden wijzigen”](#) op pagina 117

Een dagnotitie toevoegen aan de Datumweergave

In de Datumweergave kunt u notities toevoegen en de gebeurtenissen van een dag bijhouden. Mogelijk wilt u bijvoorbeeld notities toevoegen aan de mediabestanden die u die dag hebt gemaakt. Een dagnotitie is niet hetzelfde als een bijschrift omdat een dagnotitie betrekking heeft op een bepaalde dag in de kalender in plaats van op een bepaald mediabestand. Dagnotities zijn alleen toegankelijk in de Datumweergave.


- 1 Selecteer een dag in de Datumweergave.
- 2 Typ de notitie in het tekstvak Dagnotitie.



U kunt een dagnotitie toevoegen aan elke dag in de Datumweergave, zelfs als er geen mediabestanden zijn voor de desbetreffende dag. In de Maandweergave wordt het pictogram Notitie  weergegeven bij elke dag die beschikt over een dagnotitie.

Een gebeurtenis toevoegen in de Datumweergave

U kunt dagelijkse gebeurtenissen bijhouden in de Datumweergave, maar ook gebeurtenissen die elk jaar plaatsvinden, zoals verjaardagen.



Een gebeurtenis toevoegen aan de kalender.

- 1 Selecteer een dag in de Datumweergave.
- 2 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op het pictogram Gebeurtenis .
 - Klik in de Maand- of Jaarweergave met de rechtermuisknop op een dag en kies Gebeurtenis toevoegen in het contextmenu.
- 3 Typ een naam voor de gebeurtenis in het tekstvak Naam gebeurtenis.
- 4 Wijzig zo nodig de datums die worden weergegeven in de pop-upmenu's.
- 5 Selecteer Herhalende gebeurtenis als het een jaarlijkse gebeurtenis is. Geef desgewenst het jaar op waarin de herhalende gebeurtenis eindigt. Klik op OK.

In de Maand- en Jaarweergave van de kalender worden feestdagen en gebeurtenissen weergegeven in speciale kleuren.



Met de optie Datumweergave in het dialoogvenster Voorkeuren kunt u gebeurtenissen toevoegen, verwijderen en bewerken.

Een bijschrift toevoegen of wijzigen in de Datumweergave

- 1 Geef in de Datumweergave het mediabestand weer waarvan u het bijschrift wilt bewerken.
- 2 Klik op de knop Dag  om de Dagweergave te openen.
- 3 Typ uw tekst in het tekstvak Bijschrift in de rechteronderhoek.

Voorkeuren voor de Datumweergave instellen

- 1 Kies Bewerken > Voorkeuren > Datumweergave.
- 2 Selecteer Maandag gebruiken als eerste dag van de week om elke week met maandag te laten beginnen. Als u dat niet doet, begint elke week met zondag.
- 3 Selecteer in de lijst Feestdagen de feestdagen die u wilt opnemen in de kalender.

- 4 Voer een van de volgende handelingen uit om gebeurtenissen toe te voegen, te verwijderen of te bewerken:
 - Als u een gebeurtenis wilt toevoegen, klikt u op Nieuw en typt u de gewenste gegevens in het dialoogvenster Nieuwe gebeurtenis maken.
 - Als u een gebeurtenis wilt bewerken, selecteert u de gebeurtenis en klikt u op Bewerken. Wijzig de gegevens in het dialoogvenster Gebeurtenis bewerken.
 - Als u een gebeurtenis wilt verwijderen, selecteert u deze in de lijst en klikt u op Verwijderen.
- 5 Klik op OK om het venster Voorkeuren te sluiten.

Foto's en video's corrigeren in de Elements Organizer

Met de gereedschappen in het tabblad Repareren van de Elements Organizer kunt u de meest voorkomende fouten in foto's snel corrigeren. Aanpasbare versies van een aantal van deze gereedschappen zijn ook beschikbaar in de Editor, maar met deze standaardversies kunt u snel en gemakkelijk correcties aanbrengen.

Klik op het tabblad Repareren om een lijst met gereedschappen weer te geven voor het corrigeren van uw mediabestanden.

U kunt uitgebreide wijzigingen aanbrengen in de foto's met behulp van de Photoshop Elements Editor. Voer een van de volgende handelingen uit om de Photoshop Elements Editor te starten:

- Klik op het tabblad Repareren en klik op Foto's bewerken .
- Klik op het driehoekje naast Repareren en selecteer Volledige fotobewerking , Snelle fotobewerking  of Fotobewerking met instructies .

Met de Adobe Premiere Elements Editor kunt u uitgebreide wijzigingen aanbrengen in videobestanden. Voer een van de volgende handelingen uit om de Adobe Premiere Elements Editor te starten:

- Klik op het tabblad Repareren en klik op Video's bewerken .
- Klik op het driehoekje naast Repareren en selecteer Video's bewerken.

Snelle aanpassingen aanbrengen met Automatisch Slim repareren

Met deze optie worden de foto's geanalyseerd en worden algemene fouten gecorrigeerd die het gevolg zijn van een slechte belichting, verkeerd contrast, verkeerde kleurbalans en verkeerde kleurverzadiging.

- 1 Klik op het tabblad Repareren als dit tabblad niet is geopend.
- 2 Selecteer een of meerdere foto's in de Mediabrowser. (U kunt meerdere foto's selecteren door de toets Ctrl ingedrukt te houden en op de gewenste foto's te klikken.)
- 3 Klik op het tabblad Repareren op  Automatisch Slim repareren.

Deze optie maakt kopieën van de geselecteerde foto's, brengt de wijzigingen in de kopieën aan en slaat de kopieën op in de versiesets van de desbetreffende originele foto's.

Kleuren corrigeren met Automatische kleuren

Met deze optie worden de foto's geanalyseerd en veelvoorkomende fouten in de kleurbalans gecorrigeerd, zoals de groenachtige waas op foto's die onder TL-licht zijn gemaakt, of de blauwachtige gloed op foto's die buiten zijn gemaakt met een camera die was ingesteld voor het maken van foto's bij binnenverlichting.

- 1 Klik op het tabblad Repareren als dit tabblad niet is geopend.

- 2 Selecteer een of meerdere foto's in de Mediabrowser. (U kunt meerdere foto's selecteren door de toets Ctrl ingedrukt te houden en op de gewenste foto's te klikken.)
- 3 Klik op het tabblad Repareren op  Automatische kleuren.

Deze optie maakt kopieën van de geselecteerde foto's, corrigeert de kleuren in de kopieën en slaat de kopieën op in de versiesets van de desbetreffende originele foto's.

Niveaus instellen met Automatische niveaus

Met deze optie worden de foto's geanalyseerd en worden algemene fouten in de luminantie gecorrigeerd, zoals het ontbreken van details in foto's die onder- of overbelicht zijn.

- 1 Klik op het tabblad Repareren als dit tabblad niet is geopend.
- 2 Selecteer een of meerdere foto's in de Mediabrowser. (U kunt meerdere foto's selecteren door de toets Ctrl ingedrukt te houden en op de gewenste foto's te klikken.)
- 3 Klik op het tabblad Repareren op  Automatische niveaus.

Deze optie maakt kopieën van de geselecteerde foto's, past de luminantieniveaus in de kopieën aan en slaat de kopieën op in de versiesets van de desbetreffende originele foto's.

Het contrast verbeteren met Automatisch contrast

Met deze optie worden de foto's geanalyseerd en worden veelvoorkomende fouten in het contrast gecorrigeerd, zoals het ontbreken van een duidelijk onderscheid tussen de heldere en donkere gebieden van een foto.

- 1 Klik op het tabblad Repareren als dit tabblad niet is geopend.
- 2 Selecteer een of meerdere foto's in de Mediabrowser. (U kunt meerdere foto's selecteren door de toets Ctrl ingedrukt te houden en op de gewenste foto's te klikken.)
- 3 Klik op het tabblad Repareren op  Automatisch contrast.

Deze optie maakt kopieën van de geselecteerde foto's, past het contrast in de kopieën aan en slaat de kopieën op in de versiesets van de desbetreffende originele foto's.

Foto's verscherpen met Automatisch verscherpen

Met Automatisch verscherpen worden de foto's geanalyseerd en worden algemene fouten met de scherptestelling gecorrigeerd, zoals vage foto's door een verkeerde scherptestelling.

- 1 Klik op het tabblad Repareren als dit tabblad niet is geopend.
- 2 Selecteer een of meerdere foto's in de Mediabrowser. (U kunt meerdere foto's selecteren door de toets Ctrl ingedrukt te houden en op de gewenste foto's te klikken.)
- 3 Klik op het tabblad Repareren op  Automatisch verscherpen.

Deze optie maakt kopieën van de geselecteerde foto's, verscherpt de focus in de kopieën en slaat de kopieën op in de versiesets van de desbetreffende originele foto's.

Rode ogen verwijderen met Rode ogen automatisch corrigeren

Met deze optie worden de rode ogen in foto's gecorrigeerd. Het rood wordt veranderd in een natuurlijk zwart.

- 1 Klik op het tabblad Repareren als dit tabblad niet is geopend.

2 Selecteer in de Mediabrowser de foto of foto's waarin rode ogen voorkomen. (U kunt meerdere foto's selecteren door de toets Ctrl ingedrukt te houden en op de gewenste foto's te klikken.)

3 Klik op het tabblad Repareren op  Rode ogen automatisch corrigeren.

Deze optie maakt kopieën van de geselecteerde foto's, verandert in de kopieën de rode pupillen in zwarte pupillen en slaat de kopieën op in de versiesets van de desbetreffende originele foto's.

Foto's uitsnijden

U kunt foto's uitsnijden met het gereedschap Uitsnijden.

1 Klik op het tabblad Repareren in de Mediabrowser en selecteer één foto.

2 Klik op op het tabblad Repareren op Uitsnijden .

Het venster Foto uitsnijden wordt weergegeven. In dit venster kunt u de volgende taken uitvoeren:

- Activeer het gereedschap Uitsnijden  om de foto uit te snijden.
 - Geef de verhouding op.
 - Roteer de foto met behulp van de rotatiepictogrammen  en .
- 3 Klik op Toepassen om de wijzigingen toe te passen. Klik daarna op OK om terug te gaan naar de Elements Organizer.

Foto's roteren



Een video over dit proces is beschikbaar op www.adobe.com/go/lrvid2315_pse_nl.

1 Selecteer een of meerdere foto's in de Mediabrowser. Houd Shift ingedrukt terwijl u klikt als u meerdere aangrenzende foto's wilt selecteren of houd Ctrl ingedrukt terwijl u klikt als u meerdere foto's wilt selecteren die niet naast elkaar staan.

2 Voer op de sneltoetsbalk een van de volgende handelingen uit:

- Klik op de knop Linksom roteren  als u de foto 90 graden linksom wilt roteren.
- Klik op de knop Rechtsom roteren  als u de foto 90 graden rechtsom wilt roteren.

Hoofdstuk 5: Foto's en video's organiseren en er tags aan toewijzen

U kunt trefwoordtags gebruiken om foto's en video's te identificeren aan de hand van trefwoorden en om afzonderlijke mediabestanden of albums op te halen. In Adobe® Elements Organizer 8-albums kunt u, net als in traditionele fotoalbums, foto's en andere mediabestanden op categorie groeperen en ze in de gewenste volgorde plaatsen.

Foto's taggen en video's

Trefwoordtags

Trefwoordtags zijn persoonlijke trefwoorden, zoals "mam" of "Zeeland" die u aan foto's, videobestanden, audioclips, PDF-bestanden en projecten in de Mediabrowser koppelt. Dankzij trefwoordtags kunt u gemakkelijk bestanden met deze tags zoeken en organiseren. Wanneer u trefwoordtags gebruikt, hoeft u mediabestanden niet handmatig meer te ordenen in mappen voor specifieke onderwerpen of bestanden namen te geven die verwijzen naar specifieke inhoud. U koppelt gewoon een of meerdere trefwoordtags aan elk mediabestand. Vervolgens kunt u de gewenste mediabestanden ophalen door een of meer trefwoordtags te selecteren in het deelvenster Trefwoordtags. U kunt ook naar mediabestanden zoeken op basis van bepaalde trefwoordtags. Dit doet u door een trefwoord te typen in het vak Zoeken.

Stel bijvoorbeeld dat u een trefwoordtag met de naam Anna maakt en dat u deze tag koppelt aan elk mediabestand waarin uw zus Anna voorkomt. Als u dan in één keer alle mediabestanden van Anna op uw computer wilt zoeken, selecteert u de tag Anna in het deelvenster Trefwoordtags.

U kunt trefwoordtags met alle gewenste trefwoorden maken, bijvoorbeeld trefwoordtags voor afzonderlijke personen, plaatsen en gebeurtenissen. Wanneer mediabestanden meerdere trefwoordtags hebben, kunt u een combinatie van trefwoordtags selecteren om een bepaalde persoon op een bepaalde plaats of bij een bepaalde gebeurtenis te vinden. U kunt bijvoorbeeld naar alle trefwoordtags Anna en alle trefwoordtags Marijke zoeken om alle foto's van Anna met haar dochter Marijke te vinden. Of u kunt naar alle trefwoordtags Anna en alle trefwoordtags Argelès zoeken om alle foto's van Anna op vakantie in Argelès sur Mer te vinden.

Zie ook


[“Mediabestanden zoeken op basis van hun trefwoordtags”](#) op pagina 62

[“Mediabestanden zoeken met behulp van het vak Zoeken”](#) op pagina 89

[“Trefwoordtags koppelen aan mediabestanden”](#) op pagina 54

Het deelvenster Trefwoordtags gebruiken

U kunt trefwoordtags maken en met trefwoordtags werken in het deelvenster Trefwoordtags van het tabblad Organiseren.



Het deelvenster Trefwoordtags

A. Slimme tags B. Categorie C. Trefwoordtag D. Subcategorie E. Met het driehoekje worden de trefwoordtags in die categorie of subcategorie samen- of uitgevouwen

Het deelvenster Trefwoordtags van de Elements Organizer bevat vijf standaardcategorieën: Slimme tags, Mensen, Plaatsen, Gebeurtenissen en Overige. Bovendien kunt u mediabestanden importeren waaraan al tags zijn gekoppeld. Deze tags verschijnen onder de categorie Geïmporteerde tags. U kunt tags indelen in deze categorieën, maar u kunt ook uw eigen categorieën en subcategorieën maken.

U kunt de volgende taken uitvoeren in het deelvenster Trefwoordtags:

- Alle trefwoordtags, categorieën van tags en subcategorieën van tags bekijken. Klik op het driehoekje  naast een categorie of subcategorie om de trefwoordtags in de desbetreffende (sub)categorie uit te vouwen of samen te vouwen.
- Trefwoordtags maken, bewerken en verwijderen.
- Trefwoordtags organiseren in de categorieën en subcategorieën.
- Omhoog of omlaag bladeren in de lijst met trefwoordtags.
- U kunt alle trefwoordtags verbergen door te klikken op het driehoekje  naast Trefwoordtags.

Zie ook

[“Voorkeuren instellen voor de deelvensters Trefwoordtags en Albums”](#) op pagina 71

[“Mediabestanden zoeken op basis van hun trefwoordtags”](#) op pagina 62

Een trefwoordtag maken

U kunt nieuwe trefwoordtags maken in elke gewenste categorie of subcategorie, zodat u onlangs aan uw catalogus toegevoegde mediabestanden kunt organiseren. Nieuwe trefwoordtags beschikken over het pictogram van een vraagteken .



In het dialoogvenster Trefwoordtag maken kunt u trefwoordtags maken.

- 1 Klik op de knop Nieuw  in het deelvenster Trefwoordtags van het tabblad Organiseren en kies Nieuwe trefwoordtag.
- 2 Kies in het menu Categorie van het dialoogvenster Trefwoordtag maken een categorie of een subcategorie waarin u de tag wilt plaatsen.
- 3 Typ in het vak Naam een naam voor de trefwoordtag.
- 4 Typ in het vak Opmerking de informatie die u over de tag wilt toevoegen. (U kunt bijvoorbeeld invoeren dat de tag betrekking heeft op vakantiefoto's.)
- 5 Klik op OK.

De trefwoordtag wordt in het deelvenster Trefwoordtags weergegeven onder de categorie of subcategorie die u hebt geselecteerd.

Opmerking: wanneer u voor de eerste keer een trefwoordtag aan een mediabestand koppelt, wordt dit mediabestand vervolgens gebruikt als pictogram voor deze trefwoordtag. Zie [“Het pictogram van een trefwoordtag wijzigen”](#) op pagina 66 als u het pictogram wilt wijzigen.

Zie ook

[“Snel tags maken”](#) op pagina 64

[“Deelvenster Snel organiseren”](#) op pagina 41


Trefwoordtags koppelen aan mediabestanden

Als u eenmaal een trefwoordtag hebt gemaakt, kunt u deze koppelen aan de mediabestanden die met de tag worden geassocieerd. U kunt meerdere trefwoordtags aan een mediabestand koppelen. Als u drie trefwoordtags aan een mediabestand koppelt, worden alle trefwoordtags voor dat mediabestand weergegeven. Als u meer dan drie trefwoordtags koppelt, wordt het trefwoordtagpictogram  weergegeven. Als u voor de eerste keer een tag aan een mediabestand koppelt, wordt het desbetreffende bestand gebruikt als pictogram voor deze tag. Als u meerdere mediabestanden naar een trefwoordtag sleept, wordt het eerste mediabestand dat u selecteert, gebruikt als pictogram voor deze tag.

- 1 Selecteer in de Mediabrowser de mediabestanden waaraan u de tag wilt koppelen. (Houd Ctrl ingedrukt en klik op de gewenste mediabestanden als u meerdere foto's wilt selecteren.)
- 2 Voer een van de volgende handelingen uit als u één mediabestand wilt koppelen aan één tag:
 - Sleep de tag uit het deelvenster Trefwoordtags naar de geselecteerde mediabestanden.
 - Sleep de mediabestanden naar de tag in het deelvenster Trefwoordtags.

3 Voer een van de volgende handelingen uit als u trefwoordtags wilt koppelen aan meerdere mediabestanden:

- Sleep de tag uit het deelvenster Trefwoordtags naar een van de geselecteerde mediabestanden.
- Selecteer een of meer trefwoordtags en sleep deze naar een of meer willekeurige, geselecteerde mediabestanden.



Meerdere trefwoordtags naar meerdere foto's slepen.

- Selecteer een of meer trefwoordtags en sleep de foto's vervolgens naar een of meer van de geselecteerde tags in het deelvenster Trefwoordtags.

 Als u een tag op alle mediabestanden in een album wilt toepassen, klikt u in het deelvenster Albums op het desbetreffende album. Selecteer alle mediabestanden in de Mediabrowser. Selecteer de trefwoordtag in het deelvenster Trefwoordtags en koppel de tag aan de bestanden.

Zie ook

[“Trefwoordtags verwijderen van foto's”](#) op pagina 70

[“Het pictogram van een trefwoordtag wijzigen”](#) op pagina 66

Tagcloud met trefwoorden weergeven

Kies Tagcloud met trefwoorden weergeven  om een lijst weer te geven met trefwoordtags die aan mediabestanden zijn gekoppeld. De trefwoordtags worden in alfabetische volgorde vermeld. Vanuit deze weergave kunt u trefwoordtags toepassen op mediabestanden. U kunt de bestaande trefwoordtags in deze weergave ook bewerken en verwijderen. Klik op een trefwoordtag om de foto's en mediabestanden die eraan zijn gekoppeld, weer te geven. De tekengrootte van de trefwoordtags is afhankelijk van hoe vaak de desbetreffende tag wordt gebruikt. Stel bijvoorbeeld dat u de trefwoordtag Vakantie aan de meeste mediabestanden toewijst. De tekengrootte van de tag Vakantie is dan groter dan de grootte van andere trefwoordtags.

Opmerking: slimme tags worden niet weergegeven in de lijst met trefwoorden in de tagcloudweergave.

Een trefwoordtag toepassen in de weergave Tagcloud

- 1 Selecteer de mediabestanden waaraan u tags wilt toewijzen.
- 2 Sleep de tag uit de lijst in de tagcloudweergave naar de geselecteerde mediabestanden.

Een trefwoordtag bewerken of verwijderen

- 1 Dubbelklik op de trefwoordtag die u wilt bewerken. Er wordt een tekstvak weergegeven.
- 2 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Typ in het tekstvak om de trefwoordtag te bewerken.
 - Als u een trefwoordtag wilt verwijderen, klikt u op het pictogram Verwijderen  dat naast de trefwoordtag wordt weergegeven.

Slimme tags

Met slimme tags kunt u gemakkelijk naar mediabestanden (video's en foto's) zoeken op basis van kwaliteit en inhoud. Met Automatische analyse kunt u:

- Mediabestanden analyseren.
- Foto's en scènes identificeren op basis van de kwaliteit, zoals bewogen, donker en helder.

U kunt zo de beste mediabestanden zoeken en de minder goede weggooien. U kunt deze tags gebruiken om de items te sorteren op basis van kwaliteit. Selecteer de optie Slimme tags in de Elements Organizer als u de mediabestanden waarop Automatische analyse is toegepast, wilt weergeven.

Belangrijk: Het is niet mogelijk slimme tags te maken, te bewerken of te verwijderen. U kunt echter wel slimme tags toepassen op afzonderlijke clips of deze verwijderen van clips.

U kunt de inhoudanalyse voor Automatische analyse handmatig of automatisch laten uitvoeren. In de handmatige modus kunt u slimme tags toewijzen aan geselecteerde items. In de automatische modus worden de items geanalyseerd door een op de achtergrond uitgevoerd proces dat ook slimme tags toewijst.

Handmatig slimme tags toewijzen

- 1 Selecteer in de Mediabrowser de mediabestanden waaraan u een slimme tag wilt koppelen. (Houd Ctrl ingedrukt en klik op de gewenste bestanden als u meerdere bestanden wilt selecteren.)
- 2 Voer een van de volgende handelingen uit als u één tag wilt toewijzen aan één mediabestand:
 - Sleep de tag uit het deelvenster Slimme tags naar het geselecteerde mediabestand.
 - Sleep de mediabestanden naar de tag in het deelvenster Slimme tags.
- 3 Voer een van de volgende handelingen uit als u slimme tags wilt koppelen aan meerdere mediabestanden:
 - Sleep de tag uit het deelvenster Slimme tags naar een willekeurig geselecteerd mediabestand.
 - Selecteer een of meer slimme tags en sleep deze naar een willekeurig geselecteerd mediabestand.
 - Selecteer een of meer slimme tags en sleep de mediabestanden vervolgens naar een van de geselecteerde tags in het deelvenster Slimme tags.

 Als u een tag op alle mediabestanden in een album wilt toepassen, klikt u in het deelvenster Albums op het desbetreffende album. Selecteer alle mediabestanden in de Mediabrowser. Selecteer de Slimme tag in het deelvenster Trefwoordtags en koppel de tag aan de bestanden.

Automatische analyse

Automatische analyse wijst automatisch slimme tags toe aan mediabestanden. Automatische analyse kan worden uitgevoerd als een achtergrondtaak, maar u kunt deze functie ook handmatig uitvoeren. Klik op Bewerken > Voorkeuren > Opties Automatische analyse om Automatische analyse in te schakelen als een achtergrondtaak. Selecteer Alle media in catalogus automatisch analyseren. U kunt ook de filters voor Automatische analyse opgeven.

- 1 Als u Automatische analyse handmatig wilt uitvoeren in de Mediabrowser, selecteert u het mediabestand waaraan u automatisch een slimme tag wilt toewijzen. (Houd Ctrl ingedrukt en klik op de gewenste bestanden als u meerdere bestanden wilt selecteren.)
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het mediabestand en selecteer Automatische analyse uitvoeren.

Automatische analyse analyseert het mediabestand en wijst de desbetreffende slimme tags toe.

Personen herkennen

Als u Personen zoeken om van een tag te voorzien kiest, worden in de Elements Organizer personen in foto's gezocht en geïdentificeerd en kunt u tags met de naam van de desbetreffende persoon aan de foto's toewijzen. Tags vereenvoudigen het sorteren van foto's en u kunt zo snel de gewenste foto's voor een album selecteren. standaard worden alle nieuwe personentags gemaakt in de categorie Mensen van het deelvenster Trefwoordtags. U kunt deze tags reorganiseren door ze naar een andere categorie of subcategorie te verplaatsen.

Opmerking: standaard worden personen automatisch herkend in de Elements Organizer. U kunt deze optie echter uitschakelen: klik op Bewerken > Voorkeuren > Automatische analyse en schakel Mensen automatisch herkennen uit.

Naar mensen zoeken om tags te kunnen toewijzen

- 1 Selecteer de foto's van mensen waaraan u tags wilt toewijzen in de Mediabrowser.
- 2 Ga op een van de volgende manieren te werk om het herkennen van mensen te starten:
 - Kies Zoeken > Personen zoeken om van een tag te voorzien.
 - Klik op het pictogram Personen herkennen starten  in het deelvenster Trefwoordtags.

Als de Elements Organizer een aantal minuten lang niet actief is, verschijnt er een melding met de tekst "Wie is dit?" of "Is dit Anna?" (naam van de persoon). U kunt het herkennen van personen ook via deze melding starten.

Opmerking: u kunt de weergave van deze boodschappen in de Mediabrowser in- of uitschakelen. Klik op Bewerken > Voorkeuren > Trefwoordtags en albums. Selecteer Verbergen bij Tips voor personen herkennen om deze meldingen uit te schakelen.

De Elements Organizer verwerkt de foto's en zoekt naar personen. De eerste foto wordt weergegeven in het dialoogvenster Personen herkennen - Weergave op volledige grootte. De gezichten van de personen in de foto worden weergegeven in een vierkant vak. In dit vak ziet u een zwart tekstvak met de knopinfo "Wie is dit?" of "Is dit Anna?" (naam van de persoon) en de pictogrammen Bevestigen en Afwijzen.

Opmerking: als u al een naam hebt opgegeven voor een aantal personen en de Elements Organizer deze personen herkent, worden de namen weergegeven in de knopinfo. U kunt de naam selecteren als deze overeenkomt met de persoon.



Dialogvenster Personen herkennen - Weergave op volledige grootte

- 3 Typ de naam van de persoon (dus bijvoorbeeld Ron) of selecteer een van de suggesties:
 - Klik op het pictogram Volgende als u wilt overschakelen naar de volgende foto.
 - Klik op Meer personen een naam geven als u meer personen wilt identificeren of namen wilt toewijzen aan meerdere foto's. Zie "[Meer personen een naam geven](#)" op pagina 59 voor meer informatie.
 - Klik op Ontbrekende persoon toevoegen als u een tag wilt toewijzen aan iemand die niet is gevonden. Sleep het vakje naar het gezicht en geef de persoon een naam.
- 4 Klik op Gereed als u alle gezichten een naam hebt gegeven.

Items met één persoon weergeven

- 1 Klik met de rechtermuisknop of dubbelklik op een persoon die u een naam hebt gegeven en kies Meer tonen <naam van de persoon>. Kies dus bijvoorbeeld "Meer tonen Marie". De miniatures van de overige items met deze persoon worden weergegeven in de volgende tabbladen:

Bevestigd Geeft reeds bevestigde items weer. Aan bevestigde items zijn tags met de naam van de persoon toegewezen. In de Elements Organizer worden bijvoorbeeld de als Marie bevestigde miniatures weergegeven en bovendien kunt u items die niet Marie zijn, afwijzen. Het bericht "Zijn een of meer van deze items niet Marie?" wordt weergegeven.

Niet bevestigd Geeft nog niet bevestigde items weer. Na bevestiging wordt een tag met de naam van de persoon toegewezen aan het item. Miniaturen van personen die de Elements Organizer heeft geïdentificeerd, worden bijvoorbeeld aangegeven met het bericht "Welke van deze items zijn Marie?". Als de Elements Organizer twijfelt of een item overeenkomt met een persoon, wordt de desbetreffende foto donkerder weergegeven. U kunt dan bevestigen of het om foto's van dezelfde persoon gaat. Niet-bevestigde gezichten worden donkerder en gemarkeerd met een kruis weergegeven.

2 U kunt een van de volgende handelingen uitvoeren:

- Klik op het pictogram Afwijzen  in het tabblad Bevestigd om de gezichten die niet van Marie zijn af te wijzen.
- Klik op het pictogram Bevestigen  in het tabblad Niet-bevestigd om de gezichten van Marie te bevestigen.

Opmerking: u kunt items waaraan u per ongeluk een tag hebt toegevoegd, afwijzen. U kunt ook personen negeren als u ze niet kent. Zie "[Personen een naam geven](#)" op pagina 60 voor meer informatie.

3 Klik op Opslaan nadat u alle gezichten hebt bevestigd of afgewezen. Het volgende bevestigingsvenster wordt weergegeven: "U hebt alle gezichten van Marie gevonden. Wilt u nog meer personen zoeken?"

Meer personen een naam geven

- Klik in het dialoogvenster Personen herkennen - Weergave op volledige grootte op Meer personen een naam geven. Afhankelijk van het type informatie dat u wilt opgeven voor het herkennen van personen, wordt een van de volgende dialoogvensters weergegeven:
 - Het dialoogvenster Personen herkennen - Groepen personen bevestigen
 - Het dialoogvenster Personen herkennen - Personen een naam geven
 - Het dialoogvenster Personen herkennen


Opmerking: als u dubbelklikt op een miniatuur, ziet u de foto op volledig formaat.

Groepen personen bevestigen

In het dialoogvenster Personen herkennen -Groepen personen bevestigen kunt u groepen personen bevestigen. Als u bijvoorbeeld Janet, Tim en Marie een naam hebt gegeven, staan in het dialoogvenster de items met deze personen, zodat u ze kunt bevestigen.

- De Elements Organizer identificeert de gezichten van Janet, Tim en Marie en geeft het volgende weer:
 - Groepen met miniaturen van Janet, Tim of Marie.
 - Items met één persoon die is geïdentificeerd door de Elements Organizer.
- Klik op het pictogram Afwijzen  om de gezichten te bevestigen die niet van Janet, Tim of Marie zijn en klik op Opslaan.


Er worden meer gezichten weergegeven die u moet bevestigen.



Het venster Personen herkennen - Groepen personen bevestigen

Personen een naam geven

De Elements Organizer identificeert personen aan wie geen tag is toegewezen en geeft deze personen weer in het dialoogvenster Personen herkennen - Personen een naam geven.



Personen herkennen - Personen een naam geven


- Voor personen aan wie geen naam is toegewezen, wordt een vraagteken weergegeven.
 - Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op het vraagteken en geef deze personen een naam of selecteer een naam in de weergegeven lijst en klik op Opslaan.
 - Klik met de rechtermuisknop op de miniatuur en selecteer een van de gewenste opties:
 - Is een persoon** Selecteer deze optie als het weergegeven item het gezicht van een persoon is.
 - Is geen persoon** Selecteer deze optie als het weergegeven object geen gezicht van een persoon is.
 - Negeren** Selecteer deze optie als de getoonde persoon niet iemand is aan wie u een naam en tag wilt toewijzen.
 - Tonen in weergave op volledige grootte** Het dialoogvenster Personen herkennen - Weergave op volledige grootte wordt weergegeven.
- Opmerking:** u kunt ook dubbelklikken op de foto om het dialoogvenster Weergave op volledige grootte weer te geven.

Foto's bevestigen als het geen foto's van personen zijn

De Elements Organizer identificeert de volgende miniaturen en geeft deze weer in het dialoogvenster Personen herkennen:

- Miniaturen die niet van personen zijn
- Miniaturen waaraan geen namen van personen zijn toegewezen of die eerder zijn genegeerd

U wordt gevraagd de miniatures van personen te bevestigen en er een naam aan toe te wijzen.



Het venster Personen herkennen voor het bevestigen van personen

- Het bericht "Welke van deze personen wilt u herkennen en van een naam voorzien?" en de afbeeldingen worden weergegeven. De miniatures van dergelijke afbeeldingen worden standaard donkerder gemaakt, omdat de Elements Organizer deze niet herkent als het gezicht van een persoon.
- U kunt de personen in de lijst bevestigen. Klik op het pictogram Bevestigen ✓.

Opmerking: als u de muis boven het afwijzingspictogram ✗ plaatst, neemt het de vorm aan van het bevestigingspictogram ✓. Standaard worden de gezichten in deze weergave afgewezen.

- Klik op Opslaan.


Mediabestanden zoeken op basis van hun trefwoordtags

❖ Voer een van de volgende handelingen uit in het deelvenster Trefwoordtags van het tabblad Organiseren:

- Dubbelklik op een tag.
- Klik op het vak naast een of meer tags.
- Sleep een of meer tags uit het deelvenster Trefwoordtags naar de zoekbalk boven in de Mediabrowser.
- Typ de naam van de tag in het vak Zoeken.

💡 Wanneer u de naam van de tag begint te typen in het vak, wordt er een lijst weergegeven met alle tags die overeenkomen met de getypte letters. Als u bijvoorbeeld de letter D typt, worden alle tags die beginnen met deze letter weergegeven. U kunt de gewenste tag selecteren.

Vervolgens worden alle mediabestanden gevonden waaraan minstens een van deze trefwoordtags is gekoppeld. Als u een trefwoordtagcategorie of trefwoordtagsubcategorie met geneste subcategorieën selecteert, worden alle foto's in de hiërarchie weergegeven. Stel dat u een subcategorie Bruiloft hebt met de trefwoordtags Bruid en Bruidegom. Als u dan de subcategorie Bruiloft selecteert, worden alle mediabestanden met de tag Bruid of Bruidegom weergegeven.



Als u een zoekopdracht wilt starten, sleept u een trefwoordtag naar de zoekbalk (boven) of klikt u op het vierkantje naast een trefwoordtag (onder). De mediabestanden waaraan de tag is gekoppeld, worden weergegeven.

Zie ook

[“Mediabestanden zoeken met behulp van het vak Zoeken”](#) op pagina 89

Snel tags maken, toepassen en verwijderen

Met het tekstvak Trefwoordtags in de Elements Organizer kunt u gemakkelijk en snel tags maken, toepassen en verwijderen. In dit tekstvak wordt op basis van de letter die u typt een subset weergegeven van de lijst met bestaande tags. Als u bijvoorbeeld de letter S typt, verschijnt in het tekstvak een lijst met tags die beginnen met de letter S. U kunt desgewenst een subset van deze lijst weergeven. U kunt een bestaande tag selecteren in deze lijst en de tag toepassen op de geselecteerde set met items, maar u kunt ook een tag maken en deze toepassen.



Tags maken, toepassen en verwijderen

Snel tags maken

- 1 Selecteer een mediabestand.
- 2 Typ de naam van de tag in het tekstvak Trefwoordtags.
- 3 Klik op Nieuwe tag maken <tagnaam>.
- 4 Klik op Toepassen.

Snel tags toepassen

- 1 Selecteer de items waaraan u de tag wilt toewijzen en voer een van de volgende handelingen uit:
 - Typ de naam van de tag in het tekstvak Trefwoordtags.
 - Typ een letter, bijvoorbeeld de letter A om een lijst weer te geven met alle tags die met de letter A beginnen. Selecteer de gewenste tag.
- 2 Klik op de knop Toepassen.

De tags worden toegepast op de geselecteerde items.

Snel tags verwijderen

- 1 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Typ de naam van de tag in het tekstvak Trefwoordtags.
 - Typ een letter, dus bijvoorbeeld de letter A, om een lijst weer te geven met de tags die beginnen met de letter A.
- 2 Klik op het pictogram Verwijderen  naast de tagnaam.

Een nieuwe categorie of subcategorie voor trefwoordtags maken

- 1 Klik in het deelvenster Trefwoordtags van het tabblad Organiseren op de knop Nieuw  en kies Nieuwe categorie of Nieuwe subcategorie.
- 2 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u een nieuwe categorie wilt maken, typt u de naam in het vak Naam categorie. Klik op Kleur kiezen en geef de kleur op die de trefwoordtags in deze categorie moeten krijgen. Vervolgens klikt u om een pictogram te selecteren in de lijst Categoriepictogram.
 - Als u een nieuwe subcategorie wilt maken, typt u de naam in het vak Naam subcategorie. Kies vervolgens in het menu Hoofdcategorie of subcategorie een categorie waarin u de subcategorie wilt plaatsen.
- 3 Klik op OK.

De nieuwe categorie of subcategorie wordt nu in het deelvenster Trefwoordtags weergegeven.

Opmerking: u kunt een subcategorie bewerken of verwijderen. Het pictogram wordt echter altijd weergegeven als een gewone tag en u kunt er geen foto aan toevoegen.

Zie ook

[“Het deelvenster Trefwoordtags gebruiken”](#) op pagina 52

Trefwoordtags maken en koppelen op basis van mapnamen

U kunt automatisch een trefwoordtag maken met dezelfde naam als een map op de vaste schijf en deze tag koppelen aan alle beheerde bestanden in deze map (beheerde bestanden zijn bestanden die u hebt toegevoegd aan uw catalogus van de Elements Organizer.) Het is handig om op deze manier tags te maken en te koppelen als u beschrijvende mapnamen hebt gebruikt om mediabestanden op de vaste schijf te organiseren en als u snel beheerde mediabestanden wilt voorzien van tags met de namen van deze mappen.

- 1 Kies  Weergaven > Maplocatie in de Mediabrowser.


In de Mediabrowser worden beheerde mediabestanden weergegeven op basis van de map waarin deze zich bevinden, met het volledige pad naar de map boven de mediabestanden die zich in de map bevinden.

- 2 Selecteer de map met de mediabestanden die u wilt voorzien van tags in de mappenlijst aan de linkerkant. In de Mediabrowser worden miniatures van de beheerde mediabestanden in deze map weergegeven.
- 3 Klik op de knop Onmiddellijke trefwoordtag  aan de rechterkant van de scheidingsbalk waarop het pad naar de map wordt vermeld.

Alle items in deze map worden geselecteerd en de naam van de map wordt ingevuld in het dialoogvenster Nieuwe trefwoordtag maken en toepassen.

- 4 Kies een categorie of subcategorie in het menu Categorie.
- 5 (Optioneel) Als u de naam wilt wijzigen, typt u een nieuwe naam in het vak Naam.
- 6 Typ in het vak Opmerking de informatie die u over de tag wilt toevoegen. (U kunt bijvoorbeeld invoeren dat de tag betrekking heeft op mediabestanden van uw favoriete restaurant.)
- 7 Klik op OK.

De tag wordt in het deelvenster Trefwoordtags weergegeven onder de categorie of subcategorie die u hebt geselecteerd en wordt toegepast op alle items in de desbetreffende map. Bedenk dat de tag de eerste foto in de map als pictogram gebruikt.



In de weergave Maplocatie wordt in de Mediabrowser weergegeven wat het pad naar de map is en welke foto's de map bevat. Klik op de knop Onmiddellijke tag om snel trefwoordtags te maken en toe te passen in overeenstemming met de wijze waarop de foto's zijn ingedeeld in mappen.

8 Herhaal stap 2 tot en met 7 voor elke map waarvoor u een onmiddellijke tag wilt maken.

Zie ook

“[Het deelvenster Trefwoordtags gebruiken](#)” op pagina 52

“[Het pictogram van een trefwoordtag wijzigen](#)” op pagina 66

“[Bestanden weergeven en beheren op basis van de maplocatie](#)” op pagina 33

Trefwoordtags, categorieën en subcategorieën bewerken

Het pictogram van een trefwoordtag wijzigen


Standaard maakt Photoshop Elements een pictogram voor een trefwoord op basis van de eerste foto waaraan u de tag hebt gekoppeld. U kunt dit pictogram wijzigen in een foto die de tag beter weerspiegelt.

- 1 Selecteer de tag in het deelvenster Trefwoordtags van het tabblad Organiseren.
- 2 Klik op de knop Nieuw  en selecteer Bewerken  in het menu.
- 3 Klik op Pictogram bewerken in het dialoogvenster Trefwoordtag bewerken.
- 4 Voer een van de volgende handelingen uit als u een andere foto wilt gebruiken voor het pictogram:
 - Klik op Zoeken om alle mediabestanden met deze tag weer te geven. Selecteer een foto en klik op OK of gebruik de pijlen naast de knop Zoeken om te bladeren naar de gewenste foto en deze te selecteren.

- Klik op importeren. Zoek en selecteer een foto en klik op OK.

Opmerking: u kunt een geïmporteerde foto als pictogram gebruiken, maar de tag wordt niet automatisch toegewezen aan de geïmporteerde foto. U kunt de tag handmatig aan de foto koppelen.

- Als u het gedeelte van de foto dat wordt opgenomen in het pictogram wilt wijzigen, vergroot, verkleint of verplaatst u het uitsnijdkader (de gestippelde omtrek):
 - Als u het gedeelte wilt vergroten of verkleinen, houdt u de aanwijzer boven een hoek van het kader. Vervolgens sleept u de hoek wanneer de aanwijzer verandert in een dubbele pijl. U kunt pictogrammen van geïmporteerde tags niet vergroten of verkleinen.
 - Als u het kader wilt verplaatsen, plaatst u de aanwijzer in het kader en sleept u het kader wanneer de aanwijzer verandert in een handje.



Het formaat van het uitsnijdkader wijzigen (links), het uitsnijdkader verplaatsen (rechts).

- Klik op OK en klik nogmaals op OK in het dialoogvenster Trefwoordtag bewerken.

Zie ook

“[Het deelvenster Trefwoordtags gebruiken](#)” op pagina 52


Een categorie of subcategorie voor trefwoordtags bewerken

U kunt de naam van een categorie of subcategorie wijzigen of u kunt de locatie van de categorie of subcategorie wijzigen.

- Selecteer de categorie of subcategorie in het deelvenster Trefwoordtags. Klik op de knop Nieuw en selecteer Bewerken in het menu of klik met de rechtermuisknop op een categorie en selecteer <naam> Categorie bewerken.
- Voer een van de volgende handelingen uit en klik op OK:
 - Als u de naam wilt wijzigen, typt u een nieuwe naam in het vak Naam categorie/Naam subcategorie.
 - Als u de subcategorie onder een andere categorie of subcategorie wilt plaatsen, kiest u een categorie in het menu Hoofdcategorie of subcategorie. Kies Geen (omzetten in categorie) als u een subcategorie wilt wijzigen in een categorie.

 U kunt een categorie of subcategorie ook naar een andere categorie of subcategorie slepen.

- (Alleen categorieën) Als u de kleur van de trefwoordtags in de categorie wilt wijzigen, klikt u op Kleur kiezen en geeft u een nieuwe kleur op in de Kleurkiezer van Photoshop Elements. Klik op OK.
- (Alleen categorieën) Als u het pictogram van de categorie wilt wijzigen, klikt u om een nieuw pictogram te selecteren in de lijst Categoriepictogram.



Een categoriepictogram wijzigen op basis van een trefwoordtag

A. Een tag wijzigen in een subcategorie B. Een subcategorie wijzigen in een categorie C. Het categoriepictogram wijzigen

 Plaats PNG-afbeeldingen van 20x20 pixels als u uw eigen categoriepictogrammen aan de lijst wilt toevoegen. Plaats de afbeeldingen in de map Program Files\Adobe\Elements Organizer 8.0\Assets\caticons.

Zie ook

“[Het deelvenster Trefwoordtags gebruiken](#)” op pagina 52

Trefwoordtags, categorieën en subcategorieën opnieuw organiseren door te slepen

Standaard worden trefwoordtags en subcategorieën in alfabetische volgorde vermeld. U kunt deze volgorde echter wijzigen door te slepen.

- 1 Kies Bewerken > Voorkeuren > Trefwoordtags en albums.
- 2 Selecteer Handmatig voor Categorieën, Subcategorieën en Trefwoordtags in het groepsvak Optie voor handmatig sorteren inschakelen en klik op OK.
- 3 Selecteer een of meerdere trefwoordtags, categorieën of subcategorieën in het deelvenster Trefwoordtags.

4 Sleep de geselecteerde items op een van de volgende manieren naar een nieuwe locatie:

- Als u trefwoordtags opnieuw wilt rangschikken in een categorie of subcategorie, sleept u de tag totdat er een grijze lijn wordt weergegeven. Vervolgens laat u de muisknop los. De tag verschijnt vlak onder de grijze lijn.
- Als u een tag wilt verplaatsen naar een nieuwe categorie, sleept u de tag over de gewenste categorie en laat u de muisknop los wanneer de categorie wordt gemarkeerd.
- Als u categorieën of subcategorieën opnieuw wilt rangschikken, sleept u de desbetreffende categorie of subcategorie totdat u een grijze lijn ziet. Als u de muisknop loslaat, wordt de categorie of de subcategorie vlak onder de grijze lijn weergegeven.
- Als u categorieën of subcategorieën wilt insluiten in andere categorieën, sleept u deze naar de gewenste categorie of subcategorie en laat u de muisknop los wanneer deze categorie of subcategorie wordt gemarkeerd.

Opmerking: als er iets misgaat bij het verplaatsen van een categorie of subcategorie en er een onderliggende subcategorie of sub-subcategorie wordt gemaakt, selecteert u deze, klikt u op de knop Nieuw  en selecteert u Bewerken  in het menu in het deelvenster Trefwoordtags. Vervolgens geeft u de juiste categorie op met het menu Hoofdcategorie of subcategorie.

Wanneer u een categorie of subcategorie verplaatst, worden de trefwoordtags in de desbetreffende (sub)categorie ook verplaatst.

Opmerking: u kunt geen trefwoordtags, categorieën of subcategorieën verplaatsen naar de categorie Favorieten en geen trefwoordtags uit de categorie Favorieten naar andere categorieën verplaatsen.

Zie ook

[“Het deelvenster Trefwoordtags gebruiken”](#) op pagina 52

[“Voorkeuren instellen voor de deelvensters Trefwoordtags en Albums”](#) op pagina 71

Een trefwoordtag wijzigen in een subcategorie of andersom

❖ Voer op het tabblad Organiseren een van de volgende handelingen uit:

- Klik met de rechtermuisknop op een trefwoordtag in het deelvenster Trefwoordtags en kies Trefwoordtag [naam] wijzigen in een subcategorie.
- Klik met de rechtermuisknop op een subcategorie in het deelvenster Trefwoordtags en kies Subcategorie [naam] wijzigen in een trefwoordtag. De subcategorie mag geen trefwoordtags of subcategorieën bevatten.

Zie ook

[“Het deelvenster Trefwoordtags gebruiken”](#) op pagina 52

Een categorie of subcategorie verwijderen

- 1 Selecteer een of meer categorieën of subcategorieën in het deelvenster Trefwoordtags.
- 2 Klik op de knop Verwijderen  in het deelvenster Trefwoordtags en klik op OK om de verwijdering te bevestigen.

Zie ook

[“Het deelvenster Trefwoordtags gebruiken”](#) op pagina 52

Trefwoordtags verwijderen van foto's

- ❖ Voer afhankelijk van de weergave in de Mediabrowser een van de volgende handelingen uit:
 - Als u een trefwoordtag van één mediabestand wilt verwijderen uit de miniatuurweergave, klikt u met de rechtermuisknop op het mediabestand en kiest u Trefwoordtag verwijderen > [naam van tag].
 - Als u een trefwoordtag van één mediabestand wilt verwijderen uit grotere weergaven, klikt u met de rechtermuisknop op een categoriepictogram onder het mediabestand en kiest u Trefwoordtag [naam] verwijderen.
-  *Afhankelijk van de weergave, kunt u de aanwijzer boven het categoriepictogram houden en een lijst weergeven met de trefwoordtags die aan het mediabestand zijn gekoppeld.*
- Als u een trefwoordtag wilt verwijderen uit meerdere mediabestanden in elke weergave, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de mediabestanden om deze te selecteren. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de geselecteerde mediabestanden en kies Trefwoordtag uit geselecteerde items verwijderen > [naam van tag].

Zie ook

“[Het deelvenster Trefwoordtags gebruiken](#)” op pagina 52

Informatie van trefwoordtags opslaan in bestanden

Wanneer u JPEG-, TIFF- of PSD-bestanden met tags per e-mail verzendt of exporteert vanuit de Elements Organizer, wordt de taginformatie in deze uitvoerbestanden automatisch toegevoegd als een IPTC (International Press Telecommunications Council)-trefwoord. Als de ontvanger het mediabestand importeert en de aanwijzing ontvangt de gekoppelde tags te importeren, worden de tags bijgevoegd in zijn of haar versie van de Elements Organizer.

Als u een mediabestand per e-mail wilt verzenden of deze wilt delen zonder de e-mail- of exportfuncties van de Elements Organizer te gebruiken, kunt u de taginformatie handmatig toevoegen aan het gedeelte voor het IPTC-trefwoord in de koptekst van het bestand.

- ❖ Selecteer een of meer bestanden in de Mediabrowser en kies Bestand > Trefwoordtag- en eigenschapsgegevens naar foto schrijven.

Trefwoordtags importeren en exporteren

Het importeren en exporteren van trefwoordtags is handig als u mediabestanden wilt uitwisselen met vrienden die bijvoorbeeld dezelfde hobby hebben. Stel bijvoorbeeld dat u een set trefwoordtags hebt gemaakt voor mediabestanden die samenhangen met uw hobby. Als u de tagset opslaat, kunnen vrienden die dezelfde hobby hebben, de tags importeren in hun deelvenster Trefwoordtags en deze op hun eigen mediabestanden toepassen. En u kunt natuurlijk ook de trefwoordtags van uw vrienden importeren en deze toepassen op uw eigen mediabestanden. Uw vrienden en u kunnen dan de gemeenschappelijke trefwoorden gebruiken om te zoeken naar foto's met betrekking tot uw gemeenschappelijke hobby.

Zie ook

“[Het deelvenster Trefwoordtags gebruiken](#)” op pagina 52

Trefwoordtags exporteren

U kunt de huidige set met trefwoordtags opslaan, met inbegrip van de volledige hiërarchie met categorieën en subcategorieën in het deelvenster Trefwoordtags en de pictogrammen voor tags, zodat u deze met iemand anders kunt delen. Het bestand met geëxporteerde tags wordt opgeslagen als een XML-bestand (Extensible Markup Language).

Opmerking: als u tags exporteert, worden de foto's waaraan de tags zijn gekoppeld, niet geëxporteerd.

- 1 Klik op de knop Nieuw  in het deelvenster Trefwoordtags en kies Trefwoordtags opslaan naar bestand.
- 2 Kies een van de volgende opties en klik op OK:

Alle trefwoordtags exporteren Hiermee maakt u een bestand dat alle trefwoordtags en de taghiërarchie bevat.

Opgegeven trefwoordtags exporteren Hiermee maakt u een bestand dat alle trefwoordtags en de taghiërarchie van de categorie of de subcategorie bevat die u selecteert in de lijst.

- 3 Kies een locatie in het dialoogvenster Trefwoordtags opslaan naar bestand en voer een naam in voor het bestand. Klik vervolgens op Opslaan.

Trefwoordtags importeren

U kunt een bestaande set met trefwoordtags importeren (die is opgeslagen als een XML-bestand met de opdracht Trefwoordtags opslaan naar bestand), met inbegrip van de volledige hiërarchie van categorieën en subcategorieën en de pictogrammen.

U kunt trefwoordtags ook importeren door afbeeldingen te importeren waaraan al andere tags zijn toegewezen. Als mediabestanden bijvoorbeeld per e-mail worden verzonden, worden geëxporteerd en bewerkt of als taginformatie worden toegevoegd, worden de trefwoordtags ook gekoppeld.

Opmerking: als u trefwoordtags importeert, worden de foto's waaraan de tags zijn gekoppeld, niet geïmporteerd.

- 1 Klik in het deelvenster Trefwoordtags op de knop Nieuw  en kies Uit bestand.
- 2 Selecteer in het dialoogvenster Trefwoordtags importeren uit bestand het XML-bestand (Extensible Markup Language) met de trefwoordtags, categorieën en subcategorieën en klik op Openen.

Voorkeuren instellen voor de deelvensters Trefwoordtags en Albums

- 1 Kies Bewerken > Voorkeuren > Trefwoordtags en albums in de Elements Organizer.
- 2 Geef aan hoe de trefwoordtags, categorieën, subcategorieën, albums en albumcategorieën moeten worden gerangschikt: alfabetisch of handmatig. Als u Handmatig selecteert als tagtype, kunt u het desbetreffende tagtype in de gewenste volgorde naar het deelvenster Trefwoordtags slepen.
- 3 Geef aan hoe de trefwoordtags moeten worden weergegeven: alleen met een naam of met een klein of groot pictogram naast de naam. Klik op OK.

Zie ook

“[Het deelvenster Trefwoordtags gebruiken](#)” op pagina 52

Albums maken

Albums

In albums van de Elements Organizer kunt u, net als in gewone fotoalbums, foto's in zelf gekozen groepen opslaan en organiseren. U kunt bijvoorbeeld een album met de naam De tien beste vakantiefoto's maken en de foto's in deze verzameling rangschikken van de op negen na beste foto tot de allerbeste foto. U kunt het album weergeven in de volledige schermweergave of u kunt een project maken op basis van dat album.

Elke foto in een album beschikt over een nummer in de linkerbovenhoek dat de rangschikking aangeeft. U kunt de foto's slepen en neerzetten en ze in elke gewenste volgorde in een album plaatsen. U kunt een foto toevoegen aan meerdere albums. Dezelfde foto kan bijvoorbeeld de eerste foto zijn in één album en de laatste in een ander album.

U kunt albums organiseren in groepen. U kunt meerdere niveaus van albumcategorieën maken. U kunt bijvoorbeeld een albumcategorie met de titel Mijn reis naar Azië maken en daarin het album De tien beste foto's van Japan, het album De tien beste foto's van China en vergelijkbare albums opnemen voor elk land in Azië dat u hebt bezocht.

U kunt slimme albums maken door criteria op te geven voor de foto's die in die albums komen te staan. Het voordeel daarvan is dat u niet zelf de desbetreffende foto's hoeft te selecteren. De inhoud van slimme albums wordt automatisch bijgewerkt wanneer u die criteria aan andere foto's toevoegt. Als u bijvoorbeeld een slim album maakt waarin alle foto's moeten komen te staan waaraan de trefwoordtag Wintersport is gekoppeld, worden ook de foto's waaraan u naderhand die tag toevoegt, automatisch in dat album geplaatst.

Zie ook


[“Trefwoordtags koppelen aan de foto's in een album”](#) op pagina 81

[“Albums maken op basis van trefwoordtags”](#) op pagina 81

[“Trefwoordtags”](#) op pagina 52

Het deelvenster Albums gebruiken

In het deelvenster Albums van het tabblad Organiseren maakt u albums en kunt u hiermee werken.



Het deelvenster Albums

A. Album B. Klik hier om naar foto's in het album te zoeken C. Albumcategorie D. Door op het driehoekje te klikken worden de albums in die groep uit- of samengevouwen

- Albums maken, bewerken en verwijderen.
- Albums en albumcategorieën bekijken. Blader zo nodig omhoog en omlaag in de lijst met albums. Klik op het driehoekje  naast een albumcategorie om de albums in die categorie uit of samen te vouwen.
- Albums indelen in albumcategorieën.
- Foto's in albums weergeven.

Zie ook

[“Items selecteren in de Mediabrowser”](#) op pagina 35

[“Voorkeuren instellen voor de deelvensters Trefwoordtags en Albums”](#) op pagina 71

Een album of een albumcategorie maken

 Een video over dit proces is beschikbaar op www.adobe.com/go/lrvid2302_pse_nl.

Op elk gewenst moment kunt u een nieuw album of een groep nieuwe albums maken. U kunt bijvoorbeeld een albumcategorie Vakantie maken en in die categorie albums maken voor de foto's van uw vakanties, voor elke vakantie één album.

Een album maken

Opmerking: het is ook mogelijk een album te maken wanneer u foto's downloadt in de Elements Organizer. Zie “[Een album toewijzen tijdens het downloaden van foto's](#)” op pagina 75.

- 1 Klik op de knop Nieuw album of nieuwe albumcategorie maken  in het deelvenster Albums van het tabblad Organiseren en kies Nieuw album .
- 2 (Optioneel) Selecteer een categorie voor het album in het menu Albumcategorie.
- 3 Typ in het vak Naam album een naam voor het album.
- 4 Sleep de foto's naar het gebied Items en klik op Gereed.

Het album verschijnt in het deelvenster Album onder de albumcategorie die u hebt opgegeven.

Een albumcategorie maken

- 1 Klik op de knop Nieuw album of nieuwe albumcategorie maken  in het deelvenster Albums van het tabblad Organiseren en kies Nieuwe albumcategorie.
- 2 Typ een naam voor de albumcategorie in het tekstvak Naam albumcategorie.
- 3 (Optioneel) Kies in het menu Bovenliggende albumcategorie een categorie waarin u de albumcategorie wilt plaatsen.
- 4 Klik op OK.


De albumcategorie verschijnt in het deelvenster Albums onder de albumcategorie die u hebt opgegeven.

Een foto aan een album toevoegen

In de Elements Organizer kunt u foto's aan albums toevoegen. U kunt meerdere foto's toevoegen aan een of meer albums.

- 1 Klik in de Elements Organizer op Alles tonen (als deze optie wordt weergegeven op de zoekbalk) om alle foto's weer te geven in de Mediabrowser.
- 2 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Sleep de foto uit de Mediabrowser naar het album in het deelvenster Albums.
 - Sleep het album uit het deelvenster Albums naar de foto in de Mediabrowser.

Opmerking: u kunt ook foto's aan een album toevoegen wanneer u afbeeldingen kopieert en importeert naar de Elements Organizer. Zie “[Een album toewijzen tijdens het downloaden van foto's](#)” op pagina 75.




Sleep een foto naar een album. Vervolgens maakt de foto deel uit van het album.

Foto's weergeven in een album

Aangezien de items in een album in een aangepaste volgorde worden weergegeven en hetzelfde item deel kan uitmaken van meerdere albums, kunt u slechts één album tegelijk bekijken.

- ❖ Voer een van de volgende handelingen uit in het deelvenster Albums:
 - Klik op een album.
 - Sleep het album uit het deelvenster Albums naar de zoekbalk boven in de Mediabrowser.



Klik op een album om een zoekopdracht te starten.

💡 Als u wilt weten in welk album een foto staat, houdt u de aanwijzer boven het pictogram van het album  onder de foto in de Mediabrowser of gebruikt u het deelvenster Eigenschappen.

De volgorde van foto's in een album wijzigen

U kunt de foto's in een album in willekeurige volgorde plaatsen.

- 1 Selecteer een album in het deelvenster Albums.
- 2 Selecteer Albumvolgorde in het menu Rangschikking Mediabrowser rechtsboven in de Mediabrowser.
- 3 Selecteer een of meerdere foto's, sleep de selectie en zet deze tussen twee willekeurige foto's in het album neer. U kunt de selectie ook slepen en voor de eerste of na de laatste foto in het album neerzetten.

Foto's sorteren in een album

U kunt de foto's in een album in chronologische volgorde, in omgekeerd chronologische volgorde of in de albumvolgorde sorteren.

- 1 Selecteer een album in het deelvenster Albums.
- 2 Selecteer Datum (Nieuwste eerst), Datum (Oudste eerst) of Albumvolgorde in het menu Rangschikking Mediabrowser rechtsboven in de Mediabrowser.

Foto's toevoegen aan meerdere albums

- 1 Klik in de Mediabrowser op Alles tonen (als deze optie wordt weergegeven op de zoekbalk) om alle foto's weer te geven in de Mediabrowser.
- 2 Selecteer een of meer foto's. De geselecteerde foto's worden weergegeven met een blauwe omtrek.
- 3 Selecteer een of meerdere albumnamen in het deelvenster Albums. Houd Shift ingedrukt terwijl u klikt als u meerdere aangrenzende items wilt selecteren of houd Ctrl ingedrukt terwijl u klikt als u meerdere items wilt selecteren die niet naast elkaar staan.
- 4 Voer een van de volgende handelingen uit om foto's toe te voegen aan de albums:
 - Sleep de foto's naar een van de geselecteerde albums in het deelvenster Albums.
 - Sleep de albums uit het deelvenster Albums naar een van de geselecteerde foto's.

Een album toewijzen tijdens het downloaden van foto's

- 1 Controleer of de modus Geavanceerd dialoogvenster van de Fotodownloader is geactiveerd. Klik eventueel op Geavanceerd dialoogvenster.
- 2 Selecteer Importeren naar album in het gedeelte Geavanceerde opties.
- 3 Klik op Instellingen en voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Selecteer een album:
 - Als u foto's naar een bepaald album wilt importeren, selecteert u het desbetreffende album in het dialoogvenster.
 - Als u foto's naar een nieuw album wilt importeren, klikt u op Nieuw album maken  en typt u een naam om de generieke naam Nieuw album in het dialoogvenster te vervangen.
- 4 Klik op OK.

Een albumstructuur exporteren of importeren

U kunt albumstructuren uitwisselen met vrienden door uw eigen structuur te exporteren of de structuur van iemand anders te importeren. Stel bijvoorbeeld dat u een reeks albums hebt gemaakt voor verschillende musea die u met een vriend hebt bezocht. Als u de albumset opslaat en exporteert, kan uw vriend, die de musea ook heeft bezocht, de structuur van het album importeren (maar niet de foto's in het album) en deze gebruiken voor zijn eigen foto's. U kunt zijn albumstructuur ook importeren en deze toepassen op uw foto's.

Een albumstructuur exporteren

U kunt de huidige albumsets en namen van albumcategorieën samen met de indeling in het deelvenster Albums en de bijbehorende pictogrammen opslaan. Vervolgens kunt u deze structuur delen met iemand anders.

Opmerking: wanneer u een album exporteert, worden de foto's die aan het album zijn gekoppeld niet geëxporteerd.

- 1 Klik in het deelvenster Albums op de knop Nieuw  en kies Albums opslaan naar bestand.
- 2 Kies een van de volgende opties en klik op OK:

Alle albums exporteren Hiermee maakt u een bestand dat de gehele structuur van uw album bevat.

Opgegeven albumcategorie exporteren Hiermee maakt u een bestand dat de structuur bevat van de albumcategorie die u in de lijst selecteert.

- 3 Kies een locatie in het dialoogvenster Album opslaan naar bestand en voer een naam in voor het bestand. Klik vervolgens op Opslaan. Het bestand wordt opgeslagen als een XML-bestand.

Een albumstructuur importeren

U kunt een bestaande structuur van albumcategorieën importeren in het deelvenster Albums en deze structuur voor uw eigen foto's gebruiken.


Opmerking: wanneer u een album importeert, worden de foto's die aan het album zijn gekoppeld niet geïmporteerd.

- 1 Klik in het deelvenster Albums op de knop Nieuw  en kies Uit bestand.
- 2 Selecteer in het dialoogvenster Albums importeren uit bestand het geëxporteerde XML-bestand met de namen van het album en de albumcategorieën en klik op Openen.

Slimme albums maken en bewerken

Slimme albums

Slimme albums bevatten net als albums door u gekozen foto's. Maar in plaats van afzonderlijke foto's of groepen foto's te kiezen, stelt u voor slimme albums bepaalde criteria in. Als u de criteria hebt ingesteld, worden alle foto's in een catalogus die aan deze criteria voldoen automatisch opgenomen in het slimme album. Als u nieuwe foto's aan de catalogus toevoegt die aan de criteria voor slimme albums voldoen, worden deze ook automatisch weergegeven in het slimme album. Slimme albums blijven dus altijd automatisch up-to-date.



A. Deelvensterkoptekst Albums B. Slim album C. Albumcategorie

Een slim album maken

1 Selecteer als volgt de typen foto's die u wilt opnemen in uw slimme album:

- Als u alleen foto's met bepaalde trefwoordtags wilt opnemen in het slimme album, selecteert u deze trefwoordtags in het deelvenster Trefwoordtags.
- Als u alleen foto's met een bepaalde sterrenwaardering wilt opnemen in het slimme album, klikt u in het menu Filter sterrenwaardering op de gewenste ster en kiest u En hoger, En lager of Alleen in het menu naast de sterren.
- Als u alleen de foto's uit een bepaalde map in het slimme album wilt opnemen, kiest u  Weergaven > Maplocatie. Klik vervolgens op het pictogram  voor de gewenste map.
- Als u alleen de foto's uit een bepaald album in het slimme album wilt opnemen, kiest u het desbetreffende album.

Opmerking: u kunt meerdere criteria op uw selectie toepassen. U kunt bijvoorbeeld een map of een album en een of meerdere trefwoordtags selecteren.

2 Klik op de knop Nieuw album of nieuwe albumcategorie maken  in het deelvenster Albums. Selecteer vervolgens Nieuw slim album.

Het dialoogvenster Nieuw slim album wordt geopend.

3 Typ een naam voor uw slimme album en klik op OK.

Zie ook

[“Trefwoordtags koppelen aan mediabestanden”](#) op pagina 54

[“Items met een sterrenwaardering zoeken”](#) op pagina 87

[“Bestanden weergeven en beheren op basis van de maplocatie”](#) op pagina 33

[“Een album of een albumcategorie maken”](#) op pagina 73

Een slim album bewerken

1 Selecteer het slimme album dat u wilt bewerken in het deelvenster Albums.

2 (Optioneel) Als u de naam van een slim album wilt wijzigen, selecteert u Bewerken in het menu in het deelvenster Albums . Typ een nieuwe naam voor het slimme album en klik op OK.

3 Selecteer Opties > Zoekcriteria wijzigen linksboven in de Mediabrowser.

4 Wijzig de zoekcriteria voor het slimme album door trefwoordtags, albums, mappen of sterrenwaarderingen toe te voegen of te verwijderen.

5 Klik met de rechtermuisknop op het slimme album in het deelvenster Albums en schakel Huidige zoekopdracht opslaan in album [naam] in.

Albums en albumcategorieën bewerken

Foto's uit een album verwijderen

- 1 Selecteer in de Mediabrowser de foto's die u uit een album wilt verwijderen.
- 2 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik met de rechtermuisknop op de foto en kies Verwijderen uit album > [naam van album].
 - Als het albumpictogram  dat bij de foto hoort zichtbaar is, klikt u er met de rechtermuisknop op en kiest u Album [naam van album] verwijderen.

Zie ook

[“Albums”](#) op pagina 71

[“Een foto aan een album toevoegen”](#) op pagina 73

Albums samenvoegen

Met de opdracht Albums samenvoegen kunt u meerdere albums samenvoegen tot één album. Als u bijvoorbeeld een album met de naam Auto's maakt en u later per ongeluk een album Wagens maakt voor dezelfde foto's, kunt u beide albums samenvoegen. Wanneer u albums samenvoegt, worden alle foto's in één album geplaatst en wordt het andere album verwijderd. De foto's worden in de volgorde geplaatst waarin deze worden weergegeven in het deelvenster Albums. U kunt de volgorde voor of na het samenvoegen wijzigen.

- 1 Selecteer in het deelvenster Albums de albums die u wilt samenvoegen. Klik op de albumnaam om een album te selecteren. Houd Shift ingedrukt terwijl u klikt als u opeenvolgende albums wilt selecteren en houd Ctrl ingedrukt terwijl u klikt als u niet-opeenvolgende albums wilt selecteren.
- 2 Klik met de rechtermuisknop en kies Albums samenvoegen.
- 3 Kies in de lijst het album waarin u de geselecteerde albums wilt samenvoegen en klik op OK.

Zie ook

[“Albums”](#) op pagina 71

[“Het deelvenster Albums gebruiken”](#) op pagina 72

De eigenschappen van een album wijzigen

- 1 Selecteer het album in het deelvenster Albums van het tabblad Organiseren.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het album en kies Album [naam van album] bewerken. U kunt ook Bewerken  selecteren in het deelvenster Album.
- 3 Voer een van de volgende handelingen uit in het deelvenster Albumdetails en klik op OK:
 - Kies een nieuwe locatie in het menu Albumcategorie.
 - Typ een nieuwe naam in het vak Albumnaam.

Zie ook

[“Albums”](#) op pagina 71

[“Het deelvenster Albums gebruiken”](#) op pagina 72

Een album of albumcategorie verwijderen

Wanneer u een album of albumcategorie verwijdert, worden het album, de categorie en alle albums in de categorie verwijderd. De foto's in deze albums en categorieën worden echter niet verwijderd. Het is niet mogelijk om een albumcategorie en een album in een andere categorie tegelijkertijd te verwijderen.

- 1 Klik in het deelvenster Albums op de albumnaam om een album of albumcategorie te selecteren. Houd Shift ingedrukt terwijl u klikt als u meerdere albums onder elkaar wilt selecteren of houd Ctrl ingedrukt terwijl u klikt als u meerdere albums wilt selecteren die niet onder elkaar staan.
- 2 Klik op de knop Verwijderen  in het deelvenster Albums.

Zie ook



[“Albums”](#) op pagina 71

[“Het deelvenster Albums gebruiken”](#) op pagina 72

De volgorde van elementen in een album wijzigen

Wanneer u de volgorde van de elementen in een album wijzigt, wijzigt u de weergavevolgorde. Dit is een eenvoudige manier om de elementen opnieuw te rangschikken in een project dat u wilt maken.

- 1 Klik in het deelvenster Albums op een albumnaam om een album selecteren.
- 2 Selecteer zo nodig Albumvolgorde in het menu Rangschikking Mediabrowser in de rechterbovenhoek van de Mediabrowser.
- 3 Voer in de Mediabrowser een van de volgende handelingen uit:
 - Sleep de foto's naar de nieuwe locatie in het album.



Een foto in een album slepen (boven). Nadat de foto is neergezet, verschijnt deze op de nieuwe plaats en is het volgnummer (omcirkeld) veranderd (onder)

- Als u de volgorde van de elementen opnieuw wilt instellen op Oudste eerst, selecteert u Datum (Oudste eerst) in het menu Rangschikking Mediabrowser.

Zie ook

“[Albums](#)” op pagina 71

“[Het deelvenster Albums gebruiken](#)” op pagina 72

Albums en albumcategorieën opnieuw rangschikken

Standaard worden albums van het hoogste niveau weergegeven in alfabetische volgorde, gevolgd door albumcategorieën in alfabetische volgorde. U kunt deze volgorde wel wijzigen, maar u kunt albums niet na albumcategorieën plaatsen.

- 1 Kies Bewerken > Voorkeuren > Trefwoordtags en albums.
- 2 Selecteer Handmatig voor Albumcategorieën en Albums in het groepsvak Optie voor handmatig sorteren inschakelen en klik op OK.
- 3 Selecteer een of meerdere albums en albumcategorieën in het deelvenster Albums.
- 4 Sleep de items naar de nieuwe locatie in de albumstructuur.

Wanneer u een albumcategorie verplaatst, worden de items in de categorie ook verplaatst.

Opmerking: u kunt een album of albumcategorie op een lager niveau niet naar het hoogste niveau slepen. Stel in plaats daarvan de groep in op het bovenste niveau in het dialoogvenster Album bewerken of Albumcategorie bewerken.

Zie ook

[“Albums”](#) op pagina 71

[“Het deelvenster Albums gebruiken”](#) op pagina 72

[“Voorkeuren instellen voor de deelvensters Trefwoordtags en Albums”](#) op pagina 71

Trefwoordtags koppelen aan de foto's in een album

Evenals albums kunt u trefwoordtags gebruiken om foto's en andere mediabestanden te organiseren. Trefwoordtags en albums kunnen aan hetzelfde item zijn gekoppeld. U kunt zelfs een trefwoordtag koppelen aan een foto wanneer u de foto in het desbetreffende album weergeeft.

- 1 Klik in het deelvenster Albums op een albumnaam om de foto's in het album weer te geven.
- 2 Klik op het deelvenster Trefwoordtags.
- 3 Kies Bewerken > Alles selecteren om alle items in de Mediabrowser te selecteren.
- 4 Selecteer de trefwoordtags en koppel deze aan de foto's.

Zie ook

[“Albums”](#) op pagina 71

[“Het deelvenster Albums gebruiken”](#) op pagina 72

[“Trefwoordtags koppelen aan mediabestanden”](#) op pagina 54

Albums maken op basis van trefwoordtags

- 1 Klik in het tabblad Organiseren op het driehoekje naast Trefwoordtags om het deelvenster uit te vouwen.
- 2 Klik op het selectievakje links naast de naam van een trefwoordtag om de tag te selecteren. In de Mediabrowser worden alle foto's weergegeven waaraan deze tag is gekoppeld.
- 3 Kies Bewerken > Alles selecteren om alle items in de Mediabrowser te selecteren.
- 4 Klik in het tabblad Organiseren op het driehoekje naast Albums om het deelvenster uit te vouwen.
- 5 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Sleep de foto's naar een of meerdere albums in het deelvenster Albums.
 - Maak een nieuw album en sleep de foto's naar dit album.

Zie ook

[“Albums”](#) op pagina 71

[“Het deelvenster Albums gebruiken”](#) op pagina 72

Hoofdstuk 6: Mediabestanden zoeken in de Elements Organizer

In de Elements Organizer kunt u naar foto's en mediabestanden zoeken op basis van datum, aantal sterren, album, maplocatie, bestandsnaam, mediatype, trefwoordtag, tekst of andere criteria. U kunt bestanden ook sorteren in chronologische volgorde, omgekeerde chronologische volgorde en in albumvolgorde.

Soms hebt u het eigenlijke bestand van foto's of media nodig, bijvoorbeeld omdat u het bestand naar een server wilt uploaden of het wilt insluiten in de lay-out van een document.

- 1 Selecteer in de Elements Organizer de foto of mediaclip waarvan u het bestand zoekt.
- 2 Druk op Alt + Enter om het venster Eigenschappen - Algemeen te openen.
- 3 Klik op het pictogram Tonen in Verkenner.

Opmerking: u kunt met de Elements Organizer mediabestanden importeren, maar u kunt deze ook in de Adobe® Elements Organizer 8 plaatsen via Bestand > Openen of Bestand > Plaatsen in de Editor. Met deze opdrachten kunt u naar bestanden bladeren, maar deze opdrachten zijn eigenlijk alleen bruikbaar als u precies weet waar de bestanden staan. Zie Een bestand openen en Een PDF-, Adobe Illustrator- of EPS-bestand op een nieuwe laag plaatsen voor meer informatie over het zoeken naar bestanden in de Editor.

Zie ook

[“De bestandsinformatie in de Elements Organizer bewerken of weergeven”](#) op pagina 122

Naar mediabestanden zoeken in de Elements Organizer

Opties voor het zoeken naar mediabestanden in de Elements Organizer

In de Elements Organizer kunt u mediabestanden op diverse manieren zoeken:

Tijdlijn Klik op een maand of stel een bereik in om foto's en mediabestanden chronologisch op datum, op geïmporteerde batch of op maplocatie te zoeken.

Zoekbalk U kunt gelijke of gelijksoortige foto's en mediabestanden opzoeken door een foto, trefwoordtag, project of album naar de zoekbalk te slepen.

Het menu Zoeken Gebruik de opdrachten in dit menu om mediabestanden te zoeken op basis van datum, bijschrift of notitie, bestandsnaam, historie, versie, mediatype, metagegevens of visuele gelijkenis. U kunt zelfs foto's met gezichten zoeken om er tags aan toe te wijzen. (Zie [“Naar mensen zoeken om tags te kunnen toewijzen”](#) op pagina 57.) Er zijn ook opdrachten voor het zoeken van foto's en mediabestanden zonder datum en tijd, zonder trefwoordtags of die niet in een album staan.

Het menu Weergave Gebruik de opdrachten in dit menu om de bestandstypen te tonen van foto's, video, audio, projecten en PDF-bestanden. Het menu Weergave bevat bovendien opties voor het weergeven van mediabestanden die zijn gemarkeerd als verborgen. (Zie [“Als verborgen gemarkeerde mediabestanden tonen”](#) op pagina 32.)

Het deelvenster Albums Selecteer een album om alleen de mediabestanden in dit album te bekijken.


Het deelvenster Trefwoordtags Selecteer een trefwoordtag als u alleen de mediabestanden met die tag wilt bekijken.

Het filter Sterrenwaardering Dit filter geeft alleen de mediabestanden weer die een sterrenwaardering (aantal sterren) hebben die groter is dan, gelijk is aan of kleiner is dan het aantal sterren dat u hebt opgegeven.

Tekstvak Typ tekst om naar mediabestanden met de desbetreffende tekst te zoeken. Deze tekst kan in de bestandsnaam, de metagegevens, het bijschrift, een notitie, de datum of de albumnaam staan.

De tijdlijn

In de Elements Organizer worden alle mediabestanden automatisch georganiseerd in de tijdlijn van de Mediabrowser, zelfs als de mediabestanden niet zijn voorzien van tags. Als de tijdlijn is verdeeld in maanden en jaren, kunt u de afbeeldingen van een bepaalde maand in een bepaald jaar bekijken door op de desbetreffende maand te klikken in de tijdlijn. De hoogte van elke balk in de tijdlijn is evenredig met het aantal bestanden in elke maand, op basis van de datum, batch of locatie. U kunt ook een tijdsbereik in de tijdlijn selecteren om mediabestanden weer te geven die in deze periode zijn gemaakt of gescand. Wanneer u de aanwijzer boven een balk in de tijdlijn houdt, wordt in de knopinfo het bijbehorende bereik weergegeven.



De tijdlijn gebruiken

A. Tijdlijnpijl B. Het donkere gebied verwijst naar foto's die buiten het bereik vallen. C. Eindpuntmarkeringen D. Datummarkering E. Tijdlijn balk F. Gedeeltelijk lege balk G. Knopinfo die balkbereik aangeeft

U kunt de tijdlijn in combinatie met trefwoordtags gebruiken om zoekopdrachten te verfijnen. Als u bijvoorbeeld de foto's zoekt die gedurende een bepaalde periode van Caroline zijn gemaakt, zoekt u naar de trefwoordtag Caroline. Klik in de tijdlijn op een willekeurige maand met mediabestanden van Caroline.

Een gedeeltelijk lege balk in de tijdlijn geeft aan dat er mediabestanden zijn die momenteel niet zijn opgenomen in de zoekresultaten.

Met het menu Weergaven (rechtsboven in de Organizer) geeft u aan of u mediabestanden wilt weergeven en zoeken op basis van miniatuurweergave, geïmporteerde batch of maplocatie.



Een weergave van de Mediabrowser selecteren met het menu Weergaven.

Zie ook

“Mediabestanden zoeken met behulp van trefwoordtags” op pagina 85

Mediabestanden weergeven en zoeken met de tijdlijn


- 1 Zorg dat de tijdlijn wordt weergegeven in de Mediabrowser. Kies zo nodig Venster > Tijdlijn.
- 2 Selecteer  Weergaven en selecteer Miniatuurweergave, Geïmporteerde batch of Maplocatie.

Met deze optie bepaalt u of elke balk in de tijdlijn een maand, batch of map vertegenwoordigt.

- 3 Voer een van de volgende handelingen uit:

- Gebruik de pijlen   aan de uiteinden van de tijdlijn om te navigeren naar het gedeelte van de tijdlijn dat u wilt zoeken.
- Klik op een balk in de tijdlijn of sleep de datummarkering om de mediabestanden voor die balk weer te geven.
- Sleep de eindpuntmarkeringen  op de tijdlijn om een bereik weer te geven.
- (Dit geldt alleen voor op datum gebaseerde rangschikkingen.) Kies Zoeken > Datumbereik instellen. Typ een begindatum en een einddatum om het bereik op te geven dat u wilt bekijken en klik vervolgens op OK. Als u het datumbereik opnieuw wilt instellen, kiest u Zoeken > Datumbereik wissen.


In de Elements Organizer worden de mediabestanden weergegeven die binnen het ingestelde bereik in de Mediabrowser vallen. U kunt de eindpuntmarkeringen naar een andere plaats slepen om het bereik aan te passen.



Zoeken > Datumbereik instellen gebruiken om een datumbereik in te stellen.

Zoeken met de zoekbalk

U kunt snel zoekopdrachten uitvoeren door trefwoordtags naar de zoekbalk te slepen. Wanneer de zoekbalk niet in gebruik is, wordt deze horizontaal boven de Mediabrowser weergegeven. Wanneer u een tag naar de balk sleept, wordt de zoekbalk automatisch uitgebreid, zodat u kunt zien welke trefwoordtags u aan de zoekopdracht hebt toegevoegd. Als u een zoekopdracht wilt verfijnen, sleept u meer trefwoordtags naar de zoekbalk. Met de zoekbalk kunt u ook mediabestanden zoeken die in een album of project worden gebruikt.



Een trefwoordtag naar de zoekbalk slepen

- 1 Controleer of de Mediabrowser en het deelvenster Trefwoordtags zijn geopend.
- 2 Sleep een tag naar de zoekbalk. De zoekopdracht wordt onmiddellijk gestart en de zoekbalk wordt uitgebreid om aan te geven welke tag wordt gebruikt in de zoekopdracht.
- 3 (Optioneel) Sleep meer trefwoordtags naar de zoekbalk om de zoekopdracht te verfijnen. U kunt meer dan een tag tegelijk naar de zoekbalk slepen. Houd Shift ingedrukt terwijl u klikt als u meerdere aangrenzende trefwoordtags wilt selecteren of houd Control ingedrukt terwijl u klikt als u meerdere tags wilt selecteren die niet naast elkaar staan.
- 4 Als u een nieuwe zoekopdracht wilt beginnen, klikt u met de rechtermuisknop op een tag, categorie of subcategorie en kiest u de opdracht Nieuwe zoekopdracht met trefwoordtag [naam van tag, categorie of subcategorie] in het contextmenu.
- 5 Klik op Alles tonen om de zoekbalk te sluiten.

Zie ook


[“Trefwoordtags”](#) op pagina 52

[“Mediabestanden uitsluiten van een zoekopdracht”](#) op pagina 88

Mediabestanden zoeken op trefwoordtags

Mediabestanden zoeken met behulp van trefwoordtags

Met trefwoordtags kunt u snel foto's en andere bestanden zoeken. Wanneer u foto's en mediabestanden zoekt met trefwoordtags, wordt de zoekbalk uitgevouwen om de geselecteerde trefwoordtags weer te geven. De zoekopdrachten beginnen zodra u tags selecteert in het deelvenster Trefwoordtags.



Zoek mediabestanden met specifieke trefwoordtags door op het selectievakje naast de naam van de tag te klikken.

- Klik in het deelvenster Trefwoordtags op het vierkantje naast de naam van de tag of sleep het pictogram van de tag naar de zoekbalk. U kunt meerdere trefwoordtags opnemen in een zoekopdracht.

De Elements Organizer zoekt mediabestanden waaraan de trefwoordtags zijn gekoppeld. Als geen enkele foto overeenkomt met alle tags in uw zoekcriteria, worden de mediabestanden die het best overeenkomen en slechts een deel van de trefwoordtags bevatten, weergegeven in de Mediabrowser.

- Als u een bereik voor de zoekopdracht wilt opgeven, geeft u een datumoptie op in het menu Rangschikking Mediabrowser en sleept u de eindpuntmarkeringen op de tijdlijn naar het begin en het einde van het gewenste bereik.
- Als u een tag wilt verwijderen uit de zoekopdracht, dubbelklikt u op de tag op de zoekbalk. (Of klik op de knop Vorige op de sneltoetsbalk om de laatste tag die u hebt toegevoegd te verwijderen.)
- Als u mediabestanden met bepaalde trefwoordtags niet wilt opnemen in de zoekopdracht, klikt u met de rechtermuisknop op deze tags in het deelvenster Trefwoordtags en kiest u Foto's met [naam van trefwoordtag, categorie of subcategorie] niet opnemen in zoekresultaten.

Opmerking: met de opdracht Foto's niet opnemen kunt u mediabestanden zoeken waar u bijvoorbeeld alleen op staat en niemand anders. U doet dit door te zoeken naar uw tag en vervolgens de gehele categorie Mensen uit te sluiten. Vervolgens worden er mediabestanden gevonden waar u alleen op staat en geen andere mensen.

Zie ook

[“Zoeken met de zoekbalk”](#) op pagina 84

[“Trefwoordtags”](#) op pagina 52

[“Mediabestanden zoeken op details \(metagegevens\)”](#) op pagina 94

De trefwoordtagzoekresultaten in verschillende weergaven weergeven

Wanneer u een zoekopdracht uitvoert met behulp van trefwoordtags, groepeerde de Elements Organizer de zoekresultaten in weergaven met de beste overeenkomsten, bijna overeenkomende items en groepen die helemaal niet overeenkomen. Standaard geeft de Mediabrowser de beste overeenkomsten weer. U kunt ook andere weergaven selecteren.

- 1 Klik op Opties naast de knop Alles tonen om het keuzemenu met zoekcriteria te openen.

- 2 Selecteer Beste overeenkomsten verbergen of Geef de resultaten weer die niet overeenkomen. De resultaten worden als volgt gegroepeerd:

Best overeenkomend Deze mediabestanden beschikken over alle trefwoordtags die voorkomen in de zoekcriteria. Wanneer u meer trefwoordtags toevoegt om de zoekactie te verfijnen, wordt er een kleiner aantal beste overeenkomsten weergegeven.

Bijna overeenkomend Mediabestanden die beschikken over een of meer (maar niet over alle) trefwoordtags die voorkomen in de zoekcriteria, worden *bijna overeenkomende items* genoemd. Bijna overeenkomende mediabestanden beschikken over miniatures met een blauwe cirkel en een wit vinkje . Als u bijvoorbeeld een zoekopdracht uitvoert met meer dan een tag uit de categorie Plaatsen, worden foto's met slechts een van de trefwoordtags uit de categorie Plaatsen weergegeven als beste overeenkomsten. Selecteer deze groep om mediabestanden weer te geven die trefwoordtags bevatten waarop u hebt gezocht.



Als u automatisch bijna overeenkomende items wilt weergeven na een zoekopdracht, kiest u Bewerken > Voorkeuren > Algemeen, schakelt u het selectievakje Vrijwel gelijke sets voor zoeken tonen in en klikt u op OK.

Geen overeenkomsten Deze mediabestanden beschikken over geen van de trefwoordtags die in de zoekcriteria staan. De miniatures van deze foto's zijn voorzien van een pictogram Niet .

Mediabestanden zoeken waaraan geen tags zijn toegekend

- ❖ Kies Zoeken > Niet-getagde items in de Mediabrowser.

Alle mediabestanden in de catalogus waaraan geen trefwoordtags zijn toegewezen, worden weergegeven in de Mediabrowser.

Een zoekopdracht met een trefwoordtag wissen

- ❖ Klik op Alles tonen om weer alle mediabestanden in uw catalogus weer te geven.


Zoeken op basis van een geselecteerde trefwoordtag

- ❖ Klik met de rechtermuisknop op een tag en kies Nieuwe zoekopdracht met *[naam van tag, categorie of subcategorie]*.

Items met een sterrenwaardering zoeken

Met het filter Sterrenwaardering kunt u uw favoriete (of minst favoriete) foto's, videoclips, audioclips en projecten zoeken. U kunt het filter Sterrenwaardering ook in combinatie met trefwoordtags gebruiken als zoekcriteria.

- 1 Selecteer een van de sterren in het sterrenfilter in de Mediabrowser.
- 2 Selecteer een van de opties in het waarderingsmenu naast het filter Sterrenwaardering.



Een optie selecteren in het waarderingsmenu.

Zie ook

[“Trefwoordtags”](#) op pagina 52

[“Zoeken met de zoekbalk”](#) op pagina 84

Mediabestanden uitsluiten van een zoekopdracht

U kunt mediabestanden desgewenst uitsluiten van de zoekresultaten. U kunt bijvoorbeeld de subcategorie Vrienden doorzoeken en resultaten met mediabestanden van al uw vrienden behalve één vriend weergeven door de opdracht Niet opnemen in zoekresultaten toe te passen op de tag van deze vriend. U kunt ook een gehele categorie of subcategorie uitsluiten van een zoekopdracht.

1 Voer een van de volgende handelingen uit:

- Klik in het deelvenster Trefwoordtags met de rechtermuisknop op de tag van de mediabestanden die u niet wilt opnemen in een zoekopdracht en kies Media met [naam van trefwoordtag, categorie of subcategorie] niet opnemen in zoekresultaten.
- Klik met de rechtermuisknop op een of meer trefwoordtags op de zoekbalk en kies Foto's met [naam van trefwoordtag, categorie of subcategorie] niet opnemen. Of dubbelklik op de tag en verwijder deze van de zoekbalk.

2 Als u de opdracht om een tag niet op te nemen ongedaan wilt maken, klikt u in het deelvenster Trefwoordtags op het pictogram Niet opnemen  naast de tag.

 *U kunt ook foto's van alleen een bepaalde persoon of een bepaald onderwerp vinden door een categorie of subcategorie niet op te nemen en te zoeken naar een tag in de uitgesloten categorie of subcategorie. Als u bijvoorbeeld alleen foto's wilt vinden waarop uw vriendin Bianca staat maar geen foto's met Bianca en andere vrienden, zoekt u de trefwoordtag Bianca en past u de opdracht Niet opnemen toe op de subcategorie Vrienden. De Elements Organizer zoekt vervolgens de foto's die alleen over de trefwoordtag Bianca beschikken. Foto's die ook over andere trefwoordtags beschikken in de subcategorie Vrienden worden niet in de resultaten opgenomen.*

Zie ook

[“Een categorie of subcategorie voor trefwoordtags bewerken”](#) op pagina 67

Mediabestanden zoeken op basis van inhoud, type en metagegevens

Mediabestanden zoeken met behulp van het vak Zoeken

Dankzij verschillende zoekcriteria kunt u gemakkelijk en efficiënt naar mediabestanden zoeken. U kunt tekst in het vak Zoeken typen om naar de desbetreffende tekst te zoeken. Typ bijvoorbeeld een naam of een woord. In de Elements Organizer worden vervolgens de mediabestanden weergegeven met overeenkomsten op basis van een groot aantal criteria, zoals:

- Naamregel van verantwoording
- Bijschriften
- Datums
- Datumnotaties
- Bestandsnamen
- Trefwoordtags
- Metagegevens
- Notities
- Albumnamen
- Albumgroepen
- Cameragegevens
- Cameramerk
- Cameramodellen
- Mappen
- Bestandsindelingen

De zoekopdracht naar tekst biedt bovendien ondersteuning voor de operatoren: "EN", "OF" en "NIET" als deze worden voorafgegaan en gevolgd door een spatie. In de volgende tabel ziet u welke zoekcriteria u kunt gebruiken om een zoekopdracht op basis van tekst uit te voeren:

zoekcriteria	beschrijving	indeling	voorbeeld
datum	Hier ziet u de media-elementen die overeenkomen met de opgegeven datum.	• datum:dd/mm/jjjj • datum:mm/dd/jjjj • datum:jjjj • datum:dit jaar • datum:vorig jaar • datum:vandaag • datum:vorige week	
tag	Hier ziet u de media-elementen die overeenkomen met de opgegeven tag.	Tag:<tagnaam>	Tag:Personen
Bestandsnaam	Hier ziet u de media-elementen die overeenkomen met de opgegeven bestandsnaam.	Bestandsnaam:<bestandsnaam>	Bestandsnaam:_MG_7409.jpg of Bestandsnaam:_MG_7409
Bijschrift	Hier ziet u de media-elementen die overeenkomen met het opgegeven bijschrift.	Bijschrift:<bijschrift>	Bijschrift:Disneyland
Merk	Hier ziet u de media-elementen die overeenkomen met het opgegeven merk camera.	Merk:<merk van de camera>	Merk:Canon
Model	Hier ziet u de media-elementen die overeenkomen met het opgegeven cameramodel.	Model:<modelnaam>	Model:Canon EOS 5D
Naamregel van verantwoording	Hier ziet u de media-elementen die overeenkomen met de opgegeven auteursnaam.	Auteur:<naam van de auteur>	Auteur:Jaap
Notities	Hier ziet u de media-elementen die overeenkomen met de opgegeven notities.	Notities:<notities>	Notities:reisje Disneyland

In het vak Zoeken verschijnt bovendien een lijst met bestaande tags, op basis van de letter die u typt. Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar foto's en video's met de tag "Disneyland", typt u de letter D in het zoekvak. In het zoekvak wordt een lijst weergegeven met de tags die beginnen met een D. De lijst wordt dynamisch aangepast naarmate u meer letters typt. Als u op een willekeurig item in de lijst klikt, wordt er een zoekopdracht naar de desbetreffende tag uitgevoerd. De resultaten worden weergegeven in de Elements Organizer.

Mediabestanden zoeken op basis van bijschrift of notitie

U kunt bijschriften en notities zoeken met de opdracht Op bijschrift of notitie of met de opdracht Op details (metagegevens). Als u een bijschrift of notitie wilt zoeken en daarnaast andere zoekcriteria wilt opgeven, gebruikt u de opdracht Op details (metagegevens).

- 1 Kies Zoeken > Op bijschrift of notitie in de Mediabrowser.
- 2 Typ een woord of woordgroep in het tekstvak in het dialoogvenster Zoeken op bijschrift of notitie.

3 Selecteer een van de volgende opties en klik op OK:

Alleen overeenkomst met het begin van de woorden in de bijschriften en notities Hiermee zoekt u mediabestanden en andere bestanden met notities of bijschriften die beginletters bevatten van de woorden die u typt.

Overeenkomst met elk deel van elk woord in de bijschriften en notities Hiermee zoekt u foto's en andere bestanden met notities en bijschriften die een willekeurig deel bevatten van de woorden die u typt.

Zie ook

[“Bijschriften toevoegen aan bestanden”](#) op pagina 119

[“Een notitie toevoegen aan een bestand”](#) op pagina 120

Mediabestanden zoeken op bestandsnaam

U kunt zoeken op basis van de bestandsnaam met de opdracht Op bestandsnaam of met de opdracht Op details (metagegevens). Als u wilt zoeken op bestandsnaam en daarnaast andere zoekcriteria wilt opgeven, gebruikt u de opdracht Op details (metagegevens).

- 1 Kies Zoeken > Op bestandsnaam in de Elements Organizer.
- 2 Typ een woord in het dialoogvenster Zoeken op bestandsnaam om bestanden te zoeken waarvan de bestandsnaam het opgegeven woord bevat en klik op OK.



U kunt ook een bestandsextensie (.jpg, .bmp, enzovoort) invoeren in het dialoogvenster Zoeken op bestandsnaam om bestanden van een bepaald type te zoeken.

Zie ook

[“Bestandsnamen en versies”](#) op pagina 115

Alle versiesets zoeken

Wanneer u alle versiesets zoekt, geeft de Elements Organizer de bovenste foto's van elke set weer. Desgewenst kunt u elke set uitvouwen.

- 1 Kies Zoeken > Alle versiesets in de Mediabrowser.
- 2 Als u een versieset wilt uitvouwen, klikt u er met de rechtermuisknop op en kiest u Versieset > Items in versieset uitvouwen.



Foto's zoeken op basis van visuele overeenkomsten

U kunt afbeeldingen zoeken die vergelijkbare onderwerpen of kleuren bevatten of die een overeenkomende vormgeving hebben.

❖ Voer in de Mediabrowser een van de volgende handelingen uit:

- Sleep een tot vier afbeeldingen naar de zoekbalk.
- Selecteer een tot vier afbeeldingen en kies Zoeken > Op visuele gelijkenis met geselecteerde foto('s) en video('s).

Foto's met een visuele gelijkenis worden weergegeven in aflopende volgorde van gelijkenis. In de linkeronderhoek van elke afbeelding wordt een percentage weergegeven voor de mate van overeenkomst.



Foto's met een gelijkenis zoeken door een foto naar de zoekbalk te slepen.

Zie ook

[“Zoeken met de zoekbalk”](#) op pagina 84

[“Mediabestanden uitsluiten van een zoekopdracht”](#) op pagina 88

Foto's zoeken die in projecten worden gebruikt

❖ Voer een van de volgende handelingen uit:

- Klik in de Mediabrowser met de rechtermuisknop op een project en kies Projectitems tonen in Mediabrowser. De foto's worden weergegeven in de Mediabrowser. Deze opdracht is nuttig als u de bijschriften wilt bewerken of als u andere wijzigingen wilt aanbrengen aan foto's in uw project.
- Sleep het project naar de zoekbalk als u de foto's wilt weergeven in de Mediabrowser.
- Kies Zoeken > Op historie > Gebruikt in projecten. Er verschijnt een lijst met projecten. Dubbelklik op een item of selecteer een of meer items en klik op OK om de media te bekijken die worden gebruikt in het project.



U kunt ook nagaan of een foto wordt gebruikt in een project door onder Historie te kijken in het deelvenster Eigenschappen.

Zie ook

[“Mediabestanden uitsluiten van een zoekopdracht”](#) op pagina 88

Bestanden zoeken op basis van het mediatype

Desgewenst kunt u slechts één type mediabestand weergeven in de Mediabrowser. Wanneer u een mediatype selecteert, kunt u andere zoekopdrachten uitvoeren waarin alleen het gewenste mediatype in beschouwing wordt genomen. Als u wilt zoeken op mediatype en daarnaast andere zoekcriteria wilt opgeven, gebruikt u de opdracht Zoeken > Op details (metagegevens).

❖ Kies Zoeken > Op mediatype in de Mediabrowser en kies een van de volgende opties:

Foto's Hiermee geeft u alleen foto's weer.

Video Hiermee geeft u miniaturen van videoclipen weer (het eerste frame van de videoclip wordt weergegeven).

Audio Hiermee geeft u audioclips weer.

Projecten Hiermee geeft u projecten weer die u met vorige versies van de Elements Organizer hebt gemaakt.

PDF Hiermee geeft u PDF-bestanden weer.

Items met audiobijschriften Hiermee geeft u foto's en projecten weer waaraan u audiobijschriften hebt gekoppeld.

De bestanden van het geselecteerde mediatype worden weergegeven in de Mediabrowser.

Zie ook


“[Mediabestanden uitsluiten van een zoekopdracht](#)” op pagina 88

Mediabestanden zoeken in een album of slim album

Als u in een album wilt zoeken naar andere zoekcriteria, gebruikt u de opdracht Zoeken > Op details (metagegevens). Voer anders de volgende stappen uit:

1 Voer in de Mediabrowser een van de volgende handelingen uit:

- Sleep een pictogram voor albums of slimme albums naar de zoekbalk.
- Klik met de rechtermuisknop op het pictogram voor albums of slimme albums en kies Items zoeken in [naam van album].
- Kies Zoeken > Items die niet in een album staan om foto's te zoeken die niet in albums worden gebruikt.



Klik op een album of slim album om de afbeeldingen weer te geven die in dat album staan

2 Als u de zoekopdracht wilt annuleren en de catalogus wilt weergeven, klikt u op de knop Alles tonen of dubbelklikt u op de naam van het album op de zoekbalk.

Opmerking: u kunt de criteria voor slimme albums en de criteria voor trefwoordtags niet tegelijk gebruiken om foto's te zoeken. U dient een van beide te gebruiken.

Zie ook

[“Albums”](#) op pagina 71

[“Mediabestanden zoeken op basis van hun trefwoordtags”](#) op pagina 62


[“Zoeken met de zoekbalk”](#) op pagina 84

Mediabestanden zoeken op details (metagegevens)

U kunt zoeken op bestandsdetails of metagegevens die beschikbaar zijn voor de afbeeldingen. Zoeken op metagegevens is nuttig wanneer u op meerdere criteria tegelijk wilt zoeken. Als u bijvoorbeeld alle foto's wilt zoeken die op 31/12/05 zijn gemaakt en die de tag Moeder bevatten, kunt u in het dialoogvenster Zoeken op details (metagegevens) foto's zoeken op vastlegdatum en trefwoordtags.

De metagegevens waarop u kunt zoeken, zijn onder meer bestandsnaam, bestandstype, tags, verzamelingen, notities, auteur en vastlegdatum, alsmede het cameramodel, de sluitertijd, F-stop en andere instellingen.

Opmerking: als u naar Camera Raw-bestanden zoekt, worden ook TIFF-bestanden met de toevoeging .tif gevonden.



U kunt op allerlei fotodetails tegelijk zoeken met het dialoogvenster Zoeken op details (metagegevens)

- 1 Kies Zoeken > Op details (metagegevens) in de Mediabrowser.
- 2 Selecteer in het dialoogvenster Zoeken op details (metagegevens) een type metagegevens in het eerste pop-upmenu.
- 3 Selecteer in een tweede pop-upmenu een bereik waarop wordt gezocht, bijvoorbeeld Begint met, Is groter dan of Bevat. Dit bereik bepaalt hoe de Elements Organizer de tekst gebruikt die u opgeeft in het derde pop-upmenu. Niet alle criteria beschikken over een tweede pop-upmenu.
- 4 In het derde pop-upmenu typt u of kiest u de naam of waarde van de metagegevens die u wilt zoeken.
- 5 Als u andere waarden van metagegevens wilt opnemen in de zoekopdracht, klikt u op het plusteken (+) rechts naast het derde pop-upmenu en geeft u nieuwe waarden op voor de twee of drie pop-upmenu's die worden weergegeven.
- 6 Als u metagegevens wilt verwijderen uit de zoekopdracht, klikt u op het minteken (-) rechts naast het derde pop-upmenu voor de metagegevens die u wilt verwijderen.
- 7 Klik op Zoeken.
- 8 Als u de zoekopdracht wilt wijzigen, klikt u op Opties > Zoekcriteria wijzigen op de zoekbalk en brengt u de gewenste wijzigingen aan. Klik vervolgens op OK.

Mediabestanden zoeken op historie

De Elements Organizer helpt u bij te houden vanwaar u mediabestanden hebt opgehaald, hoe u deze hebt gebruikt en hoe u ze hebt gedeeld of geëxporteerd. Met deze opgeslagen historie kunt u foto's en mediabestanden zoeken.

- 1 Kies Zoeken > Op historie in de Mediabrowser. U kunt zoeken met al de opdrachten voor criteria die worden vermeld in het submenu Op historie.
- 2 In het dialoogvenster Selecteer een of meer *[geïmporteerde groepen, groepen aan wie u een e-mail hebt gestuurd, etc.]*, selecteert u een of meer items in de lijst die wordt weergegeven en klikt u op OK.

Opmerking: als u een bepaalde historieverwijzing definitief uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u het item in het dialoogvenster Selecteer een of meer *[geïmporteerde groepen, groepen aan wie u een e-mail hebt gestuurd, etc.]* en klikt u op de knop Verwijderen of drukt u op Delete op het toetsenbord. De knop Verwijderen is niet beschikbaar voor zoekopdrachten op basis van de historie van Geïmporteerde op of Gebruikt in projecten.

Mediabestanden met onbekende datums of tijden zoeken

- ❖ Kies Zoeken > Items met onbekende datum of tijd in de Mediabrowser. De mediabestanden waarin de datum of tijd is ingesteld op onbekend, worden weergegeven in de Mediabrowser.

Zie ook

[“Mediabestanden weergeven en zoeken met de tijdlijn”](#) op pagina 84

Hoofdstuk 7: Bestanden en catalogi beheren

Nadat u uw mediabestanden in een catalogus hebt geplaatst en ze met de Elements Organizer hebt georganiseerd, kunt u de bestanden op diverse manieren in de Elements Organizer beheren. U kunt bijvoorbeeld foto's met eenzelfde thema, bijvoorbeeld foto's van hetzelfde onderwerp die u snel achter elkaar met verschillende belichtingen en vanuit verschillende camerahoeken hebt genomen, in stapels groeperen. Of u kunt de bewerkte versies van dezelfde foto's in versiesets plaatsen. U kunt met de Elements Organizer ook de bestandsinformatie, bijschriften en notities bekijken en wijzigen.

Meer informatie over het plaatsen van mediabestanden in een catalogus vindt u in [“Foto's en video's overbrengen naar de Elements Organizer”](#) op pagina 12. Zie [“Trefwoordtags”](#) op pagina 52 en [“Albums”](#) op pagina 71 voor informatie over het organiseren van mediabestanden.


Catalogi beheren

Catalogi

In een catalogus kunnen alle of een deel van de mediabestanden staan die u op uw computer of andere opslagmedia hebt opgeslagen. Doorgaans zullen de meeste mensen al hun media in één enkele catalogus plaatsen, maar u kunt meerdere catalogi maken, voor elk type bestand een catalogus.

Wanneer de bestanden in een catalogus staan, kunt u ze met de Elements Organizer opzoeken, sorteren en corrigeren. Ook kunt u uw foto's in albums plaatsen of ze groeperen met behulp van trefwoordtags of sterwaarderingen (aantal sterren). U kunt catalogi en de Elements Organizer ook gebruiken wanneer de originele bestanden op een cd of in allerlei mappen op de vaste schijf van uw computer staan.

Wanneer u de Elements Organizer start en mediabestanden ophaalt, wordt er automatisch een catalogus voor u gemaakt. In de catalogus wordt bijgehouden over welke foto's, videobestanden, audioclips en projecten u beschikt op de computer en op andere media zoals cd's of dvd's. De catalogus bevat de gegevens over elke foto en elk mediabestand, maar bevat niet de feitelijke mediabestanden.




De catalogus van Photoshop Elements verwijst naar de fotobestanden, de videobestanden en de audiobestanden op de computer en geeft een miniatuur van elk bestand weer in de Mediabrowser.

Belangrijk: mediabestanden blijven op de originele plaats staan. Ze worden niet opgenomen in de Elements Organizer. In plaats daarvan maakt de Elements Organizer koppelingen naar de oorspronkelijke bestanden. Als u een origineel bestand verwijderd, kan de Elements Organizer geen toegang krijgen tot het desbetreffende bestand.

De catalogus is vergelijkbaar met een database die koppelingen naar mediabestanden bevat. Aan de hand van deze koppelingen weet de Elements Organizer waar de mediabestanden staan, in welke bestandsindeling ze zijn opgeslagen, welke trefwoordtags er aan zijn toegevoegd, de datum waarop het mediabestand is gemaakt, enzovoort. Al deze gegevens geven u de flexibiliteit om uw mediabestanden te beheren, te identificeren en te ordenen.

Hoewel er automatisch een catalogus wordt gemaakt wanneer u de Elements Organizer start en mediabestanden importeert, kunt u desgewenst meerdere catalogi maken. De meeste personen hebben niet meerdere catalogi nodig. Meerdere catalogi kunnen echter nuttig zijn als vrienden of gezinsleden de Elements Organizer op een computer delen en willen beschikken over eigen foto's, videobestanden en indelingsschema's voor trefwoordtags. U kunt desgewenst ook een catalogus voor werkgerelateerde mediabestanden en een catalogus voor persoonlijke mediabestanden gebruiken.



Wanneer u verschillende catalogi maakt, kunt u verschillende trefwoordtags en foto's in elke catalogus gebruiken.

Informatie in catalogi

De Elements Organizer slaat de volgende informatie op over de foto's, videobestanden en audioclips in uw catalogus:

- Het pad en de naam van het bestand.
- Het pad en de bestandsnaam van bijbehorende audiobestanden.
- Het pad, de bestandsnaam en de volumenaam van het originele bestand met volledige resolutie (als het originele bestand offline op een cd of dvd is opgeslagen).
- Het pad en de bestandsnaam van het oorspronkelijke onbewerkte bestand (als het bestand is bewerkt).
- Elke camera- of scannernaam die betrekking heeft op de batch met geïmporteerde mediabestanden.
- Alle bijschriften die u hebt toegevoegd aan een mediabestand.
- Alle notities die u hebt toegevoegd aan een mediabestand.
- Het mediatype: foto, videobestanden, audioclip of project.

- De datum en het tijdstip waarop het mediabestand is genomen en informatie over de vraag of de datum geheel of gedeeltelijk bekend is.
- Trefwoordtags die zijn toegepast op het mediabestand.
- Albums waarin het mediabestand zich bevindt.
- De historie van het mediabestand: of dit is afgedrukt op een lokale printer, geëxporteerd, gedeeld via e-mail of het web, of verzonden naar een onlineafdrukservice via *Adobe Photoshop Services*. De historie laat ook zien of het mediabestand van een onlinebron is opgehaald en in welke batch de foto is geïmporteerd (met de datum en tijd van de import).
- Bewerkingen die zijn toegepast op het mediabestand (zoals roteren, uitsnijden en rode ogen corrigeren).
- De pixelafmetingen van foto's en videobestanden.
- Projectinstellingen (type project, of er bijschriften of paginanummers worden weergegeven, enzovoort).
- Metagegevens waaronder pixelafmetingen, EXIF-, copyright- en IPTC-informatie en informatie over de bestandsindeling.

Een catalogus maken

Als er meerdere catalogi zijn, kunt u slechts één catalogus per keer openen. U kunt mediabestanden of trefwoordtags niet verplaatsen tussen catalogi en u kunt niet meerdere catalogi tegelijk doorzoeken.

- 1 Kies Bestand > Catalogus in de Mediabrowser of de Datumweergave.
- 2 Selecteer Alle gebruikers hebben toegang tot de catalogi of De huidige gebruiker heeft toegang tot de catalogi om een vooraf ingestelde locatie voor de catalogus te kiezen. Klik op Bladeren en blader naar de locatie als u een aangepaste locatie wilt selecteren.
- 3 Klik op Nieuw, typ een naam voor de catalogus in het dialoogvenster Geef een naam op voor de nieuwe catalogus en klik op OK.

De naam van een catalogus wijzigen

U kunt de naam van een catalogus wijzigen in het dialoogvenster Catalogusbeheer.

- 1 Zorg ervoor dat de Photoshop Elements Editor is gesloten.
- 2 Kies Bestand > Catalogus in de Elements Organizer.
- 3 Selecteer de naam van een catalogus in de lijst in het dialoogvenster Catalogusbeheer.
- 4 Klik op Naam wijzigen. Typ vervolgens de nieuwe naam en klik op OK.
- 5 Klik op Annuleren om het dialoogvenster Catalogusbeheer te sluiten.

Een catalogus verwijderen

- 1 Zorg ervoor dat de Photoshop Elements Editor is gesloten.
- 2 Selecteer Bestand > Catalogus.
- 3 Controleer of meerdere catalogi worden vermeld in het dialoogvenster Catalogusbeheer. Maak, indien nodig, een nieuwe catalogus. Zie [“Een catalogus maken”](#) op pagina 98.
- 4 Open een andere catalogus dan de catalogus die u wilt verwijderen. Zie [“Een catalogus openen”](#) op pagina 100.
- 5 Markeer in het dialoogvenster Catalogusbeheer de catalogus die u wilt verwijderen.
- 6 Klik op Verwijderen. Klik vervolgens op Ja.

7 Klik op Annuleren om het dialoogvenster Catalogusbeheer te sluiten.

Een catalogus optimaliseren

U kunt een catalogus optimaliseren, zodat deze minder ruimte in beslag neemt en de prestaties verbeteren.

- 1 Zorg ervoor dat de Photoshop Elements Editor is gesloten.
- 2 Selecteer Bestand > Catalogus.
- 3 Markeer in het dialoogvenster Catalogusbeheer de catalogus die u wilt optimaliseren.
- 4 Klik op Optimaliseren.

In een dialoogvenster wordt gemeld wanneer de catalogus en de miniaturencache zijn geoptimaliseerd.

Een catalogus repareren

Wanneer uw catalogus beschadigd raakt als gevolg van een stroomstoring of technische problemen, geeft de Elements Organizer een bericht weer met de mededeling dat er een probleem is opgetreden met de catalogus. Gebruik de opdracht Repareren om de catalogus te herstellen. Photoshop Elements kan fouten in een catalogusdatabase of miniaturencache opsporen en corrigeren.

- 1 Zorg ervoor dat de Photoshop Elements Editor is gesloten.
- 2 Selecteer Bestand > Catalogus.
- 3 Markeer in het dialoogvenster Catalogusbeheer de catalogus die u wilt repareren.
- 4 Klik op Repareren.

Er kunnen drie verschillende dialoogvensters worden weergegeven. In het eerste venster kunt u de gegevens opnieuw indexeren op basis van visuele overeenkomsten.

- 5 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als er een dialoogvenster verschijnt met de mededeling dat er geen fouten zijn gevonden in de catalogus, klikt u op OK of op Toch repareren.
 - Als er een dialoogvenster verschijnt met de mededeling dat de catalogus geen fouten bevat, maar de miniaturencache wel, klikt u op Miniaturencache verwijderen als u deze cache wilt laten verwijderen en opnieuw wilt laten genereren.
 - Als er een dialoogvenster verschijnt met de mededeling dat er fouten zijn gevonden, klikt u op OK of op Annuleren. Als er fouten zijn aangetroffen in de miniaturencache, verwijdert Photoshop Elements de cache en wordt deze opnieuw gegenereerd.
 - Als het dialoogvenster meldt dat de catalogus niet kan worden hersteld, kunt u een back-up van de catalogus laden.

Een catalogus omzetten

U kunt catalogi die zijn gemaakt met *Photoshop Album* of met eerdere versies van Photoshop Elements omzetten, zodat u ze kunt gebruiken in de huidige versie van Photoshop Elements.

- 1 Selecteer Bestand > Catalogus.
- 2 Klik op Omzetten.

Het dialoogvenster Catalogus omzetten wordt geopend. De standaardlocaties voor de catalogi van Photoshop Elements en Photoshop Album worden gezocht.

- 3 (Optioneel) Klik op Meer catalogi zoeken als u naar aanvullende locaties voor catalogi wilt bladeren.

- 4 Selecteer een catalogus in de lijst die u wilt omzetten en klik op Omzetten.
- 5 Klik op Gereed om het dialoogvenster Catalogus omzetten te sluiten.

Een catalogus herstellen tot een vorige versie

Soms is het wenselijk om de catalogus te herstellen tot een eerder opgeslagen versie. Mogelijk hebt u bijvoorbeeld mediabestanden per ongeluk verwijderd uit de huidige catalogus en wilt u deze terugzetten. Met de opdracht Herstellen plaatst u de back-up van de catalogus, foto's, videobestanden, audioclips, PDF-bestanden en projecten in de Elements Organizer. Met deze opdracht kunt u de catalogus, foto's en videobestanden ook naar een andere computer verplaatsen. (U kunt bijvoorbeeld alles naar een schrijfbaar cd of dvd kopiëren met de opdracht Back-up en vervolgens de bestanden met de opdracht Herstellen vanaf de cd of dvd op een andere computer plaatsen).

- 1 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als de back-up op een verwijderbaar medium staat, zoals een cd of dvd, plaatst u deze in de computer.
 - Als u een back-up hebt gemaakt op een externe vaste schijf, controleert u of deze is aangesloten op de computer.
- 2 Kies Bestand > Catalogus herstellen vanaf cd, dvd of vaste schijf in de Mediabrowser.
- 3 Geef bij Herstellen vanaf de locatie van de te herstellen bestanden op:
 - Selecteer CD/DVD als uw back-upbestanden zich op deze media bevinden. Gebruik zo nodig het desbetreffende menu om het station met de cd of dvd te selecteren.

Opmerking: als u bestanden herstelt vanaf een cd of dvd met tijdens meerdere sessies gebrachte back-upbestanden, gebruikt u het menu Selecteer station om de meest recente back-up te selecteren.

- Selecteer Vaste schijf / ander volume als uw back-upbestanden zich op uw vaste schijf of andere verwijderbare media, zoals een flash-drive, bevinden. Klik op de knop Bladeren om het back-upbestand te zoeken dat u wilt herstellen.
- 4 Geef een locatie op voor de herstelde catalogus en bestanden:
 - Kies Oorspronkelijke locatie om uw catalogus, foto's, videobestanden, PDF-bestanden, projecten en audioclips terug terug te zetten op de oorspronkelijke locatie.
 - Selecteer Nieuwe locatie om de catalogus en de foto's te herstellen op een ander station of in een andere map. Klik op Bladeren om een locatie te selecteren. Selecteer Oorspronkelijke mapstructuur herstellen om de hiërarchie te behouden van de mappen en submappen waarin de catalogus, foto's, videobestanden, PDF-bestanden, projecten en audioclips staan.
 - 5 Klik op Herstellen.

Opmerking: als u Herstellen vanaf cd/dvd hebt gekozen, geeft de Elements Organizer aanwijzingen weer wanneer meerdere schijven nodig zijn om een catalogus te herstellen. Volg de instructies op het scherm. Deze verschillen afhankelijk van de vraag of u één back-upset of één back-upset plus een of meer incrementele back-ups herstelt.

Een catalogus openen

- 1 Kies Bestand > Catalogus in de Mediabrowser of in Datumweergave.
- 2 Selecteer de catalogus in de lijst in het dialoogvenster Catalogusbeheer.
- 3 Klik op Openen.



U kunt ook een specifieke catalogus openen door Shift ingedrukt te houden terwijl u de Elements Organizer opent. Houd Shift ingedrukt en klik op de knop Organizer  in de Photoshop Elements Editor. De Elements Organizer vraagt u om een catalogus te openen.

Een back-up van een catalogus maken naar een cd, dvd of vaste schijf

 Een video over dit proces is beschikbaar op www.adobe.com/go/lrvid2305_pse_nl.

U kunt ruimte besparen op uw vaste schijf door mediabestanden die u niet vaak gebruikt en de hoofdbestanden met volledige resolutie van mediabestanden, te verplaatsen naar een cd, dvd of vaste schijf op een lokaal netwerk. Kies de opdracht Back-up maken van catalogus in de Elements Organizer om deze taak uit te voeren.

Opmerking: u kunt foto's die in de Mediabrowser zijn geselecteerd ook op een cd of dvd branden, zodat u ze kunt afspelen op computers of op veel dvd-spelers. Zie “Een presentatie publiceren” op pagina 142

Met de opdracht Back-up maken van catalogus kopieert u uw catalogus tegelijk met uw mediabestanden (oorspronkelijke en bewerkte versies), PDF-bestanden en projecten naar een cd, dvd of vaste schijf op een lokaal netwerk. U kunt een back-up maken van uw catalogus en mediabestanden op uw vaste schijf (als er voldoende ruimte is op uw computer).

Als u een back-up op cd of dvd maakt, moet er een cd- of dvd-station met een beschrijfbaar medium zijn aangesloten op de computer. Als u een incrementele back-up maakt, moet u zorgen dat u beschikt over de media met de laatste volledige back-up.

 Met de Elements Organizer kunt u meerdere keren op een schijf branden, zodat u alle beschikbare ruimte op de cd's en dvd's kunt benutten. Kies Bewerken > Voorkeuren > Bestanden en selecteer de optie Meerdere sessies branden naar cd/dvd inschakelen.

- 1 Als u meerdere catalogi hebt, opent u de catalogus waarvan u een back-up wilt maken.
- 2 Kies Bestand > Back-up maken van catalogus naar cd, dvd of vaste schijf in de Mediabrowser of de Datumweergave.
- 3 Als er een dialoogvenster verschijnt om u te vragen of u ontbrekende bestanden opnieuw wilt verbinden, voert u een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op Opnieuw verbinden om te controleren of er ontbrekende bestanden zijn. Als u op Opnieuw verbinden klikt en ontbrekende bestanden worden gevonden, verschijnt het dialoogvenster Ontbrekende bestanden opnieuw verbinden en wordt u gevraagd opnieuw verbinding te maken met de ontbrekende bestanden.
 - Klik op Doorgaan om door te gaan met het maken van back-ups van bestanden. De Elements Organizer voert automatisch een herstelbewerking uit.

Opmerking: als u de back-up ondanks de verbroken items voortzet en deze back-upset later herstelt, ontstaat een catalogus met items waarvan de verbinding verbroken is.

- 4 In stap 1 van de wizard Back-up selecteert u een van de volgende opties en klikt u op Volgende:

Volledige back-up Hiermee wordt een kopie gemaakt van de gehele catalogus en alle fotobestanden, videobestanden, audioclips, PDF-bestanden, projecten en andere bijbehorende bestanden. Selecteer deze optie in ieder geval de eerste keer dat u een back-up maakt van al uw bestanden.

Incrementele back-up Hiermee maakt u een kopie van de catalogus en alle sinds de laatste volledige of incrementele back-up toegevoegde of gewijzigde fotobestanden, videoclips, audioclips, PDF-bestanden, projecten en andere bijbehorende bestanden.

- 5 In stap 2 van de wizard Back-up stelt u de volgende opties in en klikt u op Gereed:

- Selecteer de cd, dvd of vaste schijf waarnaar u de items wilt branden in de lijst Doelstation selecteren.

Opmerking: als u een back-up maakt in een map op de interne vaste schijf van de computer, wordt de naam van de bestanden door de Elements Organizer gewijzigd in een alfanumerieke code. Hierdoor wordt voorkomen dat er meerdere bestanden met dezelfde naam terechtkomen in een map voor back-ups. De Elements Organizer herstelt de namen echter wanneer u de bestanden terugzet. U kunt het beste een back-up maken op een cd, een dvd of een externe vaste schijf.

- Typ een naam voor de back-upsessie in het vak Naam of accepteer de standaardwaarde.
 - Als u een cd- of dvd-station selecteert, dient u een snelheid te kiezen voor het branden van de items. Standaard wordt de hoogst mogelijke snelheid voor uw station en de cd-/dvd-media gekozen. Als deze snelheid niet werkt, probeert u steeds lagere snelheden totdat het werkt.
 - Als u een vaste schijf hebt geselecteerd, geeft u met Back-uppad aan of de back-up van de bestanden wordt opgeslagen op de interne vaste schijf of een vaste schijf van een netwerk. Als u de locatie wilt wijzigen, klikt u op Bladeren en selecteert u een andere locatie.
 - Als u een incrementele back-up maakt, bepaalt u met Vorig back-upbestand wat is gewijzigd sinds de laatste back-up (als deze bestaat). Als u een ander back-upbestand wilt selecteren, klikt u op Bladeren en selecteert u een ander bestand.
- 6 Klik op Gereed nadat de Elements Organizer heeft berekend hoe groot de back-up wordt en hoeveel tijd ervoor nodig is. Als u een cd- of dvd-station hebt geselecteerd, wordt u indien nodig gevraagd beschrijfbare cd's of dvd's te plaatsen.
- 7 Als u een incrementele back-up maakt, zoekt u de cd of dvd die de laatste volledige back-up of incrementele back-up bevat of plaatst u deze in het station en volgt u de aanwijzingen op het scherm.

Nadat elke cd of dvd is gebrand, kunt u met de Elements Organizer de schijf controleren. Hoewel het tijdrovend is, wordt het aanbevolen om te controleren of de schijven op de juiste wijze zijn gemaakt.

 Als u klaar bent, is het een goed idee om de naam en datum van de back-up op de verwisselbare media zoals een cd aan te brengen. Als u een etiket op een schijf wilt aanbrengen, maakt u met de Elements Organizer een cd- of dvd-label of gebruikt u een pen die speciaal is bedoeld om op cd's en dvd's te schrijven.

Zie ook

Ontbrekende bestanden opnieuw verbinden in de Elements Organizer

[“Een presentatie publiceren”](#) op pagina 142

Bestanden verplaatsen, kopiëren en een andere naam geven

Een standaardmap voor opgeslagen bestanden opgeven

De Elements Organizer maakt meerdere mappen waarin mediabestanden worden opgeslagen. U kunt de map wijzigen waarin deze andere mappen worden gemaakt. Deze flexibiliteit is bijvoorbeeld handig als u bestanden wilt opslaan op een tweede vaste schijf.


- 1 Kies Bewerken > Voorkeuren > Bestanden in de Mediabrowser of de Datumweergave.
- 2 Klik op de knop Bladeren onder Mappen voor opgeslagen bestanden. Navigeer vervolgens naar de map waarin u de bestanden wilt opslaan en klik op OK.

Bestanden verplaatsen in een catalogus

 Een video over dit proces is beschikbaar op www.adobe.com/go/lrvid2317_pse_nl.

In de Mediabrowser kunt u foto's, videobestanden en audioclips verplaatsen naar andere mappen en kunt u ze een andere bestandsnaam geven. De Elements Organizer onthoudt de nieuwe locatie wanneer u bestanden in de Mediabrowser verplaatst en u ontvangt geen waarschuwing voor een ontbrekend bestand (dit gebeurt wel wanneer u het bestand buiten de Elements Organizer plaatst).

Opmerking: de Elements Organizer maakt koppelingen naar mediabestanden die u kunt ophalen van de computer. Als u een mediabestand verplaatst, kan de Elements Organizer het bestand mogelijk niet meer vinden totdat u verbinding maakt vanaf de nieuwe locatie. Kies de opdracht Bestand > Kopiëren/verplaatsen naar verwisselbare schijf in de Elements Organizer om bestanden naar een andere map, een cd of een ander opslagapparaat te verplaatsen. Op deze manier kan Elements Organizer de wijzigingen bijhouden.



Een bestand verplaatsen met Bestand > Verplaatsen in de Elements Organizer.

- 1 Selecteer een of meerdere mediabestanden die u wilt verplaatsen in de Mediabrowser.
- 2 Kies Bestand > Verplaatsen.
- 3 Klik op Bladeren in het dialoogvenster Geselecteerde items verplaatsen. Navigeer vervolgens om de map te zoeken waar u de geselecteerde mediabestanden naartoe wilt verplaatsen en selecteer deze map.
- 4 Als u mediabestanden wilt verwijderen uit de lijst met bestanden die u wilt verplaatsen, selecteert u de bestanden onder Te verplaatsen items en klikt u op de knop Verwijderen . (Als u op de knop Verwijderen klikt, worden de bestanden niet van de vaste schijf verwijderd, alleen uit de huidige selectie.)
- 5 Klik op de knop Toevoegen  en gebruik het dialoogvenster Media toevoegen om mediabestanden toe te voegen aan de lijst met bestanden die u wilt verplaatsen. Klik op Gereed als u klaar bent.
- 6 Klik op OK.

Zie ook

[“Bestandsnamen en versies”](#) op pagina 115

Items kopiëren of offline verplaatsen

Gebruik de opdracht Kopiëren/verplaatsen naar verwisselbare schijf om een set foto's naar een schijf te kopiëren. U kunt foto's bijvoorbeeld op een cd of dvd naar vrienden sturen. Gebruik de opdracht Kopiëren/verplaatsen naar verwisselbare schijf om de hoofdbestanden in volledige resolutie te verplaatsen naar cd of dvd. De proxybestanden met een lage resolutie (kopieën) blijven op uw vaste schijf staan. Hoewel u mediabestanden verplaatst, staan ze in de catalogus en kunt u ze op het scherm weergeven. De door de mediabestanden in beslag genomen schijfruimte is nu echter beschikbaar.

In de Elements Organizer wordt een cd-pictogram  weergegeven voor offline items (items die zijn opgeslagen op cd of dvd, niet op de lokale vaste schijf). Wanneer u een offline foto probeert af te drukken, of wanneer u iets anders probeert te doen waarvoor het bestand met volledige resolutie is vereist, wordt om de schijf gevraagd die u hebt gemaakt.

 *Met de Elements Organizer kunt u meerdere keren naar een schijf branden, zodat u alle beschikbare ruimte op de cd's en dvd's kunt benutten. Kies Bewerken > Voorkeuren > Bestanden en selecteer de optie Meerdere sessies branden naar cd/dvd inschakelen.*

- 1 Controleer of een cd- of dvd-station met beschrijfbaar media is aangesloten op de computer.
- 2 Selecteer in de Mediabrowser de items die u wilt kopiëren of verplaatsen.
- 3 Kies Bestand > Kopiëren/verplaatsen naar verwisselbare schijf.
- 4 In stap 1 van de wizard Kopiëren/verplaatsen naar verwisselbare schijf selecteert u een of meer van de volgende opties. Daarna klikt u op Volgende:

Bestanden verplaatsen Hiermee verwijdert u de geselecteerde video's en foto's met volledige resolutie van de computer nadat u deze hebt gekopieerd naar de cd of dvd. Er blijven miniatures van de items beschikbaar in de Mediabrowser.

Opmerking: de optie Bestanden verplaatsen is niet beschikbaar voor projecten en audioclips.

Inclusief alle bestanden in geselecteerde samengevouwen stapels Hiermee kopieert u foto's in geselecteerde stapels naar cd of dvd. Als u de optie Bestanden verplaatsen hebt geselecteerd, worden hiermee ook de foto's met volledige resolutie van de computer verwijderd. Er blijven miniatures van de gekopieerde of verplaatste stapels achter in de Mediabrowser.

Inclusief alle bestanden in geselecteerde samengevouwen versiesets Hiermee kopieert u foto's in geselecteerde versiesets naar cd of dvd. Als u de optie Bestanden verplaatsen hebt geselecteerd, worden hiermee ook de foto's met volledige resolutie van de computer verwijderd. Er blijven miniatures van de gekopieerde of verplaatste versiesets achter in de Mediabrowser.

- 5 Als er ontbrekende bestanden worden gedetecteerd, probeert de Elements Organizer deze opnieuw te verbinden. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Laat de toepassing zoeken naar de ontbrekende bestanden. Als de toepassing mogelijke overeenkomende bestanden vindt, wordt het dialoogvenster Ontbrekende bestanden opnieuw verbinden weergegeven met de vraag of u de ontbrekende bestanden opnieuw wilt verbinden.
 - Klik op Bladeren om handmatig te zoeken naar de ontbrekende bestanden.
 - Klik op Annuleren om door te gaan zonder de ontbrekende bestanden. Klik op Ja als u daarom wordt gevraagd.
- 6 In stap 2 van de wizard Kopiëren/verplaatsen naar verwisselbare schijf stelt u de volgende opties in en klikt u op Klaar:
 - Selecteer het cd- of dvd-station waarnaar u de items wilt branden in de lijst Doelstation selecteren.
 - Typ een naam voor de cd of dvd in het vak Naam of accepteer de standaardwaarde.
 - Kies een snelheid waarmee de items worden gebrand. Standaard wordt de hoogst mogelijke snelheid voor uw schijfstation en de cd-/dvd-media gekozen. Als deze snelheid niet werkt, probeert u steeds lagere snelheden totdat het werkt.
- 7 Klik op Gereed nadat de Elements Organizer heeft berekend hoe groot het archief wordt en hoeveel tijd ervoor nodig is. Wanneer dat nodig is, wordt u gevraagd beschrijfbaar cd's of dvd's te plaatsen.

Nadat elke cd of dvd is gebrand, kunt u met de Elements Organizer de schijf controleren. Hoewel het tijdrovend is, wordt het aanbevolen om de schijven te controleren zodat u zeker weet dat deze op de juiste wijze zijn gemaakt.

💡 *Als u klaar bent, is het een goed idee om een naam en de datum van de kopie op de verwisselbare media zoals een cd te schrijven. Bij het archiveren is het raadzaam om een pen te gebruiken die speciaal is bedoeld om op cd's en dvd's te schrijven zonder deze te beschadigen.*

Items verwijderen uit de catalogus

💡 *Een video over dit proces is beschikbaar op www.adobe.com/go/lrvid2316_pse_nl.*

Als u wilt dat een foto, videobestand of audioclip niet in de catalogus van de Elements Organizer wordt weergegeven, kunt u deze verwijderen zonder het originele bestand te verwijderen. Als u een project verwijdert, wordt dit permanent verwijderd.

- 1 Selecteer een of meerdere items in de Mediabrowser of één item in de Datumweergave.
- 2 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Druk op Delete op het toetsenbord.
 - Als u één item hebt geselecteerd, kiest u Bewerken > Verwijderen uit catalogus. U kunt ook met de rechtermuisknop klikken en Verwijderen uit catalogus kiezen.
 - Als u meerdere items hebt geselecteerd, kiest u Bewerken > Geselecteerde items verwijderen uit catalogus. U kunt ook met de rechtermuisknop klikken en Geselecteerde items verwijderen uit catalogus kiezen.
- 3 Als u het originele bestand wilt verwijderen, selecteert u de optie Ook een of meer geselecteerde items van de vaste schijf verwijderen en klikt u op OK.

Foto's groeperen in stapels

Stapels

U kunt stapels maken om een reeks visueel vergelijkbare foto's te groeperen, waardoor ze gemakkelijk zijn te beheren. Stapels zijn handig om meerdere foto's met hetzelfde onderwerp op één plaats te houden, zodat de Mediabrowser minder rommelig wordt. Wanneer u naar foto's zoekt, wordt de bovenste foto in een stapel aangeduid met het stapelpictogram .

U kunt bijvoorbeeld een stapel maken om meerdere foto's te groeperen van uw gezin of foto's die zijn genomen bij sportevenementen met de burstmodus van de camera of de functie auto-bracket. Als u foto's op deze manier neemt, zult u over het algemeen veel vergelijkbare variaties krijgen van dezelfde foto, maar u wilt eigenlijk dat alleen de beste wordt weergegeven in de Mediabrowser. Door de foto's te stapelen zijn deze gemakkelijk toegankelijk op één locatie in plaats van dat ze zijn verspreid over rijen miniaturen.



Door foto's op te nemen in een stapel bespaart u ruimte en houdt u verwante foto's bij elkaar.

Opmerking: stapels zijn handig voor het beheren en zoeken van versies van dezelfde foto. Verzamelingen zijn beter geschikt als containers voor foto's die zijn gegroepeerd per onderwerp, gebeurtenis, feestdag of een ander criterium.

Tips voor het werken met stapels

Houd rekening met de volgende punten wanneer u stapels gebruikt:

- Standaard wordt de nieuwste foto boven aan de stapel geplaatst. U kunt een nieuwe bovenste foto opgeven door met de rechtermuisknop te klikken op de foto die u bovenop wilt hebben en Stapel > Instellen als eerste foto te selecteren.
- Als u twee of meer stapels combineert, worden deze samengevoegd tot één nieuwe stapel. (De originele stapels blijven niet behouden.) De nieuwste foto, of de foto die u had geselecteerd voordat u de stapels samenvoegde, wordt boven aan de stapel weergegeven.
- Kies Zoeken > Alle stapels om alle gestapelde foto's te zoeken.
- De meeste bewerkingen die worden toegepast op een samengevouwen stapel, zoals bewerken, e-mailen en afdrukken, worden alleen toegepast op het bovenste item. (Als u een samengevouwen stapel verplaatst, worden alle foto's in de stapel echter verplaatst.) Als u een handeling wilt toepassen op alle foto's in een stapel, vouwt u de foto's uit of maakt u de stapel ongedaan en selecteert u alle foto's afzonderlijk. Als u een handeling wilt toepassen op bepaalde foto's in een stapel, vouwt u de stapel uit en selecteert u de foto's afzonderlijk.
- Als u een tag toepast op een samengevouwen stapel, wordt de tag toegepast op alle items in de stapel. Wanneer u naar de tag zoekt, worden alle items in stapels afzonderlijk weergegeven in de zoekresultaten. Als u een tag wilt toepassen op één foto of op een paar foto's in een stapel, vouwt u de stapel uit en past u de tag toe op de desbetreffende foto's.
- Stapels kunnen een versieset bevatten. Als u een originele foto bewerkt die zich al in een stapel bevindt, maakt de Elements Organizer automatisch een versieset met de originele foto en de bewerkte kopie. De versieset wordt genest in de oorspronkelijke stapel. Het is ook mogelijk om handmatig bestaande versiesets te stapelen.
- U hebt toegang tot alle stapelopdrachten door met de rechtermuisknop te klikken of door het menu Bewerken te gebruiken.

Zie ook

[“Versiesets”](#) op pagina 110

[“Albums”](#) op pagina 71

Foto's stapelen of een fotostapel ongedaan maken

❖ Voer in de Mediabrowser een van de volgende handelingen uit:


- Als u foto's wilt stapelen, selecteert u de afbeeldingen die u wilt stapelen. Vervolgens klikt u met de rechtermuisknop op de foto die u boven op de stapel wilt hebben en kiest u Stapel > Geselecteerde foto's stapelen in het contextmenu.
- Als u het stapelen van foto's ongedaan wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop op de stapel en kiest u Stapel > Fotostapel ongedaan maken.



U hebt ook toegang tot deze opdrachten via het menu Bewerken.

Visueel vergelijkbare foto's automatisch stapelen

Met de Elements Organizer kunt u automatisch foto's stapelen die visueel vergelijkbaar zijn en die kort na elkaar zijn gemaakt. Als u bijvoorbeeld snel na elkaar een reeks foto's van dezelfde persoon hebt gemaakt, of foto's van hetzelfde object hebt gemaakt met verschillende belichtingsinstellingen, kan de Elements Organizer deze foto's groeperen en een stapel voorstellen.



Voorgestelde stapel

A. Groep die kan worden gestapeld B. Gedegroepeerde foto's

1 Selecteer in de Mediabrowser een groep foto's of een gehele catalogus. Voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

- Klik met de rechtermuisknop en kies Stapel > Automatisch fotostapels voorstellen in het contextmenu.
- Kies Bewerken > Stapel > Automatisch fotostapels voorstellen.

Opmerking: u kunt voorgestelde stapels ook meteen na het importeren van de bestanden weergeven. Dat doet u door in het dialoogvenster Importeren de optie Automatisch fotostapels voorstellen te kiezen.

2 Bekijk de voorgestelde stapels om vast te stellen of u tevreden bent met de rangschikking voor het stapelen. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

- Als u een of meerdere foto's uit een stapel wilt verplaatsen, selecteert u de desbetreffende foto's en klikt u op  Selectie verwijderen.

Opmerking: als u een foto uit een stapel verwijdert, heeft dat geen invloed op de originele foto op uw vaste schijf. De foto wordt in het vak Verwijderde foto's geplaatst. U kunt de inhoud van dit vak weergeven door Verwijderde foto's tonen te kiezen. U kunt een verwijderde foto weer terugzetten in de stapel of in een andere stapel plaatsen.

- Als u een foto wilt weergeven die uit een stapel is verwijderd, selecteert u Verwijderde foto's tonen.
- Als een verwijderde foto wilt terugzetten in een voorgestelde stapel, sleept u deze uit het deelvenster Verwijderde foto's weer naar de desbetreffende stapel.
- Als u een foto van de ene voorgestelde stapel naar de andere wilt verplaatsen, sleept u deze van de ene stapel naar de andere.
- Klik op Herstellen als u de oorspronkelijk voorgestelde stapels wilt terugzetten.

- 3 Klik op Alle groepen stapelen als u klaar bent. De eerste foto van de stapelbare foto's wordt in de Elements Organizer als bovenste foto van de stapel weergegeven.

Alle foto's in een stapel weergeven

Wanneer alle foto's in een stapel worden weergegeven, kunt u iedere foto bewerken, een foto als bovenste foto instellen, foto's uit de stapel verwijderen of tags aan foto's toevoegen.



Fotostapels uitvouwen en samenvouwen.

- 1 Voer in de Mediabrowser een van de volgende handelingen uit om de foto's uit te vouwen:
 - Klik op het driehoekje naast de miniatuur van de stapel.
 - Klik met de rechtermuisknop op een stapel en kies Stapel > Foto's in stapel uitvouwen.
 - Kies Weergave > Alle stapels uitvouwen.
- 2 Voer een van de volgende handelingen uit om de stapel weer samen te vouwen:
 - Klik op het driehoekje naast de miniatuur van de stapel.
 - Klik met de rechtermuisknop op een stapel en kies Stapel > Foto's in stapel samenvouwen.
 - Kies Weergave > Alle stapels samenvouwen.

Zie ook

“[De Mediabrowser](#)” op pagina 29

Foto's uit een stapel verwijderen

- ❖ Selecteer een stapel in de Mediabrowser en voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u een of meerdere foto's uit de stapel wilt verwijderen, kiest u Bewerken > Stapel > Foto's in stapel uitvouwen. Selecteer foto's en kies Bewerken > Stapel > Geselecteerde foto's verwijderen uit stapel. De foto's worden uit de stapel verwijderd, maar blijven in de catalogus en op de computer staan.
 - Als u een of meerdere foto's (maar niet de bovenste foto) uit de stapel en uit de catalogus wilt verwijderen, kiest u Bewerken > Stapel > Foto's in stapel uitvouwen. Selecteer een of meerdere foto's en druk op de toets Delete. De geselecteerde foto's worden uit de stapel en de catalogus verwijderd. Schakel het selectievakje Foto's ook verwijderen van de vaste schijf in als u de afbeeldingsbestanden ook van de computer wilt verwijderen.
 - Als u alle foto's in een stapel wilt verwijderen behalve de bovenste foto, selecteert u een samengevouwen stapel en kiest u vervolgens Bewerken > Stapel > Stapel samenvoegen. Schakel het selectievakje Foto's ook verwijderen van de vaste schijf in als u de afbeeldingsbestanden ook van de computer wilt verwijderen. Als u alle foto's op één na uit een stapel verwijdert, blijft de laatste foto ongestapeld achter in de Mediabrowser.

Opmerking: wanneer een stapel wordt uitgevouwen, wordt de bovenste foto geheel links weergegeven in de Mediabrowser.

- Als u alle foto's in een stapel wilt verwijderen, selecteert u een samengevouwen stapel en drukt u vervolgens op de toets Delete. Schakel in het dialoogvenster Verwijderen uit catalogus bevestigen het selectievakje Alle foto's in samengevouwen stapels verwijderen in. Schakel het selectievakje Ook een of meer geselecteerde items van de vaste schijf verwijderen in als u de afbeeldingsbestanden ook van de computer wilt verwijderen.

 *Klik met de rechtermuisknop om toegang te krijgen tot alle stapelopdrachten via het contextmenu in plaats van via het menu Bewerken.*

De bovenste foto in een stapel opgeven

Standaard plaatst de Elements Organizer automatisch de nieuwste foto boven aan de stapel. In het contextmenu geeft u de bovenste foto op wanneer u de stapel maakt, maar u kunt ook na het maken van de stapel een andere foto als bovenste foto opgeven.

❖ Voer een van de volgende handelingen uit:

- Nadat u de foto's voor de stapel hebt geselecteerd, klikt u met de rechtermuisknop op de foto die u als bovenste foto wilt, en kiest u Stapel > Geselecteerde foto's stapelen.
- Nadat u de stapel hebt gemaakt, klikt u met de rechtermuisknop op de stapel in de Mediabrowser en kiest u Stapel > Foto's in stapel uitvouwen om alle foto's in de stapel weer te geven. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de foto die u als bovenste foto wilt gebruiken, en kies Stapel > Instellen als eerste foto. De geselecteerde foto wordt helemaal links in de uitgevouwen stapel gezet en wordt de bovenste foto in de stapel.



Voor (links) en na (rechts) het instellen als bovenste foto.

Foto's in een stapel bewerken

Wanneer u een foto bewerkt in een stapel en de bewerkte kopie opslaat als een versie, worden zowel de bewerkte versie als de originele foto op elkaar gestapeld als een versieset, die wordt genest in de originele stapel. Als u een foto bewerkt in de Mediabrowser (bijvoorbeeld met Automatisch Slim corrigeren) wordt automatisch een versieset gemaakt.

1 Voer in de Mediabrowser een van de volgende handelingen uit:

- Als u een andere foto dan de bovenste foto wilt bewerken, selecteert u een stapel en kiest u Bewerken > Stapel > Foto's in stapel uitvouwen. Selecteer de foto die u wilt bewerken.
- Als u de bovenste foto in een stapel wilt bewerken, selecteert u de stapel en gaat u door met stap 2.

2 Voer een van de volgende handelingen uit:

- Kies Bewerken > Automatisch Slim corrigeren, Bewerken > Rode ogen automatisch corrigeren of Bewerken > Roteren en voer de gewenste bewerkingen uit. De Elements Organizer slaat automatisch de bewerkte foto samen met de originele foto op als een versie in een versieset.
- Selecteer Repareren > Foto's bewerken om de foto te openen in de Editor. Nadat u de bewerkingen hebt uitgevoerd, selecteert u Bestand > Opslaan als. Schakel het selectievakje Samen met origineel opslaan in versieset in om de nieuwe versie samen met de originele foto te stapelen in de versieset.

- De zojuist bewerkte kopie wordt vóór de oorspronkelijke afbeelding of de laatst bewerkte kopie geplaatst.

💡 *Klik met de rechtermuisknop om toegang te krijgen tot alle stapelopdrachten via het contextmenu in plaats van via het menu Bewerken.*

Zie ook

“[Bestandsnamen en versies](#)” op pagina 115

Foto's groeperen in versiesets

Versiesets


Een versieset  is een stapel die één originele foto en de bewerkte versies van deze foto bevat. Met versiesets kunt u eenvoudig de bewerkte versies van een afbeelding en het origineel vinden, omdat deze visueel bij elkaar zijn geplaatst in plaats van te zijn verspreid over de Mediabrowser.



Voorbeeld van versieset.

Wanneer u een foto bewerkt met Automatisch Slim repareren, plaatst de Elements Organizer de foto en de bewerkte kopie automatisch bij elkaar in een versieset. Wanneer u een foto bewerkt met Volledig bewerken of Snel repareren en u Bestand > Opslaan als kiest, kunt u de optie Samen met origineel opslaan in versieset selecteren om de foto en de bewerkte kopie bij elkaar te plaatsen in een versieset.

Als u een foto bewerkt die al in een stapel staat, worden de foto en de bewerkte kopie in een versieset geplaatst die wordt genest in de originele stapel. Als u een foto bewerkt die al in een versieset staat, wordt de bewerkte kopie boven aan de bestaande versieset geplaatst. De Elements Organizer nest geen versiesets binnen versiesets: een versieset kan slechts één origineel bevatten en de bewerkte versies ervan.



Samengevouwen versieset in een stapel (boven) en uitgevouwen versieset die deel uitmaakt van de stapel (onder).

Opmerking: in het algemeen kunnen alleen foto's worden gestapeld in versiesets.

Tips voor het werken met versiesets

Houd rekening met het volgende wanneer u versiesets gebruikt:

- Bewerk uw afbeelding in de Elements Organizer. Als u een externe editor (die niet wordt geopend vanuit de Elements Organizer) gebruikt, wordt de databasekoppeling verbroken zodat de Elements Organizer de bewerkingshistorie van de afbeeldingsbestanden niet kan bijhouden en de versieset niet kan bijwerken. U kunt niet handmatig een bestand toevoegen aan een versieset, maar u kunt de opdracht Stapel gebruiken om deze versietypen te stapelen.
- Als u een trefwoordtag toepast op een samengevouwen versieset, wordt de tag toegepast op alle items in de set. Als u de tag toepast op één foto in een uitgevouwen set, wordt de tag alleen toegepast op die foto. Wanneer u naar een tag zoekt, wordt elke foto in een versieset die de tag bevat als een afzonderlijke foto weergegeven in de zoekresultaten.
- Het is mogelijk om versiesets te stapelen. De gestapelde versiesets worden weergegeven als één stapel met de nieuwste foto bovenop. Hoewel gewone stapels worden samengevoegd als ze bij elkaar worden gestapeld, blijven versiesets behouden als ze bij elkaar worden gestapeld.
- Als de versieset alleen het origineel en een bewerkte versie bevat en u een van beide verwijdert, blijft de laatste foto ongestapeld achter in de Mediabrowser; deze maakt dan dus geen deel meer uit van een versieset. Als de versieset in een stapel was opgenomen, wordt de foto zonder het pictogram van een versieset weergegeven wanneer u de stapel uitvouwt.
- Kies Zoeken > Alle versiesets om alle versiesets te zoeken.
- U kunt afzonderlijke foto's verwijderen uit een versieset en u kunt de versieset omzetten in afzonderlijke foto's, zodat elke foto in de set afzonderlijk in de catalogus wordt weergegeven.
- U hebt toegang tot de meeste opdrachten voor versiesets door met de rechtermuisknop te klikken of door het menu Bewerken te gebruiken.
- U kunt de bewerkhistorie van foto's in een versieset bekijken in het tabblad Historie van het deelvenster Eigenschappen.

Zie ook

[“Stapels”](#) op pagina 105

Handmatig een versieset opslaan

Als u een bestand bewerkt in de Elements Organizer, wordt automatisch een versieset voor u gemaakt. Als u een bestand bewerkt in de Editor met Volledig bewerken of Snel repareren, moet u de bewerkingen handmatig opslaan in een versieset.

Voer in de Editor een van de volgende handelingen uit:

- Bewerk een bestand en kies vervolgens Bestand > Opslaan of Bestand > Opslaan als. De eerste keer dat u een foto bewerkt en opslaat, opent de Elements Organizer automatisch het dialoogvenster Opslaan als. Selecteer de optie Samen met origineel opslaan in versieset, geef een naam voor het bestand op (of gebruik de standaardnaam) en klik op Opslaan.
- Bewerk een eerder bewerkte foto opnieuw en kies vervolgens Bestand > Opslaan als om een aparte kopie van de bewerkte versie te maken. Selecteer de optie Samen met origineel opslaan in versieset, geef een naam voor het bestand op en klik op Opslaan.

De juiste bewerkte kopie wordt boven in de versieset geplaatst wanneer deze wordt weergegeven in de Mediabrowser.

Alle foto's in een versieset weergeven

Bij het weergeven van alle foto's in een versieset kunt u iedere foto bewerken, een foto als bovenste foto instellen, een foto uit de versieset verwijderen of tags aan een foto toevoegen (wanneer u een tag toevoegt aan één foto in een set, wordt deze toegepast op alle foto's).



Een versieset uitvouwen en samenvouwen.

- 1 Selecteer een versieset  in de Mediabrowser en voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op de knop Uitvouwen  naast de miniatuur van de versieset.
 - Kies Bewerken > Versieset > Items in versieset uitvouwen.
- 2 Voer een van de volgende handelingen uit in de weergave met de uitgevouwen versieset:
 - Rangschik de foto's opnieuw, verwijder de foto's of wijs tags aan de foto's toe.
 - Wijzig een foto in Snel repareren of Volledig bewerken (en sla het bestand op).
- 3 Als u klaar bent, vouwt u de foto's in de versieset op een van de volgende manieren samen:
 - Klik op de knop Samenvouwen naast het pictogram van de versieset.
 - Kies Bewerken > Versieset > Items in versieset samenvouwen.

Zie ook

[“De Mediabrowser”](#) op pagina 29

De bovenste foto in een versieset opgeven

Wanneer een versieset wordt gemaakt, plaatst de Elements Organizer de laatst bewerkte versie van de foto bovenaan. U kunt desgewenst een andere foto bovenaan plaatsen. Wanneer een versieset wordt uitgevouwen, wordt de bovenste foto geheel links weergegeven in de Mediabrowser.

Opmerking: als u een versieset die deel uitmaakt van een stapel wilt zien, dient u de stapel eerst uit te vouwen.

- 1 Klik in de Mediabrowser met de rechtermuisknop op een versieset en kies Versieset > Items in versieset uitvouwen.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op de foto die u als bovenste foto wilt en kies Versieset > Als eerste item instellen.
- 3 Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe bovenste foto en kies Versieset > Items in versieset samenvouwen.

De originele versie van een foto herstellen

- ❖ Selecteer in de Mediabrowser een of meer versiesets en kies vervolgens Bewerken > Versieset > Terugkeren naar origineel. (U kunt ook met de rechtermuisknop klikken en deze opdracht kiezen.)

Opmerking: in de werkruijnte Volledig bewerken kunt u ook het deelvenster Historie ongedaan maken gebruiken om de foto te herstellen naar de oorspronkelijke staat.

Zie ook

[“Bewerkingen ongedaan maken, opnieuw uitvoeren en annuleren”](#) op pagina 8

Foto's uit een versieset verwijderen

Als u foto's verwijdert uit een versieset, worden deze uit de set verwijderd, maar blijven ze wel in de catalogus staan; ze worden in de Mediabrowser als afzonderlijke foto's weergegeven. Wanneer u foto's uit een versieset verwijdert, worden de foto's uit de catalogus verwijderd, maar niet van de computer, tenzij u Items ook van de vaste schijf verwijderen selecteert.

- ❖ Selecteer een versieset en voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u specifieke foto's uit een versieset wilt verwijderen, vouwt u de versieset uit, selecteert u een of meer foto's en kiest u Bewerken > Versieset > Item(s) verwijderen uit versieset.
 - Als u alle foto's uit een versieset wilt verwijderen zodat ze allemaal als afzonderlijke foto's in de Mediabrowser worden weergegeven, selecteert u de versieset en kiest u Bewerken > Versieset > Versieset omzetten in individuele items.
 - Als u specifieke foto's uit een versieset wilt verwijderen, kiest u Bewerken > Versieset > Items in versieset uitvouwen. Selecteer de foto's die u wilt verwijderen en druk op Delete.
 - Als u alle foto's uit een versieset wilt verwijderen met uitzondering van de bovenste foto, kiest u Bewerken > Versieset > Versieset samenvoegen.
 - Als u alleen de bovenste foto uit een versieset wilt verwijderen, selecteert u de versieset in de Mediabrowser en kiest u Bewerken > Verwijderen uit catalogus. Schakel in het dialoogvenster Verwijderen uit catalogus bevestigen het selectievakje Alle items in samengevouwen versiesets verwijderen uit. Als u de bovenste versie van de vaste schijf wilt verwijderen, selecteert u de optie Ook een of meer geselecteerde items van de vaste schijf verwijderen.
 - Als u alle foto's uit een versieset wilt verwijderen met uitzondering van de originele foto, kiest u Bewerken > Versieset > Terugkeren naar origineel.
 - Als u alle foto's uit een versieset wilt verwijderen met inbegrip van de originele foto, kiest u Bewerken > Verwijderen uit catalogus. Schakel in het dialoogvenster Verwijderen uit catalogus bevestigen het selectievakje Alle items in samengevouwen versiesets verwijderen in.
 - Als u de originele foto uit een versieset wilt verwijderen, kiest u Bewerken > Versieset > Items in versieset uitvouwen. Selecteer de originele foto in de versieset en druk op Delete. Als het origineel slechts over één bewerkte kopie beschikt terwijl deze kopie ook over een bewerkte kopie beschikt en u het origineel verwijdert, wordt de eerstgenoemde kopie het nieuwe origineel van de versieset. Als er meerdere bewerkte kopieën zijn van het origineel, worden de kopieën in een versieset bewaard als het origineel wordt verwijderd.

Opmerking: het is doorgaans het beste om de originele versie van uw foto op te slaan als "digitaal negatief" waarmee u varianten van de afbeelding kunt maken. Een digitaal negatief bevat alle originele informatie en is niet gecomprimeerd. Er zijn geen gegevens verloren gegaan. Verwijder de foto alleen als u zeker weet dat u de originele versie nooit meer nodig zult hebben. Nadat u de originele versie hebt verwijderd uit de catalogus en de computer, kunt u deze niet meer terugzetten.

Foto's in een versieset bewerken

Wanneer u een foto bewerkt in een versieset en deze opslaat met de optie Samen met origineel opslaan in versieset in het dialoogvenster Opslaan als, wordt de bewerkte kopie toegevoegd aan de originele versieset. De kopie wordt niet genest binnen een extra versieset.

- 1 Voer in de Mediabrowser een van de volgende handelingen uit:
 - Als u de bovenste foto wilt bewerken, selecteert u de versieset.
 - Als u een andere foto dan de bovenste foto wilt bewerken, selecteert u de versieset en kiest u Bewerken > Versieset > Items in versieset uitvouwen. Selecteer vervolgens de foto die u wilt bewerken.
- 2 Selecteer de foto en kies Repareren > Foto's bewerken om de foto te openen in de Editor.
- 3 Bewerk de foto en selecteer Bestand > Opslaan als. In het dialoogvenster Opslaan als selecteert u de optie Samen met origineel opslaan in versieset om zowel de kopie als het origineel in de versieset te plaatsen.

De zojuist bewerkte kopie wordt de bovenste foto van de versieset.

Scènegroepen en videoscènegroepen

Wanneer u Automatische analyse uitvoert op een videobestand, analyseert de Elements Organizer het videobestand waarna dit in kleinere videoclips wordt verdeeld die vervolgens in een scènegroep worden geplaatst. Stel dat u videomateriaal hebt vastgelegd van een uitstapje naar een pretpark met vrienden. Als u Automatische analyse uitvoert, worden de verschillende scènes van de dag gescheiden in afzonderlijke clips en worden alle clips gegroepeerd. U kunt de groep uitbreiden om af te spelen of tags, sterwaarderingen of bijschriften toevoegen aan de verschillende scènes in een groep.

Videoscènegroepen weergeven in een scènegroep

Met videoscènes kunt u gemakkelijk verschillende scènes in een videoclip vinden en gebruiken. U kunt de videoscènegroepen van een hoofdbestand weergeven in de Elements Organizer.

- 1 Selecteer de videoscène in de Mediabrowser en voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op de knop Uitvouwen  naast de miniatuur van de videoscène.
 - Kies Bewerken > Videoscène > Items in scènegroep uitvouwen.
 - Klik met de rechtermuisknop op de videoscène en selecteer Videoscène > Items in scènegroep uitvouwen.
- 2 Wanneer de uitgevouwen videoscène wordt weergegeven, kunt u de afzonderlijke videoscènegroepen verwijderen of er tags aan toewijzen.
- 3 Dubbelklik op het gewenste videofragment als u een van de videoscènegroepen wilt afspelen. Als u het volledige hoofdbestand wilt afspelen, houdt u Alt ingedrukt en dubbelklikt u op een van de videoscènegroepen.
- 4 U kunt de videoscènegroepen in de videoscène op een van de volgende manieren samenvouwen:
 - Klik op de knop Samenvouwen naast het pictogram van de videoscène.
 - Kies Bewerken > Videoscène > Items in scènegroep samenvouwen.
 - Selecteer een van de videoscènegroepen, klik er met de rechtermuisknop op en selecteer Videoscène > Items in scènegroep samenvouwen.

Videoscènegroepen bewerken, verwijderen en er tags aan toewijzen

U kunt tags toewijzen aan individuele videoscènegroepen en deze afspelen in de Elements Organizer. Als u videoscènegroepen wilt bewerken, klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u Bewerken met Premiere Elements. Premiere Elements wordt gestart en het volledige hoofdbestand wordt geopend, zodat u het kunt bewerken. Als een afzonderlijk videofragment wordt verwijderd, wordt het ook verwijderd uit het hoofdbestand. Als u een videofragment wilt verwijderen, klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u Verwijderen uit catalogus.

Bestandsnamen en versies

Bestandsnamen en versies

De bestanden die u toevoegt aan de catalogus, behouden de originele namen. Wanneer u een foto opent in de Mediabrowser en deze bewerkt in de Editor, kunt u het opgeslagen bestand in de Elements Organizer plaatsen (standaard geselecteerd), het bestand als een versie samen met het originele bestand opslaan in een versieset (standaard geselecteerd) en een kopie opslaan.

Wanneer u een bestand rechtstreeks in de Editor opent of een nieuw bestand maakt in de Editor en dit vervolgens opslaat, kunt u alleen een versie maken en opslaan als u Opnemen in de Organizer hebt geselecteerd.

Houd bij het bewerken en opslaan van bestanden rekening met het volgende:

- Standaard wordt bij de eerste keer dat u Bestand > Opslaan voor een specifiek bestand kiest, het dialoogvenster Opslaan als geopend en worden het achtervoegsel "bewerkt" en een versienummer toegevoegd aan de bestandsnaam. Als het originele bestand bijvoorbeeld "madeliefje.jpg" heet, krijgt de bewerkte versie de naam "madeliefje_bewerkt-1.jpg".
- Elke volgende keer dat u een versie bewerkt en Bestand > Opslaan kiest, wordt de bestaande bewerkte versie door Elements Organizer overschreven.
- Elke volgende keer dat u een versie bewerkt en Bestand > Opslaan als kiest, of wanneer u het origineel bewerkt en Bestand > Opslaan kiest, wordt door de Elements Organizer een nieuw versienummer toegevoegd. Als u bijvoorbeeld "madeliefje_bewerkt-1.jpg" bewerkt en Bestand > Opslaan als kiest, krijgen de bewerkte versies achtereenvolgens de namen "madeliefje_bewerkt-2.jpg" en "madeliefje_bewerkt-3.jpg", enz. in de volgorde waarin deze versies worden gemaakt. Als u gewoon wijzigingen opslaat in een bewerkte versie (in plaats van Opslaan als te kiezen), worden de gemaakte wijzigingen in dat bestand opgeslagen en wordt er geen versie gemaakt.
- Als u het bestand als een kopie opslaat, wordt aan de naam van het bewerkte bestand het woord "kopie" toegevoegd. U kunt ook zelf de bewerkte foto een betekenisvolle naam geven, bijvoorbeeld door het woord "geroteerd" toe te voegen aan de bestandsnaam. Wanneer u een kopie opslaat, neemt de Elements Organizer de wijzigingen op in de opgeslagen kopie, terwijl het originele bestand in de Editor geopend blijft.
- U kunt een versie en een kopie tegelijkertijd opslaan. Afhankelijk van de optie die u het eerst kiest, wordt aan de bestandsnaam het woord "kopie" of een nieuw versienummer toegevoegd.
- Als u niet Samen met origineel opslaan in versieset selecteert, kunt u nog steeds het bewerkte bestand opnemen in de Elements Organizer door Opnemen in de Organizer te kiezen. Wanneer u een bestand op deze manier opslaat, wordt dit geen onderdeel van de versieset, en wordt ook het woord "bewerkt-#" niet toegevoegd aan de bestandsnaam.

Zie ook

[“Versiesets”](#) op pagina 110

[“Foto's in een stapel bewerken”](#) op pagina 109

[“Foto's in een versieset bewerken”](#) op pagina 114

De naam van een bestand in de Elements Organizer wijzigen

Mogelijk wilt u relevante namen geven aan de bestanden, vooral als u deze vanuit een digitale camera hebt geïmporteerd en de bestandsnamen uit reeksen van cijfers en letters bestaan. Tijdens het importeren van bestanden van uw camera kunt u de bestandsnamen groepsgewijs wijzigen. Het is ook mogelijk de naam van een bestand of van een groep bestanden te wijzigen als ze eenmaal in de Elements Organizer staan. De nieuwe namen worden op de vaste schijf van de computer opgeslagen, zodat u de namen kunt vinden in het bestandssysteem.

Wanneer u de namen van mediabestanden in een batch wijzigt, worden de namen van de geselecteerde bestanden gewijzigd in de naam die u opgeeft, gevolgd door een achtervoegsel. Als u bijvoorbeeld de naam van een groep bestanden wijzigt in "Honolulu", krijgt het eerst geselecteerde mediabestand de naam "Honolulu-1", het volgende bestand krijgt de naam "Honolulu-2", enzovoort. Zo nodig voegt de Elements Organizer automatisch aanvullende achtervoegsels toe om te zorgen dat elke naam uniek is. Als er bijvoorbeeld al een bestand is met de naam "Honolulu-2", krijgt het bestand waarvan de naam wordt gewijzigd de naam "Honolulu-2-1".

❖ Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als u de naam van een bestand in de Mediabrowser of de Datumweergave wilt wijzigen, selecteert u een item en kiest u Bestand > Naam wijzigen. Typ in het dialoogvenster Naam wijzigen een naam in het tekstvak Nieuwe naam en klik vervolgens op OK. U kunt ook het deelvenster Eigenschappen openen en een nieuwe naam typen in het vak Naam.



Als u het wijzigen van de naam ongedaan wilt maken, drukt u onmiddellijk na het wijzigen van de bestandsnaam op Ctrl + Z.

- Als u de naam van een batch met bestanden wilt wijzigen in de Mediabrowser, selecteert u de items in de Mediabrowser. Teken een selectiekader of houd Shift ingedrukt en klik om meerdere opeenvolgende items te selecteren. Als u meerdere items wilt selecteren die niet naast elkaar staan, klikt u op alle items terwijl u Ctrl ingedrukt houdt. Kies Bestand > Naam wijzigen. Typ een naam in het vak Algemene basisnaam en klik op OK.

Opmerking: als u de naam van een batch bewerkte of geduplicateerde foto's wijzigt in de Mediabrowser of de Datumweergave, krijgt deze de opgegeven nieuwe naam waardoor het achtervoegsel “_bewerkt” of “-kopie” verdwijnt. De naam van het originele bestand wordt niet gewijzigd als er een bewerkte kopie is.

Zie ook

[“Mediabestanden ophalen van een digitale camera of kaartlezer”](#) op pagina 15

Een bestand dupliceren

U kunt een mediabestand dupliceren dat u op een andere wijze wilt bewerken. Het gedupliceerde mediabestand wordt een nieuw bestand in uw systeem en krijgt een nieuwe vermelding in de catalogus. Als u een mediabestand dupliceert, worden er ook kopieën gemaakt van de tags, bijschriften en notities van het mediabestand. Houd er rekening mee dat u niet meerdere items tegelijkertijd kunt dupliceren.

❖ Voer een van de volgende handelingen uit:

- Selecteer in de Mediabrowser of de Datumweergave het mediabestand dat u wilt dupliceren en kies Bestand > Dupliceren. Aan de bestandsnaam wordt "_kopie" toegevoegd. De kopie wordt weergegeven naast het origineel in de Mediabrowser.

Opmerking: als u een samengevouwen versieset of een stapel selecteert en vervolgens de opdracht Dupliceren kiest, wordt alleen de bovenste foto gedupliceerd.

- Open de foto die u wilt dupliceren in Volledig bewerken of Snel repareren en kies Bestand > Dupliceren. Aan de bestandsnaam wordt "kopie" toegevoegd. Als u een Elements Organizer-bestand dupliceert in de Editor, kunt u dit niet toevoegen aan een versieset met het origineel.

Zie ook

[“Stapels”](#) op pagina 105

[“Versiesets”](#) op pagina 110

De datum en tijd van bestanden wijzigen

U kunt de datum en tijd wijzigen in de bestandsinformatie van uw foto-, video-, project-, PDF- of audiobestand. U kunt bijvoorbeeld de datum en de tijd wijzigen die door uw digitale camera zijn vastgelegd voor een mediabestand. Mogelijk is dit vereist als de klok van de camera onjuist is ingesteld. Vaak wordt de datum van gescande foto's gewijzigd omdat deze aangeeft wanneer de foto is gescand in plaats van wanneer deze is genomen.

Opmerking: u kunt de datum voor een bestand ook instellen in de Datumweergave.

- 1 Selecteer een of meerdere bestanden in de Mediabrowser. Als u een aaneengesloten reeks bestanden wilt selecteren, klikt u op het eerste en het laatste bestand terwijl u Shift ingedrukt houdt. Als u meerdere bestanden wilt selecteren die niet naast elkaar staan, klikt u op alle bestanden terwijl u Ctrl ingedrukt houdt.
- 2 Kies Bewerken > Datum en tijd aanpassen of Bewerken > Datum en tijd van geselecteerde items aanpassen. (U kunt ook met de rechtermuisknop klikken en deze opdracht kiezen.)

Opmerking: als u de datum vaak wijzigt, kunt u een voorkeur instellen en vervolgens in een miniatuur op de datum klikken om het dialoogvenster Datum en tijd aanpassen te openen. Kies Bewerken > Voorkeuren > Algemeen en selecteer Datum en tijd aanpassen door op miniatuurdata te klikken.

- 3 In het dialoogvenster Datum en tijd aanpassen selecteert u een van de volgende opties en vervolgens klikt u op OK (opties verschillen afhankelijk van het bestandstype dat is geselecteerd):

In een opgegeven datum of tijd wijzigen Hiermee wijzigt u de datum en tijd handmatig. Selecteer de optie en klik op OK. Typ of kies een jaar in het tekstvak Jaar van het dialoogvenster Datum en tijd instellen. Kies een maand en een dag of kies de vraagtekens in het menu als deze onbekend zijn. Selecteer Bekend onder Tijd en typ of selecteer vervolgens een tijd in het tekstvak of selecteer de optie Onbekend.

Wijzigen om aan te passen aan datum en tijd van bestand Hiermee wijzigt u de tijd in de gewijzigde datum van het bestand. Selecteer de optie en klik op OK.

Naar nieuwe begindatum en -tijd verschuiven Hiermee past u de tijd van meerdere geselecteerde mediabestanden aan in verhouding tot het oudste mediabestand in de set. Als u bijvoorbeeld de tijd hebt gewijzigd in een tijdstip dat één maand, één dag en één uur eerder ligt, worden de datums en tijden van alle mediabestanden op overeenkomstige wijze aangepast. Selecteer de optie en klik op OK. Geef in het dialoogvenster Datum en tijd instellen een nieuwe datum en tijd op voor het vroegste item in de groep door nieuwe gegevens voor het jaar, de maand, de dag en het tijdstip te selecteren. Klik vervolgens op OK. Deze optie is handig wanneer de datum en de tijd van de camera niet goed zijn ingesteld.

Met opgegeven aantal uren verschuiven (aanpassing tijdzone) Hiermee zet u de tijdsgegevens een aantal uren vooruit of terug. Selecteer de optie en klik op OK. Selecteer Vooruit of Terug in het dialoogvenster Aanpassing tijdzone en geef vervolgens het gewenste aantal uren voor de aanpassing op of klik op de pijl-omhoog of pijl-omlaag. Klik vervolgens op OK.

De Elements Organizer past de tijdlijn aan met de wijzigingen en slaat de nieuwe datum en tijd op in het fotobestand in de catalogus.

Opmerking: in de Elements Organizer wordt het gregoriaanse jaar, christelijke jaar (Japans) of christelijke jaar (Engels) weergegeven, afhankelijk van de geselecteerde optie in het Configuratiescherm. Als u de instellingen in Windows XP wilt wijzigen, opent u Landinstellingen in het Configuratiescherm. Klik op het tabblad Landinstellingen en geef de gewenste datums op. Zie de documentatie bij Windows voor meer informatie.

Zie ook

[“Bestandsinfo \(metagegevens\)”](#) op pagina 122

[“Mediabestanden weergeven en zoeken in de Datumweergave”](#) op pagina 45

De miniatuur van een item bijwerken

U kunt de miniaturen in de Mediabrowser bijwerken om de wijzigingen te weerspiegelen die door een externe toepassing in mediabestanden zijn aangebracht (als deze toepassing de wijzigingen weer in het oorspronkelijke bestand heeft opgeslagen).

Opmerking: als u wilt dat de Elements Organizer de wijzigingen in mediabestanden bijhoudt die in een andere toepassing zijn aangebracht, selecteert u Bewerken > Voorkeuren > Bewerken. Selecteer Een aanvullende bewerkingstoepassing gebruiken en blader naar de toepassing. De wijzigingen die door deze toepassing worden aangebracht, worden doorgevoerd in de miniaturen in de Mediabrowser.

- 1 Selecteer een of meerdere items in de Mediabrowser.
- 2 Kies Bewerken > Miniatuur bijwerken of Bewerken > Miniaturen voor geselecteerde items bijwerken. (U kunt ook met de rechtermuisknop klikken en een van deze opdrachten kiezen.)

Zie ook

[“Miniaturen vergroten, verkleinen, vernieuwen of verbergen”](#) op pagina 35

Bijschriften en notities toevoegen

Bijschriften toevoegen aan bestanden

Als u een bijschrift aan een foto, videobestand, project, PDF-bestand of audioclip toevoegt, geeft u deze in feite een beschrijvende titel. U kunt een bijschrift toevoegen of weergeven op verschillende plaatsen in de Elements Organizer. U kunt een bijschrift toevoegen of weergeven in de weergave Eén foto van de Mediabrowser, het veld Bijschrift in de Datumweergave, het deelvenster Eigenschappen of met de opdracht Bewerken > Bijschrift toevoegen. U kunt bijschriften gebruiken in projecten, ze afdrukken in contactbladen en weergeven in een op Flash gebaseerd mediabestand.



U kunt een bijschrift toevoegen in de weergave Eén foto. Hetzelfde bijschrift wordt standaard weergegeven in projecten.

U kunt op elk moment bijschriften toevoegen nadat u mediabestanden hebt overgebracht naar de Elements Organizer. Als u echter van plan bent bijschriften te gebruiken in een flipboek of een op Flash gebaseerde fotogalerie, moet u het bijschrift toevoegen voordat u uw project maakt. Als u dat niet doet, wordt het bijschrift niet bij het mediabestand weergegeven.

Bijschriften kunnen uit maximaal 2000 tekens bestaan.

1 Voer een van de volgende handelingen uit als u een bijschrift wilt toevoegen aan een mediabestand:

- Selecteer een foto of videobestand in de Mediabrowser of de Datumweergave en kies Bewerken > Bijschrift toevoegen. Typ een bijschrift in het tekstvak Bijschrift en klik op OK. (U kunt ook met de rechtermuisknop klikken en deze opdracht kiezen.)
- Selecteer in de Mediabrowser of de Datumweergave een foto of videobestand, klik op de knop Algemeen  in het deelvenster Eigenschappen (Venster > Eigenschappen) en typ in het tekstvak Bijschrift.
- Dubbelklik in de Datumweergave op een foto om deze te openen in de Dagweergave en typ een bijschrift in het tekstvak Bijschrift rechtsonder in de werkruimte.
- In de Mediabrowser dubbelklikt u op een foto om deze te openen in de weergave Eén foto. Selecteer Details en klik vervolgens op het bestaande bijschrift of de tekst "Klik hier om een bijschrift toe te voegen". Typ het bijschrift en klik buiten het tekstvak.
- Open in de Editor het bestand en kies Bestand > Bestandsinfo. Typ in het tekstvak Beschrijving.

- 2 Als u een bijschrift wilt toevoegen aan meerdere bestanden tegelijk in de Mediabrowser, voert u een van de volgende handelingen uit:
 - Selecteer meerdere items en kies Bewerken > Bijschrift toevoegen aan geselecteerde items. Schakel het selectievakje Bestaande bijschriften vervangen in als u de bijschriften wilt vervangen. Typ een bijschrift in het tekstvak Bijschrift en klik op OK.
 - Selecteer de mediabestanden en klik in het deelvenster Eigenschappen (Venster > Eigenschappen) op Bijschrift wijzigen en typ een bijschrift in het tekstvak.

Zie ook

[“De bestandsinformatie in de Elements Organizer bewerken of weergeven”](#) op pagina 122

[“Mediabestanden zoeken op basis van bijschrift of notitie”](#) op pagina 90

Een notitie toevoegen aan een bestand

Beschrijvende notities zijn een uitstekende manier om een mediabestand aan te duiden en gegevens vast te leggen die u niet kwijt wilt raken. Het tekstvak Notities van het deelvenster Eigenschappen is bedoeld voor het invoeren en weergeven van gegevens, zoals persoonlijke herinneringen of anekdotes over een foto. Houd er rekening mee dat notities alleen op het scherm kunnen worden weergegeven in het deelvenster Eigenschappen.

Opmerking: de Datumweergave beschikt over een functie Dagnotitie die verschilt van bijschriften en notities. Een dagnotitie heeft betrekking op een bepaalde dag in de kalender in plaats van op een bepaalde foto.

- 1 Selecteer een mediabestand in de Mediabrowser of de Datumweergave en kies Venster > Eigenschappen om het deelvenster Eigenschappen te openen.
- 2 Klik op de knop Algemeen  en typ in het tekstvak Notities.

Zie ook


[“De bestandsinformatie in de Elements Organizer bewerken of weergeven”](#) op pagina 122

[“Een dagnotitie toevoegen aan de Datumweergave”](#) op pagina 47

[“Mediabestanden zoeken op basis van bijschrift of notitie”](#) op pagina 90

Audio toevoegen aan een foto

Als u een audiobijschrift wilt opnemen, moet de computer beschikken over een microfoon. Raadpleeg de documentatie bij uw computer voor meer informatie.



Audiovenster

A. Menu B. Sleep de schuifregelaar naar een positie voor het afspelen van een specifiek audiogedeelte. C. De knop Opnemen D. Knoppen Starten en Einde E. Volumeregelaar F. Knop Afspelen G. Knop Stoppen H. Lengte van audio

- 1 Selecteer een foto in de Datumweergave of de Mediabrowser en open het deelvenster Eigenschappen (Venster > Eigenschappen). Klik in het gedeelte Algemeen van het deelvenster Eigenschappen op de knop Audiobijschrift toevoegen of wijzigen .
- 2 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u een nieuw bijschrift wilt opnemen, klikt u op de knop Opnemen  in het venster Audiobestand selecteren en spreekt u in de microfoon. Klik op de knop Stoppen  wanneer u klaar bent met het audiobijschrift. U kunt het audiobijschrift beluisteren door te klikken op de knop Afspelen . Als u niet tevreden bent met de opname, klikt u nogmaals op de knop Opnemen om het audiobijschrift opnieuw op te nemen.
 - Als u een bestaande audioclip wilt toevoegen aan de foto, kiest u Bestand > Bladeren in het menu van het venster Audiobestand selecteren. Zoek en selecteer vervolgens de audioclip en klik op Openen.
- 3 Klik op de knop Sluiten  in het venster Audiobestand selecteren om de audio op te slaan en aan uw foto te koppelen.

Opmerking: als u de naam van een foto wijzigt na het maken van een audiobijschrift, verandert de bestandsnaam van het audiobijschrift niet dienovereenkomstig. Het audiobestand blijft echter wel gekoppeld aan de foto.

Zie ook

[“Bestandsinfo \(metagegevens\)”](#) op pagina 122

Audioclips of -bijschriften afspelen

- ❖ Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Selecteer een foto in de Mediabrowser of de Datumweergave en kies Venster > Eigenschappen om het deelvenster Eigenschappen te openen. Klik op de knop Algemeen  en vervolgens op de knop Audiobijschrift toevoegen of wijzigen . Klik op de knop Afspelen  in het venster dat wordt weergegeven.
 - Klik in de Mediabrowser op het pictogram Audiobijschrift  in de miniatuur. Klik op de knop Afspelen in het venster dat wordt weergegeven.
 - Open in de Mediabrowser een foto in de weergave Eén foto en klik op de knop Audiobijschrift opnemen . Klik op de knop Afspelen in het venster dat wordt weergegeven.

Bestandsinformatie

Bestandsinfo (metagegevens)


Wanneer u een foto neemt met uw digitale camera, beschikt elk afbeeldingsbestand over informatie zoals de datum en het tijdstip waarop de foto is genomen, de sluitertijd en de lensopening, het specifieke cameramodel, enzovoort. Wanneer u een videoclip of audioclip importeert, bevatten de bestanden belangrijke mediabestandsinformatie. Al deze gegevens worden *metagegevens* genoemd. U kunt metagegevens weergeven en uitbreiden in het deelvenster Eigenschappen van de Elements Organizer.

U kunt bestandsinformatie zoals een titel, trefwoordtags en beschrijvingen toevoegen, zodat u de afbeeldingen eenvoudiger kunt herkennen als u de verzameling beheert en organiseert. Terwijl u afbeeldingen bewerkt, houdt de Elements Organizer automatisch de historie van het bestand bij en wordt deze informatie toegevoegd aan de metagegevens van het bestand.

Bovendien worden geopende afbeeldingen automatisch gescand op de aanwezigheid van *Digimarc*-watermerken. Als een watermerk wordt gedetecteerd, geeft de Elements Organizer een copyrightsymbool weer op de titelbalk van de afbeelding en worden de gegevens opgenomen in de gedeelten Copyrightstatus, Copyright-informatie en URLCopyright-info van het dialoogvenster Bestandsinfo.

De bestandsinformatie in de Elements Organizer bewerken of weergeven

In de Elements Organizer bevat het deelvenster Eigenschappen uitgebreide informatie over het geselecteerde mediabestand. U kunt de volgende gegevens bekijken: de naam van het bestand, bijschriften of notities, metagegevens, de datums waarop u het bestand hebt geïmporteerd of gewijzigd, informatie over projecten op basis van het bestand, tags die zijn gekoppeld aan het bestand, verzamelingen waarvan het bestand deel uitmaakt, de locatie (het pad) van het bestand op de computer en de bewerkhistorie van het bestand. U kunt ook audionotities voor foto's opnemen of beluisteren, de naam van een bestand wijzigen, bijschriften of notities toevoegen en de datum en tijd van het mediabestand aanpassen.



Het deelvenster Eigenschappen

A. Deelvenster Eigenschappen in deelvenstervak van tabblad Organiseren samen- of uitvouwen B. Bewerkbaar bijschrift C. Bewerkbare bestandsnaam D. Bewerkbare notities E. Bewerkbare sterwaarderingen F. Bestandsgrootte en afmetingen (van foto's en videobestanden) of afspeeltijd (audiobestanden) G. Bewerkbare datum en tijd H. Koppeling naar bestandslocatie op vaste schijf I. Audiobijschrift opnemen, afspelen of koppelen J. Deelvenster sluiten K. Informatietypen

- 1 Selecteer een bestand in de Mediabrowser of de Datumweergave.
- 2 Kies Venster > Eigenschappen om het deelvenster Eigenschappen weer te geven.

3 Selecteer het type informatie dat u wilt weergeven of wijzigen door op een van de volgende knoppen te klikken:

Algemeen  Hiermee geeft u het bijschrift, de bestandsnaam, notities, de bestandsgrootte, pixelafmetingen, de duur (voor video- of audioclips), de tijd en datum, de bestandslocatie en eventuele audionotities weer. Onder Algemeen kunt u ook een bijschrift, bestandsnaam of notities toevoegen of wijzigen, de datum en tijd wijzigen of een audiobijschrift wijzigen of toevoegen. Wanneer u de bestandsnaam wijzigt, wordt de nieuwe naam ook op de vaste schijf aangepast. Als u een venster wilt openen waarin de map wordt weergegeven waaruit het item afkomstig is, klikt u op de knop Tonen in Verkenner .

Trefwoordtags , ,  en  Hiermee geeft u tags weer die aan het item zijn gekoppeld en eventuele albums waarin het bestand zich bevindt.

Trefwoordtags  Wordt weergegeven als er meer dan vier tags zijn gekoppeld aan het item en aan eventuele albums waarin het bestand voorkomt.

Historie  Hier wordt weergegeven wanneer een foto is geïmporteerd en/of gewijzigd en waaruit de foto is geïmporteerd. Tot de informatie voor Historie kan ook een lijst behoren met projecten die op basis van de foto zijn gemaakt en diverse andere details, zoals het tijdstip waarop de foto is gedeeld of afgedrukt.

Metagegevens  Hier wordt een lijst weergegeven van metagegevens die bij het item horen, zoals het model en het merk van de camera, de camera-instellingen waarmee de foto is genomen en het bestandstype. Selecteer Kort om basisinformatie voor de camera weer te geven. Selecteer Volledig als u alle EXIF-informatie (Exchangeable Image File) wilt bekijken.

Zie ook

[“Bijschriften toevoegen aan bestanden”](#) op pagina 119

[“Een notitie toevoegen aan een bestand”](#) op pagina 120

[“Audio toevoegen aan een foto”](#) op pagina 120

Bestanden opnieuw verbinden

Ontbrekende bestanden opnieuw verbinden in de Elements Organizer

Als u een bestand verplaatst, hernoemt of verwijdert buiten de Elements Organizer, wordt boven op het item in de Mediabrowser het pictogram voor een ontbrekend bestand  weergegeven wanneer u een bewerking wilt uitvoeren op het desbetreffende bestand.

Opmerking: dit pictogram voor het ontbreken van een bestand wordt soms ook weergegeven bij bestanden die zo groot zijn dat de Elements Organizer geen miniatuur kan maken.

Standaard probeert de Elements Organizer automatisch de ontbrekende en hernoemde bestanden opnieuw te verbinden wanneer het programma deze ontdekt. Hierbij worden bestanden gezocht met dezelfde naam, wijzigingsdatum en grootte als de ontbrekende bestanden en worden deze bestanden opnieuw verbonden met de catalogus.

U kunt het automatisch opnieuw verbinden onderbreken om het bestand te zoeken met het dialoogvenster Ontbrekende bestanden opnieuw verbinden. Dit dialoogvenster is handig als u wilt dat de Elements Organizer in een bepaalde map naar ontbrekende bestanden zoekt.

Houd rekening met het volgende om foutmeldingen over ontbrekende bestanden te voorkomen:

- Verplaats de bestanden in de catalogus met de opdracht Verplaatsen (selecteer een bestand en kies Bestand > Verplaatsen).
- Wijzig de bestandsnamen in de catalogus met de opdracht Naam wijzigen (selecteer een item en kies vervolgens Bestand > Naam wijzigen).
- Als u een bestand hebt gewist, verwijder dan de vermelding uit de catalogus, zodat het item niet langer wordt weergegeven in de Mediabrowser. U kunt dit doen met het dialoogvenster Ontbrekende bestanden opnieuw verbinden of met de opdracht Bewerken > Verwijderen uit catalogus.
- Bewerk het originele bestand in de originele toepassing door gebruik te maken van de opdracht Bewerken > Bewerken met *[Originele toepassing]*. Als u deze opdracht wilt instellen, kiest u Bewerken > Voorkeuren > Bewerken en selecteert u Een aanvullende bewerkingstoepassing gebruiken. Daarna klikt u op Bladeren en zoekt en selecteert u de toepassing. Klik vervolgens op Openen. Met deze opdracht kunt u ook de bestandsnaam en het bestandstype wijzigen (bijvoorbeeld van .bmp naar .jpeg) zodat er geen foutmelding over een ontbrekend bestand wordt weergegeven. Zo nodig werkt u de miniaturen bij wanneer u klaar bent met bewerken.

Zie ook

[“De naam van een bestand in de Elements Organizer wijzigen”](#) op pagina 116

[“Bestanden verplaatsen in een catalogus”](#) op pagina 102

[“Items verwijderen uit de catalogus”](#) op pagina 105

Automatisch opnieuw verbinden uitschakelen

- 1 In de Elements Organizer kiest u Bewerken > Voorkeuren > Bestanden.
- 2 Schakel het selectievakje Automatisch naar ontbrekende bestanden zoeken en deze opnieuw verbinden uit.
- 3 Klik op OK.

Offlinebestanden verwerken

Wanneer u foto's importeert, kunt u de originele foto's met de volledige resolutie downloaden (standaardinstelling) of kunt u kopieën van de originele foto's met een lage resolutie (voorvertoningsbestanden) downloaden.

Voorvertoningsbestanden worden in uw catalogus weergegeven als ruimtebesparende kopieën van de originele foto's met een hoge resolutie. In de Elements Organizer wordt een cd-pictogram  weergegeven voor offline items (items die zijn opgeslagen op cd of dvd, niet op de lokale vaste schijf). Als u een bewerking uitvoert waarvoor u de originele foto nodig hebt, wordt u gevraagd de schijf met het offlinebestand te plaatsen. Stel bijvoorbeeld dat u een ansichtkaart wilt maken waarvoor u de oorspronkelijke foto nodig hebt:

- 1 Selecteer Maken > Ansichtkaart.

Het dialoogvenster Offlinevolumes zoeken wordt weergegeven.

- 2 Plaats het vermelde volume en klik op Vernieuwen.

Het cd-pictogram naast de afbeelding verdwijnt en u kunt de afbeelding gebruiken voor de ansichtkaart.

Een of meer ontbrekende bestanden opnieuw verbinden

Ontbrekende bestanden worden in de Mediabrowser meestal aangeduid met het pictogram voor ontbrekende bestanden . Soms merkt u pas dat een bestand ontbreekt als u het wilt gebruiken, bijvoorbeeld als u het bestand wilt afdrukken, bewerken, exporteren of per e-mail wilt verzenden. In dergelijke gevallen wordt het dialoogvenster Ontbrekende bestanden opnieuw verbinden geopend.

1 Voer een van de volgende handelingen uit in de Mediabrowser of de Datumweergave:

- Selecteer een of meer items met het pictogram voor ontbrekende bestanden  in de Mediabrowser. Kies vervolgens Bestand > Opnieuw verbinden > Ontbrekend bestand.
- Kies Bestand > Opnieuw verbinden > Alle ontbrekende bestanden. U hoeft de ontbrekende items niet te selecteren in de Mediabrowser. Photoshop Elements begint met het valideren van alle items in uw catalogus en als een exacte overeenkomst wordt gevonden, wordt het bestand opnieuw verbonden.

2 Als er geen overeenkomstig bestand wordt gevonden, voert u een van de volgende handelingen uit in het weergegeven dialoogvenster:

- Wacht terwijl de Elements Organizer de ontbrekende bestanden zoekt. Als sommige bestanden niet worden gevonden en deze niet opnieuw kunnen worden verbonden, wordt het dialoogvenster Ontbrekende bestanden opnieuw verbinden geopend.
- Klik op Bladeren om het dialoogvenster Ontbrekende bestanden opnieuw verbinden te openen en handmatig de ontbrekende bestanden te zoeken.
- Klik op Annuleren om het zoeken te stoppen.

3 In het dialoogvenster Ontbrekende bestanden opnieuw verbinden selecteert u een of meer ontbrekende bestanden in de lijst In catalogus ontbrekende bestanden (aan de linkerkant). Als u een aaneengesloten reeks bestanden wilt selecteren, klikt u op het eerste en het laatste bestand terwijl u Shift ingedrukt houdt. Als u meerdere bestanden wilt selecteren die niet naast elkaar staan, klikt u op alle bestanden terwijl u Ctrl ingedrukt houdt.

Onder de lijst wordt informatie over het geselecteerde mediabestand weergegeven.


4 Onder Zoek de ontbrekende bestanden (aan de rechterkant) voert u een van de volgende handelingen uit:

- Om naar het bestand of de bestanden te navigeren, klikt u op het tabblad Bladeren om de laatst bekende maplocatie van het bestand te zien. Navigeer naar de nieuwe locatie van het bestand of de bestanden. Selecteer een map of een schijfstation en klik op Zoeken om te zoeken naar die map of dat schijfstation voor de bestanden. Wanneer u het bestand hebt gevonden, selecteert u dit en klikt u op Opnieuw verbinden.

Opmerking: u kunt zoeken naar bestanden die naar een andere map zijn verplaatst, maar die niet zijn hernoemd of verwijderd. U kunt ook zoeken naar bestanden die niet zijn verplaatst maar waarvan de naam is gewijzigd. Als bestanden zijn hernoemd en verplaatst, geeft de Elements Organizer een lijst weer van bestanden die andere namen hebben maar die wel dezelfde wijzigingsdatum en grootte hebben als de ontbrekende bestanden. Vervolgens kunt u een keuze maken uit deze bijna overeenkomende bestanden.

- Als u bestanden met grote overeenkomsten voor een geselecteerd bestand wilt zien, klikt u op het tabblad Bijna overeenkomende items tonen. Als het gewenste bestand wordt weergegeven, selecteert u dit en klikt u op Opnieuw verbinden.
- Als u elke verwijzing naar de geselecteerde items uit de catalogus wilt verwijderen, klikt u op de knop Verwijderen uit catalogus. Gebruik deze optie als het origineel is verwijderd en er geen bestand is om opnieuw te verbinden. Deze optie heeft hetzelfde effect als het verwijderen van items uit de Mediabrowser zonder de items van de vaste schijf te verwijderen.

Opmerking: de bestanden die niet opnieuw konden worden verbonden, worden nog steeds weergegeven in de lijst met ontbrekende bestanden.



Ontbrekende bestanden opnieuw verbinden

A. Selecteer een of meerdere items uit een oude maplocatie. **B.** Selecteer het tabblad voor bladeren of voor het tonen van bijna overeenkomende bestanden. **C.** Navigeer naar de nieuwe locatie en selecteer het bestand waarmee opnieuw moet worden verbonden. **D.** Klik op *Opnieuw verbinden*

5 Klik op Sluiten.

Als er nog steeds niet-verbonden bestanden zijn na het sluiten van het dialoogvenster *Ontbrekende bestanden opnieuw verbinden*, wordt er een bericht weergegeven waarin staat dat sommige bestanden nog steeds ontbreken. Als u wilt doorgaan met de andere bestanden, klikt u op Ja. Zo niet, dan klikt u op Nee om de originele handeling te beëindigen.

Hoofdstuk 8: Projecten in de Elements Organizer

U kunt uw mediabestanden in creatieve projecten gebruiken, zoals presentaties en fotoboeken, en deze uitwisselen met vrienden en familie.

Overzicht van Elements Organizer-projecten

Projecten

Met de Elements Organizer en de Photoshop Elements Editor kunt u snel en gemakkelijk creatieve projecten maken van uw mediabestanden. U kunt bepaalde projecten uitvoeren in de Elements Organizer. Voor andere projecten selecteert u eerst de gewenste mediabestanden in de Elements Organizer. Daarna voltooit u het project in de Photoshop Elements Editor.

De projecten op het tabblad Maken begeleiden u bij het maken van uw eigen unieke projecten op basis van professioneel ontworpen sjablonen. Als een project klaar is, kunt u het online delen of thuis of via een professionele afdrukservice afdrukken.

Uw projecten worden weergegeven in de Elements Organizer. Op uw vaste schijf worden het projectbestand en de verwante submappen met de documenten of webpaginabestanden voor elk project gemaakt. Wanneer u de projectbestanden, submappen en paginabestanden met behulp van Windows Verkenner verplaatst, wordt de koppeling tussen deze projectbestanden verbroken. Gebruik in plaats daarvan de opdracht Verplaatsen in de Elements Organizer.

U kunt projecten op verschillende manieren met anderen delen. U kunt bijvoorbeeld een presentatie op een vcd branden. Ook kunt u uw projecten op professionele wijze laten afdrukken via *Adobe Photoshop Services*.

Opmerking: projecten die met vorige versies van Photoshop Elements zijn gemaakt, kunnen waarschijnlijk niet in de huidige versie worden geopend. U dient dergelijke projecten in een vorige versie te openen.

Zie ook

[“Onlineservices instellen”](#) op pagina 157

[“Foto's naar onlinedeelservices verzenden”](#) op pagina 158

Opgeslagen projecten zoeken

❖ Kies in de Elements Organizer de optie Zoeken > Op mediatype > Projecten.


Verschillende typen projecten identificeren

De Elements Organizer herkent de verschillende typen projecten in de Mediabrowser. Projecten die via Adobe Photoshop Services zijn besteld, worden niet weergegeven in de Mediabrowser.

- ❖ Kijk in de Mediabrowser naar de volgende pictogrammen in de rechterbovenhoek van miniaturen:
 - Fotoprojecten:  uit meerdere pagina's bestaande documenten gemaakt in de Elements Organizer en opgeslagen in de PSE-indeling.
 - Projecten:  documenten gemaakt in een vorige versie van de Elements Organizer.
 - Presentaties:  presentatieprojecten gemaakt in de Elements Organizer.
 - Flipboeken:  een serie gecompileerde afbeeldingen in de WMV-indeling.
 - PDF-bestanden:  documenten die zijn opgeslagen in de Adobe Acrobat-indeling.

Opgeslagen projecten openen

U kunt opgeslagen projecten op elk gewenst moment openen om ze te bewerken of opnieuw te publiceren. Projecten worden in de Mediabrowser standaard samen met alle andere mediabestanden weergegeven. De projecten worden alleen weergegeven als u de optie Opnemen in de Organizer tijdens het opslaan van het bestand hebt geselecteerd.



Opgeslagen projecten in de Mediabrowser

Als u projecten in de Mediabrowser wilt weergeven, kiest u op de menubalk Weergave > Mediatypen > Projecten.

- ❖ Voer in de Mediabrowser een van de volgende handelingen uit:
 - Dubbelklik op het project.
 - Klik met de rechtermuisknop op een project in de Mediabrowser en kies Bewerken in het contextmenu (behalve voor flipboeken, onlinealbums en PDF-bestanden).

Een onlinealbum maken en delen

Er bestaan verschillende traditionele lay-outs en ontwerpen voor onlinealbums die geoptimaliseerd zijn voor het weergeven van afbeeldingen op een webpagina. De wizard Onlinealbum begeleidt u door het toevoegen en rangschikken van mediabestanden, het toepassen van lay-outsjablonen en het delen van bestanden. Vergeet niet dat u met de wizard Onlinealbum mediabestanden alleen kunt rangschikken; u kunt ze niet bewerken.

- 1 Selecteer in de Elements Organizer de mediabestanden die u wilt opnemen in uw onlinealbum.
- 2 Klik op Delen >  Onlinealbum om de wizard Onlinealbum in de Elements Organizer te openen.

3 Klik op Nieuw album maken, selecteer een methode voor het delen van het album en klik op Volgende.

De Albumdetails en de volgende tabbladen worden dan weergegeven:

Tabblad Inhoud U kunt mediabestanden toevoegen en verwijderen via het tabblad Inhoud.

Tabblad Delen U kunt de vereiste opties voor het delen en het opslaan van het album opgeven.

4 (Optioneel) Selecteer, indien nodig, een albumcategorie in de vervolgkeuzelijst.

5 Typ een naam voor uw onlinealbum.

6 Klik op Inhoud en voer een of meer van de volgende handelingen uit:

- Als u meer mediabestanden wilt toevoegen, selecteert u de gewenste bestanden in de Elements Organizer en klikt u vervolgens op de knop Geselecteerde items toevoegen . U kunt de mediabestanden ook vanuit de Elements Organizer naar het gebied Items slepen.
- Als u mediabestanden wilt verwijderen, selecteert u de gewenste bestanden in het gebied Items en klikt u op de knop Geselecteerde items verwijderen .
- Als u de mediabestanden in een bepaalde volgorde wilt rangschikken, sleept u de miniatures in de gewenste volgorde.

7 Klik op Delen om een voorvertoning van het album weer te geven en om de opties voor het delen van het onlinealbum op te geven.

- a (Optioneel) Selecteer een sjabloon in de vervolgkeuzelijst om een andere sjabloon voor de albumlay-out te kiezen. Dubbelklik op de miniatuur van de sjabloon om een voorvertoning van het onlinealbum weer te geven waarop de sjabloon is toegepast. De gewijzigde sjabloon wordt weergegeven in het voorvertoningsvenster. Als u alleen de videosjablonen wilt weergeven, selecteert u Alleen videosjablonen.
- b In het voorvertoningsvenster ziet u ook het dialoogvenster met presentatie-instellingen, zodat u de gewenste instellingen kunt opgeven voor de presentatie. U kunt de titel, subtitel en achtergrondkleur van de dia opgeven of wijzigen.

Opmerking: de beschikbare presentatie-instellingen zijn afhankelijk van de geselecteerde sjabloon.

- c Geef op hoe u het onlinealbum wilt delen en klik op Gereed. U kunt het album bijvoorbeeld exporteren naar een ftp-site of naar een cd/dvd.

Volg de aanwijzingen op het scherm om het onlinealbum te delen.

Zie ook

[“Bijschriften toevoegen aan bestanden”](#) op pagina 119

Een sjabloon voor een onlinealbum kiezen

- 1 Klik op Delen in de wizard Onlinealbum.
- 2 Klik op een miniatuur of selecteer een sjabloon in de vervolgkeuzelijst om een sjabloon te selecteren. In bepaalde sjablonen kunt u bijschriften toevoegen.
- 3 Dubbelklik op de sjabloon om een voorvertoning weer te geven van het onlinealbum waarop de sjabloon is toegepast. Klik op Gereed als de sjabloon helemaal klaar is.

Opties voor het delen van onlinealbums

Stel in de wizard Onlinealbum de volgende opties voor delen in:

Photoshop Showcase (alle gebruikers met uitzondering van gebruikers in de VS) Hiermee kunt u uw bestanden publiceren naar Adobe Photoshop Services, de onlineservice voor delen. Klik op Uploaden in het dialoogvenster Onlinealbum dat wordt geopend.

Exporteren naar cd/dvd Kies deze optie om uw onlinealbumbestanden op een schijf te branden, zodat u deze in volledige weergave op een computerscherf kunt afspelen.

***Opmerking:** als u een lokaal opgeslagen map van de oorspronkelijke locatie verplaatst, wordt er een beveiligingswaarschuwing met betrekking tot de Flash Player weergegeven. Verplaats de map in dat geval weer naar de oorspronkelijke locatie of sla de map vanuit de wizard Onlinealbum op naar de nieuwe locatie.*

Exporteren naar vaste schijf Hiermee kunt u de bestanden opslaan naar de vaste schijf.

Exporteren naar ftp Hiermee kunt u de bestanden uploaden naar een webserver.

Een onlinealbum exporteren naar cd/dvd

Nadat u de mediabestanden hebt gerangschikt en de sjabloon voor uw onlinealbum hebt gekozen, kunt u bepalen hoe u het album wilt delen. U kunt in de Elements Organizer uw onlinealbum op een cd of dvd branden.

1 Voer een van de volgende handelingen uit:

- Klik op Delen > Onlinealbum > Bestaand album delen. Selecteer eerst het album en daarna Exporteren naar cd/dvd in het gebied Delen naar van de wizard Onlinealbum. Klik daarna op Volgende.
- Klik op Organiseren en vouw de albums uit. Klik met de rechtermuisknop op het album dat u wilt exporteren en selecteer Exporteren naar cd/dvd.

2 Selecteer een cd-romstation als doel en typ een naam voor de schijf.

3 Klik op Gereed.

Als er een lege cd of dvd in het cd-romstation is geplaatst, wordt de cd of dvd automatisch door de Elements Organizer gebrand. Zo niet, dan vraagt de Elements Organizer u een lege cd of dvd te plaatsen om het proces te voltooien.

Een onlinealbum exporteren naar een webserver

Nadat u de foto's hebt gerangschikt en de sjabloon voor uw onlinealbum hebt gekozen, kunt u bepalen hoe u het album wilt delen. U kunt in de Elements Organizer een onlinealbum exporteren naar een webserver.

1 Voer een van de volgende handelingen uit:

- Klik op Delen > Onlinealbum > Bestaand album delen. Selecteer eerst het album en vervolgens Exporteren naar ftp in het gebied Delen naar van de wizard Onlinealbum. Klik daarna op Volgende.
- Klik op Organiseren en vouw de albums uit. Klik met de rechtermuisknop op het album dat u wilt exporteren en selecteer Exporteren naar ftp.

2 Typ het serveradres, de gebruikersnaam, het wachtwoord en de doelmap voor de geüploade bestanden.

 *Als u alle instellingen hebt opgegeven, klikt u op Toegang tot server testen om te controleren of u verbinding kunt maken met de webserver.*

3 Klik op Gereed.

Een onlinealbum exporteren naar de vaste schijf

Nadat u de foto's hebt gerangschikt en de sjabloon voor uw onlinealbum hebt gekozen, kunt u bepalen hoe u het album wilt delen. U kunt in de Elements Organizer een onlinealbum exporteren naar een vaste schijf.

- 1 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op Delen > Onlinealbum > Bestaand album delen. Selecteer eerst het album en vervolgens Exporteren naar vaste schijf in het gebied Delen naar van de wizard Onlinealbum. Klik daarna op Volgende.
 - Klik op Organiseren en vouw de albums uit. Klik met de rechtermuisknop op het album dat u wilt exporteren en selecteer Exporteren naar vaste schijf.
- 2 Geef een naam op voor het album en de bestemming waar u het wilt opslaan.
- 3 Klik op Gereed.

Albums bewerken en verwijderen

- 1 Klik op Organiseren en vouw de albums uit. Klik met de rechtermuisknop op het album dat u wilt bewerken en klik op <albumnaam> album bewerken. Klik bijvoorbeeld op Anna album bewerken. Volg de instructies op het scherm en bewerk het album.
- 2 Klik op Organiseren en vouw de albums uit. Klik met de rechtermuisknop op het album dat u wilt verwijderen en klik op <albumnaam> album verwijderen. Klik dus bijvoorbeeld op Anna album verwijderen.

Fotoboeken, ansichtkaarten en fotocollages maken

U kunt fotoboeken, ansichtkaarten en fotocollages maken in de Elements Organizer. Voor deze projecten selecteert u eerst de gewenste mediabestanden in de Elements Organizer en daarna voltooit u het project in de Photoshop Elements Editor.

Presentaties maken

Presentaties

 Een video over dit proces is beschikbaar op www.adobe.com/go/lrvid2330_pse_nl.

Een presentatie is een fantastische manier om mediabestanden te delen. Met de Elements Organizer kunt u presentaties aanpassen met muziekclips, clipart, tekst en zelfs gesproken tekst. Afbeeldingen in de PDF-indeling worden niet in presentaties weergegeven.

Nadat u een presentatie hebt voltooid, kunt u die op verschillende manieren delen. U kunt deze opslaan als een PDF-bestand, omzetten in een WMV-bestand en vervolgens branden naar een vcd. U kunt het bestaan ook lokaal opslaan en afdrukken met behulp van Acrobat. Als Adobe® Premiere® Elements ook op uw computer is geïnstalleerd, kunt u de presentatie ook rechtstreeks naar een hoogwaardige dvd branden.

Een presentatie maken

U kunt het dialoogvenster Presentatie gebruiken voor het maken van presentaties. U kunt op elk gewenst moment een voorvertoning van de presentatie weergeven door te klikken op de knop Voorvertoning op volledig scherm  boven in het scherm. Ook kunt u op Afspelen klikken om een voorvertoning van de presentatie weer te geven.

- 1 Selecteer in de Mediabrowser de mediabestanden die u wilt gebruiken voor de presentatie.
- 2 Selecteer Presentatie op het tabblad Maken .
- 3 Wanneer het dialoogvenster Voorkeuren presentatie wordt weergegeven, kunt u de standaardinstellingen accepteren (u kunt de meeste opties later desgewenst aanpassen) of u kunt de opties aanpassen. Klik vervolgens op OK om het dialoogvenster Presentatie te openen.

In dit dialoogvenster vindt u alles wat u nodig hebt om een presentatie te maken. De mediabestanden die u hebt geselecteerd voor de presentatie staan onder in het scherm.



Het dialoogvenster Presentatie

A. Menu Bestand B. Sneltoetsbalk C. Voorvertoning van presentatie D. Instellingen voor afspelen E. Snel opnieuw rangschikken
F. Storyboard G. Bestandsnaam achtergrondmuziek H. Deelvenstervak I. Presentatieduur

- 4 Voer een van de volgende handelingen uit om de presentatie te bewerken:

- Wijzig de volgorde van de dia's.
- Wijzig de grootte van de foto op een dia. Het is niet mogelijk de afmetingen van een videobestand te wijzigen.
- Voeg een nieuwe, lege dia toe. U kunt bijvoorbeeld op een lege dia een titelpagina maken.
- Klik met de rechtermuisknop op een dia en kies Dia verwijderen om die dia uit de presentatie te verwijderen.
- Voeg een muziekclip toe.

- Voeg een clipartafbeelding of opgemaakte tekst aan een dia toe.

Opmerking: het is niet mogelijk afbeeldingen of tekst toe te voegen aan een videobestand.

- Voeg bijschriften aan een dia toe.
 - Voeg beweging aan een dia toe.
 - Voeg een effect aan een dia toe.
 - Voeg een overgang tussen twee dia's in of wijzig de duur van de overgangen.
 - Voeg gesproken tekst aan een dia toe. U kunt tekst opnemen als er een microfoon op uw computer is aangesloten.
 - Stel in hoe lang elke dia moet worden weergegeven.
- 5 Bekijk een voorvertoning van uw presentatie door te klikken op de knop Voorvertoning op volledig scherm. U kunt de dia's op elk moment weer bewerken door op de toets Esc te drukken.
- 6 Klik op Project opslaan om uw werk op te slaan. Sla de presentatie regelmatig op.

Zie ook

[“Een presentatie publiceren”](#) op pagina 142

De volgorde van dia's wijzigen

❖ Voer een van de volgende handelingen uit:

- Sleep een dia naar een nieuwe locatie op het storyboard.
- Klik op Snel opnieuw rangschikken. Wijzig de volgorde van de dia's in het dialoogvenster en klik op Vorige.
- Kies een optie in het menu Volgorde dia's.

💡 Als u de bovenste dia naar beneden wilt verplaatsen, sleept u de dia naar het onderste gedeelte van de Presentatie-editor en laat u de dia daar staan. De bladerfunctie wordt zo geactiveerd.



Met Snel opnieuw rangschikken past u de volgorde van dia's in een handomdraai aan.

Een nieuwe, lege dia toevoegen

❖ Voer een van de volgende handelingen uit:

- Klik op Lege dia toevoegen .
- Kies Bewerken > Lege dia.

Een dia bewerken en aanpassen

Als een dia maar heel weinig hoeft te worden bewerkt, kunt u deze automatisch laten aanpassen met de functies in het dialoogvenster Presentatie. Voor uitgebreidere bewerkingen gebruikt u de Editor. Als een foto niet goed op een dia past, kunt u de grootte en de positie van de foto handmatig aanpassen.

- 1 Selecteer een dia en klik op de foto in het grote voorvertoningsvenster.

2 Voer in het deelvenster Eigenschappen een van de volgende stappen uit:

- Klik op Automatisch Slim repareren om direct de kleurbalans van een foto te bewerken.
- Om rode ogen te verwijderen uit een foto, klikt u op Rode ogen automatisch corrigeren.
- Als u een foto verder moet bewerken, klikt u op Meer bewerken om de foto in de Editor te openen. Wanneer u de gewenste bewerkingen in de Editor hebt uitgevoerd, slaat u de foto op en sluit u deze. U keert nu terug naar uw positie in het dialoogvenster Presentatie.
- Als u het formaat van de foto wilt aanpassen, selecteert u de foto en sleept u de schuifregelaar Grootte of sleept u een rand of hoek van het fotoselectiekader.
- Klik op Passend maken om de dia te vullen met de foto.
- Klik op Op dia om de hele foto te tonen. Gebieden van de dia rond de foto worden gevuld met de achtergrondkleur. U kunt de kleur aanpassen in Voorkeuren presentatie.

Muziek toevoegen aan een presentatie

Met muziek maakt u uw presentatie helemaal compleet. U kunt muziek vanuit uw Elements Organizer-catalogus of vanuit elke gewenste locatie op uw computer importeren.


❖ Klik in het dialoogvenster Presentatie-editor op Media toevoegen en kies een van de volgende opties:

Audio uit Elements Organizer Hiermee kiest u een audioclip uit uw catalogus. Klik op Bladeren in het dialoogvenster Audio toevoegen. Selecteer de clip en klik op OK.

Opmerking: in het dialoogvenster Audio toevoegen kunt u een clip beluisteren voordat u deze toevoegt door de desbetreffende clip te selecteren en op Afspelen te klikken.

Audio uit map Hiermee kiest u een audioclip die op dat moment niet in de Elements Organizer wordt beheerd. Selecteer in het dialoogvenster Kies uw audiobestanden het gewenste audiobestand en klik op Openen. Hiermee plaatst u de clip in de Elements Organizer.

💡 Als u het tempo van de presentatie wilt aanpassen aan de muziek, selecteert u Dia's aanpassen aan audio (de duur van elke dia wordt bijgewerkt in de filmstrip).




Het audiobestand slepen om het af te spelen op een specifieke dia

Clip art toevoegen aan een dia

In het deelvenster Extra's van het dialoogvenster Presentatie kunt u clipart toevoegen aan dia's. U kunt net zo veel afbeeldingen toevoegen als u wilt, maar een te groot aantal afbeeldingen heeft een negatief effect op de prestaties (omdat het bestand dan te groot wordt).

Opmerking: het is niet mogelijk afbeeldingen of tekst toe te voegen aan dia's die videobestanden bevatten.



Een afbeelding naar een dia slepen

- 1 Klik op Afbeeldingen  in het deelvenster Extra's van het dialoogvenster Presentatie.
- 2 Blader door de clipart totdat u de afbeelding vindt die u wilt gebruiken. Afbeeldingen zijn gesorteerd op categorie en worden standaard weergegeven in het deelvenster Extra's. Als de clipart niet wordt weergegeven, klikt u op het driehoekje  links van een categorienaam.
- 3 Voer een van de volgende handelingen uit om de illustratie op de dia te plaatsen:
 - Sleep de clipart naar de dia.
 - Dubbelklik op de clipart.
 - Klik met de rechtermuisknop en kies Toevoegen aan geselecteerde dia('s) in het contextmenu.
- 4 Voer een van de volgende handelingen uit nadat de afbeelding op de dia wordt weergegeven:
 - Als u de afbeelding wilt vergroten of verkleinen, sleept u een hoek van het selectiekader.
 - Als u een afbeelding wilt verplaatsen, klikt u in het midden van de clipart en sleept u de afbeelding naar een nieuwe locatie.
 - Als u de stapelvolgorde van clipart wilt wijzigen, klikt u op een afbeelding en kiest u een optie in het menu Bewerken > Ordenen.

Tekst toevoegen aan een dia

In het deelvenster Extra's van het dialoogvenster Presentatie-editor kunt u een lettertypestijl voor de tekst op uw dia's selecteren.



Tekst toevoegen aan een dia

- 1 Voer een van de volgende handelingen uit om nieuwe tekst toe te voegen:
 - Als u een van de vooraf ingestelde teksteffecten wilt gebruiken, klikt u op Tekst in het deelvenster Extra's en sleept u een tekstvoorbeeld naar de dia.
 - Als u niet-opgemaakte tekst wilt toevoegen, klikt u op de knop Tekst toevoegen **T**.
- 2 Dubbelklik op de tekst en typ in het dialoogvenster Tekst bewerken (om de voorbeeldtekst te wijzigen) en klik op OK.
- 3 Stel naar wens een van de volgende opties in het deelvenster Eigenschappen in:

Opmerking: de teksteigenschappen die u hier opgeeft, worden de standaardinstellingen voor het toevoegen van tekst.

Lettertypefamilie Hiermee wijst u een lettertypefamilie aan de tekst toe. Kies een lettertypefamilie in het linkermenu van het dialoogvenster.

Tekengrootte Hiermee wijst u een tekengrootte aan de tekst toe. Kies een tekengrootte in het rechtermenu van het dialoogvenster.

Kleur Hiermee kunt u een kleur aan de tekst toewijzen. Klik op het kleurstaal en geef een kleur op in het dialoogvenster Kleurkiezer.

Dekking Hiermee bepaalt u hoe dekkend de tekst is. Kies een lager percentage als u wilt dat de inhoud van een dia zichtbaar is door tekst.

Tekst links uitlijnen Hiermee wordt de linkerkant van elke tekstregel uitgelijnd.

Tekst centreren Hiermee wordt elke tekstregel gecentreerd.

Tekst rechts uitlijnen Hiermee wordt de rechterkant van elke tekstregel uitgelijnd.

Letterstijl Hiermee past u een lettertypestijl, zoals vet, cursief, onderstrepen of doorhalen toe op de tekst. Klik op een pictogram om de desbetreffende stijl toe te passen.

Slagschaduw Hiermee voegt u een slagschaduw aan tekst toe, waardoor de tekst een driedimensionaal effect krijgt.

Kleur slagschaduw Hiermee wijzigt u de kleur van de slagschaduw.

 Klik op de knop *Tekst bewerken* om de bestaande tekst te bewerken.

Gesproken tekst toevoegen aan een dia

U kunt gesproken tekst voor een dia opnemen als er een microfoon op uw computer is aangesloten. Gesproken tekst kunt u ook als een audiobijschrift aan de foto toevoegen.



Gesproken tekst toevoegen aan een dia

A. Volumenniveau van opname **B.** De knop Opnemen **C.** De knop Afspelen **D.** Duur gesproken tekst **E.** De knop Verwijderen **F.** De knop Openen

- 1 Klik op *Gesproken tekst* in het deelvenster *Extra's* van het dialoogvenster *Presentatie*.
- 2 Klik op de knop *Opnemen*  en spreek de tekst in via de microfoon om de opname te maken.
- 3 Voer een van de volgende handelingen uit nadat u de tekst hebt opgenomen:
 - Klik op *Afspelen* om de opgenomen tekst te beluisteren.
 - Klik op *Verwijderen* en kies *Deze gesproken tekst verwijderen* als u opnieuw wilt beginnen of kies *Alle gesproken tekst verwijderen* als u alle gesproken tekst uit de presentatie wilt verwijderen.
- 4 Als u een bestaand audiobijschrift wilt gebruiken, klikt u op *Openen* en kiest u een van de volgende opties:

Bestaand audiobijschrift gebruiken Hiermee wordt het audiobijschrift gebruikt dat aan de foto is gekoppeld.


Bladeren Hiermee kunt u een ander audiobijschrift opzoeken en kiezen.
- 5 Klik op *Volgende dia* om tekst voor de volgende dia op te nemen.

Pannen en zoomen instellen

U kunt met het dialoogvenster *Presentatie* de instellingen voor pannen en zoomen voor elke dia aanpassen. U stelt het beginpunt en het eindpunt vast door de selectiekaders op een gebied van een foto te plaatsen. De kaders kunnen worden verkleind en vergroot. Hoe kleiner het kader, des te groter het pan- en zoomeffect. U kunt ook extra begin- en eindpunten voor pannen en zoomen instellen voor een dia. Het eindpunt van de vorige pan- en zoombewerking vormt het beginpunt van de volgende pan- en zoombewerking.


Opmerking: u kunt alleen bij foto's pannen en zoomen, niet bij videobestanden.

- 1 Klik in het storyboard op de dia waaraan u pannen en zoomen wilt toevoegen.
- 2 Selecteer *Pannen en zoomen inschakelen* in het deelvenster *Eigenschappen* van het dialoogvenster *Presentatie*.
- 3 Het selectiekader *Begin* is groen omlijnd. Sleep in het grote voorvertoningsvenster een hoek van het kader om het kader te vergroten of te verkleinen.
- 4 Sleep het vak *Begin* naar het gebied van de foto waar u het pannen en zoomen wilt laten beginnen. Pas de grootte van het kader aan totdat dit het gebied omsluit waarop u wilt pannen of zoomen.



Het beginpunt instellen nadat pannen en zoomen is ingeschakeld

- 5 Klik op de miniatuur Einde. Het selectiekader Einde is rood omlijnd. Pas in het grote voorvertoningsvenster de grootte van het kader aan en verplaats het kader totdat dit het gebied omsluit waar u het aanvullende pannen en zoomen wilt laten beëindigen.




Het eindpunt selecteren

- 6 Klik op Nogmaals pannen en zoomen toevoegen aan deze dia als u nog een gebied voor pannen en zoomen wilt toevoegen. De Elements Organizer voegt een nieuwe dia toe aan het storyboard, voorafgegaan door een koppelingspictogram, waarmee de extra pan- en zoombewerking wordt aangegeven. Het vorige eindpunt en het nieuwe beginpunt zijn aan elkaar gekoppeld (als een van de punten wordt bewerkt, worden beide punten aangepast). Sleep het nieuwe selectiekader Einde totdat dit het gebied omsluit waar u de pan -en zoombewerking wilt laten beëindigen.

Opmerking: wanneer het kader Begin wordt verplaatst voor extra pannen en zoomen, heeft dit gevolgen voor het kader Einde van de vorige pan- en zoombewerking.

- 7 Als u de begin- en eindpunten wilt omwisselen, selecteert u het punt en klikt u op Omwisselen. Als u het begin- en het eindpunt op dezelfde dia wilt plaatsen, klikt u op Beginpunt van deze dia naar eindpunt kopiëren of op Eindpunt van deze dia naar het beginpunt kopiëren.



Oorspronkelijke pan- en zoombewerking (boven) en nadat pannen en zoomen zijn omgewisseld (onder)

8 Klik op de knop Afspelen om een voorvertoning van het pannen en zoomen weer te geven.



Gebruik extra pan- en zoombewerkingen om extra aandacht op een eindpunt vóór een overgang te vestigen.


Een effect toevoegen aan een dia

U kunt een zwart-wit- of sepia-effect op elke foto in uw presentatie toepassen.

- 1 Selecteer een dia in het storyboard. Klik op de foto in het grote voorvertoningsvenster.
- 2 Klik in het deelvenster Eigenschappen op het pictogram Zwart-wit of Sepia om het desbetreffende effect op de foto toe te passen. Klik op Normaal om de oorspronkelijke kleuren van de foto terug te halen.

Overgangen toevoegen en bewerken

Overgangen zijn effecten tussen de dia's. In de Elements Organizer kunt u uit diverse overgangen kiezen. U kunt de duur van de overgangen per overgang of voor alle overgangen instellen. Het overgangspatroon wordt aangegeven met een pictogram tussen dia's. Als u tijdens het maken van een presentatie wijzigingen wilt toepassen op de overgangen in een volledige presentatie, selecteert u de overgangen in het storyboard en kiest u een overgangstype. U kunt ook opties instellen in Voorkeuren presentatie.



De overgang wijzigen

1 Voer een van de volgende handelingen uit om een overgang te wijzigen:

- Kies Bewerken > Alle overgangen selecteren als u dezelfde overgang aan elke dia wilt toevoegen. Kies vervolgens een optie uit het menu Overgang in het deelvenster Eigenschappen.
- Als u één overgang wilt wijzigen, klikt u op het overgangspictogram (tussen twee dia's) en kiest u een optie uit het menu Overgang in het deelvenster Eigenschappen. (U kunt ook op het driehoekje rechts van de overgang klikken.)

2 Voer een van de volgende handelingen uit als u de duur van een overgang wilt wijzigen:

- Als u de duur van één overgang wilt wijzigen, klikt u op het overgangspictogram (tussen twee dia's) en kiest u een duur in het menu boven aan het deelvenster Eigenschappen.
- Als u de duur van alle overgangen wilt wijzigen, kiest u Bewerken > Alle overgangen selecteren. Kies vervolgens een optie voor de duur in het menu Meerdere overgangen in het deelvenster Eigenschappen.

De weergaveduur van een dia aanpassen

❖ Voer een van de volgende handelingen uit:

- Klik onder een dia in het storyboard op de waarde voor de duur en kies een optie in het menu dat wordt weergegeven. U kunt ook een dia selecteren en de tijdsduur ervan wijzigen bij de voorkeuren.
- Stel tijdens het maken van een dia of presentatie de statische tijdsduur in het dialoogvenster Voorkeuren presentatie in.
- Klik op Dia's aanpassen aan audio als u de presentatie wilt synchroniseren met een muziekclip.

Opmerking: u kunt de afspeeltijd van de videobestanden in een dia niet aanpassen.

Foto's of video's uit uw catalogus toevoegen aan een presentatie

- 1 Klik in het dialoogvenster Presentatie-editor op Media toevoegen en selecteer Foto's en video's uit de Elements Organizer.
- 2 Kies in het dialoogvenster Media toevoegen een of meer van de volgende opties om een set mediabestanden weer te geven:

Media momenteel in browser Hiermee worden alle mediabestanden weergegeven die momenteel in de Mediabrowser worden getoond.

Gehele catalogus Hiermee worden alle mediabestanden in uw catalogus weergegeven.

Album Hiermee worden de mediabestanden in een album of albumgroep weergegeven.

Trefwoordtags Hiermee worden de aan een tag, categorie of subcategorie gekoppelde mediabestanden weergegeven.

Alleen media met waarderingen tonen Hiermee worden alleen items weergegeven waaraan de tag Favorieten is gekoppeld. Als u een willekeurige set mediabestanden selecteert, worden alleen de favoriete bestanden uit die set weergegeven in dit dialoogvenster.

Verborgene media ook tonen Hiermee worden items weergegeven waaraan de tag Verborgen is gekoppeld.

***Opmerking:** de mediabestanden worden in chronologische volgorde weergegeven en aan uw project toegevoegd, waarbij het oudste bestand het eerst wordt weergegeven, ongeacht de sorteervolgorde in de Mediabrowser. De enige uitzondering wordt gevormd door albums, die een aangepaste volgorde hebben.*

3 Selecteer de items die u wilt opnemen in uw presentatie. Druk op Ctrl+A (of de knop Alles selecteren) om alle weergegeven items te selecteren of druk op Shift+Ctrl+A (of de knop Alle selecties opheffen) om de selectie van alle items op te heffen.

4 Kies een van de volgende opties:

Geselecteerde media toevoegen Hiermee worden de items aan het project toegevoegd en worden de selectievakjes uitgeschakeld. Het dialoogvenster Foto's toevoegen blijft geopend, zodat u nog meer items kunt selecteren.

Klaar Hiermee worden de geselecteerde mediabestanden aan het project toegevoegd en wordt het dialoogvenster gesloten, zodat u terugkeert naar het dialoogvenster Presentatie.

 *Wanneer u een nieuwe presentatie gaat maken, is het handig om eerst een album te maken dat alle mediabestanden bevat die u in het project wilt opnemen. Als u dit album in de Mediabrowser weergeeft, kunt u gemakkelijk mediabestanden opnieuw rangschikken en bijschriften bewerken. Vervolgens kunt u de knop Media toevoegen gebruiken om het album aan het project toe te voegen.*

Voorkeuren voor presentaties instellen

1 Kies Bewerken > Voorkeuren presentatie in het dialoogvenster Presentatie.

2 Stel een of meer van de volgende opties in en klik op OK:

Statische tijdsduur Hiermee bepaalt u de standaardduur van elke dia.

Overgang Hiermee bepaalt u hoe de ene dia overgaat in de volgende.

Tijdsduur overgang Hiermee bepaalt u hoe lang een overgang duurt. Als u een in het oog springende overgang kiest, kunt u hier een langere duur instellen.

Achtergrondkleur Hiermee stelt u de standaardkleur in die op elke dia rond foto's wordt weergegeven.

Pannen en zoomen toepassen op alle dia's Hiermee past u willekeurige pan- en zoominstellingen toe op alle dia's in een presentatie.

Fotobijschriften opnemen als tekst Hiermee voegt u het bijschrift dat u in de Elements Organizer aan het mediabestand hebt gekoppeld, aan de dia toe.

Audiobijschriften opnemen als gesproken tekst Hiermee voegt u het audiobijschrift toe dat u in de Mediabrowser voor het mediabestand hebt gemaakt.

Soundtrack herhalen tot laatste dia Hiermee herhaalt u de muziek tot de presentatie is afgelopen.

Uitsnijden en aanpassen aan dia Hiermee worden de foto's zodanig uitgesneden dat ze op een dia passen en worden de zwarte balken verwijderd die soms zichtbaar zijn op foto's met verschillende hoogte/breedte-verhoudingen. Kies Liggende foto's of Staande foto's, al naargelang de richting van de mediabestanden.

Afspeelopties voorvertonen Kies een afspeelkwaliteit in het menu. Met Hoog is de presentatie van hoge kwaliteit, maar duurt het langer om de presentatie te laden.

Dit dialoogvenster altijd weergeven wanneer er een nieuwe presentatie wordt gemaakt Hiermee wordt het dialoogvenster Voorkeuren presentatie weergegeven wanneer u een nieuwe presentatie maakt.

Een presentatie publiceren

Wanneer uw presentatie klaar is, kunt u het project met anderen delen. U kunt de presentatie publiceren naar een PDF- of filmbestand, naar een video-cd of -dvd, naar een computer met *Windows Media Center Edition* of naar Adobe Premiere Elements voor gebruik in een videoproject.

1 Klik op **Uitvoer** in het dialoogvenster Presentatie.

2 Kies een van de volgende opties en klik op OK:

Opslaan als een bestand Selecteer deze optie om een bestand te genereren dat u via het web of per e-mail kunt leveren. Hiermee slaat u de presentatie op als een PDF-bestand of als een WMV-bestand (filmbestand).

Kies voor een PDF-bestand een formaattoptie die geschikt is voor uw publiek.

- Als u dit PDF-bestand naar iemand stuurt die een laptop met een klein beeldscherm heeft, kiest u een kleinere diagrootte.
- Stuurt u het bestand echter naar iemand met een computer met een groot beeldscherm, dan kiest u een groter bestandsformaat.
- Selecteer **Herhalen** als de presentatie na afloop automatisch opnieuw moet worden afgespeeld.
- Selecteer **Handmatig** verder als u de presentatie niet automatisch wilt laten afspelen.
- Selecteer **Presentatie weergeven na opslaan** als u het PDF-bestand wilt bekijken nadat u het hebt gemaakt.

Opmerking: *niet alle presentatiefuncties worden ondersteund wanneer u een presentatie opslaat als een PDF-bestand. Zo zijn pan- en zoomeffecten niet zichtbaar in een PDF-bestand. Wanneer een dia videofragmenten bevat, wordt de dia zonder deze fragmenten opgeslagen. Bovendien zien overgangen er soms anders uit in het opgeslagen PDF-bestand (de overgangen Middelste vorm en Sluitereffect klok veranderen in het PDF-bestand in vervagingsovergangen).*

Kies voor een filmbestand een formaattoptie die aansluit bij uw doelgroep.

- Kies een klein diaformaat als u het filmbestand naar iemand verzendt die het in een e-mail zal bekijken.
- Stuurt u het bestand echter naar iemand die het op een groot tv-scherm zal bekijken, dan kiest u een groter bestandsformaat.

Branden naar disc Kies deze optie om uw presentatie op te slaan op een dvd of een video-cd (vcd). Bij dvd's wordt de MPEG-2-compressie gebruikt die een betere kwaliteit levert. U kunt alleen naar een dvd branden als Adobe Premiere Elements op uw computer is geïnstalleerd.

Vcd's kunnen worden gelezen door de meeste cd-rom- en dvd-rom-stations van computers (als de vereiste afspeler software is geïnstalleerd) en door sommige dvd-spelers. Vcd's maken gebruik van de MPEG-1-compressie en hebben een resolutie van 352 x 240 pixels. Als u een vcd op een televisiescherm bekijkt, wordt de afbeelding van 352 x 240 uitgerekt om het beeld van 720 x 480 (NTSC) of 720 x 576 (PAL) te vullen. De afbeeldingskwaliteit wordt minder en de compressieartefacten en pixelvorming nemen dan toe.

Verzenden naar tv Hiermee kunt u een presentatie op televisie bekijken via een computer met Windows Media Center Edition. Voor deze optie hebt u een computer met Windows XP Media Center Edition nodig.

Bewerken met Premiere Elements Hiermee verzendt u de presentatie via de Elements Organizer naar Adobe Premiere Elements als Adobe Premiere Elements op uw computer is geïnstalleerd.

Zie ook

[“Een presentatie maken”](#) op pagina 132

[“Foto's weergeven op computers met Media Center Edition 2005”](#) op pagina 165

Een presentatie naar dvd exporteren

Als Adobe Premiere Elements is geïnstalleerd, kunt u in de Elements Organizer een presentatie rechtstreeks exporteren naar een hoogwaardige dvd die kan worden afgespeeld op de meeste dvd-spelers.

- 1 Maak een presentatie via de stap waardoor het dialoogvenster Presentatie-editor wordt geopend. Zie [“Een presentatie maken”](#) op pagina 132.
- 2 Klik in het dialoogvenster Presentatie op Uitvoer.
- 3 Kies Branden naar disc.
- 4 Selecteer dvd als het type disc dat u wilt branden.
- 5 Selecteer de tv-standaard (NTSC of PAL) voor het geografische gebied waarin de dvd wordt afgespeeld.
- 6 (Optioneel) Als u nog meer presentatieprojecten of WMV-bestanden op de schijf wilt zetten, selecteert u Inclusief extra presentaties die ik op deze schijf heb gemaakt.
- 7 Klik op OK.

Als u ervoor kiest extra presentaties toe te voegen, wordt het dialoogvenster Een dvd maken met een menu geopend.

- 8 Selecteer een map voor de nieuwe WMV-bestanden en klik op Opslaan.

Photoshop Elements maakt een WMV-bestand (Windows Media Video) voor iedere presentatie die u hebt opgenomen. (U kunt op ieder gewenst moment in het vorderingsdialoogvenster op Annuleren klikken om het branden te stoppen.)

De WMV-bestanden worden toegevoegd aan de deelvensters Media en Mijn project in Adobe Premiere Elements. De dvd-werkruimte wordt automatisch geopend. In deze werkruimte kunt u een menusjabloon selecteren en menuknoppen toevoegen of aanpassen.

Meer presentaties toevoegen

U kunt meerdere prestaties toevoegen en deze exporteren naar een dvd. Voer de stappen voor het maken van een presentatie uit. Zie [“Een presentatie maken”](#) op pagina 132. Als u aanvullende presentaties wilt toevoegen:

- 1 Klik in het dialoogvenster Presentatie op Uitvoer.
- 2 Kies Branden naar disc.
- 3 Selecteer dvd als het type disc dat u wilt branden.
- 4 Selecteer de tv-standaard (NTSC of PAL) voor het geografische gebied waarin de dvd wordt afgespeeld.
- 5 Als u nog meer presentatieprojecten of WMV-bestanden op de schijf wilt zetten, selecteert u Inclusief extra presentaties die ik op deze schijf heb gemaakt. Klik daarna op OK. Sla de bestaande presentatie op.

Een dvd maken met een menu wordt weergegeven. In dit venster kunt u presentaties toevoegen en verwijderen.

- 6 Klik op Presentaties en video's toevoegen .

In het venster Presentaties en video's toevoegen worden de bestaande presentatie- en videobestanden weergegeven.

- 7 Selecteer de vereiste presentaties en video's en klik op OK.

Bij Een dvd maken met een menu worden de geselecteerde presentaties en videobestanden weergegeven.

8 (Optioneel) Klik op Presentaties en video's verwijderen  als u bepaalde presentaties of videobestanden wilt verwijderen.

9 Klik op Volgende om de presentaties en videobestanden weg te schrijven en te exporteren naar dvd.

Adobe Premiere Elements wordt gestart, zodat u de krachtige functies voor het bewerken van dvd's en video's kunt gebruiken. De bestanden worden toegevoegd aan de deelvensters Media en Mijn project van Adobe Premiere Elements. De dvd-werkruimte wordt automatisch geopend. U kunt een menusjabloon selecteren en menuknoppen toevoegen of aanpassen.

Een bestaande presentatie naar dvd branden

Als Adobe Premiere Elements geïnstalleerd is, kunt u in Photoshop Elements een bestaand presentatieproject rechtstreeks naar een hoogwaardige dvd branden. Deze dvd is compatibel met de meeste dvd-spelers.


- 1 Selecteer een of meer presentatieprojecten in de Mediabrowser van de Elements Organizer.
- 2 Selecteer eerst het tabblad Maken en dan Dvd met menu.
- 3 Selecteer de tv-standaard (NTSC of PAL) voor het geografische gebied waar de dvd wordt afgespeeld.
- 4 (Optioneel) Als u andere presentatieprojecten of WMV-bestanden op de schijf wilt opnemen, klikt u op Presentaties en video's toevoegen. Selecteer de presentaties en videobestanden en klik op OK.
- 5 Als u aanvullende presentaties wilt toevoegen, voert u een van de volgende handelingen uit en klikt u op Volgende:
 - Als u een presentatie uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u deze en klikt u op Presentatie verwijderen.
 - Als u de presentaties op de dvd opnieuw wilt rangschikken, sleept u de desbetreffende afbeeldingen naar de gewenste posities.
- 6 Klik op Volgende.
- 7 Selecteer een map voor de nieuwe WMV-bestanden en klik op OK.

Photoshop Elements maakt een WMV-bestand (Windows Media Video) voor iedere presentatie die u hebt opgenomen. (U kunt op ieder gewenst moment in het vorderingsdialoogvenster op Annuleren klikken om het branden te stoppen.)

De WMV-bestanden worden aan de deelvensters Media en Mijn project in Adobe Premiere Elements toegevoegd en de dvd-werkruimte wordt automatisch geopend. In de dvd-werkruimte kunt u een menusjabloon selecteren en menuknoppen toevoegen of aanpassen.

Photoshop Elements-presentaties toevoegen aan videoprojecten

U kunt in de Elements Organizer een presentatie maken en deze verfraaien met muziek, overgangen, gesproken tekst, tekst en nog veel meer. Als uw project klaar is, kunt u het overbrengen naar Adobe Premiere Elements en het opnemen in films en dvd's.



Een presentatie in de projectweergave van het tabblad Bewerken en in de scènelijn van Adobe Premiere Elements

- 1 Klik in het dialoogvenster Presentatie op Uitvoer.
- 2 Klik eerst op Bewerken met Premiere Elements en vervolgens op OK. Als u wordt gevraagd het project eerst op te slaan, klikt u op OK. Vervolgens typt u een naam voor het project en klikt u op Opslaan.

Er verschijnt een dialoogvenster dat aangeeft wanneer uw presentatie klaar is. De presentatie verschijnt bovenaan in de Mediabrowser in de Elements Organizer. Als Adobe Premiere Elements is geopend, verschijnt de presentatie ook in de Elements Organizer. U kunt de presentatie dan naar de scènelijn of de tijdlijn slepen.

Een video-cd met een menu maken van presentaties

U kunt uw presentaties op een video-cd (vcd) branden zodat u uw presentaties kunt delen met vrienden en familie. Als u een vcd wilt maken, dient u over een cd-rw- of een dvd-rw-station te beschikken en kunt u alleen cd-r/rw-schijven gebruiken. U kunt video-cd's op uw televisie bekijken met behulp van een dvd-speler die de vcd-indeling ondersteunt. Ook kunt u video-cd's op uw computer weergeven. Hiervoor gebruikt u een cd/dvd-station en software waarmee u bestanden in de vcd-indeling kunt afspelen.

Bestanden op video-cd's hebben een gecodeerde MPEG-1-indeling met specifieke instellingen. Met de Elements Organizer kunt u in twee stappen video-cd's maken van presentaties. Eerst schrijft het programma een WMV-bestand naar de vaste schijf voor elke presentatie in een vcd-project. Vervolgens worden de WMV-bestanden omgezet in de vcd-indeling en worden ze op de cd-r/rw gebrand in een mapstructuur die nodig is voor het afspelen van video-cd's.

- 1 Plaats een beschrijfbare cd in het cd-rw- of dvd-rw-station.
- 2 Selecteer een of meer presentatieprojecten of WMV-bestanden in de Elements Organizer. Als u meerdere presentaties of WMV-bestanden wilt selecteren, drukt u op Ctrl en klikt u op de presentaties of WMV-bestanden die u wilt gebruiken.
- 3 Klik op Maken  > Meer opties > Vcd met menu.

Het dialoogvenster Een vcd maken met een menu wordt geopend.

- 4 U kunt uw presentaties organiseren door een van de volgende handelingen uit te voeren:
 - Als u een presentatie wilt toevoegen, klikt u op Presentaties toevoegen, selecteert u de presentaties die u wilt toevoegen en klikt u op OK.

- Als u een presentatie wilt verplaatsen, sleept u deze naar een nieuwe locatie in het deelvenster voor presentaties.
- Als u een presentatie wilt verwijderen, selecteert u deze en klikt u op Presentatie verwijderen.

5 Kies de instelling NTSC of PAL bij Video-opties, al naar gelang de locatie waar de ontvanger van de vcd zich bevindt.

6 Klik op Branden.

De Elements Organizer schrijft voor elke presentatie een WMV-bestand naar de vaste schijf en plaatst dit bestand in de Mediabrowser. Als u nog geen cd-rw hebt geplaatst, wordt er een dialoogvenster weergegeven met het verzoek om dit alsnog te doen. Vervolgens wordt het dialoogvenster Branden geopend.

7 U kunt het standaard geselecteerde doelstation en de stationssnelheid indien gewenst wijzigen. Klik op OK om de video-cd te branden.

Zodra de video-cd is voltooid, wordt dit gemeld in een dialoogvenster.

8 Klik op OK.

Zie ook

“[Een presentatie publiceren](#)” op pagina 142

Instant movies maken

Als Adobe Premiere Elements op uw computer staat, kunt u instant movies maken met behulp van de Elements Organizer. Als u instant movies wilt maken, selecteert u de vereiste items en klikt u op Maken > InstantMovie. Adobe Premiere Elements wordt gestart, zodat u instant movies kunt maken.

Een flipboek maken

In een flipboek kunt u van uw foto's een stop-motionvideo maken. Gebruik deze opdracht om foto's te animeren die in de burst-modus van uw camera zijn gemaakt. Flipboeken worden opgeslagen in de WMV-indeling en kunnen worden geoptimaliseerd voor weergave op een computer, een tv, het web of via e-mail. U plaatst het flipboek in de map Mijn video's en brandt het op een cd of vcd of importeert het naar *Adobe Premiere Elements*.

Afbeeldingen kunnen niet worden bewerkt in het dialoogvenster Flipboek. Ontwerpen of effecten moet u dus aan de afbeeldingen toevoegen voordat u het flipboek gaat maken. Uw foto's worden in het flipboek in dezelfde volgorde weergegeven als in de Mediabrowser. Als u uw foto's in een andere volgorde wilt weergeven, maakt u een album van uw foto's, rangschikt u de foto's in de gewenste volgorde en selecteert u vervolgens het album om een flipboek te maken.

1 Selecteer in de Mediabrowser de foto's die u wilt opnemen in uw flipboek.

Het flipboek moet meer dan twee foto's bevatten. Zorg er dus voor dat u meerdere foto's selecteert om goede resultaten te verkrijgen.

2 Kies Maken  > Meer opties > Flipboek.

3 Stel vervolgens de volgende opties naar wens in:

Snelheid Hiermee geeft u het aantal frames per seconde (fps) voor uw flipboek op. Verplaats de schuifregelaar naar links om het wisselen van afbeeldingen te vertragen of naar rechts om het wisselen van de afbeeldingen te versnellen.

Volgorde omdraaien Hiermee draait u de volgorde van het flipboek om, zodat de laatste afbeelding eerst wordt weergegeven en naar de eerste afbeelding wordt toegewerkt.

Uitvoerinstellingen Hier geeft u de grootte van het filmbestand op. Deze grootte is afhankelijk van de manier waarop u het flipboek wilt weergeven. Voor een op een computer weergegeven flipboek zijn andere uitvoerinstellingen nodig dan voor een flipboek dat wordt weergegeven op het web. Klik op de knop Details voor meer informatie over de uitvoerinstellingen die u selecteert.

Herhalen Voorvertoning Hiermee wordt het hele flipboek weer opnieuw afgespeeld nadat de laatste afbeelding is weergegeven.

4 Klik op Uitvoer om het flipboek op te slaan. Typ een bestandsnaam en klik op Opslaan.

Er wordt een WMV-bestand gemaakt en in de Mediabrowser geplaatst.

Hoofdstuk 9: Foto's afdrukken en delen

Met de Adobe® Elements Organizer 8 kunt u foto's op verschillende manieren afdrukken en delen. U kunt uw foto's professioneel laten afdrukken door onlineafdrukservices via *Adobe Photoshop Services*, maar u kunt uw foto's ook thuis op uw printer afdrukken. U kunt afzonderlijke foto's, contactbladen (miniaturen van geselecteerde foto's), figuurpakketten (een pagina met een of meer foto's met verschillende afmetingen) en zelfs T-shirttransfers afdrukken. Met de Elements Organizer kunt u ook afbeeldingen delen en afdrukken bestellen via internet.

Foto's afdrukken

Overzicht van afdrukken



Een video-overzicht is beschikbaar op www.adobe.com/go/lrvid2333_pse_nl.

De Elements Organizer beschikt over diverse opties voor het afdrukken van uw foto's. U kunt uw foto's professioneel laten afdrukken door onlineafdrukservices via Adobe Photoshop Services, maar u kunt uw foto's ook thuis op uw printer afdrukken. (In de Elements Organizer kunt u ook videoclips selecteren en afdrukken. Hiermee wordt echter alleen het eerste frame van de videoclip afgedrukt.) U kunt afzonderlijke foto's, contactbladen (miniaturen van geselecteerde foto's) en figuurpakketten (een pagina met een of meer foto's van verschillende afmetingen) afdrukken. U kunt een afbeelding zelfs horizontaal draaien om T-shirttransfers af te drukken.

Opmerking: Adobe Acrobat moet op uw computer zijn geïnstalleerd om een PDF-bestand te kunnen afdrukken.

Bovendien kunt u projecten afdrukken die u in de Elements Organizer hebt gemaakt, zoals fotoalbums, kaarten en kalenders. Sommige projecten kunt u bestellen bij onlineafdrukservices.



A

B



C

Verskillende afdrukopties

A. Afzonderlijke foto's B. Contactblad C. Figuurpakket

Voordat u foto's gaat afdrukken, geeft u standaardgegevens door aan de Elements Organizer, zoals papierformaat en afdrukstand. Deze opties kunt u instellen in het dialoogvenster Pagina-instelling. Geef desgewenst maateenheden op in het dialoogvenster Voorkeuren.

Zie ook

[“Pagina- en printeropties instellen”](#) op pagina 156

Foto's afdrukken in de Elements Organizer


In het dialoogvenster Afdrukken worden een lijst met foto's, een afdrukvoorbeeld en de instellopties voor de afdruktaak weergegeven. Als u een afdrukoptie wijzigt, wordt de voorvertoning bijgewerkt door de Elements Organizer. Dit neemt een aantal seconden in beslag, afhankelijk van het aantal foto's dat u afdrukt. Als u meerdere pagina's met foto's afdrukt, worden de pagina's als miniatures weergegeven in het dialoogvenster Afdrukken. Met de navigatieknoppen   kunt u heen en weer gaan tussen de pagina's. U kunt afbeeldingen roteren met behulp van de rotatiepictogrammen  en . U kunt pannen en zoomen toepassen op de mediabestanden. De Elements Organizer kan ook automatisch de afdrukstand van de afbeeldingen bepalen voordat u deze afdrukt.

- 1 Selecteer foto's of videoclips in de Mediabrowser of de Datumweergave. Als u een videoclip selecteert, wordt alleen het eerste frame van de clip afgedrukt.
- 2 Voer een van de volgende handelingen uit om het dialoogvenster Afdrukken te openen:
 - Selecteer Bestand > Afdrukken.
 - Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding en selecteer Afdrukken.

- Klik op het tabblad Maken op Fotoafdrukken en selecteer een van de volgende afdrukmethoden:
 - Afdrukken met lokale printer.
 - Fotopakket afdrukken.
- 3 Selecteer een printer in het menu Selecteer printer. U kunt ook op de knop Pagina-instelling klikken om de volgende opties op te geven of te wijzigen:
 - Papiergrootte
 - Richting
 - Printertype
 - Marges
- 4 Klik op de knop Instellingen wijzigen om de printerinstellingen te wijzigen. U kunt de volgende instellingen wijzigen in het dialoogvenster Instellingen wijzigen:
 - Printertype
 - Papiertype
 - Afdrukkwaliteit
 - Papierlade
 - Papiergrootte
 - Rand

Opmerking: als het afbeeldingsbestand door de printer ondersteunde PIM- of Exif Print-gegevens bevat, selecteert u de optie PIM of de optie Exif Print. Deze opties verschijnen als u een printer hebt die ondersteuning biedt voor afdrukken zonder randen. Bij printers die niet compatibel zijn met PIM of Exif Print worden deze opties uitgeschakeld.

- 5 Selecteer het papierformaat in het menu Papierformaat selecteren.
- 6 Selecteer een van de opties in het menu Selecteer type afdruk.
- 7 Selecteer een afdrukformaat in het menu Selecteer afdrukformaat.



Mediabestanden afdrukken

- 8 Selecteer of typ een aantal in het tekstvak Afdrukken x exemplaren van elke afbeelding.
- 9 Als u de afbeelding passend wilt maken voor de opgegeven afdruklay-out, selecteert u de optie Passend maken. De schaal van de afbeelding wordt gewijzigd en indien nodig wordt de afbeelding uitgesneden in overeenstemming met de verhoudingen van de afdruklay-out. Schakel deze optie uit als u de foto's niet wilt uitsnijden.
- 10 (Optioneel) Klik op Meer opties om aanvullende instellingen te wijzigen.
- 11 Klik op Afdrukken.

Zie ook

[“Maateenheden voor afdrukken opgeven”](#) op pagina 156

[“PRINT Image Matching \(PIM\) en Exif Print”](#) op pagina 157

Meer opties voor afdrukken vanuit de Elements Organizer

Klik op de knop Meer opties in het dialoogvenster Afdrukken om de volgende opties weer te geven:

- Afdrukopties
- Aangepast afdrukformaat

- Kleurbeheer

Afdrukopties U kunt dan de volgende instellingen opgeven:

- **Fotogegevens** U kunt de datum, het bijschrift en de bestandsnaam afdrukken door de volgende opties op te geven:
 - Datum tonen
 - Bijschrift tonen
 - Bestandsnaam weergeven
- **Rand** U kunt de volgende informatie opgeven voor de rand:
 - De dikte in inches, cm of mm.
 - Kleur van de rand
 - Achtergrondkleur
- **Layout** Selecteer Eén foto per pagina om één foto af te drukken op een pagina.
- **T-shirttransfer** Selecteer Afbeelding draaien om de afbeelding te gebruiken voor t-shirttransfers.

Opmerking: sommige printers kunnen afbeeldingen omgekeerd afdrukken. Geef in dit geval instellingen op in het printerstuurprogramma of kies de optie Beeld omkeren om de afbeeldingen om te keren. Als u beide opties selecteert, wordt de afbeelding twee keer horizontaal gespiegeld.

- **Rasterlijnen voor uitsnijden** Selecteer Uitsnijdmarkeringen afdrukken om snijtekens af te drukken (hulplijnen op alle vier de hoeken van de foto), zodat u de foto gemakkelijker kunt bijsnijden.


Aangepast afdrukformaat U kunt dan de volgende instellingen opgeven:

- **Afdruk grootte** U kunt de breedte en hoogte opgeven in inches, centimeters en millimeters. Selecteer Schaal passend voor medium om de afbeelding zodanig te schalen dat deze op de pagina past.
- **Max. afdrukresolutie** Standaard wordt hier 220 ppi opgegeven om sneller te kunnen afdrukken en het geheugen te ontzien. Een resolutie van 220 ppi is niet hoog genoeg voor duidelijke en scherpe afdrukken. Geef een waarde tussen 220 en 600 ppi op als u wilt afdrukken met een hogere resolutie.

Kleurbeheer Selecteer een printerprofiel in het menu Afdrukruimte. Met het menu Afdrukruimte stelt u een aangepast printerprofiel in om de afbeeldingskleuren om te zetten in de kleuruimte van de printer. U kunt kleuromzetting hier ook uitschakelen. Als u beschikt over een ICC-profiel voor de combinatie van printer en papier, selecteert u dit profiel in het menu. Schakel de voorziening voor kleurbeheer van het printerstuurprogramma dan uit. Bij Afdrukruimte ziet u de kleuruimte die is ingesloten in het fotobestand. (De instellingen voor kleurbeheer worden niet toegepast op het afdrukvoorbeeld in het dialoogvenster Afdrukken en als u een profiel kiest, wordt het afdrukvoorbeeld niet bijgewerkt.)

Meerdere mediabestanden afdrukken vanuit de Elements Organizer

U kunt meerdere mediabestanden afdrukken met het dialoogvenster Afdrukken in de Elements Organizer.



Meer foto's voor afdrukken toevoegen

A. Selecteer een optie, bijvoorbeeld Trefwoordtag, om de keuzes te beperken. B. Klik in het vak om een foto te selecteren. C. Klik op de knop Alles selecteren om alle weergegeven afbeeldingen te selecteren.

Mediabestanden toevoegen via het dialoogvenster Afdrukken

In het dialoogvenster Afdrukken kunt u foto's aan een afdruktaak toevoegen.

- 1 Klik in het dialoogvenster Afdrukken op de knop Toevoegen .
- 2 Selecteer een van de volgende opties in het dialoogvenster Media toevoegen:

Media momenteel in browser Hiermee worden de mediabestanden weergegeven die momenteel zichtbaar zijn in de Mediabrowser.

Gehele catalogus Hiermee worden alle mediabestanden in uw catalogus weergegeven.

Album Hiermee worden de mediabestanden uit een bepaald album weergegeven. Selecteer een album in het menu.

Trefwoordtag Hiermee worden mediabestanden met een specifieke tag weergegeven. Selecteer een tag in het menu.

Alleen media met waarderingen tonen Hiermee worden alleen mediabestanden weergegeven die zijn gemarkeerd met de tag Favorieten.

Verborgen media ook tonen Hiermee worden mediabestanden weergegeven die zijn gemarkeerd met de tag Verborgen.

- 3 Klik op een of meer miniaturen of klik op de knop Alles selecteren en klik vervolgens op de knop Geselecteerde media toevoegen.
- 4 Klik op Gereed.

Een contactblad afdrukken

Met contactbladen kunt u een reeks miniatuurafbeeldingen op één pagina weergeven, zodat u een groep afbeeldingen in één keer kunt bekijken.



Een voorbeeld van een contactblad

- 1 Voer een van de volgende handelingen uit om het dialoogvenster Afdrukken te openen:
 - Selecteer een of meerdere mediabestanden in de Mediabrowser of de Datumweergave en selecteer Bestand > Afdrukken. Als u een videobestand selecteert, wordt alleen het eerste frame van het bestand afgedrukt.
 - Klik met de rechtermuisknop op een van de mediabestanden en selecteer Afdrukken.
 - Klik op het tabblad Maken op Fotoafdrukken en selecteer Afdrukken met lokale printer.
- 2 Selecteer een printer in het menu Selecteer printer. U kunt ook via de knop Pagina-instelling afdrukopties voor de pagina opgeven.
- 3 Klik op de knop Instellingen wijzigen om de printerinstellingen op te geven. Zie “Foto's afdrukken in de Elements Organizer” op pagina 149 voor meer informatie over het dialoogvenster Instellingen wijzigen.

Opmerking: als het afbeeldingsbestand door de printer ondersteunde PIM- of Exif Print-gegevens bevat, selecteert u de optie PRINT Image Matching (PIM) of de optie Exif Print. Zie “PRINT Image Matching (PIM) en Exif Print” op pagina 157.

- 4 Selecteer Contactblad in het menu Selecteer type afdruk. In de voorbeeldlay-out worden automatisch alle foto's aan de linkerkant van het dialoogvenster Afdrukken weergegeven.
- 5 Als u een foto wilt verwijderen, selecteert u de desbetreffende miniatuur en klikt u op de knop Verwijderen .
- 6 Geef het aantal kolommen in de lay-out op (tussen 1 en 9) bij Kolommen. Als u het aantal kolommen wijzigt, worden de grootte van de miniaturen en het aantal rijen aangepast. Als het aantal foto's in het dialoogvenster Afdrukken niet op één pagina past, worden er pagina's toegevoegd.
- 7 Indien nodig kunt u de navigatieknoppen   onder de voorvertoning gebruiken om door de pagina's te bladeren. U kunt afbeeldingen roteren met behulp van de rotatiepictogrammen  en . U kunt pannen en zoomen toepassen op de mediabestanden.
- 8 Als u onder elke miniatuur tekst wilt toevoegen, selecteert u eerst Afdrukopties tonen en daarna een of meer van de volgende opties:

Datum Hiermee wordt de datum die is ingesloten in de afbeelding afgedrukt.

Bijschrift Hiermee wordt de bijschrifttekst die is ingesloten in de metagegevens van het bestand afgedrukt.

Bestandsnaam Hiermee wordt de bestandsnaam van de afbeelding afgedrukt.

Paginanummers Hiermee worden paginanummers onder aan elke pagina afgedrukt als er meerdere contactbladen worden afgedrukt.

Opmerking: afhankelijk van de pagina-instelling en de lay-out kunnen woorden in de tekst onder de miniaturen worden afgekapt.

- 9 Als u wilt afdrukken met kleurbeheer, klikt u op de knop Meer opties en selecteert u een profiel in het menu Afdrukruimte.
- 10 Klik op Afdrukken.

Een figuurpakket afdrukken

Met de opdracht Fotopakket kunt u meerdere exemplaren van een of meer foto's op één pagina plaatsen, net als portretfotografen dat vaak doen met hun afdrukken. U kunt kiezen uit een reeks opties voor grootte en plaatsing en zo de pakketindeling geheel aan uw wensen aanpassen.



Er zijn verschillende formaten fotopakketten

- 1 Voer een van de volgende handelingen uit om het dialoogvenster Afdrukken te openen:
 - Selecteer een of meer foto's in de Mediabrowser en kies Bestand > Afdrukken.
 - Klik op het tabblad Maken op Fotoafdrukken en selecteer Fotopakket afdrukken.
 - Open een foto in Volledig bewerken of Snel repareren en kies Bestand > Afdrukken.
 - Selecteer een foto in de Datumweergave en kies Bestand > Afdrukken.
 - 2 Selecteer een printer in het menu Selecteer printer. U kunt ook via de knop Pagina-instelling afdrukopties voor de pagina opgeven.
 - 3 Klik op de knop Instellingen wijzigen om de printerinstellingen te wijzigen.
- Opmerking:** als het afbeeldingsbestand door de printer ondersteunde PIM- of Exif Print-gegevens bevat, selecteert u de optie PRINT Image Matching (PIM) of de optie Exif Print.
- 4 Kies Fotopakket in het menu Selecteer type afdruk. In de voorbeeldlay-out wordt automatisch de eerste foto aan de linkerkant van het dialoogvenster Afdrukken weergegeven.
 - 5 Kies een lay-out in het menu Selecteer een lay-out.
- Opmerking:** afhankelijk van de lay-out die u kiest, wordt de afdrukstand van de afbeeldingen zo ingesteld dat het afdrukgebied optimaal wordt benut.
- 6 (Optioneel) Selecteer een rand in het menu Selecteer een kader. U kunt slechts één kader voor het figuurpakket selecteren.
 - 7 Klik op de optie Pagina vullen met eerste foto om de afbeeldingen in het dialoogvenster op afzonderlijke pagina's af te drukken. U kunt de navigatieknoppen ⏮ ⏭ onder de voorvertoning gebruiken om elke lay-out te bekijken. U kunt afbeeldingen roteren met behulp van de rotatiepictogrammen 🔄 en 🔄. U kunt pannen en zoomen toepassen op de mediabestanden.
 - 8 Klik op de optie Passend maken om foto's uit te snijden zodat deze perfect passen in de grootte van de afdruklay-out.

- 9 Als u een foto in de lay-out wilt vervangen, sleept u een foto uit de lijst aan de linkerkant van het dialoogvenster Afdrukken over een afbeelding in de voorvertoningslay-out.

Opmerking: klik op de knop Toevoegen  om foto's toe te voegen die niet worden vermeld in het dialoogvenster Afdrukken. In het dialoogvenster Foto's afdrukken kunt u foto's selecteren en aan uw pakketlay-out toevoegen. Klik op Klaar om de geselecteerde foto's toe te voegen aan de lijst in het dialoogvenster Afdrukken.

- 10 Als u afbeeldingen in een lay-out wilt verwisselen, sleept u een afbeelding naar een andere afbeelding. Als u een verwisselde afbeelding wilt terugzetten, klikt u met de rechtermuisknop op de afbeelding en selecteert u Naar origineel terugzetten in het contextmenu.
- 11 Als u wilt afdrukken met kleurbeheer, klikt u op de knop Meer opties en selecteert u een profiel in het menu Afdrukruimte.
- 12 Klik op Afdrukken.

Zie ook

[“Pagina- en printeropties instellen”](#) op pagina 156

[“PRINT Image Matching \(PIM\) en Exif Print”](#) op pagina 157

Afdrukopties

Pagina- en printeropties instellen

- 1 Kies Bestand > Afdrukken. In Volledig bewerken, Snel repareren of Bewerken met instructies is de opdracht Afdrukken alleen beschikbaar als er een foto is geopend.
- 2 Klik op de knop Pagina-instelling. Klik in het dialoogvenster Pagina-instelling op de knop Printer en kies een printer in het menu Naam. Klik indien nodig op de knop Eigenschappen om opties voor de lay-out en het papier op te geven. U kunt op de knop Geavanceerd klikken in het dialoogvenster van het printerstuurprogramma (indien beschikbaar) om andere printeropties in te stellen. Of de knop Geavanceerd en de printeropties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de printer, de printerstuurprogramma's en de Windows-versie. Klik op OK om de dialoogvensters te sluiten.

Opmerking: als u de afdruk grootte van de afbeelding wilt wijzigen, gebruikt u de schaalopties in het dialoogvenster Afdrukvoorbeeld in plaats van de geavanceerde printeropties. Het dialoogvenster Afdrukken is handiger omdat u een voorbeeld van de afbeelding kunt weergeven terwijl u de schaal wijzigt. Bovendien moet u de schaalopties niet in zowel de geavanceerde printeropties als het dialoogvenster Afdrukvoorbeeld opgeven. Hiermee past u de schaal namelijk twee keer toe waardoor de afbeelding niet op de gewenste grootte wordt afgedrukt.

- 3 Geef de gewenste opties, zoals het papierformaat en de afdrukstand, op in het dialoogvenster Pagina-instelling en klik op OK.

Maateenheden voor afdrukken opgeven

- 1 Kies Bewerken > Voorkeuren > Algemeen in de Mediabrowser of de Datumweergave.
- 2 Kies Centimeters/millimeters of Inches in het menu Afdrukformaten. Deze instelling bepaalt welke formaten u kunt kiezen wanneer u een foto afdrukt of uitsnijdt. Klik vervolgens op OK.

PRINT Image Matching (PIM) en Exif Print

PRINT Image Matching (PIM)-technologie zorgt dat digitale camera's en printers optimaal op elkaar zijn afgestemd, zodat u foto's van hoge kwaliteit kunt afdrukken. Met de PIM-technologie kunnen Epson®-printers specifieke afdrukgegevens identificeren voor afbeeldingen die met een digitale camera zijn vastgelegd. Hierdoor worden de kleuren, kwaliteit en details van de afdrukken verbeterd.

Exif 2.2 (Exif Print) maakt gebruik van de informatie (Exif-tags) in foto's van digitale camera's die Exif 2.2 (Exif Print) van Epson ondersteunen. Met behulp van deze Exif-tags kan een printer met Exif Print-ondersteuning de afbeeldingen optimaal verwerken, waardoor de afdrukkwaliteit wordt verbeterd. Raadpleeg de documentatie bij de printer voor meer informatie.

Neem bij het gebruik van de opties PIM en Exif Print in de Elements Organizer de volgende richtlijnen in acht:

- Als u de optie PIM selecteert wanneer u meerdere afbeeldingen afdrukt en slechts enkele afbeeldingen over PIM-gegevens beschikken, wordt de optie alleen toegepast op de afbeeldingen met PIM-gegevens.
- In het lay-outvoorbeeld in het dialoogvenster Afdrukken worden geen voorvertoningen van de kleurverbeteringen van de PIM- of Exif Print-gegevens weergegeven.
- Sommige instellingen van printerstuurprogramma's zijn niet compatibel met PIM of Exif Print en dan worden deze opties wellicht uitgeschakeld.
- Exif Print is een subset van PIM die wordt ondersteund door apparaten van Epson. Afhankelijk van de printer is het mogelijk om zowel de opties voor PIM als voor Exif Print in te stellen zodat u een betere afdruk verkrijgt.

Belangrijk: in Windows Vista biedt Photoshop Elements geen volledige ondersteuning voor bepaalde Epson-printers. Als uw Epson-printerstuurprogramma samen met Windows Vista is geïnstalleerd, biedt Photoshop Elements hier geen volledige ondersteuning voor. Als u uw printerstuurprogramma rechtstreeks van Epson hebt gekregen, biedt Photoshop Elements wel ondersteuning voor uw printer.

Foto's delen via onlineservices

Onlineservices



Een video over het online weergeven en delen van foto's is beschikbaar op www.adobe.com/go/lrvid2335_pse_nl.

Met onlineservices kunt u afbeeldingen delen en afdrukken bestellen via internet. U dient u aan te melden bij een onlineservice om afdrukken, fotoboeken en wenskaarten te kunnen bestellen. U hebt dus een geldig e-mailadres nodig voor de bijbehorende correspondentie. Het aanmelden bij de service is gratis. U hebt echter wel een creditcardnummer nodig om een bestelling te plaatsen.

De beschikbare onlineservices variëren per locatie. Er kunnen bijvoorbeeld verschillende bestelservices beschikbaar zijn voor Noord-Amerika en voor Azië. In het menu Online kunt u zien welke services beschikbaar zijn in uw regio. Dit menu wordt automatisch gewijzigd als er nieuwe services beschikbaar worden.

Onlineservices instellen

U kunt Adobe Photoshop Services in de Elements Organizer gebruiken om afbeeldingen en projecten naar onlineserviceproviders te verzenden. Adobe Photoshop Services wordt regelmatig bijgewerkt; via de voorkeuren kunt u het programma laten controleren of er nieuwe services beschikbaar zijn.

- 1 Kies Bewerken > Voorkeuren > Adobe Partner Services in de Mediabrowser of de Datumweergave.

2 Stel in de voorkeuren de volgende opties in:

Automatisch controleren op services Hiermee controleert u automatisch of er updates zijn voor onlineservices. De beschikbare services verschillen per geografische locatie. Selecteer de optie Me op de hoogte houden van Adobe-aanbiedingen als u speciale aanbiedingen wilt ontvangen.

Stel me op de hoogte van service-updates Hiermee wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe service-updates.

Stel me op de hoogte van Adobe-aanbiedingen Hiermee wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe Adobe-aanbiedingen.

Houd me op de hoogte van nieuws m.b.t. productondersteuning Hiermee wordt u op de hoogte gehouden van updates voor productondersteuning.

Stel me op de hoogte van services van derde partijen Hiermee wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe services die worden geleverd door derde partijen.

Locatie Klik op de knop Kiezen om uw huidige locatie op te geven, zodat Adobe Photoshop Services lokale services aan u kan leveren.

Vernieuwen Hiermee voegt u nieuwe services voor afdrukken, delen en downloaden toe aan de Elements Organizer. Wanneer nieuwe services beschikbaar zijn, wordt het type service met de beschikbare opties voor providers weergegeven in een dialoogvenster.

Accounts opnieuw instellen Hiermee kunt u opgeslagen accountgegevens opnieuw instellen voor alle services.

Onlineservicegegevens wissen Hiermee verwijdt u berichten van Adobe.

3 Nadat u de voorkeuren voor Services hebt ingesteld, worden alle meldingen en updates weergegeven op het moment dat deze beschikbaar zijn. Voer een van de volgende handelingen uit:

- Klik op de knop Meldingen weergeven  op de statusbalk (onder aan de Elements Organizer-werkruimte). U kunt een volledige lijst met aankondigingen, nieuwe services en updates weergeven. Selecteer een melding in het venster Meldingen en klik op de knop Weergeven of selecteer een update of service en klik op de knop Uitvoeren.
- Klik op de knop Envelop  om toegang te krijgen tot de meest recente aankondiging, service of update die wordt weergegeven op de statusbalk van de Elements Organizer.

Opmerking: er verschijnen alleen updates en meldingen als u bent verbonden met internet.

Zie ook

[“Foto's en mediabestanden verzenden via e-mail”](#) op pagina 159

[“Mobiele telefoons met een camera”](#) op pagina 27

Foto's naar onlineafdrukservices verzenden

de beschikbare onlineservices variëren per locatie. Sommige opties verschillen voor Azië, Europa en Noord-Amerika. De opties bij Order Prints worden wellicht niet weergegeven als deze service niet beschikbaar is in uw regio.



Optimaliseer uw projecten voordat u fotoboeken bestelt.

Foto's naar onlinedeelservices verzenden

- 1 Klik op het tabblad Delen  in de Editor of in de Mediabrowser of de Datumweergave van de Elements Organizer.
- 2 Klik op Meer opties en kies een van de services voor het delen van foto's in het pop-upmenu.

3 Volg de aanwijzingen op het scherm om de foto's online te delen.

Foto's delen via e-mail


Foto's en mediabestanden verzenden via e-mail

💡 Een video over dit proces is beschikbaar op www.adobe.com/go/lrvid2332_pse_nl.

Het delen van foto's via e-mail in de Elements Organizer gaat moeiteloos. Met Fotomail kunt u foto's als bijlage aan een e-mailbericht toevoegen of een foto in een e-mailbericht insluiten. (Zie “Projecten” op pagina 127 als u projecten via e-mail wilt versturen.)

U kunt op de volgende manieren bestanden via e-mail met anderen delen (alle tags en metagegevens blijven daarbij in het bestand staan, ongeacht de bestandsindeling):

Fotomail Met behulp van een wizard kunt u foto's insluiten in de tekst van een e-mailbericht en kleurrijke aangepaste lay-outs (*opmaaksjablonen*) gebruiken. Bij de opmaaksjablonen hebt u de keuze uit een lijst met thema's, diverse achtergronden, kaders en randen. Met de wizard kunt u ook het fotoformaat, de kleuren voor opmaaksjablonen, de tekstkleur, effecten en lay-outs selecteren. Nadat u de opties hebt geselecteerd, zet de Elements Organizer automatisch alle afbeeldingen om in JPEG, waarna het e-mailbericht wordt gegenereerd. U kunt Fotomail via *Microsoft Outlook*, *Outlook Express* of *Adobe E-mailservice* verzenden.



Een foto direct weergegeven in de tekst van een e-mailbericht

PDF-presentatie Hiermee combineert u afbeeldings- en mediabestanden in één PDF-bestand. De ontvangers kunnen het PDF-bestand met het gratis programma *Adobe Reader* als een presentatie weergeven.

E-mailbijlagen Hiermee verzendt u afbeeldings- of mediabestanden als individuele e-mailbijlagen. U kunt de grootte van de foto opgeven. U kunt afbeeldingen met een andere bestandsindeling ook omzetten in de bestandsindeling JPEG.

Voordat u uw bestanden gaat verzenden, kunt u het beste de volgende opties instellen:

- E-mailvoorkeuren instellen. U kunt de afbeeldingsgrootte en de compressie aanpassen, zodat foto's sneller worden gedownload en u toch voldoende details behoudt om de foto's online weer te geven. U kunt bestanden ook opslaan in een opgegeven map, zodat u de bestanden handmatig kunt toevoegen aan e-mailberichten. Deze optie is handig als de functie voor automatische e-mailbijlagen niet in uw e-mailtoepassing kan worden gebruikt.

- Lijst met contactpersonen instellen. U kunt e-mailberichten vooraf adresseren en bijhouden met wie u foto's hebt gedeeld. Het gebruik van de lijst met contactpersonen is optioneel. Desgewenst kunt u de e-mailberichten ook vanuit uw e-mailtoepassing adresseren.

Nadat u een e-mail hebt geschreven, kunt u deze verzenden om uw foto's en video's aan vrienden en familieleden te laten zien.

Zie ook

[“Foto's naar onlineafdrukservices verzenden”](#) op pagina 158

E-mailvoorkeuren instellen

1 Voer een van de volgende handelingen uit:

- Kies Bewerken > Voorkeuren > Delen in de Mediabrowser of de Datumweergave.
- Kies Bewerken > Voorkeuren > Organiseren en delen in Volledig bewerken of Snel repareren en selecteer vervolgens Delen in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster Voorkeuren.

2 Kies in het menu E-mailclient een van de volgende mogelijkheden en klik op OK:

- Microsoft Outlook® om deze toepassing als de standaardtoepassing te kiezen.
- Outlook Express® om deze toepassing als de standaardtoepassing te kiezen.
- Adobe E-mailservice als u niet werkt met Outlook of Outlook Express, maar e-mailberichten rechtstreeks vanuit de Elements Organizer naar ontvangers wilt sturen.

Zie ook

[“Onlineservices instellen”](#) op pagina 157

Adobe E-mailservice instellen

Als u een op het web gebaseerde e-mailservice gebruikt, zoals *Gmail van Google* of *Yahoo! Mail*, kunt u de Adobe E-mailservice gebruiken om Fotomail direct naar ontvangers te verzenden. Wanneer u Adobe E-mailservice voor de eerste keer gebruikt, is gebruikersregistratie vereist voor e-mailverificatie. U moet beschikken over een geldig e-mailadres en een internetverbinding om gebruik te maken van Adobe E-mailservice.

- 1 Kies Bewerken > Voorkeuren > Delen en kies Adobe E-mailservice in het menu E-mailclient.
- 2 Typ uw naam en e-mailadres in de tekstvakken.
- 3 Klik op OK.
- 4 De eerste keer dat u Adobe E-mailservice gebruikt, wordt ter controle een e-mail verzonden naar het adres dat u hebt ingevoerd in het dialoogvenster Voorkeuren. In de tekst van het e-mailbericht ziet u een verificatiecode voor de afzender. Wanneer wordt gevraagd om de code in te voeren, kopieert u de code uit de e-mail, plakt u deze in het dialoogvenster en klikt u vervolgens op OK.
- 5 Wanneer het e-mailadres is geverifieerd, klikt u op OK. U kunt nu rechtstreeks vanuit de Elements Organizer e-mailberichten verzenden wanneer u met internet bent verbonden.

De lijst met contactpersonen gebruiken

Met de lijst met contactpersonen kunt u e-mailberichten van tevoren adresseren. Als u vaak e-mailberichten verzendt naar dezelfde groep personen, kunt u ook een groep instellen. Het gebruik van de lijst met contactpersonen is optioneel. Desgewenst kunt u e-mailadressen invoeren in uw e-mailtoepassing in plaats van de lijst met contactpersonen te gebruiken.

Als u de lijst met contactpersonen wilt weergeven, kiest u Bewerken > Lijst met contactpersonen in de Mediabrowser of de Datumweergave.



Lijst met contactpersonen

A. Klik op een kolomkop om te sorteren op die categorie B. Groepitems C. Afzonderlijke items D. Dubbelklik op een item om de contactpersoon te bewerken

Een item toevoegen aan de lijst met contactpersonen

- 1 Kies Bewerken > Lijst met contactpersonen in de Mediabrowser of de Datumweergave.
- 2 Klik op de knop Nieuwe contactpersoon .
- 3 Typ desgewenst een naam, een e-mailadres en andere gegevens voor de contactpersoon en klik op OK.
- 4 Klik op OK om de lijst met contactpersonen te sluiten.

Adressen importeren in de lijst met contactpersonen

In plaats van adressen in te typen, kunt u deze importeren uit Outlook of Outlook Express. U kunt ook adressen importeren uit een vCard-bestand (gewoonlijk een automatische handtekening in een e-mailbericht met de contactgegevens van de afzender). Het importeren van grote aantallen adressen kan enige tijd in beslag nemen.

- 1 Kies Bewerken > Lijst met contactpersonen in de Mediabrowser of de Datumweergave.
- 2 Klik op importeren.
- 3 In het dialoogvenster Bron contactpersoon kiezen kiest u de toepassing waaruit u contactpersonen wilt ophalen en klikt u vervolgens op OK.

Een item verwijderen uit de lijst met contactpersonen

- 1 Kies Bewerken > Lijst met contactpersonen in de Mediabrowser of de Datumweergave.
- 2 Selecteer een of meer items in de lijst, klik op Verwijderen en klik vervolgens op OK.

Een item bewerken in de lijst met contactpersonen

- 1 Kies Bewerken > Lijst met contactpersonen in de Mediabrowser of de Datumweergave.
- 2 Selecteer een item en klik op de knop Bewerken  (u kunt ook op een item dubbelklikken). Bewerk het item en klik op OK.

Een nieuwe groep maken in de lijst met contactpersonen

- 1 Kies Bewerken > Lijst met contactpersonen in de Mediabrowser of de Datumweergave.

- 2 Klik op de knop Nieuwe groep .
- 3 Typ een naam voor de groep in het tekstvak Groepsnaam.
- 4 Voeg leden toe aan de groep door een item te selecteren in de lijst Contactpersonen. Klik vervolgens op de knop Toevoegen om de contactpersoon te verplaatsen naar de lijst Leden. Als u een aaneengesloten reeks contactpersonen wilt toevoegen, klikt u op de eerste en laatste contactpersoon van de reeks terwijl u Shift ingedrukt houdt. Als u meerdere contactpersonen wilt toevoegen die niet naast elkaar staan, klikt u op contactpersonen terwijl u Ctrl ingedrukt houdt.
- 5 Als u contactpersonen wilt verwijderen uit de groep, selecteert u een of meer items in de lijst met leden en klikt u op de knop Verwijderen.
- 6 Klik op OK om het dialoogvenster Nieuwe groep te sluiten. De groep wordt toegevoegd  aan de lijst met contactpersonen.
- 7 Klik op OK.

Contactgegevens exporteren naar vCard-bestanden

- 1 Kies Bewerken > Lijst met contactpersonen in de Mediabrowser of de Datumweergave. Selecteer een contactpersoon door erop te klikken. Houd Ctrl ingedrukt en klik op elke contactpersoon als u meerdere contactpersonen wilt selecteren.
- 2 Klik op vCard exporteren.
- 3 In het dialoogvenster Map selecteren kiest u een bestemming voor het vCard-bestand en klikt u vervolgens op OK.

Foto's per e-mail verzenden

- 1 Selecteer een foto in de Mediabrowser of de Datumweergave, klik op het tabblad Delen  en klik op de knop E-mailbijlagen.

Opmerking: als u voor de eerste keer een foto per e-mail verzendt, wordt u gevraagd op te geven welke e-mailservice u wilt gebruiken. Bevestig uw keuze en klik op OK.

- 2 Als u meer items aan het e-mailbericht wilt toevoegen, selecteert u deze in de Mediabrowser en klikt u op de knop Toevoegen .

Opmerking: u kunt ook items verwijderen door deze te selecteren in de lijst Items en vervolgens te klikken op de knop Verwijderen .

- 3 Kies een optie in het menu Maximale fotogrootte en pas de duidelijkheid van de afbeelding aan met de schuifregelaar Kwaliteit.
- 4 Klik op Volgende.
- 5 Typ een bericht in het tekstvak Bericht.
- 6 Selecteer ontvangers voor de e-mail door op een naam te klikken in de lijst Ontvangers selecteren (de namen die u te zien krijgt, zijn afkomstig uit de lijst met contactpersonen).

Opmerking: u beschikt ook over de optie om geen ontvangers te selecteren en later e-mailadressen in te voeren wanneer het e-mailbericht verschijnt.

Als er tags zijn gekoppeld aan de foto's, worden deze toegevoegd wanneer u de foto's per e-mail verzendt. Ontvangers die Elements Organizer gebruiken, kunnen de foto's samen met de tags importeren in hun catalogi. De tags Favorieten en Verborgen worden echter nooit toegevoegd wanneer u een foto per e-mail verzendt.

- 7 Klik op Volgende.

De Elements Organizer genereert het bericht en opent vervolgens de e-mailtoepassing die is opgegeven in het gedeelte Delen van het dialoogvenster Voorkeuren. Als de Elements Organizer geen ondersteuning biedt voor uw e-mailtoepassing, voegt u het bestand handmatig toe. Zie de Help bij uw e-mailprogramma voor informatie over het toevoegen van bestanden aan een e-mailbericht.

Een foto verzenden met Fotomail

Bij Fotomail wordt een foto ingesloten in de tekst van een e-mailbericht. U kunt kiezen uit verschillende kleurrijke opmaaksjablonen met achtergrondpatronen om de e-mail aan uw wensen aan te passen. Ook zijn er lay-outopties beschikbaar voor het formaat van de foto's, de kleuren en de stijlen van de opmaaksjabloon die u kiest, en verschillende indelingsopties als u meerdere foto's verzendt.

1 Voer een van de volgende handelingen uit:

- Selecteer een foto in de Mediabrowser of de Datumweergave en klik eerst op Delen  en vervolgens op Fotomail.
- Open in de modus Volledig bewerken of Snel repareren de foto die u per e-mail wilt verzenden. Klik in de sneltoetsbalk op Delen  en vervolgens op Fotomail.

2 De eerste keer dat u een foto per e-mail verzendt, wordt u gevraagd te bevestigen welke e-mailservice u wilt gebruiken. Bevestig uw keuze en klik op Volgende.

3 Voer een van de volgende handelingen uit om ontvangers te selecteren voor het e-mailbericht:

- Selecteer een naam in de lijst Ontvangers selecteren (de weergegeven namen zijn afkomstig uit de lijst met contactpersonen).
- Desgewenst kunt u de ontvanger toevoegen aan de lijst met contactpersonen door het selectievakje Ontvangers in lijst met contactpersonen bewerken in te schakelen. . Klik op OK. Hierna verschijnt de ontvanger als geselecteerd item in de lijst Ontvangers selecteren.

4 In de wizard Opmaaksjablonen en layouts kiest u een stijl en achtergrond voor opmaaksjablonen. Klik vervolgens op Volgende stap en pas de lay-out aan.

5 Klik op Volgende.

De Elements Organizer opent uw standaard-mailtoepassing.

De instellingen voor opmaaksjablonen in Fotomail aanpassen

Voor bijlagen in Fotomail kunt u lay-outs voor opmaaksjablonen aanpassen. Deze instellingen worden automatisch opgeslagen zodat u deze opnieuw kunt gebruiken. Met de wizard Opmaaksjablonen en lay-outs kunt u een stijl voor opmaaksjablonen, een fotogrootte, randen of kaders, achtergronden, een slagschaduw en een lay-out instellen.

- 1 Selecteer een foto in de Mediabrowser of de Datumweergave en klik vervolgens op het tabblad Delen.
- 2 Selecteer Fotomail en klik op Volgende.
- 3 Selecteer een categorie uit de lijst aan de linkerkant, selecteer een type opmaaksjabloon in het submenu en klik op Volgende stap.




Een opmaaksjabloon kiezen

- 4 Selecteer een formaat voor uw foto's. De foto wordt vergroot of verkleind zodat deze past binnen de geselecteerde opmaaksjabloon.




Een fotoformaat selecteren

- 5 Afhankelijk van de opmaaksjabloon die u hebt geselecteerd, geeft u lay-outopties op zoals een kader- of randstijl, een slagschaduw, een achtergrondkleur en achtergronden.



Een nieuwe kleur kiezen

- 6 Als u tekst wilt toevoegen, selecteert u de standaardtekst en typt u uw eigen bericht. Kies vervolgens een lettertype en een tekengrootte.



Een bijschrift toevoegen

Video's online delen

U kunt uw film in de Elements Organizer exporteren in een indeling die geschikt is voor weergave op internet.

- 1 Selecteer de videobestanden die u wilt kopiëren en klik op Delen .
- 2 Klik op Video's online delen.

Adobe Premiere Elements wordt gestart, zodat u uw videobestanden kunt exporteren naar het web.

Mediabestanden delen op mobiele telefoons en afspeelapparaten

U kunt films exporteren die u kunt afspelen op mobiele telefoons, sommige PDA's en draagbare mediaspelers, zoals video-iPods en PSP-apparaten (Playstation Portable).

- 1 Selecteer de mediabestanden die u wilt kopiëren en klik op Delen .
- 2 Klik op Mobiele telefoons en afspeelapparatuur.

Adobe Premiere Elements wordt gestart, zodat u de mediabestanden naar de opgegeven mobiele telefoon of mediaspeler kunt exporteren.

Foto's weergeven en delen op Media Center-computers

Foto's weergeven op computers met Media Center Edition 2005

Als u beschikt over een computer met Microsoft® Windows® XP® Media Center Edition 2005, kunt u foto's weergeven en delen op een aangesloten standaard- of HD-televisie of op een ander compatibel weergaveapparaat dat is aangesloten op een Media Center Extender. (Raadpleeg de documentatie die is meegeleverd bij de computer, de televisie of het andere apparaat voor meer informatie.)

U gebruikt de afstandsbediening van het Media Center-apparaat om de foto's weer te geven en opties te kiezen.

Opmerking: De Elements Organizer biedt alleen ondersteuning voor Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005.

Firewall- en antivirussoftware

Als u een firewall of virusbeveiligingssoftware hebt geïnstalleerd, geeft de Elements Organizer waarschijnlijk een waarschuwing als u de software de eerste keer opent in Media Center. Als deze waarschuwing wordt weergegeven, dient u de toepassing AdobePhotoshopElementsMediaServer te laten uitvoeren. Anders kunt u de Elements Organizer niet gebruiken in Media Center.

Raadpleeg de instructies bij de firewall of virusbeveiliging voor meer informatie over het inschakelen van of het opheffen van de blokkering voor de toepassing(en).

Photoshop Elements gebruiken op Media Center-computers

- 1 Klik op de knop Media Center op de Media Center-afstandsbediening.
- 2 Selecteer Meer programma's, navigeer naar de Elements Organizer en selecteer dit programma.

De startpagina van de Elements Organizer Media Center wordt weergegeven.

Foto's weergeven op Media Center-computers

In Media Center 2005 kunt u de foto's in de catalogus van de Elements Organizer weergeven. U kunt de foto's op datum weergeven (vergelijkbaar met de Datumweergave), maar ook op tag, album of presentatie.

- 1 Open de startpagina van de Elements Organizer in Media Center.
- 2 Kies Foto's bekijken met de navigatieknoppen van de afstandsbediening en kies een weergaveoptie:

Alle foto's Hiermee ziet u miniaturen van uw volledige catalogus.

Presentatie weergeven Zo begint u ogenblikkelijk een presentatie van alle foto's in uw catalogus. U kunt de overgang, de duur en andere eigenschappen wijzigen op de pagina Instellingen.

Op datum Zo geeft u de kalenderweergave weer. Wanneer de kalender verschijnt, gebruikt u de knop met de enkele pijl om een maand vooruit of achteruit te gaan en de knop met de dubbele pijl om een jaar vooruit of achteruit te gaan. Als u de foto's wilt weergeven die op een bepaalde dag zijn genomen, selecteert u Enkele datum en stelt u de datum in met een fotominiatuur. Als u de foto's binnen een bepaald datumbereik wilt weergeven, selecteert u Datumbereik en stelt u de begin- en einddatum met fotominiaturen in.

Op tag Hiermee geeft u foto's met een specifieke tag weer. Navigeer naar een tag en druk op OK op de afstandsbediening. Als er links van een tag een pijl verschijnt, heeft die tag subtags. Klik op de pijl om de subtags weer te geven.

 *Als u foto's op tags bekijkt, verschijnt er een lijst met tagnamen onder Geselecteerde tags. Als u een tag uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u de desbetreffende tag en kiest u vervolgens Tags wissen. (Hiermee wordt de tag niet uit de catalogus verwijderd.)*

Op album De foto's worden weergegeven in een album. Navigeer naar het album dat u wilt weergeven en druk op OK op de afstandsbediening. Als er een pijl links van het album staat, gaat het om een albumgroep. Klik op de pijl om de albums in de groep weer te geven.

- 3 Gebruik de navigatietoetsen op de afstandsbediening om foto's weer te geven. Als u een foto op volledig scherm wilt weergeven, navigeert u naar de foto en klikt u op OK op de afstandsbediening.
- 4 Als u wilt teruggaan naar de vorige pagina, drukt u op Terug op de afstandsbediening. Als u terug wilt gaan naar de startpagina, selecteert u Begin.

Presentaties weergeven en delen op Media Center-computers

Met Media Center 2005 kunt u presentaties weergeven die u hebt gemaakt in de Elements Organizer en die zijn opgeslagen als WMV-bestanden.

- 1 Op de startpagina van de Elements Organizer drukt u op de knop Presentaties. De pagina Presentaties weergeven wordt geopend met miniaturen van de presentaties die u hebt gemaakt. (U kunt ook de knop Datum gebruiken om presentaties weer te geven en te selecteren die zijn gemaakt op een bepaalde dag of in een bepaald datumbereik).
- 2 Als u een presentatie wilt afspelen, navigeert u naar de desbetreffende miniatuur en klikt u op OK. Als u de presentatie op het volledige scherm wilt weergeven, klikt u nogmaals op OK. Gebruik de knop Terug op de afstandsbediening om terug te gaan naar het weergeven van de presentatie in een venster.
- 3 Gebruik de knoppen Afspelen, Pauze, Stoppen, Vooruit, Achteruit en Opnieuw afspelen op de afstandsbediening om de presentatie te regelen.

Photoshop Elements instellen op Media Center-computers

- 1 Klik Instellingen op de Elements Organizer-startpagina.
- 2 Stel de volgende algemene instellingen naar wens in:

Bestandsnamen bij fotominiaturen weergeven Selecteer deze optie om bestandsnamen weer te geven bij het bekijken van miniaturen van foto's of presentaties.

Fotobijschriften in presentaties weergeven Selecteer deze optie om fotobijschriften (ingesteld in de Mediabrowser) weer te geven bij het bekijken van foto's in kant-en-klare presentaties.

Catalogus gebruiken Hiermee bepaalt u de catalogus die u wilt weergeven. Als u meer dan één catalogus hebt in de Elements Organizer, navigeert u naar de catalogus die u wilt weergeven en klikt u op OK.

Fotominiaturen opnieuw maken Hiermee kunnen fotominiaturen desgewenst opnieuw worden gemaakt.

Onlangs bekeken lijst wissen Hiermee wist u de lijst met onlangs weergegeven foto's van de startpagina.

- 3 Kies Gereed om de instellingen toe te passen.
- 4 Stel de volgende opties voor presentaties naar wens in en klik op Gereed.

Tijdsduur dia Hiermee stelt u de tijdsduur in waarmee elke foto op het scherm wordt weergegeven bij kant-en-klare presentaties.

Type overgang Hiermee bepaalt u de vormgeving van de overgangen tussen foto's.

Overgangssnelheid Hiermee bepaalt u de overgangstijd tussen foto's.

Foto's exporteren

Foto's exporteren uit de Elements Organizer

U kunt foto's naar een map exporteren voor back-updoeleinden. Wanneer u een foto exporteert, blijft de originele foto veilig en wel in uw catalogus staan. U kunt de grootte en de bestandsindeling van de geëxporteerde foto bepalen.

Opmerking: u kunt foto's alleen naar een cd of dvd exporteren als er daarvoor bestemde software van andere bedrijven op uw computer is geïnstalleerd.

- 1 Selecteer in de Elements Organizer de items die u wilt exporteren en kies Bestand > Exporteren > Als nieuw(e) bestand(en).

2 Geef een van de volgende opties op:

Bestandstype Hiermee geeft u de bestandsindeling voor de geëxporteerde foto op. Kies Originele indeling gebruiken om de huidige indeling van het bestand te handhaven.

Grootte en kwaliteit Hiermee wijzigt u de pixelafmetingen, de bestandsgrootte, de compressie en de kwaliteit van de foto. U kunt de oorspronkelijke bestandsgrootte niet vergroten wanneer u exporteert met behulp van Originele indeling gebruiken.

Locatie Hiermee geeft u de map op waarin het geëxporteerde bestand wordt opgeslagen. Via Bladeren kunt u een nieuwe map of een nieuw station selecteren.

Bestandsnamen Hiermee geeft u een naam voor het geëxporteerde bestand op. Selecteer Originele namen als u de huidige naam van de foto's wilt gebruiken. Om bestanden met dezelfde naam plus een volgnummer te exporteren, selecteert u Algemene basisnaam en typt u een naam. Als er in de doelmap al een bestand met die naam staat, wordt de naam van het geëxporteerde bestand gewijzigd zodat het bestaande bestand niet wordt overschreven.

3 Klik op Exporteren.

Opmerking: u kunt foto's exporteren door deze vanuit de Elements Organizer naar een opmaakprogramma of tekstverwerker, een programma voor het bewerken van afbeeldingen (zoals Photoshop) of naar het bureaublad van de computer te slepen. Dit is een snelle en eenvoudige manier om foto's te exporteren. Bij deze manier van exporteren kunt u echter geen invloed uitoefenen op de grootte van de bestanden.

Foto's als bureaubladachtergrond gebruiken

U kunt elke gewenste foto of set foto's als achtergrond op uw computerscherm weergeven. Op eenvoudige wijze kunt u zo vaak als u wilt een andere achtergrondaafbeelding kiezen. Met het Configuratiescherm van Windows kunt u opnieuw een Windows-bureaubladpatroon weergeven.



Bureaubladachtergrond met vier afbeeldingen horizontaal en verticaal naast elkaar op het scherm

- 1 Selecteer de foto's die u wilt gebruiken in de Mediabrowser.
- 2 Kies Bewerken > Instellen als achtergrond voor bureaublad. Als u meerdere foto's hebt geselecteerd, worden de foto's naast elkaar op het scherm weergegeven.

Opmerking: u kunt ook van een of meer foto's een schermbeveiliging voor Windows XP maken. Selecteer de foto's die u wilt gebruiken en exporteer deze naar een nieuwe map (en geef deze map een herkenbare naam, bijvoorbeeld 'schermbeveiliging'). Gebruik de optie Beeldscherm in het Configuratiescherm van Windows XP om een schermbeveiliging te maken met behulp van de foto's in de nieuwe map. Zoek op "schermbeveiliging" in de Help van Windows XP voor meer informatie over het maken van een schermbeveiliging in Windows XP.

Mediabestanden branden op dvd/BluRay

- 1 Selecteer de mediabestanden die u wilt kopiëren en klik op Delen .
- 2 Klik op Video-dvd/-BluRay branden.

Adobe Premiere Elements wordt gestart, zodat u de mediabestanden naar een dvd of BluRay-schijf kunt branden.

Mediabestanden branden op cd/dvd

- 1 Selecteer de mediabestanden die u wilt kopiëren en klik op Delen .
- 2 Klik op Gegevens-cd/dvd branden.

Het dialoogvenster Een cd of dvd maken wordt weergegeven.

- 3 Selecteer het doelstation en geef de gewenste opties op, zoals de naam en de schrijfsnelheid. Klik daarna op OK. De bestanden worden naar de cd of dvd geschreven.

Hoofdstuk 10: Elements Organizer-sneltoetsen

In de Elements Organizer gebruikt u sneltoetsen om te navigeren en om foto's te zoeken, weer te geven en te bewerken. In de Editor helpen sneltoetsen u bij het weergeven, selecteren, bewerken en gebruiken van de vele andere gereedschappen die beschikbaar zijn in de modus Volledig bewerken.

Navigatietoetsen

In deze niet alomvattende lijst vindt u een lijst met nuttige sneltoetsen. Aanvullende sneltoetsen vindt u in de menuopdrachten en knopinfo.



Klik met de rechtermuisknop op deelvensters, vensters of afbeeldingen voor toegang tot contextgebonden opdrachten.

Resultaat	Sneltoets
Selectie omhoog/omlaag/naar links/naar rechts verplaatsen	Pijl-omhoog/Pijl-omlaag/Pijl-links/Pijl-rechts
Omhoog verplaatsen zonder selectie te wijzigen	PgUp
Omlaag verplaatsen zonder selectie te wijzigen	PgDn
Selecteer het eerste item en schuif de weergave naar dit item. (In de Datumweergave selecteert u het eerste item in de Jaar-, Maand- of Dagweergave.)	Home
Selecteer het laatste item en schuif de weergave naar dit item. (In de Datumweergave selecteert u het laatste item in de Jaar-, Maand- of Dagweergave.)	End
Meerdere aangrenzende items selecteren	Shift + Pijl-omhoog/Pijl-omlaag/Pijl-links/Pijl-rechts
Miniatuur van geselecteerde foto op volledige grootte tonen	Enter
Van het ene besturingselement naar het andere gaan	Tab
Besturingselement selecteren	Spatiebalk

Toetsen voor het weergeven van foto's (Elements Organizer)

In deze niet alomvattende lijst vindt u een lijst met nuttige sneltoetsen. Aanvullende sneltoetsen vindt u in de menuopdrachten en knopinfo.

Resultaat	Sneltoets
Volledige schermweergave	F11
Weergave Naast elkaar	F12
Volledige schermweergave of weergave Naast elkaar afsluiten	Esc
Mediabrowser vernieuwen	F5
Details weergeven/verbergen	Ctrl + D
Tijdlijn weergeven/verbergen	Ctrl + L
Foto's in stapel uitvouwen	Ctrl + Alt + R

Toetsen voor het weergeven van de kalender (Datumweergave)

In deze niet alomvattende lijst vindt u een lijst met nuttige sneltoetsen. Aanvullende sneltoetsen vindt u in de menuopdrachten en knopinfo.

Resultaat	Sneltoets
Naar subsetweergave gaan (jaar > maand > dag)	+ of =
Naar supersetweergave gaan (dag > maand > jaar)	- of _
Naar vorige foto op een geselecteerde dag gaan	,
Naar volgende foto op een geselecteerde dag gaan	.
Automatisch achter elkaar starten in Dagweergave	Enter
Naar Dagweergave gaan vanuit Maand-/Jaarweergave	Enter
Naar volgende dag/maand/jaar gaan in kalender.	]
Naar vorige dag/maand/jaar gaan in kalender.	[

Toetsen voor het bewerken van foto's (Elements Organizer)

In deze niet alomvattende lijst vindt u een lijst met nuttige sneltoetsen. Aanvullende sneltoetsen vindt u in de menuopdrachten en knopinfo.

Resultaat	Sneltoets
Laatste bewerking ongedaan maken	Ctrl + Z
Laatste bewerking opnieuw uitvoeren	Ctrl + Y
Kopiëren	Ctrl + C
Alles selecteren	Ctrl + A

Resultaat	Sneltoets
Selectie opheffen	Ctrl + Shift + A
90 graden linksom roteren	Ctrl + Pijl-links
90 graden rechtsom roteren	Ctrl + Pijl-rechts
Bewerken met de Photoshop Elements Editor (Volledig bewerken)	Ctrl + I
Deelvenster Eigenschappen weergeven	Alt + Enter
Datum en tijd van foto aanpassen	Ctrl + J
Bijschrift toevoegen	Ctrl + Shift + T
Miniaturen bijwerken	Ctrl + Shift + U
Foto instellen als achtergrond van bureaublad	Ctrl + Shift + W
Dialoogvenster Kleurinstellingen openen	Ctrl + Alt + G
Een bestand openen in de Premiere Elements Editor	Ctrl+M
Inzoomen	Ctrl + +
Uitzoomen	Ctrl + -
OK	Enter
Annuleren	Esc

Toetsen voor foto's zoeken

In deze niet alomvattende lijst vindt u een lijst met nuttige sneltoetsen. Aanvullende sneltoetsen vindt u in de menuopdrachten en knopinfo.

Resultaat	Sneltoets
Datumbereik instellen	Ctrl + Alt + F
Datumbereik wissen	Ctrl + Shift + F
Zoeken op bijschrift of notitie	Ctrl + Shift + J
Zoeken op bestandsnaam	Ctrl + Shift + K
Items met een onbekende datum of tijd zoeken	Ctrl + Shift + X
Items zonder tags zoeken	Ctrl + Shift + Q