

# Vorbereiten der Installation von Adobe Experience Manager Forms on JEE auf Einem Einzelserver

## **Rechtliche Hinweise**

Weitere Informationen zu rechtlichen Hinweisen finden Sie unter [http://help.adobe.com/de\\_DE/legalnotices/index.html](http://help.adobe.com/de_DE/legalnotices/index.html).

# Inhalt

## **Kapitel 1: Informationen zu diesem Dokument**

1.1 Konventionen in diesem Handbuch .....	1
1.2 Zusätzliche Informationen .....	3

## **Kapitel 2: Systemanforderungen**

2.1 Serverumgebung vorbereiten .....	4
2.2 Systemanforderungen .....	4
2.3 LDAP-Konfiguration .....	21
2.4 Ordner des globalen Dokumentenspeichers .....	22
2.5 Überlegungen zur Installation .....	23
2.6 AEM Forms on JEE-Unterstützung für JEEs IPv6 .....	24
2.7 Central Migration Bridge-Dienst .....	28

## **Kapitel 3: Berechtigungen und Zertifikate für LiveCycle**

3.1 Berechtigung für Rechte für Adobe LiveCycle Reader Extensions abrufen .....	30
3.2 Digitale Zertifikate zur Verwendung mit Digital Signatures abrufen .....	31

## **Kapitel 4: LiveCycle-Datenbank erstellen**

4.1 Voraussetzungen für die Datenbankkonfiguration .....	32
4.2 Mindestberechtigungen für Datenbankbenutzer .....	33
4.3 Oracle-Datenbank erstellen .....	33
4.4 Erstellen einer SQL Server-Datenbank .....	35
4.5 DB2-Datenbank erstellen .....	39
4.6 MySQL-Datenbank erstellen .....	42

## **Kapitel 5: Konfigurieren von JBoss Application Server**

5.1 Konfigurationsoptionen .....	44
5.2 JDK für JBoss installieren .....	45
5.3 Starten und Beenden von JBoss .....	46
5.4 Datenbankverbindungen für von Adobe vorkonfigurierte JBoss-Software .....	47
5.5 Nächste Schritte .....	55

## **Kapitel 6: Konfigurieren von WebSphere Application Server**

6.1 WebSphere installieren .....	56
6.2 WebSphere Application Server vorbereiten .....	59
6.3 AEM Forms on JEE-Datenbankverbindung konfigurieren .....	61
6.4 WebSphere Application Server bei aktivierter globaler Sicherheit konfigurieren .....	61

## **Kapitel 7: Konfigurieren von WebLogic Server**

7.1 AEM Forms on JEE-Anforderungen für WebLogic .....	63
7.2 WebLogic Server installieren .....	63
7.3 JDK installieren .....	64
7.4 WebLogic Server-Domäne erstellen .....	65
7.5 WebLogic Managed Server .....	66

**Inhalt**

7.6 WebLogic beenden und neu starten .....	68
7.7 JMX-Richtlinien für Datenbankinitialisierung erstellen .....	69
7.8 AEM Forms on JEE-Datenbankverbindung konfigurieren .....	71

**Kapitel 8: Checkliste für die vorkonfigurierte Umgebung****Kapitel 9: Anhang – Manuelles Konfigurieren von JBoss**

9.1 Installieren von JDK für JBoss .....	74
9.2 Manuelles Installieren von JBoss .....	75
9.3 Starten und Beenden von JBoss .....	75
9.4 Ändern der JBoss-Konfiguration .....	76
9.5 Kopieren von JAR-Dateien .....	80
9.6 LiveCycle-Datenbank-Konnektivität für manuell installierte JBoss-Software .....	80
9.7 Nächste Schritte .....	88

# Kapitel 1: Informationen zu diesem Dokument

AEM Forms on JEE ist eine Unternehmensserver-Plattform, mit der Sie Geschäftsprozesse automatisieren und optimieren können. LiveCycle beinhaltet die folgenden Komponenten:

- Adobe Experience Manager Forms on J2EE-Basis mit Serverfunktionen und Laufzeitumgebung
- Tools zum Entwerfen, Entwickeln und Testen von AEM Forms on JEE
- Module und Dienste werden auf dem AEM Forms on JEE-Server bereitgestellt und bieten Funktionsdienste

Weitere Informationen über die Architektur und -Funktionen finden Sie unter [Übersicht](#).

Dieses Dokument ist Teil eines größeren Dokumentationsatzes, der auf der [AEM Forms on JEE-Dokumentationsseite](#) verfügbar ist. Es wird empfohlen, dass Sie mit dem Vorbereitungshandbuch anfangen und anschließend das Installations- und Konfigurationshandbuch lesen, abhängig davon, ob Sie eine neue Installation durchführen (Einzelservers- oder Clustereinstellung) oder Ihre vorhandene LiveCycle-Bereitstellung aktualisieren. Informationen zur Turnkey-Bereitstellung, die ausschließlich für Testzwecke verwendet wird, finden Sie unter [Installieren und Bereitstellen von AEM Forms on JEE mit der JBoss-Turnkey-Methode](#).

## 1.1 Konventionen in diesem Handbuch

Die folgenden Benennungskonventionen für allgemeine Dateipfade werden verwendet:

Informationen zu diesem Dokument

Name	Beschreibung	Standardwert
[AEM-Forms-Stammordner]	Der Installationsordner, der für alle AEM Forms on JEE-Module verwendet wird. Der Installationsordner enthält Unterordner für Configuration Manager, das SDK und die einzelnen installierten AEM Forms on JEE-Module (einschließlich der Produktdokumentation). Dieser Ordner enthält außerdem Ordner im Zusammenhang mit Drittanbietertechnologien.	Windows: C:\Adobe\Adobe_Experience_Manager_forms  AIX, Linux und Solaris: /opt/adobe/adobe_Experience_Manager_forms
[Anwendungsserver-Stammordner]	Der Basisordner des Anwendungsservers, auf dem die LiveCycle-Dienste ausgeführt werden.	JBoss unter Windows: C:\jboss JBoss unter Linux und Solaris: /opt/jboss  JBoss Enterprise Application Platform unter Windows: C:\jboss-eap-<Version>\jboss-as JBoss Enterprise Application Platform unter Linux und Solaris: /opt/jboss-eap-<Version>/jboss-as  WebSphere unter Windows: C:\Programme\IBM\WebSphere\AppServer WebSphere unter Linux und Solaris: /opt/IBM/WebSphere/AppServer WebSphere unter AIX: /usr/IBM/WebSphere/AppServer oder /opt/IBM/WebSphere/AppServer WebLogic unter Windows: C:\Oracle\Middleware\wlserver_<Version> WebLogic unter Linux und Solaris: /opt/Oracle/Middleware/wlserver_<Version>
[WL_HOME]	Der Installationsordner für WebLogic Server, der mit der Umgebungsvariablen WL_HOME festgelegt wurde.	WebLogic unter Windows: C:\Oracle\Middleware\ WebLogic unter Linux und Solaris: /opt/Oracle/Middleware
[Anwendungsserverdomäne]	Die Domäne, die Sie für WebLogic konfiguriert haben. Die Standarddomäne lautet <i>base_domain</i> .	WebLogic unter Windows: C:\Oracle\Middleware\user_projects\domains\base_domain WebLogic unter Linux und Solaris: /opt/Oracle/Middleware/user_projects/domains/base_domain
[WebSphere ND-Stammordner]	Der Installationsordner für WebSphere Application Server, Network Deployment	WebSphere unter Windows: C:\Programme\IBM\WebSphere\AppServer WebSphere unter Linux und Solaris: /opt/IBM/WebSphere/AppServer WebSphere unter AIX: /usr/IBM/WebSphere/AppServer

**Informationen zu diesem Dokument**

Name	Beschreibung	Standardwert
[ <i>Servername</i> ]	Der Name des auf dem WebLogic- bzw. WebSphere-Server konfigurierten Servers.	WebLogic: server1 WebSphere: server1
[ <i>Profilname</i> ]	Der Profilname des JBoss-Anwendungsservers.	Von Adobe vorkonfiguriertes JBoss: lc_<Datenbankname>  Manuell konfiguriertes oder heruntergeladenes Jboss: Standard
[ <i>Datenbankserver-Stammordner</i> ]	Der Speicherort, an dem der Datenbankserver installiert ist.	Hängt vom Datenbanktyp und den bei der Installation angegebenen Einstellungen ab.

Die meisten Informationen zu Ordnerpfaden in diesem Dokument gelten plattformübergreifend. (Unter AIX, Linux und Solaris wird bei allen Dateinamen und Pfadangaben die Groß- und Kleinschreibung beachtet.) Plattformspezifische Informationen werden bei Bedarf aufgeführt.

## 1.2 Zusätzliche Informationen

Die Ressourcen in dieser Tabelle bieten Ihnen weitere Informationen zu AEM Forms on JEE.

Thema	Siehe
Allgemeine Informationen zu AEM Forms on JEE und den Modulen	<a href="#">-Übersicht</a>
Weitere Dienste und Produkte, die in AEM Forms on JEE integriert werden können	<a href="#">Developer Center</a>
Die gesamte für AEM Forms on JEE verfügbare Dokumentation	<a href="#">Dokumentation</a>

# Kapitel 2: Systemanforderungen

## 2.1 Serverumgebung vorbereiten

Führen Sie zum Vorbereiten Ihrer Serverumgebung die folgenden Aufgaben aus:

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Installationsmedium nicht beschädigt ist. Es wird empfohlen, die Installationsdateien auf die Festplatte des Computers zu kopieren, auf dem Sie AEM Forms on JEE installieren möchten, anstatt die Installation direkt vom Installationsmedium auszuführen.  
Prüfen Sie auch, ob die MD5-Prüfsumme des Installationsmediums mit der auf der [Adobe-Website](#) veröffentlichten Prüfsumme übereinstimmt.
- 2 Lesen Sie die „[2.2 Systemanforderungen](#)“ auf Seite 4 und stellen Sie sicher, dass Ihre Software-Infrastruktur kompatibel ist.
- 3 Lesen Sie die Systemanforderungen und stellen Sie sicher, dass Ihre Hardware-Infrastruktur entsprechend den Anforderungen eingerichtet ist.
- 4 Installieren Sie das Betriebssystem und aktualisieren Sie es mit allen notwendigen Patches und Service Packs.
- 5 Installieren und konfigurieren Sie den Datenbankserver.
- 6 Installieren und konfigurieren Sie den Anwendungsserver.
- 7 Stellen Sie sicher, dass der Zielcomputer über ausreichend Arbeitsspeicher (RAM) verfügt, wie unter „[2.2.1 Mindestanforderungen an die Hardware](#)“ auf Seite 4 beschrieben.

## 2.2 Systemanforderungen

Klicken Sie [hier](#), um die Systemanforderungen für eine Cluster-Bereitstellung anzuzeigen.

### 2.2.1 Mindestanforderungen an die Hardware

Die folgende Tabelle zeigt die Mindestanforderungen an die Hardware für AEM Forms on JEE.

**Systemanforderungen**

Betriebssystem	Mindestanforderungen an die Hardware
Microsoft Windows Server® 2008 R2 (64-Bit-Architektur)	Intel® Pentium® 4 (2,8 GHz) oder gleichwertiger Prozessor VMWare ESX 3.0 oder höher RAM: 4GB (64-Bit-OS mit 64-Bit-JVM) Freier Speicherplatz: 5,4 GB temporärer Speicherplatz plus 3,4 GB für AEM Forms on JEE
Sun Solaris 10 Update 11 und Solaris 11 (64-Bit-Architektur)	UltraSPARC® IIIi, 1,5-GHz-Prozessor Partitionierung von Solaris-Containern (Zonen) RAM: 4GB (64-Bit-OS mit 64-Bit-JVM) Freier Speicherplatz: 5,4 GB temporärer Speicherplatz plus 3,4 GB für AEM Forms on JEE
IBM AIX 6.1, 7.1	P5 pSeries 520 (Modell 52A) 9131-52A, 1,8 GHz-Prozessor LPAR-Partitionierung RAM: 4GB (64-Bit-OS mit 64-Bit-JVM) Freier Speicherplatz: 5,4 GB temporärer Speicherplatz plus 3,4 GB für AEM Forms on JEE
SUSE Linux Enterprise Server 11.0 (nur 64-Bit-Version)	Dual-Core, 1 GHz-Prozessor VMWare ESX 3.0 oder höher RAM: 4GB (64-Bit-OS mit 64-Bit-JVM) Freier Speicherplatz: 5,4 GB temporärer Speicherplatz plus 3,4 GB für AEM Forms on JEE
Red Hat Enterprise Linux AP oder ES 5.5 oder 6 (nur 64-Bit-Version)	Dual-Core, 1 GHz-Prozessor VMWare ESX 3.0 oder höher RAM: 4GB (64-Bit-OS mit 64-Bit-JVM) Freier Speicherplatz: 5,4 GB temporärer Speicherplatz plus 3,4 GB für AEM Forms on JEE

**2.2.1.1 Intel x86-Kompatibilität**

In unterstützten Windows- und UNIX-ähnlichen Umgebungen unterstützt AEM Forms on JEE mit Intel und AMD64 kompatible Chipsätze in Verbindung mit unterstützten 32-Bit- oder 64-Bit-Betriebssystemen.

**Hinweis:** 32-Bit-Plattformen werden nur für Entwicklungs- und Testzwecke unterstützt.

**2.2.1.2 Empfohlene Hardware**

Für kleine Produktionsumgebungen:

Mindestens **Intel-Umgebungen:** Pentium 4, 2,8 GHz. Durch Verwenden eines Dual-Core-Prozessors wird die Leistung weiter verbessert.

**Sun SPARC-Umgebungen:** UltraSPARC V oder höher.

**IBM AIX-Umgebungen:** Power4 oder höher.

**Speicheranforderungen:** 4 GB RAM.

**Hinweis:** Es wird empfohlen, zusätzliche 2 GB RAM hinzuzufügen, wenn Sie die Instanz im Veröffentlichungsmodus für die Correspondence Management Solution auf demselben Computer ausführen.

### 2.2.1.3 Empfohlene Hardwareanforderungen für Clientcomputer

#### LiveCycle Workbench

- Speicherplatz für die Installation:  
1,5 GB nur für Workbench, 1,7 GB auf einem einzelnen Laufwerk für eine vollständige Installation von Workbench, LiveCycle Designer und der Assembly mit den Beispielen, 400 MB für temporäre Installationsordner: 200 MB im Ordner „temp“ des Benutzers und 200 MB im temporären Ordner von Windows

**Hinweis:** Wenn sich diese Speicherorte alle auf einem einzigen Laufwerk befinden, müssen während der Installation 1,5 GB Speicherplatz zur Verfügung stehen. Die Dateien, die in den temporären Ordner kopiert werden, werden nach Abschluss der Installation gelöscht.

- Speicher für Ausführung von Workbench : 2 GB RAM
- Hardware-Anforderung: Intel® Pentium® 4 oder gleichwertiger AMD-Prozessor, 1 GHz
- Minimale Bildschirmauflösung 1024 x 768 Pixel oder höher mit 16-Bit-Farbtiefe oder höher
- TCP/IPv4- oder TCP/IPv6-Netzwerkverbindung zum AEM Forms on JEE-Server

**Hinweis:** Unter Windows müssen Sie über Administratorrechte verfügen, um Workbench installieren zu können. Wenn Sie die Installation nicht unter einem Administratorkonto durchführen, werden Sie vom Installationsprogramm zur Eingabe der Berechtigungen für ein passendes Konto aufgefordert.

#### LiveCycle Designer

- Mindestens Adobe® Acrobat® 9 Professional, Acrobat 9 Standard oder Adobe Reader® 9. Um die neuen Funktionen in Designer 11 verwenden zu können, benötigen Sie Acrobat XI Professional, Acrobat XI Standard oder Reader XI.
- Adobe® Flash® Player 11.1 oder höher.
- (Optional) Adobe® Flash® Builder® 4.5 oder höher.
- (Optional) Adobe® Flex® SDK 4.1 (erforderlich zur Anpassung von Formular-Guide-Komponenten, die zum Lieferumfang von Designer gehören).

**Hinweis:** Verwenden Sie nur das Flex SDK 4.1, das im Designer-Installationsprogramm enthalten ist. Verwenden Sie keine andere Flex SDK-Version, die von der Adobe-Website heruntergeladen werden kann.

#### Hardwareanforderungen für Endbenutzer

- Workspace: 1 GB RAM (einschließlich Anforderungen für Adobe Flash und Adobe Reader)
- Adobe Flash Player 11.1 und höher: 512 MB RAM (1 GB empfohlen)
- Adobe Reader 9 und höher: 128 MB RAM (256 MB empfohlen)

**Hinweis:** Weitere Informationen finden Sie unter [Unterstützte Plattformen für AEM Forms on JEE](#).

## 2.2.2 Unterstützte Plattformen

Weitere Informationen zu den unterstützten Kombinationen aus Betriebssystem, Anwendungsserver, Datenbanken, JDKs usw. finden Sie unter [Unterstützte Plattformen für AEM Forms on JEE](#).

## 2.2.3 Zusätzliche Anforderungen für Linux und Solaris

**Hinweis:** Auf Linux- und Solaris-Computern verwendet das AEM Forms on JEE-Installationsprogramm das auf dem Computer installierte JDK. Daher müssen Sie die unterstützte JDK-Version installieren. Unter anderen Betriebssystemen verwendet das Installationsprogramm die im Installationspaket enthaltene JVM.

**Systemanforderungen****2.2.3.1 Installieren und Konfigurieren von UTF-8**

Beim Installieren von AEM Forms on JEE auf einem AIX-, Linux- oder Solaris-Betriebssystem müssen Sie die US-amerikanische Version des UTF-8-Gebietsschemas installieren und konfigurieren, falls sie noch nicht installiert ist. Sie benötigen das Installationsmedium (CDs oder DVDs), damit das Betriebssystem diese Aufgabe ausführen kann.

**Hinweis:** Auf Linux-Plattformen ist dieses Gebietsschema standardmäßig installiert und heißt „de\_DE.utf8“. Sie können dies mithilfe des Befehls `locale -a` überprüfen.

**UTF-8 auf AIX installieren**

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das US-amerikanische UTF-8-Gebietsschema nicht installiert ist, indem Sie an einer Eingabeaufforderung den Befehl `locale -a` eingeben. Die Befehlausgabe darf nicht den Eintrag `de_DE.UTF-8` enthalten.
- 2 Greifen Sie auf das AIX SMIT-Dienstprogramm (im Textmodus) zu, indem Sie im Stammordner an der Eingabeaufforderung `smitty mle_add_lang` eingeben.
- 3 Wählen Sie in dem daraufhin angezeigten Bildschirm **UTF-8 US English (United States) [DE\_DE]** in beiden Dropdown-Listen **CULTURAL CONVENTION** und **LANGUAGE TRANSLATION** aus.

**Hinweis:** Behalten Sie „INPUT DEVICE/DIRECTORY“ als Standardeinstellung `/dev/cd0` bei.

- 4 Drücken Sie zum Fortfahren die **Eingabetaste**. Eine Meldung wie etwa die folgende wird angezeigt:

```
installp: Device /dev/cd0 not ready for operation.
Please insert media and press Enter to continue.
```

- 5 Legen Sie den entsprechende AIX-Installationsdatenträger in das Festplattenlaufwerk ein.
- 6 Wenn der Befehl ausgeführt ist, beenden Sie das SMIT-Dienstprogramm und geben Sie `locale -a` ein, um sicherzustellen, dass „DE\_DE.UTF-8“ als Gebietsschema festgelegt ist.

**UTF-8 auf Solaris installieren**

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das US-amerikanische UTF-8-Gebietsschema nicht installiert ist, indem Sie an einer Eingabeaufforderung den Befehl `locale -a` eingeben. Die Befehlausgabe darf nicht den Eintrag `DE_DE.UTF-8` enthalten.
- 2 Legen Sie die Solaris Installations-CD 1 in das Laufwerk ein und weisen Sie ihr einen entsprechenden Speicherort zu, z. B.:

```
/cdrom/sol_10_807_sparc/s0
```

- 3 Geben Sie den folgenden Befehl als Root ein: `localeadm -a nam -d /cdrom/sol_10_807_sparc/s0`

**Hinweis:** Mit diesem Befehl werden alle Gebietsschemata in der Region Nordamerika (`nam`) installiert, auch wenn Sie nur das Gebietsschema „de\_DE.UTF-8“ angeben.

- 4 Wenn der Befehl abgeschlossen ist, geben Sie `locale -a` ein, um zu überprüfen, ob `DE_DE.UTF-8` als Gebietsschema eingestellt ist.

**Hinweis:** Weitere Informationen erhalten Sie über den Link [FAQs on Solaris Locales](#).

**2.2.3.2 Solaris**

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die X Window-Bibliotheken auf Ihrem Betriebssystem installiert sind. Dies ist für PDF Generator Forms Standard erforderlich. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation für Ihr Betriebssystem.

**Wichtig:** Verwenden Sie nicht den Solaris-Befehl `tar`, um Dateien zu extrahieren. Andernfalls treten Fehler auf (z. B. fehlende Dateien). Laden Sie für eine Solaris-Umgebung das GNU-Tool „tar“ herunter und verwenden Sie es zum Extrahieren der Dateien.

### 2.2.3.3 Linux

Auf Linux-Betriebssystemen muss folgende Bedingung erfüllt sein:

- **Alle Linux-Verteilungen:** Stellen Sie sicher, dass die X Window-Bibliotheken auf Ihrem Betriebssystem installiert sind. Dies ist für PDF Generator und Forms erforderlich. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation für Ihr Betriebssystem.
- **SUSE Linux:** Sie müssen die Bibliothek „glibc-locale-32bit“ installieren, die im Lieferumfang von SUSE Linux Enterprise Server enthalten ist. Andernfalls generiert AEM Forms on JEE keine PDF-Dateien. Diese Bibliotheksdatei wird nicht standardmäßig installiert. Sie müssen für die Installation „YaST“ verwenden. (Weitere Informationen finden Sie in der [Dokumentation zum SUSE Linux Enterprise Server](#).)

Wenn Sie planen, AEM Forms on JEE auf SUSE Linux 11 zu installieren, müssen Sie auch die libstdc++-libc6.2-2.so.3-Bibliotheken installieren. Diese Bibliotheken sind nicht standardmäßig in SUSE Linux 11 enthalten. Weitere Informationen erhalten Sie auf dieser [Novell-Webseite](#). Diese Bibliotheken sind erforderlich, um Adobe Central Pro Output Server auszuführen.

### 2.2.3.4 Konfigurieren der Dateigrenzwerte unter Solaris und Linux

Fügen Sie in der Datei „/etc/system“ die rlim-Werte hinzu oder erhöhen Sie sie, um Stuck-Thread-Probleme in Solaris- oder Linux-Umgebungen zu vermeiden.

1 **(Linux)** Suchen Sie die Datei „/etc/security/limits.conf“ und öffnen Sie sie.

**(Solaris)** Suchen Sie die Datei „/etc/system“ und öffnen Sie sie.

2 **(Linux)** Suchen Sie die Datei „/etc/security/limits.conf“ und öffnen Sie sie.

```
<app_group> soft nofile 8192
<app_group> hard nofile 8192
```

Ersetzen Sie *<app\_group>* durch die Benutzergruppe, die den Anwendungsserver ausführen wird. Sie können *<app\_group>* auch durch einen Asterisk (\*) ersetzen, um alle Benutzer und Benutzergruppen einzuschließen.

**(Solaris)** Suchen Sie die rlim-Werte in der Datei „/etc/system“ und ändern Sie sie wie folgt:

**set rlim\_fd\_cur:** Die anfängliche Obergrenze (Soft-Limit) für die Anzahl von Dateideskriptoren pro Prozess. Legen Sie hier den Wert 8192 oder höher fest.

**set rlim\_fd\_max:** Die absolute Obergrenze (Hard-Limit) für die Anzahl von Dateideskriptoren pro Prozess. Legen Sie hier den Wert 8192 oder höher fest. (Diese Änderung ist nur erforderlich, wenn der Standardwert niedriger als 8192 ist.) Sie müssen über Hauptbenutzerrechte verfügen, um diesen Wert zu ändern.

**Hinweis:** Der Wert für *rlim\_fd\_max* muss gleich dem oder größer als der Wert für *rlim\_fd\_cur* sein.

3 Speichern und schließen Sie die Datei.

4 Starten Sie den Computer neu.

#### So überprüfen Sie die aktualisierten Einstellungen

1 Starten Sie eine neue Shell.

2 Geben Sie `ulimit -n` ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

3 Vergewissern Sie sich, dass der ausgegebene Wert mit den von Ihnen festgelegten rlim-Werten übereinstimmt.

## 2.2.4 Erforderliche Berechtigungen zum Installieren unter Windows

Bei der Installation unter Windows müssen Sie ein Konto verwenden, das über Administratorberechtigungen verfügt. Wenn Sie das Installationsprogramm unter Verwendung eines Kontos, das nicht über Administratorberechtigungen verfügt, ausführen, geben Sie die Anmeldeinformationen eines Kontos an, das über Administratorberechtigungen verfügt. Deaktivieren Sie die Benutzerkontensteuerung, um den Installations- und Konfigurationsvorgang auszuführen.

## 2.2.5 Konfigurieren der Windows-Installation

In den 64-Bit-Versionen der Betriebssysteme Windows Server 2008 R1, Windows Server 2008 R2 oder Vista ändern Sie die Sicherheitsoption „Administratorbestätigungsmodus“ wie folgt:

- 1 (Windows 2008 R1 und Vista) Wählen Sie „**Start**“ > „**Systemsteuerung**“ > „**Verwaltung**“ > „**Lokale Sicherheitsrichtlinie**“ > „**Lokale Richtlinien**“ > „**Sicherheitsoptionen**“ .  
(Windows 2008 R2 und Windows 7) Wählen Sie „**Start**“ > „**Verwaltung**“ > „**Lokale Sicherheitsrichtlinie**“ > „**Lokale Richtlinien**“ > „**Sicherheitsoptionen**“ .
- 2 Suchen Sie **Benutzerkontensteuerung: Verhalten der Benutzeraufforderung mit erhöhten Rechten für Administratoren im Administratorbestätigungsmodus** und legen Sie den Wert **Erhöhte Rechte ohne Eingabeaufforderung** fest.
- 3 Starten Sie den Computer neu.

### 2.2.5.1 So deaktivieren Sie die Windows-Benutzerkontensteuerung unter Vista und Windows Server 2008 R1

- 1 Sie können auf das Systemkonfigurationsprogramm zugreifen, indem Sie zu **Start** > **Ausführen** wechseln und **MSCONFIG** eingeben.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Tools**, blättern Sie nach unten und wählen Sie **Benutzerkontensteuerung deaktivieren**.
- 3 Klicken Sie auf **Starten**, um den Befehl in einem neuen Fenster auszuführen.
- 4 Schließen Sie nach Abschluss des Vorgangs das Befehlsfenster und das Fenster für die Systemkonfiguration.
- 5 Starten Sie den Computer neu.

Um die Benutzerkontensteuerung erneut zu aktivieren, wiederholen Sie die Schritte oben und wählen Sie **Benutzerkontensteuerung aktivieren**, bevor Sie auf „Starten“ klicken.

### 2.2.5.2 Windows-Benutzerkontensteuerung unter Windows Server 2008 R2 und Windows 7 deaktivieren

- 1 Sie können auf das Systemkonfigurationsprogramm zugreifen, indem Sie zu **Start** > **Ausführen** wechseln und **MSCONFIG** eingeben.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Extras**, blättern Sie nach unten und wählen Sie **Einstellungen für Benutzerkontensteuerung ändern (UAC-Einstellungen ändern)**.
- 3 Klicken Sie auf **Starten**, um den Befehl in einem neuen Fenster auszuführen.
- 4 Stellen Sie den Schieberegler auf **Nie benachrichtigen** ein.
- 5 Schließen Sie nach Abschluss des Vorgangs das Befehlsfenster und das Fenster für die Systemkonfiguration.
- 6 Starten Sie den Computer neu.

**Systemanforderungen**

Um die Benutzerkontensteuerung erneut zu aktivieren, wiederholen Sie die Schritte oben und stellen Sie den Schieberegler auf den gewünschten Wert ein, bevor Sie den Computer neu starten.

## 2.2.6 Zusätzliche Anforderungen für PDF Generator

***Hinweis:** Sie können das Shared Printer Protocol nicht für die `SendToPrinter`-API auf Windows 2008-Computern verwenden, auf denen PDF Generator bereitgestellt ist. Verwenden Sie alternative Protokolle wie CIFS oder Direct IP.*

### 2.2.6.1 Benutzerkonto für Windows

Sie müssen für die folgenden Aufgaben ein Benutzerkonto mit Administratorberechtigungen verwenden:

- Installieren von Microsoft Office
- Installieren von PDF Generator
- Installieren von Acrobat für PDF Generator
- Ausführen des Anwendungsserverprozesses

***Hinweis:** Wenn Sie Benutzer für PDF Generator hinzufügen, weisen Sie dem Benutzer, der den Anwendungsserver ausführt, die Berechtigung „Token auf Prozessebene ersetzen“ zu.*

### 2.2.6.2 Benutzerkonto für Linux und Solaris

Sie müssen für die folgenden Aufgaben ein Benutzerkonto mit Administratorberechtigungen verwenden:

- Installieren von PDF Generator
- Ausführen des Anwendungsserverprozesses
- Ausführen des Befehls `sudo`

***Hinweis:** Wenn Sie Benutzer für PDF Generator hinzufügen, weisen Sie dem Benutzer, der den Anwendungsserver ausführt, die Berechtigung „Token auf Prozessebene ersetzen“ zu.*

### 2.2.6.3 Verwenden von 64-Bit-Anwendungsservern mit PDF Generator

Wenn Sie einen 64-Bit-Anwendungsserver auf einem System mit PDF Generator verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass zusätzlich zu dem vom Anwendungsserver verwendeten 64-Bit-JDK ein 32-Bit-Java 7-JDK installiert ist. Legen Sie die Umgebungsvariable `JAVA_HOME_32` fest. Diese Variable muss auf ein 32-Bit-JDK auf Systemen verweisen, auf denen ein 64-Bit-Anwendungsserver verwendet wird. Der spezifische Pfad hängt vom angegebenen Installationsordner und dem Betriebssystem ab, unter dem die Installation erfolgt.

***Hinweis:** Sie müssen das 32-Bit-Sun-JDK installieren und `JAVA_HOME_32` so konfigurieren, dass diese Variable auf den Ordner verweist, in dem es sich befindet. Lesen Sie „Sun Java 7s-Versionshinweise“ > „Unterstützte Systemkonfigurationen“ und laden Sie die 32-Bit-Version für Ihr Betriebssystem herunter. Falls Sie AIX verwenden, legen Sie `JAVA_HOME_32` nicht fest.*

***Wichtig:** Stellen Sie sicher, dass `JAVA_HOME_32` nur als Umgebungsvariable festgelegt, nicht jedoch in `PATH` enthalten ist. Wenn `JAVA_HOME_32` in `PATH` enthalten ist, können während der EAR-Bereitstellung oder beim Neustart des Servers Java-Core-Dumps auftreten.*

#### 2.2.6.3.1 Windows-Variable `JAVA_HOME_32` festlegen

- 1 Wählen Sie **Start > Systemsteuerung > System**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Erweiterte Systemeinstellungen**.
- 3 Klicken Sie auf **Umgebungsvariablen** und dann unter „Systemvariablen“ auf **Neu**.

**Systemanforderungen**

- 4 Geben Sie die Umgebungsvariable `JAVA_HOME_32` ein. Dieser Wert ist der Ordner, der das JDK enthält. Geben Sie beispielsweise Folgendes ein:

```
C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.7.0_21
```

**2.2.6.3.2 Variable JAVA\_HOME\_32 unter Linux oder Solaris festlegen**

Legen Sie die Variable „`JAVA_HOME_32`“ für das unterstützte Java für Bourne- und Bash-Shells wie in diesem Beispiel gezeigt fest:

```
JAVA_HOME_32=/opt/jdk1.7.0_21
export JAVA_HOME_32
```

**2.2.6.4 Software für die Konvertierung nativer Dateiformate installieren**

Vor der Installation von PDF Generator müssen Sie die Software installieren, die die Dateiformate unterstützt, für die die Unterstützung der PDF-Konvertierung erforderlich ist. Aktivieren Sie mithilfe des Benutzerkontos, das zur Ausführung des Anwendungsserverprozesses verwendet wird, manuell die Lizenzen für die Software.

Nähere Informationen finden Sie in den Lizenzvereinbarungen der jeweiligen nativen Anwendungen, die von Ihrer AEM Forms on JEE-Bereitstellung unterstützt werden sollen. Stellen Sie sicher, dass Ihre AEM Forms on JEE-Bereitstellung die dort angegebenen Lizenzanforderungen erfüllt. Normalerweise muss außerdem jeder Benutzer von AEM Forms on JEE, der die Unterstützung für native Anwendungen verwendet, ebenfalls eine aktivierte Lizenz für die jeweilige native Anwendung auf dem eigenen Computer haben.

PDF Generator kann dahingehend erweitert werden, dass die Konvertierung dieser zusätzlichen Dateitypen in PDF-Dateien möglich wird. Die folgenden Anwendungen können verwendet werden:

**Hinweis:** PDF Generator unterstützt nur englische, französische, deutsche und japanische Versionen der unterstützten Anwendungen.

- Microsoft Office 2007, 2010 (DOC,DOCX XLS,XLSX PPT,PPTX, RTF, TXT)
- Microsoft Office Visio 2007, 2010 (VSD)
- Microsoft Publisher 2007, 2010 (PUB)
- Microsoft Project 2007, 2010 (MPP)
- Über Acrobat konvertierte AutoCAD-Dateien (DWG, DWF)
- Corel WordPerfect X4 (WPD) (nur Englisch)
- Adobe FrameMaker® 8.0 (FM)
- Adobe PageMaker® 7.0 (PMD, PM6, P65, PM)
- OpenOffice 3.3 (ODT, ODP, ODS, ODG, ODF, SXW, SXI, SXC, SXD, SXM)
- Von Acrobat konvertiertes Paper Specification-Dokument(XP)

**Hinweis:** AEM Forms on JEE unterstützt nur 32-Bit-Editions der gesamten oben genannten Software.

**Hinweis:** OpenOffice 3.3 oder höher muss auf dem Server installiert sein, damit die in Version 3.3 erstellten Dokumente konvertiert werden können.

**Hinweis:** Auf der Linux-Plattform muss OpenOffice unter dem Benutzer `/root` installiert sein. Ist Open Office für bestimmte Benutzer installiert, kann PDFG OpenOffice-Dokumente möglicherweise nicht konvertieren.

**Hinweis:** PDF Generator unterstützt keine DWF- und DWG-Dateien, die mit AutoCAD 2013 erstellt wurden.

**Hinweis:** Verwenden Sie diese Software-Anwendungen nicht auf dem Server. Wenn Sie diese Anwendungen auf dem Server verwenden, kann es zu Problemen bei der PDF Generator-Konvertierung führen.

**Systemanforderungen**

Zur Konvertierung der folgenden nativen Dateiformate muss keine native Softwareanwendung installiert werden:

- Druckdateien (PS, PRN, EPS)
- Webdateien (HTML)
- Bilddateien (JPEG, GIF, BMP, TIFF, PNG)
- Flash-Videos (SWF, FLV) XML

**2.2.6.5 Installieren von Acrobat für PDF Generator**

Installieren Sie Acrobat XI Pro, bevor Sie das AEM Forms on JEE-Installationsprogramm ausführen. Starten Sie Acrobat nach der Installation mindestens einmal, um Probleme mit der Konfiguration von PDF Generator zu vermeiden. Schließen Sie alle modalen Dialogfelder, die beim Starten von Acrobat angezeigt werden.

**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass Acrobat mithilfe desselben Benutzerkontos installiert wird, mit dem Sie auch AEM Forms on JEE installieren.

Wenn dagegen AEM Forms on JEE installiert ist, Acrobat XI Pro jedoch nicht, installieren Sie Acrobat XI Pro und führen Sie das Skript „Acrobat\_for\_PDFG\_Configuration.bat“ aus, das sich im Ordner „[AEM-Forms-Stammordner]\pdfg\_config“ befindet. Andernfalls kommt es bei PDF-Konvertierungen zu Fehlern.

Configuration Manager legt die Umgebungsvariable „Acrobat\_PATH“ (Groß- und Kleinschreibung zu beachten) automatisch fest. Sie können auch festlegen, dass diese Variable manuell eingestellt werden soll (siehe „2.2.6.8 Festlegen von Umgebungsvariablen“ auf Seite 12. Starten Sie den Anwendungsserver neu, nachdem Sie die Umgebungsvariable festgelegt haben.

**Hinweis:** Laden Sie die erforderlichen JAR-Dateien je nach verwendetem JDK von der Sun- oder IBM-Website herunter.

**2.2.6.6 Acrobat konfigurieren, um SHX-Schriftarten zu verwenden (nur Windows)**

**Hinweis:** Führen Sie diese Schritte zum Konfigurieren von Acrobat nur aus, wenn PDF Generator SHX-Schriftarten zum Konvertieren von AutoCAD DWG-Dateien verwenden soll, ohne AutoCAD zu installieren. Diese Schritte müssen für alle in Administration Console konfigurierten Benutzerkonten durchgeführt werden.

- 1 Öffnen Sie Acrobat.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten > Konfigurationen**.
- 3 Wählen Sie **In PDF konvertieren > Autodesk AutoCAD**.
- 4 Klicken Sie auf **Einstellungen bearbeiten**.
- 5 Klicken Sie auf **Konfigurationsvoreinstellungen**.
- 6 Klicken Sie neben dem Suchpfad für die SHX-Schriftartdatei auf **Durchsuchen** und geben Sie den Pfad zur SHX-Schriftartdatei an.
- 7 Klicken Sie in jedem geöffneten Dialogfeld auf **OK**.

**2.2.6.7 QuickTime 7**

Für PDF Generator ist die Installation von QuickTime 7 (Player oder Pro) erforderlich, wenn in Dateien wie PowerPoint-Präsentationen eingebettete Videos in PDF-Multimediadateien konvertiert werden sollen. Diese Anwendung kann von der Site Apple-Downloads heruntergeladen werden.

**2.2.6.8 Festlegen von Umgebungsvariablen**

Sie müssen unter Windows Umgebungsvariablen festlegen, wenn Sie PDF-Dokumente in Anwendungen wie FrameMaker, Photoshop, PageMaker und WordPerfect erstellen möchten.

**Systemanforderungen**

Es folgt eine Auflistung dieser Umgebungsvariablen:

- FrameMaker\_PATH
- Notepad\_PATH
- OpenOffice\_PATH
- PageMaker\_PATH
- WordPerfect\_PATH
- Acrobat\_PATH

Diese Umgebungsvariablen sind optional und müssen nur festgelegt werden, wenn Sie die entsprechende Anwendung zum Konvertieren von PDF-Dateien über PDF Generator verwenden möchten. Der Wert der Umgebungsvariablen muss den absoluten Pfad der ausführbaren Datei enthalten, über welche die entsprechende Anwendung gestartet wird.

Die Variable `FrameMaker_PATH` kann beispielsweise den Wert `C:\Programme\Adobe\FrameMaker7.2\FrameMaker.exe` annehmen. Die Variable `OpenOffice_PATH` unterscheidet sich jedoch von den anderen Variablen. Diese Variable muss auf den OpenOffice-Installationsordner anstatt auf den Pfad der ausführbaren Datei festgelegt werden. Ein typischer Wert für `OpenOffice_PATH` unter Windows ist `C:\Programme(x86)\OpenOffice.org 3.`

Für Microsoft Office-Anwendungen wie Word, PowerPoint, Excel, Visio, Publisher und Project oder für AutoCAD müssen keine Pfade festgelegt werden. Der Generate PDF-Dienst startet diese Anwendungen automatisch, wenn sie auf dem Server installiert sind.

**Festlegen der Windows-Umgebungsvariablen**

- 1 Wählen Sie **Start > Systemsteuerung > System**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Erweiterte Systemeinstellungen**.
- 3 Klicken Sie auf **Umgebungsvariablen** und dann unter „Systemvariablen“ auf **Neu**.
- 4 Geben Sie den Namen der Umgebungsvariablen ein, die Sie festlegen möchten (z. B. `FrameMaker_PATH`). Dieser Wert ist der Ordner, der die ausführbare Datei enthält. Geben Sie beispielsweise Folgendes ein:

```
C:\Program Files\Adobe\FrameMaker7.2\FrameMaker.exe
```

**2.2.6.9 Konfigurieren von PDF Generator auf einem Remotecomputer**

In Clustern wird AEM Forms on JEE auf lediglich einem Computer installiert. Führen Sie zum Konfigurieren von PDF Generator auf anderen Computern im Cluster folgende Schritte aus:

- 1 Wenn auf dem Remotecomputer eine frühere Acrobat-Version installiert ist, deinstallieren Sie diese mithilfe von „Software“ in der Windows-Systemsteuerung.
- 2 Installieren Sie Acrobat XI Pro durch Ausführen des Installationsprogramms.
- 3 Kopieren Sie von dem Computer, auf dem AEM Forms on JEE installiert ist, die Ordner `pdfg_config` und `plugins` in einen beliebigen Ordner auf den Remotecomputer.
- 4 Öffnen Sie auf dem Remotecomputer die Datei „/pdfg\_config/ Acrobat\_for\_PDFG\_Configuration.bat“ zur Bearbeitung.
- 5 Suchen Sie die Zeile `goto locationerror` und kommentieren Sie sie aus.

**Vor**

```
goto locationerror
```

**Nach**

**Systemanforderungen**

```
rem goto locationerror
```

6 Speichern und schließen Sie die Datei „Acrobat\_for\_PDFG\_Configuration.bat“.

7 Öffnen Sie die Eingabeaufforderung und führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
Acrobat_for_PDFG_Configuration.bat <Path of the pdfg_Configuration folder>
```

**2.2.6.10 Das Befehlszeilenprogramm „Dienststeuerungs-Manager (sc.exe)“**

Bevor Sie unter Windows eine automatische Installation von PDF Generator abschließen, vergewissern Sie sich, dass das Befehlszeilenprogramm „Dienststeuerungs-Manager“ (sc.exe) in der Windows-Umgebung installiert ist. Diese Software ist auf einigen Windows-Servern nicht vorinstalliert. Die Datei „sc.exe“ wird standardmäßig im Ordner „C:\Windows\system32“ installiert. Bei den meisten Betriebssystemen ist dieses Tool installiert. Ist dies nicht der Fall, finden Sie es in „Windows - Die technische Referenz“ (Resource Kit) zu Ihrer Windows-Version. Überprüfen Sie, ob das Tool tatsächlich auf dem Server installiert ist, indem Sie an einer Eingabeaufforderung `sc.exe` eingeben. Hierdurch werden die Syntax und Verwendungsinformationen des Tools zurückgegeben.

**Hinweis:** AEM Forms on JEE muss als Windows-Dienst ausgeführt werden, damit PDF Generator ordnungsgemäß funktioniert.

**2.2.6.11 Konfiguration im monitorlosen Modus („headless“)**

Wenn Sie PDF Generator in einer Umgebung im monitorlosen Modus ausführen (d. h. auf einem Server ohne Bildschirm, Tastatur und Maus), müssen die x11-Bibliotheken installiert sein. Einige Derivate von Linux installieren diese Bibliotheken nicht standardmäßig, sodass Sie die Bibliotheken dann kopieren und manuell installieren müssen.

**Hinweis:** Durch Aktivieren der x11-Weiterleitung auf einer Shell-Sitzung erstellt die SOAP-UI während SOAP-Anforderungen Elemente, was zu Anforderungsfehlern führt. Um Anforderungsfehler zu vermeiden, müssen Sie das JVM-Argument `-Djava.awt.headless=true` hinzufügen.

**2.2.6.12 Mehrprozessgestützter Dateikonvertierungen und Unterstützung mehrerer Benutzer für PDF Generator aktivieren**

Standardmäßig kann PDF Generator nur ein OpenOffice-, Microsoft Word- oder PowerPoint-Dokument gleichzeitig konvertieren. Wenn Sie mehrprozessgestützte Konvertierungen aktivieren, kann PDF Generator mehr als eines dieser Dokumente gleichzeitig konvertieren, indem mehrere Instanzen von OpenOffice oder PDFMaker (zum Ausführen der Konvertierungen aus Word und PowerPoint) gestartet werden.

**Hinweis:** Mehrprozessgestützte Dateikonvertierungen (über Microsoft Office) werden nur für Microsoft Word 2007 oder 2010 und PowerPoint 2007 oder 2010 unterstützt.

**Hinweis:** Microsoft Excel-, Publisher-, Project- und Visio-Dateien werden nicht gleichzeitig konvertiert. Während der Konvertierung werden „EXCEL.exe“, „PUBLISHER.exe“, „PROJECT.exe“ und „VISIO.exe“ im Task-Manager überwacht. Die Visio-Datei wird erst nach der Verarbeitung der Excel-Datei verarbeitet.

Jede Instanz von OpenOffice oder PDFMaker wird unter Verwendung eines separaten Benutzerkontos gestartet. Jedes von Ihnen hinzugefügte Benutzerkonto muss zu einem gültigen Benutzer mit Administratorrechten für den AEM Forms on JEE-Servercomputer gehören. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „[2.2.5 Konfigurieren der Windows-Installation](#)“ auf Seite 9.

Nachdem der AEM Forms on JEE-Server konfiguriert wurde, müssen Sie AEM Forms on JEE-Benutzerkonten in Administration Console hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Benutzerkonten für mehrprozessgestützte Dateikonvertierungen“ im AEM Forms on JEE-Installationshandbuch für Ihren Anwendungsserver. Um die Unterstützung für mehrere Benutzer für native Dateien und OpenOffice-Dateien in einer Windows-Umgebung zu aktivieren, fügen Sie mindestens drei Benutzer mit den folgenden Berechtigungen hinzu.

Wenn Sie Benutzer für die PDF Generator-Konvertierung aus nativen Anwendungen hinzufügen, gewähren Sie dem Benutzer, der den Anwendungsserver ausführt, die Berechtigung „Ersetzen eines Tokens auf Prozessebene“. Weitere Informationen finden Sie unter „2.2.6.14 Berechtigung „Ersetzen eines Tokens auf Prozessebene“ erteilen (nur Windows)“ auf Seite 16.

#### **Anfangsdialogfelder schließen und automatische Aktualisierungen für native Anwendungen deaktivieren**

Wenn native Dateien über PDF Generator konvertiert werden sollen, müssen alle ursprünglichen Registrierungs-, Aktivierungs- und Verbesserungsprogramm-Dialogfelder mit der Option, sie nicht mehr anzuzeigen, geschlossen sein. Automatische Aktualisierungen dieser Anwendungen müssen auch deaktiviert werden, da diese Aktualisierungsdialogfelder Fehler auf dem laufenden Server verursachen können.

Damit mehrere Benutzer unterstützt werden, müssen die Dialogfelder und automatische Aktualisierungen für den Server ausführenden Benutzer deaktiviert und alle Benutzerkonten unter PDFG-Konten konfiguriert werden. Die Dialogfelder müssen für die folgenden Anwendungen deaktiviert werden, wenn sie auf dem Server installiert sind:

- Microsoft Word (Windows)
- Microsoft Excel (Windows)
- Microsoft PowerPoint (Windows)
- Microsoft Project (Windows)
- Microsoft Publisher (Windows)
- Microsoft Visio (Windows)
- OpenOffice (Windows/Solaris/Linux)
- Adobe Acrobat (Windows)
- Adobe FrameMaker (Windows)
- Adobe PageMaker (Windows)
- Autodesk AutoCAD (Windows)
- Corel WordPerfect (Windows)

***Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Sie Adobe Acrobat Distiller mindestens einmal für jedes der auf dem Server konfigurierten PDFG-Benutzerkonten starten.*

#### **Option für den Fehlerbericht unter Windows Server 2008 deaktivieren (Optional, aber empfohlen)**

Beim Konvertieren eines Dokuments in PDF mit PDF Generator unter Windows Server 2008, zeigt Windows möglicherweise eine Fehlermeldung an, dass in der ausführbaren Datei ein Problem aufgetreten ist und beendet werden muss. Das wirkt sich jedoch nicht auf die PDF-Konvertierung aus, da sie im Hintergrund läuft.

Um diesen Fehler zu vermeiden, können Sie den Fehlerbericht deaktivieren. Weitere Informationen zum Deaktivieren von Fehlerberichten finden Sie unter <http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754364.aspx>.

### Weitere für OpenOffice unter Linux oder Solaris erforderliche Konfigurationen

- 1 Fügen Sie Einträge für weitere Benutzer (außer dem Administrator, der den AEM Forms on JEE-Server ausführt) in der Datei „/etc/sudoers“ hinzu. Wenn Sie beispielsweise AEM Forms on JEE als Benutzer mit dem Namen „lcamd“ auf einem Server mit dem Namen „myhost“ ausführen und Sie die Identität von „Benutzer1“ und „Benutzer2“ annehmen möchten, fügen Sie „/etc/sudoers“ folgende Einträge hinzu:

```
lcamd myhost=(user1) NOPASSWD: ALL
```

```
lcamd myhost=(user2) NOPASSWD: ALL
```

Diese Konfiguration ermöglicht „lcamd“, jeden Befehl auf dem Host „myhost“ als „Benutzer1“ oder „Benutzer2“ ohne Kennwortabfrage auszuführen.

- 2 Erlauben Sie es allen AEM Forms on JEE-Benutzern, Verbindungen zum AEM Forms on JEE-Server herzustellen. Wenn Sie beispielsweise einem lokalen Benutzer mit dem Namen „Benutzer1“ die Berechtigung zuweisen möchten, eine Verbindung zum AEM Forms on JEE-Server herzustellen, verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
xhost +local:user1@
```

Stellen Sie sicher, dass die Sitzung, mit der der Anwendungsserver gestartet wurde, nicht geschlossen werden sollte.

Weitere Details finden Sie in der Dokumentation zum xhost-Befehl.

- 3 Starten Sie den Server neu.

### 2.2.6.13 Unterstützung für mehrere Benutzer von PDF Generator

Um die Unterstützung für mehrere Benutzer für native Dateien und OpenOffice-Dateien in einer Windows-Umgebung zu aktivieren, müssen mindestens drei Benutzer mit den folgenden Berechtigungen erstellt werden. Erstellen Sie auf Linux- oder Solaris-Plattformen mindestens einen Benutzer.

Plattform	Benutzerberechtigungen
Windows 2008 Server	Benutzer mit Administratorberechtigungen,  Lese-/Schreibberechtigungen in den temporären Ordnern von AEM Forms on JEE und PDF Generator sowie im Installationsordner für den Anwendungsserver.
Linux und Solaris	Benutzer mit <code>sudo</code> -Berechtigungen  Lese-/Schreibberechtigungen in den temporären Ordnern von AEM Forms on JEE und PDF Generator sowie im Installationsordner für den Anwendungsserver.

Wenn Sie Benutzer für native Konvertierungen von PDF Generator hinzufügen, müssen Sie dem Benutzer, der den Anwendungsserver ausführt, die Berechtigung *Ersetzen eines Tokens auf Prozessebene* gewähren. Siehe „[2.2.6.14 Berechtigung „Ersetzen eines Tokens auf Prozessebene“ erteilen \(nur Windows\)](#)“ auf Seite 16.

### 2.2.6.14 Berechtigung „Ersetzen eines Tokens auf Prozessebene“ erteilen (nur Windows)

Benutzerkonten, die zum Starten des Anwendungsservers verwendet werden, sollten Teil der lokalen Administratorgruppe sein und müssen die Berechtigung *Ersetzen eines Tokens auf Prozessebene* haben. Gewähren der Berechtigung *Ersetzen eines Tokens auf Prozessebene*:

- 1 Klicken Sie auf „Start“ > „Ausführen“ und geben Sie dann `gpedit.msc` ein.

**Systemanforderungen**

- 2 Wählen Sie im Dialogfeld „Gruppenrichtlinie“ **Computerkonfiguration > Windows-Einstellungen > Sicherheitseinstellungen > Lokale Richtlinien > Zuweisen von Benutzerrechten** und doppelklicken Sie auf **Ersetzen eines Tokens auf Prozessebene**.
- 3 Klicken Sie auf **Benutzer oder Gruppe hinzufügen** und fügen Sie das Windows-Benutzerkonto hinzu, mit dem die Eingabeaufforderung zum Starten des Servers geöffnet wird.
- 4 Starten Sie Windows neu und starten Sie dann den Anwendungsserver.

**2.2.6.15 Symbolische Verknüpfung auf Linux-Plattformen**

Um erforderliche Schriften in einer Konvertierung von HTML in PDF auf Linux-Plattformen zu ersetzen, erstellt PDF Generator eine symbolische Verknüpfung, die auf den Ordner „/usr/share/X11/fonts“ zeigt.

In manchen Fällen verfügt der Benutzer, der den Anwendungsserver ausführt, nicht über Berechtigungen, die zur Erstellung einer symbolischen Verknüpfung erforderlich sind. Erstellen Sie auf diesen Systemen eine symbolische Verknüpfung /usr/lib/X11/fonts, die auf den Ordner /usr/share/X11/fonts zeigt.

**2.2.6.16 Symbolische Verknüpfung auf Solaris 11-Plattformen**

Unter Solaris 11 werden einige Schriften, die für eine Konvertierung von HTML in PDF erforderlich sind, vom Speicherort /usr/openwin/lib/X11/fonts an den Speicherort /usr/share/fonts verschoben. Damit PDF Generator auf diese Schriften zugreifen kann, müssen Sie eine symbolische Verknüpfung unter /usr/openwin/lib/X11/fonts erstellen, die auf den Speicherort /usr/share/fonts verweist. Für die Konvertierung von HTML in PDF auf Solaris 11-Plattformen führen Sie folgende Schritte durch:

- 1 Öffnen Sie das Terminalfenster
- 2 Führen Sie folgenden Befehl aus:

```
ln -s /usr/share/fonts /usr/openwin/lib/X11/fonts/usr_share_fonts
```

**2.2.6.17 Zusätzliche Anforderungen für Windows Server 2008 und Windows Server 2008 R2**

Installieren Sie den Hotfix für den Windows Server 2008, wie im folgenden Artikel beschrieben:

<http://support.microsoft.com/kb/972616> für Windows Server 2008

<http://support.microsoft.com/kb/2815716> für Windows Server 2008 R2

**2.2.6.18 Zusätzliche Anforderungen für Red Hat Enterprise Linux 6 (RHEL6)**

Für PDF Generator sind zusätzliche RPM-Pakete und Schriften für die Konvertierungen unter RHEL6 erforderlich. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um PDF Generator unter RHEL6 zu konfigurieren:

- 1 Installieren Sie die folgenden RPM-Pakete vom RHEL6-Installationsdatenträger aus:
  - glibc-2.12-1.25.el6.i686.rpm
  - nss-softokn-freebl-3.12.9-3.el6.i686.rpm
  - libX11-1.3-2.el6.i686.rpm
  - libxcb-1.5-1.el6.i686.rpm
  - libXau-1.0.5-1.el6.i686.rpm
  - zlib-1.2.3-25.el6.i686.rpm
  - libXext-1.1-3.el6.i686.rpm
  - fontconfig-2.8.0-3.el6.i686.rpm

**Systemanforderungen**

- expat-2.0.1-9.1.el6.i686.rpm
  - freetype-2.3.11-6.el6\_0.2.i686.rpm
  - libSM-1.1.0-7.1.el6.i686.rpm
  - libICE-1.0.6-1.el6.i686.rpm
  - libuuid-2.17.2-12.el6.i686.rpm
  - libXrandr-1.3.0-4.el6.i686.rpm
  - libXrender-0.9.5-1.el6.i686.rpm
  - libXinerama-1.1-1.el6.i686.rpm
- 2 Öffnen Sie in Ihrem Browser die Website <http://cgit.freedesktop.org/xorg/font/ibm-type1/>
  - 3 Laden Sie die komprimierte Datei `font-ibm-type1-1.0.3.tar.gz` oder `font-ibm-type1-1.0.3.zip` herunter. Die komprimierte Datei enthält erforderliche Schriften.
  - 4 Extrahieren Sie die heruntergeladene ZIP-Datei in den Ordner `/usr/share/fonts`.

**2.2.6.19 Benutzerkonten für mehrprozessgestützte Dateikonvertierungen konfigurieren**

Standardmäßig kann PDF Generator nur ein OpenOffice-, Microsoft Word- oder PowerPoint-Dokument gleichzeitig konvertieren. Wenn Sie mehrprozessgestützte Konvertierungen aktivieren, kann PDF Generator mehr als eines dieser Dokumente gleichzeitig konvertieren, indem mehrere Instanzen von OpenOffice oder PDFMaker (zum Ausführen der Konvertierungen aus Word und PowerPoint) gestartet werden.

***Hinweis:** Nur Microsoft Word 2007 und Microsoft PowerPoint 2007 werden bei mehrprozessgestützten Dateikonvertierungen unterstützt. Die Versionen Microsoft Excel 2003 oder 2007 werden nicht unterstützt.*

Wenn Sie mehrprozessgestützte Dateikonvertierungen aktivieren müssen, müssen Sie zunächst die im Abschnitt „Aktivieren von mehrprozessgestützten Dateikonvertierungen“ im Vorbereitungshandbuch für die Installation bzw. Aktualisierung beschriebenen Aufgaben ausführen. Dieses Handbuch finden Sie in der [Dokumentation zu AEM Forms on JEE](#).

Unter Linux oder Solaris müssen Sie die gewünschten Benutzer erstellen und die Konfigurationen vornehmen, um die Aufforderungen zur Eingabe des Kennworts zu entfernen. Im Folgenden Abschnitt wird die Methode zum Erstellen eines Benutzers und zum Durchführen weiterer Konfigurationen erläutert.

**2.2.6.19.1 Benutzerkonto hinzufügen**

- 1 Klicken Sie in Administration Console auf **Dienste > LiveCycle PDF Generator 11 > Benutzerkonten**.
- 2 Klicken Sie auf **Hinzufügen** und geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort des Benutzers ein, der über Administratorrechte auf AEM Forms on JEE verfügt. Wenn Sie Benutzer für OpenOffice konfigurieren, schließen Sie die anfänglichen OpenOffice-Aktivierungsdiaologfelder.

***Hinweis:** Wenn Sie Benutzer für OpenOffice konfigurieren, darf die Anzahl der Instanzen von OpenOffice nicht höher sein als die Anzahl der in diesem Schritt angegebenen Benutzerkonten.*

- 3 Starten Sie AEM Forms on JEE neu.

**2.2.6.19.2 Zusätzliche Konfigurationsschritte für OpenOffice unter Linux oder Solaris**

- 1 Fügen Sie Benutzerkonten wie oben beschrieben hinzu.

**Systemanforderungen**

- 2 Fügen Sie Einträge für weitere Benutzer (außer dem Administrator, der den AEM Forms on JEE-Server ausführt) in der Datei `/etc/sudoers` hinzu. Wenn Sie beispielsweise AEM Forms on JEE als Benutzer mit dem Namen `lccadm` auf einem Server mit dem Namen `myhost` ausführen und die Identität von „Benutzer1“ und „Benutzer2“ annehmen möchten, fügen Sie „`/etc/sudoers`“ folgende Einträge hinzu:

```
lccadm myhost=(user1) NOPASSWD: ALL
lccadm myhost=(user2) NOPASSWD: ALL
```

Diese Konfiguration ermöglicht `lccadm`, jeden Befehl auf dem Host `myhost` ohne Kennwortabfrage als „Benutzer1“ oder „Benutzer2“ auszuführen.

- 3 Erlauben Sie allen Benutzern, die Sie über „Ein Benutzerkonto hinzufügen“ hinzugefügt haben, Verbindungen zum AEM Forms on JEE-Server herzustellen. Wenn Sie beispielsweise einem lokalen Benutzer mit dem Namen „Benutzer1“ die Berechtigung zuweisen möchten, eine Verbindung zum AEM Forms on JEE-Server herzustellen, verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
xhost +local:user1@
```

Weitere Details finden Sie in der Dokumentation zum `xhost`-Befehl.

- 4 Aktivieren Sie „`requiretty`“ in der Datei „`/etc/sudoers`“.  
5 Starten Sie den Server neu.

***Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die Sitzung, mit der der Anwendungsserver gestartet wird, geöffnet bleibt. Ein Schließen der Sitzung kann dazu führen, dass manche Konvertierungen zeitweise ausfallen.*

## 2.2.7 Zusätzliche Anforderungen für Connector for Documentum

Wenn AEM Forms on JEE eine Verbindung zu Documentum herstellt, müssen Sie Document Foundation-Klassen auf dem Computer installieren, auf dem AEM Forms on JEE gehostet wird.

## 2.2.8 Zusätzliche Anforderungen für Connector für IBM Content Manager

Für Connector für IBM® Content Manager muss die folgende Software installiert sein (beide können auf der IBM-Website heruntergeladen werden):

- DB2 Universal Database-Client
- IBM Information Integrator for Content (II4C)

Siehe Kapitel „Aktivitäten nach der Bereitstellung“ im Dokument „Installieren und Bereitstellen von AEM Forms on JEE“ für Ihren jeweiligen Anwendungsserver.

### 2.2.8.1 Verbindung für einen einzelnen IBM Content Manager-Datenspeicher konfigurieren

- 1 Starten Sie den DB2-Konfigurationsassistenten.
- 2 Klicken Sie auf **Selected > Add Database Using Wizard**.
- 3 Wählen Sie **Manually Configure a Connection to a Database** und klicken Sie auf **Next**.
- 4 Wählen Sie **TCP/IP** und klicken Sie auf **Next**.
- 5 Geben Sie die folgenden TCP/IP-Verbindungsoptionen an und klicken Sie dann auf **Next**:
  - Geben Sie in das Feld **Host Name** den Hostnamen des Servers ein, der Host von DB2 Content Manager ist.
  - Lassen Sie das Feld „Service Name“ unausgefüllt.
  - Geben Sie in das Feld **Port Number** die Anschlussnummer ein. Die Standardanschlussnummer von DB2 Content Manager ist „50000“.

**Systemanforderungen**

- 6 Geben Sie in das Feld **Database Name** den IBM Content Manager-Datenspeichernamen und in das Feld **Database Alias** den Aliasnamen für den Datenspeicher ein und klicken Sie anschließend auf **Next**.
- 7 Klicken Sie auf **Next**, um die Standardeinstellungen der Datenquelle zu übernehmen.
- 8 Wählen Sie in der Liste **Operating System** das Betriebssystem aus, das Sie verwenden, und klicken Sie auf **Next**.
- 9 Geben Sie die folgenden Systemoptionen an und klicken Sie dann auf **Next**:
  - Geben Sie in das Feld **System Name** den Namen des Hostservers von DB2 ein. Wenn Sie auf „Discover“ klicken, sucht DB2 Content Manager nach dem angegebenen Systemnamen und listet, wenn das System nicht gefunden wurde, alle DB2-Instanzen auf.
  - Geben Sie in das Feld **Host Name** den Namen des Hosts ein oder klicken Sie auf „View Details“, um die Domäne und IP-Adresse des im vorangehenden Schritt angegebenen Systems anzuzeigen.
  - Wählen Sie in der Liste **Operating System** das Betriebssystem (Windows, Linux oder AIX) aus, auf dem Sie DB2 Content Manager bereitgestellt haben.
- 10 (Optional) Wählen Sie zum Angeben von Sicherheitsoptionen **Use Authentication Value in Server's DBM Configuration** und klicken Sie auf **Finish**.
- 11 Testen Sie nach Bedarf im Dialogfeld „Verbindung testen“ die Verbindung.

**2.2.8.2 Verbindungen für mehrere IBM Content Manager-Datenspeicher konfigurieren**

- 1 Konfigurieren Sie die anfängliche Verbindung wie unter „[2.2.8.1 Verbindung für einen einzelnen IBM Content Manager-Datenspeicher konfigurieren](#)“ auf Seite 19 beschrieben.
- 2 Fügen Sie zusätzliche Datenbankverbindungen hinzu, indem Sie die Datei cmbicmsrvs.ini (darin werden die Datenspeicherinformationen gespeichert) wie folgt ändern:
  - Ändern Sie in einem Eingabeaufforderungsfenster den Ordner in „*[II4C-Stammordner]*/bin“ (z. B. „C:\Programme\db2cmv8\“ unter Windows **bzw.** „/opt/IBM/db2cmv8“ unter AIX, Linux oder Solaris).
  - Führen Sie eine der Dateien „cmbenv81.bat“ (Windows) bzw. „cmbenv81.sh“ (AIX, Linux oder Solaris) aus, um die Umgebung und den Klassenpfad für die Java-Dienstprogramme von II4C festzulegen.
  - Ändern Sie den Ordner in „*[II4C-Arbeitsordner]*/cmgmt/connectors“, wobei „*[II4C-Arbeitsordner]*“ einer der folgenden Pfade ist:
    - (Windows) C:/Programme/db2cmv8
    - (Linux, AIX) /home/ibmcmadm
    - (Solaris) /export/home/ibmcmadm
  - Führen Sie den folgenden Befehl aus:
 

```
java com.ibm.mm.sdk.util.cmbsrvsadm -a add -s <library server database name> -sm <database schema name>
```

wobei <Bibliotheksserver-Datenbankname> mit dem weiter oben in Schritt 6 konfigurierten Database Alias übereinstimmen muss.

**Hinweis:** Das folgende Verfahren ermöglicht Benutzern ohne DB2-Rechte die gemeinsame Verwendung der Verbindungsanmeldeberechtigungen über die Datei cmbicmenv.ini.

**2.2.8.3 Mehrbenutzerverbindung zum IBM Content Manager-Datenspeicher konfigurieren**

- 1 Ändern Sie in einem Eingabeaufforderungsfenster den Ordner in „*[II4C-Stammordner]*/bin“ (z. B. „C:\Programme\db2cmv8\“ unter Windows **bzw.** „/opt/IBM/db2cmv8“ unter AIX, Linux oder Solaris).

**Systemanforderungen**

2 Führen Sie eine der Dateien „cmbenv81.bat“ (Windows) bzw. „cmbenv81.sh“ (AIX, Linux oder Solaris) aus, um die Umgebung und den Klassenpfad für die Java-Dienstprogramme von II4C festzulegen.

3 Ändern Sie den Ordner in „*[II4C-Arbeitsordner]*/cmgmt/connectors“, wobei „*[II4C-Arbeitsordner]*“ einer der folgenden Pfade ist:

(Windows) C:/Programme/db2cmv8

(Linux, AIX) /home/ibmcmadm

(Solaris) /export/home/ibmcmadm

4 Führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
java com.ibm.mm.sdk.util.cmbenvicm -a add -s <library server database name> -u <database user ID> -p <database password>
```

wobei <Bibliotheksserver-Datenbankname> mit dem weiter oben in Schritt 6 konfigurierten Database Alias übereinstimmen muss.

## 2.2.9 Zusätzliche Anforderungen für Connector für IBM FileNet

Diese Anforderungen sind optional und müssen nur erfüllt werden, wenn Sie Connector für IBM® FileNet installieren.

### IBM FileNet 5.0

Wenn AEM Forms on JEE eine Verbindung mit der IBM FileNet 5.0 Content Engine herstellen soll, müssen Sie den Content Engine Java Client installieren. Verwenden Sie das IBM FileNet 5.0 Content Engine Client-Installationsprogramm, das sich standardmäßig im Ordner „C:\Programme\FileNet\CEClient“ befindet. Wählen Sie während der Installation mindestens eine Komponente des Anwendungsmoduls oder der Prozess-Engine auf dem Bildschirm „Komponentenauswahl“ aus.

Für die IBM FileNet 5.0-Prozess-Engine müssen Sie den IBM FileNet 5.0-Prozess-Engine-Client installieren, der sich standardmäßig in „C:\Programme\FileNet\BPMClient“ befindet. Wählen Sie während der Installation die Option Andere auf dem Bildschirm „Komponentenauswahl“ aus.

### IBM FileNet 5.2

Wenn AEM Forms on JEE eine Verbindung mit der IBM FileNet 5.2 Content Engine herstellen soll, müssen Sie den Content Engine Java Client installieren. Verwenden Sie das IBM FileNet 5.2 Content Engine Client-Installationsprogramm, das sich standardmäßig im Ordner „C:\Programme\FileNet\CEClient“ befindet. Wählen Sie während der Installation mindestens eine Komponente des Anwendungsmoduls oder der Prozess-Engine auf dem Bildschirm „Komponentenauswahl“ aus.

Für die IBM FileNet 5.2-Prozess-Engine müssen Sie den IBM FileNet 5.0-Prozess-Engine-Client installieren, der sich standardmäßig in „C:\Programme\FileNet\BPMClient“ befindet. Wählen Sie während der Installation die Option Andere auf dem Bildschirm „Komponentenauswahl“ aus.

## 2.3 LDAP-Konfiguration

Diese Konfiguration ist optional und nur erforderlich, wenn Sie zum Authentifizieren von Benutzern ein LDAP-Ordner verwenden.

**Systemanforderungen**

Wenn Sie über keinen vorhandenen LDAP-Server und keine dazugehörige Datenbank verfügen, installieren und konfigurieren Sie Ihren LDAP-Server und die dazugehörige Datenbank gemäß der Dokumentation des Anbieters. Notieren Sie sich den Namen und das Kennwort des LDAP-Administrators, die Sie während des AEM Forms on JEE-Konfigurationsvorgangs benötigen. Konfigurieren Sie AEM Forms on JEE für die Verbindung mit der LDAP-Datenbank, nachdem Sie die Dienste installiert und bereitgestellt haben, die Bestandteil von AEM Forms on JEE sind. Für diese Konfiguration verwenden Sie den User Manager-Dienst.

Informationen hierzu finden Sie unter [Installieren und Bereitstellen von AEM Forms on JEE](#) für Ihren Anwendungsserver.

## 2.4 Ordner des globalen Dokumentenspeichers

Im Ordner des globalen Dokumentenspeichers (GDS) werden sowohl in einem Prozess genutzte dauerhafte Dateien als auch kritische Produktkomponenten für AEM Forms on JEE gespeichert. Die Lebensdauer solcher Dateien soll sich über mehrere Neustarts eines AEM Forms on JEE-Systems erstrecken und kann Tage bis hin zu Jahren umfassen. Diese Dateien können PDF-Dateien, Richtlinien und Formularvorlagen beinhalten.

Dauerhaft genutzte Dateien bilden einen wichtigen Teil des Gesamtstatus zahlreicher AEM Forms on JEE-Bereitstellungen. Eingabedokumente für den asynchronen Auftragsaufruf werden ebenfalls im Ordner des globalen Dokumentenspeichers gespeichert und müssen verfügbar sein, damit Anforderungen verarbeitet werden können.

Sie müssen den Ordner des globalen Dokumentenspeichers erstellen, bevor Sie die AEM Forms on JEE-Datenbank initialisieren. Weitere Informationen finden Sie unter „[2.4.1 Speicherort des Ordners des globalen Dokumentenspeichers](#)“ auf Seite 22.

### 2.4.1 Speicherort des Ordners des globalen Dokumentenspeichers

Sie können den Speicherort des Ordners des globalen Dokumentenspeichers nach der Installation von AEM Forms on JEE mithilfe von Configuration Manager konfigurieren. Der angegebene Ordner des globalen Dokumentenspeichers muss hoch verfügbar sein und sollte zur Verbesserung der Leistung über kurze Zugriffszeiten verfügen. Wenn sich der Ordner des globalen Dokumentenspeichers auf einem freigegebenen Netzwerklaufwerk befindet, wird empfohlen, den Speicherort in der Form eines UNC-ähnlichen Pfads wie `\\Computername\GDS` anzugeben.

Wenn Sie den Speicherort für den globalen Dokumentenspeicher nach Abschluss der Installation ändern müssen (siehe [Hilfe zu AEM Forms on JEE-Administration](#)), planen Sie einen entsprechenden Speicherort für den Ordner des globalen Dokumentenspeichers ein.

**Wichtig:** Wenn sich der Ordner des globalen Dokumentenspeichers im Stammordner des Laufwerks befindet (z. B. auf `D:\`), schlägt die Modulbereitstellung unter Windows fehl. Beim globalen Dokumentenspeicher müssen Sie sicherstellen, dass sich der Ordner nicht im Stammordner des Laufwerks befindet, sondern in einem Unterordner. Der Ordner sollte beispielsweise `„D:\GDS“` und nicht einfach `„D:\“` lauten.

### 2.4.2 Faktoren für die Bestimmung der Größe des Ordners des globalen Dokumentenspeichers

Die Größe des Ordners des globalen Dokumentenspeichers ist von den erwarteten AEM Forms on JEE-Nutzungsfaktoren für die Bereitstellung abhängig. Sie müssen dem Ordner des globalen Dokumentenspeichers mindestens 10 GB Festplattenspeicher zuweisen.

Folgende Faktoren wirken sich außerdem auf die Größe aus:

- Die typische Menge von Dokumenten, die von LiveCycle verarbeitet werden. Bei einem hohen Aufkommen an zu verarbeitenden Dokumenten ist ein größerer Ordner für den globalen Dokumentenspeicher erforderlich.
- Die typische Größe der von AEM Forms on JEE verarbeiteten Dokumente. Die Verarbeitung großer Dokumente erfordert einen größeren freigegebenen Ordner des globalen Dokumentenspeichers.
- Die Komplexität der von AEM Forms on JEE verarbeiteten Dokumente. Die Verarbeitung komplexer Dokumente (z. B. von Dokumenten, die von mehreren AEM Forms on JEE-Diensten verarbeitet werden) erfordert einen größeren Ordner für den globalen Dokumentenspeicher.

### 2.4.3 Ordner des globalen Dokumentenspeichers schützen

Der Zugriff auf den Ordner des globalen Dokumentenspeichers muss abgesichert sein. Die dauerhaft genutzten Dokumente in diesem Ordner können vertrauliche Benutzerinformationen enthalten, z. B. Informationen, für die spezielle Berechtigungen beim Zugriff über das AEM Forms on JEE-SDK oder die Benutzeroberflächen erforderlich sind.

Verwenden Sie eine für Ihr Betriebssystem geeignete Sicherheitsmethode. Es wird empfohlen, dass nur das Betriebssystemkonto, das zum Ausführen des Anwendungsservers dient, Lese- und Schreibzugriff auf diesen Ordner hat.

*Hinweis:* Durch das Löschen von Dateien oder Ordnern aus dem Ordner des globalen Dokumentenspeichers kann es zu Funktionsstörungen des AEM Forms on JEE-Servers kommen.

### 2.4.4 Ordner des globalen Dokumentenspeichers sichern

Der Ordner des globalen Dokumentenspeichers muss gesichert werden, damit AEM Forms on JEE bei einem Ausfall oder einer Beschädigung vom Administrator wiederhergestellt werden kann.

Wenn der Ordner des globalen Dokumentenspeichers nicht mehr verfügbar ist oder durch einen Ausfall verloren geht, kann AEM Forms on JEE erst wieder ausgeführt werden, nachdem der GDS-Ordner und die Datenbank aus einer konsistenten Sicherung wiederhergestellt wurden oder AEM Forms on JEE durch eine Neuinstallation neu initialisiert wurde.

## 2.5 Überlegungen zur Installation

### 2.5.1 Virenüberprüfungen deaktivieren (nur Windows)

Um die Installation zu beschleunigen, sollten Sie für die Dauer der Installation gegebenenfalls vorhandene zugriffsabhängige Virenschutzprogramme deaktivieren.

### 2.5.2 Über Netzwerklaufwerke installieren

Es wird empfohlen, AEM Forms on JEE ausschließlich vom Installationsmedium oder einem lokalen Festplattenlaufwerk zu installieren. Der Versuch, die Software über ein Netzwerk zu installieren, führt zu beträchtlichen Verzögerungen bei der Installation und Inbetriebnahme. Die Installation über ein Netzwerk hat darüber hinaus einen längeren Ordnerpfad zur Folge. Dies führt wiederum dazu, dass das AEM Forms on JEE-Installationsprogramm die Fortsetzung der Installation unterbindet.

## 2.5.3 Manuelle Verwendung von Acrobat einschränken

Wenn Sie PDF Generator für die Konvertierung nativer Dokumente installiert haben, ist die Nutzung der darin enthaltenen Acrobat-Installation auf den Generate PDF-Dienst beschränkt und nicht für eine anderweitige Nutzung lizenziert.

## 2.5.4 Temporärer Ordner

AEM Forms on JEE erfordert einen temporären Ordner, um Dokumente zu speichern, deren Größe die für Dokumentobjekte festgelegte Inline-Maximalgröße überschreitet. Ausführliche Informationen zur Verbesserung der Leistung Ihres AEM Forms on JEE-Servers durch Angabe eines für diese Einstellung geeigneten Werts finden Sie in diesem Blog: [Tuning Knob – Default Document Max Inline Size](#).

(**Nur AIX, Linux und Solaris**) Wenn der Anwendungsserver von einem anderen als dem Root-Benutzer ausgeführt wird, muss dieser Benutzer über Lese-, Schreib- und Ausführungsberechtigungen für den angegebenen temporären Ordner verfügen.

***Wichtig:** (Nur für Clusterbereitstellungen) Zukünftige Aktualisierungen können fehlschlagen, wenn Sie einen freigegebenen Netzwerkordner als temporären Ordner angeben.*

## 2.6 AEM Forms on JEE-Unterstützung für JEEs IPv6

AEM Forms on JEE unterstützt IPv6. Durch die in der Installationsdokumentation für AEM Forms on JEE definierten Standardkonfigurationen wird IPv4 als Standard-IP-Protokoll festgelegt, weil es die beste Kompatibilität mit Infrastrukturen von Drittanbietern aufweist.

Aktivieren Sie IPv6 nur, wenn Ihre Bereitstellung es erfordert. Die Anzahl der unterstützten Plattformkonfigurationen wird durch die Aktivierung der IPv6-Unterstützung in AEM Forms on JEE verringert. Sie sollten sämtliche Software, Hardware und Netzwerke von Drittanbietern, die verwendet werden sollen, auf IPv6-Unterstützung überprüfen, bevor IPv6 aktiviert wird.

***Hinweis:** Wenn Sie CIFS in einer IPv6-Umgebung aktivieren, müssen Sie die IPv6-Konfiguration ausdrücklich aktivieren, nachdem Sie Ihre AEM Forms on JEE-Installation mithilfe von Configuration Manager konfiguriert haben. Weitere Informationen finden Sie unter „Aktivieren von CIFS im IPv6-Modus“ im Handbuch für Ihren Anwendungsserver.*

### 2.6.1 Unterstützte IPv6-Konfigurationen

IPv6 wird nicht von allen Infrastrukturkomponenten unterstützt. So unterstützen z. B. Oracle-Datenbanken IPv6 nicht. Sie können diese Datenbanken verwenden, indem Sie die Verbindung zwischen dem Anwendungsserver und den Datenbanken mit IPv4 und die übrigen Verbindungen mit IPv6 konfigurieren.

Fragen Sie Ihren Komponentenanbieter, ob IPv6 unterstützt wird.

## 2.6.2 Richtlinien für die IPv6-Implementierung

Beachten Sie die folgenden Punkte, wenn Sie die IPv6-Implementierung teilweise oder vollständig verwenden:

- Verwenden Sie nach der Installation von AEM Forms on JEE nicht die Option zum Starten von Configuration Manager direkt über das AEM Forms on JEE-Installationsprogramm. Wechseln Sie stattdessen zum Ordner „*[AEM-Forms-Stammordner]*\configurationManager\bin\IPv6“ und führen Sie das IPv6-spezifische Skript (*ConfigurationManager\_IPv6.bat* bzw. *ConfigurationManager\_IPv6.sh*) aus, um Configuration Manager zu starten.
- Wenn Sie die Validierung der Anwendungsserverkonfiguration mit Configuration Manager ausgewählt haben, schlägt diese nach der Aktivierung von IPv6 für den Anwendungsserver fehl. Sie können diese Fehlermeldung während des Prozesses ignorieren. Nach dem Neustart des Anwendungsservers im IPv6-Modus kann der Anwendungsserver die Verbindung zur Datenbank herstellen.
- (*Nur für WebLogic*) Sie dürfen IPv6 nur für die verwalteten Server aktivieren. Der Verwaltungsserver kann weiterhin mit IPv4 ausgeführt werden und es ist möglich, über seine IPv4-Adresse auf ihn zuzugreifen. Auf den verwalteten Server, den Sie in der IPv6-Umgebung gestartet haben, kann jedoch nur über die IPv6-Adresse oder einen Hostnamen, der vom DNS aufgelöst wird, zugegriffen werden.
- (*Nur für WebLogic*) Sie müssen die Abhöradresse des verwalteten Servers für das Bootstrapping und die Bereitstellung von AEM Forms on JEE-Modulen angeben, auch wenn Sie Configuration Manager auf demselben Computer ausführen, der dem Anwendungsserver als Host dient. Die Abhöradresse muss dem DNS-Namen entsprechen, der in die IPv6-Adresse des Computers aufgelöst wird.
- Damit die Verbindung zum Datenbankserver ausschließlich über IPv6 hergestellt wird, geben Sie für die Verbindungseinstellungen EDC\_DS und IDP\_DS den Hostnamen der Datenbank an, der in eine numerische IPv6-Adresse aufgelöst wird.
- Numerische IPv6-Adressen werden von vielen Softwarekomponenten wie Datenbanktreibern nicht vollständig unterstützt. Daher wird die Verwendung eines vom DNS aufgelösten Namens statt einer numerischen IPv6-Adresse empfohlen.
- Stellen Sie sicher, dass der für die IPv6-Zuordnung verwendete Name zum CSRF-Filterabschnitt hinzugefügt wird. Falls der Name nicht hinzugefügt ist, lesen Sie CSRF-Angriffe verhindern in der [Administration-Hilfe](#).

**Hinweis:** Der für die IPv6-Zuordnung verwendete Name darf keine eckigen Klammern enthalten. (()).

- Wenn Sie in einer IPv6-Umgebung Microsoft SQL Server verwenden, sollten Sie die IP-Adresse des Datenbankservers in folgendem Format angeben. Beachten Sie, dass *serverName* in dieser Zeichenfolge ein Schlüsselwort ist und deshalb nicht durch den tatsächlichen Servernamen ersetzt werden darf.

```
jdbc:sqlserver://;serverName=<IPv6 address>;portNumber=<port>;databaseName=<db_name>
```

Statt der numerischen IPv6-Adresse können Sie hier den Hostnamen der SQL Server-Datenbank angeben.

## 2.6.3 IPv6 für JBoss konfigurieren

- 1 Sie können JBoss unter <http://www.jboss.org/jbossas/downloads/> herunterladen und installieren oder Sie finden die Datei „jboss.zip“ in dem Drittanbieter-Ordner auf dem Installationsdatenträger und können das JBoss-Paket extrahieren.
- 2 Ändern Sie die Datei „adobe-ds.xml“ und die Konfigurationsdatei der datenbankspezifischen Datenquelle, um eine Verbindung zur AEM Forms on JEE-Datenbank herzustellen.
- 3 Bearbeiten Sie die Datei „login-config.xml“, sodass eine Verbindung zur AEM Forms on JEE-Datenbank hergestellt wird.

- 4 Bearbeiten Sie die folgenden Dateien, um IPv6 zu aktivieren:
  - **(JBoss unter Windows)** [Anwendungsserver-Stammordner]\bin\standalone.conf.bat
  - **(JBoss auf anderen Plattformen)** [Anwendungsserver-Stammordner]\bin\run.conf
  - Ändern Sie `-Djava.net.preferIPv4Stack=true` in `-Djava.net.preferIPv6Stack=true`.
  - Fügen Sie das Argument `-Djava.net.preferIPv6Addresses=true` hinzu.
  - **(nur JBoss 5.2 unter Windows)**[Anwendungsserver-Stammordner]\bin\run.bat
  - **(JBoss 5.2 nur auf anderen Plattformen)** [Anwendungsserver-Stammordner]\bin\run.sh
  - Löschen Sie `-Djava.net.preferIPv4Stack=true`.
  - [Anwendungsserver-Stammordner]\bin\standalone.bat
    - Ersetzen Sie `-b 0.0.0.0` durch `-b <der IPv6-Adresse zugewiesener Hostname>`.
- 5 Starten Sie Configuration Manager durch Aufrufen des Skripts „[AEM-Forms-Stammordner]\configurationManager\bin\IPv6\ConfigurationManager\_IPv6.bat“ bzw. „ConfigurationManager\_IPv6.sh“.
- 6 Wählen Sie in Configuration Manager die Schritte zum Konfigurieren der EAR-Dateien sowie zum Bootstrapping und Bereitstellen der AEM Forms on JEE-Module.
- 7 Kopieren Sie die EAR-Dateien nach Abschluss des Configuration Manager-Prozesses in den Ordner „[Anwendungsserver-Stammordner]\standalone\deployments“.
- 8 Starten Sie JBoss von einer Befehlszeile.
- 9 Geben Sie den Configuration Manager-Hostnamen des Computers an, der der IPv6-Adresse zugeordnet ist, und initialisieren Sie per Bootstrapping den Anwendungsserver, um die AEM Forms on JEE-Module bereitzustellen.

## 2.6.4 IPv6 für WebLogic konfigurieren

- 1 Installieren Sie AEM Forms on JEE mithilfe des Installationsprogramms.
- 2 Starten Sie Configuration Manager nach Abschluss der Installation nicht. Starten Sie Configuration Manager durch Aufrufen des Skripts „[AEM-Forms-Stammordner]\configurationManager\bin\IPv6\ConfigurationManager\_IPv6.bat“ bzw. „ConfigurationManager\_IPv6.sh“.
- 3 Wählen Sie die Optionen zum Konfigurieren der EAR-Dateien für AEM Forms on JEE sowie des WebLogic-Anwendungsservers aus und überprüfen Sie mithilfe von Configuration Manager die Einstellungen des Anwendungsservers.

**Hinweis:** Sie erhalten eine Fehlermeldung über das Fehlschlagen der Configuration Manager-Validierung der Datenquelle. Der Grund hierfür ist, dass der Anwendungsserver noch nicht im IPv6-Modus gestartet wurde, die Datenquelle jedoch nun für den IPv6-Modus konfiguriert ist. Sie können die Warnung zum jetzigen Zeitpunkt ignorieren.

- 1 Ändern Sie in WebLogic Server Administration Console die **Server Start**-Argumente der Anwendung für den verwalteten Server, um IPv6 zu aktivieren.
  - Ändern Sie `-Djava.net.preferIPv4Stack=true` in `-Djava.net.preferIPv6Stack=true`.
  - Fügen Sie das Argument `-Djava.net.preferIPv6Addresses=true` hinzu.
- 2 Ändern Sie die Abhöradresse des verwalteten Servers, um die Verwendung der IPv6-Adresse zu aktivieren.
  - Wählen Sie in WebLogic Server Administration Console die Registerkarte **Umgebung > Server > [Name des verwalteten Servers]/Konfiguration**.

**Systemanforderungen**

- Geben Sie im Feld der Abhöradresse den Hostnamen des Computers ein. Stellen Sie sicher, dass dieser Hostname in die IPv6-Adresse dieses Computers aufgelöst wird.
- 3 Speichern Sie die Änderungen und starten Sie den verwalteten Server anschließend neu.
  - 4 Starten Sie Configuration Manager durch Aufrufen des Skripts „[AEM-Forms-Stammordner]\configurationManager\bin\IPv6\ConfigurationManager\_IPv6.bat“ bzw. „ConfigurationManager\_IPv6.sh“.
  - 5 Wählen Sie in Configuration Manager die Schritte zum Konfigurieren der EAR-Dateien sowie zum Bootstrapping und Bereitstellen der AEM Forms on JEE-Module.
  - 6 Geben Sie denselben Hostnamen ein, der im Feld der Abhöradresse des verwalteten Servers angegeben wurde.

**Hinweis:** Sie müssen die Abhöradresse des verwalteten Servers für das Bootstrapping und die Bereitstellung von AEM Forms on JEE-Modulen angeben, auch wenn Sie Configuration Manager auf demselben Computer ausführen.

## 2.6.5 IPv6 für WebSphere konfigurieren

- 1 Installieren Sie AEM Forms on JEE mithilfe des Installationskripts. Starten Sie Configuration Manager nach Abschluss der Installation nicht, wenn Sie vom Installationsprogramm dazu aufgefordert werden.
- 2 Navigieren Sie zum Ordner „[AEM-Forms-Stammordner]\configurationManager\bin\IPv6“ und führen Sie das IPv6-spezifische Skript (ConfigurationManager\_IPv6.bat bzw. ConfigurationManager\_IPv6.sh) aus, um LCM zu starten.
- 3 Verwenden Sie die Configuration Manager-Optionen, um EAR und den Anwendungsserver zu konfigurieren.
- 4 Führen Sie die in Configuration Manager angezeigten Schritte aus, um den Anwendungsserver zu konfigurieren. Geben Sie beim Konfigurieren der Datenbank den Hostnamen der Datenbank an, der der IPv6-Adresse zugeordnet wird.
- 5 Validieren Sie die Konfiguration des Anwendungsservers durch Configuration Manager. Ignorieren Sie die Warnung, falls die Validierung der Datenquelle fehlschlägt. Sie können Datenquellen von WebSphere Administrative Console aus validieren.
- 6 Wählen Sie in WebSphere Administrative Console **Servers > Server Types > WebSphere application servers > [Servername] > Java and Process Management > Process definition > Java Virtual Machine**. Geben Sie im Feld **Generic JVM arguments** das Argument `-Djava.net.preferIPv6Addresses=true` ein.
- 7 Wählen Sie **Servers > Server Types > WebSphere application servers > [Servername] > Java and Process Management > Process definition > Java Virtual Machine** und klicken Sie auf **Custom Properties**. Ändern Sie `java.net.preferIPv4Stack=true` in `java.net.preferIPv6Stack=true`.
- 8 Stellen Sie die EAR-Dateien manuell mithilfe von WebSphere Administrative Console für WebSphere Application Server bereit. Die konfigurierten EAR-Dateien sind im Ordner „[AEM-Forms-Stammordner]\configurationManager\export“ verfügbar.
- 9 Starten Sie den WebSphere-Anwendungsserver neu.
- 10 Navigieren Sie zum Ordner „[AEM-Forms-Stammordner]\configurationManager\bin\IPv6 und führen Sie „ConfigurationManager\_IPv6.bat“ bzw. „ConfigurationManager\_IPv6.sh“ aus, um Configuration Manager zu starten.
- 11 Wählen Sie in Configuration Manager die Optionen für das Bootstrapping und die Bereitstellung der AEM Forms on JEE-Module. Geben Sie den Hostnamen für den Anwendungsserver an, der der IPv6-Adresse zugeordnet wird.

**Hinweis:** Nach dem Starten des Anwendungsservers in einer IPv6-Umgebung (mit dem Flag `-Djava.net.preferIPv6Stack=true`) können Sie auf diesen nur über die IPv6-Adresse oder den Hostnamen zugreifen, der der IPv6-Adresse zugeordnet ist.

## 2.7 Central Migration Bridge-Dienst

Der Central Migration Bridge-Dienst erleichtert das Migrieren vorhandener Anwendungen von Ihrem Adobe Central Pro Output Server oder Ihren Adobe Web Output Pak-Produkten für die Verwendung zusammen mit dem Output-Dienst. Mit dem Central Migration Bridge-Dienst können Sie Ihre aktuellen IFD/MDF-Vorlagen, Datentransformationsskripte und DAT-Dateien in einer AEM Forms on JEE-Umgebung als Teil einer Gesamtmigrationsstrategie verwenden.

**Hinweis:** *Central Migration Bridge ist nur dann nützlich, wenn Sie über vorhandene Central Pro-Anwendungen verfügen, die migriert werden müssen.*

### Autorisierte Nutzung von Central Migration Bridge

Zum Verwenden des Central Migration Bridge-Dienstes müssen Sie über eine gültige Lizenz für Central Pro Output Server 5.7 oder eine ausgeführte Central Pro Output Server 5.7-Migrationsvereinbarung verfügen. Verwenden Sie zum Installieren von Central Pro Output Server 5.7 Ihr vorhandenes Installationsmedium und den vorhandenen Produktberechtigungs-Code (PAC). Ihr Produktberechtigungs-Code ist für ein bestimmtes Betriebssystem gültig. Stimmt dieses nicht mit dem Betriebssystem überein, unter dem Sie AEM Forms on JEE installieren, müssen Sie einen Produktberechtigungs-Code für das entsprechende Betriebssystem erwerben. Wenden Sie sich an Ihren Adobe-Kundenbetreuer, um weitere Informationen zu einer Migration oder zum Erwerb eines Central Pro Output Server 5.7-Installationsmediums oder eines Produktberechtigungs-Codes zu erhalten.

### Überlegungen zur Installation

Der Central Migration Bridge-Dienst interagiert direkt mit den ausführbaren Dateien von Central Pro (Version 5.7). Central Pro muss auf demselben Server installiert sein wie AEM Forms on JEE, es ist jedoch keine Voraussetzung für die Installation von AEM Forms on JEE. (Es kann daher sowohl vor als auch nach der Installation von AEM Forms on JEE installiert werden.) Anweisungen zur Installation finden Sie im Central Pro-Dokumentationssatz.

**Wichtig:** *Starten Sie Central Pro nicht und legen Sie in seinen Eigenschaften keinen automatischen Programmstart fest.*

Unter Windows wird der Central Pro-Dienst *Adobe Central Output Server* als manueller Dienst installiert. Führen Sie den Dienst nicht aus und legen Sie in seinen Eigenschaften keinen automatischen Start des Dienstes fest.

Starten Sie unter AIX, Linux oder Solaris nicht den Central Pro-Daemon *jfdaemon*. Wenn Sie im Startskript Ihres Computers festgelegt haben, dass „*jfdaemon*“ beim Neustart des Computers gestartet wird, ändern Sie das Skript, um zu verhindern, dass der Daemon automatisch gestartet wird. (Siehe die Central Pro-Installationsdokumentation) Starten Sie Central Pro nicht über eine Befehlszeile, indem Sie den *jfserver*-Prozess starten.

**Hinweis:** *Der AEM Forms on JEE-Benutzer, der den Central Migration Bridge-Dienst aufruft, muss über die Rechte verfügen, sowohl auf den Installationsordner von Central Pro zuzugreifen als auch die ausführbaren Dateien von Central Pro auszuführen.*

### Turnkey-Installationen von AEM Forms on JEE

Wenn Sie eine AEM Forms on JEE-Turnkey-Umgebung im Expressmodus installieren und konfigurieren, wird der Central Migration Bridge-Dienst standardmäßig installiert und konfiguriert. Sie werden zu keiner Eingabe aufgefordert.

**Hinweis:** *Stellen Sie sicher, dass das Adobe Central Pro-Produkt im Standardordner installiert wird.*

### Benutzerdefinierte Installationen von AEM Forms on JEE

Wenn Sie AEM Forms on JEE im benutzerdefinierten Modus (Teil-Turnkey oder manuell) installieren und konfigurieren, werden Sie von Configuration Manager aufgefordert, Central Migration Bridge in die Bereitstellung aufzunehmen.

**Systemanforderungen**

Der Dienst verwendet standardmäßig den Standardinstallationspfad von Central Pro. Wenn Central Pro in einem anderen Ordner installiert ist, aktualisieren Sie mithilfe der Administration Console die [Central Install Dir]-Konfiguration für den Central Migration Bridge-Dienst.

Falls Central Pro nach Abschluss der Installation von AEM Forms on JEE nicht im Standardordner installiert ist, führen Sie die folgenden Schritte aus, um den richtigen Ordner für AEM Forms on JEE festzulegen:

- 1 Melden Sie sich bei Administration Console an.
- 2 Klicken Sie auf **Dienste > Anwendungen und Dienste > Dienstverwaltung**.
- 3 Klicken Sie auf den **Central Migration Bridge:1.0**-Dienst.
- 4 Geben Sie den richtigen Pfad zum Installationsordner von Central Pro ein.
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.

**Hinweis:** Diese Konfiguration kann auch in Workbench festgelegt werden. Siehe Prozesse erstellen und verwalten.

# Kapitel 3: Berechtigungen und Zertifikate für LiveCycle

In diesem Kapitel wird die Ausführung der folgenden Aufgaben beschrieben:

- Berechtigung für Rechte für Adobe® LiveCycle® Reader® Extensions 11 abrufen
- Digitale Zertifikate zur Verwendung mit Adobe® LiveCycle® Digital Signatures 11 abrufen.

## 3.1 Berechtigung für Rechte für Adobe LiveCycle Reader Extensions abrufen

Bei der Berechtigung für Rechte für Reader Extensions handelt sich um ein digitales Zertifikat, das speziell für Reader Extensions ES gilt und die Aktivierung von Adobe Reader-Verwendungsrechten in PDF-Dokumenten ermöglicht. Wenn die Berechtigung nicht installiert ist, können Benutzer von Reader Extensions keine Verwendungsrechte auf Dokumente anwenden. Sie können für diese Funktion kein standardmäßiges digitales Zertifikat verwenden, sondern müssen die dedizierte Berechtigung für Rechte verwenden.

Mit der Berechtigung für Rechte erweitern Sie die Verwendungsrechte aller PDF-Dateien, die von Reader Extensions verarbeitet werden. Es handelt sich dabei um ein kritisches Element der Softwarelizenzierung, das sorgfältig in einer sicheren Umgebung aufbewahrt werden muss.

Die folgenden Arten von Berechtigungen für Rechte stehen zur Verfügung:

**Kundentest:** Eine Berechtigung mit einer kurzen Gültigkeitsdauer, die Kunden zum Testen von Reader Extensions gewährt wird. Verwendungsrechte, die mithilfe dieser Berechtigung auf Dokumente angewendet werden, laufen mit Ablauf der Berechtigung ebenfalls ab. Dieser Berechtigungstyp ist nur zwei bis drei Monate gültig.

**Produktion:** Eine Berechtigung mit einer langen Gültigkeitsdauer, die Kunden gewährt wird, die das gesamte Produkt erwerben. Produktionsberechtigungen sind für jeden Kunden eindeutig, können jedoch auf mehreren Systemen installiert werden.

Die Berechtigung für Rechte wird als digitales Zertifikat übermittelt, das den öffentlichen und den privaten Schlüssel sowie das Kennwort enthält, das für den Zugriff auf die Berechtigung verwendet wird.

Wenn Ihr Unternehmen eine Testversion von Reader Extensions bestellt, erhalten Sie entweder vom Kundenbetreuer, über den Sie das Produkt bestellt haben, oder über die Website, von der Sie das Testprodukt heruntergeladen haben, eine Testberechtigung für Rechte.

Wenn Ihr Unternehmen eine Produktionsversion von Reader Extensions erwirbt, werden die Produktionsberechtigungen für Rechte per elektronischem Software-Download (ESD) geliefert. Eine Produktionsberechtigung für Rechte ist für Ihr Unternehmen eindeutig und kann die von Ihnen benötigten spezifischen Verwendungsrechte aktivieren.

Wenn Sie Reader Extensions über einen Partner oder Softwareanbieter erhalten haben, der Reader Extensions in seine Software integriert hat, wird Ihnen die Berechtigung für Rechte von diesem Partner geliefert, der diese Berechtigungen wiederum von Adobe erhalten hat.

**Hinweis:** Die Berechtigung für Rechte kann nicht für ein typisches Signieren von Dokumenten oder die Bestätigung von Identitäten verwendet werden. Für diese Zwecke können Sie ein selbst signiertes Zertifikat verwenden oder ein Identitätszertifikat von einer Zertifizierungsstelle anfordern.

## 3.2 Digitale Zertifikate zur Verwendung mit Digital Signatures abrufen

Digitale Zertifikate sind für die Verwendung mit Digital Signatures erforderlich. Obwohl Sie digitale Zertifikate nach der Installation und Konfiguration von LiveCycle konfigurieren und verwalten können, stellt ein vorheriger Abruf sicher, dass Sie LiveCycle nach der Bereitstellung sofort einsetzen können.

Digitale Zertifikate werden bei einer Zertifizierungsstelle angefordert und Ihnen als Zertifikatsdatei per E-Mail oder über das Internet gesendet. Diese Zertifikatsdatei enthält die öffentlichen Schlüssel (ebenfalls als *Zertifikate* bezeichnet) und Verweise auf private Schlüssel (ebenfalls als *Berechtigungen* bezeichnet) zum Ver- und Entschlüsseln sowie Signieren von Dokumenten. Zertifikate enthalten keine tatsächlichen privaten Schlüssel, sondern einen Verweis auf die Identität des Benutzers, der die privaten Schlüssel in einer verschlüsselten Datei oder einem Hardwaresicherheitsmodul (HSM) sicher gespeichert hat.

Sie können PFX-, P12- und CER-Dateien für Zertifikate, die in einem kompatiblen Zertifikatsspeicher auf dem Computer gespeichert sind, mit Internet Explorer (Windows) bzw. OpenSSL (AIX, Linux und Solaris) exportieren. PFX-Dateien können nur exportiert werden, wenn der Zertifikatsspeicher bzw. die Berechtigung selbst dies zulässt. CER-Dateien mit dem öffentlichen Schlüssel, der einer Berechtigung entspricht, können ebenfalls entweder mit Internet Explorer oder mit OpenSSL aus PFX-Dateien exportiert werden.

**Hinweis:** Mithilfe der Funktion „Trust Store-Verwaltung“, die über Administration Console zugängliche ist, können Sie Zertifikate, Berechtigungen und Zertifikatssperllisten für die Verwendung mit LiveCycle konfigurieren und verwalten. (Siehe [Administration-Hilfe](#).)

Der CRL-Verteilungspunkt gibt an, wo Sie die mit einer bestimmten CER- oder PFX-Datei verbundenen Zertifikatssperllisten herunterladen können.

Die folgenden Dateitypen werden unterstützt:

**Zertifikate:** DER-kodierte X509v3-Zertifikatsdateien und base64-kodierte Zertifikatsdateien (.cer). Zertifikate, welche die Datei „trust.xml“ bestätigen, können entweder DER- oder Base64-kodiert sein.

**Berechtigungen :** RSA- und DSA-Berechtigungen bis zu 4096 Bit im PKCS12-Standardformat (.pfx- und .p12-Dateien).

**Zertifikatssperllisten:** Base64-kodierte und DER-kodierte Zertifikatssperllistendateien.

Die Wahrung der Sicherheit privater Schlüssel (Berechtigungen) ist äußerst wichtig, um die Integrität vertraulicher Informationen zu gewährleisten. Ein physisches Speichergerät, häufig auch als *Hardware-Sicherheitsmodul (HSM)* bezeichnet, bietet für private Schlüssel in der Regel maximale Sicherheit. Wenn Sie kein physisches Gerät verwenden, ist es wichtig, besonders vertrauliche private Schlüssel und Zertifikate in verschlüsselten Dateien an einem sicheren Ort aufzubewahren.

Digital Signatures unterstützt die Schnittstelle PKCS#11 gemäß Branchenstandard für die Kommunikation mit HSM-Geräten. Ein HSM-Anbieter kann die erforderlichen Ressourcen und Tools zum Installieren und Konfigurieren eines HSM-Speichersystems bereitstellen.

# Kapitel 4: LiveCycle-Datenbank erstellen

## 4.1 Voraussetzungen für die Datenbankkonfiguration

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Datenbank für die Verwendung mit LiveCycle einrichten. In diesem Abschnitt werden spezielle Tabellen, Indizes und andere Eigenschaften beschrieben, die für die LiveCycle-Datenbank erforderlich sind, aber von LiveCycle Configuration Manager nicht konfiguriert werden.

Die Datenbank enthält die folgenden Elemente:

- LiveCycle-Dienste
- Konfigurationen der LiveCycle-Laufzeitumgebung
- LiveCycle-Prozessdaten
- Benutzerdefinierte Prozessdefinitionen und Vorlagen
- Vom Anwendungsserver verwaltete Daten

Bevor Sie die Datenbank anlegen, müssen Sie sich mit den Installationsanforderungen vertraut machen und sicherstellen, dass die erforderliche Software installiert ist.

Ist dies Ihre erste Installation von LiveCycle, müssen Sie eine leere Datenbank erstellen. Alle für die Unterstützung von erforderlichen Tabellen werden erstellt, wenn Sie mit LiveCycle Configuration Manager die LiveCycle-Datenbank initialisieren. (Informationen dazu finden Sie im Handbuch „Installieren und Bereitstellen von LiveCycle“ für Ihren Anwendungsserver.)

## 4.2 Mindestberechtigungen für Datenbankbenutzer

Datenbank	Berechtigungen für die Initialisierung	Berechtigungen für die Laufzeitumgebung
Oracle	CREATE SESSION CREATE TABLE CREATE VIEW CREATE SEQUENCE UNLIMITED TABLE SPACE	CREATE SESSION UNLIMITED TABLE SPACE (nur notwendig, wenn Sie Benutzerquoten nicht konfigurieren) CREATE TABLE
MySQL	SELECT INSERT UPDATE DELETE CREATE DROP REFERENCES INDEX ALTER CREATE_TEMP_TABLE LOCK_TABLES	SELECT INSERT UPDATE DELETE
SQL Server – DB-Ebene	Tabelle erstellen Sicht erstellen Verbinden	Verbinden
SQL Server – Schemaebene	Ändern Einfügen Verweise Auswählen Aktualisieren Löschen	Einfügen Auswählen Aktualisieren Löschen
DB2	Eine vollständige Beschreibung finden Sie unter „ <a href="#">4.5.1 DB2-Benutzerkonto</a> “ auf Seite 39.	Eine vollständige Beschreibung finden Sie unter „ <a href="#">4.5.1 DB2-Benutzerkonto</a> “ auf Seite 39.

## 4.3 Oracle-Datenbank erstellen

Wenn Sie die bei der Installation von Oracle 11g erstellte Standarddatenbank nicht verwenden möchten, erstellen Sie mit dem Database Configuration Assistant-Tool eine neue Datenbank. LiveCycle unterstützt Oracle 11g auf WebLogic-, WebSphere- und JBoss-Anwendungsservern.

**LiveCycle-Datenbank erstellen**

**Hinweis:** Sie können beim Konfigurieren einer Oracle-Datenbankinstanz für LiveCycle die Vorlagen „Transaction Processing“ und „General Purpose“ verwenden. Wenn Sie zum Konfigurieren einer Datenbankinstanz die Vorlage „Custom Database“ verwenden möchten, müssen Sie mindestens die Datenbankkomponenten **Oracle JVM** und **Enterprise Manager Repository** einbeziehen.

Führen Sie beim Erstellen der Oracle-Datenbank folgende Schritte aus:

- Legen Sie die anfängliche Datenbankgröße auf mindestens 500 MB fest.
- Erstellen Sie Benutzerquoten, damit die Datenbank wachsen kann, um permanente Daten von LiveCycle-Anwendungen aufzunehmen.
- Aktivieren Sie die Unterstützung für UTF-8-Kodierung.
- Legen Sie den Datenbankzeichensatz auf „Unicode (AL32UTF8)“ und den nationalen Zeichensatz auf „AL16UTF16“ (Unicode UTF-16-Universalzeichensatz) fest.
- Legen Sie „NLS\_LENGTH\_SEMANTICS“ auf „BYTE“ fest (falls erforderlich). Die Datenbankinitialisierung schlägt fehl, wenn ein anderer Wert verwendet wird.
- Sie müssen Oracle unter Verwendung der Transaktionsverarbeitung installieren und den Verbindungsmodus für den Server auf „Dedicated Processing“ festlegen.

### 4.3.1 Benutzerkonto und Benutzerberechtigungen

Erstellen Sie ein neues Benutzerkonto in der Datenbank und weisen Sie ihm die folgenden Systemberechtigungen zu:

- CREATE SEQUENCE
- CREATE VIEW
- UNLIMITED TABLESPACE
- CREATE TABLE
- CREATE CLUSTER
- CREATE SESSION

**Wichtig: (Nur WebLogic)** Bei der gemeinsamen Verwendung von WebLogic und einer Oracle-Datenbank müssen Sie sicherstellen, dass der Datenbankbenutzername weder eine Zahl als erstes Zeichen noch einen Bindestrich (-) enthält. Andernfalls wird das Bootstrapping der Datenbank nicht ordnungsgemäß durchgeführt.

**Hinweis:** Bei Bereitstellungen unter AIX, Linux oder Solaris darf der Benutzername maximal 8 Zeichen umfassen; unter Windows gilt eine Beschränkung auf 12 Zeichen.

Für die Konfiguration der Datenquelle für den Anwendungsserver benötigen Sie die folgenden Informationen:

- SID (Service-ID)
- Benutzername und Kennwort des Oracle-Benutzerkontos
- Hostname oder IP-Adresse des Datenbankservers
- Oracle-Listener-Anschlussnummer (Standard ist 1521)

Informationen zum Verwenden von Oracle 11g finden Sie in der entsprechenden Benutzerdokumentation.

## 4.4 Erstellen einer SQL Server-Datenbank

Sie können eine SQL Server-Datenbank erstellen, in der LiveCycle Laufzeit- und Konfigurationsdaten speichert. Weitere Informationen zum Erstellen einer SQL Server-Datenbank finden Sie in der SQL Server-Dokumentation. LiveCycle unterstützt SQL Server 2005 SP2 und 2008 R2 (Englisch und Japanisch) unter JBoss, WebLogic und WebSphere.

Erstellen Sie eine SQL Server-Datenbank und ein Benutzerkonto, dem Sie DB\_OWNER-Berechtigungen zuweisen, das bei der Konfiguration der Datenquelle auf dem Anwendungsserver verwendet werden kann. Informationen zum Erstellen der Datenbank und des Benutzerkontos finden Sie in der SQL Server-Dokumentation.

Für die Konfiguration der Datenquelle für den Anwendungsserver benötigen Sie die folgenden Informationen:

- Datenbankname
- Benutzername und Kennwort des SQL Server-Benutzerkontos
- Hostname oder IP-Adresse des Datenbankservers
- SQL Server-Anschlussnummer

### 4.4.1 SQL Server für LiveCycle einrichten

Optimieren Sie SQL Server, bevor Sie die LiveCycle-Datenbank erstellen. Ändern Sie hierzu die folgenden Einstellungen.

#### 4.4.1.1 Arbeitsspeicher erhöhen

Mit den SQL Server-Standardereinstellungen erfolgt die Zuweisung von Arbeitsspeicher nicht optimal. Diese Situation hat signifikante Auswirkungen auf die Leistung bei den meisten Bereitstellungen einer SQL Server-Datenbank.

*Hinweis: Dieser Abschnitt wird empfohlen, ist aber optional.*

- 1 Stellen Sie mithilfe von Microsoft SQL Server Management Studio eine Verbindung zu dem Datenbankserver her, der die LiveCycle-Datenbank aufnehmen soll.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datenbankserververbindung und wählen Sie **Eigenschaften**.
- 3 Wählen Sie die Seite **Arbeitsspeicher** und geben Sie in das Feld **Minimaler Serverarbeitsspeicher (in MB)** einen Wert ein, der der Größe des freien Arbeitsspeichers auf dem Server entspricht.
- 4 Starten Sie die SQL Server-Datenbank neu.

#### 4.4.1.2 Prozessorpriorität festlegen

Auf dedizierten Datenbankservern, die für Produktionsinstallationen von LiveCycle empfohlen werden, ist der SQL Server-Prozess so konfiguriert, dass die CPU-Ressourcen des Systems nicht überbeansprucht werden.

*Hinweis: Dieser Abschnitt wird empfohlen, ist aber optional.*

- 1 Stellen Sie mithilfe von Microsoft SQL Server Management Studio eine Verbindung zu dem Datenbankserver her, der die LiveCycle-Datenbank aufnehmen soll.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datenbankserververbindung und wählen Sie **Eigenschaften**.
- 3 Wählen Sie die Seite **Prozessoren** und aktivieren Sie **SQL Server-Priorität höher stufen**.
- 4 Starten Sie die SQL Server-Datenbank neu.

#### 4.4.1.3 Wiederherstellungsintervall verlängern

Diese Einstellung gibt den Zeitraum an, den die Bereitstellung nach einem Absturz auf die Wiederherstellung wartet. Die SQL Server-StandardEinstellung ist 1 Minute. Durch das Erhöhen dieser Einstellung wird die Leistung verbessert, da der Server dadurch veranlasst wird, Änderungen seltener aus dem Datenbankprotokoll in die Datenbankdateien zu schreiben. Diese Einstellung hat keinen negativen Einfluss auf das Transaktionsverhalten, jedoch auf die Größe der Protokolldatei, die beim Systemstart zurückgespielt werden muss.

*Hinweis: Dieser Abschnitt wird empfohlen, ist aber optional.*

- 1 Stellen Sie mithilfe von Microsoft SQL Server Management Studio eine Verbindung zu dem Datenbankserver her, der die LiveCycle-Datenbank aufnehmen soll.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datenbankverbindung und wählen Sie **Eigenschaften**.
- 3 Wählen Sie die Seite **Datenbankeinstellungen** und geben Sie den Wert 5 in das **Feld Wiederherstellungsintervall (Minuten)** ein.
- 4 Starten Sie die SQL Server-Datenbank neu.

#### 4.4.1.4 Integrierte Sicherheit

*Hinweis: Diese Konfiguration ist optional.*

Wenn Sie SQL Server mit integrierter Sicherheit verwenden, können Sie Ihre SQL Server-Datenbank auf „Gemischter Modus“ oder „Windows-Authentifizierungsmodus“ einstellen. Wenn Sie jedoch den Windows-Authentifizierungsmodus verwenden, müssen Sie die integrierte Sicherheit unter Windows konfigurieren, um eine vertrauenswürdige Verbindung mit SQL Server herzustellen.

- Informationen zu JBoss finden Sie unter „[9.6.3.5 Die integrierte Sicherheit unter Windows konfigurieren](#)“ auf Seite 88 unter [Vorbereiten der Installation von LiveCycle \(Einzelservers\)](#).
- Informationen zu WebLogic finden Sie unter SQL Server-Datenbankkonnektivität konfigurieren unter [Installieren und Bereitstellen von LiveCycle für WebLogic](#).
- Informationen zu WebSphere finden Sie unter SQL Server-Datenbankkonnektivität konfigurieren unter [Installieren und Bereitstellen von LiveCycle für WebSphere](#).

#### 4.4.2 Größe der SQL Server-Datenbank bestimmen

Die standardmäßigen Datenbankgrößen, die SQL Server bereitstellt, sind für LiveCycle zu klein. Selbst wenn die Datenbank auf automatische Vergrößerung festgelegt ist, kann es zu unbeabsichtigten Effekten kommen, z. B. einer eingeschränkten Leistung, wenn die Datenbank anwächst, oder einer daraus resultierenden Fragmentierung der Festplatte. Am besten legen Sie die Größe der Datenbank bei ihrer Erstellung vorab fest, damit die Bereitstellungsanforderungen erfüllt werden:

**Mittelgroße Bereitstellungen:** Umgebungen, in denen der LDAP-Ordner ca. 100.000 Benutzer und ca. 10.000 Gruppen aufweist. Legen Sie Anfangsgröße für die Datenbankdaten auf 1 GB und die automatische Vergrößerung auf 250 MB fest.

**Große Bereitstellungen:** Umgebungen, in denen der LDAP-Ordner ca. 350.000 Benutzer und mehr als 10.000 Gruppen aufweist. Legen Sie Anfangsgröße für die Datenbankdaten auf 2 GB und die automatische Vergrößerung auf 1 GB fest.

*Hinweis: Das Datenbankwachstum ist stets auf eine bestimmte Größe beschränkt. Administratoren müssen die Ressourcenbelegung der LiveCycle-Datenbank überwachen, um sicherzustellen, dass der eingeschränkte Speicherplatz oder der Speicherplatz auf den Datenträgern, auf denen sich die Datenbank befindet, nicht verloren geht.*

### 4.4.3 LiveCycle -Datenbankbenutzer, -schema und -anmeldung erstellen

Sie können jetzt LiveCycle-Datenbankbenutzer, -schema und -anmeldung erstellen.

**Wichtig:** Stellen Sie sicher, dass beim Erstellen der Datenbankinstanz für LiveCycle die Sortierreihenfolge „SQL\_Latin1\_General\_CPI\_CI\_AS“ (bzw. „Japanese\_CI\_AS“, wenn Ihre Datenbank in einer japanischen Umgebung ausgeführt wird) verwendet wird. Bei anderen Sortierungen schlägt die Initialisierung der Datenbank eventuell fehl. Die Sortierreihenfolge für Ihre LiveCycle-Datenbankinstanz kann von der bei der Erstellung der SQL Server-Datenbank verwendeten abweichen.

- 1 Klicken Sie in Microsoft SQL Server Management Studio auf **Server**. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf **Datenbank** und wählen Sie **Neue Datenbank**.
- 2 Geben Sie den von Ihnen gewählten Namen der Datenbank ein.  
*Hinweis:* Der Datenbankname ist sehr wichtig, weshalb der gewählte Name in den folgenden Verfahren bei jedem vorhandenen Verweis auf Datenbankname konsistent verwendet werden muss.
- 3 (Nur SQL Server 2005) Deaktivieren Sie **Volltextindizierung verwenden**.
- 4 Geben Sie in das Feld für die Anfangsgröße der Datenbankdaten in MB den entsprechenden Wert ein:
  - Für kleine Entwicklungs- oder Produktionssysteme geben Sie 200 MB an.
  - Bei Verwendung größerer Systeme lesen Sie „4.4.2 Größe der SQL Server-Datenbank bestimmen“ auf Seite 36.
- 5 Legen Sie das Feld **Automatische Vergrößerung für die Datenbankdaten** auf 50 % fest.
- 6 Legen Sie die **Anfangsgröße** für das **Datenbankprotokoll** auf den entsprechenden Wert fest:
  - Für kleine Entwicklungs- oder Produktionssysteme geben Sie 20 MB an.
  - Bei Verwendung größerer Systeme lesen Sie „4.4.2 Größe der SQL Server-Datenbank bestimmen“ auf Seite 36.
- 7 Legen Sie das Feld **Automatische Vergrößerung für das Datenbankprotokoll** auf 50 % fest.
- 8 Klicken Sie auf **OK**, um die Datenbank zu erstellen.

#### 4.4.3.1 LiveCycle -Benutzer in SQL Server erstellen

Im folgenden Verfahren steht *[Datenbankname]* für den Namen, den Sie bei der Erstellung der Datenbank angegeben haben, und *[Datenbank-Benutzername]* für den Namen, den Sie für den neuen Benutzer angeben müssen.

- 1 Verbinden Sie sich in Microsoft SQL Server Management Studio mit dem Datenbankserver, auf dem Sie die LiveCycle-Datenbank erstellt haben.
- 2 Klicken Sie auf **Server** > **Sicherheit**, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Anmeldungen** und wählen Sie **Neue Anmeldung**.
- 3 Geben Sie den Anmeldenamen *[Datenbank-Benutzername]* ein, wählen Sie dann **SQL Server-Authentifizierung** und geben Sie ein neues Kennwort ein.
- 4 Stellen Sie sicher, dass **Ablauf des Kennwortes erzwingen. Benutzer muss das Kennwort bei der nächsten Anmeldung ändern** ebenfalls deaktiviert ist.
- 5 Belassen Sie die Standarddatenbank auf **Master** und klicken Sie auf **OK**.
- 6 Klicken Sie auf **Server** > **Datenbanken** > *[Datenbankname]* > **Sicherheit**, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Schemas** und wählen Sie **Neues Schema**.
- 7 Geben Sie in das Feld **Schemaname** den Wert *[Datenbank-Benutzername]* ein und klicken Sie auf **OK**.
- 8 Klicken Sie auf **Server** > **Datenbanken** > *[Datenbankname]* > **Sicherheit**, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Benutzer** und wählen Sie **Neuer Benutzer** aus.

**LiveCycle-Datenbank erstellen**

9 Geben Sie in das Dialogfeld „Neuer Benutzer“ den Anmelde- und Benutzernamen *[Datenbank-Benutzername]* ein.

10 Legen Sie das Standardschema auf *[Datenbank-Benutzername]* fest und klicken Sie auf **OK**.

*Hinweis: Der Schemaname sollte mit [Datenbank-Benutzername] übereinstimmen.*

11 (**SQL Server 2008 R2**) Wählen Sie im Abschnitt **Schemas im Besitz dieses Benutzers** das Schema *[Datenbankbenutzername]*.

12 Klicken Sie auf **Server > Datenbanken > [Datenbankname] > Sicherheit**, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Schema *[Datenbank-Benutzername]* und wählen Sie **Eigenschaften > Berechtigungen**.

a Klicken Sie unter „Benutzer“ oder „Rollen“ auf **Suchen**, geben Sie *[Datenbank-Benutzername]* ein, und klicken Sie auf **OK**.

b Erteilen Sie auf der Registerkarte **Explizit** die folgenden Berechtigungen:

- Ändern
- Einfügen
- Referenz
- Auswählen
- Aktualisieren
- Löschen

c Klicken Sie auf **OK**.

13 Klicken Sie auf **Server > Datenbanken > [Datenbankname]**, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Schema *[Datenbank-Benutzername]* und wählen Sie **Eigenschaften > Eigenschaften**.

a Erteilen Sie auf der Registerkarte **Explizit** Berechtigungen für „Tabelle erstellen“, „Ansicht erstellen“ und Verbinden“.

b Klicken Sie auf **OK**.

#### 4.4.3.2 LiveCycle -Benutzer mit der Datenbank verknüpfen

Nach dem Erstellen des LiveCycle-Benutzers verknüpfen Sie ihn mit der ELiveCycle-Datenbank.

1 Klicken Sie auf **Sicherheit > Anmeldungen**, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf *[Datenbank-Benutzername]* und wählen Sie **Eigenschaften**.

2 Legen Sie unter „Anmeldungseigenschaften“ auf der Seite „Allgemein“ für die Standarddatenbank des Benutzers *[Datenbankname]* fest.

3 Wählen Sie die Seite **Benutzerzuordnung** und vergewissern Sie sich im Abschnitt „Benutzer, die dieser Anmeldung zugeordnet sind“, dass *[Datenbankname]* ausgewählt, **Benutzer** auf *[Datenbank-Benutzername]* festgelegt und **Standardschema** auf *[Datenbank-Benutzername]* festgelegt ist.

4 Stellen Sie sicher, dass in der Tabelle „Benutzer, die dieser Anmeldung zugeordnet sind“ der Eintrag *[Datenbankname]* ausgewählt ist und in der Tabelle **Mitgliedschaft in Datenbankrollen für [Datenbankname]** der Eintrag *öffentlich* ausgewählt ist, und klicken Sie auf **OK**.

#### 4.4.3.3 Isolationsstufe für die LiveCycle -Datenbank festlegen

LiveCycle erfordert für die Behandlung von Datenbankblockierungen, wenn lang andauernde Transaktionen gleichzeitig mit zahlreichen kürzeren Lesevorgängen stattfinden, eine bestimmte Isolationsstufe.

**LiveCycle-Datenbank erstellen**

**Wichtig:** Sie müssen die Isolationsstufe für MS SQL Server, um Datenbankblockierungen zu vermeiden.

- 1 Klicken Sie auf **Datenbanken**, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Datenbankname] und wählen Sie **Neue Abfrage** aus.

**Hinweis:** [Datenbankname] entspricht dem Namen, den Sie beim Erstellen der Datenbank angegeben haben.

- 2 Geben Sie in das Feld „Abfrage“ den folgenden Text ein:

```
ALTER DATABASE [database_name]
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON
GO
```

- 3 Klicken Sie auf **Ausführen**. Im Meldungsfeld wird eine Antwort eingeblendet.

## 4.5 DB2-Datenbank erstellen

Erstellen Sie eine DB2-Datenbank, indem Sie eines der in diesem Abschnitt aufgeführten Skripte ausführen. Das Skript ist auf ein System abgestimmt, das für die Datenbank 1 GB Arbeitsspeicher verwendet. Wenn Ihr System einen kleineren dedizierten Speicher für die Datenbank verwendet, finden Sie in der DB2-Dokumentation weitere Informationen zum Konfigurieren der Systemeinstellungen. LiveCycle unterstützt DB2 mit WebSphere und WebLogic.

Für die Konfiguration der Datenquelle für den Anwendungsserver benötigen Sie die folgenden Informationen:

- Datenbankname
- Benutzername und Kennwort des DB2-Benutzerkontos
- Hostname oder IP-Adresse des Datenbankservers
- DB2-Anschlussnummer

### 4.5.1 DB2-Benutzerkonto

LiveCycle erfordert ein dediziertes Systemdatenbankkonto. Wenn das Konto der Schemabesitzer ist, sind keine weiteren Berechtigungen erforderlich. Der Schemabesitzer kann alle Objekte im Schema ändern, erstellen und löschen. Wenn das Konto nicht der Schemabesitzer ist, sind die Schemaberechtigungen ALTERIN, CREATEIN und DROPIN erforderlich. Der Benutzer muss außerdem der Gruppe DB2USERS angehören.

Das DB2-Benutzerkonto muss über Schemabesitzerrechte verfügen, um Tabellen während der Installation des Produkts sowie zur Systemlaufzeit erstellen zu können. Aufgrund der internen Verwendung der Datenbank durch den Anwendungsserver können zusätzliche Anforderungen an den Datenbankbenutzer und das Schema gestellt werden.

Informationen zum Erstellen von Benutzerkonten finden Sie in der DB2-Dokumentation.

**Hinweis:** Bei Bereitstellungen unter AIX, Linux oder Solaris darf der Benutzername maximal 8 Zeichen umfassen; unter Windows gilt eine Beschränkung auf 12 Zeichen.

### 4.5.2 DB2-Datenbank erstellen

- ❖ Erstellen Sie auf dem DB2-Hostcomputer eine neue Textdatei, die das folgende DB2-Skript für Ihre Datenbankversion enthält.

**Hinweis:** Der folgende Text enthält Formatierungszeichen für Zeilenwechsel. Wenn Sie diesen Text an eine Stelle außerhalb dieses Dokuments kopieren, müssen Sie die Formatierungszeichen entfernen.

**LiveCycle-Datenbank erstellen**

```

-- Create a database, using a custom USERSPACE1 definition
-- Configures the database for typical LC use. For large number of connections, add:
--     num_remote_apps
-- to the AUTOCONFIGURE section
-- To use: Globally replace (case sensitive) DB_NAME with the name of the database to be
created.
-- Modify the FILE locations based on system configuration
-- Note: The size of the file has to be specified in pages (4K pages in this case) when used
as part of the create database command
create database DB_NAME using codeset utf-8 territory default
USER TABLESPACE MANAGED BY DATABASE USING (FILE'C:\Db2\DB_NAME\DATA_4K_1.db2' 8192) AUTORESIZE
YES
AUTOCONFIGURE using workload_type mixed isolation CS admin_priority performance apply DB and
DBM;
-- Create required buffer pools. Let the DB manage the sizes based on load.
-- Creates 8K pool for LC
-- Let DB2 manage the sizes based on usage patterns
connect to DB_NAME;
CREATE BUFFERPOOL DB_NAME_BP8K IMMEDIATE SIZE AUTOMATIC PAGESIZE 8192;
ALTER BUFFERPOOL IBMDEFAULTBP IMMEDIATE SIZE AUTOMATIC;
connect reset;
-- Create required tablespaces for tables requiring 8K and 32K pools.
connect to DB_NAME;
-- 8K tablespace used by a number of tables.
-- Note that the majority of data is stored in the 4K tablespace (created as part of the databse
create)
CREATE TEMPORARY TABLESPACE DB_NAME_TEMP_8K IN DATABASE PARTITION GROUP IBMTEMPGROUP PAGESIZE
8192 MANAGED BY SYSTEM
USING ('C:\Db2\DB_NAME\TEMP_8K') PREFETCHSIZE AUTOMATIC BUFFERPOOL DB_NAME_BP8K;
-- Start off large enough to allow a reasonable test to run without needing to extend the space
-- Should be modified to fit expected usage patterns
CREATE LARGE TABLESPACE DB_NAME_DATA_8K IN DATABASE PARTITION GROUP IBMDEFAULTGROUP PAGESIZE
8192 MANAGED BY
DATABASE USING (FILE'C:\Db2\DB_NAME\DATA_8K.db2'1G)
PREFETCHSIZE AUTOMATIC BUFFERPOOL DB_NAME_BP8K AUTORESIZE YES INCREASESIZE 1 G;
commit work;
connect reset;
deactivate database DB_NAME;
activate database DB_NAME;

```

**1 Nehmen Sie die folgenden Änderungen am Skript vor:**

- Ersetzen Sie den Platzhalter *Datenbankname* durch den Namen, den Sie der LiveCycle-Datenbank zuweisen möchten.
- Wenn Sie mehrere Datenbankinstanzen auf demselben Host anlegen, erstellen Sie für jede Datenbankinstanz einen Pufferpool mit eindeutigem Namen (z. B. *BP8K\_1*) und wählen Sie die Pufferpoolgröße so, dass insgesamt 10 % des gesamten physischen Speichers nicht überschritten werden. Auf einem Computer mit 1 GB physischem Speicher sollte beispielsweise die Gesamtgröße des Pufferpools 100 MB („SIZE 100000“) nicht überschreiten.
- Ersetzen Sie *DB2-Stammordner* durch den Pfad zu dem Stammordner, in dem DB2 installiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich die einzelnen Befehle vollständig in je einer einzelnen Zeile befinden und jeder Befehl mit einem Semikolon (;) endet.

**LiveCycle-Datenbank erstellen**

- Ersetzen Sie den Wert 9000 in der folgenden Zeile durch die Größe Ihrer Datenbank:

```
(FILE'DB2_root\DBNAME_DATA'9000)
```

Mit diesem Wert wird die Mindestanzahl der Seiten angegeben, die zum Initialisieren der Datenbank erforderlich sind. Sie können diesen Wert auch nach dem Initialisieren der Datenbank mit den DB2-Verwaltungstools ändern.

- 2 Speichern Sie die Textdatei an einem Ort, auf den der DB2-Befehlszeilenprozessor zugreifen kann.
- 3 Öffnen Sie eine DB2-Eingabeaufforderung und geben Sie den folgenden Befehl ein, um das Skript auszuführen:

```
db2 -tf <path_to_script_file>/<script_file_name>
```

**4.5.3 DB2 für gleichzeitige Verwendung konfigurieren**

- 1 Öffnen Sie das DB2 Control Center:
  - (Windows) Wählen Sie **Start > Programme > IBM DB2 > General Administration Tools > Control Center**.
  - (AIX, Linux und Solaris) Geben Sie an einer Eingabeaufforderung den Befehl `db2jcc` ein.
- 2 Klicken Sie in der Objektstruktur des DB2 Control Center auf **All Databases**.
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datenbank, die Sie für die LiveCycle-Produkte erstellt haben, und klicken Sie auf **Configuration Advisor**.
- 4 Führen Sie die im Configuration Advisor-Assistenten angezeigten Schritte aus und legen Sie die folgenden Eigenschaften fest:

DB2-Eigenschaft	Erforderlicher Wert
Workload type	Mixed
Average number of SQL transactions per unit of work	Kleiner als 10
Database Administration Priority	Faster transaction performance
Populated Database	Wählen Sie die Einstellung, die dem derzeitigen Zustand der Datenbankinstanz entspricht. Die Instanz ist nicht gefüllt, wenn sie noch nicht von Configuration Manager initialisiert wurde.
Isolation Level	Read Committed

- 5 Klicken Sie auf **Finish**.

**4.5.4 Benutzer zur neuen Datenbank hinzufügen**

- 1 Melden Sie sich beim IBM Control Center an.
- 2 Klicken Sie auf `[Datenbankname] > User and Group Objects > DB Users`.
- 3 Klicken Sie auf **Add User** und wählen Sie den gewünschten Benutzer aus.
- 4 Aktivieren Sie unter „Authorities“ die Optionen **Connect to database**, **Create tables** und **Database administration authority** und klicken Sie anschließend auf **Apply**.
- 5 Klicken Sie auf **OK**.

## 4.6 MySQL-Datenbank erstellen

**Hinweis:** Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen richten sich an Benutzer, die MySQL manuell und nicht als Turnkey-Installation installieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Installieren und Bereitstellen von LiveCycle für JBoss Turnkey](#).

Erstellen Sie mit den MySQL-Tools eine MySQL 5-Datenbank für die Verwendung mit LiveCycle sowie ein MySQL-Benutzerkonto, über das der Anwendungsserver eine Verbindung zur Datenbank herstellen kann. Darüber hinaus müssen Sie die Konfiguration für den MySQL-Datenbankserver ändern. Informationen zum Erstellen von Datenbank und Benutzerkonto finden Sie in der MySQL-Dokumentation. LiveCycle unterstützt MySQL 5 mit JBoss.

**Hinweis:** MySQL unterstützt nicht die Verwendung von Sonderzeichen oder Leerzeichen im Benutzernamen oder Kennwort. Stellen Sie sicher, dass Ihr Benutzername und Kennwort diese Einschränkung berücksichtigen. Verwenden Sie außerdem keinen Bindestrich (-) im Namen der MySQL-Datenbank, um Scheduler-Fehler zu vermeiden.

**Hinweis:** Unter AIX, Linux oder Solaris müssen Sie die Systemvariable „lower\_case\_table\_names“ auf 1 setzen, um sicherzustellen, dass bei den Tabellennamen die Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigt wird. Bei Windows-Systemen hat dieser Parameter keinerlei Auswirkungen. Weitere Informationen zum Festlegen der Berücksichtigung von Groß-/Kleinschreibung in Tabellennamen finden Sie unter <http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/identifizier-case-sensitivity.html>.

**Hinweis:** Um auf einer grafischen Benutzeroberfläche ein Datenbankschema und neue Benutzer für MySQL einzurichten, müssen Sie das Tool „MySQL Administrator“ installieren.

Bei der Installation der MySQL-Datenbank müssen Sie im Abschnitt „Variablen“ der grafischen Benutzeroberfläche von MYSQL die UTF-8-Zeichenkodierung angeben.

Für die Konfiguration der Datenquelle für JBoss benötigen Sie die folgenden Informationen:

- Benutzername und Kennwort des MySQL-Benutzerkontos
- Hostname oder IP-Adresse des Datenbankservers
- MySQL-Anschlussnummer

### 4.6.1 Einschränkungen bei der Dokumentenverwendung in Prozessen für MySQL-Datenbanken

Die MySQL-Datenbank beschränkt die Datenmenge, die in einer Tabellenzeile gespeichert werden kann. Prozesse, die mehrere Instanzen von Dokumenten umfassen, benötigen mehr Speicherplatz, als die maximale MySQL-Zeilengröße vorsieht. Da LiveCycle Daten für eine Prozessinstanz in einer einzelnen Tabellenzeile speichert, können Prozesse mit großen Datenmengen die MySQL-Beschränkung für die Zeilengröße überschreiten, was zu Fehlermeldungen führt.

Wenn Sie einen Prozess ausführen, der viele Instanzen von Dokumenten umfasst, und Fehler in der Datenbank auftreten, können Sie den Prozess neu entwerfen, damit die Vorgänge zur Verarbeitung von Dokumenten in mehreren Teilprozessen ausgeführt werden. Sie können beispielsweise den Prozess so neu entwerfen, dass dessen Vorgänge in zwei Prozessen ausgeführt werden. Dabei umfasst der erste Prozess die erste Hälfte der Vorgänge des ursprünglichen Prozesses und der zweite Prozess die zweite Hälfte. Der erste Prozess muss den Aufrufvorgang des zweiten Prozesses einschließen, damit der zweite Prozess als Teilprozess ausgeführt wird.

## 4.6.2 MySQL-Benutzerkonto

Für das von Ihnen erstellte MySQL-Benutzerkonto sind für den Zugriff auf die Tabellen in der LiveCycle-Datenbank die folgenden Zugriffsrechte erforderlich:

- SELECT
- INSERT
- UPDATE
- DELETE
- CREATE
- DROP
- REFERENCES
- INDEX
- ALTER
- CREATE\_TMP\_TABLE
- LOCK\_TABLES

## 4.6.3 Anforderungen für die anfängliche MySQL-Serverkonfiguration

Die folgende Konfigurationseinstellung ist für den Abschnitt `mysqld` der Datei „my.ini“ (Windows) bzw. „/etc/my.cnf“ (AIX, Linux oder Solaris) erforderlich:

- `max_allowed_packet=25M`

**Hinweis:** Wenn diese Einstellung nicht konfiguriert wird, tritt der Fehler „Paket zu groß“ auf, wodurch die Modulbereitstellung fehlschlägt.

Die folgenden Konfigurationseinstellungen werden für den Abschnitt `mysqld` der Datei „my.ini“ (Windows) bzw. „/etc/my.cnf“ (AIX, Linux oder Solaris) empfohlen:

- `key_buffer_size=64M`
- `sort_buffer_size=1M`
- `default-storage-engine=INNODB`
- `innodb_buffer_pool_size=100M`
- `innodb_additional_mem_pool_size=5M`
- `innodb_log_file_size=170M`
- `innodb_log_buffer_size=8M`
- `innodb_flush_log_at_trx_commit=2`
- `query_cache_type=2`
- `default-character-set=utf8`
- `read_buffer_size=1M`
- `read_rnd_buffer_size=1M`

# Kapitel 5: Konfigurieren von JBoss Application Server

## 5.1 Konfigurationsoptionen

Bei Verwendung von JBoss Application Server sind die folgenden Installationsoptionen verfügbar:

- von Adobe-vorkonfigurierte JBoss-Installation
- Manuelle JBoss-Konfiguration (siehe „[Anhang – Manuelles Konfigurieren von JBoss](#)“ auf Seite 74.)

In diesem Abschnitt wird die Verwendung des von Adobe vorkonfigurierten JBoss Application Server behandelt, falls Sie nicht die Turnkey-Installationsoption verwenden. Bei jedem der folgenden Szenarien müssen Sie die Nicht-Turnkey-Methode verwenden:

- Sie arbeiten mit einem Linux- oder Solaris-Betriebssystem.
- Sie verwenden Oracle oder SQL Server oder möchten nicht MySQL verwenden, das standardmäßig bei einer Turnkey-Einrichtung installiert wird (Teil-Turnkey).
- Sie benötigen erweiterte Steuerungsmöglichkeiten für die JBoss-Konfigurationen.

AEM Forms on JEE wird auf JBoss auf Windows Server 2008 R2 (Enterprise Edition oder Standard Edition), Red Hat Enterprise Linux 6.0 oder 6.4, Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform 6.0 oder 6.4 oder Solaris 10 Update 11, Solaris 11 und SUSE Enterprise Linux 11 ausgeführt.

***Hinweis:** Wenn Sie die AEM Forms on JEE-Turnkey-Installation für JBoss verwenden möchten, müssen Sie dieses Dokument nicht lesen. Sämtliche Anweisungen zum Vorbereiten Ihrer Umgebung für eine Turnkey-Installation finden Sie in [Installieren und Bereitstellen für JBoss mithilfe der Turnkey-Methode](#).*

### 5.1.1 Hinweise zum Konfigurieren von JBoss

JBoss Application Server wird unter Verwendung verschiedener XML-Konfigurationsdateien konfiguriert. JBoss muss heruntergefahren sein, damit diese Konfigurationsdateien bearbeitet werden können. Wenn JBoss noch ausgeführt wird, während diese Dateien bearbeitet werden, kommt es wahrscheinlich zu einem Absturz von JBoss. Unter Linux oder Solaris verfügt JBoss auch über mehrere `.property`-Konfigurationsdateien, bei denen es sich um UNIX-Textdateien handeln muss. Gehen Sie immer mit besonderer Sorgfalt vor, wenn diese Dateien in Windows-Umgebungen bearbeitet werden.

### 5.1.2 Von Adobe vorkonfigurierte JBoss-Software

Die von Adobe vorkonfigurierte JBoss-Software ist auf den AEM Forms on JEE-Datenträgern enthalten. Hierbei handelt es sich um die einfachste Option zum Installieren von JBoss, da keine JBoss-Kenntnisse erforderlich sind.

Wenn Sie eine unterstützte Version von JBoss aus dem Internet herunterladen möchten, müssen Sie die Konfigurationsschritte im „[Anhang – Manuelles Konfigurieren von JBoss](#)“ auf Seite 74 ausführen.

Adobe lädt das JBoss-Archiv von der Red Hat-Website herunter und konfiguriert es mit den Optionen, die zum Ausführen von AEM Forms on JEE in einer eigenständigen Konfiguration erforderlich sind. Sie können diese Konfigurationen im nächsten Abschnitt prüfen.

**Konfigurieren von JBoss Application Server**

**Hinweis:** Von der JBoss-Bereitstellung werden im Ordner „[Anwendungsserver-Stammordner]/server/“ unterschiedliche Ordner für die Datenquellen aller Datenbanktypen erstellt. Jede Datenbank hat das Präfix „lc\_“. Deshalb befinden sich Datenquelldateien für MySQL-, Oracle- und MS SQL-Datenbanken jeweils im Ordner „lc\_mysql“, „lc\_oracle“ und „lc\_sqlserver“. In den folgenden Abschnitten wird „lc\_<Datenbankname>“ zum Bezeichnen dieser verschiedenen Ordner verwendet.

Wenn Sie Electronic Software Distribution (ESD) von der Adobe-Website herunterladen, extrahieren Sie die Datei „lces\_server\_6\_0\_0\_jboss\_all\_win.zip“ (Windows) oder „lces\_server\_6\_0\_0\_jboss\_all\_unix.tar.gz“ (Linux oder Solaris) auf Ihr Dateisystem. Nachdem die Hauptarchivdatei extrahiert wurde, extrahieren Sie folgende Ordner: „merge-modules“, „server“ und „third\_party“.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Sie die Ordnerhierarchie der ursprünglichen ESD-Datei unverändert lassen.

Die vorkonfigurierte JBoss-Software befindet sich auf den Installationsdatenträgern oder im ESD-Download (Electronic Software Distribution) im Ordner „/third\_party“. In der Datei „jboss.zip“ ist die von Adobe vorkonfigurierte JBoss -Software enthalten.

Kopieren Sie die JBoss-Ordner samt Inhalt entsprechend Ihren Installationsanforderungen an den Speicherort, an dem Sie JBoss installieren möchten. Bei der JBoss-Installation werden sämtliche Konfigurationsschritte abgeschlossen, mit Ausnahme der Schritte im Abschnitt „5.4 Datenbankverbindungen für von Adobe vorkonfigurierte JBoss-Software“ auf Seite 47. Diese müssen von Ihnen ausgeführt werden, wenn Sie mit MySQL arbeiten möchten. Wenn Sie keine MySQL-Datenbank verwenden möchten, müssen Sie die entsprechenden Konfigurationsschritte für Ihre Datenbank ausführen, die weiter unten in diesem Kapitel beschrieben sind.

**Hinweis:** Die vorkonfigurierte JBoss-Software enthält mehrere JSafe-JAR-Dateien, die Kryptografie und mit Public Key Infrastructure (PKI) verbundene FIPS-zertifizierte Implementierungen in AEM Forms on JEE zur Verfügung stellen. Wenn Sie die Produktdateien installieren, werden diese Dateien in dem Ordner „[Appserver-Stammordner]/standalone/configuration“ bereitgestellt. Abhängig vom Class Loading werden diese JSafe-JAR-Dateien verwendet, selbst wenn Ihre Anwendungen über eigene JSafe-JAR-Dateiversionen verfügen.

## 5.2 JDK für JBoss installieren

Sie müssen Oracle JDK 7.0 Update 21 (oder eine höhere Version von 7.0) unter <http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html> herunterladen und installieren.

Erstellen Sie oder legen Sie die Umgebungsvariable `JAVA_HOME` so fest, dass sie auf den Installationspfad des Java-JDK verweist.

### 5.2.1 Umgebungsvariable `JAVA_HOME` festlegen (Windows)

- 1 Wählen Sie **Start > Systemsteuerung > System**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Erweitert** und klicken Sie anschließend auf **Umgebungsvariablen**.
- 3 Klicken Sie im Bereich **Neue Systemvariable** auf **Neu**.
- 4 Geben Sie in das Feld **Neue Systemvariable** als Variablennamen `JAVA_HOME` und als Wert den Ordner ein, in den das Java-JDK installiert wurde. Dieser Ordner enthält den Unterordner „bin“. Geben Sie beispielsweise folgenden Pfad ein:

```
C:\Programme\Java\jdk1.7.0_21
```

## 5.2.2 Umgebungsvariable PATH festlegen (Windows)

- 1 Wählen Sie **Start > Systemsteuerung > System**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Erweiterung** und klicken Sie anschließend auf **Umgebungsvariablen**.
- 3 Wählen Sie im Bereich „Systemvariablen“ **Pfad** aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**.
- 4 Fügen Sie Folgendes am Anfang des Werts hinzu:

```
%JAVA_HOME%\bin;
```

## 5.2.3 Umgebung JAVA\_HOME festlegen (Linux und Solaris)

- Sie sollten die Variable `JAVA_HOME` für Bourne und Bash wie im folgenden Beispiel festlegen:

```
JAVA_HOME=/usr/java  
export JAVA_HOME
```

## 5.2.4 Umgebungsvariable PATH festlegen (Linux und Solaris)

- Sie sollten die Variable `PATH` für Bourne und Bash wie im folgenden Beispiel festlegen:

```
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH  
export PATH
```

## 5.2.5 (Windows, Linux oder Solaris) Ihre Einstellung der Umgebungsvariable JAVA\_HOME überprüfen

(Optional) Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung und führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
java -version
```

Die Rückgabe, die Sie erhalten, sollte mit der von Ihnen installierten Java-Version (z. B. `1.7.0_21`) beginnen.

## 5.2.6 (Solaris) Die Datei „standalone.conf“ ändern

Um die JVM im 64-Bit-Modus auszuführen, geben Sie das JVM-Argument `-D64` in folgende Zeile der Datei `„[Appserver-Stammordner]/bin/standalone.conf“` ein.

```
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Xms1024m -Xmx2048m -XX:MaxPermSize=768m -  
Dorg.jboss.resolver.warning=true -Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=3600000 -  
Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=3600000 -Dsun.lang.ClassLoader.allowArraySyntax=true"
```

## 5.3 Starten und Beenden von JBoss

In mehreren Verfahren in diesem Kapitel werden Sie aufgefordert, die Instanz von JBoss, auf der Sie das Produkt bereitstellen möchten, zu beenden und zu starten.

**Hinweis:** Diese Verfahren gelten sowohl für die von Adobe vorkonfigurierte JBoss-Software als auch für die manuell installierte JBoss-Software.

Alle JBoss-Startkonfigurationen befinden sich im Ordner `„[Anwendungsserver-Stammordner]/server“`. Bei von Adobe vorkonfigurierter JBoss-Software hängt die aufzurufende Startkonfiguration von der installierten Datenbank ab: `„lc_mysql“`, `„lc_oracle“` oder `„lc_sqlserver“`. Benennen Sie darüber hinaus die entsprechende XML-Datei anhand der ausgewählten Datenbank in `„lc_turnkey.xml“` um. Benennen Sie zum Beispiel `„lc_mysql“` in `„lc_turnkey“` um.

### 5.3.1 JBoss starten

- 1 Wechseln Sie an einer Eingabeaufforderung zum Ordner „[Anwendungsserver-Stammordner]/bin“.
- 2 Starten Sie den Anwendungsserver durch Eingabe folgenden Befehls:

- (Windows) `standalone.bat -c [profile_name] -b [server_IP_Address]`
- (Linux und Solaris) `./standalone.sh -c [profile_name] -b [server_IP_Address]`

wobei [Profilname] die für Ihre Datenbank erforderliche Konfiguration und [Server-IP-Adresse] die IP-Adresse des Servers ist.

**Hinweis:** Von Adobe vorkonfigurierte JBoss-Software muss an eine bestimmte IP-Adresse oder an alle Schnittstellen, die `-b 0.0.0.0` verwenden, gebunden sein, wenn Remotezugriff darauf erfolgen soll. Wird ein Hostname oder eine IP-Adresse verwendet, kann keine Verbindung von JBoss mit `localhost` in der URL hergestellt werden.

Um beispielsweise Ihre vorkonfigurierte JBoss-Instanz für eine SQL Server-Datenbank unter Windows zu starten, geben Sie Folgendes ein:

```
standalone.bat -c lc_turnkey -b [server_IP_Address]
```

### 5.3.2 JBoss beenden

- 1 Wechseln Sie an einer Eingabeaufforderung zum Ordner „[Anwendungsserver-Stammordner]/bin“.
- 2 Beenden Sie den Anwendungsserver durch Eingabe folgenden Befehls:

- (Windows) `jboss-cli.bat --connect command=:shutdown`
- (Linux und Solaris) `./jboss-cli.sh --connect command=:shutdown`

### 5.3.3 Anmeldeskripts für Linux und Solaris

Zum Vorbereiten der Umgebung für den Produktionseinsatz empfiehlt es sich, die Umgebung für Produktionsanwendungsfälle automatisch während der Benutzeranmeldung einrichten zu lassen. Dies erfordert, dass die Umgebungsvariablen `JAVA_HOME` und `PATH` in den Anmeldeskripten der Benutzer festgelegt sind, unter denen der JBoss-Prozess ausgeführt wird.

## 5.4 Datenbankverbindungen für von Adobe vorkonfigurierte JBoss-Software

Zum Konfigurieren einer Verbindung mit der AEM Forms on JEE-Datenbank müssen folgende Aufgaben durchgeführt werden:

- Konfigurieren Sie die AEM Forms on JEE-Datenquelle
- Konfigurieren Sie JBoss für die Verwendung Ihrer Datenbank als Standarddatenquelle.

Sie müssen die Datenquelle konfigurieren, damit eine Verbindung zur Datenbank hergestellt werden kann. Für JBoss können Sie eine MySQL-, SQL Server- oder Oracle-Datenquelle konfigurieren.

**Hinweis:** Bevor Sie mit den folgenden Schritten fortfahren, stellen Sie sicher, dass JBoss nicht ausgeführt wird.

## 5.4.1 MySQL für die von Adobe vorkonfigurierte JBoss-Software konfigurieren

Damit von Adobe vorkonfigurierte JBoss-Software eine Verbindung zur MySQL-Datenbank herstellen kann, in der AEM Forms on JEE-Daten gespeichert werden, müssen Sie eine Datenquelldatei erstellen und diese auf der JBoss-Instanz bereitstellen, auf der Sie AEM Forms on JEE bereitstellen.

**Hinweis:** Verschlüsseln Sie das Kennwort in der Datei `lc_turnkey.xml` mit einer der Methoden, die bei <http://community.jboss.org/wiki/EncryptingDataSourcePasswords> beschrieben werden. Sie können auch die Anweisungen unter [http://blogs.adobe.com/lifecycle/2009/10/lifecycle\\_-\\_encrypting\\_clearite.html](http://blogs.adobe.com/lifecycle/2009/10/lifecycle_-_encrypting_clearite.html) verwenden.

### 5.4.1.1 Bearbeiten der Datei „lc\_turnkey“

Vor dem Konfigurieren der MySQL-Datenquelle müssen Sie die Datenbank auf MySQL bereits erstellt haben, wie im Abschnitt „4.6 MySQL-Datenbank erstellen“ auf Seite 42 beschrieben.

- 1 Öffnen Sie die Datei „`[Appserver-Stammordner]\standalone\configuration\lc_turnkey.xml`“ in einem Texteditor und suchen Sie in den Elementen `IDP_DS` und `EDC_DS` jeweils die folgende Zeile:

```
<connection-url>jdbc:mysql://localhost:3306/adobe</connection-url>  
<driver-class>com.mysql.jdbc.Driver</driver-class>  
<security-domain>MySqlDbRealm</security-domain>
```

- 2 Ersetzen Sie Folgendes in der Datei durch die für Ihre Datenbank spezifischen Werte:

- **localhost:** Der Name, die IP-Adresse oder der vollständig angegebene Pfad des Computers, der als Host für die Datenbank dient. Der Standardwert ist `localhost`.
- **3306:** Der Anschluss, der für den Zugriff auf die Datenbank verwendet wird. Der Standardanschluss ist `3306`.
- **adobe:** Der Name der Datenbank, in der die Daten gespeichert werden. Ersetzen Sie den Standardwert `adobe` durch Ihren Datenbanknamen.

- 3 Suchen Sie in den Zeilen, die auf die Einstellungen für `<connection-url>` folgen, die Einstellungen für `user-name` und `password` und ersetzen Sie die Standardwerte durch den Benutzernamen und das Kennwort, mit denen der Anwendungsserver auf Ihre Datenbank zugreift.

- 4 Stellen Sie sicher, dass die Minimal- und Maximalwerte für die Datenquellenverbindungen wie folgt festgelegt sind:

- Für `IDP_DS`:

```
<min-pool-size>1</min-pool-size>  
<max-pool-size>30</max-pool-size>
```

- Für `EDC_DS`:

```
<min-pool-size>1</min-pool-size>  
<max-pool-size>30</max-pool-size>
```

**Hinweis:** Erhöhen Sie bei hoher Auslastung Ihres AEM Forms on JEE-Servers die maximale Anzahl der JDBC-Verbindungen, um sicherzustellen, dass alle Aufträge verarbeitet werden. Erhöhen Sie in diesen Fällen `<max-pool-size>` sowohl für `IDP_DS` als auch für `EDC_DS` auf 50 oder höher.

- 5 Speichern und schließen Sie die Datei.

### 5.4.1.2 Bearbeiten der Datei „lc\_turnkey.xml“

- 1 Öffnen Sie die Datei „`[Appserver-Stammordner]/standalone/configuration/lc_turnkey.xml`“ in einem Texteditor und fügen Sie im Element `<authentication>` den folgenden Code hinzu:

```
<security-domain name="EncryptDBPassword">
    <authentication>
        <login-module
code="org.picketbox.datasource.security.SecureIdentityLoginModule" flag="required">
            <module-option name="userName" value="adobe"/>
            <module-option name="password" value="-
3bfaa32dfe43f65b207a6df87216de44"/>
            <module-option name="managedConnectionFactoryName"
value="jboss.jca:name=DefaultDS,service=LocalTxCM"/>
        </login-module>
    </authentication>
</security-domain>
<security-domain name="EncryptDBPassword_IDP_DS">
    <authentication>
        <login-module
code="org.picketbox.datasource.security.SecureIdentityLoginModule" flag="required">
            <module-option name="userName" value="adobe"/>
            <module-option name="password" value="-
3bfaa32dfe43f65b207a6df87216de44"/>
            <module-option name="managedConnectionFactoryName"
value="jboss.jca:name=IDP_DS,service=LocalTxCM"/>
        </login-module>
    </authentication>
</security-domain>
<security-domain name="EncryptDBPassword_EDC_DS">
    <authentication>
        <login-module
code="org.picketbox.datasource.security.SecureIdentityLoginModule" flag="required">
            <module-option name="userName" value="adobe"/>
            <module-option name="password" value="-
3bfaa32dfe43f65b207a6df87216de44"/>
            <module-option name="managedConnectionFactoryName"
value="jboss.jca:name=EDC_DS,service=LocalTxCM"/>
        </login-module>
    </authentication>
</security-domain>
```

- 2 Ersetzen Sie den fett gedruckten Text durch die entsprechenden Werte für Ihre Datenbank, damit der Anwendungsserver auf Ihre Datenbank zugreifen kann.
- 3 Speichern und schließen Sie die Datei.
- 4 Starten Sie JBoss.

## 5.4.2 Oracle für die von Adobe vorkonfigurierte JBoss-Software konfigurieren

Damit die JBoss-Software eine Verbindung zur Oracle-Datenbank herstellen kann, in der AEM Forms on JEE-Daten gespeichert werden, müssen Sie eine Datenquelldatei erstellen und diese auf der JBoss-Instanz bereitstellen, auf der Sie AEM Forms on JEE bereitstellen.

**Hinweis:** Verschlüsseln Sie das Kennwort in der Datenquellendatei „lc\_turnkey.xml“ mit einer der unter <http://community.jboss.org/wiki/EncryptingDataSourcePasswords> beschriebenen Methoden. Sie können auch die Anweisungen unter [http://blogs.adobe.com/livecycle/2009/10/livecycle\\_-\\_encrypting\\_clearite.html](http://blogs.adobe.com/livecycle/2009/10/livecycle_-_encrypting_clearite.html) verwenden.

### 5.4.2.1 Datei „adobe-ds.xml“ bearbeiten

- 1 Öffnen Sie die Datei „[Appserver-Stammordner]\standalone\configuration\lc\_turnkey.xml“ in einem Texteditor und suchen Sie die folgende Zeile:

```
<connection-url>jdbc:oracle:thin@localhost:1521:adobe</connection-url>  
<driver-class>oracle.jdbc.driver.OracleDriver</driver-class>
```

- 2 Ersetzen Sie Folgendes in der oberen Zeile durch die für Ihre Datenbank spezifischen Werte:

- **localhost:** Der Name, die IP-Adresse oder der vollständig angegebene Pfad des Computers, der als Host für die Datenbank dient. Der Standardwert ist localhost.
- **1521:** Der für den Zugriff auf die Datenbank verwendete Anschluss. Der Standardanschluss ist 1521.
- **adobe:** Die SID der Datenbank, in der die AEM Forms on JEE-Daten gespeichert werden. Ersetzen Sie den Standardwert adobe durch Ihre Datenbank-SID.

- 3 Suchen Sie in den Zeilen, die auf die Einstellungen für <connection-url> folgen, die Einstellungen für user-name und password und ersetzen Sie die Standardwerte durch den Benutzernamen und das Kennwort, mit denen der Anwendungsserver auf Ihre Datenbank zugreift.

- 4 (Nur für Oracle RAC) Ersetzen Sie die in Schritt 1 erwähnte Verbindungs-URL durch folgende Verbindungs-URL:

```
jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ENABLE=broken) (ADDRESS_LIST=(ADDRESS= (PROTOCOL=TCP)  
(HOST=yourhost1) (PORT=1521)) (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) (HOST=yourhost2) (PORT=1521))  
(LOAD_BALANCE=on) (FAILOVER=on)) (CONNECT_DATA=(SERVER=dedicated)  
(SERVICE_NAME=service.yourcompany.com) (FAILOVER_MODE=(TYPE=session) (METHOD=basic)  
(RETRIES=10) (DELAY=3))))
```

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass dieser Eintrag in der Datei „adobe-ds.xml“ als einzelne Zeile enthalten ist.

- 5 (Nur für Oracle RAC) Ersetzen Sie Folgendes aus der Verbindungs-URL in Schritt 4 durch die Werte, die für Ihre Datenbank gelten:

- **yourhost1:** Name, IP-Adresse oder vollständig qualifizierter Domänenname des ersten Knotens im Cluster, der als Host für die Datenbank dient.
- **yourhost2:** Name, IP-Adresse oder vollständig qualifizierter Domänenname des zweiten Knotens im Cluster, der als Host für die Datenbank dient.

**Hinweis:** Der als Host für die Datenbank dienende Cluster könnte n Knoten haben. **yourhost1** und **yourhost2** sind lediglich Beispiele für den Fall eines aus zwei Knoten bestehenden Clusters.

- **service.yourcompany.com:** Der Dienstname für die Oracle RAC-Datenbank.

- 6 Stellen Sie sicher, dass die Minimal- und Maximalwerte für die Datenquellenverbindungen wie folgt festgelegt sind:

- Für IDP\_DS:

```
<min-pool-size>1</min-pool-size>  
<max-pool-size>30</max-pool-size>
```

- Für EDC\_DS:

```
<min-pool-size>1</min-pool-size>  
<max-pool-size>30</max-pool-size>
```

**Hinweis:** Erhöhen Sie bei hoher Auslastung Ihres AEM Forms on JEE-Servers die Anzahl der maximalen JDBC-Verbindungen, um sicherzustellen, dass alle Aufträge verarbeitet werden. Erhöhen Sie in diesen Fällen <max-pool-size> sowohl für IDP\_DS als auch für EDC\_DS auf 50 oder höher.

- 7 Speichern und schließen Sie die Datei.

### 5.4.2.2 Bearbeiten der Datei „lc\_turnkey.xml“

Wenn Sie AEM Forms on JEE mit einer Oracle-Datenbank ausführen, müssen Sie Oracle als Standarddatenquelle für JBoss festlegen. Dieses Verfahren setzt voraus, dass der Oracle JDBC-Treiber im Ordner „[Appserver-Stammordner]/standalone/configuration“ installiert ist.

- 1 Öffnen Sie die Datei „[Appserver-Stammordner]/standalone/configuration/lc\_turnkey.xml“ in einem Texteditor und ändern Sie das Element `<local-tx-datasource>` entsprechend Ihren Oracle-Verbindungseinstellungen:

```
<jndi-name>DefaultDS</jndi-name>  
<connection-url>jdbc:oracle:thin@localhost:1521:adobe</connection-url>  
<driver-class>oracle.jdbc.driver.OracleDriver</driver-class>  
<security-domain>OracleDbRealm</security-domain>
```

- 2 Ersetzen Sie den fett gedruckten Text in den vorangehenden Zeilen durch die für Ihre Datenbank spezifischen Werte:

**localhost:** Ersetzen Sie diesen Wert durch den Hostnamen Ihres Oracle-Servers.

**1521:** Verwendet Oracle nicht den Standardanschluss, ersetzen Sie diesen Wert durch die entsprechende Anschlussnummer.

**adobe:** Ersetzen Sie diesen Wert durch Ihre Datenbank-SID.

- 3 Suchen Sie in den Zeilen, die auf die Einstellungen für `<connection-url>` folgen, die Einstellungen für `user-name` und `password` und ersetzen Sie die Standardwerte durch den Benutzernamen und das Kennwort, mit denen der Anwendungsserver auf Ihre Datenbank zugreift.

- 4 (Nur für Oracle RAC) Ersetzen Sie die im ersten Schritt erwähnten Verbindungseinstellungen durch die folgende Verbindungs-URL:

```
jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ENABLE=broken) (ADDRESS_LIST=(ADDRESS= (PROTOCOL=TCP)  
(HOST=yourhost1) (PORT=1521)) (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) (HOST=yourhost2) (PORT=1521))  
(LOAD_BALANCE=on) (FAILOVER=on)) (CONNECT_DATA=(SERVER=dedicated)  
(SERVICE_NAME=service.yourcompany.com) (FAILOVER_MODE=(TYPE=session) (METHOD=basic)  
(RETRIES=10) (DELAY=3))))
```

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass dieser Eintrag in der Datei „oracle-ds.xml“ als einzelne Zeile enthalten ist.

- 5 (Nur für Oracle RAC) Ersetzen Sie Folgendes in der Verbindungs-URL im vorherigen Schritt durch die Werte, die für Ihre Datenbank gelten:

- **yourhost1:** Name, IP-Adresse oder vollständig qualifizierter Domänenname des ersten Knotens im Cluster, der als Host für die Datenbank dient.
- **yourhost2:** Name, IP-Adresse oder vollständig qualifizierter Domänenname des zweiten Knotens im Cluster, der als Host für die Datenbank dient.

**Hinweis:** Der als Host für die Datenbank dienende Cluster könnte n Knoten haben. **yourhost1** und **yourhost2** sind lediglich Beispiele für den Fall eines aus zwei Knoten bestehenden Clusters.

- **service.yourcompany.com:** Dienstname für die Oracle RAC-Datenbank.

- 6 Speichern und schließen Sie die Datei.

### 5.4.2.3 Bearbeiten der Datei „lc\_turnkey.xml“

- 1 Öffnen Sie die Datei „[Appserver-Stammordner]/standalone/configuration/lc\_turnkey.xml“ in einem Texteditor und ändern Sie den folgenden Code im Element `<authentication>`:

Replace :

```
<security-domain name="EncryptDBPassword">
  <authentication>
    <login-module
code="org.picketbox.datasource.security.SecureIdentityLoginModule" flag="required">
      <module-option name="userName" value="adobe"/>
      <module-option name="password" value="5c2f412d6fa61722"/>
      <module-option name="managedConnectionFactoryName"
value="jboss.jca:name=DefaultDS,service=LocalTxCM"/>
    </login-module>
  </authentication>
</security-domain>
<security-domain name="EncryptDBPassword_IDP_DS">
  <authentication>
    <login-module
code="org.picketbox.datasource.security.SecureIdentityLoginModule" flag="required">
      <module-option name="userName" value="adobe"/>
      <module-option name="password" value="5c2f412d6fa61722"/>
      <module-option name="managedConnectionFactoryName"
value="jboss.jca:name=IDP_DS,service=LocalTxCM"/>
    </login-module>
  </authentication>
</security-domain>
<security-domain name="EncryptDBPassword_EDC_DS">
  <authentication>
    <login-module
code="org.picketbox.datasource.security.SecureIdentityLoginModule" flag="required">
      <module-option name="userName" value="adobe"/>
      <module-option name="password" value="5c2f412d6fa61722"/>
      <module-option name="managedConnectionFactoryName"
value="jboss.jca:name=EDC_DS,service=LocalTxCM"/>
    </login-module>
  </authentication>
</security-domain>
```

- 2 Ersetzen Sie den fett gedruckten Text durch die entsprechenden Werte für Ihre Datenbank, damit der Anwendungsserver auf Ihre Datenbank zugreifen kann.

**Hinweis:** Für Oracle RAC: Ersetzen Sie **adobe** durch den Dienstnamen, der für Ihre Datenbank gilt.

- 3 Speichern und schließen Sie die Datei.
- 4 Starten Sie JBoss.

### 5.4.3 SQL Server für die von Adobe vorkonfigurierte JBoss-Software konfigurieren

Damit die JBoss-Software eine Verbindung zur SQL Server-Datenbank herstellen kann, in der AEM Forms on JEE-Daten gespeichert werden, müssen Sie eine SQL Server-Datenquelldatei erstellen und diese auf der JBoss-Instanz bereitstellen, auf der Sie AEM Forms on JEE bereitstellen (z. B. „[Appserver-Stammordner]\standalone\configuration“).

**Hinweis:** Verschlüsseln Sie das Kennwort in den Datenquellendateien „lc\_turnkey.xml“ mit einer der unter <http://community.jboss.org/wiki/EncryptingDataSourcePasswords> beschriebenen Methoden. Sie können auch die Anweisungen unter [http://blogs.adobe.com/livecycle/2009/10/livecycle\\_-\\_encrypting\\_clearite.html](http://blogs.adobe.com/livecycle/2009/10/livecycle_-_encrypting_clearite.html) verwenden.

### 5.4.3.1 Bearbeiten der Datei „lc\_turnkey.xml“

- 1 Öffnen Sie die Datei „[Appserver-Stammordner]/standalone/configuration/lc\_turnkey.xml“ in einem Texteditor und suchen Sie die folgende Zeile:

```
<connection-url>jdbc:sqlserver://localhost:1433;DatabaseName=adobe</connection-url>  
<driver-class>com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver</driver-class>
```

- 2 Ersetzen Sie Folgendes in der oberen Zeile durch die für Ihre Datenbank spezifischen Werte:
  - **localhost:** Der Name, die IP-Adresse oder der vollständig angegebene Pfad des Computers, der als Host für die Datenbank dient. Der Standardwert ist localhost.
  - **1433:** Der Anschluss, der für den Zugriff auf die Datenbank verwendet wird. Der Standardanschluss ist 1433.
  - **adobe:** Der Name der Datenbank, in der die AEM Forms on JEE-Daten gespeichert werden. Sie müssen den Standardwert adobe durch Ihren Datenbanknamen ersetzen.
- 3 Suchen Sie in den Zeilen, die auf die Einstellungen für <connection-url> folgen, die Einstellungen für user-name und password und ersetzen Sie die Standardwerte durch den Benutzernamen und das Kennwort, mit denen der Anwendungsserver auf Ihre Datenbank zugreift.
- 4 Stellen Sie sicher, dass die Minimal- und Maximalwerte für die Datenquellenverbindungen wie folgt festgelegt sind:

- Für IDP\_DS:

```
<min-pool-size>1</min-pool-size>  
<max-pool-size>30</max-pool-size>
```

- Für EDC\_DS:

```
<min-pool-size>1</min-pool-size>  
<max-pool-size>30</max-pool-size>
```

**Hinweis:** Erhöhen Sie bei hoher Auslastung Ihres AEM Forms on JEE-Servers die Anzahl der maximalen JDBC-Verbindungen, um sicherzustellen, dass alle Aufträge verarbeitet werden. Erhöhen Sie in diesen Fällen <max-pool-size> sowohl für IDP\_DS als auch für EDC\_DS auf 50 oder höher.

- 5 Speichern und schließen Sie die Datei.

### 5.4.3.2 Bearbeiten der Datei „lc\_turnkey.xml“

- 1 Öffnen Sie die Datei „[Appserver-Stammordner]/standalone/configuration/lc\_turnkey.xml“ in einem Texteditor und ändern Sie den folgenden Code im Element <authentication>:

Replace:

```
<security-domain name="EncryptDBPassword">
  <authentication>
    <login-module
code="org.picketbox.datasource.security.SecureIdentityLoginModule" flag="required">
      <module-option name="userName" value="adobe"/>
      <module-option name="password" value="5c2f412d6fa61722"/>
      <module-option name="managedConnectionFactoryName"
value="jboss.jca:name=DefaultDS,service=LocalTxCM"/>
    </login-module>
  </authentication>
</security-domain>
<security-domain name="EncryptDBPassword_IDP_DS">
  <authentication>
    <login-module
code="org.picketbox.datasource.security.SecureIdentityLoginModule" flag="required">
      <module-option name="userName" value="adobe"/>
      <module-option name="password" value="5c2f412d6fa61722"/>
      <module-option name="managedConnectionFactoryName"
value="jboss.jca:name=IDP_DS,service=LocalTxCM"/>
    </login-module>
  </authentication>
</security-domain>
<security-domain name="EncryptDBPassword_EDC_DS">
  <authentication>
    <login-module
code="org.picketbox.datasource.security.SecureIdentityLoginModule" flag="required">
      <module-option name="userName" value="adobe"/>
      <module-option name="password" value="5c2f412d6fa61722"/>
      <module-option name="managedConnectionFactoryName"
value="jboss.jca:name=EDC_DS,service=LocalTxCM"/>
    </login-module>
  </authentication>
</security-domain>
```

- 2 Ersetzen Sie den fett gedruckten Text durch die entsprechenden Werte für Ihre Datenbank, damit der Anwendungsserver auf Ihre Datenbank zugreifen kann.
- 3 Speichern und schließen Sie die Datei.
- 4 Starten Sie JBoss.

### 5.4.3.3 Ordnen Sie die Windows-Anmeldung dem AEM Forms on JEE-Datenbankbenutzer zu

- 1 Stellen Sie mithilfe von Microsoft SQL Server Management Studio eine Verbindung zu dem Datenbankserver her, der die AEM Forms on JEE-Datenbank aufnehmen soll.
- 2 Legen Sie den Authentifizierungsmodus auf **Windows-Authentifizierung** fest.
- 3 Erstellen Sie unter **Sicherheit > Anmeldungen ein neues Konto für den Windows-Domänenbenutzer und wählen Sie die Windows-Authentifizierung**.
- 4 Klicken Sie im Bildschirm „Anmeldung – Neu“ auf **Benutzerzuordnung** und legen Sie die Datenbank und das Standardschema für den neuen Benutzer fest.
- 5 Wählen Sie **db\_owner** als Datenbankrolle aus und klicken Sie auf **OK**.

Um zu prüfen, ob der Benutzer erstellt wurde, erweitern Sie die AEM Forms on JEE-Datenbank in der Struktur und öffnen **Sicherheit > Benutzer**. Der neue Benutzer wird in der Liste der Benutzer angezeigt.

#### 5.4.3.4 SQL Server-Datenbanktreiber installieren

**Hinweis:** Sofern Sie dies noch nicht getan haben, laden Sie den SQL Server JDBC-Treiber 3.0 (für alle Plattformen) vom Microsoft Download Center herunter oder kopieren Sie den Treiber aus dem Ordner „[DVD-Stammordner]/third\_party/“ in den Ordner „[Anwendungsserver-Stammordner]/server/<Profilname>/lib“.

Wenn Sie über Microsoft Download Center installieren, folgen Sie den Anweisungen auf der Website zum Herunterladen und Installieren des Treibers. Notieren Sie sich den Ordner, in den Sie den Treiber auf Ihrem System installieren.

**Hinweis:** Verwenden Sie den SQL Server-JDBC-Treiber 3.0 sowohl für Microsoft SQL Server 2005 SP2 als auch für Microsoft SQL Server 2008.

#### 5.4.3.5 Integrierte Sicherheit unter Windows konfigurieren

**Hinweis:** Sie müssen den JBoss-Dienst als wie im Abschnitt „5.4.3.3 Ordnen Sie die Windows-Anmeldung dem AEM Forms on JEE-Datenbankbenutzer zu“ auf Seite 54 konfigurierter Windows-Benutzer ausführen. Wenn JBoss nicht als Dienst ausgeführt wird, müssen Sie sich als dieser bestimmte Benutzer bei Windows anmelden, bevor Sie JBoss an einer Eingabeaufforderung starten.

- 1 Bearbeiten Sie die Dateien „lc\_turnkey.xml“ im Ordner „[Appserver-Stammordner]\standalone\configuration“, wobei Sie der Verbindungs-URL wie im folgenden Beispiel gezeigt, den Eintrag `integratedSecurity=true` hinzufügen:

```
jdbc:sqlserver://<Hostname>:<Anschluss>;databaseName=<Datenbankname>;integratedSecurity=true.
```

- 2 Ersetzen Sie die fett gedruckten Werte im Beispiel oben durch für Ihre Datenbank geeignete Werte.
- 3 Fügen Sie die Datei „sqljdbc\_auth.dll“ zum Windows-Systempfad (C:\Windows) auf dem Computer hinzu, auf dem JBoss ausgeführt wird. Die Datei „sqljdbc\_auth.dll“ liegt bei der Microsoft SQL JDBC 3.0-Treiberinstallation, die sich standardmäßig bei 32-Bit-Betriebssystemen unter [SQL-Stammordner]/sqljdbc\_3.0/enu/auth/x86 und bei 64-Bit-Betriebssystemen unter [SQL-Stammordner]/sqljdbc\_3.0/enu/auth/x64 befindet.

**Hinweis:** Verwenden Sie den SQL Server-JDBC-Treiber 3.0 für Microsoft SQL Server 2008.

- 4 Öffnen Sie die Eigenschaften für den Dienst „JBoss für Adobe Experience Manager Forms“ oder den von Ihnen konfigurierten JBoss-Dienst und klicken Sie auf die Registerkarte **Anmelden**.
- 5 Wählen Sie „**ThisAccount**“ und geben Sie den Wert des Benutzerkontos ein, das Sie anhand der Anweisungen unter „5.4.3.3 Ordnen Sie die Windows-Anmeldung dem AEM Forms on JEE-Datenbankbenutzer zu“ auf Seite 54 zugeordnet haben. Führen Sie JBoss über die Befehlszeile aus, müssen Sie als dieser Benutzer angemeldet sein.

## 5.5 Nächste Schritte

Installieren Sie AEM Forms on JEE, indem Sie die Anweisungen befolgen, die in [http://www.adobe.com/go/learn\\_lc\\_installJBoss\\_11\\_de](http://www.adobe.com/go/learn_lc_installJBoss_11_de) **Installieren und Bereitstellen von AEM Forms on JEE für JBoss** bereitgestellt werden.

# Kapitel 6: Konfigurieren von WebSphere Application Server

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie WebSphere Application Server, der als Host Ihrer AEM Forms on JEE-Installation dienen soll, installiert und konfiguriert wird.

## 6.1 WebSphere installieren

Sie müssen WebSphere Application Server installieren, um AEM Forms on JEE-Produkte ausführen zu können. Zur Verwendung mit AEM Forms on JEE können Sie WebSphere installieren, entweder als WebSphere Base oder als WebSphere ND mit einem Basisprofil. Informationen zur besten Vorgehensweise für Ihr System finden Sie in der Dokumentation zu WebSphere.

### 6.1.1 Fix Pack für WebSphere installieren

Nach der Installation von WebSphere 8.5 müssen Sie auf WebSphere, 8.5.5 aktualisieren, bevor Sie AEM Forms on JEE bereitstellen. Nach der Installation von WebSphere 8.0, aktualisieren Sie auf WebSphere 8.0.0.2 (wobei x=2), bevor Sie AEM Forms on JEE bereitstellen.

Rufen Sie für Installationsanweisungen und den Zugriff auf WebSphere-Updates die [WebSphere-Support-Website](#) auf.

### 6.1.2 WebSphere Feature Pack for JPA 2.0 installieren

Nach dem Installieren von WebSphere 7.0 müssen Sie WebSphere Feature Pack for JPA 2.0. installieren. Informationen zum Herunterladen und Installieren von Feature Pack finden Sie auf der [WebSphere-Support-Website](#) unter *Installing and uninstalling the feature pack*.

### 6.1.3 Umgebungsvariablen JAVA\_HOME und PATH

Im Rahmen der WebSphere-Installation wurde ein Java-SDK (JDK) installiert. Die Umgebungsvariablen `JAVA_HOME` und `PATH` müssen auf das JDK verweisen, auf dem AEM Forms on JEE bereitgestellt wird.

#### 6.1.3.1 Die Umgebungsvariable JAVA\_HOME festlegen (Windows)

- 1 Wählen Sie **Start > Systemsteuerung > System**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Erweitert** und klicken Sie anschließend auf **Umgebungsvariablen**.
- 3 Klicken Sie im Bereich „Systemvariablen“ auf **Neu**.
- 4 Geben Sie als Variablennamen `JAVA_HOME` und als ihren Wert den Ordner an, in dem das im Paket von WebSphere enthaltene JDK installiert ist. Geben Sie beispielsweise folgenden Pfad ein:

```
C:\Programme\IBM\WebSphere\AppServer\java
```

#### 6.1.3.2 Umgebungsvariable PATH festlegen (Windows)

- 1 Wählen Sie **Start > Systemsteuerung > System**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Erweitert** und anschließend auf **Umgebungsvariablen**.

- 3 Wählen Sie im Bereich „Systemvariablen“ die Variable **PATH** aus, klicken Sie auf **Bearbeiten** und fügen Sie dem Variablenwert Folgendes am Anfang hinzu:

```
%JAVA_HOME%\bin;
```

### 6.1.3.3 DISPLAY-Einstellung festlegen (AIX)

- Falls Sie einen Windows-Computer zum Zugriff auf die AIX-Konsole verwenden, geben Sie Folgendes an einer Befehlseingabeaufforderung ein:

```
export DISPLAY= <IP Address of the Windows machine telnet, or cygwin to Linux or Solaris machine>:0.0
```

***Hinweis:** Wird die DISPLAY-Einstellung nicht ordnungsgemäß festgelegt, wird beim Starten von Configuration Manager der Fehler „No JRE is found...“ angezeigt.*

### 6.1.3.4 Umgebungsvariable JAVA\_HOME festlegen (AIX, Linux und Solaris)

- Legen Sie die Variable **JAVA\_HOME** für Borne- und Bash-Shells wie im folgenden Beispiel fest:

```
JAVA_HOME=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/java  
export JAVA_HOME
```

***Hinweis:** Der spezifische Pfad hängt vom angegebenen Installationsordner und dem Betriebssystem ab, unter dem die Installation erfolgt.*

### 6.1.3.5 Umgebungsvariable PATH festlegen (AIX, Linux und Solaris)

- Legen Sie die Variable **PATH** für Borne- und Bash-Shells wie im folgenden Beispiel fest:

```
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH  
export PATH
```

### 6.1.3.6 (Windows, AIX, Linux und Solaris) Umgebungsvariablen JAVA\_HOME überprüfen

(Optional) Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung und führen Sie folgenden Befehl aus:

```
java -version
```

Die Rückgabe, die Sie erhalten, sollte die installierte Java-Version anzeigen.

## 6.1.4 WebSphere Base starten und auf WebSphere Administrative Console zugreifen

### 6.1.4.1 WebSphere Base starten

- ❖ Wird der Server nicht bereits ausgeführt, navigieren Sie zum Ordner „*[Anwendungsserver-Stammordner]*/profiles/<Profilname>/bin“, starten Sie WebSphere Administrative Console und geben Sie den folgenden Befehl ein. Ersetzen Sie dabei **server1** durch den Namen Ihrer Serverinstanz:

- (Windows) `startServer.bat server1`
- (AIX, Linux und Solaris) `./startServer.sh server1`

### 6.1.4.2 Auf WebSphere Administrative Console zugreifen

- 1 Starten Sie WebSphere Application Server.
- 2 Geben Sie in die Adresszeile eines Webbrowsers folgende URL ein:

```
http://[host name]:[port]/ibm/console
```

Sind Sie bei dem derzeit verwendeten Server angemeldet können Sie `[Hostname]` durch `localhost` ersetzen. Der Anschlusswert hängt davon ab, welcher Anwendungsserver verwendet wird und ob „Administrative Security“ aktiviert ist. Der Standardanschluss für WebSphere ist „9060“. Ist „Administrative Security“ aktiviert, wird als standardmäßiger SSL-Anschluss der Anschluss „9043“ verwendet.

- 1 Ist WebSphere Administrative Security aktiviert, geben Sie in die entsprechenden Felder die WebSphere-Benutzerkennung und das Kennwort ein.
- 2 Klicken Sie auf **Log In**.

## 6.1.5 WebSphere ND starten und auf WebSphere Administrative Console zugreifen

- 1 Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung und navigieren Sie zum Ordner „`[WebSphere ND-Stammordner]/profiles/Dmgr01/bin`“.
- 2 (**Windows**) Führen Sie `startManager.bat` aus.  
(**AIX, Linux und Solaris**) Führen Sie `startManager.sh` aus.
- 3 Navigieren Sie zu „`[WebSphere ND-Stammordner]/profiles/[Profilname]/bin`“ und führen Sie `startNode.bat` aus.
- 4 Sobald die Dienste gestartet wurden, stellen Sie eine Verbindung mit dem Server her, indem Sie in die Adresszeile eines Browsers `http://[Hostname]:[Anschluss]/ibm/console` eingeben.

Sind Sie bei dem derzeit verwendeten Server angemeldet können Sie `[Hostname]` durch `localhost` ersetzen. Der Anschlusswert hängt davon ab, welcher Anwendungsserver verwendet wird und ob „Administrative Security“ aktiviert ist. Der Standardanschluss für WebSphere ist „9060“. Ist „Administrative Security“ aktiviert, wird als standardmäßiger SSL-Anschluss der Anschluss „9043“ verwendet.

- 5 Ist WebSphere Administrative Security aktiviert, geben Sie in die entsprechenden Felder die WebSphere-Benutzerkennung und das Kennwort ein und klicken Sie auf **Log In**.
- 6 Klicken Sie in der Navigationsstruktur von WebSphere Administrative Console auf **Servers > Server Types > WebSphere application servers**.
- 7 Wählen Sie den aufgeführten Server aus und klicken Sie auf **Start**. Beachten Sie, dass sich der Serverstatus ändert, wenn der Server gestartet wird.

## 6.1.6 Ordnerberechtigungen

Die AEM Forms on JEE-Anwendung extrahiert Dateien in den Ordner „`[Appserver-Stammordner]/installedApps`“. Deshalb ist es wichtig, dass für diesen Ordner Schreibberechtigungen vergeben werden. Falls keine Schreibberechtigung erteilt werden kann, erfahren Sie im folgenden Abschnitt, wie Sie den Speicherort der extrahierten Dateien ändern.

***Hinweis:** Es wird empfohlen, dass Sie den Speicherort der extrahierten Dateien in „`[Anwendungsserver-Stammordner]/profiles/<Profilname>/installedApps`“ ändern.*

### 6.1.6.1 Speicherort der extrahierten Dateien ändern

- 1 Melden Sie sich bei WebSphere Administrative Console an.
- 2 Klicken Sie auf **Servers > Server Types > WebSphere Application servers** und anschließend auf den Servernamen, z. B. **server1**.
- 3 Klicken Sie unter „Server Infrastructure“ auf **Java and Process Management > Process Definition**.
- 4 Klicken Sie unter „Additional Properties“ auf **Java Virtual Machine** und dann auf **Custom Properties**.

- 5 Klicken Sie auf **New** und erstellen Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft namens `adobeidp.RootDirectory`.
- 6 Legen Sie als Wert für `adobeidp.RootDirectory` den Pfad fest, in den native Adobe-Dateien extrahiert werden sollen, z. B. „`[Anwendungsserver-Stammordner]/profiles/<Profilname>/installedApps`“.
- 7 Klicken Sie auf **OK** oder auf **Apply**.
- 8 Klicken Sie im Feld „Messages“ auf **Save directly to the master configuration** und starten Sie den Anwendungsserver neu.

## 6.2 WebSphere Application Server vorbereiten

In diesem Abschnitt wird die Vorbereitung und Konfiguration einer Anwendungsserverinstanz für Ihre AEM Forms on JEE-Bereitstellung beschrieben.

### 6.2.1 Zeitlimit für SOAP-Anforderungen erhöhen

- 1 Navigieren Sie zum Ordner `[Anwendungsserver-Stammordner]` und suchen Sie alle Dateien namens „`soap.client.props`“. Es kann mehrere Dateien mit diesem Namen geben. Beispielsweise sind auf einem AIX-, Linux- oder Solaris-Server die folgenden Dateien vorhanden:
  - `[Anwendungsserver-Stammordner]/profileTemplates/default/documents/properties/soap.client.props`
  - `[Anwendungsserver-Stammordner]/profileTemplates/management/documents/properties/soap.client.props`
  - `[Anwendungsserver-Stammordner]/profiles/<Profilname>/properties/soap.client.props`
  - `[Anwendungsserver-Stammordner]/profiles/<Profilname>/temp/soap.client.props`
- 2 Öffnen Sie alle Dateien „`soap.client.props`“ in einem Texteditor, suchen Sie die Eigenschaft `com.ibm.SOAP.requestTimeout` und benennen Sie den Wert 180 in 1800 um.
- 3 Speichern und schließen Sie jede Datei „`soap.client.props`“.
- 4 Klicken Sie in der Navigationsstruktur von WebSphere Administrative Console auf **Servers > Server Types > WebSphere Application servers** und klicken Sie anschließend im rechten Bereich auf den Servernamen.
- 5 Klicken Sie unter „Server Infrastructure“ auf **Administration > Administration Services**.
- 6 Klicken Sie unter „Additional Properties“ auf **JMX Connectors** und klicken Sie dann auf **SOAPConnector**.
- 7 Klicken Sie im nächsten Bildschirm auf **Custom Properties** und anschließend auf **requestTimeout**.
- 8 Benennen Sie im nächsten Bildschirm, sofern erforderlich, den Wert 600 in 1800 im Feld **Value** um. Klicken Sie auf **OK** oder auf **Apply**.
- 9 Klicken Sie im Feld **Messages** auf **Save directly to master configuration**.

### 6.2.2 Deployer-Heap-Größe erhöhen

Sie müssen die Heap-Größe im Skript `ejbdeploy.bat/sh` erhöhen, um Zeitüberschreitungsfehler zu vermeiden.

**Hinweis:** In WebSphere 8 und höheren Versionen wird das Skript „`ejbdeploy.bat/sh`“ nicht standardmäßig installiert. Sie müssen es daher separat installieren, um Fehler während der Installation zu vermeiden. Weitere Informationen zum Hinzufügen des Skripts finden Sie unter [EJBDeploy - Optional feature in WebSphere Application Server Version 8](#).

### 6.2.2.1 AIX, Linux oder Solaris

- 1 Navigieren Sie zum Ordner „[Anwendungsserver-Stammordner]/deploytool/itp/“ und öffnen Sie die Datei `ejbdeploy.sh` zur Bearbeitung.
- 2 (Nur Solaris) Suchen Sie im Abschnitt `SunOS` das Attribut `EJBDEPLOY_JVM_OPTIONS`, benennen Sie den Wert der Option `-XX:PermSize` in `256m` um und stellen Sie sicher, dass der Wert der Option `-Xverify` `none` ist.
- 3 Fügen Sie den Parameter für die Heap-Größe am Ende des Abschnitts `JAVA_CMD\` hinzu:  
`-Xms256m -Xmx512m`
- 4 Speichern und schließen Sie die Datei.

### 6.2.2.2 Windows

- 1 Navigieren Sie zum Ordner „[Anwendungsserver-Stammordner]\deploytool\itp“ und öffnen Sie die Datei „`ejbdeploy.bat`“ in einem Texteditor.
- 2 Suchen Sie nach der Zeile, die mit `%JAVA_HOME%` beginnt, und suchen Sie das Argument `-Xmx`.
- 3 Benennen Sie das Argument in `-Xmx512M` um.
- ❖ Speichern und schließen Sie die Datei.

### 6.2.3 MaxPermSize erhöhen (WebSphere unter Solaris)

- 1 Melden Sie sich bei WebSphere Administrative Console an.
- 2 Klicken Sie in der Navigationsstruktur von WebSphere Administrative Console auf **Servers > Server Types > WebSphere Application servers** und klicken Sie anschließend im rechten Bereich auf den Servernamen.
- 3 Klicken Sie unter „Server Infrastructure“ auf **Java and Process Management > Process Definition**.
- 4 Klicken Sie unter „Additional Properties“ auf **Java Virtual Machine**.
- 5 Geben Sie in **Generic JVM Arguments** den `MaxPermSize`-Parameter `-XX:MaxPermSize=512m` ein.
- 6 Klicken Sie auf **OK** oder auf **Apply**.
- 7 Klicken Sie im Feld „Messages“ auf **Saved directly to the master configuration** und starten Sie den Anwendungsserver neu.

### 6.2.4 Eingehende und ausgehende Kommunikation konfigurieren

*Hinweis:* Führen Sie diese Schritte nur dann aus, wenn **Global Security** auf Ihrem WebSphere-Anwendungsserver aktiviert ist.

- 1 Navigieren Sie in WebSphere Administration Console zu **Security > Global Security**.
- 2 Klicken Sie im Bereich „Authentifizierung“ auf **RMI/IIOP Security**.
- 3 Klicken Sie auf **CSIv2 inbound communication** und legen Sie **Transport** auf **SSL-Supported** fest. Klicken Sie auf **OK**.
- 4 Klicken Sie im Feld Messages auf **Save directly to master configuration**.
- 5 Klicken Sie auf **CSIv2 outbound communication** und legen Sie **Transport** auf **SSL-Supported** fest.
- 6 Klicken Sie auf **OK**.
- 7 Klicken Sie im Feld Messages auf **Save directly to master configuration**. Klicken Sie auf **OK**.

## 6.3 AEM Forms on JEE-Datenbankverbindung konfigurieren

Konfigurieren Sie anschließend die Datenbankverbindung und installieren Sie AEM Forms on JEE gemäß den Anweisungen in [Installieren und Bereitstellen von AEM Forms on JEE für WebSphere](#).

## 6.4 WebSphere Application Server bei aktivierter globaler Sicherheit konfigurieren

Wenn Sie die globale Sicherheit für die Installation aktiviert haben, müssen Sie WebSphere Application Server als Benutzer mit den entsprechenden Rollen ausführen. Mit einer der folgenden Möglichkeiten können Sie WebSphere Application Server für die Ausführung konfigurieren, wenn die globale Sicherheit für WebSphere aktiviert ist:

- Erstellen Sie einen neuen Benutzer mit den notwendigen Rollen und führen Sie WebSphere Application Server als dieser Benutzer aus. Falls bereits ein Benutzer für die Ausführung von WebSphere Application Server vorhanden ist, weisen Sie diesem die notwendigen Rollen zu

***Wichtig:** Stellen Sie sicher, dass Sie WebSphere Application Server als dieser Benutzer starten. Eventuell schlagen manche WebSphere-Prozesse fehl, wenn Sie WebSphere Application Server bei aktivierter globaler Sicherheit als ein anderer Benutzer starten.*

Diese Möglichkeit wird für sichere Umgebungen empfohlen.

- Konfigurieren Sie die Gruppe EVERYONE mit den notwendigen Rollen.

### Erstellen eines neuen Benutzers für WebSphere Application Server

1 Klicken Sie in der Navigationsstruktur von WebSphere Administrative Console auf **Environment > Naming > CORBA Naming Service Users** und klicken Sie anschließend im rechten Bereich auf **Add**.

2 Wählen Sie unter **Roles** alle Rollen aus.

3 Wählen Sie unter „Search“ und „Select Users“ den Benutzerbereich.

4 Geben Sie im Feld „Search“ die Suchzeichenfolge ein und klicken Sie auf **Search**.

***Hinweis:** Um alle Benutzer abzurufen, geben Sie ein Sternchen (\*) ein.*

5 Wählen Sie aus dem Textfeld „Available“ die benötigten Benutzer aus und klicken Sie auf den Pfeil nach rechts, um diese im Feld „Mapped to role“ hinzuzufügen.

6 Klicken Sie auf **Save directly to master configuration**.

### Konfigurieren eines vorhandenen Benutzers für WebSphere Application Server

1 Klicken Sie in der Navigationsstruktur von WebSphere Administrative Console auf **Environment > Naming > CORBA Naming Service Users** und wählen Sie anschließend im rechten Bereich den Benutzer.

2 Wählen Sie unter **Roles** die benötigten Rollen aus.

3 Klicken Sie auf **OK** oder **Apply**.

4 Klicken Sie auf **Save directly to master configuration**.

### Konfigurieren der Gruppe EVERYONE

- 1 Klicken Sie in der Navigationsstruktur von WebSphere Administrative Console auf **Environment** > **Naming** > **CORBA Naming Service Groups**.
- 2 Wählen Sie unter **Roles** die benötigten Rollen aus.
- 3 Aktivieren Sie **Select from special subjects** und wählen Sie dann aus der Liste „Special subjects“ die Gruppe **EVERYONE**.

***Hinweis:** Falls die Gruppe EVERYONE bereits konfiguriert ist, wird die Gruppe nicht in der Liste „Special subjects“ angezeigt. Sie müssen lediglich dieser Gruppe die benötigten Rollen zuweisen, falls Sie dies noch nicht getan haben.*

- 1 Klicken Sie auf **OK** oder **Apply**.
- 2 Klicken Sie auf **Save directly to master configuration**.

## 6.4.1 CSIV2 Inbound Transport konfigurieren

Bei der standardmäßigen Installation mit „Global security“ von IBM WebSphere, ist die Option „CSIV2 Inbound Transport“ auf „SSL-required“ eingestellt. Diese Konfiguration führt zu einem Fehler bei Output- und Forms-Komponenten. Achten Sie darauf, dass Sie die Option „CSIV2 Inbound Transport“ auf „SSL-Supported“ einstellen. Ändern Sie die Option wie folgt:

- 1 Melden Sie sich bei IBM WebSphere Administration Console an.
- 2 Erweitern Sie **Security** und klicken Sie anschließend auf **Global security**.
- 3 Erweitern Sie im Abschnitt „Authentication“ **RMI/IIOP Security** und klicken Sie anschließend auf **CSIV2 Inbound Communications**.
- 4 Stellen Sie im Abschnitt „CSIV2 Transport Layer“ den Wert **Transport** auf **SSL-Supported** ein.
- 5 Klicken Sie auf **Anwenden**.

# Kapitel 7: Konfigurieren von WebLogic Server

## 7.1 AEM Forms on JEE-Anforderungen für WebLogic

Für WebLogic sind zwei primäre Ausgangsszenarien verfügbar:

- Verwenden von Node Manager und Konfiguration über den Administration Server (empfohlen)
- Direktes Starten der Managed Server-Instanzen mit Konfigurationen in den StartManagedWebLogic-Skripten

Um die automatischen Konfigurationsfunktionen von Configuration Manager zu verwenden (was empfohlen wird), müssen Sie Node Manager verwenden und die Konfiguration über Administration Server vornehmen.

Auch wenn Sie die Managed Server-Instanzen direkt starten, können Sie die automatischen Konfigurationsfunktionen von Configuration Manager verwenden. Dazu müssen Sie allerdings die Configuration Manager-Änderungen manuell in die StartManagedWebLogic-Skripte eingeben. Die entsprechenden Schritte werden in „Installieren und Bereitstellen von AEM Forms on JEE für WebLogic“ beschrieben.

## 7.2 WebLogic Server installieren

Installieren Sie Oracle WebLogic Server für Ihr Betriebssystem entsprechend der Dokumentation des Herstellers (siehe [http://download.oracle.com/docs/cd/E14571\\_01/wls.htm](http://download.oracle.com/docs/cd/E14571_01/wls.htm)).

**Hinweis:** Sie müssen WebLogic Server über ein Benutzerkonto installieren und ausführen, das über lokale Administratorberechtigungen verfügt.

### 7.2.1 WebLogic unter Solaris konfigurieren (64-Bit-Java)

Bei der Installation von WebLogic müssen zusätzliche Schritte ausgeführt werden, um 64-Bit Java unter Solaris verwenden zu können.

- 1 Führen Sie das WebLogic-Installationsprogramm unter Verwendung des Flags `d64` aus.
- 2 Wechseln Sie in einer neuen Eingabeaufforderung zum Ordner „`[Anwendungsserver-Stammordner]/server/bin`“.
- 3 Geben Sie `export JAVA_OPTIONS=-d64` ein.
- 4 Starten Sie Node Manager mithilfe des Skripts, indem Sie `startNodeManager.sh` eingeben.

**Hinweis:** Starten Sie WebLogic Administration Server mit 64-Bit Java. Bevor Sie WebLogic Administration Server mit dem Skript `startWeblogic.sh` starten, stellen Sie sicher, dass in der Umgebung `JAVA_OPTIONS=-d64` festgelegt wurde.

## 7.3 JDK installieren

### 7.3.1 JDK installieren

Installieren Sie je nach Ihrem Betriebssystem Oracle JAVA für Ihr Betriebssystem. Weitere Informationen zur unterstützten Version finden Sie unter [Unterstützte Plattformkombinationen](#).

Die Umgebungsvariablen `JAVA_HOME` und `PATH` müssen auf das JDK auf dem Server verweisen, auf dem AEM Forms on JEE bereitgestellt wird.

### 7.3.2 Umgebung `JAVA_HOME` festlegen (Windows)

- 1 Wählen Sie **Start > Systemsteuerung > System**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Erweitert** und anschließend auf **Umgebungsvariablen**.
- 3 Klicken Sie im Bereich „Systemvariablen“ auf **Neu**.
- 4 Geben Sie als Variablennamen `JAVA_HOME` und den Ordner ein, in dem das Java-SDK installiert ist. In diesem Ordner hat WebLogic das Java-SDK installiert, das den Unterordner „bin“ enthält. Geben Sie beispielsweise Folgendes ein:

```
C:\Programme\Java\jdk1.7.0_21
```

**Hinweis:** Wenn Sie mithilfe von PDF Generator OpenOffice.org-Dateien konvertieren, müssen Sie die Umgebungsvariable `JAVA_HOME_32` so festlegen, dass sie auf den Ordner verweist, in dem das Oracle JDK installiert ist. Laden Sie das Oracle JDK von <http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html>.

### 7.3.3 Umgebungsvariable `PATH` festlegen (Windows)

- 1 Wählen Sie **Start > Systemsteuerung > System**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Erweitert** und anschließend auf **Umgebungsvariablen**.
- 3 Wählen Sie im Bereich „Systemvariablen“ die Variable `PATH` aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**.
- 4 Fügen Sie Folgendes am Anfang des Variablenwerts hinzu:

```
%JAVA_HOME%\bin;
```

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass der letzte Eintrag der `PATH`-Umgebungsvariable keinen nachfolgenden Schrägstrich (/) hat, da andernfalls die WebLogic-Serverinstanz beim Starten fehlschlägt. Entfernen Sie den Schrägstrich, sofern vorhanden, und speichern Sie die Änderung.

### 7.3.4 Umgebung `JAVA_HOME` festlegen (Linux und Solaris)

Legen Sie die Variable `JAVA_HOME` für Bourne- und Bash-Shells wie im folgenden Beispiel fest:

**Linux:**

```
JAVA_HOME=/opt/Java/jdk1.7.0_21  
export JAVA_HOME
```

**Solaris:**

```
JAVA_HOME=/usr/java  
export JAVA_HOME
```

**Hinweis:** Der spezifische Pfad hängt vom angegebenen Installationsordner und dem Betriebssystem ab, unter dem die Installation erfolgt.

**Hinweis:** Sie müssen die Umgebungsvariable `JAVA_HOME_32` festlegen, wenn Sie mithilfe von PDF Generator Open Office-Dateien in einer WebLogic Server-Umgebung konvertieren.

### 7.3.5 Umgebungsvariable PATH festlegen (Linux und Solaris)

Legen Sie die Variable `PATH` für Bourne- und Bash-Shells wie im folgenden Beispiel fest:

```
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export PATH
```

### 7.3.6 Umgebungsvariable JAVA\_HOME überprüfen

(Optional) Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung und führen Sie folgenden Befehl aus:

```
java -version
```

Der Befehl gibt die Java-Version zurück, die auf Ihrem System installiert ist.

## 7.4 WebLogic Server-Domäne erstellen

Zur Bereitstellung von Anwendungen auf WebLogic Server müssen Sie eine WebLogic Server-Domäne besitzen. Bei einer *Domäne* handelt es sich um die grundlegende Verwaltungseinheit für WebLogic Server. Es gibt zwei grundlegende Typen von WebLogic Server-Domänen:

**Domäne mit Managed Server-Instanzen (empfohlen):** Eine Produktionsumgebung besteht normalerweise aus Administration Server mit einem oder mehreren Managed Server-Instanzen. Administration Server führt Verwaltungsvorgänge aus, während die Anwendungen und Ressourcen auf einzelnen Managed Server-Instanzen bereitgestellt werden.

**Eigenständige Server-Domäne:** Dieser Domänentyp kann für Entwicklungs- bzw. Testumgebungen eingesetzt werden, in denen eine einzelne Serverinstanz sowohl als Administration Server als auch als Managed Server dient. Diese Domäne ist einfacher zu verwalten und Sie können darüber hinaus die *Hot Deploy*-Funktion von WebLogic in einer Entwicklungsumgebung verwenden (nicht empfohlen).

**Hinweis:** Oracle empfiehlt, in Produktionsumgebungen Anwendungen nur auf Managed Server-Instanzen innerhalb der Domäne bereitzustellen, während Administration Server Verwaltungsaufgaben vorbehalten sein sollte.

### 7.4.1 WebLogic-Domäne mit verwaltetem Server erstellen

- 1 Starten Sie an einer Eingabeaufforderung den WebLogic-Konfigurationsassistenten, indem Sie zum Ordner „`[Anwendungsserver-Stammordner]/common/bin`“ navigieren und folgenden Befehl eingeben:
  - (Windows) `config.cmd`
  - (Linux und Solaris) `./config.sh`
- 2 Wählen Sie im Begrüßungsbildschirm die Option **Create a new WebLogic domain** und klicken Sie auf **Next**.
- 3 Wählen Sie im Bildschirm „Select Domain Source“ die Option **Generate a domain configured automatically to support the following products** und klicken Sie auf **Next**.
- 4 Übernehmen Sie im Bildschirm „Create WebLogic Domain“ die Standardwerte oder geben Sie ggf. den Domänennamen und Speicherort ein und klicken Sie auf **Next**.

**Konfigurieren von WebLogic Server**

- 5 Geben Sie im Bildschirm „Configure Administrator Username and Password“ den WebLogic-Benutzernamen und das Kennwort ein, bestätigen Sie das Kennwort, indem Sie es erneut eingeben, und klicken Sie auf **Next**. Notieren Sie diesen Benutzernamen und das Kennwort, da Configuration Manager Sie auffordern wird, diese anzugeben.
- 6 Wählen Sie im Bereich „WebLogic Domain Startup Mode“ die Option **Production Mode**.  
*Wichtig: Die Verwendung des Entwicklungsmodus (Development Mode) wird nicht empfohlen.*
- 7 Navigieren Sie im rechten Bereich gemäß Ihrem Betriebssystem zu dem Speicherort des JDK und klicken Sie auf **Next**:
  - (Windows, Linux) Speicherort von **Oracle JDK 1.6** oder höher. Beispielsweise C:\Programme\Java\jdk1.7.0\_21 (Windows) oder /opt/Java/jdk1.7.0\_21 (Linux)
  - Speicherort von **Oracle JDK 1.6** oder höher.
- 8 Klicken Sie im Bildschirm „Select Optional Configuration Screen“ auf **Next**.
- 9 Klicken Sie im Bildschirm „Configuration Summary“ auf **Create**.
- 10 Wenn die Konfigurationserstellung vollständig abgeschlossen ist, gehen Sie im Bildschirm „Creating Domain“ folgendermaßen vor:
  - (Windows) Wählen Sie **Start Admin Server** aus und klicken Sie auf **Done**.
  - (Linux und Solaris) Klicken Sie auf **Done** und starten Sie den Server, indem Sie an einer Eingabeaufforderung zum Ordner *[Anwendungsserver-Domäne]* navigieren und `./startWebLogic.sh` eingeben.
- 11 (Windows, Linux oder Solaris) Geben Sie bei der Aufforderung den in Schritt 5 eingegebenen WebLogic-Benutzernamen und das Kennwort ein.

***Hinweis:** Administration Server wird an der Eingabeaufforderung gestartet. Geben Sie an der Eingabeaufforderung den Benutzernamen und das Kennwort ein.*

## 7.5 WebLogic Managed Server

Sie müssen AEM Forms on JEE-Anwendungen auf Managed Server-Instanzen in einer Domäne bereitstellen. Der Administrationsserver sollte Verwaltungsaufgaben vorbehalten sein. Informationen zum Erstellen einer Serverdomäne sowie von Administration and Managed Server-Instanzen finden Sie in der WebLogic-Produktdokumentation.

***Hinweis:** Starten Sie WebLogic Administration Server mit 64-Bit Java. Bevor Sie WebLogic Administration Server mit dem Skript `startWebLogic.sh` starten, stellen Sie sicher, dass in der Umgebung `JAVA_OPTIONS=-d64` festgelegt wurde.*

***Hinweis:** Das folgende Verfahren beschreibt die notwendigen Änderungen an den Standardeigenschaften. Übernehmen Sie für Eigenschaften, die nicht aufgeführt sind, die vorhandenen Einstellungen. Weitere Informationen zu diesen Bildschirmen finden Sie in der WebLogic-Hilfe in WebLogic Server Administration Console.*

### 7.5.1 Node Manager starten

Sie müssen Node Manager starten, bevor Sie mit den restlichen Abschnitten in diesem Kapitel fortfahren können.

- Öffnen Sie an einer neuen Eingabeaufforderung den Ordner „*[Anwendungsserver-Stammordner]*\server\bin“ und geben Sie den entsprechenden Befehl ein:

(Windows) `startNodeManager.cmd`

(UNIX) `./startNodeManager.sh`

***Hinweis:** Ist unter Windows Node Manager als Windows-Dienst installiert, müssen Sie den Node Manager-Dienst starten. Verwenden Sie andernfalls die Befehlszeile zum Starten des Node Manager.*

## 7.5.2 Neuen WebLogic Managed Server erstellen

- 1 Wird WebLogic Administration Server noch nicht ausgeführt, navigieren Sie an einer Eingabeaufforderung zum Ordner [Anwendungsserver-Domäne] und geben Sie folgenden Befehl ein:
  - (Windows) `startWebLogic.cmd`
  - (Linux und Solaris) `./startWebLogic.sh`
- 2 Geben Sie zum Zugreifen auf WebLogic Server Administration Console in die Adresszeile eines Webbrowsers `http://[Hostname]:7001/console` ein.
- 3 Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für diese WebLogic-Konfiguration ein und klicken Sie auf **Log In**.
- 4 Klicken Sie unter „Change Center“ auf **Lock & Edit**.
- 5 Klicken Sie unter „Domain Structure“ auf **Environment > Servers** und klicken Sie anschließend im rechten Bereich auf **New**.
- 6 Geben Sie auf der Seite „Create New Server“ in das Feld **Server Name** einen Namen für Ihren Managed Server (z. B. `server1`) ein.
- 7 Geben Sie in das Feld **Server Listen Address** den Namen oder die IP-Adresse des Computers ein.

***Hinweis:** Notieren Sie sich diesen Wert, da Sie denselben Wert beim Konfigurieren des Anwendungsservers und beim Initialisieren der Datenbank während der Ausführung von Configuration Manager verwenden müssen. Der Wert lautet standardmäßig localhost.*
- 8 Geben Sie in das Feld **Server Listen Port** eine gegenwärtig nicht verwendete Anschlussnummer ein, z. B. `8001`. Administration Server belegt bereits den Anschluss 7001.
- 9 Klicken Sie auf **Finish** und anschließend auf **Activate Changes**.
- 10 Klicken Sie unter „Change Center“ auf **Lock & Edit**.
- 11 Klicken Sie unter „Domain Structure“ auf **Environment > Machines** und klicken Sie im rechten Bereich auf **New**.
- 12 Geben Sie auf der Seite „Create New Server“ einen Computernamen in das Feld **Name** ein, wählen Sie in der Liste **Machine OS** das von Ihnen verwendete Betriebssystem aus und klicken Sie auf **OK**.
- 13 Klicken Sie auf **Environment > Servers** und klicken Sie auf den Namen des erstellten Managed Server.
- 14 Wählen Sie in der Liste **Machine** den zuvor erstellten Computer aus.
- 15 Überprüfen Sie, ob der Listen Port der Anschlussnummer entspricht, die Sie in Schritt 8 eingegeben haben.
- 16 Klicken Sie auf **Speichern**.

## 7.5.3 Arbeitsspeichereinstellungen

Unter Solaris legt Configuration Manager die Einstellungen für die maximale Heap-Größe für WebLogic nicht fest. Daher müssen Sie AEM Forms on JEE manuell mithilfe von WebLogic Server Administration Console konfigurieren.

***Hinweis:** Konfigurieren Sie diese Einstellung, wenn Sie vorhaben, auf AEM Forms on JEE oder höher zu aktualisieren und Oracle JDK 1.7 mit Red Hat Enterprise Linux verwenden.*

- 1 Klicken Sie auf die Registerkarte **Configuration** und anschließend auf die Registerkarte `Server Start`.
- 2 Geben Sie in das Feld **Arguments** Folgendes ein, um die Arbeitsspeichergröße für Managed Server festzulegen:
  - `-XX:MaxPermSize=1024m`

- 3 Klicken Sie auf **Save** und dann auf **Activate Changes**.

## 7.5.4 Arbeitsspeichereinstellungen für Managed Server auf WebLogic abschließen

- 1 Öffnen Sie folgenden Ordner: „`[WL_HOME]\user_projects\domains\[Anwendungsserver-Domäne]\bin`“.
- 2 Bearbeiten Sie die folgende Datei in einem Texteditor:
  - (Windows) `setDomainEnv.cmd`
  - (Linux and Solaris) `setDomainEnv.sh`
- 3 Suchen Sie die Zeile `WLS_MEM_ARGS_64BIT=-Xms256m -Xmx512m` und ändern Sie sie in `WLS_MEM_ARGS_64BIT=-Xms256m -Xmx1024m`.
- 4 Suchen Sie die Zeile `-XX:MaxPermSize=256m` und ändern Sie sie in `XX:MaxPermSize=1024m`.  
***Hinweis:** Sie müssen den Parameter „MaxPermSize“ nur für 64-Bit JVM unter Solaris festlegen.*  
***Hinweis:** Konfigurieren Sie MaxPermSize, wenn Sie vorhaben, auf AEM Forms on JEE oder höher zu aktualisieren und Oracle JDK 1.7 mit Red Hat Enterprise Linux verwenden.*
- 5 Speichern Sie die Änderungen und schließen Sie die Datei.

## 7.6 WebLogic beenden und neu starten

Nachdem Sie alle Konfigurationsänderungen vorgenommen haben, müssen Sie WebLogic neu starten, damit die Änderungen übernommen werden. WebLogic Managed Server, Node Manager und WebLogic Administration Server müssen ebenfalls neu gestartet werden.

Starten Sie WebLogic Administration Server mit 64-Bit Java. Bevor Sie WebLogic Administration Server mit dem Skript `startWeblogic.sh` starten, stellen Sie sicher, dass in der Umgebung `JAVA_OPTIONS=-d64` festgelegt wurde.

### 7.6.1 WebLogic Managed Server beenden

- 1 Klicken Sie in WebLogic Server Administration Console unter „Domain Structure“ auf den Domänennamen.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Control** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen des Servers, den Sie beenden möchten.
- 3 Klicken Sie auf **Shutdown** und wählen Sie eine dieser Optionen aus:  
**When work completes:** Mit diesem Befehl wird der ausgewählte Server regulär heruntergefahren, wobei Managed Server eine Untersysteme anweist, alle gegenwärtig ausgeführten Aufträge zu beenden. Die Untersysteme von WebLogic Server erhalten dabei genügend Zeit, um bestimmte aktive Anwendungsprozesse zu beenden.  
**Force Shutdown Now:** Mit diesem Befehl wird ein erzwungenes Herunterfahren eingeleitet, wobei Managed Server die Untersysteme anweist, alle gegenwärtig ausgeführten Aufträge sofort zu beenden..
- 4 Klicken Sie in WebLogic Server Administration Console auf **Yes**, um den Befehl zu bestätigen.

Sie können das Herunterfahren von Managed Server durch Überprüfen der Tabelle unten auf der Registerkarte „Control“ bestätigen. Die Tabelle enthält eine Liste aller Server mit deren gegenwärtigem Status.

## 7.6.2 WebLogic Administration Server beenden

- 1 Wechseln Sie an einer Eingabeaufforderung zum Ordner *[Anwendungsserverdomäne]\bin*.
- 2 Geben Sie folgenden Befehl ein:
  - (Windows) `stopWebLogic.cmd`
  - (Linux, UNIX) `./stopWebLogic.sh`
- 3 Geben Sie den WebLogic-Benutzernamen samt Kennwort ein (wenn Sie bei der Installation von WebLogic die Sicherheitseinstellung aktiviert haben).

## 7.6.3 WebLogic Administration Server neu starten

- 1 Wechseln Sie an einer Eingabeaufforderung zum Ordner *[Anwendungsserver-Domäne]*.
- 2 Geben Sie folgenden Befehl ein:
  - (Windows) `startWebLogic.cmd`
  - (Linux, UNIX) `./startWebLogic.sh`
- 3 Geben Sie den WebLogic-Benutzernamen samt Kennwort ein (wenn Sie bei der Installation von WebLogic die Sicherheitseinstellung aktiviert haben).

## 7.6.4 WebLogic Node Manager starten

- Öffnen Sie an einer Eingabeaufforderung den Ordner „*[Anwendungsserver-Stammordner]/server/bin*“ und geben Sie folgenden Befehl ein:
  - (Windows) `startNodeManager.cmd`
  - (Linux, UNIX) `./startNodeManager.sh`

## 7.6.5 WebLogic Managed Server starten

- 1 Wenn WebLogic Administration Server gestartet wurde, melden Sie sich bei WebLogic Server Administration Console an.
- 2 Klicken Sie unter „Domain Structure“ auf **Environment** > **Servers** und klicken Sie dann im rechten Bereich auf den verwalteten Server.
- 3 Klicken Sie im nächsten Bildschirm auf die Registerkarte **Control** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen des verwalteten Servers, den Sie starten möchten.
- 4 Klicken Sie auf **Start** und dann auf **Yes**.

## 7.7 JMX-Richtlinien für Datenbankinitialisierung erstellen

Sie müssen JMX-Richtlinien erstellen, um zu gewährleisten, dass die Datenbank für AEM Forms on JEE-Kernkomponenten richtig initialisiert wird.

Führen Sie die folgenden Schritte durch.

## 7.7.1 MBean-Autorisierung an den Bereich übergeben

Stellen Sie vor dem Erstellen von JMX-Richtlinien sicher, dass der Sicherheitsbereich so eingerichtet ist, dass er den Zugriff auf MBeans steuert. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur WebLogic Administration Console.

- 1 Klicken Sie in WebLogic Administration Console auf **Domain Structure > Security Realms**.
- 2 Klicken Sie in der Bereichsliste auf der Seite **Summary of Security Realms** auf **myrealm**.
- 3 Stellen Sie sicher, dass auf der Seite „Configuration“ > „General“ die Option **Use Authorization Providers to Protect JMX Access** aktiviert ist. Falls diese Option nicht ausgewählt ist, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  - Klicken Sie im Bereich „Change Center“ auf **Lock & Edit**.
  - Wählen Sie **Use Authorization Providers to Protect JMX Access** aus.
  - Klicken Sie auf **Speichern**.
  - Klicken Sie im Bereich „Change Center“ auf **Activate Changes**.
  - Starten Sie den Administrationsserver und den verwalteten Server neu.

## 7.7.2 JMX-Richtlinien erstellen

- 1 Klicken Sie in WebLogic Administration Console auf **Domain Structure > Security Realms**.
- 2 Klicken Sie auf der Seite **Summary of Security Realms** auf den Namen des Bereichs, dessen JMX-Richtlinien Sie ändern möchten.
- 3 Klicken Sie auf der Seite „Settings“ auf die Registerkarte **Roles and Policies** und anschließend auf die Unterregisterkarte **Realm Policies**.
- 4 Klicken Sie in der Spalte „Name“ der Tabelle **Policies** auf **JMX Policy Editor**.
- 5 Stellen Sie sicher, dass auf der Seite „JMX Policy Editor“ die Option **GLOBAL SCOPE** aktiviert ist. Klicken Sie auf **Weiter**.
- 6 Vergewissern Sie sich, dass auf der nächsten Seite die Option **ALL MBEANS TYPES** aktiviert ist. Klicken Sie auf **Weiter**.
- 7 Wählen Sie die Option **Attributes: Permission to Write** und klicken Sie auf **Create Policy**.
- 8 Klicken Sie auf der Seite „Edit JMX Policies“ auf **Add Conditions**.
- 9 Wählen Sie im Dropdownmenü **Predicate List** den Eintrag **Role** und klicken Sie auf **Next**.
- 10 Geben Sie im Feld **Role Argument Name** **Anonymous** ein und klicken Sie auf **Add**.  
*Hinweis: Die Rolle „Anonymous“ ist eine WebLogic-Standardrolle für alle Laufzeitprozessbenutzer (z. B. für Benutzer, die für das Bootstrapping von Anwendungen erforderlich sind).*
- 11 Klicken Sie auf **Finish**.
- 12 Klicken Sie auf der Seite „Edit JMX Policies“ auf **Save**.
- 13 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6.
- 14 Wählen Sie auf der Seite **JMX Policy Editor - Attributes and Operations** die Option **Unregister instances of this MBean using MBean server** und klicken Sie auf **Create Policy**.
- 15 Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 12.

## 7.8 AEM Forms on JEE-Datenbankverbindung konfigurieren

Konfigurieren Sie anschließend die Datenbankverbindung und installieren Sie AEM Forms on JEE gemäß den Anweisungen in [Installieren und Bereitstellen von AEM Forms on JEE für WebLogic](#).

# Kapitel 8: Checkliste für die vorkonfigurierte Umgebung

Bevor Sie mit der Installation des Anwendungsservers fortfahren, vergewissern Sie sich, dass Sie folgende Informationen zu Ihrer Systemkonfiguration notiert haben:

## Servereinrichtung

Vorkonfiguration	Platz für aufgezeichnete Daten	Erforderlich?
Systemanforderungen erfüllt	<hier Text eingeben>	Ja
Temporärer Ordner		
JDK-Installationspeicherort	<hier Text eingeben>	Ja
Globaler Speicherordner erstellt	<hier Text eingeben>	Nur, wenn nicht die Standardspeicherorte verwendet werden sollen.

## Anwendungsserverkonfiguration

Vorkonfiguration	Platz für aufgezeichnete Daten	Erforderlich?
Hostname oder IP-Adresse des Anwendungsservers	<hier Text eingeben>	Ja
Anmeldeinformationen für den Anwendungsserver	<hier Text eingeben>	Ja
Anschlussnummer des Anwendungsservers	<hier Text eingeben>	Ja
Vorkonfiguration abgeschlossen, wie in „ <a href="#">Konfigurieren von JBoss Application Server</a> “ auf Seite 44 oder „ <a href="#">Konfigurieren von WebLogic Server</a> “ auf Seite 63 oder „ <a href="#">Konfigurieren von WebSphere Application Server</a> “ auf Seite 56 beschrieben?	<hier Text eingeben>	Ja

## Datenbankkonfiguration

Vorkonfiguration	Platz für aufgezeichnete Daten	Erforderlich?
Hostname oder IP-Adresse der Datenbank	<hier Text eingeben>	Ja
Anmeldeinformationen für das Datenbankkonto	<hier Text eingeben>	Ja
Anschlussnummer der Datenbank	<hier Text eingeben>	Ja
Vorkonfiguration abgeschlossen, wie im Kapitel „ <a href="#">LiveCycle-Datenbank erstellen</a> “ auf Seite 32 beschrieben?	<hier Text eingeben>	Ja

**LDAP-Server**

Vorkonfiguration	Platz für aufgezeichnete Daten	Erforderlich?
Hostname oder IP-Adresse des LDAP-Servers	<hier Text eingeben>	Nur erforderlich, wenn Sie LDAP zum Authentifizieren von Benutzern verwenden.
Anmeldeinformationen für das LDAP-Konto	<hier Text eingeben>	Nur erforderlich, wenn Sie LDAP zum Authentifizieren von Benutzern verwenden.

**PDF Generator-Konfiguration (Windows)**

Vorkonfiguration	Platz für aufgezeichnete Daten	Erforderlich?
Microsoft Office installiert	<hier Text eingeben>	Ja. Beachten Sie, dass Sie Acrobat und Microsoft Office unter Verwendung eines Kontos, das über Administratorberechtigungen verfügt, installieren müssen.
Acrobat installiert	<hier Text eingeben>	Ja. Beachten Sie, dass Sie Acrobat und Microsoft Office unter Verwendung eines Kontos, das über Administratorberechtigungen verfügt, installieren müssen.
Sonstige native Anwendungssoftware installiert	<hier Text eingeben>	Ja.
Windows-Umgebungsvariablen konfiguriert	<hier Text eingeben>	Ja.
32-Bit JDK installiert		

# Kapitel 9: Anhang – Manuelles Konfigurieren von JBoss

In diesem Anhang wird die für JBoss EAP erforderliche Konfiguration beschrieben, die Sie von Red Hat herunterladen können. Diese Möglichkeit sollte nur für fortgeschrittene Installationen in Betracht gezogen werden. Genauere Kenntnisse von JBoss sind normalerweise hierzu erforderlich.

LiveCycle ES3 kann unter JBoss Windows Server 2008 R1/R2 (Enterprise Edition oder Standard Edition), Red Hat Linux ES/AS 5.5 oder 6, SUSE Linux ES 11 und Solaris 10 ausgeführt werden.

***Hinweis:** Wenn Sie die LiveCycle ES3-Turnkey-Installation für JBoss verwenden möchten, müssen Sie dieses Dokument nicht lesen. Sämtliche Anweisungen zum Vorbereiten Ihrer Umgebung auf eine Turnkey-Installation finden Sie unter [Installieren und Bereitstellen von LiveCycle mithilfe von JBoss Turnkey](#).*

## 9.1 Installieren von JDK für JBoss

Sie müssen Oracle JDK 7.0 Update 21 oder höher von <http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html> herunterladen und installieren.

Erstellen Sie die Umgebungsvariable `JAVA_HOME` bzw. legen Sie sie so fest, dass sie auf den Installationspfad des JDK verweist.

### 9.1.1 Die Umgebungsvariable `JAVA_HOME` festlegen (Windows)

- 1 Wählen Sie **Start > Systemsteuerung > System**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Erweitert**.
- 3 Klicken Sie auf **Umgebungsvariablen** und dann unter „Systemvariablen“ auf **Neu**.
- 4 Geben Sie in das Feld **Neue Systemvariable** als Variablennamen `JAVA_HOME` und den Ordner ein, in dem das JDK installiert wurde. Dieser Ordner ist der Ordner, in dem der Unterordner „bin“ enthalten ist. Geben Sie beispielsweise folgenden Pfad ein:

```
C:\Programme\Java\jdk1.7.0_21
```

### 9.1.2 Umgebungsvariable `PATH` festlegen (Windows)

- 1 Wählen Sie **Start > Systemsteuerung > System**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Erweitert** und anschließend auf **Umgebungsvariablen**.
- 3 Wählen Sie im Bereich „Systemvariablen“ die Variable `PATH` aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**.
- 4 Fügen Sie den folgenden Text am Anfang des Variablenwerts ein:

```
%JAVA_HOME%\bin;
```

### 9.1.3 Umgebungsvariable `JAVA_HOME` festlegen (unter Linux und Solaris)

- Sie sollten die Variable `JAVA_HOME` für Bourne und Bash wie im folgenden Beispiel festlegen:

```
JAVA_HOME=/usr/java  
export JAVA_HOME
```

### 9.1.4 Die Umgebungsvariable PATH festlegen (Linux und Solaris)

- Legen Sie die Variable `PATH` für Bourne und Bash wie im folgenden Beispiel gezeigt fest:

```
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH  
export PATH
```

### 9.1.5 Die Einstellung für die Umgebungsvariable JAVA\_Home überprüfen (Windows, Linux oder Solaris)

(Optional) Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung und führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
java -version
```

Der Befehl gibt die Java-Version zurück, die auf Ihrem System installiert ist.

## 9.2 Manuelles Installieren von JBoss

Sie können JBoss EAP von <http://www.jboss.org/jbossas/downloads/> herunterladen und installieren.

## 9.3 Starten und Beenden von JBoss

In mehreren Verfahren in diesem Anhang werden Sie aufgefordert, die Instanz von JBoss, in der Sie das Produkt bereitstellen möchten, zu beenden und zu starten.

Alle JBoss-Startkonfigurationen befinden sich im Ordner „*[Appserver-Stammordner]*/standalone/configuration“. Bei direkt von Red Hat stammender JBoss-Software können Sie jede der Startkonfigurationen von JBoss verwenden (Vollkonfiguration, Standardkonfiguration oder Mindestkonfiguration).

### 9.3.1 JBoss starten

1 Wechseln Sie von einer Eingabeaufforderung aus zum Ordner „*[Anwendungsserver-Stammordner]*/bin“.

2 Starten Sie den Anwendungsserver durch Eingabe des folgenden Befehls:

- (Windows) `standalone.bat -c [profile_name] -b [server_IP_Address]`
- (Linux und Solaris) `./standalone.sh -c [Profilname] -b [server_IP_Address]`

wobei `[Profilname]` die für Ihre Datenbank erforderliche Konfiguration und `[Server-IP-Adresse]` die IP-Adresse des Servers ist.

### 9.3.2 JBoss beenden

1 Wechseln Sie von einer Eingabeaufforderung aus zum Ordner „*[Anwendungsserver-Stammordner]*/bin“.

2 Beenden Sie den Anwendungsserver durch Eingabe des folgenden Befehls:

- (Windows) `jboss-cli.bat --connect command=:shutdown`
- (Linux und Solaris) `./jboss-cli.sh --connect command=:shutdown`

## 9.4 Ändern der JBoss-Konfiguration

Der JBoss Application Server wird unter Verwendung verschiedener XML-Konfigurationsdateien konfiguriert. JBoss muss heruntergefahren sein, damit diese Konfigurationsdateien bearbeitet werden können. Wenn JBoss noch ausgeführt wird, während diese Dateien bearbeitet werden, kommt es wahrscheinlich zu einem Absturz von JBoss. JBoss verfügt außerdem über Konfigurationsdateien, die als .property-Dateien formatiert sind. Stellen Sie sicher, dass die .property-Dateien auf Linux oder Solaris als UNIX-Textdateien gespeichert werden, wenn Sie diese Dateien in Windows-Umgebungen bearbeiten.

Bei Installationen mit nur einem Server können Sie das JBoss-Profil unter „*[Appserver-Stammordner]\standalone\configuration*“ als Vorlage verwenden. Bei Cluster-Installationen verwenden Sie das jboss-Profil unter „*[Anwendungsserver-Stammordner]\server\all*“ als Vorlage.

Es wird empfohlen, eine Kopie des Profils (alle oder Standard) zu erstellen und das kopierte Profil zu bearbeiten.

### 9.4.1 JMS- und Konfigurationsdateien entfernen (optional)

Da LiveCycle keine JMS-Konfiguration verwendet, können Sie die folgenden Dateien und Ordner, die Bestandteil des von JBoss sind, löschen. Stellen Sie sicher, dass Sie den gesamten Ordner und sämtliche unten aufgeführten Inhalte löschen.

**Hinweis:** Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie JMS-Dienste von LiveCycle Foundation aktivieren oder andere Dienste oder Anwendungen bereitstellen müssen, die vom JMS-Dienst abhängig sind.

- *[Anwendungsserver-Stammordner]\server\<Profilname>\deploy\messaging*
- *[Anwendungsserver-Stammordner]\server\<Profilname>\deploy\jms-ra.rar*

### 9.4.2 Die JBoss-Konfiguration ändern

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die JBoss-Konfiguration für LiveCycle zu ändern.

- Aktualisieren Sie die Datei „*jacorb.properties*“
- Aktualisieren Sie den Abschnitt „URI Encoding“ in der JBoss-Datei „*server.xml*“
- Ändern Sie die Class-Loading-Isolation der EAR-Datei
- Datei „*standalone.conf.bat*“ ändern (Windows)
- Datei „*standalone.conf*“ ändern (Linux und Solaris)
- Ändern Sie die Datei „*log4j.xml*“
- Datei „*jbossts-properties.xml*“ ändern

#### 9.4.2.1 Aktualisieren Sie die Datei „*jacorb.properties*“

- 1 Öffnen Sie die Datei „*[Anwendungsserver-Stammordner]/server/<Profilname>/conf/jacorb.properties*“ in einem Texteditor.
- 2 Suchen Sie die Einstellung `jacorb.poa.thread_pool_max` und ändern Sie ihren Wert in 16.
- 3 Speichern und schließen Sie die Datei.

#### 9.4.2.2 Aktualisieren Sie den Abschnitt „URI Encoding“ in der JBoss-Datei „*server.xml*“

- 1 Öffnen Sie die Datei „*[Anwendungsserver-Stammordner]/server/<Profilname>/deploy/jbossweb.sar/server.xml*“ in einem Texteditor.

**Anhang – Manuelles Konfigurieren von JBoss**

- 2 Suchen Sie folgende Zeilen:

```
<Connector protocol="HTTP/1.1" port="8080" address="{jboss.bind.address}"
connectionTimeout="20000" redirectPort="8443" />
```

- 3 Append URIEncoding="UTF-8":

```
<Connector protocol="HTTP/1.1" port="8080" address="{jboss.bind.address}"
connectionTimeout="20000" redirectPort="8443" URIEncoding="UTF-8" />
```

- 4 Speichern und schließen Sie die Datei.

**9.4.2.3 Ändern Sie die Class-Loading-Isolation der EAR-Datei**

- 1 Öffnen Sie die Datei „[Anwendungsserver-Stammordner]/server/<Profilname>/deployers/ejb-deployer-jboss-beans.xml“ in einem Texteditor.

- 2 Suchen Sie `<property name="CallByValue">` und ändern Sie den Wert in `true`.

- 3 Speichern und schließen Sie die Datei.

- 4 Öffnen Sie die Datei „[Anwendungsserver-Stammordner]/server/<Profilname>/deployers/ear-deployer-jboss-beans.xml“ in einem Texteditor.

- 5 Suchen Sie `<Eigenschaftsname="isolated">` und ändern Sie den Wert in `true`.

- 6 Suchen Sie `<property name="CallByValue">false</property>` und ändern Sie den Wert in `true`.

- 7 Speichern und schließen Sie die Datei.

- 8 Öffnen Sie die Datei „[Anwendungsserver-Stammordner]/server/<Profilname>/conf/jboss-service.xml“ in einem Texteditor.

- 9 Suchen Sie `<attribute name="CallByValue">false</attribute>` und ändern Sie den Wert in `true`.

- 10 Speichern und schließen Sie die Datei.

**9.4.2.4 Datei „standalone.conf.bat“ ändern (nur Windows)**

- 1 Öffnen Sie die Datei „[Appserver-Stammordner]/bin/standalone.conf.bat“ in einem Editor.

- 2 Löschen Sie den fett gedruckten Text in der folgenden Zeile und fügen Sie die Speicherargumente jeweils für 32-Bit- und 64-Bit-JVM hinzu.

```
set "JAVA_OPTS=-Xms1303m -Xmx1303m -XX:MaxPermSize=256m -Dorg.jboss.resolver.warning=true -
Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=3600000 -Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=3600000 -
Dsun.lang.ClassLoader.allowArraySyntax=true"
```

- Speicherargument für 32-Bit-JVM:

```
set "JAVA_HEAP_ARGS=-Xms1024m -Xmx1024m -XX:PermSize=128m -XX:MaxPermSize=192m"
```

- Speicherargument für 64-Bit-JVM:

```
set "JAVA_HEAP_ARGS=-Xms1024m -Xmx2048m -XX:PermSize=256m -XX:MaxPermSize=512m -
XX:+UseCompressedOops"
```

- 3 Fügen Sie die folgenden Zeile hinzu.

```
set "JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% %JAVA_HEAP_ARGS%"
```

- 4 Fügen Sie das folgende Argument für 32-Bit- und 64-Bit-JVM hinzu:

```
set "JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dadobeidp.serverName=server1 -Dfile.encoding=utf8 -
Djava.net.preferIPv4Stack=true"
set "JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -DentityExpansionLimit=10000"
set "JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError"
```

5 (Optional) Ändern Sie JBoss Application Server wie folgt für die Ausführung im IPv6-Modus:

- Suchen und ändern Sie `-Djava.net.preferIPv4Stack=false`.
- Fügen Sie die Zeichenfolge `-Djava.net.preferIPv6Stack=true` ein.

**Hinweis:** Wenn das Anwendungsserverprotokoll beim Start den folgenden Fehler enthält, entfernen Sie den Wert für den IPv6-Stapel und setzen Sie den IPV4-Wert auf `true` zurück:

```
„13:37:44,488 WARN [HANamingService] AutomaticDiscovery java.net.SocketException konnte nicht gestartet
werden: Falsches Argument für IP_MULTICAST_IF: Adresse an keine Schnittstelle bei
java.net.PlainDatagramSocketImpl.socketSetOption(Native Method) bei
java.net.PlainDatagramSocketImpl.setOption(PlainDatagramSocketImpl.java:260) gebunden“
```

6 Speichern und schließen Sie die Datei.

#### 9.4.2.5 Die Datei „standalone.conf“ ändern (JBoss mit Solaris 10, Red Hat 5.5, nur 64 Bit)

Solaris-JDKs von Sun benötigen für die Verwendung von 64-Bit-Funktionen ein zusätzliches Argument. Ohne diese Konfigurationsänderung verwendet das Sun-JDK standardmäßig nur 32-Bit-Unterstützung.

**Hinweis:** Wenn Sie JBoss nicht als Root-Benutzer ausführen, verwenden Sie `-Djava.io.tmpdir="location"`, um einen Ordner, auf den Sie Zugriff haben, als Speicherort des temporären Ordners festzulegen.

1 Öffnen Sie die Datei „[Anwendungsserver-Stammordner]/bin/run.conf“ in einem Editor.

2 Suchen Sie den Abschnitt, der wie folgt beginnt:

```
if [ "x$JAVA_OPTS" = "x" ]; then
```

Ändern Sie den Abschnitt wie folgt:

```
if [ "x$JAVA_OPTS" = "x" ]; then
    #JAVA_OPTS="-Xms1303m -Xmx1303m -XX:MaxPermSize=256m -Dorg.jboss.resolver.warning=true -
Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=3600000 -Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=3600000 -
Dsun.lang.ClassLoader.allowArraySyntax=true"
    JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Xms1024m -Xmx2048m -XX:MaxPermSize=512m -
Dorg.jboss.resolver.warning=true -Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=3600000 -
Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=3600000 -Dsun.lang.ClassLoader.allowArraySyntax=true"
    JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dadobeidp.serverName=server1 -Dfile.encoding=utf8 -
Djava.net.preferIPv4Stack=true"
    JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -DentityExpansionLimit=10000"
    JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -XX:+UseCompressedOops -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError"
```

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass dieser Eintrag in der Datei „run.conf“ in einer einzigen Zeile steht.

3 (Optional) Ändern Sie JBoss Application Server wie folgt für die Ausführung im IPv6-Modus:

- Suchen und ändern Sie `-Djava.net.preferIPv4Stack=false`.
- Fügen Sie `-Djava.net.preferIPv6Stack=true` hinzu.

4 Speichern und schließen Sie die Datei.

#### 9.4.2.6 Die Datei „log4j.xml“ ändern

1 Öffnen Sie die Datei „[Anwendungsserver-Stammordner]/server/<Profilname>/conf/jboss-log4j.xml“ in einem Texteditor.

2 Suchen Sie im Abschnitt „FILE appender“ den folgenden Text und fügen Sie die in Fettschrift angezeigte Zeile hinzu bzw. ändern Sie den Wert:

**Anhang – Manuelles Konfigurieren von JBoss**

```
<appender name="FILE" class="org.jboss.logging.appender.DailyRollingFileAppender">
  <errorHandler class="org.jboss.logging.util.OnlyOnceErrorHandler"/>
  <param name="File" value="{jboss.server.home.dir}/log/server.log"/>
  <param name="Append" value="false"/>
</appender>
```

- 3 Suchen Sie den Kategorienabschnitt „Limit“ und fügen Sie Folgendes hinzu:

```
<category name="jacorb.config">
  <priority value="ERROR"/>
</category>
<category name="com.adobe">
  <priority value="INFO"/>
</category>
<category name="org.springframework">
  <priority value="WARN"/>
</category>
<!-- Limit the verbose MC4J EMS (lib used by admin-console) categories -->
<category name="org.mc4j.ems">
  <priority value="WARN"/>
</category>
```

- 4 Speichern und schließen Sie die Datei.

**9.4.2.7 Datei „jbosssts-properties.xml“ ändern**

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Transaktionsverwaltung wie erwartet funktioniert, indem Sie die Datei „jbossjta-properties.xml“ im Ordner „[Anwendungsserver-Stammordner]/server/<Profilname>/conf“ suchen und in einem Texteditor öffnen.
- 2 Gehen Sie zum Suchen und Ändern des properties-Elements wie folgt vor (Änderung in Fettdruck): Fügen Sie die fettgedruckte Eigenschaft hinzu, wenn sie noch nicht in der Datei „jbosssts-properties.xml“ vorhanden ist.

```
<properties depends="arjuna" name="jta">
  <property name="com.arjuna.ats.jta.allowMultipleLastResources" value="true"/>
  <!-- ... other properties ... -->
</properties>
```

- 3 Wenn Sie Messaging nicht nutzen, suchen Sie folgende Zeilen und kommentieren Sie sie aus.

```
<property
  name="com.arjuna.ats.jta.recovery.XAResourceRecovery.JBMESSAGING1" value="org.jboss.jms.ser
  ver.recovery.MessagingXAResourceRecovery;java:/DefaultJMSProvider"/>
```

- 4 Speichern und schließen Sie die Datei.

**Hinweis:** Weitere Informationen finden Sie im JBoss-Artikel 11443 unter <http://www.jboss.org/community/docs/DOC-11443>.

**9.4.2.8 Datei „jmx-invoker-service.xml“ ändern**

- 1 Öffnen Sie die Datei „[Anwendungsserver-Stammordner]/server/<profile\_name>/deploy/jmx-invoker-service.xml“ zum Bearbeiten und deaktivieren Sie die folgende Zeile durch Kommentarzeichen:

```
<interceptor code="org.jboss.jmx.connector.invoker.AuthenticationInterceptor"
  securityDomain="java:/jaas/jmx-console"/>
```

- 2 Speichern und schließen Sie die Datei.

## 9.5 Kopieren von JAR-Dateien

Kopieren Sie die folgenden JAR-Dateien von „[DVD-Stammordner]/third\_party/jboss.zip/server/lc\_<Datenbankname>/lib“ in den Ordner „[Appserver-Stammordner]/standalone\deployments“ von JBoss.

- certjFIPS.jar
- cglib.jar
- hibernate-annotations.jar
- hibernate-entitymanager.jar
- hibernate3.jar
- jsafeFIPS.jar
- jsafeJCEFIPS.jar
- jgroups.jar

## 9.6 LiveCycle-Datenbank-Konnektivität für manuell installierte JBoss-Software

Zum Konfigurieren der LiveCycle -Datenbankverbindung müssen Sie die folgenden Aufgaben durchführen:

- Konfigurieren Sie die LiveCycle-Datenquelle.
- Konfigurieren Sie JBoss für die Verwendung Ihrer Datenbank als Standarddatenquelle.

Sie müssen die Datenbanktreiber in den Installationsordnern des Anwendungsservers installieren. Treiber sind erforderlich, damit Configuration Manager und der Anwendungsserver eine Verbindung zur LiveCycle-Datenbank herstellen können. Installieren Sie die Treiber für den jeweiligen Datenbanktyp, den Sie für die Datenbank verwenden.

Sie müssen die Datenquelle konfigurieren, damit eine Verbindung zur Datenbank hergestellt werden kann. Für JBoss können Sie eine MySQL-, Oracle- oder SQL Server-Datenquelle konfigurieren.

**Hinweis:** Bevor Sie mit den folgenden Schritten fortfahren, müssen Sie sich vergewissern, dass JBoss nicht ausgeführt wird.

### 9.6.1 Konfigurieren von MySQL bei manuell installierter JBoss-Software

Damit JBoss eine Verbindung zur MySQL-Datenbank herstellen kann, in der LiveCycle-Daten gespeichert werden, müssen Sie die folgenden Aufgaben ausführen:

- Kopieren Sie den JDBC-Treiber für MySQL in die JBoss-Instanz, in der Sie LiveCycle bereitstellen werden.
- Erstellen Sie eine Datenquellendatei und stellen Sie sie in der JBoss-Instanz bereit, in der LiveCycle bereitgestellt werden soll.
- Verschlüsseln Sie das Kennwort in der Datenquellendatei „lc\_turnkey.xml“ mit einer der unter <http://community.jboss.org/wiki/EncryptingDataSourcePasswords> beschriebenen Methoden. Sie können auch die Anweisungen unter [http://blogs.adobe.com/livecycle/2009/10/livecycle\\_-\\_encrypting\\_clear.html](http://blogs.adobe.com/livecycle/2009/10/livecycle_-_encrypting_clear.html) verwenden.

#### 9.6.1.1 Konfigurieren der MySQL-Datenquelle

Vor der Konfiguration der MySQL-Datenquelle muss die Datenbank auf der MySQL-Plattform erstellt worden sein. (Siehe MySQL-Datenbank erstellen.)

### 9.6.1.2 Den Datenbanktreiber für MySQL installieren

- Kopieren Sie die Treiberdatei „mysql-connector-java-5.1.6-bin.jar“ aus dem Ordner „ [DVD-Stammordner] /third\_party/db/mysql“ auf der Installations-DVD in den Ordner „ [Appserver-Stammordner]/standalone/configuration“.

### 9.6.1.3 Datei „adobe-ds.xml“ bearbeiten

- 1 Kopieren Sie die Datei „adobe-ds.xml“ aus dem Ordner „[DVD-Stammordner]/third\_party/additional/datasources/lc\_mysql/deploy“ auf der Installations-DVD in den Ordner „[Appserver-Stammordner]/standalone/configuration“.

- 2 Öffnen Sie die Datei „lc\_turnkey.xml“ in einem Texteditor und suchen Sie die folgende Zeile:

```
<connection-url>jdbc:mysql://localhost:3306/adobe</connection-url>  
<driver-class>com.mysql.jdbc.Driver</driver-class>
```

- 3 Ersetzen Sie die folgenden Werte durch die entsprechenden Werte für Ihre Datenbank:

- **localhost:** Der Name, die IP-Adresse oder der vollständig angegebene Pfad des Computers, der die Datenbank hostet. Der Standardwert ist localhost.
- **3306:** Der für den Zugriff auf die Datenbank verwendete Anschluss. Der Standardanschluss ist 3306.
- **adobe:** Der Name der Datenbank, in der die LiveCycle-Daten gespeichert werden. Sie müssen den Standardwert adobe durch Ihren Datenbanknamen ersetzen.

- 4 Suchen Sie in den Zeilen, die auf die Einstellungen für <connection-url> folgen, die Einstellungen für user-name und password und ersetzen Sie die Standardwerte durch den Benutzernamen und das Kennwort, mit denen der Anwendungsserver auf Ihre Datenbank zugreift.

- 5 Ändern Sie die Minimal- und Maximalwerte für die Datenquellenverbindungen:

- IDP\_DS:

```
<min-pool-size>1</min-pool-size>  
<max-pool-size>30</max-pool-size>
```

- EDC\_DS:

```
<min-pool-size>1</min-pool-size>  
<max-pool-size>30</max-pool-size>
```

**Hinweis:** Erhöhen Sie bei hoher Auslastung Ihres LiveCycle-Servers die Anzahl der maximalen JDBC-Verbindungen, um sicherzustellen, dass alle Aufträge verarbeitet werden. Erhöhen Sie in diesen Fällen <max-pool-size> sowohl für IDP\_DS als auch für EDC\_DS auf 50 oder höher.

- 6 Speichern und schließen Sie die Datei.

### 9.6.1.4 MySQL als Datenquelle festlegen

- 1 Wechseln Sie zum Ordner „[Anwendungsserver-Stammordner]/server/<Profilname>/deploy“ und löschen Sie die Datei „hsqldb-ds.xml“.

- 2 Wechseln Sie zum Ordner „[Anwendungsserver-Stammordner]/docs/examples/jca“ und kopieren Sie die Datei „mysql-ds.xml“ in den Ordner „[Anwendungsserver-Stammordner]/server/<Profilname>/deploy“.

- 3 Öffnen Sie die Datei „[Anwendungsserver-Stammordner]/server/<Profilname>/deploy/mysql-ds.xml“ in einem Texteditor und ändern Sie das Element <local-tx-datasource> entsprechend Ihrer MySQL-Verbindungseinstellungen:

```
<jndi-name>MySQLDS</jndi-name>  
<connection-url>jdbc:mysql://mysql-hostname:3306/jbossdb</connection-url>  
<driver-class>com.mysql.jdbc.Driver</driver-class>  
<user-name>x</user-name>  
<password>y</password>
```

4 Ersetzen Sie die fett gedruckten Werte durch die entsprechenden Werte für Ihre Datenbank:

- **MySQLDS**: Ändern Sie diesen Wert in DefaultDS.
- **mysql-hostname, 3306, jbossdb, x** und **y**: Die Datenbankwerte, die der Anwendungsserver für den Zugriff auf die Datenbank verwendet.

5 Fügen Sie die folgende Zeile im Abschnitt `<local-tx-datasource>` ein, wenn sie nicht bereits vorhanden ist.

```
<transaction-isolation>TRANSACTION_READ_COMMITTED</transaction-isolation>
```

6 Speichern und schließen Sie die Datei.

### 9.6.1.5 Die Datei „login-config.xml“ bearbeiten

1 Öffnen Sie die Datei „[Anwendungsserver-Stammordner]\server\<Profilname>\conf\login-config.xml“ in einem Texteditor und fügen Sie im `<policy>`-Element den folgenden Text hinzu:

```
<application-policy name="MySQLDbRealm">  
  <authentication>  
    <login-module  
      code="org.jboss.resource.security.ConfiguredIdentityLoginModule" flag  
      = "required">  
      <module-option name="principal">adobe</module-option>  
      <module-option name="userName">adobe</module-option>  
      <module-option name="password">adobe</module-option>  
      <module-option  
        name="managedConnectionFactoryName">jboss.jca:service=LocalTxCM,  
        name=DefaultDS </module-option>  
      </login-module>  
    </authentication>  
  </application-policy>
```

2 Ersetzen Sie die fett gedruckten Werte durch die entsprechenden Werte für Ihre Datenbank.

3 Speichern und schließen Sie die Datei.

4 Starten Sie JBoss.

## 9.6.2 Konfigurieren von Oracle bei manuell installierter JBoss-Software

Damit JBoss eine Verbindung zur Oracle-Datenbank herstellen kann, in der LiveCycle-Daten gespeichert werden, müssen Sie die folgenden Aufgaben ausführen, wenn Sie LiveCycle manuell bereitstellen:

- Kopieren Sie den Oracle JDBC-Treiber für Oracle in die JBoss-Instanz, in der Sie LiveCycle bereitstellen werden.
- Erstellen Sie eine Datenquellendatei und stellen Sie sie in der JBoss-Instanz bereit, in der LiveCycle bereitgestellt werden soll.
- Verschlüsseln Sie das Kennwort in der Datenquellendatei „lc\_turnkey.xml“ mit einer der unter <http://community.jboss.org/wiki/EncryptingDataSourcePasswords> beschriebenen Methoden. Sie können auch die Anweisungen unter [http://blogs.adobe.com/livecycle/2009/10/livecycle\\_-\\_encrypting\\_clearite.html](http://blogs.adobe.com/livecycle/2009/10/livecycle_-_encrypting_clearite.html) verwenden.

### 9.6.2.1 Den Oracle 11g-Datenbanktreiber installieren

Kopieren Sie die Treiberdatei „ojdbc6.jar“ für JDK 1.7 aus dem Ordner „[LiveCycle-Stammordner]/lib/db/oracle“ in den Ordner „[Anwendungsserver-Stammordner]/server/<Profilname>/lib“. Sie können den Treiber für Oracle 11g auch von der JDBC-Treiber-Website herunterladen. (Informationen zu unterstützten Versionen des Oracle 11g-Treibers finden Sie unter [Unterstützte Plattformkombinationen](#).)

### 9.6.2.2 Bearbeiten der Datei „lc\_turnkey.xml“

- 1 Öffnen Sie die Datei „[Appserver-Stammordner]/standalone/configuration/lc\_turnkey.xml“ in einem Texteditor und suchen Sie die folgende Zeile:

```
<connection-url>jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:adobe</connection-url>  
<driver-class>oracle.jdbc.driver.OracleDriver</driver-class>
```

- 2 Ersetzen Sie die folgenden Werte durch die entsprechenden Werte für Ihre Datenbank:

- *localhost*: Der Name, die IP-Adresse oder der vollständig angegebene Pfad des Computers, der die Datenbank hostet. Der Standardwert ist `localhost`.
- *1521*: Der für den Zugriff auf die Datenbank verwendete Anschluss. Der Standardanschluss ist `1521`.
- *adobe*: Ersetzen Sie den Standardwert `adobe` durch Ihre Datenbank-SID.

- 3 (Nur für Oracle RAC) Ersetzen Sie die in Schritt 2 erwähnte Verbindungs-URL durch folgende Verbindungs-URL:

```
jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ENABLE=broken) (ADDRESS_LIST=(ADDRESS= (PROTOCOL=TCP)  
(HOST=yourhost1) (PORT=1521)) (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) (HOST=yourhost2) (PORT=1521))  
(LOAD_BALANCE=on) (FAILOVER=on)) (CONNECT_DATA=(SERVER=dedicated)  
(SERVICE_NAME=service.yourcompany.com) (FAILOVER_MODE=(TYPE=session) (METHOD=basic)  
(RETRIES=10) (DELAY=3))))
```

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass dieser Eintrag in der Datei „adobe-ds.xml“ als einzelne Zeile enthalten ist.

- 4 (Nur für Oracle RAC) Ersetzen Sie Folgendes in der Verbindungs-URL in Schritt 5 durch die Werte, die für Ihre Datenbank gelten:

- **yourhost1**: Name, IP-Adresse oder vollständig qualifizierter Domänenname des ersten Knotens im Cluster, der als Host für die Datenbank dient.
- **yourhost2**: Name, IP-Adresse oder vollständig qualifizierter Domänenname des zweiten Knotens im Cluster, der als Host für die Datenbank dient.

**Hinweis:** Der als Host für die Datenbank dienende Cluster könnte *n* Knoten haben. **yourhost1** und **yourhost2** sind lediglich Beispiele für den Fall eines aus zwei Knoten bestehenden Clusters.

- **service.yourcompany.com**: Dienstname für die Oracle RAC-Datenbank.

- 5 Ändern Sie die Minimal- und Maximalwerte für die Datenquellenverbindungen:

- IDP\_DS:  

```
<min-pool-size>1</min-pool-size>  
<max-pool-size>30</max-pool-size>
```

- EDC\_DS:  

```
<min-pool-size>1</min-pool-size>  
<max-pool-size>30</max-pool-size>
```

**Hinweis:** Erhöhen Sie bei hoher Auslastung Ihres LiveCycle-Servers die Anzahl der maximalen JDBC-Verbindungen, um sicherzustellen, dass alle Aufträge verarbeitet werden. Erhöhen Sie in diesen Fällen `<max-pool-size>` sowohl für IDP\_DS als auch für EDC\_DS auf 50 oder höher.

6 Speichern und schließen Sie die Datei.

### 9.6.2.3 Oracle als Datenquelle festlegen

Wenn Sie LiveCycle mit einer Oracle-Datenbank ausführen, müssen Sie Oracle als Standarddatenquelle für JBoss festlegen. Dieses Verfahren setzt voraus, dass der Oracle JDBC-Treiber im Ordner „*[Appserver-Stammordner]/standalone/configuration/*“ installiert ist.

- 1 Navigieren Sie zum Ordner „*[Appserver-Stammordner]/standalone/configuration/*“ und löschen Sie die Datei „*hsqldb-ds.xml*“.
- 2 Ersetzen Sie die fett gedruckten Werte durch die entsprechenden Werte für Ihre Datenbank:
  - **OracleDS:** Ändern Sie diesen Wert in `DefaultDS`.
  - **youroraclehost:** Ersetzen Sie diesen Wert durch den Hostnamen Ihres Oracle-Servers.
  - **1521:** Verwendet Oracle nicht den Standardanschluss, ersetzen Sie diesen Wert durch die entsprechende Anschlussnummer.
  - **yoursid:** Ersetzen Sie diesen Wert durch die Oracle-System-ID.
- 3 Suchen Sie in den Zeilen, die auf die Einstellungen für `<connection-url>` folgen, die Einstellungen für `user-name` und `password` und ersetzen Sie die Standardwerte durch den Benutzernamen und das Kennwort, mit denen der Anwendungsserver auf Ihre Datenbank zugreift.
- 4 (Nur für Oracle RAC) Ersetzen Sie die in Schritt 3 erwähnten Verbindungseinstellungen durch die folgende Verbindungs-URL:

```
jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ENABLE=broken) (ADDRESS_LIST=(ADDRESS= (PROTOCOL=TCP) (HOST=yourhost1) (PORT=1521)) (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) (HOST=yourhost2) (PORT=1521)) (LOAD_BALANCE=on) (FAILOVER=on)) (CONNECT_DATA=(SERVER=dedicated) (SERVICE_NAME=service.yourcompany.com) (FAILOVER_MODE=(TYPE=session) (METHOD=basic) (RETRIES=10) (DELAY=3))))
```

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass dieser Eintrag in der Datei „*oracle-ds.xml*“ als einzelne Zeile enthalten ist.

- 5 (Nur für Oracle RAC) Ersetzen Sie Folgendes in der Verbindungs-URL aus Schritt 6 durch die Werte, die für Ihre Datenbank gelten:
  - **yourhost1:** Name, IP-Adresse oder vollständig qualifizierter Domänenname des ersten Knotens im Cluster, der als Host für die Datenbank dient.
  - **yourhost2:** Name, IP-Adresse oder vollständig qualifizierter Domänenname des zweiten Knotens im Cluster, der als Host für die Datenbank dient.

**Hinweis:** Der als Host für die Datenbank dienende Cluster könnte *n* Knoten haben. **yourhost1** und **yourhost2** sind lediglich Beispiele für den Fall eines aus zwei Knoten bestehenden Clusters.

  - **service.yourcompany.com:** Dienstname für die Oracle RAC-Datenbank.

6 Speichern und schließen Sie die Datei.

### 9.6.2.4 Bearbeiten der Datei „*lc\_turnkey.xml*“

- 1 Öffnen Sie die Datei „*[Appserver-Stammordner]/standalone/configuration/lc\_turnkey.xml*“ in einem Texteditor und fügen Sie im Element `<authentication>` den folgenden Text hinzu:

```
<security-domain name="EncryptDBPassword">
    <authentication>
        <login-module
code="org.picketbox.datasource.security.SecureIdentityLoginModule" flag="required">
            <module-option name="userName" value="adobe"/>
            <module-option name="password" value="-
3bfaa32dfe43f65b207a6df87216de44"/>
            <module-option name="managedConnectionFactoryName"
value="jboss.jca:name=DefaultDS,service=LocalTxCM"/>
        </login-module>
    </authentication>
</security-domain>
<security-domain name="EncryptDBPassword_IDP_DS">
    <authentication>
        <login-module
code="org.picketbox.datasource.security.SecureIdentityLoginModule" flag="required">
            <module-option name="userName" value="adobe"/>
            <module-option name="password" value="-
3bfaa32dfe43f65b207a6df87216de44"/>
            <module-option name="managedConnectionFactoryName"
value="jboss.jca:name=IDP_DS,service=LocalTxCM"/>
        </login-module>
    </authentication>
</security-domain>
<security-domain name="EncryptDBPassword_EDC_DS">
    <authentication>
        <login-module
code="org.picketbox.datasource.security.SecureIdentityLoginModule" flag="required">
            <module-option name="userName" value="adobe"/>
            <module-option name="password" value="-
3bfaa32dfe43f65b207a6df87216de44"/>
            <module-option name="managedConnectionFactoryName"
value="jboss.jca:name=EDC_DS,service=LocalTxCM"/>
        </login-module>
    </authentication>
</security-domain>
```

- 2 Ersetzen Sie die fett gedruckten Werte durch die entsprechenden Werte für Ihre Datenbank.
- 3 Speichern und schließen Sie die Datei.
- 4 Starten Sie JBoss.

### 9.6.3 SQL Server für manuell installierte JBoss-Software konfigurieren

Damit JBoss eine Verbindung zur SQL Server-Datenbank herstellen kann, in der LiveCycle-Daten gespeichert werden, müssen Sie die folgenden Aufgaben ausführen:

- Besorgen Sie sich die JDBC-Treiberdateien für SQL Server und kopieren Sie sie in die JBoss-Instanz, in der Sie LiveCycle bereitstellen werden.
- Erstellen Sie eine SQL Server-Datenquellendatei und stellen Sie sie auf der JBoss-Instanz bereit, auf der LiveCycle bereitgestellt werden soll. Dies kann z. B. „*[Appserver-Stammordner]/standalone/configuration/*“ sein.
- Verschlüsseln Sie das Kennwort in der Datenquellendatei `lc_turnkey.xml` mit einer der unter <http://community.jboss.org/wiki/EncryptingDataSourcePasswords> beschriebenen Methoden. Sie können auch die Anweisungen unter [http://blogs.adobe.com/livecycle/2009/10/livecycle\\_-\\_encrypting\\_clearite.html](http://blogs.adobe.com/livecycle/2009/10/livecycle_-_encrypting_clearite.html) verwenden.

### 9.6.3.1 Konfigurieren der SQL Server-Datenbankverbindung

Die SQL Server-Datenquelle kann erst konfiguriert werden, nachdem die LiveCycle-Datenbank auf SQL Server erstellt wurde. (Siehe Erstellen einer SQL Server-Datenbank.)

### 9.6.3.2 Den SQL-Datenbanktreiber für JBoss installieren

- 1 Rufen Sie den Datenbanktreiber „SQL Server JDBC 4.0“ von der Microsoft-Website ab.

*Hinweis:* Verwenden Sie den SQL Server-JDBC-Treiber 4.0 sowohl für Microsoft SQL Server 2008 als auch für Microsoft SQL Server 2012.

- 2 (Windows) Laden Sie die EXE-Datei herunter, führen Sie sie aus und extrahieren Sie die Dateien in einen temporären Ordner (der im restlichen Verlauf dieses Abschnitts als *[SQL-Stammordner]* bezeichnet wird).
- 3 (Linux) Extrahieren Sie die Dateien mit dem Format „\*.tar.gz“ in einen temporären Ordner (der im restlichen Verlauf dieses Abschnitts als *[SQL-Stammordner]* bezeichnet wird).
- 4 Kopieren Sie die Datei „sqljdbc.jar“ aus dem Ordner „*[SQL-Stammordner]*/sqljdbc\_4.0/enu“ in den Ordner „*[Anwendungsserver-Stammordner]*/server/<Profilname>/lib“.
- 5 Löschen Sie die Datei „mysql-connector-java-3.1.12-bin.jar“, die sich im Ordner „*[Anwendungsserver-Stammordner]*/server/<Profilname>/lib“ befindet.

### 9.6.3.3 Bearbeiten der Datei „lc\_turnkey.xml“

- 1 Kopieren Sie die Datei „lc\_turnkey.xml“ aus dem Ordner „*[DVD-Stammordner]*/third\_party/additional/datasources/lc\_sqlserver/deploy“ in den Ordner „*[Appserver-Stammordner]*/standalone/configuration“.
- 2 Öffnen Sie die Datei „adobe-ds.xml“ in einem Texteditor und ändern Sie das Element `<local-tx-datasource >` entsprechend Ihren SQL Server-Verbindungseinstellungen:

```
<connection-url>jdbc:sqlserver://localhost:1433;DatabaseName=adobe</connection-url>  
<driver-class>com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver</driver-class>
```

- 3 Ersetzen Sie die folgenden Werte durch die entsprechenden Werte für Ihre Datenbank:
  - *localhost*: Der Name, die IP-Adresse oder der vollständig angegebene Pfad des Computers, der die Datenbank hostet. Der Standardwert ist *localhost*.
  - *1433*: Der für den Zugriff auf die Datenbank verwendete Anschluss.
  - *adobe*: Der Name der Datenbank, in der die LiveCycle-Daten gespeichert werden. Sie müssen den Standardwert *adobe* durch Ihren Datenbanknamen ersetzen.
- 4 Ändern Sie das Element `<driver-class>` wie folgt:

```
<driver-class>com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver</driver-class>
```

- 5 Suchen Sie in den Zeilen, die auf die `<driver-class>`-Einstellungen folgen, die Einstellungen *user-name* und *password* und ersetzen Sie die Standardwerte durch den Benutzernamen und das Kennwort, mit denen der Anwendungsserver auf Ihre Datenbank zugreift. Ändern Sie die Minimal- und Maximalwerte für die Datenquellenverbindungen:

- IDP\_DS:

```
<min-pool-size>1</min-pool-size>  
<max-pool-size>30</max-pool-size>
```
- EDC\_DS:

```
<min-pool-size>1</min-pool-size>  
<max-pool-size>30</max-pool-size>
```

**Hinweis:** Erhöhen Sie bei hoher Auslastung Ihres LiveCycle-Servers die Anzahl der maximalen JDBC-Verbindungen, um sicherzustellen, dass alle Aufträge verarbeitet werden. Erhöhen Sie in diesen Fällen `<max-pool-size>` sowohl für `IDP_DS` als auch für `EDC_DS` auf 50 oder höher.

6 Speichern und schließen Sie die Datei.

### 9.6.3.4 Bearbeiten der Datei „lc\_turnkey.xml“

1 Öffnen Sie die Datei „[Appserver-Stammordner]/standalone/configuration/lc\_turnkey.xml“ in einem Texteditor und fügen Sie im Element `<authentication>` die folgenden Zeilen hinzu:

Replace :

```
<security-domain name="EncryptDBPassword">
    <authentication>
        <login-module
code="org.picketbox.datasource.security.SecureIdentityLoginModule" flag="required">
            <module-option name="userName" value="adobe"/>
            <module-option name="password" value="-
3bfaa32dfe43f65b207a6df87216de44"/>
            <module-option name="managedConnectionFactoryName"
value="jboss.jca:name=DefaultDS,service=LocalTxCM"/>
        </login-module>
    </authentication>
</security-domain>
<security-domain name="EncryptDBPassword_IDP_DS">
    <authentication>
        <login-module
code="org.picketbox.datasource.security.SecureIdentityLoginModule" flag="required">
            <module-option name="userName" value="adobe"/>
            <module-option name="password" value="-
3bfaa32dfe43f65b207a6df87216de44"/>
            <module-option name="managedConnectionFactoryName"
value="jboss.jca:name=IDP_DS,service=LocalTxCM"/>
        </login-module>
    </authentication>
</security-domain>
<security-domain name="EncryptDBPassword_EDC_DS">
    <authentication>
        <login-module
code="org.picketbox.datasource.security.SecureIdentityLoginModule" flag="required">
            <module-option name="userName" value="adobe"/>
            <module-option name="password" value="-
3bfaa32dfe43f65b207a6df87216de44"/>
            <module-option name="managedConnectionFactoryName"
value="jboss.jca:name=EDC_DS,service=LocalTxCM"/>
        </login-module>
    </authentication>
</security-domain>
```

2 Ersetzen Sie die fett gedruckten Werte durch die entsprechenden Werte für Ihre Datenbank.

3 Speichern und schließen Sie die Datei.

4 Starten Sie JBoss.

### 9.6.3.5 Die integrierte Sicherheit unter Windows konfigurieren

- 1 Bearbeiten Sie die Dateien „adobe-ds.xml“ and „mssql-ds.xml“ im Ordner „[Anwendungsserver-Stammordner]\server\<Profilname>\deploy“, wobei Sie der Verbindungs-URL wie im folgenden Beispiel gezeigt, den Eintrag `integratedSecurity=true` hinzufügen:

```
<connection-url>jdbc:sqlserver://<serverhost>:<port>;  
databaseName=<dbname>;integratedSecurity=<true></connection-url>
```

- 2 Fügen Sie die Datei „sqljdbc\_auth.dll“ zum Windows-Systempfad (C:\Windows) auf dem Computer hinzu, auf dem JBoss ausgeführt wird. Die Datei „sqljdbc\_auth.dll“ liegt bei der Microsoft SQL JDBC 3.0-Treiberinstallation, die sich standardmäßig bei 32-Bit-Betriebssystemen unter `[SQL-Stammordner]/sqljdbc_3.0/enu/auth/x86` und bei 64-Bit-Betriebssystemen unter `[SQL-Stammordner]/sqljdbc_3.0/enu/auth/x64` befindet.
- 3 Öffnen Sie die Eigenschaften für den Dienst „JBoss für Adobe LiveCycle ES3“ oder den von Ihnen konfigurierten JBoss-Dienst und klicken Sie auf die Registerkarte **Anmelden**.
- 4 Wählen Sie **DiesesKonto** und geben Sie den Wert für ein gültiges Benutzerkonto ein. Diese Änderung ist nicht erforderlich, wenn Sie JBoss von der Befehlszeile ausführen.
- 5 Ändern Sie die Sicherheitseinstellung von SQL Server von „Mixed Mode“ in „Windows Authentication Mode“.

## 9.7 Nächste Schritte

Installieren Sie LiveCycle gemäß den Anweisungen in [Installieren und Bereitstellen des LiveCycle-Servers](#).