

Configuration des grappes de serveurs d'applications ADOBE® LIVECYCLE® ES3 à l'aide de WEBLOGIC®

Informations juridiques

Pour les informations juridiques, voir http://help.adobe.com/fr_FR/legalnotices/index.html.

Sommaire

Chapitre 1 : A propos de ce document

1.1 A qui est destiné ce document ?	1
1.2 Conventions utilisées dans ce document	1
1.3 Informations complémentaires	2

Chapitre 2 : Introduction à l'installation, à la configuration et au processus de déploiement

2.1 Présentation de l'installation, de la configuration et du déploiement	3
2.2 Sélection des tâches pour configurer et déployer	3
2.3 Comparaison entre les configurations manuelle et automatique	4
2.4 Mise à niveau vers LiveCycle	4
2.5 Listes pour l'installation, la configuration et le déploiement de LiveCycle	5

Chapitre 3 : Création d'une grappe WebLogic Server

3.1 Préparation à l'installation	7
3.2 Installation de WebLogic Server	8
3.3 Création d'un domaine WebLogic	8
3.4 Création et configuration de la grappe WebLogic Server	10
3.5 Test de la grappe WebLogic Server	15
3.6 Création de stratégies JMX pour l'initialisation de la base de données	15
3.7 Etapes suivantes	16

Chapitre 4 : Installation des modules LiveCycle

4.1 Avant de commencer	17
4.2 Considérations relatives à l'installation	18
4.3 Installation de LiveCycle	20
4.4 Configuration des localisateurs de mise en cache dans des grappes (mise en cache via TCP uniquement)	21
4.5 Configuration des répertoires de polices dans les nœuds de la grappe	24
4.6 Etapes suivantes	24

Chapitre 5 : Configuration de LiveCycle pour le déploiement

5.1 A prendre en compte lors de la configuration et du déploiement de LiveCycle	25
5.2 Tâches préalables à la configuration de LiveCycle	27
5.3 Configuration et déploiement de LiveCycle	28

Chapitre 6 : Configuration manuelle d'une grappe WebLogic Server

6.1 Configuration des paramètres WebLogic Server	35
6.2 Configuration de la connectivité JDBC	39
6.3 Etapes suivantes	42

Chapitre 7 : Déploiement manuel sur WebLogic

7.1 A propos du déploiement des modules de LiveCycle	43
7.2 Déploiement sur WebLogic Server	43
7.3 Redémarrage de WebLogic Server	44
7.4 Etapes suivantes	45

Sommaire**Chapitre 8 : Tâches à effectuer après le déploiement**

8.1 Tâches générales	46
8.2 Vérification de la grappe LiveCycle	47
8.3 Accès aux applications Web des modules	48
8.4 Configuration de PDF Generator	49
8.5 Configuration finale de Rights Management	58
8.6 Configuration de l'accès LDAP	58
8.7 Activation du mode FIPS	59
8.8 Configuration des paramètres de signature numérique HTML	60
8.9 Activation des conversions du format HTML au format PDF basées sur le navigateur ICEBrowser	60
8.10 Configuration de Connector for EMC Documentum	61
8.11 Configuration de Connector for IBM Content Manager	65
8.12 Configuration du service Connector for IBM FileNet	69
8.13 Ajout de nœuds de grappe et du programme d'équilibrage de charge à la liste blanche	74
8.14 Installation de bibliothèques supplémentaires sous UNIX et Linux	74

Chapitre 9 : Configuration de l'équilibrage de charge

9.1 Configuration d'un module externe de serveur Apache	75
---	----

Chapitre 10 : Configuration de la production avancée

10.1 Configuration de la taille du pool pour Output et Forms	77
10.2 PDF Generator	77
10.3 Activation de CIFS sous Windows	78

Chapitre 11 : Annexe : Interface de ligne de commande du programme d'installation

11.1 Présentation	80
11.2 Installation de LiveCycle	80
11.3 Journaux d'erreurs	81
11.4 Désinstallation de LiveCycle en mode console	82

Chapitre 12 : Annexe : Interface de ligne de commande de Configuration Manager

12.1 Ordre des opérations	83
12.2 Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande	84
12.3 Propriétés de configuration générales	84
12.4 Exemples d'utilisation	99
12.5 Journaux d'erreurs de l'interface de ligne de commande de Configuration Manager	99
12.6 Etapes suivantes	100

Chapitre 1 : A propos de ce document

LiveCycle est une plateforme de serveur d'entreprise permettant d'automatiser et de rationaliser les processus métier. LiveCycle comprend les composants suivants :

- Foundation basé sur J2EE, qui fournit les fonctions serveur et l'environnement d'exécution ;
- les outils permettant de concevoir, de développer et de tester les applications LiveCycle ;
- les modules et services déployés sur le serveur LiveCycle et fournissant des services fonctionnels.

Pour plus d'informations sur l'architecture et les fonctionnalités de LiveCycle, voir [Présentation de LiveCycle](#).

Ce document fait partie d'un plus grand ensemble de documents disponible sur la [page de documentation de LiveCycle](#). Il est recommandé de commencer par le guide de préparation et de passer en suite au guide d'installation et de configuration selon que vous effectuez une nouvelle installation (serveur unique ou grappe) ou une mise à niveau de votre déploiement LiveCycle existant. Pour le déploiement clé en main, à des fins d'évaluation uniquement, voir [Installation et déploiement de LiveCycle à l'aide de la procédure clé en main pour JBoss](#).

1.1 A qui est destiné ce document ?

Ce guide propose des informations aux administrateurs et aux développeurs chargés d'installer, de mettre à niveau, de configurer, d'administrer ou de déployer des composants LiveCycle. Il s'adresse donc à un public familiarisé avec les serveurs d'applications, les systèmes d'exploitation, les serveurs de base de données ainsi que les environnements Web J2EE.

1.2 Conventions utilisées dans ce document

La documentation relative à l'installation et à la configuration de LiveCycle utilise les conventions de dénomination suivantes pour les chemins d'accès aux fichiers les plus courants.

Nom	Valeur par défaut	Description
<i>[racine LiveCycle]</i>	Windows : C:\Adobe\Adobe LiveCycle ES3 Linux et Solaris : opt/adobe/adobe_livecycle_es3	Répertoire d'installation utilisé pour tous les modules de LiveCycle. Il contient des sous-répertoires pour LiveCycle Configuration Manager. Il comprend également les sous-répertoires associés à des produits tiers.
<i>[racine du serveur d'applications]</i>	WebLogic Server 11g sous Windows : C:\Oracle\Middleware\wlserver_10.3\ WebLogic Server 11g sous Linux et Solaris: /opt/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/	Répertoire de base du serveur d'applications qui exécute les services faisant partie de LiveCycle.
<i>[nom du serveur]</i>	Server1 pour WebLogic Server	Nom du serveur configuré sur votre serveur d'applications.

A propos de ce document

Nom	Valeur par défaut	Description
<i>WL_HOME</i>	WebLogic Server 11g sous Windows : C:\Oracle\Middleware\ WebLogic Server 11g sous Linux et Solaris : /opt/Oracle/Middleware/	Répertoire d'installation de WebLogic Server spécifié pour la variable d'environnement <i>WL_HOME</i> .
<i>[domaine du serveur d'applications]</i>	WebLogic Server 11g sous Windows : C:\Oracle\Middleware\user_projects\domains\base_domain\ WebLogic Server 11g sous Linux et UNIX : /opt/Oracle/Middleware/user_projects/domains/base_domain/	Domaine configuré sur WebLogic Server.
<i>[racine du serveur de base de données]</i>	Dépend du type de base de données et de vos spécifications lors de l'installation.	Emplacement d'installation du serveur de base de données LiveCycle.

Dans ce guide, la plupart des informations concernant l'emplacement des répertoires s'appliquent à toutes les plateformes (tous les noms de fichier et chemins d'accès respectent la casse sur les systèmes d'exploitation différents de Windows). Les informations concernant une plateforme spécifique sont indiquées le cas échéant.

1.3 Informations complémentaires

Les ressources indiquées dans le tableau ci-dessous peuvent vous aider à mieux comprendre LiveCycle.

Pour plus d'informations sur	Voir
Informations générales sur LiveCycle et les modules	Présentation de LiveCycle
Modules LiveCycle	Modules LiveCycle
Les autres services et produits qui s'intègrent à LiveCycle	Adobe Developer Connection
Installation d'Adobe® LiveCycle® Workbench 10	Installation de LiveCycle Workbench 10
Préparation à l'installation de LiveCycle	Préparation à l'installation de LiveCycle sur une grappe de serveurs
Aide-mémoire et planification de la mise à niveau vers LiveCycle ES3	Aide-mémoire et planification de la mise à niveau vers LiveCycle ES3
Dépannage de LiveCycle	Dépannage de LiveCycle
Exécution de tâches administratives pour LiveCycle	Aide à l'administration de LiveCycle
Toute la documentation disponible sur LiveCycle	Documentation LiveCycle
Informations sur la version de LiveCycle et modifications de dernière minute apportées au produit	Notes de mise à jour sur LiveCycle
Les mises à jour des correctifs, les notes techniques et les informations complémentaires sur cette version du produit	Service de support aux entreprises d'Adobe

Chapitre 2 : Introduction à l'installation, à la configuration et au processus de déploiement

2.1 Présentation de l'installation, de la configuration et du déploiement

L'installation, la configuration et le déploiement de LiveCycle impliquent les procédures suivantes :

- **Installation** : pour installer LiveCycle, il vous suffit d'exécuter le programme d'installation. Lors de l'installation de LiveCycle, tous les fichiers requis sont copiés sur votre ordinateur dans une même arborescence d'installation. Le répertoire d'installation par défaut est C:\Adobe\Adobe LiveCycle ES3 (Windows) ou opt/adobe/adobe_lifecycle_es3 (non Windows), mais vous pouvez toutefois installer les fichiers dans un autre répertoire.
- **Configuration** : la configuration de LiveCycle permet de modifier différents paramètres qui déterminent le fonctionnement de LiveCycle. L'assemblage du produit place tous les composants installés dans plusieurs fichiers EAR et JAR déployables, selon les instructions de votre configuration. Pour configurer et assembler les composants à déployer, exécutez Configuration Manager. Vous pouvez configurer et assembler simultanément plusieurs modules de LiveCycle.
- **Déploiement** : le déploiement du produit implique le déploiement des fichiers EAR assemblés et des fichiers de prise en charge sur le serveur d'applications sur lequel vous envisagez d'exécuter la solution LiveCycle. Si vous avez configuré plusieurs modules, les composants déployables sont contenus dans les fichiers EAR déployables. Les composants et les fichiers d'archive de LiveCycle sont contenus dans les fichiers JAR.

Remarque : le fichier d'archive de LiveCycle possède l'extension *.lca*.

- **Initialisation de la base de données LiveCycle** : l'initialisation de la base de données à utiliser avec LiveCycle crée les tables destinées au fonctionnement de User Management et d'autres composants de la solution. Pour déployer un module se connectant à la base de données LiveCycle, vous devez initialiser celle-ci une fois le déploiement effectué.

Avant de commencer à installer et configurer LiveCycle, assurez-vous que vous avez préparé votre environnement comme décrit dans les guides de préparation correspondants.

2.2 Sélection des tâches pour configurer et déployer

Une fois que vous avez installé LiveCycle, vous pouvez exécuter LiveCycle Configuration Manager pour :

- configurer les modules LiveCycle dans un fichier EAR en vue d'un déploiement sur le serveur d'applications ou la grappe de serveurs d'applications ;
- configurer les propriétés du serveur d'applications ou de la grappe de serveurs d'applications pour prendre en charge LiveCycle ;
- créer un package des modules JDBC dans des fichiers EAR de LiveCycle (sources de données sûres) ;

- valider la configuration du serveur d'applications ou des grappes de serveurs ;
- déployer les fichiers EAR de LiveCycle ;
- initialiser la base de données LiveCycle ;
- déployer les composants LiveCycle ;
- valider le déploiement des composants LiveCycle ;
- configurer les composants de LiveCycle.

Si vous installez Adobe® LiveCycle® Reader® Extensions 10, vous pouvez également spécifier et importer les informations d'identification des droits pour Reader Extensions requises pour appliquer des droits d'utilisation aux documents PDF.

- importer les exemples LiveCycle dans LiveCycle (facultatif).

Remarque : outre les exemples LiveCycle que vous pouvez importer, vous pouvez accéder à plus d'exemples à partir du [Pôle de développement LiveCycle](#).

2.3 Comparaison entre les configurations manuelle et automatique

Bien que vous puissiez utiliser Configuration Manager pour configurer le serveur d'applications et les sources de données pour la base de données, vous pouvez également exécuter manuellement ces procédures dans les cas suivants :

- D'autres applications sont en cours d'exécution sur le serveur d'applications ou des grappes de serveurs et vous craignez des conflits de configurations.
- Les procédures de sécurité de l'entreprise concernant la gestion des configurations imposent un contrôle plus affiné.
- Vous effectuez des déploiements pour lesquels la configuration automatique n'est pas disponible.

En cas de configuration manuelle, effectuez les opérations suivantes :

- Utilisez Configuration Manager pour configurer les composants de LiveCycle afin d'obtenir les répertoires temporaires, de polices et de stockage global de documents (GDS) appropriés.
- Configurez manuellement le serveur d'applications, configurez les sources de données et déployez les fichiers EAR de LiveCycle.
- Exécutez Configuration Manager pour initialiser la base de données.
- Exécutez Configuration Manager pour déployer les composants de LiveCycle et valider le déploiement de composants de LiveCycle.
- Configurez des composants de LiveCycle.

2.4 Mise à niveau vers LiveCycle

Si vous effectuez une mise à niveau vers LiveCycle ES3 à partir de LiveCycle ES Update ou LiveCycle ES2, vérifiez que vous avez effectué la procédure décrite dans le guide Préparation à la mise à niveau vers LiveCycle et consultez le guide de mise à niveau correspondant au serveur d'applications. L'ensemble de la documentation LiveCycle est disponible à l'adresse http://www.adobe.com/go/learn_lc_documentation_10_fr.

2.5 Listes pour l'installation, la configuration et le déploiement de LiveCycle

Cette section présente les listes que vous pouvez utiliser lors du processus d'installation et de configuration. Une liste est fournie pour l'installation et la configuration à l'aide de la méthode automatique ou manuelle.

- **Méthode automatique** : utilisation de Configuration Manager pour la configuration du serveur d'applications, la configuration et le déploiement des fichiers EAR de LiveCycle, l'initialisation de la base de données et le déploiement des modules sur le serveur. Utilisez la méthode automatique si vous souhaitez avoir une entrée limitée dans l'installation, la configuration et le déploiement de LiveCycle.
- **Méthode manuelle** : utilisation de Configuration Manager uniquement pour la configuration des fichiers EAR de LiveCycle, l'initialisation de la base de données et le déploiement des modules sur le serveur. La configuration du serveur d'applications, la connexion à la base de données et le déploiement des fichiers EAR LiveCycle sur un serveur sont réalisés manuellement par l'administrateur, sur la base des instructions présentées plus loin dans ce document. Utilisez la méthode manuelle si vous souhaitez profiter d'un contrôle précis sur l'installation, la configuration et le déploiement de LiveCycle. Vous pouvez, par exemple, utiliser cette méthode dans un environnement serveur verrouillé.

Remarque : dans un environnement en grappe, toutes les configurations de serveur d'applications doivent être effectuées sur chaque nœud de la grappe.

2.5.1 Liste pour l'installation et le déploiement automatiques

La liste ci-dessous indique les étapes nécessaires à l'installation des modules LiveCycle à l'aide de la méthode automatique. Notez que votre serveur d'applications ou grappe doit être installé avant d'effectuer l'installation :

- Vérifiez que les logiciels nécessaires ont été installés dans l'environnement cible Consultez le guide de préparation approprié à l'adresse http://www.adobe.com/go/learn_lc_documentation_10_fr
- Exécutez le programme d'installation (voir « 4.3 Installation de LiveCycle » à la page 20).
- Exécutez Configuration Manager et sélectionnez toutes les tâches dans l'écran Choix de la tâche. Cette opération permet de configurer et d'assembler les fichiers EAR de LiveCycle, de configurer les paramètres du serveur d'applications, de déployer les fichiers EAR et d'autres composants sur le serveur d'applications, d'initialiser la base de données LiveCycle et de vérifier le déploiement (voir Configuration de LiveCycle pour le déploiement dans ce guide).
- Accédez Administration Console et User Management (voir « 8.1.3.1 Accès à Administration Console » à la page 46).
- (Facultatif) Configurez l'accès LDAP (voir « 8.6 Configuration de l'accès LDAP » à la page 58).
- Assurez-vous que votre environnement en grappe est préparé.

2.5.2 Liste pour l'installation et le déploiement manuels

La liste ci-dessous indique les étapes requises pour l'installation de LiveCycle à l'aide de la méthode manuelle. Vous devez installer votre serveur d'applications ou vos grappes de serveurs d'applications avant d'effectuer l'installation.

- Vérifiez que vous avez installé et configuré les logiciels nécessaires dans l'environnement cible.
- Vérifiez que vous avez créé et configuré la grappe dans l'environnement cible.
- Exécutez le programme d'installation

- Exécutez Configuration Manager et sélectionnez la tâche de configuration des fichiers EAR de LiveCycle. Cette tâche configure LiveCycle.
- Configurez la grappe de serveurs d'applications pour LiveCycle.
- Déployez les fichiers EAR sur le serveur d'applications. Vous pouvez effectuer cette opération manuellement ou utiliser Configuration Manager.

***Remarque :** (grappe uniquement) lors du déploiement des fichiers EAR sur le serveur d'applications, assurez-vous de déployer les fichiers EAR sur chaque nœud de la grappe.*

- Exécutez Configuration Manager pour déployer les fichiers des composants de LiveCycle, initialisez la base de données de LiveCycle et déployez éventuellement des exemples du produit.
- Accédez à Administration Console et User Management.
- (Facultatif) Configurez l'accès LDAP

Chapitre 3 : Création d'une grappe WebLogic Server

Vous devez installer le logiciel WebLogic Server sur chaque ordinateur de la grappe. Vous devez également installer le logiciel WebLogic Administration Server, mais vous pouvez effectuer cette installation sur un serveur d'administration distinct, qui n'est pas nécessairement l'un des serveurs de la grappe. Pour plus de détails sur l'installation de WebLogic Server, visitez les pages suivantes :

- Procédez comme suit pour installer et configurer WebLogic Server dans un environnement organisé en grappe :
 - Assurez-vous d'avoir correctement préparé l'ensemble des ordinateurs de la grappe (voir « [3.1 Préparation à l'installation](#) » à la page 7).
 - Installez le logiciel WebLogic Server (voir « [3.2 Installation de WebLogic Server](#) » à la page 8).
 - Créez un domaine WebLogic (voir « [3.3 Création d'un domaine WebLogic](#) » à la page 8).
 - Configurez la grappe WebLogic Server (voir « [3.4 Création et configuration de la grappe WebLogic Server](#) » à la page 10).
 - Testez la grappe WebLogic Server (voir « [3.5 Test de la grappe WebLogic Server](#) » à la page 15).

3.1 Préparation à l'installation

Avant d'installer WebLogic Server sur les ordinateurs de la grappe, assurez-vous que votre système respecte la configuration requise suivante :

Espace disque : vérifiez que la partition qui hébergera le serveur d'applications possède un espace disque disponible de 10 Go au moins. Outre l'espace requis pour l'installation du produit, votre variable d'environnement `TEMP` ou `TMP` doit pointer vers un répertoire temporaire valide possédant au moins 500 Mo d'espace disque disponible. L'exécutable téléchargeable nécessite environ 500 Mo ainsi que 1 Go supplémentaire pour décompresser les images.

Paramètres de l'adresse IP : tous les ordinateurs doivent posséder une adresse IP fixe, gérée via un DNS unique.

Multidiffusion IP : tous les ordinateurs doivent intégralement prendre en charge la propagation de paquets par multidiffusion IP. En d'autres termes, tous les routeurs et toutes les autres technologies de tunneling doivent être configurés afin de propager les messages à diffusion multiple vers les instances du serveur en grappe. Le temps de réponse du réseau doit être suffisamment court pour garantir que la plupart des messages à diffusion multiple atteignent leur destination finale en 200 à 300 millisecondes. De même, la durée de vie de la multidiffusion de la grappe doit être suffisamment longue pour garantir que les routeurs n'abandonneront pas les paquets à diffusion multiple avant qu'ils n'atteignent leur destination finale.

Versions : tous les ordinateurs de la grappe doivent avoir la même version et le même Service Pack du logiciel WebLogic Server.

Mise en grappe horizontale : si votre configuration est organisée en grappe horizontale (c'est-à-dire si les instances de WebLogic Server sont installées sur des ordinateurs distincts), vérifiez que tous les ordinateurs sont sur le même sous-réseau et que leurs horloges sont synchronisées (voir [Préparation à l'installation de LiveCycle sur une grappe de serveurs](#).)

Droits d'accès : (Windows) vous devez installer et exécuter WebLogic Application Server sous un compte utilisateur pourvu de droits d'administrateur.

Lecteur réseau partagé : vous devez avoir créé un lecteur réseau partagé sécurisé auquel tous les ordinateurs de la grappe peuvent accéder à l'aide d'autorisations de lecture et d'écriture (voir [Préparation à l'installation de LiveCycle sur une grappe de serveurs.](#))

3.2 Installation de WebLogic Server

La procédure suivante décrit l'installation de WebLogic Server. Vous devez avoir téléchargé et extrait le fichier d'installation dans un répertoire d'installation, ouvert un terminal système et accédé à ce répertoire.

Effectuez les tâches suivantes pour installer WebLogic Server :

- Installez le logiciel WebLogic Server.
- Créez un domaine WebLogic.
- (Facultatif) Créez un fichier boot.properties d'activation de WebLogic Server, qui vous permet de démarrer le serveur sans saisir manuellement le nom d'utilisateur et le mot de passe dans une ligne de commande.

***Remarque :** les étapes d'installation de WebLogic restent les mêmes pour tous les nœuds de la grappe. En revanche, vous pouvez désigner n'importe quel nœud comme serveur d'administration de la grappe. WebLogic Administration Server ne doit être exécuté que sur un nœud de la grappe, et non sur tous les nœuds.*

Installation du logiciel WebLogic Server

- 1 Ouvrez une session sur l'ordinateur sur lequel vous allez installer WebLogic Server en tant qu'utilisateur pourvu de droits d'administrateur.
- 2 Exécutez le programme d'installation approprié à votre système d'exploitation :
(WebLogic Server 11g sur Windows, Linux ou Solaris 64 bits) `server1033_generic.jar`

***Remarque :** la version 64 bits de WebLogic nécessite le téléchargement et l'installation du JDK 64 bits (JRockit Java 6 (R28)). Les fichiers du JDK 64 bits sont disponibles à l'adresse suivante :
<http://www.oracle.com/beat/index.html?CNT=index.htm&FP=/content/products/weblogic/jrockit/>.*

***Remarque :** pour le JDK 64 bits pour Solaris, installez d'abord le JDK 32 bits (Sun Java 6), disponible sur la page Sun Java SE Downloads. Après avoir installé le JDK 32 bits, téléchargez, puis installez le correctif 64 bits correspondant à ce JDK.*

- 3 Exécutez les étapes de l'assistant d'installation en acceptant les options par défaut affichées.
- 4 Dans la fenêtre Installation Complete, désélectionnez **Run Quickstart**, puis cliquez sur **Done**.
- 5 Répétez les étapes 1 à 4 sur chaque ordinateur de la grappe.

3.3 Création d'un domaine WebLogic

Vous devez créer votre domaine WebLogic et en configurer manuellement les paramètres de délai d'expiration. Vous pouvez également, de manière facultative, créer un fichier boot.properties.

Création d'un domaine WebLogic

- 1 Ouvrez une session sur l'ordinateur sur lequel vous avez installé WebLogic Server en tant qu'utilisateur pourvu de droits d'administrateur.
- 2 Ouvrez une invite de commande, accédez au répertoire *[racine du serveur d'applications]/common/bin*, puis démarrez l'assistant de configuration WebLogic en saisissant la commande suivante :
 - (Windows) `config.cmd`
 - (Linux, UNIX) `./config.sh`
- 3 Dans l'écran Create or Extend a Configuration, sélectionnez **Create a new WebLogic domain**, puis cliquez sur **Next**.
- 4 Sélectionnez **Generate a domain configured automatically to support the following products**, puis cliquez sur **Next**.
- 5 Saisissez un nom de domaine.
Remarque : le domaine doit être créé sous le même nom sur tous les nœuds de la grappe. Tous les ordinateurs de la grappe doivent utiliser le même nom de domaine. Dans ce document, ce nom de domaine défini apparaît sous la forme [nom de domaine].
- 6 Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe, confirmez le mot de passe en le saisissant une seconde fois, puis cliquez sur **Next**.
- 7 Dans le volet de gauche, sélectionnez **Production Mode**.
- 8 Dans l'écran Select Optional Configuration, ne sélectionnez aucune option.
- 9 Dans le volet de droite, sélectionnez **Available JDKs** et la plateforme appropriée, puis cliquez sur **Next** :
 - (Solaris) **Sun SDK**.
 - (Toutes les autres plateformes) **JRockit JVM**.
- 10 Dans l'écran Customize Environment and Services Settings, sélectionnez **No**, puis cliquez sur **Next**.
- 11 Dans l'écran Configuration Summary, cliquez sur **Create**.
- 12 Ouvrez un éditeur de texte, puis saisissez les lignes suivantes :

```
username=[username from weblogic install]
password=[password from weblogic install]
```
- 13 Enregistrez le fichier texte sous le nom *[WL_HOME]/user_projects/domains/[nom du domaine]/servers/AdminServer/security/boot.properties*.
Remarque : pour plus d'informations, consultez ce site :
- 14 Dans l'écran Creating Domain, lorsque la création de la configuration est complètement terminée, cliquez sur **Done**.
- 15 Répétez les étapes 1 à 12 pour chaque autre ordinateur de la grappe.

Configuration des paramètres de délai d'expiration des transactions de la grappe

- 1 Sur l'ordinateur hébergeant WebLogic Administration Server, ouvrez une fenêtre de commande et accédez au répertoire *[WL_HOME]/user_projects/domains/[nom du domaine]/bin*, puis saisissez la commande suivante pour démarrer WebLogic Administration Server :
 - (Windows) `startWebLogic.cmd`
 - (Linux, UNIX) `nohup ./startWebLogic.sh&`
- 2 Démarrez la console d'administration WebLogic Server en saisissant `http://[nom d'hôte]:7001/console` dans la ligne d'adresse d'un navigateur Web.

- 3 Ouvrez une session en saisissant le nom d'utilisateur et le mot de passe créés lors de l'installation de WebLogic Server.
- 4 Ouvrez la console d'administration WebLogic Server sur le serveur d'administration.
- 5 Sous Domain Structure, cliquez sur votre `_nom_de_domaine`.
- 6 Sous Change Center, cliquez sur **Lock & Edit**.
- 7 Cliquez sur l'onglet **Configuration**, puis sur **JTA**.
- 8 Dans la zone **Abandon Timeout Seconds**, saisissez 600.
- 9 Cliquez sur **Save**, puis sur **Activate Changes**.

3.4 Création et configuration de la grappe WebLogic Server

Procédez comme suit pour configurer votre grappe WebLogic Server :

- Créez les membres de la grappe (voir « [3.4.1 Création de la grappe](#) » à la page 10).
- Configurez les informations d'identification d'authentification pour le conteneur de servlets (voir Définition des informations d'identification d'authentification pour le container servlet, page 12).
- Configurez Node Manager pour la grappe (voir « [3.4.4 Configuration de Node Manager pour la grappe](#) » à la page 13).
- Démarrez Node Manager et les nœuds de la grappe (voir « [3.4.5 Démarrage de Node Manager et des serveurs gérés](#) » à la page 14).

3.4.1 Création de la grappe

La création de la grappe WebLogic Server requiert les tâches suivantes :

- Créer les membres de la grappe en ajoutant des ordinateurs, en configurant WebLogic Node Manager pour chaque ordinateur et en créant des instances de serveur sur l'ordinateur (voir la section *Création des membres de la grappe*).
- Créer la grappe et ajouter des membres à la grappe (voir *Création de la grappe*).

Création des membres de la grappe

- 1 Dans la console d'administration WebLogic Server, sous Domain Structure, cliquez sur **Environment** > **Machines**.
- 2 Sous Change Center, cliquez sur **Lock & Edit**.
- 3 Cliquez sur **New** et saisissez le nom de l'ordinateur dans la zone **Name**, sélectionnez le système d'exploitation approprié dans la liste **Machine OS**, puis cliquez sur **OK**. L'écran Summary of Machines s'affiche.
- 4 Cliquez sur le nom de l'ordinateur que vous avez créé, puis sur l'onglet **Node Manager**.
- 5 Dans la zone **Listen Address**, saisissez l'une de ces valeurs (où Node Manager de l'ordinateur recherche les connexions entrantes) :
 - (Recommandé) nom DNS de l'ordinateur sur lequel Node Manager est installé ;
 - adresse IP statique de l'ordinateur sur lequel Node Manager est installé.

Remarque : si Node Manager écoute sur un port autre qu'un port par défaut, saisissez ce port dans la zone **Listen Port**, puis cliquez sur **Save**.

- 6 Sous Domain Structure, cliquez sur **Environment** > **Machines** et répétez les étapes 6 à 8 pour chaque nœud à ajouter à la grappe. Une fois que vous avez ajouté et configuré Node Manager sur tous les ordinateurs de la grappe, passez à l'étape 10.
- 7 Sous Domain Structure, cliquez sur **Environment** > **Machines**, et dans l'écran Summary of Machines, cliquez sur le nom d'un des ordinateurs que vous venez de créer.
- 8 Cliquez successivement sur l'onglet **Configuration**, sur **Servers** et sur **Add**.
- 9 Sélectionnez **Create a new server and associate it with this machine**, puis cliquez sur **Next**.
- 10 Dans la zone **Server Name**, saisissez le nom de votre serveur (par exemple, `serveur-0`).
- 11 Dans la zone **Server Listen Address**, saisissez l'un de ces emplacements (où le serveur recherche les connexions entrantes) :
 - Adresse IP statique de l'ordinateur.
 - Nom DNS de l'ordinateur.
- 12 Dans la zone **Server Listen Port**, saisissez un numéro de port du serveur, puis cliquez sur **Finish**.

Remarque : tenez compte des informations suivantes lorsque vous décidez du port à utiliser :

 - N'utilisez pas la valeur par défaut 7001 si le serveur géré se trouve sur le même ordinateur que le serveur d'administration car elle est requise par ce dernier.
 - Sur une grappe horizontale, utilisez n'importe quel port disponible de l'ordinateur sur lequel vous ajoutez WebLogic Server. La réutilisation de numéros de port identiques pour des instances WebLogic Server supplémentaires sur d'autres ordinateurs de la grappe est acceptable et peut simplifier l'administration de la grappe.
 - Sur une grappe verticale, utilisez d'autres numéros de port uniques pour chaque instance WebLogic Server organisée en grappe verticale sur un ordinateur de la grappe (par exemple, 8001 pour la première instance, 9001 pour la deuxième instance, etc).
- 13 Répétez les étapes 11 à 15 pour chaque nœud de serveur à ajouter à la grappe, puis passez à l'étape 17.
- 14 Sous Change Center, cliquez sur **Activate Changes**.

Création de la grappe

- 1 Dans la console d'administration WebLogic Server, sous Domain Structure, cliquez sur **Environment** > **Clusters**.
- 2 Sous Change Center, cliquez sur **Lock & Edit**.
- 3 Dans le tableau **Clusters**, cliquez sur **New** et configurez les options suivantes :
 - Dans la zone **Name**, saisissez le nom de votre grappe (par exemple, `livecycle_docsvs_cluster`).
 - Dans la zone **Messaging Mode**, sélectionnez **Multicast**.
 - Dans le champ **Multicast Address**, saisissez une adresse IP à diffusion multiple comprise entre 224.0.0.0 et 239.255.255.255 (par exemple, saisissez `239.192.0.1`) ou, dans le cas d'une grappe basée sur le protocole IPv6, une adresse IPv6 valide, telle que `ff01::1`.
 - Dans la zone **Multicast Port**, saisissez un numéro de port. Les valeurs valides sont comprises entre 1 et 65535. Si nécessaire, vous pouvez remplacer la valeur par défaut de ce champ (7001) par une autre valeur valide.

Remarque : la combinaison de l'adresse et du port utilisés pour la multidiffusion doit être propre à la grappe LiveCycle (en d'autres termes, cette combinaison ne doit pas être utilisée par une autre grappe du même réseau)
- 4 Cliquez sur **OK**, puis sur **Activate Changes**.

Affectation de serveurs à la grappe

- 1 Dans la console d'administration WebLogic Server, sous Domain Structure, cliquez sur **Environment** > **Clusters**.
- 2 Dans le tableau **Cluster**, sélectionnez la grappe que vous avez créée. Voir Création de la grappe.
- 3 Sous Change Center, cliquez sur **Lock & Edit**.
- 4 Dans l'onglet **Configuration**, cliquez sur **Servers**, puis sur **Add**.
- 5 Dans la liste **Select a server**, sélectionnez le nom du serveur à ajouter, puis cliquez sur **Finish**.
Remarque : n'ajoutez pas AdminServer à la grappe.
- 6 Répétez les étapes 4 à 5 pour chaque serveur à affecter à la grappe.
- 7 Sous Change Center, cliquez sur **Activate Changes**.

3.4.2 Ajout d'un nouveau nœud à une grappe existante

Pour ajouter nouveau nœud à une grappe existante, procédez comme suit :

- 1 Installez WebLogic Server. Voir « [3.2 Installation de WebLogic Server](#) » à la page 8 pour plus d'informations.
- 2 Créer un domaine WebLogic. Voir « [3.3 Création d'un domaine WebLogic](#) » à la page 8 pour plus d'informations.

Important : le domaine Weblogic que vous créez doit porter le même nom que le nom de domaine de la grappe existante à laquelle vous voulez ajouter un nœud.

- 1 Créez un membre de la grappe. Effectuez la procédure suivante :
 - Ajoutez le nouveau nœud (ordinateur) au serveur d'administration.
 - Configurez WebLogic Node Manager pour le nouveau nœud.
 - Créez une instance de serveur sur le nœud.

Voir « [3.4.1 Création de la grappe](#) » à la page 10 pour plus d'informations.

- 2 Ajoutez le nouveau membre à la grappe. Voir Affectation des serveurs à la grappe dans « [3.4.1 Création de la grappe](#) » à la page 10 pour plus d'informations.

3.4.3 Définition des informations d'identification d'authentification pour le conteneur de servlets

A présent, vous devez définir les informations d'identification d'authentification pour le conteneur de servlets.

Modification de l'authentification du conteneur de servlets

- 1 Assurez-vous que WebLogic Administration Server est en cours d'exécution sur le serveur d'administration de la grappe.
- 2 Ouvrez une invite de commande, puis exécutez le script suivant pour définir l'environnement et démarrer l'outil de script WebLogic :
 - (Windows) [racine du serveur d'applications]\common\bin\wlst.bat
 - (Linux, UNIX) [racine du serveur d'applications]/common/bin/wlst.sh
- 3 Saisissez les commandes suivantes dans WLST pour mettre à jour l'authentification du conteneur de servlets :

Création d'une grappe WebLogic Server

```
connect(' [WebLogic username]', ' [WebLogic password]', ' [WebLogic URL]')
edit()
startEdit()
cd('SecurityConfiguration')
cd(' [domain name]')
set('EnforceValidBasicAuthCredentials', 'false')
activate()
exit()
```

Remarque : l'URL WebLogic est indiquée sous la forme `t3://hostname:[port]`, où la valeur par défaut de `[port]` est 7001.

- 4 Redémarrez WebLogic Administration Server.

3.4.4 Configuration de Node Manager pour la grappe

Vous devez configurer Node Manager pour la grappe de manière à pouvoir utiliser le serveur d'administration pour, entre autres, démarrer, arrêter ou surveiller les nœuds de la grappe à partir de la console d'administration WebLogic Server. Procédez comme suit :

- Configurez Node Manager pour la grappe
- (Grappes horizontales uniquement) Associez les serveurs gérés à l'instance Node Manager de la grappe
- (Grappes horizontales uniquement) Configurez les serveurs de la grappe pour un accès mutuel

Configuration de Node Manager pour la grappe

- 1 Dans WebLogic Server Administration Console, sous Domain Structure, cliquez sur le nom du domaine.
- 2 Cliquez successivement sur l'onglet **Security**, sur **General** dans le volet droit et sur **Advanced** pour développer les détails correspondants.
- 3 Sous Change Center, cliquez sur **Lock & Edit**.
- 4 Dans la zone **NodeManager Username**, remplacez le nom d'utilisateur par la valeur définie lors de la création du domaine.
- 5 Dans la zone **NodeManager Password**, remplacez le mot de passe par la valeur définie lors de la création du domaine.
- 6 Cliquez sur **Save**, puis sur **Activate Changes**.

Association des serveurs gérés au serveur d'administration

- 1 Sur un nœud géré à ajouter à la grappe, effectuez les tâches suivantes :
 - (Windows) Accédez à `[racine du serveur d'applications]\common\bin` et saisissez la commande `wlst.cmd`
 - (Linux, UNIX) Accédez à `[racine du serveur d'applications]/common/bin` et saisissez la commande `./wlst.sh`

Remarque : vous ne devez démarrer WebLogic Administration Server que sur le nœud que vous voulez désigner comme serveur d'administration de la grappe.

- 2 A l'invite de commande `wlst`, saisissez la commande suivante pour vous connecter à AdminServer :

```
connect(' [adminusername]', ' [adminpassword]', ' [adminserverURL]')
```

où :

- `[adminusername]` est le nom d'utilisateur du serveur d'administration.
- `[adminpassword]` est le mot de passe de l'utilisateur du serveur d'administration.

- *[adminserverURL]* est l'URL du serveur d'administration, sous la forme `t3://hostname:[port]`, où *[port]* est probablement 7001.

Remarque : pour obtenir de l'aide sur cette commande, saisissez `help('connect')` à l'invite de commande `wlst`.

- 3 Lorsque vous êtes connecté au serveur d'administration, saisissez la commande suivante pour inscrire l'ordinateur secondaire dans la grappe :

```
nmEnroll(' [appserver domain]')
```

où *[appserver domain]* est le chemin du répertoire de domaine sur l'ordinateur local. Par exemple, sur un ordinateur exécutant Windows disposant de WebLogic Server installé dans le répertoire par défaut, le chemin d'accès est : `C:\Oracle\Middleware\user_projects\domains\[nom du domaine]`.

- 4 Terminez l'opération en saisissant la commande `exit()`
- 5 Répétez les étapes 1 à 4 pour chaque serveur géré de la grappe.

La procédure suivante s'applique uniquement aux ordinateurs d'une grappe horizontale.

Permettre l'accès mutuel entre les serveurs de la grappe

- 1 Ouvrez un éditeur de texte et saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte de chaque ordinateur de la grappe sous forme de lignes individuelles, comme indiqué dans cet exemple :

```
localhost  
127.0.0.1  
11.11.11.11  
22.22.22.22
```

- 2 Enregistrez le fichier sur chaque ordinateur de la grappe, sous le nom `nodemanager.hosts`, à l'un des emplacements suivants :

- (Windows) [racine du serveur d'applications]\common\nodemanager
- (Linux, UNIX) [racine du serveur d'applications]/common/nodemanager

- 3 Dans un éditeur de texte, ouvrez le fichier d'hôtes existant sur tout ordinateur de la grappe à partir d'un des emplacements suivants :

- (Windows) `C:\WINDOWS\system32\drivers\etc`
- (Linux, UNIX) `/etc`

- 4 Ajoutez l'adresse IP et le nom d'hôte de tous les ordinateurs de la grappe.
- 5 Enregistrez le fichier.

3.4.5 Démarrage de Node Manager et des serveurs gérés

Procédez comme suit pour démarrer Node Manager et les serveurs gérés de la grappe.

Démarrage de Node Manager

Sur chaque ordinateur de la grappe, ouvrez une fenêtre de commande et accédez au répertoire approprié :

- (Windows) [racine du serveur d'applications]\server\bin, puis saisissez la commande :

```
startNodeManager.cmd
```

- (Linux, UNIX) [racine du serveur d'applications]/server/bin, puis saisissez la commande :

```
nohup ./startNodeManager.sh&
```

Remarque : `startNodeManager.cmd` doit être installé en tant que services Windows et s'exécuter silencieusement en arrière-plan (voir *Utilisation de Node Manager*).

Répétez l'étape précédente pour tous les autres ordinateurs de la grappe.

Démarrez les serveurs gérés

- 1 Dans la console d'administration WebLogic Server, sous Domain Structure, cliquez sur **Environment** > **Clusters**.
- 2 Cliquez sur le nom de la grappe à démarrer.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Control**, cochez la case correspondant à chaque serveur, puis cliquez sur **Start**.
- 4 Cliquez sur **Yes** pour confirmer le démarrage des serveurs.

3.5 Test de la grappe WebLogic Server

Vous pouvez tester la grappe WebLogic Server pour vous assurer que tous ses membres sont actifs et qu'elle fonctionne conformément à votre conception. Vous devez vous assurer que la grappe WebLogic Server fonctionne correctement avant de procéder à l'installation et à la configuration de LiveCycle.

Test de la grappe WebLogic Server

- 1 Vérifiez que toutes les instances de WebLogic Server de la grappe sont démarrées.
- 2 Affichez le fichier `server.log` situé dans le répertoire `[domaine du serveur d'applications]/servers/[server name]/logs/[server name].log`. Les messages comme le suivant vérifient les membres actifs de la grappe :

```
####<Apr 10, 2008 1:58:20 PM CDT> <Info> <Cluster> <hostname> <hostname>  
<[ACTIVE] ExecuteThread: '1' for queue: 'weblogic.kernel.Default  
(self-tuning)'> <<WLS Kernel>> <> <> <1207853900703> <BEA-000111> <Adding  
hostname with ID -5030984338025399S:hostname: [7002,7002,-1,-1,-1,-1,-1]:  
[domain name]:hostname to cluster: lc9_cluster view.>
```

3.6 Création de stratégies JMX pour l'initialisation de la base de données

Vous devez créer des stratégies JMX afin de vous assurer que la base de données pour les composants LiveCycle de base s'initialise correctement.

Exécutez les procédures suivantes.

3.6.1 Délégation de l'autorisation MBean au domaine

Avant la création de stratégies JMX, assurez-vous que le domaine de sécurité est configuré pour contrôler l'accès à MBeans. Pour plus d'informations, voir la documentation de WebLogic Administration Console.

- 1 Dans WebLogic Administration Console, cliquez sur **Domain Structure** > **Security Realms**.
- 2 Dans la page **Summary of Security Realms**, dans la liste Realms, cliquez sur **myrealm**.
- 3 Dans la page Configuration > General, vérifiez que l'option **Use Authorization Providers to Protect JMX Access** est sélectionnée. Si cette option n'est pas sélectionnée, procédez comme suit :
 - Dans le volet Change Center, cliquez sur **Lock & Edit**.

- Sélectionnez **Use Authorization Providers to Protect JMX Access**.
- Cliquez sur **Enregistrer**.
- Dans le volet Change Center, cliquez sur **Activate Changes**.
- Redémarrez le serveur d'administration et le serveur géré.

3.6.2 Création de stratégies JMX

- 1 Dans WebLogic Administration Console, cliquez sur **Domain Structure > Security Realms**.
- 2 Dans la page **Summary of Security Realms**, cliquez sur le nom du domaine pour lequel vous souhaitez modifier les stratégies JMX.
- 3 Dans la page Settings, cliquez sur l'onglet **Roles and Policies**, puis sur le sous-onglet **Realm Policies**.
- 4 Dans la colonne Name de la table **Policies**, cliquez sur **JMX Policy Editor**.
- 5 Dans la page JMX Policy Editor, vérifiez que l'option **GLOBAL SCOPE** est sélectionnée. Cliquez sur **Suivant**.
- 6 Vérifiez que l'option **ALL MBEANS TYPES** est sélectionnée dans la page suivante. Cliquez sur **Suivant**.
- 7 Sélectionnez l'option **Attributes: Permission to Write** et cliquez sur **Create Policy**.
- 8 Dans la page Edit JMX Policies, cliquez sur **Add Conditions**.
- 9 Dans le menu déroulant **Predicate List**, sélectionnez **Role**, puis cliquez sur **Next**.
- 10 Dans le champ **Role Argument Name**, saisissez **Anonymous** et cliquez sur **Add**.
Remarque : le rôle Anonymous est un rôle WebLogic par défaut pour tous les utilisateurs de processus d'exécution (par exemple les utilisateurs nécessaires à l'amorçage d'une application).
- 11 Cliquez sur **Terminer**.
- 12 Dans la page Edit JMX Policies, cliquez sur **Save**.
- 13 Répétez les étapes 1 à 6.
- 14 Dans la page **JMX Policy Editor - Attributes and Operations**, sélectionnez l'option **Unregister instances of this MBean using MBean server** et cliquez sur **Create Policy**.
- 15 Répétez les étapes 8 à 12.

3.7 Etapes suivantes

A présent, vous devez installer les fichiers des composants de la solution LiveCycle (voir Installation des modules LiveCycle).

Chapitre 4 : Installation des modules LiveCycle

4.1 Avant de commencer

4.1.1 Présentation de l'installation

Avant d'installer les modules, assurez-vous que votre environnement inclut les logiciels et le matériel nécessaires à l'exécution de LiveCycle. Vous devez également connaître les options d'installation et avoir correctement préparé l'environnement. Pour plus d'informations, voir le guide de préparation à l'installation (serveur unique ou grappe de serveurs) ou le guide de préparation à la mise à niveau. L'ensemble de la documentation LiveCycle est disponible à l'adresse http://www.adobe.com/go/learn_lc_documentation_10_fr.

LiveCycle fournit également une interface de ligne de commande au programme d'installation. Voir « [Annexe : Interface de ligne de commande du programme d'installation](#) » à la page 80 pour obtenir des instructions sur l'utilisation de l'interface de ligne de commande. Il existe également une ligne de commande pour Configuration Manager. Voir « [Annexe : Interface de ligne de commande de Configuration Manager](#) » à la page 83. Ces interfaces sont destinées à être utilisées par les utilisateurs avancés de LiveCycle, dans les environnements de serveur ne prenant pas en charge l'utilisation de l'interface utilisateur graphique du programme d'installation ou de Configuration Manager, ou pour les utilisateurs qui souhaitent implémenter des fonctionnalités (non interactives) d'installation par lot.

4.1.2 Vérification du programme d'installation

Respectez les bonnes pratiques suivantes avec les fichiers du programme d'installation, avant de lancer le processus d'installation.

Vérification du DVD d'installation

Assurez-vous que le support d'installation reçu n'est pas endommagé. Si vous copiez le contenu du support du programme d'installation sur le disque dur de l'ordinateur sur lequel vous installez LiveCycle, assurez-vous de copier l'intégralité du contenu du DVD sur le disque dur. Pour éviter les erreurs d'installation, ne copiez pas l'image d'installation du DVD dans un répertoire dont la longueur de chemin dépasse la limite de caractères autorisée par Windows.

Installez LiveCycle à l'aide de la copie locale des fichiers d'installation ou directement à partir du DVD. L'installation peut échouer si LiveCycle est installé depuis le réseau. Par ailleurs, n'utilisez pas de caractères spéciaux dans le chemin d'accès local (par exemple, le caractère « # »).

Vérification des fichiers téléchargés

Si vous avez téléchargé le programme d'installation à partir du site Web d'Adobe, vérifiez l'intégrité du fichier d'installation grâce à la somme de contrôle MD5. Pour calculer et comparer la somme de contrôle MD5 du fichier téléchargé avec la somme de contrôle publiée sur la page Web de téléchargement Adobe, procédez comme suit :

- **Linux** : utilisez la commande `md5sum`
- **Solaris** : utilisez la commande `digest`
- **Windows** : utilisez un outil tel que WinMD5
- **AIX** : utilisez la commande `md5sum`

Développement des fichiers d'archives téléchargés

Si vous avez téléchargé le fichier ESD à partir du site Web Adobe, extrayez l'ensemble du fichier d'archive lces_server_10_0_2_weblogic_all_win.zip (Windows) ou lces_server_10_0_2_weblogic_all_unix.tar.gz (Linux ou Solaris) vers votre ordinateur. Pour Solaris, utilisez `gunzip` pour extraire le fichier .gz.

Remarque : veillez à ne pas modifier la hiérarchie des répertoires du fichier ESD d'origine.

Remarque : le DVD d'installation et les produits téléchargés (ESD) incluent CRX 2.3, un référentiel de contenu basé sur la technologie JCR 2.0, dans le répertoire \CRX. Vous pouvez utiliser CRX 2.3 comme système de stockage des données. Les conditions d'utilisation sont régies par les termes et conditions complémentaires de LiveCycle ES3. Pour plus d'informations sur l'utilisation de CRX 2.3, voir <http://dev.day.com/docs/en/crx/current.html>.

4.2 Considérations relatives à l'installation

4.2.1 Chemins d'installation

Pour réussir l'installation, des autorisations de lecture, d'écriture et d'exécution doivent figurer dans le répertoire d'installation. Voici les répertoires d'installation par défaut, mais vous pouvez en spécifier un autre au besoin :

- (Windows) C:\Adobe\Adobe LiveCycle ES3
- (Linux ou Solaris) opt/adobe/adobe_livecycle_es3

Si le chemin d'installation de LiveCycle contient des caractères internationaux et que le paramètre régional UTF-8 n'est pas défini sur le système, LiveCycle ne reconnaît pas le répertoire d'installation des polices dans la [racine LiveCycle] internationalisée. Pour éviter ce problème, créez un répertoire de polices utilisant le paramètre régional UTF-8, puis exécutez Configuration Manager avec ce paramètre en ajoutant l'argument `-Dfile.encoding=utf8` au script ConfigurationManager.bat ou ConfigurationManager.sh.

Important : lorsque vous installez LiveCycle, n'employez pas de caractère sur deux octets ou de caractères latins étendus (du type àâçéèëïïòùúĂÖßŮ) dans le chemin d'installation.

Lorsque vous installez les modules sur des systèmes tels qu'UNIX, vous devez être connecté en tant qu'utilisateur root pour pouvoir installer ces modules dans le répertoire d'installation par défaut /opt/adobe/adobe/adobe_livecycle_es3. Si vous n'êtes pas connecté en tant qu'utilisateur root, changez de répertoire d'installation et choisissez-en un pour lequel vous disposez de droits (en lecture, écriture et exécution). Par exemple, vous pouvez remplacer le répertoire par /home/[nom_utilisateur]/adobe/adobe_livecycle_es3.

Remarque : sur un système de type UNIX, lorsque vous copiez/téléchargez des fichiers à partir de la source (support d'installation), la commande `install.bin` risque de vous faire perdre les autorisations d'exécutable. Assurez-vous de restaurer les autorisations de lecture et d'exécution après avoir copié/téléchargé les fichiers.

Sous Windows, vous devez disposer de droits d'administrateur pour pouvoir installer LiveCycle.

La solution Correspondence Management n'est pas prise en charge par JBoss 4.2.1. Par conséquent, si vous prévoyez de l'utiliser sur une version mise à niveau de LiveCycle, installez une version plus récente de JBoss.

4.2.2 Répertoires temporaires

Les fichiers temporaires sont générés dans le répertoire temporaire. Dans certains cas, il est possible que les fichiers temporaires générés ne soient pas effacés lors de la fermeture du programme d'installation. Vous pouvez supprimer ces fichiers manuellement.

L'emplacement du répertoire temporaire est spécifié lors de la configuration et du déploiement de LiveCycle à l'aide de Configuration Manager.

Important : vérifiez que le répertoire temporaire de votre système d'exploitation est configuré comme indiqué dans le guide de préparation. L'ensemble de la documentation est disponible à l'adresse http://www.adobe.com/go/learn_lc_documentation_10_fr.

Sous Linux, le programme d'installation utilise le répertoire racine de l'utilisateur connecté comme répertoire temporaire de stockage des fichiers. Par conséquent, des messages semblables au texte ci-dessous peuvent s'afficher dans la console :

```
WARNING: could not delete temporary file /home/<username>/ismp001/1556006
```

Lorsque vous avez terminé l'installation, vous devez supprimer manuellement les fichiers temporaires des répertoires suivants :

- (Windows) Chemin TMP ou TEMP tel que défini dans les variables d'environnement
- (Linux ou Solaris) Répertoire racine de l'utilisateur connecté

Sur les systèmes de type UNIX, un utilisateur non connecté comme utilisateur root peut utiliser le répertoire suivant comme répertoire temporaire :

- (Linux) /var/tmp ou /usr/tmp
- (Solaris) /var/tmp ou /usr/tmp

4.2.3 Installation sur une plateforme intermédiaire Windows pour Linux ou UNIX

LiveCycle peut être installé et configuré dans Windows pour son déploiement sur une plateforme Linux ou UNIX. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour effectuer l'installation dans un environnement Linux/UNIX verrouillé. Par exemple, un environnement verrouillé ne comporte pas d'interface utilisateur graphique installée. Pour une plateforme Linux ou UNIX, le programme d'installation installe les fichiers binaires qui sont utilisés par Configuration Manager pour configurer le produit.

Vous pouvez alors utiliser l'ordinateur Windows comme lieu de stockage intermédiaire pour les objets déployables, qui peuvent être copiés sur un ordinateur Linux ou UNIX en vue de leur déploiement sur le serveur d'applications. Le serveur d'applications sur l'ordinateur Windows et l'ordinateur cible Linux ou UNIX sur lequel vous souhaitez installer LiveCycle doivent être identiques.

4.2.4 Configuration de la variable d'environnement JAVA_HOME

La variable d'environnement JAVA_HOME doit pointer vers le SDK Java pour votre serveur d'application, comme expliqué dans le guide de préparation. Pour plus d'informations, voir [Préparation à l'installation de LiveCycle sur un seul serveur](#) ou [Préparation à l'installation de LiveCycle sur une grappe de serveurs](#).

4.2.5 Notes générales sur l'installation

- Sous Windows, pour accélérer l'installation, désactivez tout logiciel d'analyse antivirus à l'accès durant la procédure.
- Si vous effectuez l'installation sur des systèmes de type UNIX, et non directement à partir du DVD du produit, définissez les autorisations d'exécutables dans le fichier d'installation.

- Pour éviter des problèmes de droits lors du déploiement, vérifiez que vous êtes connecté comme l'utilisateur qui exécute le programme d'installation de et LiveCycle Configuration Manager lorsque vous exécuterez le serveur d'applications.
- Si vous effectuez l'installation sur des ordinateurs sous UNIX, le répertoire d'installation que vous spécifiez ne doit pas contenir d'espaces.
- Si des erreurs se produisent lors de l'installation, le programme d'installation crée un fichier journal nommé `install.log` qui contient les messages d'erreur. Ce fichier journal est créé dans le répertoire `[racine LiveCycle]/log`.
- Vérifiez que la variable d'environnement `JAVA_HOME` pointe vers le répertoire contenant un JDK compatible. Voir [Combinaisons de plateformes prises en charge](#) pour plus d'informations.

4.3 Installation de LiveCycle

- 1 Lancez le programme d'installation :
 - (Windows) Localisez le répertoire `_server\Disk1\InstData\Windows_64\VM` sur le support d'installation ou dans le dossier du disque dur dans lequel vous avez copié le programme d'installation. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier `install.exe` et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur.
 - (Linux, Solaris) Accédez au répertoire approprié, puis, à l'invite de commande, saisissez `/Install.bin`.
 - (Linux) `/server/Disk1/InstData/Linux/NoVM`
 - (Solaris) `/server/Disk1/InstData/Solaris/NoVM`
- 2 A l'invite, sélectionnez la langue souhaitée pour l'installation, puis cliquez sur **OK**.
- 3 Dans l'écran d'introduction, cliquez sur **Suivant**.
- 4 Si une version précédente de LiveCycle ES Update 1 ou LiveCycle ES2 est installée sur l'ordinateur sur lequel vous exécutez le programme d'installation, l'écran Préparation à la mise à niveau s'affiche.

Remarque : si vous effectuez une mise à niveau dynamique sur une nouvelle machine, cet écran n'est pas affiché.

 - **Préparation à la mise à niveau d'une installation existante vers LiveCycle ES3 :**
Ne sélectionnez pas cette option si vous procédez à une nouvelle installation.
 - **Installer Adobe LiveCycle ES3 :** installe une nouvelle instance de LiveCycle.Cliquez sur **Suivant** pour continuer.
- 5 Dans l'écran Choisir le dossier d'installation, acceptez le répertoire par défaut proposé ou cliquez sur **Choisir** pour accéder au répertoire dans lequel vous souhaitez installer LiveCycle, puis cliquez sur **Suivant**. Si vous saisissez le nom d'un répertoire qui n'existe pas, ce dernier est créé pour vous.
Cliquez sur Restaurer le dossier par défaut afin de restaurer le chemin d'accès au répertoire par défaut.
- 6 (**Windows uniquement**) Dans l'écran Options d'installation manuelle, sélectionnez l'option de déploiement cible et cliquez sur **Suivant** :
 - **Windows (local) :** sélectionnez cette option si vous installez et déployez LiveCycle sur le serveur local.
 - **Intermédiaire (installé sur des systèmes distants ciblant Windows) :** sélectionnez cette option si vous projetez d'utiliser Windows comme plateforme intermédiaire pour votre déploiement et sélectionnez ensuite le système d'exploitation cible sur le serveur distant. Vous pouvez sélectionner un système d'exploitation UNIX en tant que cible pour le déploiement, même si vous installez le produit sur Windows (voir « [4.2.3 Installation sur une plateforme intermédiaire Windows pour Linux ou UNIX](#) » à la page 19).

Remarque : le fichier `adobe-livecycle-weblogic.ear` ne peut pas être déployé sur un ordinateur distant si des sources de données sécurisées sont utilisées avec WebLogic. Pour plus d'informations, voir cette [note technique](#).

- 7 Prenez connaissance du contrat de licence d'Adobe LiveCycle ES3, cochez la case **J'accepte** pour en accepter les termes, puis cliquez sur **Suivant**. Si vous n'acceptez pas le contrat de licence, vous ne pouvez pas continuer.
- 8 Dans l'écran Résumé préalable à l'installation, passez en revue les détails et cliquez sur **Installer**. Le programme d'installation affiche la progression de l'installation.
- 9 Passez en revue les informations contenues dans les notes de mise à jour, puis cliquez sur **Suivant**.
- 10 Passez en revue les informations de l'écran Installation terminée.
- 11 La case à cocher **Exécuter Configuration Manager** est sélectionnée par défaut. Cliquez sur **Terminé** pour exécuter Configuration Manager.

Remarque : (Adobe® LiveCycle® PDF Generator 10 pour Windows uniquement) si Acrobat n'est pas installé sur tous les nœuds de la grappe, installez-le maintenant. Suivez ensuite la procédure décrite dans « [8.4 Configuration de PDF Generator](#) » à la page 49.

Remarque : pour exécuter Configuration Manager ultérieurement, désélectionnez l'option **Démarrer Configuration Manager** avant de cliquer sur **Terminé**. Vous pourrez démarrer Configuration Manager ultérieurement à l'aide du script approprié dans le répertoire `[racine LiveCycle]/configurationManager/bin`. Reportez-vous au chapitre [Configuration de LiveCycle pour le déploiement dans ce guide](#).

4.4 Configuration des localisateurs de mise en cache dans des grappes (mise en cache via TCP uniquement)

Si vous implémentez une mise en cache pour votre grappe LiveCycle à l'aide du protocole TCP, configurez les localisateurs TCP afin de retrouver d'autres membres de la grappe LiveCycle.

Remarque : cette section ne s'applique dans le cadre d'une mise en cache de votre grappe LiveCycle via le protocole UDP (voir « [6.1.2 Configuration des arguments de démarrage du serveur](#) » à la page 36 pour configurer la mise en cache pour votre grappe LiveCycle via le protocole UDP).

Procédez comme suit pour configurer la mise en cache de votre grappe LiveCycle à l'aide de TCP :

- Vérifiez que les localisateurs TCP sont installés et configurés. Les localisateurs TCP sont installés dans le répertoire `[racine LiveCycle]/lib/caching` avec une configuration par défaut lors de l'installation de LiveCycle. Vous pouvez modifier la configuration par défaut (voir [Modification des localisateurs TCP](#)).
- Configurez chaque nœud dans la grappe LiveCycle pour utiliser les localisateurs (voir « [6.1.2 Configuration des arguments de démarrage du serveur](#) » à la page 36).
- Vérifiez que les localisateurs TCP sont en cours d'exécution.

4.4.1 Modification des localisateurs TCP

Le programme d'installation de LiveCycle crée une configuration par défaut pour les localisateurs TCP. Cette configuration est prête à l'emploi et ne nécessite pas de modification. Vous pouvez déplacer les localisateurs vers n'importe quel ordinateur de votre réseau et les exécuter sur celui-ci. Les localisateurs n'ont pas besoin de se trouver sur un ordinateur membre de la grappe LiveCycle. Vous pouvez également créer des localisateurs de basculement supplémentaires, pour une haute disponibilité au sein de votre grappe (voir [Installation des localisateurs TCP](#)).

Vous pouvez également modifier les localisateurs TCP afin d'utiliser un port autre que le port par défaut (22345) (voir Modification du port des localisateurs par défaut (Windows) ou Modification de la valeur des localisateurs par défaut (UNIX)).

4.4.2 Installation des localisateurs TCP

- 1 Connectez-vous à l'ordinateur sur lequel vous avez installé LiveCycle, puis accédez au répertoire `[racine LiveCycle]/lib/caching`.
- 2 Copiez le répertoire de mise en cache ainsi que son contenu sur l'ordinateur à partir duquel vous souhaitez exécuter les localisateurs.

Vous pouvez démarrer le localisateur TCP depuis son emplacement par défaut. Il est conseillé de copier le répertoire de mise en cache vers un autre emplacement uniquement si :

- Vous souhaitez exécuter le localisateur TCP sur un ordinateur sur lequel LiveCycle n'est pas installé.
- Vous ne souhaitez pas démarrer le localisateur TCP depuis son emplacement par défaut.

4.4.3 Modification du port des localisateurs par défaut (Windows)

- 1 Ouvrez le fichier `startlocator.bat` file dans un éditeur de texte. Dans une installation par défaut, le fichier `startlocator` se trouve sur l'ordinateur sur lequel vous avez installé LiveCycle, dans le répertoire `[racine LiveCycle]/lib/caching`.
- 2 Remplacez le numéro de port par défaut (22345) par votre numéro de port préféré, en respectant les propriétés suivantes :

```
set port=22345
-Dlocators=localhost [22345]
```

Le numéro de port doit être compris entre 1025 et 65535. Voir Modification du fichier d'exécution de JBoss pour connaître la procédure permettant de finaliser la configuration.

Important : veillez à ce que le numéro de port qui est configuré ici corresponde à celui configuré dans l'argument JVM de chaque nœud de la grappe LiveCycle.

- 3 (Pour les ordinateurs équipés de plusieurs cartes réseau uniquement) Si l'ordinateur hébergeant les localisateurs comprend plusieurs cartes réseau, définissez les propriétés suivantes dans le script :

```
set bindaddr=<bind IP address>
```

où <adresse IP de liaison> correspond à l'adresse IP à laquelle se réfère le localisateur. Vous devez spécifier l'<adresse IP de liaison> pour l'argument JVM `adobe.cache.cluster-locators` sur chaque nœud de votre grappe LiveCycle.

Remarque : si vous ne spécifiez pas l'adresse de liaison et le port de liaison dans le script `startlocator`, vous serez invité à saisir ces valeurs lors de l'exécution du script. Toutefois, pour IPv6, vous devez spécifier l'adresse de liaison et le port de liaison dans le script `startlocator`.

- 4 Enregistrez le fichier modifié.
- 5 Répétez les étapes 1 à 4 pour tous les autres localisateurs de la grappe LiveCycle.

4.4.4 Modification du port des localisateurs par défaut (UNIX)

- 1 Ouvrez le fichier `startlocator.sh` file dans un éditeur de texte. Dans une installation par défaut, le fichier `startlocator` se trouve sur l'ordinateur où vous avez installé LiveCycle, dans le répertoire `[racine LiveCycle]/lib/caching`.

- 2 Remplacez le numéro de port par défaut (22345) par votre numéro de port préféré, en respectant les propriétés suivantes :

```
GF_PORT=22345
```

Le numéro de port doit être compris entre 1025 et 65535.

Important : veillez à ce que le numéro de port qui est configuré ici corresponde à celui configuré dans l'argument JVM de chaque nœud de la grappe LiveCycle.

- 3 (Pour les ordinateurs équipés de plusieurs cartes réseau uniquement) Si l'ordinateur hébergeant les localisateurs possède plusieurs cartes réseau, modifiez l'argument suivant :

```
GF_BIND_ADDRESS="<bind IP address>"
```

où <adresse IP de liaison> correspond à l'adresse IP à laquelle se réfère le localisateur. Vous devez spécifier l'<adresse IP de liaison> pour l'argument JVM `adobe.cache.cluster-locators` sur chaque nœud de votre grappe LiveCycle.

Remarque : pour IPv6, il est recommandé de spécifier l'adresse de liaison et le port de liaison dans le script `startlocator`.

- 4 Enregistrez le fichier modifié.
- 5 Répétez les étapes à pour tous les autres localisateurs de la grappe LiveCycle.

4.4.5 Démarrage des localisateurs TCP

Vous devez démarrer les localisateurs TCP avant de démarrer votre grappe. Si les localisateurs TCP ne sont pas en cours d'exécution lorsque vous démarrez les membres de la grappe LiveCycle, la mise en cache ne fonctionnera pas.

- 1 Sur l'ordinateur hébergeant les localisateurs TCP, accédez au répertoire de mise en cache. Dans une installation par défaut, les localisateurs TCP sont situés sur l'ordinateur sur lequel vous avez installé LiveCycle, dans le répertoire `[racine LiveCycle]/lib/caching`.
- 2 (Uniquement IPv6) Modifiez `startlocator.bat` (Windows) ou `startlocator.sh` (UNIX), puis ajoutez les arguments JVM suivants :

```
-Djava.net.preferIPv6Stack=true  
-Djava.net.preferIPv6Addresses=true
```

- 3 Exécutez le fichier approprié :
 - (Windows) `startlocator.bat`
 - (UNIX) `startlocator.sh`
- 4 Répétez les étapes ci-dessus pour tous les autres localisateurs de la grappe LiveCycle.

Remarque : (Windows uniquement) lors de l'exécution du script `startlocator`, vous êtes invité à modifier la valeur par défaut. Vous pouvez choisir de conserver les valeurs par défaut fournies dans le script ou de fournir de nouvelles valeurs.

4.4.6 Arrêt des localisateurs TCP

- 1 Sur l'ordinateur hébergeant les localisateurs TCP, accédez au répertoire de mise en cache. Dans une installation par défaut, les localisateurs TCP sont situés sur l'ordinateur sur lequel vous avez installé LiveCycle, dans le répertoire `[racine LiveCycle]/lib/caching`.
- 2 Exécutez le fichier approprié :
 - (Windows) `stoplocator.bat`

- (UNIX) `stoplocator.sh`

3 Répétez les étapes 1 à 2 pour tous les autres localisateurs de la grappe LiveCycle.

Remarque : si vous n'utilisez pas les valeurs par défaut dans le script `startlocator` et avez indiqué des valeurs d'adresse IP et de port spécifiques, spécifiez les mêmes valeurs dans le script `stoplocator`. A défaut, le script `stoplocator` pourrait échouer à arrêter les localisateurs.

4.5 Configuration des répertoires de polices dans les nœuds de la grappe

Vous devez configurer les répertoires de polices sur chaque nœud de la grappe, y compris les polices LiveCycle installées dans le répertoire `[racine LiveCycle]\fonts`.

Les polices doivent exister dans le même chemin d'accès sur chaque nœud et le contenu des répertoires doit être identique sur tous les nœuds de la grappe. Pour ce faire, utilisez l'une des options suivantes :

- Utilisez un répertoire partagé auquel tous les nœuds de la grappe peuvent accéder.
- Copiez le répertoire `[racine LiveCycle]\fonts` vers chaque nœud de la grappe, dans le même chemin d'accès.

Enregistrez l'emplacement dans lequel vous créez ces répertoires partagés pour une utilisation ultérieure lorsque vous configurez à l'aide de LiveCycle Configuration Manager.

Important : les répertoires de polices doivent être distincts du répertoire de stockage global de documents ; toutefois, il peut s'agir de sous-répertoires frères d'un même répertoire parent partagé.

4.6 Etapes suivantes

Vous devez maintenant configurer LiveCycle en vue du déploiement. Vous pouvez également choisir d'exécuter Configuration Manager ultérieurement à l'aide du fichier `ConfigurationManager.bat` ou `ConfigurationManager.sh` situé dans `[racine LiveCycle]\configurationManager\bin`.

Chapitre 5 : Configuration de LiveCycle pour le déploiement

5.1 A prendre en compte lors de la configuration et du déploiement de LiveCycle

5.1.1 Remarques générales

- Vous pouvez remplacer la police par défaut de Configuration Manager en ajoutant l'argument JVM suivant dans le fichier `[racine LiveCycle]\ConfigurationManager\Bin\ConfigurationManager.bat` (Windows) ou `[racine LiveCycle]\ConfigurationManager\Bin\ConfigurationManager.sh` (Linux, UNIX) :

```
-Dlcm.font.override=<FONT_FAMILY _NAME>
```

Par exemple :

```
-Dlcm.font.override=SansSerif
```

Redémarrez Configuration Manager après avoir ajouté l'argument JVM.

- Pendant la configuration, vous devez indiquer l'emplacement des pilotes JDBC pour la base de données. Les pilotes Oracle, SQL Server et DB2 sont situés dans le répertoire `[racine LiveCycle]/lib/db/[base de données]`.
- Répertoire temporaire : ne spécifiez aucun répertoire réseau partagé en tant que répertoire temporaire pour les configurations en grappe. Il est recommandé d'utiliser un répertoire local en tant que répertoire temporaire.
- Répertoire de stockage global de documents : spécifiez le répertoire de stockage global de documents qui correspond à la configuration requise décrite dans la section Préparation à l'installation sur un serveur unique ou sur une grappe de serveur. Pour obtenir la documentation la plus récente, consulter http://www.adobe.com/go/learn_lc_documentation_10_fr.
- Dans les environnements en grappe, plusieurs mesures doivent être exécutées manuellement en plus de la configuration automatique effectuée par Configuration Manager.

5.1.2 Comparaison de la version avec interface de ligne commande et de la version avec interface utilisateur graphique de Configuration Manager

Cette section décrit la version avec interface utilisateur graphique de Configuration Manager. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de la version avec interface de ligne de commande de Configuration Manager, voir « [Annexe : Interface de ligne de commande de Configuration Manager](#) » à la page 83.

Tâche de configuration LiveCycle	Interface utilisateur graphique de Configuration Manager	Interface en ligne de commande de Configuration Manager	Manuel
Configurer LiveCycle	Oui	Oui	Non
Configurer le serveur d'applications Seuls les serveurs d'applications WebLogic et WebSphere peuvent être configurés à l'aide de Configuration Manager.	Oui	Oui	Oui
(WebLogic uniquement) Compresser des modules JDBC dans des fichiers EAR de LiveCycle	Oui	Non	Oui
Valider la configuration du serveur d'applications Seuls les serveurs d'applications WebLogic et WebSphere peuvent être validés à l'aide de Configuration Manager.	Oui	Oui	Oui
Déployer les fichiers EAR de LiveCycle Les fichiers EAR de LiveCycle peuvent être déployés uniquement sur les serveurs d'applications WebLogic et WebSphere à l'aide de Configuration Manager.	Oui	Oui	Oui
Initialiser la base de données LiveCycle	Oui	Oui	Non
Valider la connexion au serveur LiveCycle	Oui	Oui	Non
Déployer les composants LiveCycle	Oui	Oui	Non
Valider le déploiement des composants LiveCycle	Oui	Oui	Oui
Configurer les composants de LiveCycle	Oui	Oui	Oui
Importer des exemples	Oui	Non	Oui

5.1.3 Considérations relatives au serveur d'applications WebLogic

- Si vous prévoyez d'utiliser Configuration Manager pour configurer ou déployer le serveur d'applications, ce dernier doit être démarré manuellement et exécuté avant l'exécution de Configuration Manager. Vous pouvez également configurer un serveur d'applications installé sur un ordinateur différent.
- Vérifiez que vous avez attribué des adresses d'écoute à Administration Server, Node Manager et aux serveurs gérés avant d'exécuter Configuration Manager sur des ordinateurs à pile double (IPV6 et IPV4 pris en charge). Si vous n'avez pas encore réalisé cette opération, attribuez des adresses d'écoute et relancez chaque élément. Pour plus d'informations, voir la section *Configuration de WebLogic Server* du guide [Préparation à l'installation de LiveCycle](#).
- Pour sécuriser les sources de données, sélectionnez Compression des modules JDBC dans des fichiers EAR de LiveCycle (sources de données sécurisées).

Remarque : toutefois, ne sélectionnez pas cette tâche si l'implémentation de LiveCycle est requise pour prendre en charge les formulaires XML. Vous pouvez également suivre les étapes de la note technique http://kb2.adobe.com/fr/cps/844/cpsid_84435.html pour sécuriser l'accès aux artefacts JNDI sur votre serveur d'applications WebLogic.

- Configuration Manager ne prend pas en charge le déploiement ou l'annulation du déploiement des fichiers EAR avec des noms de fichier personnalisés. Si vos fichiers EAR utilisent un nom de fichier personnalisé, vous devez les déployer et annuler leur déploiement sur le serveur d'applications.

- Si vous configurez un serveur d'applications distant, vérifiez qu'un serveur d'applications est également installé sur le même ordinateur que Configuration Manager afin que celui-ci puisse utiliser les fichiers de bibliothèque du serveur d'applications.

5.1.4 A prendre en compte lors de la configuration des grappes de serveurs LiveCycle

- Vous ne pouvez pas configurer de paramètres pour des grappes basées sur le protocole IPv6 à l'aide de Configuration Manager.

Remarque : si la grappe WebLogic est basée sur IPv6, voir « Configuration manuelle d'une grappe WebLogic Server » à la page 35

- Il est recommandé d'installer des répertoires locaux de polices de serveur et de polices de client dans le même chemin d'accès sur chaque nœud de la grappe. Le fait de disposer de répertoires de polices partagés au lieu de répertoires de polices locaux risque d'entraîner des problèmes de performances.

5.1.5 Définition de la date, de l'heure et du fuseau horaire

En définissant la date, l'heure et le fuseau horaire sur l'ensemble des serveurs connectés à l'environnement, vous garantes le bon fonctionnement des modules tributaires de l'heure tels qu'Adobe® LiveCycle® Digital Signatures 10 et Reader Extensions 10. Par exemple, si une signature semble avoir été créée après l'heure réelle, elle ne sera pas validée.

Les services exigeant une synchronisation sont les serveurs de base de données ainsi que les serveurs LDAP, HTTP et J2EE.

5.2 Tâches préalables à la configuration de LiveCycle

Remarque : appuyez sur la touche F1 dans Configuration Manager pour afficher l'aide de l'écran que vous visualisez. Vous pouvez à tout moment afficher la progression de la configuration en cliquant sur Afficher le journal des processus.

- 1 Si vous n'avez pas démarré Configuration Manager automatiquement à partir du programme d'installation, accédez au répertoire `[racine LiveCycle]/configurationManager/bin` et exécutez le script `configurationManager.bat/sh`.
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez la langue souhaitée pour l'interface de Configuration Manager et cliquez sur **OK**.
- 3 Dans l'écran de bienvenue, cliquez sur **Suivant**.
- 4 Ne sélectionnez aucune des options de l'écran de sélection de la tâche de mise à niveau et cliquez sur **Suivant**.
- 5 Dans l'écran de sélection de la solution Correspondence Management, l'option **Correspondence Management Solution 10.0.2** est sélectionnée par défaut. Cette option étant sélectionnée, les écrans de configuration de la solution Correspondence Management s'affichent.
Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

Remarque : cet écran ne s'affiche que si la solution Correspondence Management est installée.

- 6 Dans l'écran de sélection des modules, sélectionnez les modules LiveCycle ES3 que vous souhaitez configurer et cliquez sur **Suivant**.
- 7 Dans l'écran Choix de la tâche, sélectionnez toutes les tâches à exécuter, puis cliquez sur **Suivant**.

5.3 Configuration et déploiement de LiveCycle

Remarque : Si vous prévoyez d'installer la solution Correspondence Management, assurez-vous d'avoir exécuté le programme d'installation de Correspondence Management afin d'exécuter Configuration Manager. Pour plus d'informations, voir [Installation de la solution Correspondence Management](#).

Remarque : appuyez sur la touche **F1** dans Configuration Manager pour afficher l'aide de l'écran que vous visualisez.

Configuration de LiveCycle

- 1 Dans l'écran Configurer LiveCycle ES3 (1 sur 5), cliquez sur **Configurer** et ensuite sur **Suivant** lorsque vous avez terminé.
- 2 Dans l'écran Configurer LiveCycle ES3 (2 sur 5), cliquez sur **Suivant** pour accepter l'emplacement des répertoires par défaut, ou cliquez sur **Parcourir** pour rechercher et modifier les répertoires que LiveCycle va utiliser pour accéder aux polices, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque : les droits d'utilisation relatifs aux polices fournies par des sociétés autres qu'Adobe sont régis par les contrats de licence accompagnant ces polices. Ils ne sont pas couverts par la licence d'utilisation du logiciel Adobe qui vous est concédée. Adobe vous recommande de vous assurer que vous agissez en conformité avec tous les contrats de licence de sociétés tierces applicables avant d'utiliser des polices non-Adobe avec des logiciels Adobe, notamment en ce qui concerne l'utilisation de polices dans des environnements de serveurs.

- 3 Dans l'écran Configurer LiveCycle ES3 (3 sur 5), cliquez sur **Parcourir** pour indiquer l'**Emplacement du répertoire temporaire**.

Remarque : si vous ne créez pas de répertoire temporaire, l'emplacement par défaut configuré par le système est utilisé.

- 4 Dans l'écran Configurer LiveCycle ES3 (4 sur 5), cliquez sur **Parcourir** pour spécifier le chemin d'accès du répertoire de stockage global de documents.

Remarque : si vous ne spécifiez pas de répertoire spécifique pour le stockage global de documents, LiveCycle crée le répertoire dans un emplacement par défaut dans l'arborescence du serveur d'applications. Lorsque vous avez terminé les étapes de configuration, vous pouvez accéder à l'emplacement à partir de Administration Console > Paramètres > Paramètres de Core System > Configurations.

Remarque : vous devez pointer vers l'actuel répertoire de stockage global de documents ou copier son contenu au nouvel emplacement spécifié.

Remarque : assurez-vous que le répertoire de stockage global de documents est accessible à partir de tous les nœuds de la grappe. Dans le cas d'une grappe, vous devez spécifier un répertoire.

- 5 Dans l'écran Configurer le stockage des documents sauvegardés (5 sur 5), sélectionnez l'option correspondant au stockage de documents persistants, en plus du répertoire de stockage global de documents. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Utiliser le stockage global de documents :** utilise le répertoire de stockage global de documents basé sur le système de fichiers pour le stockage de tous les documents persistants. Cette option garantit de meilleures performances et vous permet d'avoir un emplacement unique pour le stockage global de documents.
- **Utiliser la base de données :** utilise la base de données LiveCycle pour le stockage des documents persistants et des artefacts de longue durée. Le répertoire de stockage global de documents basé sur le système de fichiers est toutefois requis. L'utilisation de la base de données simplifie les procédures de sauvegarde et de restauration.

Cliquez sur **Configurer** pour configurer les fichiers EAR de LiveCycle à l'aide des informations du répertoire et, une fois la configuration terminée, cliquez sur **Suivant**.

Configuration d'Acrobat pour PDF Generator

- ❖ Dans l'écran Configurer Acrobat pour PDF Generator, cliquez sur **Configurer** pour exécuter le script destiné à configurer Adobe Acrobat et les paramètres d'environnement requis. Une fois terminé, cliquez sur **Suivant**.

Remarque : cet écran effectue la configuration désirée uniquement lorsque Configuration Manager est exécuté en local. Pour que cette étape réussisse, Adobe Acrobat X doit être installé.

Remarque : vous devez configurer manuellement Acrobat pour PDF Generator sur tous les autres nœuds de la grappe. Voir « 8.4 Configuration de PDF Generator » à la page 49 dans le chapitre relatif aux activités après le déploiement.

Résumé de la configuration de LiveCycle

- ❖ Dans l'écran Résumé de la configuration de LiveCycle ES3, cliquez sur **Suivant**. Les archives configurées sont placées dans le répertoire `[racine LiveCycle]/configurationManager/export`.

Configuration de la solution Correspondence Management

*Important : si vous installez la solution Correspondence Management sur un ordinateur non Windows, assurez-vous de définir le paramètre **ulimit (Open Files, -n)** sur **8192**. Dans le cas contraire, cette étape de la configuration risque d'échouer.*

Dans l'écran de **configuration de la solution Correspondence Management**, spécifiez le chemin d'accès vers le référentiel de contenu pour la solution Correspondence Management et cliquez sur **Configurer** pour créer les fichiers du référentiel requis à l'emplacement spécifié. L'emplacement par défaut est `[racine LiveCycle]\crx-repository`.

Remarque : si vous configurez la mise en grappe dans votre solution Correspondence Management, vous devez vous assurer que le chemin d'accès au référentiel CRX ne contient aucun espace.

*Remarque : (configuration en Mode personnalisé de l'installation non clé en main uniquement) si votre serveur LiveCycle s'exécute à distance, sélectionnez **Server is running on remote host** (Le serveur s'exécute sur un hôte distant) et spécifiez le chemin vers le référentiel de contenu sur l'hôte distant.*

Le système configure alors la solution Correspondence Management et la regroupe avec le fichier EAR LiveCycle de base.

Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

 *(Mode clé en main uniquement) une sauvegarde (adobe-jboss-core-ear.orig) du fichier EAR LiveCycle de base original est effectuée dans le dossier `[racine LiveCycle]\deploy`. Vous pouvez ainsi restaurer le fichier EAR si vous souhaitez relancer la configuration sans la solution Correspondence Management.*

Remarque : dans le cas d'une grappe, assurez-vous que le référentiel de contenu est disponible sur tous les nœuds de la grappe. Copiez-le au même emplacement sur tous les nœuds.

Résumé de la configuration de la solution Correspondence Management

- ❖ Pour un déploiement à distance, copiez le contenu du répertoire `[racine LiveCycle]/configurationManager/export/crx-quickstart/` vers l'emplacement sur l'hôte distant que vous avez spécifié sur l'écran de configuration de la solution Correspondence Management.

Remarque : dans le cas d'un déploiement en grappe, vous devez copier le contenu depuis le répertoire `[racine LiveCycle]/configurationManager/export/crx-quickstart/` vers l'emplacement spécifié sur tous les hôtes des nœuds de la grappe.

Configuration du serveur d'applications et de la base de données

- 1 Dans l'écran de détails de la configuration du serveur d'applications, renseignez les champs (tous sont obligatoires), puis cliquez sur **Vérier la connexion du serveur**. Une fois la vérification réussie, cliquez sur **Suivant**.

Remarque : l'adresse d'écoute des serveurs d'administration et gérés doivent être identiques aux valeurs spécifiées dans la console d'administration WebLogic.

Remarque : vous devez indiquer un nom d'hôte complet en tant que nom de l'instance du serveur d'applications WebLogic. Le nom d'hôte est sensible à la casse. La valeur d'hôte `local` par défaut ne fonctionnera pas.

Remarque : pour la grappe WebLogic, fournissez le nom d'hôte et le numéro de port du serveur d'administration.

- 2 Dans l'écran Sélection de la configuration du serveur d'applications, sélectionnez les tâches que doit exécuter Configuration Manager, puis cliquez sur **Suivant**.

Si vous préférez configurer manuellement la grappe de serveurs d'applications, assurez-vous que toutes les tâches sont désélectionnées, puis cliquez sur **Suivant**.

- 3 Dans l'écran Configuration des paramètres du serveur (s'affiche uniquement si l'option Configurer les paramètres du serveur a été sélectionnée), renseignez les champs, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque : dans une grappe WebLogic, les chemins d'accès pour `pop3.jar` et `JDK` doivent être les mêmes dans tous les nœuds.

Remarque : si vous utilisez UDP, le port à diffusion multiple peut être n'importe quel port disponible entre 1025 et 65535. Le port de multidiffusion doit être unique dans la grappe LiveCycle : il ne doit pas être utilisé par une autre grappe sur le même réseau. Toute tentative d'utilisation du même port par une autre grappe sur le même réseau entraîne un échec du démarrage.

Remarque : LCM ne configure pas les arguments `JVM -Dadobe.cache.multicast-address` et `-Dadobe.cache.bind-address`. Vous devrez peut être configurer ces arguments manuellement. Voir la section « 6.1.2 Configuration des arguments de démarrage du serveur » à la page 36 pour plus d'informations.

- 4 Dans l'écran Configurer le chemin de classe du pilote JDBC de la source de données (s'affiche si l'option Configurer la source de données avec Modules JDBC compressés est sélectionnée), spécifiez le chemin d'accès du pilote JDBC et cliquez sur **Suivant**.

- 5 Dans l'écran Configuration du serveur d'applications, cliquez sur **Configurer**. Une fois le processus terminé, cliquez sur **Suivant**.

- 6 Dans l'écran Configuration de la source de données, (s'affiche uniquement si l'option Configurer la source de données avec des sources de données de portée globale est sélectionnée), renseignez les champs, puis cliquez sur le bouton **Tester la connexion à la base de données**. Lorsque le test de la connexion est terminé, cliquez sur **Suivant**. Appuyez sur F1 pour obtenir des détails sur les informations requises.

Vous pouvez opter pour une configuration manuelle des sources de données, plutôt que pour leur configuration automatique par Configuration Manager. Pour désactiver la configuration automatique de la source de données, sélectionnez **Configurez manuellement la source de données avant de poursuivre**, dans la partie inférieure de l'écran.

Sans quitter Configuration Manager, accédez à la console d'administration du serveur d'applications et configurez les sources de données comme indiqué dans Configuration de la connectivité de la base de données du guide Installation et déploiement de LiveCycle pour WebLogic.

- 7 Dans l'écran Compression des modules JDBC dans des fichiers EAR de LiveCycle (1 sur 2) (s'affiche si l'option Configurer la source de données avec Modules JDBC compressés est sélectionnée), fournissez les détails de configuration JDBC, puis cliquez sur **Tester la connexion à la base de données**. Une fois l'opération terminée, cliquez sur **Suivant**.

- 8 Dans l'écran Compression des modules JDBC dans des fichiers EAR de LiveCycle (2 sur 2) (*s'affiche uniquement si l'option Configurer la source de données avec Modules JDBC compressés est sélectionnée*), saisissez les détails de génération d'un mot de passe de base de données chiffré pour la configuration de sources de données WebLogic. Utilisez l'une des options suivantes :

Utiliser un mot de passe chiffré WebLogic existant : sélectionnez cette option si vous disposez déjà d'un mot de passe chiffré pour la base de données. Vous pouvez utiliser l'utilitaire de chiffrement WebLogic pour chiffrer le mot de passe saisi dans l'écran précédent pour le test de connexion à la base de données.

Générer un mot de passe chiffré WebLogic : sélectionnez cette option pour générer un mot de passe chiffré pour votre base de données et fournir les détails requis. Le mot de passe en texte brut que vous avez entré dans l'écran précédent pour le test de connexion à la base de données est automatiquement inséré dans le champ Mot de passe. Cliquez sur **Chiffrer le mot de passe** pour générer le mot de passe de base de données chiffré.

Important : il s'agit du mot de passe de base de données chiffré par le serveur d'applications, et non du mot de passe du serveur d'applications.

Cliquez sur **Configurer** pour compresser les modules JDBC dans des fichiers EAR de LiveCycle, puis, une fois l'opération terminée, cliquez sur **Suivant**.

- 9 Dans l'écran Validation de la configuration du serveur d'applications, sélectionnez les tâches à valider, puis cliquez sur **Valider**. Une fois le processus terminé, cliquez sur **Suivant**.

Remarque : si vous avez compressé des modules JDBC dans des fichiers EAR de LiveCycle, Configuration Manager signalera un échec de validation de source de données durant la validation de la configuration du serveur d'applications. Vous pouvez ignorer ce message.

Choix des fichiers EAR IVS (installation verification sample)

- ❖ Dans l'écran Confirmation d'inclusion des fichiers EAR IVS de LiveCycle, vous pouvez sélectionner l'option permettant d'ajouter les fichiers EAR IVS à l'ensemble de déploiement.

Remarque : il n'est pas conseillé de déployer les fichiers EAR IVS sur un environnement de production.

Déploiement des fichiers EAR de LiveCycle

- ❖ Dans l'écran Déployer les fichiers EAR de LiveCycle ES3, sélectionnez les fichiers EAR à déployer et cliquez sur **Déployer**. Cette opération peut prendre plusieurs minutes. Une fois le déploiement achevé, cliquez sur **Suivant**.

Remarque : après cette étape, assurez-vous d'arrêter le serveur géré, Node Manager et le serveur d'administration, puis lancez-les dans l'ordre inverse. Veillez à ce qu'un répertoire adobe soit créé dans [domaine du serveur d'applications] après redémarrage. Cette opération est nécessaire pour empêcher la création du répertoire [domaine du serveur d'applications]/null qui pourrait entraîner des problèmes d'exécution. Supprimez le répertoire [domaine du serveur d'applications]/null si celui-ci est créé.

Initialisation de la base de données LiveCycle

- 1 Dans l'écran Initialisation de la base de données LiveCycle ES3, vérifiez que le nom d'hôte et le numéro de port fournis pour votre serveur d'applications sont corrects, puis cliquez sur **Initialiser**. La tâche d'initialisation de la base de données crée des tables dans la base de données, y insère les données par défaut, puis crée les rôles de base dans la base de données. Une fois l'initialisation achevée, cliquez sur **Suivant**. Redémarrez le serveur d'applications manuellement lorsque vous y êtes invité.

Remarque : vous devez modifier les fichiers de définition de la source de données pour qu'ils pointent vers le serveur de base de données et la base de données. Pour plus d'informations, voir Annexe : Configuration manuelle des sources de données.

- 2 Dans l'écran d'informations sur le serveur LiveCycle ES3, saisissez l'**ID utilisateur LiveCycle ES3** et le **mot de passe** dont les valeurs par défaut sont respectivement *administrator* et *password*.

Cliquez sur **Vérifier la connexion du serveur** et, une fois terminé, cliquez sur **Suivant**.

Remarque : les informations affichées pour le serveur sont les valeurs par défaut du déploiement.

La vérification de la connexion du serveur facilite la résolution des problèmes en cas d'échec du déploiement ou de la validation. Si le test de connexion réussit, mais que le déploiement ou la validation échoue dans les étapes suivantes, le responsable de la résolution du problème peut écarter l'hypothèse d'un problème de connectivité.

Déploiement du service Central Migration Bridge

- ❖ Dans l'écran Configuration du déploiement du service Central Migration Bridge, le cas échéant, sélectionnez l'option **Inclure le service Central Migration Bridge** dans le déploiement, puis cliquez sur **Suivant** pour continuer.

Déploiement des composants LiveCycle

- 1 Dans l'écran Déploiement des composants LiveCycle ES3, cliquez sur **Déployer**. Les composants déployés à ce stade sont des fichiers d'archives Java qui se connectent au conteneur de services de LiveCycle à des fins de déploiement, d'orchestration et d'exécution des services. Cliquez sur **Afficher le journal des processus** pour afficher l'avancement du déploiement, puis, une fois le déploiement terminé, cliquez sur **Suivant**.
- 2 Dans l'écran Validation du déploiement des composants LiveCycle ES3, cliquez sur **Valider**. Cliquez sur **Afficher le journal de progression** pour afficher l'avancement de la validation, puis, une fois la validation terminée, cliquez sur **Suivant**.

Configuration des composants LiveCycle

- ❖ Dans l'écran Configurer les composants LiveCycle, sélectionnez les tâches à exécuter avec LiveCycle Configuration Manager, puis cliquez sur **Suivant**.

Informations sur le port JNDI de serveur LiveCycle

- ❖ Dans l'écran Informations sur le port JNDI de serveur LiveCycle, saisissez le nom d'hôte et le numéro de port du serveur JNDI. Cliquez sur **Vérifier la connexion du serveur** pour vérifier que Configuration Manager peut se connecter au serveur JNDI. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

Adobe® LiveCycle® 10 Connector for EMC® Documentum®

- 1 Dans l'écran Spécification de client pour EMC Documentum, sélectionnez **Configurer Connector for EMC Documentum Content Server**, puis spécifiez les paramètres suivants. Saisissez les détails, cliquez sur **Vérifier**, puis, une fois l'opération terminée, cliquez sur **Suivant** pour continuer.
 - **Choisir la version du client EMC Documentum** : sélectionnez la version du client à utiliser avec EMC Documentum Content Server.
 - **Chemin du répertoire d'installation du client EMC Documentum** : cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner le chemin d'accès du répertoire.

Remarque : vous devez configurer Documentum 6.7 manuellement, LCM ne le prend pas en charge.
- 2 Dans l'écran Spécification des paramètres d'EMC Documentum Content Server, entrez les détails d'EMC Documentum Server, puis cliquez sur **Suivant**. Appuyez sur la touche F1 pour plus d'informations sur les données que vous devez entrer.
- 3 Dans l'écran Configurer Connector for EMC Documentum, cliquez sur **Configurer Documentum Connector**. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Suivant**.

Configuration de LiveCycle pour le déploiement

- 4 Dans l'écran Configurations manuelles requises pour Connector for IBM FileNet, passez en revue et procédez aux étapes manuelles décrites, puis cliquez sur **Suivant**.

Adobe® LiveCycle® 10 Connector for IBM® Content Manager

- 1 Dans l'écran Spécification de client pour IBM Content Manager, sélectionnez **Configurer un client pour IBM Content Manager**, puis saisissez une valeur pour le chemin d'accès au répertoire d'installation du client IBM Content Manager. Cliquez sur **Vérifier** et, une fois terminé, cliquez sur **Suivant** pour continuer.
- 2 Dans l'écran Spécification des paramètres du serveur IBM Content Manager, entrez les détails d'IBM Content Manager Server, puis cliquez sur **Suivant**.
- 3 Dans l'écran Configurer Connector for IBM Content Manager, cliquez sur **Configurer IBM Content Manager Connector**. Une fois terminé, cliquez sur **Suivant**.
- 4 Dans l'écran Configurations manuelles requises pour Connector for IBM Content Manager, passez en revue et procédez aux étapes manuelles décrites, puis cliquez sur **Suivant**.

Adobe® LiveCycle® 10 Connector for IBM® FileNet

- 1 Dans l'écran Spécification de client pour IBM FileNet, sélectionnez **Configurer un client pour IBM FileNet Content Manager**, puis spécifiez les paramètres suivants.
 - **Sélectionner une version du client IBM FileNet** : sélectionnez la version du client à utiliser avec le serveur IBM FileNet Content.
 - **Chemin du répertoire d'installation du client IBM FileNet** : cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner le chemin d'accès du répertoire.Cliquez sur **Vérifier** et, une fois terminé, cliquez sur **Suivant** pour continuer.
- 2 Dans l'écran Paramètres du serveur IBM FileNet Content, entrez les valeurs requises, puis cliquez sur **Suivant**. Appuyez sur F1 pour plus d'informations.
- 3 Dans l'écran Spécification du client pour IBM FileNet Process Engine, entrez les détails requis, puis cliquez sur **Suivant**. Une fois terminé, cliquez sur **Suivant**.
- 4 Dans l'écran Paramètres du serveur IBM FileNet Process Engine, entrez les valeurs requises, puis cliquez sur **Suivant**. Appuyez sur F1 pour plus d'informations.
- 5 Dans l'écran Configurer Connector for IBM FileNet, cliquez sur **Configurer FileNet Connector**. Une fois terminé, cliquez sur **Suivant**.
- 6 Dans l'écran Configurations manuelles requises pour Connector for IBM FileNet, passez en revue et procédez aux étapes manuelles décrites, puis cliquez sur **Suivant**.

Adobe® LiveCycle® 10 Connector pour Microsoft® SharePoint®

Dans l'écran Configurer Adobe LiveCycle ES3 Connector for Microsoft SharePoint, effectuez l'une des tâches suivantes :

- Désélectionnez l'option **Configurer Adobe LiveCycle ES3 Connector for Microsoft SharePoint** pour configurer manuellement Microsoft SharePoint ultérieurement, puis cliquez sur **Suivant**.
- Laissez l'option **Configurer Adobe LiveCycle ES3 Connector for Microsoft SharePoint** sélectionnée. Saisissez les valeurs requises, puis cliquez sur Configurer SharePoint Connector. Une fois terminé, cliquez sur **Suivant**.

Remarque : vous pouvez ignorer cette étape si vous souhaitez configurer Connector for Microsoft SharePoint ultérieurement à l'aide d'Administration Console.

Configuration du serveur LiveCycle pour la conversion des fichiers natifs

- ❖ (PDF Generator uniquement) Dans l'écran **Identifiants des utilisateurs administrateurs pour les conversions de PDF natifs**, saisissez le nom et le mot de passe d'un utilisateur possédant des droits d'administrateur sur le serveur, puis cliquez sur **Ajouter un utilisateur**.

Remarque : vous devez ajouter au moins un utilisateur administrateur pour Windows Server 2008. Sous Windows Server 2008, la fonction de contrôle du compte de l'utilisateur (UAC) doit être désactivée pour les utilisateurs ajoutés. Pour désactiver cette fonction, cliquez sur **Panneau de configuration > Comptes d'utilisateurs > Activer ou désactiver le contrôle des comptes d'utilisateurs**, désélectionnez **Utiliser le contrôle des comptes d'utilisateurs pour vous aider à protéger votre ordinateur**, puis cliquez sur **OK**. Redémarrez l'ordinateur pour appliquer les modifications.

Préparation du test de l'outil System Readiness de PDF Generator

- ❖ Dans l'écran **Test de l'outil System Readiness de LiveCycle PDF Generator** cliquez sur **Démarrer** pour vérifier que le système a été correctement configuré pour un document PDF Generator. Analysez le rapport de l'outil System Readiness, puis cliquez sur **Suivant**. Veuillez noter que le test de l'outil System Readiness échoue si LiveCycle est déployé sur un ordinateur distant.

Configuration de Reader Extensions

- ❖ Dans l'écran Configuration des informations d'identification de LiveCycle Reader Extensions, spécifiez les détails associés aux informations d'identification Reader Extensions qui activent les services des modules :

Remarque : vous pouvez passer à l'étape suivante en sélectionnant l'option **Configurer plus tard dans Administration Console**. Après l'exécution du déploiement, vous pouvez configurer les informations d'identification pour Reader Extensions dans Administration Console (après vous être connecté à Administration Console, cliquez sur **Accueil > Paramètres > Trust Store Management > Informations d'identification locales**).

Cliquez sur **Configurer**, puis sur **Suivant**.

Configuration de la solution Correspondence Management

- ❖ Dans l'écran **Déploiement de la solution Correspondence Management**, indiquez l'ID utilisateur et le mot de passe et cliquez sur **Configurer** pour compresser les applications Web modifiées et les copier dans le fichier EAR de LiveCycle.

Une fois la configuration achevée, cliquez sur **Suivant**.

Importation des exemples LiveCycle, résumé et étapes suivantes

- 1 (Facultatif) Dans l'écran Importation des exemples de LiveCycle ES3, cliquez sur **Importer**. Une fois l'importation réussie, cliquez sur **Suivant** ou sur **Ignorer l'importation des exemples LiveCycle**, puis sur **Suivant** pour importer les exemples ultérieurement.

Important : n'importez pas les exemples LiveCycle dans un environnement de production. Ces exemples permettent de créer des utilisateurs avec des mots de passe par défaut, ce qui peut représenter un problème de sécurité pour votre environnement de production.

- 2 Réviser la liste des tâches de Configuration Manager et choisissez les options appropriées :

- Sélectionnez **Lancer Administration Console** pour lancer Administration Console.
- Sélectionner **Lancer les étapes suivantes** pour afficher les informations des utilisateurs LiveCycle et des interfaces administratives permettant de lancer une page HTML afin de démarrer et utiliser LiveCycle.

Cliquez sur **Terminer** pour quitter Configuration Manager

Chapitre 6 : Configuration manuelle d'une grappe WebLogic Server

Ce chapitre décrit la procédure de configuration manuelle d'une grappe WebLogic Server en vue de préparer le déploiement manuel de LiveCycle dans un environnement organisé en grappe. Ce chapitre s'applique uniquement si vous avez décidé de ne **pas** configurer automatiquement votre grappe WebLogic Server. Pour plus d'informations sur la façon de configurer automatiquement votre serveur d'application, voir Configuration et déploiement de LiveCycle.

A ce stade du processus d'installation, vous avez déjà installé les fichiers et exécuté LiveCycle Configuration Manager pour configurer les archives déployables de LiveCycle. A présent, vous devez exécuter manuellement les tâches suivantes :

- Configurez les paramètres de WebLogic Server (voir « [6.1 Configuration des paramètres WebLogic Server](#) » à la page 35).
- Configurez la connectivité JDBC (voir « [6.2 Configuration de la connectivité JDBC](#) » à la page 39).

6.1 Configuration des paramètres WebLogic Server

Configurez les zones suivantes de la grappe WebLogic Server.

- Paramètres de délai d'expiration de WebLogic Server (voir « [Configuration manuelle d'une grappe WebLogic Server](#) » à la page 35).
- Arguments de démarrage de WebLogic Server (voir « [6.1.2 Configuration des arguments de démarrage du serveur](#) » à la page 36).
- Le chemin de classe de chaque serveur géré WebLogic Server (voir la section « [6.1.3 Configuration du chemin de classe des serveurs gérés](#) » à la page 38).

6.1.1 Configuration des paramètres de délai d'expiration

Selon le déploiement que vous avez effectué, la taille des fichiers EAR de LiveCycle peut être importante. Vous devez augmenter les paramètres de délai d'expiration de WebLogic Server afin d'éviter les expirations lors du déploiement des fichiers EAR.

Configuration des paramètres de délai d'expiration des transactions de la grappe

- 1 Dans WebLogic Server Administration Console, sous Domain Structure, cliquez sur votre nom de domaine tel que défini dans « [3.3 Création d'un domaine WebLogic](#) » à la page 8.
- 2 Sous Change Center, cliquez sur **Lock & Edit**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Configuration**, puis sur **JTA**.
- 4 Dans la zone **Timeout Seconds**, saisissez 300.
- 5 Cliquez sur **Save**, puis sur **Activate Changes**.

Configuration des paramètres de délai d'expiration des divisions bloquées de la grappe

- 1 Dans la console d'administration WebLogic Server, sous Domain Structure, cliquez sur **Environment > Servers**.

- 2 Dans le tableau **Servers**, cliquez sur le nom d'un serveur de la grappe.
- 3 Sous Change Center, cliquez sur **Lock & Edit**.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Configuration > Tuning**.
- 5 Dans la zone **Stuck Thread Max Time**, saisissez 1200.
- 6 Cliquez sur **Save**, puis sur **Activate Changes**.
- 7 Répétez les étapes 2 à 6 pour chaque serveur de la grappe.

6.1.2 Configuration des arguments de démarrage du serveur

Vous devez configurer les arguments de démarrage du serveur pour chaque instance WebLogic Server de la grappe LiveCycle à ajouter aux options LiveCycle

Avant de démarrer cette procédure, vous devez savoir si votre grappe utilise une JVM 32 ou 64 bits. Voir [Préparation à l'installation de LiveCycle sur une grappe de serveurs](#) pour déterminer la JVM requise pour votre configuration de grappe.

Avant de démarrer cette procédure, déterminez la manière dont votre grappe LiveCycle est mise en cache, afin de pouvoir configurer correctement un argument de démarrage du serveur. Vous pouvez mettre en cache votre grappe à l'aide du protocole UDP ou TCP, mais pas les deux à la fois. Choisissez l'implémentation appropriée pour votre grappe :

- Le protocole UDP peut uniquement être utilisé si votre grappe est basée sur le protocole IPv4.
- Utilisez le protocole TCP si votre grappe est basée sur le protocole IPv4 ou IPv6. Sur une grappe basée sur le protocole IPv6, vous devez utiliser le protocole TCP.

Si vous mettez en cache votre grappe à l'aide du protocole TCP, assurez-vous de configurer correctement les localisateurs TCP (voir Configuration des localisateurs de mise en cache (mise en cache via TCP uniquement)).

 *Il est recommandé d'utiliser le protocole TCP au lieu de la multidiffusion UDP pour les systèmes de production en raison de la fiabilité inhérente du protocole TCP.*

Configuration des arguments de démarrage de serveur

- 1 Dans WebLogic Administration Console, sous Domain Structure, cliquez sur **Environment > Servers**, puis, dans le volet situé à droite, cliquez sur le nom d'un serveur de la grappe LiveCycle
- 2 Cliquez sur l'onglet **Configuration > Server Start**.
- 3 Sous Change Center, cliquez sur **Lock & Edit**.
- 4 Dans la zone **Arguments**, ajoutez le jeu suivant d'arguments JVM :
 - (JVM 32 bits uniquement) Ajoutez `-XX:MaxPermSize=256m -Xms256m -Xmx1024m`
 - (JVM 64 bits uniquement) Ajoutez `-XX:MaxPermSize=512m -Xms256m -Xmx1792m`

Remarque : copiez le bloc de texte approprié dans un éditeur de texte et supprimez tous les retours à la ligne.

- 5 (Uniquement IPv4) Dans la zone **Arguments**, ajoutez les arguments JVM suivants :

```
-Dadobeidp.RootDirectory=<domaine du serveur d'applications> -  
Djava.net.preferIPv4Stack=true -Dfile.encoding=utf8
```

```
-Djava.security.policy=<racine du serveur d'applications>/server/lib/weblogic.policy
```

- 6 (Uniquement IPv6) Dans la zone **Arguments**, ajoutez les arguments JVM suivants :

```
-Dadobeidp.RootDirectory=<domaine du serveur d'applications> -  
Djava.net.preferIPv6Stack=true -Djava.net.preferIPv6Addresses=true -Dfile.encoding=utf8  
-Djava.security.policy=<racine du serveur d'applications>/server/lib/weblogic.policy
```

Remarque : si vous utilisez une plateforme UNIX 64 bits, ajoutez l'argument JVM suivant :

```
-d64
```

Remarque : la propriété `adobeidp.RootDirectory` doit être créée exactement au même emplacement sur tous les nœuds de la grappe.

 Copiez le bloc de texte ci-dessus dans un éditeur de texte, supprimez tous les retours à la ligne et remplacez les occurrences suivantes :

- `<domaine du serveur d'applications>` : à remplacer par le chemin du domaine du serveur d'applications
- `<racine du serveur d'applications>` : à remplacer par le répertoire racine du serveur d'applications

7 Configurez un argument JVM pour la mise en cache de la grappe. A présent, dans la zone **Arguments**, ajoutez ou configurez l'un des arguments de mise en cache suivants :

- (Mise en cache avec découverte UDP) Configurez l'argument du port à diffusion multiple selon le format suivant :

```
-Dadobe.cache.multicast-port=<port number>
```

Remarque : la valeur du `<port number>` peut correspondre à n'importe quel port disponible entre 1025 et 65535. Le port de multidiffusion doit être unique dans la grappe LiveCycle : il ne doit pas être utilisé par une autre grappe sur le même réseau. Toute tentative d'utilisation du même port par toute autre grappe sur le même réseau entraîne un échec du démarrage. Il est recommandé de configurer le même `<numéro de port>` sur tous les nœuds de la grappe LiveCycle, comme dans l'exemple suivant :

```
-Dadobe.cache.multicast-port=33456
```

- (Mise en cache avec la découverte UDP) La configuration de l'argument de l'adresse de multidiffusion est facultative. Les adresses de multidiffusion par défaut pour IPv4 et IPv6 sont les suivantes :

```
IPv6 - FF38::1234  
IPv4 - 239.192.81.1
```

Si des restrictions existent sur votre réseau pour les adresses de multidiffusion, utilisez l'argument suivant pour configurer des adresses de multidiffusion :

```
-Dadobe.cache.multicast-address=<ip address>
```

Remarque : la valeur `<ip address>` correspond à l'adresse IP utilisée pour la mise en réseau multidiffusion. L'adresse IP est ignorée si la valeur de `adobe.cache.multicast-port` est zéro.

Remarque : l'adresse à diffusion multiple doit être propre à la grappe LiveCycle et ne doit être utilisée par aucune autre grappe du même réseau. Il est recommandé de configurer la même `<adresse ip>` sur tous les nœuds de la LiveCycle. Par exemple :

```
-Dadobe.cache.multicast-address=239.192.81.1
```

- (Mise en cache avec TCP uniquement) Pour IPv4, configurez l'argument des localisateurs de grappe selon le format suivant :

```
-Dadobe.cache.cluster-locators=<IPaddress>[<port number>],<IPaddress>  
[<port number>]
```

Pour IPv6, configurez l'argument des localisateurs de grappe selon le format suivant :

```
-Dadobe.cache.cluster-locators=<hostname>@<IPv6 address>  
[<port number>], <hostname>@<IPv6 address>[<port number>]
```

Remarque : configurez, sous forme de liste de valeurs séparées par des virgules, les localisateurs pour tous les nœuds de la grappe. La valeur de <IP address> est l'adresse IP de l'ordinateur qui exécute le localisateur, et la valeur de <port number> peut être tout port inutilisé entre 1025 et 65535. Il est recommandé de configurer le même <numéro de port> sur tous les nœuds de la grappe LiveCycle, comme dans l'exemple suivant :

```
-Dadobe.cache.cluster-locators=10.20.30.5 [22345] , 10.20.30.6 [22345]  
-Dadobe.cache.cluster-locators=node1@ 2001:1890:110b:7131:7996:3596:2921:364e  
[22345] , node2@ 2001:1890:110b:7131:9192:a8df:1cc7:75b2 [22345]
```

- Pour les systèmes avec plusieurs interfaces réseau

Certains systèmes peuvent être connectés à plusieurs réseaux via plusieurs cartes d'interface réseau (NIC). Pour ces systèmes, définissez la propriété `-Dadobe.cache.bind-address` de la JVM à l'adresse IP de la carte d'interface réseau que vous utilisez pour le serveur LiveCycle.

```
-Dadobe.cache.bind-address=<IP Address>
```

Remarque : il est recommandé de définir également la propriété `-Dadobe.cache.bind-address` de la JVM pour les systèmes avec une seule carte d'interface réseau.

- Pour protéger le serveur d'applications des attaques par déni de service, configurez l'argument JVM suivant :

```
-DentityExpansionLimit=10000
```

8 Cliquez sur **Save**, puis sur **Activate Changes**.

9 Répétez les étapes 2 à 8 pour chaque serveur de la grappe.

6.1.3 Configuration du chemin de classe des serveurs gérés

Configurez le chemin de classe de chaque serveur géré WebLogic Server de la grappe, de manière à inclure les fichiers JAR installés par LiveCycle.

Modification du chemin de classe d'un serveur géré

- 1 Assurez-vous que chaque serveur géré WebLogic Server de la grappe est démarré. Utilisez Node Manager pour démarrer les serveurs gérés arrêtés.
- 2 Dans la console d'administration WebLogic Server, sous Domain Structure, cliquez sur **Environment** > **Servers**.
- 3 Sous Change Center, cliquez sur **Lock & Edit**, puis sur le nom de votre serveur.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Configuration** > **Server Start**.
- 5 Dans la zone **Class Path**, saisissez le chemin de classe, puis ajoutez l'emplacement et le nom du fichier `pop3.jar` (`[domaine du serveur d'applications]/idplib/pop3.jar`), du fichier `weblogic.jar` (`[racine du serveur d'applications]/server/lib/weblogic.jar`), du fichier `tools.jar` (`[JAVA_HOME]/lib/tools.jar`) et du pilote JDBC (`[domaine du serveur d'applications]/idplib/[fichier .jar pour pilote JDBC driver]`) au chemin de classe.

Remarque : assurez-vous que le fichier `pop3.jar` est répertorié avant les classes du fichier `weblogic.jar` et que les différents fichiers JAR sont séparés par deux points (:) (Linux/UNIX) ou un point-virgule (;) (Windows).

6 Cliquez sur **Enregistrer**.

7 Répétez les étapes 2 à 7 pour chaque serveur de la grappe.

8 Sous Change Center, cliquez sur **Activate Changes**.

6.2 Configuration de la connectivité JDBC

Tous les membres de la grappe partagent les sources de données JDBC de la base de données LiveCycle. Exécutez les tâches suivantes pour créer et configurer la source de données JDBC partagée :

- Configurer la connectivité à la base de données LiveCycle (voir « [6.2.1 Création et configuration de la source de données LiveCycle](#) » à la page 39).
- (Adobe® LiveCycle® Rights Management 10 uniquement) Configurer la connectivité à la base de données utilisée pour Rights Management. (voir « [6.2.2 Création et configuration d'une source de données Rights Management LiveCycle](#) » à la page 40).

6.2.1 Création et configuration de la source de données LiveCycle

Créez la source de données de votre grappe. Exécutez les tâches suivantes pour créer et configurer la source de données JDBC partagée :

- Création d'une source de données
- Affectation de la source de données à la grappe
- Configuration de la capacité maximale du pool de la source de données

6.2.1.1 Création de la source de données LiveCycle

Dans la grappe WebLogic Server, vous devez d'abord créer une source de données JDBC et la lier à la base de données LiveCycle.

Création de la source de données LiveCycle

- 1 Dans la console d'administration WebLogic Server, sous Domain Structure, cliquez sur **Services > JDBC > Data Sources**.
- 2 Sous Change Center, cliquez sur **Lock & Edit**, puis sur **New**.
- 3 (Facultatif) Dans la zone **Name**, saisissez le nom de la source de données (par exemple, `IDP_DS`).
- 4 Dans la zone **JNDI Name**, saisissez `IDP_DS` comme nom de la source de données.
- 5 Dans la liste **Database**, sélectionnez le type de base de données correspondant à votre base de données, puis cliquez sur **Next**.
- 6 Dans la liste **Database Driver**, sélectionnez le pilote de base de données approprié à votre base de données, puis cliquez sur **Next**.
- 7 Sélectionnez **Supports Global Transactions**, puis **Emulate Two-Phase Commit** et cliquez sur **Next**.
- 8 Dans la zone **Database Name**, saisissez le nom de la base de données.
- 9 Dans la zone **Host Name**, saisissez l'adresse IP de l'ordinateur hébergeant la base de données.
- 10 Dans la zone **Port**, saisissez le numéro de port de l'ordinateur hébergeant la base de données.
- 11 Dans la zone **Database User Name**, saisissez le nom d'utilisateur de la base de données.
- 12 Dans la zone **Password**, saisissez le mot de passe de la base de données, puis saisissez-le à nouveau dans la zone **ConfirmPassword**.
- 13 Cliquez sur **Next**, puis sur **Test Configuration**. Un message de confirmation s'affiche, confirmant que la configuration de la base de données est correcte.
- 14 En cas de réussite du test, cliquez sur **Finish**.

15 Sous Change Center, cliquez sur **Activate Changes**.

6.2.1.2 Affectation de la source de données à la grappe

Vous devez affecter la source de données à la grappe.

Affectation de la source de données LiveCycle à la grappe

- 1 Dans la console d'administration WebLogic Server, sous Domain Structure, cliquez sur **Services > JDBC > Data Sources**.
- 2 Sous Change Center, cliquez sur **Lock & Edit**.
- 3 Cliquez sur le nom de la source de données à affecter à la grappe.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Targets** et, dans la zone Clusters, sélectionnez le nom de la grappe et l'option **All servers in the cluster**.
- 5 Cliquez sur **Save** puis sur **Activate Changes**.

6.2.1.3 Configuration de la capacité maximale du pool de la source de données

Vous devez configurer la capacité maximale du pool de la source de données.

Définition de la capacité maximale du pool

- 1 Dans la console d'administration WebLogic Server, sous Domain Structure, cliquez sur **Services > JDBC > Data Sources**.
- 2 Sous Change Center, cliquez sur **Lock & Edit**.
- 3 Cliquez sur le nom de la source de données à configurer.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Configuration > Connection Pool**.
- 5 (Oracle uniquement) Dans la zone **Initial Capacity**, saisissez 1.
- 6 Dans la zone **Maximum Capacity**, saisissez 30.
- 7 Cliquez sur **Save** puis sur **Activate Changes**.

6.2.2 Création et configuration d'une source de données Rights Management LiveCycle

Si votre déploiement LiveCycle utilise Rights Management, créez et configurez une source de données distincte dans votre grappe pour Rights Management. Exécutez les mêmes tâches que pour la source de données LiveCycle, mais utilisez les paramètres spécifiés ci-dessous :

- Création d'une source de données
- Affectation de la source de données à la grappe
- Configuration de la capacité maximale du pool de la source de données

6.2.2.1 Création de la source de données

Dans la grappe WebLogic Server, vous devez d'abord créer une source de données JDBC et la lier à la base de données LiveCycle

Création d'une source de données Rights Management

- 1 Dans la console d'administration WebLogic Server, sous Domain Structure, cliquez sur **Services > JDBC > Data Sources**.
- 2 Sous Change Center, cliquez sur **Lock & Edit**.
- 3 Cliquez sur **New** et, dans la zone **Name**, saisissez `RM_DS` comme nom de la source de données.
- 4 Dans la zone **JNDI Name**, saisissez `EDC_DS` comme nom de la source de données.
- 5 Dans la liste **Database**, sélectionnez le type de base de données qui correspond à votre base de données.
- 6 Dans la liste **Database Driver**, sélectionnez le pilote de base de données approprié à votre base de données, puis cliquez sur **Next**.
- 7 Sélectionnez **Supports Global Transactions**, puis **One-Phase Commit** et cliquez sur **Next**.
- 8 Dans la zone **Database Name**, saisissez le nom de la base de données.
- 9 Dans la zone **Host Name**, saisissez l'adresse IP de l'ordinateur hébergeant la base de données.
- 10 Dans la zone **Port**, saisissez le numéro de port de l'ordinateur hébergeant la base de données.
- 11 Dans la zone **Database User Name**, saisissez le nom d'utilisateur de la base de données.
- 12 Dans la zone **Password**, saisissez le mot de passe de la base de données, puis saisissez-le à nouveau dans la zone **ConfirmPassword**.
- 13 Cliquez sur **Next**, puis sur **Test Configuration**. Un message de confirmation s'affiche, confirmant que la configuration de la base de données est correcte.
- 14 En cas de réussite du test, cliquez sur **Finish**.
- 15 Sous Change Center, cliquez sur **Activate Changes**.

6.2.2.2 Affectation de la source de données à la grappe

Vous devez affecter la source de données à la grappe.

Affectation d'une source de données à la grappe

- 1 Dans la console d'administration WebLogic Server, sous Domain Structure, cliquez sur **Services > JDBC > Data Sources**.
- 2 Sous Change Center, cliquez sur **Lock & Edit**.
- 3 Cliquez sur le nom de la source de données à affecter à la grappe.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Targets** et, dans la zone Clusters, sélectionnez le nom de la grappe et l'option **All servers in the cluster**.
- 5 Cliquez sur **Save**, puis sur **Activate Changes**.

6.2.2.3 Configuration de la capacité maximale du pool de la source de données

Vous devez configurer la capacité maximale du pool de la source de données Rights Management

Définition de la capacité maximale du pool

- 1 Dans la console d'administration WebLogic Server, sous Domain Structure, cliquez sur **Services > JDBC > Data Sources**.
- 2 Sous Change Center, cliquez sur **Lock & Edit**.
- 3 Cliquez sur le nom de la source de données à configurer.

- 4 Cliquez sur l'onglet **Configuration** > **Connection Pool**.
- 5 Saisissez les valeurs indiquées dans les zones suivantes :
 - Initial Capacity** : 1.
 - Maximum Capacity** : 20.
 - Capacity Increment** : 5.
 - Statement Cache Size** : 100.
- 6 Cliquez sur **Save**, puis sur **Activate Changes**.

6.3 Etapes suivantes

Une fois votre grappe WebLogic Server configurée, procédez comme suit :

- Configurez les fichiers EAR de à l'aide de LiveCycle Configuration Manager (voir Configuration et déploiement de LiveCycle).
- Choisissez l'une des méthodes suivantes pour déployer les fichiers EAR de LiveCycle sur la grappe WebLogic Server.
 - **Automatiquement** : utilisez Configuration Manager (Voir Configuration automatique de LiveCycle dans Configuration et déploiement de LiveCycle.)
 - **Manuellement** : voir Déploiement manuel vers LiveCycle dans Configuration et déploiement de LiveCycle.

Chapitre 7 : Déploiement manuel sur WebLogic

Ce chapitre décrit la procédure de déploiement manuel des modules LiveCycle sur WebLogic. Ce chapitre s'applique uniquement si vous avez décidé de ne pas déployer automatiquement LiveCycle sur WebLogic. Pour plus d'informations sur la façon de déployer automatiquement LiveCycle sur votre serveur d'applications, voir « [5.3 Configuration et déploiement de LiveCycle](#) » à la page 28.

A ce stade du processus d'installation, vous avez déjà installé les fichiers, exécuté LiveCycle Configuration Manager pour configurer les archives déployables de LiveCycle et configuré manuellement WebLogic. A présent, déployez manuellement les archives déployables de LiveCycle.

7.1 A propos du déploiement des modules de LiveCycle

Avant de déployer LiveCycle, vérifiez que vous avez effectué les tâches suivantes :

- Vous avez installé le logiciel et les fichiers requis et vous connaissez l'emplacement des répertoires de travail. Si vous n'avez pas effectué cette tâche, voir [Préparation à l'installation de LiveCycle sur un seul serveur](#).
- Exécutez Configuration Manager pour configurer et assembler les modules de LiveCycle conformément aux exigences du système et du serveur d'applications. Pour ajouter un module au déploiement, vous pouvez exécuter Configuration Manager pour effectuer ces modifications, puis redéployer le fichier EAR mis à jour.

Si vous déployez pour la première fois, initialisez la base de données à l'aide de LiveCycle Configuration Manager après avoir déployé le produit.

Si vous utilisez un serveur Web externe, reportez-vous à sa documentation pour obtenir plus de détails sur la configuration requise pour l'accès au serveur d'applications.

7.1.1 Résumé des composants déployables

Pendant le processus de déploiement, déployez les fichiers EAR suivants :

- adobe-livecycle-native-weblogic-*[système_d'exploitation]*.ear
- adobe-livecycle-weblogic.ear
- adobe-workspace-client.ear

Une fois que vous avez configuré LiveCycle avec Configuration Manager, ces fichiers sont situés dans le répertoire *[racine LiveCycle]/configurationManager/export/*.

7.2 Déploiement sur WebLogic Server

Vous déployez les composants de LiveCycle sur serveur WebLogic en déployant les fichiers de composant EAR sur le serveur d'applications à l'aide de WebLogic Server Administration Console.

Avant de déployer sur WebLogic Server, vous devez démarrer le serveur d'applications sur l'ordinateur. Une fois les composants requis déployés, arrêtez le serveur d'applications, puis relancez-le avant de démarrer les services.

Déploiement des fichiers EAR

- 1 Pour accéder à WebLogic Server Administration Console, saisissez `http://localhost:7001/console` dans la ligne d'adresse d'un navigateur Web.
- 2 Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés lors de la création de cette configuration de WebLogic Server, puis cliquez sur **Log In**.
- 3 Sous Change Center, cliquez sur **Lock & Edit**.
- 4 Sous Domain Structure, cliquez sur **Deployments** et, dans le volet de droite, cliquez sur **Install**.
- 5 Dans le volet Install Application Assistant, accédez aux fichiers EAR à installer.
- 6 Sélectionnez le fichier EAR et cliquez sur **Next**.
- 7 Sélectionnez **Install this deployment as an application**, puis cliquez sur **Next**.
- 8 Pour les cibles de déploiement, sélectionnez la grappe, puis **All servers in the cluster**.
- 9 Cliquez sur **Next** et acceptez les paramètres par défaut, puis cliquez sur **Finish**.
- 10 Sous Change Center, cliquez sur **Activate Changes**.
- 11 Dans le volet de droite, cochez l'application que vous venez d'installer.
- 12 Cliquez sur **Start**, puis sélectionnez **Servicing all requests** dans le menu.
- 13 Dans le volet de droite, cliquez sur **Yes** et, sous Change Center, cliquez sur **Lock & Edit**.
- 14 Répétez les étapes 5 à 12 pour chacun des fichiers EAR répertorié dans « [7.1.1 Résumé des composants déployables](#) » à la page 43.
- 15 Lorsque le déploiement est terminé, redémarrez WebLogic. Voir « [7.3 Redémarrage de WebLogic Server](#) » à la page 44.

7.3 Redémarrage de WebLogic Server

Une fois que vous avez effectué toutes les modifications de configuration, vous devez redémarrer WebLogic pour que les modifications prennent effet. WebLogic Managed Server et WebLogic Administration Server doivent également être redémarrés. Il n'est pas nécessaire de redémarrer Node Manager.

7.3.1 Arrêt du serveur géré WebLogic Managed Server

Pour vérifier que le serveur géré est arrêté, consultez le tableau au bas de l'onglet Control. Il contient la liste de tous les serveurs avec leur état actuel.

- 1 Dans WebLogic Server Administration Console, sous Domain Structure, cliquez sur le nom du domaine.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Control**, puis cochez la case située en regard du serveur à arrêter.
- 3 Cliquez sur **Shutdown** et sélectionnez l'une des options suivantes :
 - When work completes** : exécute une fermeture progressive du serveur sélectionné. Le serveur géré demande à ses sous-systèmes de terminer toutes les demandes en cours. Une fermeture progressive laisse le temps aux sous-systèmes de WebLogic Server de mettre fin au traitement des applications en cours.
 - Force Shutdown Now** : lance une fermeture forcée. Le serveur géré demande aux sous-systèmes d'abandonner immédiatement les demandes en cours.
- 4 A l'invite de WebLogic Server Administration Console, cliquez sur **Yes** pour confirmer la commande.

7.3.2 Arrêt du serveur d'administration WebLogic Administration Server

- 1 Ouvrez une invite de commande, puis accédez à `[domaine du serveur d'applications]\bin`.
- 2 Entrez la commande suivante :
 - (Windows) `stopWebLogic.cmd`
 - (Linux, UNIX) `./stopWebLogic.sh`
- 3 Entrez un nom d'utilisateur WebLogic et un mot de passe (si vous avez activé la sécurité lors de l'installation de WebLogic).

7.3.3 Démarrage du serveur d'administration WebLogic

- 1 Ouvrez une invite de commande, puis accédez à `[domaine du serveur d'applications]\bin`.
- 2 Entrez la commande suivante :
 - (Windows) `startWebLogic.cmd`
 - (Linux, UNIX) `./startWebLogic.sh`
- 3 Entrez un nom d'utilisateur WebLogic et un mot de passe (si vous avez activé la sécurité lors de l'installation de WebLogic).

7.3.4 Démarrage d'un serveur géré WebLogic

- 1 Accédez à `http://localhost:7001/console` et connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et mot de passe utilisé lors de la configuration du serveur WebLogic.
- 2 Sous Change Center, cliquez sur **Lock & Edit**.
- 3 Sous Domain Structure, cliquez sur **Environment** > **Servers** et, dans le volet de droite, cliquez sur le serveur géré.
- 4 Dans l'écran suivant, cliquez sur l'onglet **Control**, puis cochez la case située en regard du serveur géré à démarrer.
- 5 Cliquez sur **Start** et sur **Yes**.

7.4 Etapes suivantes

Vous devez exécuter Configuration Manager pour initialiser la base de données, et déployer les composants ainsi que les fichiers d'archive de LiveCycle. Vous pouvez également décider de valider le déploiement des composants et des fichiers d'archive Voir « [5.3 Configuration et déploiement de LiveCycle](#) » à la page 28.

Chapitre 8 : Tâches à effectuer après le déploiement

8.1 Tâches générales

8.1.1 Exécution d'une sauvegarde de l'image système

Une fois que LiveCycle est installé et déployé dans les zones de production, mais avant que le système soit actif, il est recommandé d'exécuter une sauvegarde de l'image système sur les serveurs sur lesquels LiveCycle est mis en œuvre.

La base de données LiveCycle, le répertoire de stockage global de documents et les serveurs d'applications doivent être inclus dans la sauvegarde. Vous pouvez utiliser cette sauvegarde complète du système pour récupérer le contenu de votre ordinateur si le disque dur ou l'ordinateur lui-même cesse de fonctionner. Voir la section Sauvegarde et récupération de LiveCycle dans [Aide à l'administration](#).

8.1.2 Redémarrage du serveur d'applications

Lorsque vous déployez LiveCycle pour la première fois, le serveur conserve la plupart des modules dans la mémoire. Par conséquent, la mémoire est très sollicitée et le serveur n'est pas dans un état de production normal. Vous devez donc redémarrer le serveur d'applications pour restaurer sa configuration d'exploitation.

8.1.3 Vérification du déploiement

Vous pouvez vérifier le déploiement en vous connectant à Administration Console. Si vous réussissez à ouvrir une session, LiveCycle s'exécute sur le serveur d'applications et l'utilisateur par défaut est créé dans la base de données.

Vous pouvez consulter les fichiers journaux du serveur d'applications pour vous assurer que les composants ont été correctement déployés ou pour déterminer la cause des problèmes de déploiement éventuels.

8.1.3.1 Accès à Administration Console

Administration Console est un portail Web donnant accès à de nombreuses pages de configuration permettant de définir les propriétés d'exécution contrôlant le fonctionnement de LiveCycle. Lorsque vous vous connectez à Administration Console, vous pouvez accéder à User Management, Dossier de contrôle, et Configuration du client de courrier électronique ainsi qu'à des options de configuration administrative pour d'autres services. Administration Console permet également d'accéder aux applications et services que les administrateurs utilisent pour la gestion des archives et déploiement de services dans un environnement de production.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion sont par défaut *administrator* et *password*. Après la première connexion, accédez à User Management et modifiez le mot de passe.

Pour pouvoir accéder à Administration Console, LiveCycle doit être déployé et activé sur votre serveur d'applications.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Administration Console, voir [Aide à l'administration](#).

1 Saisissez l'URL suivante dans un navigateur Web :

```
http://[hostname]:[port]/adminui
```

Par exemple, `http://localhost:8001/adminui`.

Tâches à effectuer après le déploiement

Remarque : le port par défaut pour WebLogic est 7001. Lors de la création d'un serveur géré, vous avez peut-être défini un autre port. Le serveur géré utilise le port par défaut 8001.

- 2 Si vous effectuez une mise à niveau vers LiveCycle, saisissez le même nom d'utilisateur et mot de passe de l'administrateur que celui de votre ancienne installation LiveCycle. Dans le cas d'une nouvelle installation, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut.
- 3 Après avoir ouvert une session, cliquez sur **Services** pour accéder aux pages d'administration des services, ou sur **Paramètres** pour accéder aux pages à partir desquelles vous pouvez administrer les paramètres de différents modules.

8.1.3.2 Modification du mot de passe par défaut

LiveCycle crée un ou plusieurs utilisateurs par défaut lors de l'installation. Le mot de passe de ces utilisateurs figure dans la documentation du produit. Vous devez le remplacer par un autre mot de passe plus conforme à votre stratégie de sécurité.

Par défaut, le mot de passe de l'administrateur de LiveCycle est « password ». Vous devez le modifier dans Administration Console > Paramètres > User Management.

8.1.3.3 Affichage des fichiers journaux

Les événements tels que les erreurs d'exécution ou de démarrage sont enregistrés dans les fichiers journaux du serveur d'applications. Ces fichiers peuvent vous aider à diagnostiquer les problèmes éventuels rencontrés lors du déploiement sur le serveur d'applications. Vous pouvez ouvrir les fichiers journaux dans n'importe quel éditeur de texte.

Les fichiers journaux sont situés dans le répertoire *[domaine du serveur d'applications]/servers/[nom du serveur géré]/logs* :

- - *[nom du serveur géré].log*
- - *[nom du serveur géré].out*

8.2 Vérification de la grappe LiveCycle

- 1 Vérifiez que toutes les instances de serveur d'applications de la grappe sont démarrées.
- 2 Affichez le fichier journal Gemfire.log qui se trouve dans le répertoire correspondant sur votre serveur d'applications :
 - WebLogic : *[rép_temp_adobe]/adobewl_<nom d'hôte>/Caching*
- 3 Les messages comme le suivant confirment que le cache est connecté à tous les serveurs de la grappe :

```
[info 2008/01/22 14:24:31.109 EST GemfireCacheAdapter <UDP mcast
receiver> nid=0x5b611c24] Membership: received new view
[server-0:2916|1] [server-0:2916/2913, server-1:3168/3165]
[info 2008/01/22 14:24:31.125 EST GemfireCacheAdapter <View Message
Processor> nid=0x7574d1dc] DMMembership: admitting member
<server-1:3168/3165>; now there are 2 non-admin member(s)
```

Remarque : veillez à ce que le nombre de membres non administrateurs (l'exemple ci-dessus compte deux membres non administrateurs) corresponde au nombre de membres dans votre grappe. Si une différence subsiste, cela signifie que certains membres de la grappe ne sont pas connectés au cache.

8.3 Accès aux applications Web des modules

Après avoir déployé LiveCycle, vous pouvez accéder aux applications Web associées aux modules suivants :

- Reader Extensions
- Adobe® LiveCycle® Workspace 10
- Adobe® LiveCycle® Rights Management 10

Après avoir accédé aux applications Web à l'aide des droits d'administrateur par défaut pour vous assurer de leur accessibilité, vous pouvez créer des utilisateurs et rôles supplémentaires pour permettre à d'autres personnes de se connecter et d'utiliser les applications (voir [Aide à l'administration](#)).

8.3.1 Accès à l'application Web Reader Extensions

Remarque : vous devez appliquer des informations d'identification pour Reader Extensions et appliquer les rôles d'utilisateur pour un nouvel utilisateur (voir « Configuration des informations d'identification à utiliser avec Reader Extensions » dans l'Aide à l'administration de LiveCycle).

- 1 Dans un navigateur Web, entrez l'URL suivante :

```
http://[nom d'hôte]:[port]/ReaderExtensions
```

Remarque : pour WebLogic, [port] correspond au port attribué au serveur géré WebLogic.

- 2 Connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe créés pour LiveCycle.

Remarque : vous devez disposer de droits d'administrateur ou de super utilisateur pour vous connecter. Pour rendre accessible l'application Web Reader Extensions à d'autres utilisateurs, vous devez créer ces derniers dans User Management et leur octroyer le rôle Application Web Reader Extensions.

8.3.2 Accès à Workspace

- 1 Dans un navigateur Web, entrez l'URL suivante :

```
http://[nom d'hôte]:[port]/workspace
```

Remarque : pour WebLogic, [port] correspond au port attribué au serveur géré WebLogic.

- 2 Connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe créés pour LiveCycle.

8.3.3 Accès à Rights Management

Vous devez créer un utilisateur avec le rôle Utilisateur final Rights Management dans User Management puis vous connecter aux applications d'administrateur ou d'utilisateur final Rights Management à l'aide des informations de connexion associées à cet utilisateur.

Remarque : l'utilisateur administrateur par défaut ne peut pas accéder à l'application Web d'utilisateur final Rights Management, mais vous pouvez ajouter le rôle approprié à son profil. Vous pouvez créer un utilisateur ou modifier un utilisateur existant à l'aide de Administration Console.

Accès à l'application Web d'utilisateur final LiveCycle Rights Management

- ❖ Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'URL suivante :

```
http://[hostname]:[port]/edc/Login.do
```

Remarque : pour WebLogic, [port] correspond au port attribué au serveur géré WebLogic.

Accéder à l'application Web d'administration Rights Management

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'URL suivante :

`http:// [hostname] : [port] /adminui`

Remarque : pour WebLogic, [port] correspond au port attribué au serveur géré WebLogic.

- 2 Cliquez sur **Services > LiveCycle Rights Management ES3**.

Pour plus d'informations sur la configuration des utilisateurs et des rôles, voir Aide à l'administration.

Affectation du rôle Utilisateur final Rights Management

- 1 Connectez-vous à Administration Console (voir « [8.1.3.1 Accès à Administration Console](#) » à la page 46).
- 2 Cliquez sur **Paramètres > User Management > Utilisateurs et groupes**.
- 3 Dans la zone **Rechercher**, saisissez `a11`, puis, dans la liste **Dans**, sélectionnez **Groupes**.
- 4 Cliquez sur **Rechercher**, puis, pour les domaines requis, cliquez sur **Toutes les entités** dans la liste qui apparaît.
- 5 Cliquez sur l'onglet **Affectations de rôles**, puis sur **Rechercher des rôles**.
- 6 Dans la liste des rôles, cochez la case en regard de **Rights Management End User**.
- 7 Cliquez sur **OK**, puis sur **Enregistrer**.

8.3.4 Accès à User Management

User Management permet aux administrateurs de gérer une base de données contenant tous les utilisateurs et groupes synchronisés avec un ou plusieurs annuaires d'utilisateurs tiers. User Management permet la gestion de l'authentification, de l'autorisation et des utilisateurs pour les modules LiveCycle, dont Reader Extensions, Workspace, Rights Management, Adobe® LiveCycle® Process Management 10, Adobe® LiveCycle® Forms 10 et PDF Generator.

- 1 Connectez-vous à Administration Console.
- 2 Dans la page d'accueil, cliquez sur **Paramètres > User Management**.

Remarque : pour plus d'informations sur la configuration des utilisateurs avec User Management, cliquez sur l'**Aide de User Management** dans l'angle supérieur droit de la page User Management.

8.4 Configuration de PDF Generator

Si vous avez installé PDF Generator dans le cadre de l'installation de votre LiveCycle, procédez comme suit :

8.4.1 Variables d'environnement

Si vous avez installé le module PDF Generator et l'avez configuré pour convertir les fichiers au format PDF, il vous faut alors, pour certains formats de fichiers, définir manuellement une variable d'environnement contenant le chemin d'accès absolu de l'exécutable utilisé pour démarrer l'application correspondante. Le tableau ci-dessous répertorie les variables d'environnement pour les applications natives installées.

Remarque : veillez à ce que les applications requises soient installées sur tous les nœuds de la grappe.

Remarque : toutes les variables d'environnement et chemins respectifs sont sensibles à la casse.

Tâches à effectuer après le déploiement

Application	Variable d'environnement	Exemple
Adobe Acrobat	Acrobat_PATH	C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrobat.exe
Adobe FrameMaker®	FrameMaker_PATH	C:\Program Files (x86)\Adobe\FrameMaker7.1\FrameMaker.exe
Bloc-notes	Notepad_PATH	C:\WINDOWS\notepad.exe Il n'est pas obligatoire de renseigner la variable Notepad_PATH.
OpenOffice	OpenOffice_PATH	C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3
Adobe PageMaker®	PageMaker_PATH	C:\Program Files (x86)\Adobe\PageMaker 7.0\PageMaker.exe
WordPerfect	WordPerfect_PATH	C:\Program Files (x86)\WordPerfect Office 12\Programs\wpwin12.exe
Adobe Photoshop®	Photoshop_PATH	C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop CS4\Photoshop.exe

Remarque : ces variables d'environnement doivent être définies pour tous les nœuds de la grappe.

Remarque : la variable d'environnement OpenOffice_PATH est définie sur le dossier d'installation et non pas sur le chemin d'accès au fichier exécutable.

Il n'est pas nécessaire de configurer les chemins d'accès des applications Microsoft Office comme Word, PowerPoint, Excel, Visio et Project, ni ceux des applications AutoCAD. Le service Generate PDF lance automatiquement ces applications si elles sont installées sur le serveur.

Création d'une variable d'environnement Windows

- 1 Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Système**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Avancé**, puis sur **Variables d'environnement**.
- 3 Dans la section Variables système, cliquez sur **Nouveau**.
- 4 Saisissez le nom de la variable d'environnement à définir (par exemple, saisissez Photoshop_PATH). Ce dossier correspond à celui qui contient le fichier exécutable. Par exemple, saisissez le chemin suivant :

```
D:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS4\Photoshop.exe
```

Définition des variables PATH sur Linux ou UNIX (OpenOffice uniquement)

Saisissez la commande suivante :

```
export OpenOffice_PATH=/opt/openoffice.org3
```

8.4.2 Configuration du serveur d'applications pour utiliser le serveur proxy HTTP

Si l'ordinateur sur lequel LiveCycle est exécuté utilise des paramètres proxy pour accéder à des sites Web externes, le serveur d'applications doit être démarré avec les valeurs suivantes définies en tant qu'arguments de la machine virtuelle Java :

```
-Dhttp.proxyHost=[server host]
-Dhttp.proxyPort=[server port]
```

Procédez comme suit pour démarrer le serveur d'applications avec les paramètres de l'hôte proxy HTTP.

- 1 Arrêt de WebLogic s'il est en cours d'exécution.

- 2 Dans la ligne de commande, modifiez le script startWebLogic dans le répertoire `[WL_HOME]\user_projects\[domaine du serveur d'applications]\bin` :
 - (Windows) startWebLogic.cmd
 - (Linux, UNIX) startWebLogic.sh
- 3 Insérez le texte ci-après dans le fichier de script :
 - (Windows)

```
set PROXY_SETTINGS=-Dhttp.proxyHost=<hostname> -Dhttp.proxyPort=[port]
```
 - (Linux, UNIX)

```
PROXY_SETTINGS=-Dhttp.proxyHost=<hostname> -Dhttp.proxyPort=[port]
```
- 4 Enregistrez et fermez le fichier, puis redémarrez WebLogic.

8.4.3 Définition de l'imprimante Adobe PDF comme imprimante par défaut

Vous devez définir l'imprimante Adobe PDF comme imprimante par défaut sur le serveur. Si l'imprimante Adobe PDF n'est pas configurée en tant qu'imprimante par défaut, PDF Generator ne peut pas convertir les fichiers correctement.

Pour les grappes, vous devez définir l'imprimante Adobe PDF comme imprimante par défaut sur tous les nœuds.

Définir l'imprimante par défaut

- 1 Sélectionnez **Démarrer > Imprimantes et télécopieurs**.
- 2 Dans la fenêtre Imprimantes et télécopieurs, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Adobe PDF**, puis sélectionnez l'option **Définir comme imprimante par défaut**.

8.4.4 Configuration d'Acrobat professional (systèmes Windows uniquement)

Remarque : cette procédure n'est requise que si vous avez installé ou effectué une mise à niveau vers Acrobat à l'issue de l'installation de LiveCycle. Vous pouvez effectuer la mise à niveau d'Acrobat après avoir exécuté Configuration Manager et déployé LiveCycle sur le serveur d'applications. Le répertoire racine d'Acrobat Professional est désigné sous la forme [racine Acrobat]. En général, le répertoire racine est C:\Program Files\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\.

Configuration d'Acrobat 8.0 pour l'utiliser avec PDF Generator

- 1 Si une version précédente d'Acrobat est installée, désinstallez-la à l'aide de la fonctionnalité Ajouter ou supprimer des programmes du Panneau de configuration Windows.
- 2 Installez Acrobat X Pro avant d'exécuter le programme d'installation.
- 3 Accédez au dossier `additional\scripts` sur le support d'installation de LiveCycle.
- 4 Exécutez le fichier de commandes suivant :

```
Acrobat_for_PDFG_Configuration.bat [LiveCycle root]/pdfg_config
```

Remarque : dans le cas de grappes, vous devez exécuter la commande sur le nœud de la grappe où LiveCycle est installé.
- 5 Ouvrez Acrobat et sélectionnez **Aide > Rechercher les mises à jour > Préférences**.
- 6 Désélectionnez **Rechercher automatiquement les mises à jour Adobe**.

Tâches à effectuer après le déploiement**Validation de l'installation d'Acrobat**

- 1 Recherchez un fichier PDF sur votre système, puis cliquez deux fois sur son nom pour l'ouvrir dans Acrobat. Si le fichier PDF s'ouvre sans problème, Acrobat est correctement installé.
- 2 Si le fichier PDF ne s'ouvre pas, désinstallez Acrobat, puis réinstallez-le.

Remarque : veillez à fermer toutes les boîtes de dialogue Acrobat affichées après l'installation d'Acrobat et à désactiver les mises à jour automatiques d'Acrobat. Définissez la variable d'environnement `Acrobat_PATH` afin qu'elle renvoie à `Acrobat.exe` (par exemple, `C:\Program Files\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrobat.exe`).

Configuration de la prise en charge des applications natives

- 1 Installez Acrobat et validez cette installation, comme décrit dans les étapes précédentes.
- 2 Définissez Adobe PDF comme imprimante par défaut.

8.4.5 Configuration de comptes utilisateur pour des conversions de fichiers multithreads

Par défaut, PDF Generator ne peut convertir qu'un document OpenOffice, Microsoft Word ou PowerPoint à la fois. Si vous activez les conversions multithreads, PDF Generator peut convertir plusieurs documents simultanément en lançant plusieurs instances d'OpenOffice ou de PDFMaker (qui sert à convertir les documents Word et PowerPoint).

Remarque : seuls Microsoft Word 2007 et Microsoft PowerPoint 2007 sont pris en charge avec les conversions de fichiers à plusieurs threads. Les versions Microsoft Excel 2003 ou 2007 ne sont pas prises en charge.

Si vous devez activer une conversion de fichiers multithread, vous devez commencer par exécuter les tâches décrites dans la section Activation des conversions de fichiers multithread du guide Préparation à l'installation ou à la mise à niveau disponible dans la [Documentation de LiveCycle](#).

Les utilisateurs de Linux et de Solaris doivent créer leurs utilisateurs et configurer le système afin de supprimer les invites de mot de passe. La section suivante explique comment créer un utilisateur et effectuer les configurations supplémentaires.

8.4.5.1 Ajout d'un compte utilisateur

- 1 Dans Administration Console, cliquez sur **Services > LiveCycle PDF Generator ES3 > Comptes utilisateur**.
- 2 Cliquez sur **Ajouter** et saisissez le nom et le mot de passe d'un utilisateur possédant des privilèges d'administrateur sur le serveur LiveCycle. Si vous configurez des utilisateurs pour OpenOffice, fermez les boîtes de dialogue d'activation d'OpenOffice initiales.

Remarque : si vous configurez des utilisateurs pour OpenOffice, le nombre d'instances d'OpenOffice ne peut pas être supérieur au nombre de comptes utilisateur spécifiés à cette étape.

- 3 Redémarrez le serveur LiveCycle.

Remarque : vérifiez que le compte utilisateur ajouté est défini pour tous les nœuds de la grappe.

8.4.5.2 Configuration supplémentaire requise pour OpenOffice sous Linux ou Solaris

- 1 Ajoutez les comptes utilisateur de la manière décrite ci-dessus.
- 2 Ajoutez des entrées pour des utilisateurs supplémentaires (autres que l'administrateur exécutant le serveur LiveCycle) dans le fichier `/etc/sudoers`. Par exemple, si vous exécutez LiveCycle en utilisant le nom d'utilisateur `icadm` et un serveur appelé `myhost` et que vous souhaitez incarner les utilisateurs `user1` et `user2`, ajoutez les entrées suivantes dans le fichier `/etc/sudoers` :

Tâches à effectuer après le déploiement

```
lcamdm myhost=(user1) NOPASSWD: ALL
lcamdm myhost=(user2) NOPASSWD: ALL
```

Cette configuration permet à l'utilisateur `lcamdm` d'exécuter toute commande sur l'hôte `myhost` en tant qu'utilisateur1 ou utilisateur2 sans devoir saisir un mot de passe.

- 3 Autorisez tous les utilisateurs ajoutés via l'option d'ajout d'un compte utilisateur pour se connecter au serveur LiveCycle. Par exemple, pour autoriser un utilisateur local appelé `user1` à se connecter au serveur LiveCycle, utilisez la commande suivante :

```
xhost +local:user1@
```

Pour en savoir plus, consultez la documentation relative à la commande `xhost`.

- 4 Redémarrez le serveur.

8.4.6 Ajout de polices à PDF Generator

LiveCycle comprend un référentiel central des polices accessible à tous les modules LiveCycle. Mettez les polices supplémentaires à la disposition des applications autres que LiveCycle sur le serveur afin que PDF Generator puisse les utiliser pour créer les documents PDF créés avec ces applications.

Remarque : redémarrez le serveur d'applications après avoir ajouté de nouvelles polices aux dossiers de polices spécifiés.

8.4.6.1 Applications autres que LiveCycle

La liste suivante contient des applications non LiveCycle que PDF Generator peut utiliser pour générer des PDF au niveau du serveur :

Applications Windows uniquement

- Microsoft Office Word
- Microsoft Office Excel
- Microsoft Office PowerPoint
- Microsoft Office Project
- Microsoft Office Visio
- Microsoft Office Publisher
- AutoDesk AutoCAD
- Corel WordPerfect
- Adobe Photoshop CS
- Adobe FrameMaker
- Adobe PageMaker
- Adobe Acrobat Professional

Applications multiplateformes

- OpenOffice Writer
- OpenOffice Calc
- OpenOffice Draw
- OpenOffice Impress

Tâches à effectuer après le déploiement

Remarque : outre les applications ci-dessus, vous pouvez également en ajouter d'autres à la liste.

Parmi les applications ci-dessus, la suite OpenOffice (Writer, Calc, Draw et Impress) est disponible sur les plateformes Windows, Solaris et Linux, tandis que les autres sont disponibles uniquement sous Windows.

8.4.6.2 Ajout de polices aux applications Windows uniquement

Toutes les applications Windows mentionnées ci-dessus peuvent accéder à toutes les polices du dossier C:\Windows\Fonts (ou équivalent). Outre le dossier C:\Windows\Fonts, chacune de ces applications peut disposer de son ou de ses propres dossiers de polices.

Ainsi, si vous prévoyez d'ajouter des polices personnalisées au référentiel de polices LiveCycle, assurez-vous que les mêmes polices sont disponibles sur les applications Windows en les copiant dans le dossier C:\Windows\Fonts (ou un dossier équivalent).

Vos polices personnalisées doivent être sous un contrat de licence qui en permet l'utilisation sur les applications ayant accès à ces polices.

8.4.6.3 Ajout de polices aux autres applications

Si vous avez ajouté la prise en charge de la création de fichiers PDF dans d'autres applications, voir l'Aide de ces applications pour ajouter de nouvelles polices. Sous Windows, il vous suffit de copier vos polices personnalisées dans le dossier C:\Windows\Fonts (ou équivalent).

8.4.7 Configuration des conversions HTML vers PDF

Le processus de conversion HTML vers PDF utilise les paramètres d'Acrobat X qui remplacent ceux de PDF Generator.

Remarque : cette configuration est nécessaire à l'activation du processus de conversion HTML vers PDF. Sinon, ce type de conversion échouera.

8.4.7.1 Configuration de la conversion HTML vers PDF

- 1 Installez et validez Acrobat tel que décrit dans « [8.4.4 Configuration d'Acrobat professionnel \(systèmes Windows uniquement\)](#) » à la page 51.
- 2 Recherchez le fichier pdfgen.api dans le répertoire [racine LiveCycle]\plugins\86_win32 et copiez-le dans le répertoire [racine Acrobat]\Acrobat\plug_ins.

8.4.7.2 Activation de la prise en charge des polices Unicode pour les conversions HTML en PDF

Important : la conversion HTML vers PDF échoue si un fichier d'entrée compressé comprend des fichiers HTML dont le nom contient des caractères à deux octets. Pour éviter ce problème, n'utilisez aucun caractère à deux octets dans le nom des fichiers HTML.

- 1 Copiez la police Unicode vers l'un des répertoires suivants, en fonction de votre système d'exploitation :

- Windows

[racine Windows]\Windows\fonts

[racine Windows]\WINNT\fonts

- UNIX

/usr/lib/X11/fonts/TrueType

```
/usr/openwin/lib/X11/fonts/TrueType
/usr/share/fonts/default/TrueType
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ttf
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TrueType
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF
/Users/cfqauser/Library/Fonts
/System/Library/Fonts
/Library/Fonts
/Users/ + System.getProperty(<nom utilisateur>, racine) + /Library/Fonts
System.getProperty(JAVA_HOME) + /lib/fonts
/usr/share/fonts (Solaris)
```

Remarque : vérifiez que le répertoire `/usr/lib/X11/fonts` existe. Dans le cas contraire, créez un lien symbolique du répertoire `/usr/share/X11/fonts` vers `/usr/lib/X11/fonts` à l'aide de la commande `ln`.

2 Modifiez la correspondance des noms de police dans le fichier `cffont.properties` situé dans le fichier `[racine LiveCycle]/deploy/adobe-generatepdf-dsc.jar` :

- Décompressez cette archive et ouvrez le fichier `cffont.properties` dans un éditeur de texte.
- Dans la liste des noms de police Java séparés par des virgules, ajoutez une correspondance à votre système Unicode pour chaque type de police. où `kochi mincho` est le nom de votre police système Unicode.

```
dialog=Arial, Helvetica, kochi mincho
```

```
dialog.bold=Arial Bold, Helvetica-Bold, kochi mincho ...
```

- Enregistrez le fichier de propriétés, fermez-le, compressez à nouveau l'archive et redéployez le fichier `adobe-generatepdf-dsc.jar`.

Remarque : sur un système d'exploitation japonais, indiquez également la correspondance des polices dans le fichier `cffont.properties.ja`, prioritaire par rapport au fichier standard `cffont.properties`.

 La recherche des polices dans la liste s'effectue de gauche à droite ; la première police trouvée est utilisée. Les journaux de conversion HTML vers PDF renvoient une liste de tous les noms des polices trouvées sur le système. Pour déterminer le nom de police à mettre en correspondance, ajoutez celle-ci dans l'un des répertoires ci-dessus, redémarrez le serveur, puis lancez une conversion. Vous pouvez déterminer, à partir des fichiers journaux, le nom de police à utiliser en correspondance.

Pour intégrer la police dans les fichiers PDF générés, définissez la propriété `embedFonts` dans le fichier `cffont.properties` sur `true` (la valeur par défaut étant `false`).

8.4.8 Modification des paramètres par défaut des macros dans Microsoft Visio

Lorsqu'un fichier Microsoft Visio comportant des macros est converti, la boîte de dialogue de notification de sécurité Microsoft Office Visio entraîne l'expiration de la conversion. Pour convertir des fichiers comportant des macros, vous devez modifier les paramètres par défaut des macros dans Visio.

- ❖ Dans Visio, cliquez sur **Outils > Centre de gestion de la confidentialité > Paramètres des macros** et sélectionnez l'une des options suivantes, puis cliquez sur **OK** :
 - Désactiver toutes les macros sans notification
 - Activer toutes les macros

8.4.9 Installation du client d'imprimante réseau

PDF Generator contient un fichier exécutable permettant d'installer l'imprimante réseau de PDF Generator sur un ordinateur client. Une fois l'installation terminée, une imprimante PDF Generator est ajoutée à la liste des imprimantes existantes sur l'ordinateur client. Cette imprimante peut alors être utilisée pour envoyer des documents en conversion PDF.

Remarque : l'assistant d'installation du client d'imprimante réseau disponible dans Administration Console est pris en charge uniquement sur les systèmes d'exploitation Windows. Assurez-vous d'utiliser une JVM 32 bits pour lancer l'assistant d'installation du client d'imprimante réseau. Une erreur se produira si vous utilisez une JVM 64 bits.

Si l'installation de l'imprimante réseau PDF Generator échoue sous Windows ou si vous souhaitez installer l'imprimante sur les plateformes UNIX ou Linux, utilisez l'utilitaire Ajout d'imprimante natif du système d'exploitation correspondant, puis configurez-le tel que décrit dans « [8.4.9.2 Configuration d'une imprimante réseau PDF Generator sous Windows à l'aide de l'assistant natif Ajout d'imprimante](#) : » à la page 57.

8.4.9.1 Installation du client d'imprimante réseau de PDF Generator

Remarque : avant d'installer le client d'imprimante réseau de PDF Generator sur Windows 2008, assurez-vous de disposer de la fonctionnalité client d'impression Internet sur votre serveur Windows 2008. Pour l'installation de la fonctionnalité, voir l'Aide de Windows Server 2008.

- 1 Vérifiez la bonne installation de PDF Generator sur votre serveur.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sur l'ordinateur client Windows, saisissez l'URL suivante dans votre navigateur Web. *[host]* correspond au nom du serveur sur lequel PDF Generator est installé et *[port]* correspond au port du serveur d'applications utilisé :
`http://[host]:[port]/pdfg-ipp/install`
 - Dans Administration Console, cliquez sur **Accueil > Services > PDF Generator > PDF Generator Network Printer**. Dans la section **Installation de l'imprimante réseau PDF Generator Network Printer**, cliquez sur **Cliquez ici** pour lancer l'installation de l'imprimante réseau PDF Generator Network Printer.
- 3 Dans l'écran Configurer le port Internet, sélectionnez **Utiliser le compte utilisateur spécifié** et saisissez les informations d'identification d'un utilisateur LiveCycle administrateur/utilisateur de PDF Generator. Cet utilisateur doit également posséder une adresse e-mail qui sera utilisée pour recevoir les fichiers convertis. Pour appliquer ce paramètre de sécurité à tous les utilisateurs de l'ordinateur client, sélectionnez **Utiliser les mêmes options de sécurité pour tous les utilisateurs**, puis cliquez sur **OK**.

Remarque : si le mot de passe utilisateur est modifié, les utilisateurs devront réinstaller l'imprimante PDF Generator Network Printer sur leurs ordinateurs. Vous ne pouvez pas mettre à jour le mot de passe à partir d'Administration Console.

Une fois l'installation terminée, une boîte de dialogue affiche le message suivant : « L'imprimante Adobe LiveCycle PDF Generator ES3 a été installée avec succès. ».

Tâches à effectuer après le déploiement

- 4 Cliquez sur **OK**. Vous disposez désormais d'une imprimante intitulée *Adobe LiveCycle PDF Generator ES3* dans la liste des imprimantes disponibles.

8.4.9.2 Configuration d'une imprimante réseau PDFG Network Printer sous Windows à l'aide de l'assistant natif Ajout d'imprimante :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** > **Imprimantes et télécopieurs**, puis cliquez deux fois sur **Ajouter une imprimante**.
- 2 Cliquez sur **Suivant**, sélectionnez l'option **Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur**, puis cliquez sur **Suivant**.
- 3 Sélectionnez **Se connecter à une imprimante sur Internet ou sur un réseau domestique ou d'entreprise** et saisissez l'URL suivante pour l'imprimante PDFG : *[host]* correspond au nom du serveur et *[port]*, au numéro de port sur lequel le serveur fonctionne.
`http:// [host] : [port] /pdfg-ipp/printer`
- 4 Dans l'écran Configurer le port Internet, sélectionnez l'option **Utiliser le compte utilisateur spécifié**, puis saisissez des informations d'identification d'utilisateur valides.
- 5 Dans la zone **Sélection du pilote d'imprimante**, sélectionnez n'importe quel pilote d'imprimante basé sur PostScript (par exemple, HP Color LaserJet PS).
- 6 Terminez l'installation en sélectionnant les options appropriées (par exemple, en définissant cette imprimante comme imprimante par défaut).
Remarque : lors de l'ajout de l'imprimante, les informations d'identification d'utilisateur doivent comporter un identifiant de messagerie valide configuré dans User Management de manière à recevoir la réponse.
- 7 Configurez le service d'envoi du service de courrier électronique. Indiquez un serveur SMTP valide et des informations d'authentification dans les options de configuration du service.

8.4.9.3 Installation et configuration du client de l'imprimante réseau PDF Generator Network Printer à l'aide du transfert de port de serveur proxy

- 1 Configurez le transfert de port du serveur proxy CC sur un port spécifique du serveur LiveCycle et désactivez l'authentification au niveau du serveur proxy (car LiveCycle utilise son propre système d'authentification). Si un client se connecte au serveur proxy au niveau du port transféré, toutes les requêtes sont transférées vers le serveur LiveCycle.
- 2 Installez l'imprimante réseau PDFG Network Printer à l'aide de l'URL suivante :
`http:// [proxy server] : [forwarded port] /pdfg-ipp/install.`
- 3 Indiquez les informations d'identification nécessaires à l'authentification de l'imprimante réseau PDFG Network Printer.
- 4 L'imprimante réseau PDFG Network Printer est alors installée sur l'ordinateur client. Vous pouvez l'utiliser pour effectuer des conversions en PDF, si le serveur LiveCycle est protégé par un pare-feu.

8.4.10 Modification des paramètres de blocage des fichiers

Modifiez les paramètres du Centre de gestion de la confidentialité Microsoft Office pour permettre à PDFG de convertir des documents créés dans des versions précédentes de Microsoft Office.

- 1 Cliquez sur l'onglet **Fichier** d'une application Office 2010. Sous **Aide**, cliquez sur **Options** pour faire apparaître la boîte de dialogue Options.
- 2 Cliquez sur **Centre de gestion de la confidentialité**, puis sur **Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité**.

Tâches à effectuer après le déploiement

- 3 Dans les **Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité**, cliquez sur **Paramètres de blocage des fichiers**.
- 4 Dans la liste Type de fichier, désélectionnez l'option Ouvrir pour le type de fichier qui doit être converti par PDFG.

8.4.11 Paramètres de performance du dossier de contrôle

Pour éviter des messages d'erreur `java.io.IOException` indiquant que l'espace disque disponible ne permet pas d'effectuer des conversions en PDF à l'aide d'un dossier de contrôle, vous pouvez modifier les paramètres de PDF Generator dans Administration Console.

Définition des paramètres de performance de PDF Generator

- 1 Connectez-vous à Administration Console et cliquez sur **Services > Applications et services > Gestion des services**.
- 2 Dans la liste des services, accédez à **PDFGConfigService** et cliquez dessus, puis définissez les valeurs suivantes :
 - **Secondes d'analyse de nettoyage PDFG** : 1 800
 - **Secondes avant expiration de la tâche** : 6 000
 - **Délai d'expiration de conversion sur le serveur** : définissez la valeur par défaut 270 sur une valeur plus élevée, par exemple 450.
- 3 Cliquez sur **Save** et redémarrez le serveur.

8.5 Configuration finale de Rights Management

Rights Management nécessite que le serveur d'applications soit configuré pour utiliser SSL (voir [Aide à l'administration](#)).

8.6 Configuration de l'accès LDAP

8.6.1 Configuration de User Management (domaine local)

- 1 Ouvrez un navigateur Web, accédez au site `http://[hôte]:[port]/adminui`, puis connectez-vous (voir « [8.1.3.1 Accès à Administration Console](#) » à la page 46).
- 2 Cliquez sur **Paramètres > User Management > Gestion des domaines**, puis sur **Nouveau domaine local**.
- 3 Saisissez le nom et l'ID de domaine dans les zones appropriées (voir Ajout de domaines locaux dans [Aide à l'administration](#)).
- 4 (Facultatif) Désactivez le verrouillage de compte en désélectionnant l'option **Activer le verrouillage de compte**.
- 5 Cliquez sur **OK**.

8.6.2 Configuration de User Management avec le protocole LDAP (domaine d'entreprise)

- 1 Ouvrez un navigateur Web, accédez au site `http://[hôte]:[port]/adminui` et connectez-vous (voir « [8.1.3.1 Accès à Administration Console](#) » à la page 46).
- 2 Cliquez sur **Paramètres > User Management > Gestion des domaines**, puis sur **Nouveau domaine d'entreprise**.

Tâches à effectuer après le déploiement

3 Dans la zone **ID**, saisissez un identifiant unique pour le domaine et, dans la zone **Nom**, saisissez un nom descriptif pour le domaine.

Remarque : lors de l'utilisation de DB2 pour la base de données LiveCycle, la longueur maximale autorisée pour l'ID est de 100 caractères ASCII (sur un octet), de 50 caractères sur deux octets, ou de 25 caractères sur quatre octets (voir Ajout de domaines d'entreprise dans [Aide à l'administration](#)).

4 Cliquez sur **Ajouter une authentification** puis, dans la liste **Fournisseur d'authentification**, sélectionnez **LDAP**.

5 Cliquez sur **OK**.

6 Cliquez sur **Ajouter un annuaire** puis, dans le champ **Nom du profil**, saisissez un nom pour votre profil LDAP.

7 Cliquez sur **Suivant**.

8 Renseignez les zones **Serveur**, **Port**, **SSL** et **Liaison**, puis, dans la zone **Remplir la page avec**, sélectionnez un paramètre d'annuaire tel que **Valeurs Sun ONE par défaut**. Spécifiez également des valeurs dans les zones **Nom** et **Mot de passe**, à utiliser pour la connexion à la base de données LDAP lorsque l'accès anonyme n'est pas activé (voir Paramètres d'annuaire dans [Aide à l'administration](#)).

9 (Facultatif) Testez la configuration :

- Cliquez sur **Tester**. L'écran affiche un message indiquant la réussite du test de serveur ou répertoriant les erreurs de configuration détectées.

10 Cliquez sur **Suivant** et configurez les **Paramètres utilisateur** selon les besoins (voir Paramètres d'annuaire dans [Aide à l'administration](#)).

11 (Facultatif) Testez la configuration :

- Cliquez sur **Tester**.
- Dans la zone Filtre de recherche, vérifiez le filtre de recherche ou indiquez-en un nouveau, puis cliquez sur **Envoyer**. L'écran affiche une liste d'entrées correspondantes aux critères de recherche.
- Cliquez sur **Fermer** pour revenir à l'écran Options utilisateur.

12 Cliquez sur **Suivant** et configurez les **Paramètres du groupe** selon les besoins (voir Paramètres d'annuaire dans [Aide à l'administration](#)).

13 (Facultatif) Testez la configuration :

- Cliquez sur **Tester**.
- Dans la zone Filtre de recherche, vérifiez le filtre de recherche ou indiquez-en un nouveau, puis cliquez sur **Envoyer**. L'écran affiche une liste d'entrées correspondantes aux critères de recherche.
- Cliquez sur **Fermer** pour revenir à l'écran Paramètres du groupe.

14 Cliquez sur **Terminer** pour fermer la page Nouvel annuaire, puis sur **OK** pour quitter.

8.7 Activation du mode FIPS

LiveCycle fournit un mode FIPS pour limiter la protection des données aux algorithmes approuvés FIPS 140-2 utilisant le module de chiffrement RSA BSAFE Crypto-C 2.1.

Si vous n'avez pas activé cette option à l'aide de Configuration Manager pendant la configuration de ou si vous l'avez activée, mais que vous voulez la désactiver, vous pouvez modifier ce paramètre dans LiveCycle Configuration Manager.

La modification du mode FIPS requiert un redémarrage du serveur.

Tâches à effectuer après le déploiement

Le mode FIPS ne prend pas en charge les versions Acrobat antérieures à la version 7.0. Si le mode FIPS est activé et que les processus Protection par mot de passe et Supprimer le mot de passe comprennent les paramètres Acrobat 5, le processus échoue.

En général, lorsque le mode FIPS est activé, le service Assembler n'applique le chiffrement du mot de passe à aucun document. En cas de tentative, une exception `FIPSMODEEXCEPTION` est générée pour indiquer que « Le chiffrement du mot de passe n'est pas autorisé en mode FIPS ». De plus, l'élément `PDFsFromBookmarks` n'est pas pris en charge en mode FIPS lorsque le document de base est chiffré par mot de passe.

Activation ou désactivation du mode FIPS

- 1 Connectez-vous à Administration Console.
- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de Core System > Configurations de base**.
- 3 Sélectionnez **Activer FIPS** pour activer le mode FIPS ou désélectionnez cette option pour désactiver le mode FIPS.
- 4 Cliquez sur **OK** et redémarrez le serveur d'applications.

Remarque : le logiciel LiveCycle ne valide pas le code pour assurer la compatibilité FIPS. Il fournit un mode de fonctionnement FIPS permettant d'utiliser les algorithmes certifiés FIPS pour les services de cryptographie des bibliothèques certifiées FIPS (RSA).

8.8 Configuration des paramètres de signature numérique HTML

Pour utiliser la fonction de signature numérique HTML de Forms, procédez comme suit.

- 1 Déployez manuellement le fichier `[racine LiveCycle]/deploy/adobe-forms-ds.ear` sur votre serveur d'applications.
- 2 Connectez-vous à Administration Console et cliquez sur **Services > LiveCycle Forms ES3**.
- 3 Sélectionnez **Signature numérique HTML activée**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

8.9 Activation des conversions du format HTML au format PDF basées sur le navigateur ICEBrowser

LiveCycle ES3 prend en charge les conversions du format HTML au format PDF basées sur le navigateur ICEBrowser. La fonction de conversion du format HTML au format PDF basée sur le navigateur ICEBrowser est désactivée par défaut. Pour activer ce type de conversion, configurez le service `GeneratePDFService` depuis LiveCycle Administration Console.

Pour configurer `GeneratePDFService` :

- 1 Ouvrez LiveCycle Administration Console.
- 2 Accédez à **Accueil > Services > Applications et services > Gestion des services** .
- 3 Sélectionnez **GeneratePDFService** dans la liste des services et ouvrez-le.
- 4 Dans l'onglet Configuration, définissez **Use Acrobat WebCapture (Windows Only)** (Utiliser Acrobat WebCapture (Windows uniquement)) sur `false`.
- 5 Définissez **Use ICEBrowser based HTML to PDF** (Utiliser les conversions HTML vers PDF dans le navigateur ICE) sur `true`.

6 Cliquez sur **Enregistrer**.

8.10 Configuration de Connector for EMC Documentum

Remarque : LiveCycle ne prend en charge que les versions 6.0, 6.5 et 6.7 SP1 d'EMC Documentum. Vérifiez que votre version d'ECM est à niveau.

Remarque : assurez-vous que les tâches d'installation client pour les connecteurs, de copie du fichier JAR et de changements de configuration sont exécutées sur tous les nœuds de la grappe.

Si vous avez installé Connector for EMC Documentum dans le cadre de votre solution LiveCycle, procédez comme suit pour le configurer afin qu'il se connecte au référentiel Documentum.

Configuration de Connector for EMC Documentum

- 1 Localisez le fichier `adobe-component-ext.properties` dans le dossier *[domaine du serveur d'applications]* (si le dossier n'existe pas, créez-le).
- 2 Ajoutez une nouvelle propriété système donnant accès aux fichiers JAR Documentum Foundation Classes suivants :
 - `dfc.jar`
 - `aspectjrt.jar`
 - `log4j.jar`
 - `jaxb-api.jar`
 - (Pour Connector for EMC Documentum 6.5 uniquement)
 - `configservice-impl.jar`,
 - `configservice-api.jar`

La nouvelle propriété système doit avoir la forme suivante :

```
[component id].ext=[JAR files and/or folders]
```

Par exemple, avec des installations par défaut de Content Server et Documentum Foundation Classes, ajoutez au fichier l'une des propriétés système suivantes sur une nouvelle ligne, sans saut de ligne, et terminez la ligne par un retour chariot :

- Connector for EMC Documentum 6.0 uniquement :

```
com.adobe.livecycle.ConnectorforEMCDocumentum.ext=  
C:/Program Files/Documentum/Shared/dfc.jar,  
C:/Program Files/Documentum/Shared/aspectjrt.jar,  
C:/Program Files/Documentum/Shared/log4j.jar  
C:/Program Files/Documentum/Shared/jaxb-api.jar
```

- Connector for EMC Documentum 6.5 uniquement :

```
com.adobe.livecycle.ConnectorforEMCDocumentum.ext=  
C:/Program Files/Documentum/Shared/dfc.jar,  
C:/ProgramFiles/Documentum/Shared/aspectjrt.jar,  
C:/Program Files/Documentum/Shared/log4j.jar,  
C:/Program Files/Documentum/Shared/jaxb-api.jar,  
C:/Program Files/Documentum/Shared/configservice-impl.jar,  
C:/Program Files/Documentum/Shared/configservice-api.jar
```

Tâches à effectuer après le déploiement

Remarque : le texte ci-dessus contient des caractères de formatage pour les sauts de ligne. Si vous copiez et collez ce texte, vous devez supprimer les caractères de formatage.

- Connector for EMC Documentum 6.7 SP1 uniquement :

```
com.adobe.livecycle.ConnectorforEMCDocumentum.ext=
C:/Program Files/Documentum/Shared/dfc.jar,
C:/ProgramFiles/Documentum/Shared/aspectjrt.jar,
C:/Program Files/Documentum/Shared/log4j.jar,
C:/Program Files/Documentum/Shared/jaxb-api.jar,
C:/Program Files/Documentum/Shared/configservice-impl.jar,
C:/Program Files/Documentum/Shared/configservice-api.jar
C:/Program Files/Documentum/Shared/commons-codec-1.3.jar
C:/Program Files/Documentum/Shared/commons-lang-2.4.jar
```

Remarque : le texte ci-dessus contient des caractères de formatage pour les sauts de ligne. Si vous copiez et collez ce texte, vous devez supprimer les caractères de formatage.

- 3 Répétez les étapes précédentes sur chaque instance de serveur d'applications de la grappe.

- 4 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'URL suivante :

```
http://[host]:[port]/adminui
```

- 5 Connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe par défaut :

Nom d'utilisateur : administrator

Mot de passe : password

- 6 Accédez à **Services > LiveCycle ES3 Connector for EMC Documentum > Paramètres de configuration** et effectuez les tâches suivantes :

- Saisissez toutes les informations requises concernant le référentiel Documentum.
- Pour utiliser Documentum comme fournisseur de référentiel, dans la zone Informations sur le fournisseur de services de référentiels, sélectionnez **Fournisseur du référentiel EMC Documentum** et cliquez sur **Enregistrer**. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien d'aide dans le coin supérieur droit de la page d'[Aide à l'administration](#).

- 7 (Facultatif) Sélectionnez **Services > LiveCycle ES3 Connector for EMC Documentum > Paramètres d'identification du référentiel**, cliquez sur **Ajouter**, indiquez les informations Docbase, puis cliquez sur **Enregistrer**. (pour plus d'informations, cliquez sur **Aide** dans l'angle supérieur droit).

- 8 Si le serveur d'applications n'est pas en cours d'exécution, démarrez le serveur. Sinon, arrêtez, puis redémarrez le serveur.

- 9 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'URL suivante :

```
http://[host]:[port]/adminui
```

- 10 Connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe par défaut :

Nom d'utilisateur : administrator

Mot de passe : password

- 11 Accédez à **Services > Applications et Services > Gestion des services** et sélectionnez les services suivants :

- EMCDocumentumAuthProviderService
- EMCDocumentumContentRepositoryConnector
- EMCDocumentumRepositoryProvider

12 Cliquez sur **Démarrer**. Si l'un de ces services ne démarre pas correctement, vérifiez les paramètres saisis précédemment.

13 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour utiliser le service Documentum Authorization (EMCDocumentumAuthProviderService) afin d'afficher le contenu d'un référentiel Documentum dans l'affichage Ressources de Workbench, procédez comme suit. Le service Documentum Authorization remplace l'autorisation de LiveCycle par défaut et doit être configuré en vue d'une connexion à Workbench à l'aide des informations d'identification de Documentum.
- Pour utiliser le référentiel LiveCycle, connectez-vous à Workbench à l'aide des informations d'identification de super-administrateur de LiveCycle (par défaut, *administrator* et *password*).

Vous avez effectué les étapes requises pour cette procédure. Dans ce cas, utilisez les informations d'identification fournies à l'étape 19 pour accéder au référentiel par défaut et utilisez le service d'authentification LiveCycle par défaut.

14 Redémarrez le serveur d'applications.

15 Connectez-vous à Administration Console et cliquez sur **Paramètres > User Management > Gestion des domaines**.

16 Cliquez sur **Nouveau domaine d'entreprise** puis saisissez le nom et l'identifiant du domaine. L'identifiant du domaine est unique. Le nom est la description du domaine.

Remarque : (WebLogic et WebSphere uniquement) lors de l'utilisation de DB2 pour la base de données LiveCycle, la longueur maximale autorisée pour l'ID est de 100 caractères ASCII (sur un octet), de 50 caractères sur deux octets, ou de 25 caractères sur quatre octets (voir Ajout de domaines d'entreprise, dans Aide à l'administration de).

17 Ajoutez un fournisseur d'authentification personnalisé :

- Cliquez sur **Ajouter une authentification**.
- Dans la liste Fournisseur d'authentification, sélectionnez **Personnalisé**.
- Sélectionnez **EMCDocumentumAuthProvider**, puis cliquez sur **OK**.

18 Ajoutez un fournisseur d'authentification LDAP :

- Cliquez sur **Ajouter une authentification**.
- Dans la liste Fournisseur d'authentification, sélectionnez **LDAP**, puis cliquez sur **OK**.

19 Ajoutez un annuaire LDAP :

- Cliquez sur **Ajouter un annuaire**.
- Dans la zone Nom du profil, saisissez un nom unique, puis cliquez sur **Suivant**.
- Renseignez les zones **Serveur**, **Port**, **SSL**, **Liaison** et **Remplir la page avec**. Si vous sélectionnez Utilisateur pour l'option Liaison, vous devez également spécifier les valeurs des champs **Nom** et **Mot de passe**.
- (Facultatif) Sélectionnez **Récupérer les DN de base** pour récupérer les noms de domaine de base comme requis.
- Cliquez sur **Suivant**, configurez les paramètres utilisateur, cliquez sur **Suivant**, configurez les paramètres de groupe comme requis, puis cliquez une nouvelle fois sur **Suivant**.

Pour plus d'informations sur les paramètres, cliquez sur **Aide de User Management** dans l'angle supérieur droit de la page.

20 Cliquez sur **OK** pour fermer la page Ajouter un annuaire, puis de nouveau sur **OK**.

21 Sélectionnez le nouveau domaine d'entreprise, puis cliquez sur **Synchroniser maintenant**. En fonction du nombre d'utilisateurs et de groupes sur votre réseau LDAP et du débit de votre connexion, le processus de synchronisation peut prendre plusieurs minutes.

Tâches à effectuer après le déploiement

(Facultatif) Pour vérifier l'état de la synchronisation, cliquez sur **Actualiser**, puis affichez l'état dans la colonne Etat de synchronisation actuel.

22 Accédez à **Paramètres > User Management > Utilisateurs et groupes**.

23 Recherchez les utilisateurs synchronisés via LDAP et effectuez les tâches suivantes :

- Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs et cliquez sur **Affecter le rôle**.
- Sélectionnez un ou plusieurs rôles LiveCycle, puis cliquez sur **OK**.
- Cliquez une deuxième fois sur **OK** pour confirmer l'affectation des rôles.

Répétez cette étape pour tous les utilisateurs auxquels vous affectez des rôles. Pour plus d'informations, cliquez sur **Aide de User Management** dans l'angle supérieur droit de la page.

24 Démarrez Workbench et connectez-vous à l'aide des informations d'identification du référentiel Documentum :

Nom d'utilisateur : `[nom_utilisateur]@[nom_référentiel]`

Mot de passe : `[password]`

Une fois que vous êtes connecté, le référentiel Documentum apparaît dans l'affichage Ressources de Workbench. Si vous ne vous connectez pas en utilisant `nom_utilisateur@nom_référentiel`, Workbench essaie de se connecter au référentiel par défaut.

25 (Facultatif) Pour installer des exemples LiveCycle pour Connector for EMC Documentum, créez un référentiel Documentum nommé Exemples, puis installez-y les exemples.

Une fois que vous avez configuré le service Connector for EMC Documentum, voir *Aide à l'administration de LiveCycle* pour plus d'informations sur la configuration de Workbench avec votre référentiel Documentum.

8.10.1 Création du format MIME XDP dans un référentiel Documentum

Pour que les utilisateurs puissent stocker et récupérer les fichiers XDP d'un référentiel Documentum, vous devez effectuer l'une des tâches suivantes :

- Créer un format XDP correspondant dans chaque référentiel dans lequel les utilisateurs vont accéder aux fichiers XDP.
- Configurer le service Connector for EMC Documentum de façon à ce que celui-ci utilise un compte Documentum Administrator lors de l'accès au référentiel Documentum. Dans ce cas, lorsque cela est nécessaire, le format XDP est créé par le service Connector for EMC Documentum.

Pour créer un format XDP sur Documentum Content Server à l'aide de Documentum Administrator :

1 Connectez-vous à Documentum Administrator.

2 Cliquez sur **Formats**, puis sélectionnez **Fichier > Nouveau > Format**.

3 Saisissez les informations suivantes dans les champs correspondants :

Nom : `xdp`

Extension de fichier par défaut : `xdp`

Type MIME : `application/xdp`

4 Répétez les étapes 1 à 3 pour tous les autres référentiels Documentum dans lesquels les utilisateurs stockent des fichiers XDP.

Tâches à effectuer après le déploiement**Pour configurer le service Connector for EMC Documentum afin d'utiliser un Documentum Administrator :**

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'URL suivante :
`http://[hôte]:[port]/adminui`
- 2 Connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe par défaut :
Nom d'utilisateur : administrator
Mot de passe : password
- 3 Cliquez sur **Services > LiveCycle ES3 Connector for EMC Documentum > Paramètres de configuration**.
- 4 Dans la zone Informations d'authentification principales de Documentum, mettez à jour les informations suivantes, puis cliquez sur **Enregistrer** :
Nom d'utilisateur : *[nom d'utilisateur Documentum Administrator]*
Mot de passe : *[mot de passe Documentum Administrator]*
- 5 Sélectionnez un référentiel dans la liste **Paramètres d'identification du référentiel** ; s'il n'en existe aucun, cliquez sur **Ajouter**.
- 6 Saisissez les informations suivantes dans les champs correspondants, puis cliquez sur **Enregistrer** :
Nom du référentiel : *[nom du référentiel]*
Nom d'utilisateur des informations d'identification du référentiel : *[nom d'utilisateur Documentum Administrator]*
Mot de passe des informations d'identification du référentiel : *[mot de passe Documentum Administrator]*
- 7 Répétez les étapes 5 et 6 pour tous les référentiels dans lesquels les utilisateurs vont stocker des fichiers XDP.

8.10.2 Activation de la prise en charge de plusieurs courtiers de connexions

LiveCycle Configuration Manager ne prend en charge que la configuration d'un seul courtier de connexions. Vous pouvez utiliser LiveCycle Administrator Console pour activer la prise en charge de plusieurs courtiers de connexions :

- 1 Ouvrez LiveCycle Administrator Console.
- 2 Accédez à **Accueil > Services > LiveCycle ES3 Connector for EMC Documentum > Paramètres de configuration**.
- 3 Dans la zone **Nom d'hôte ou adresse IP du courtier de connexions**, saisissez les noms d'hôte des différents courtiers de connexions séparés par des virgules. Par exemple `hôte1, hôte2, hôte3`.
- 4 Dans la zone **Numéro de port du courtier de connexions**, saisissez les ports des différents courtiers de connexions séparés par des virgules. Par exemple, `1489, 1491, 1489`.
- 5 Cliquez sur **Enregistrer**.

8.11 Configuration de Connector for IBM Content Manager

Remarque : LiveCycle ne prend en charge que la version 8.4 d'IBM Content Manager. Vérifiez que votre version d'ECM est à niveau.

Remarque : assurez-vous que les tâches d'installation client pour les connecteurs, de copie du fichier JAR et de changements de configuration sont exécutées sur tous les nœuds de la grappe.

Tâches à effectuer après le déploiement

Si vous avez installé Connector for IBM Content Manager dans le cadre de votre solution LiveCycle, exécutez la procédure suivante pour configurer le service afin de vous connecter à la banque de données IBM Content Manager.

Configuration de Connector for IBM Content Manager

1 Localisez le fichier `adobe-component-ext.properties` dans le dossier *[domaine du serveur d'applications]* (si le dossier n'existe pas, créez-le).

2 Ajoutez une nouvelle propriété système qui fournit l'emplacement des fichiers JAR IBM II4C suivants :

- `cmb81.jar`
- `cmbcm81.jar`
- `cmbicm81.jar`
- `cmblog4j81.jar`
- `cmbsdk81.jar`
- `cmbutil81.jar`
- `cmbutilicm81.jar`
- `cmbview81.jar`
- `cmbwas81.jar`
- `cmbwcm81.jar`
- `cmgmt`

Remarque : `cmgmt` n'est pas un fichier JAR. Sous Windows, ce dossier est situé par défaut à l'emplacement `C:/Program Files/IBM/db2cmv8/`.

- `common.jar`
- `db2jcc.jar`
- `db2jcc_license_cisuz.jar`
- `db2jcc_license_cu.jar`
- `ecore.jar`
- `ibmjgssprovider.jar`
- `ibmjsseprovider2.jar`
- `ibmpkcs.jar`
- `icrm81.jar`
- `jcache.jar`
- `log4j-1.2.8.jar`
- `xerces.jar`
- `xml.jar`
- `xsd.jar`

La nouvelle propriété système se présente comme suit :

`[component id].ext=[JAR files and/or folders]`

Tâches à effectuer après le déploiement

Par exemple, avec une installation par défaut de DB2 Universal Database Client et de II4C, vous devez ajouter au fichier la propriété système suivante sur une nouvelle ligne, sans saut de ligne, et terminer la ligne par un retour chariot :

```
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/cmgt,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/java/jre/lib/ibmjsseprovider2.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/java/jre/lib/ibmjgssprovider.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/java/jre/lib/ibmpkcs.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/java/jre/lib/xml.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbview81.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmb81.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbcm81.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/xsd.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/common.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/ecore.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbicm81.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbwcm81.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/jcache.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbutil81.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbutilicm81.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/icrm81.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/db2jcc.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/db2jcc_license_cu.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/db2jcc_license_cisuz.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/xerces.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmblog4j81.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/log4j-1.2.8.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbstdk81.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbwas81.jar
```

- 3 Si le serveur d'applications n'est pas en cours d'exécution, démarrez-le ; dans le cas contraire, arrêtez-le puis redémarrez-le.

A présent, vous pouvez vous connecter à la banque de données d'IBM Content Manager à partir des feuilles de propriétés IBMCMConnectorService, en mode de connexion Use User credentials.

Vous avez effectué les étapes requises pour cette procédure.

(Facultatif) Pour vous connecter à la banque de données d'IBM Content Manager à partir des feuilles de propriétés IBMCMConnectorService en mode de connexion Use Credentials From Process Context, procédez comme suit.

Pour vous connecter en mode de connexion Use Credentials from process context :

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'URL suivante :

`http://[hôte]:[port]/adminui`

- 2 Connectez-vous à l'aide des informations d'identification de super-administrateur. Les valeurs par défaut définies au cours de l'installation sont les suivantes :

Nom d'utilisateur : *administrator*

Mot de passe : *password*

- 3 Cliquez sur **Services > LiveCycle ES3 Connector for IBM Content Manager**
- 4 Saisissez toutes les informations requises sur le référentiel, puis cliquez sur **Enregistrer**. Pour plus d'informations sur les informations de référentiel IBM Content Manager, cliquez sur **Aide** dans l'angle supérieur droit de la page.

Tâches à effectuer après le déploiement**5** Effectuez l'une des tâches suivantes :

- Pour utiliser le service IBM Content Manager Authorization (IBMCMAuthProvider) afin que le contenu de la banque de données d'IBM Content Manager apparaisse dans l'affichage des processus de Workbench, procédez comme suit. Le service IBM Content Manager Authorization remplace l'autorisation de LiveCycle par défaut et doit être configuré en vue d'une connexion à Workbench à l'aide des informations d'identification d'IBM Content Manager.
- Pour utiliser les informations d'identification système indiquées à l'étape 4 afin d'utiliser le contenu d'une banque de données IBM Content Manager dans l'affichage Processus de Workbench, ouvrez une session sur Workbench à l'aide des informations d'identification de super administrateur de LiveCycle (par défaut, *administrator* et *password*). Vous avez effectué les étapes requises pour cette procédure. Les informations d'identification système fournies à l'étape 4 utilisent le service d'autorisation par défaut de LiveCycle pour accéder au référentiel par défaut.

6 Connectez-vous à Administration Console et cliquez sur **Paramètres > User Management > Gestion des domaines**.**7** Cliquez sur **Nouveau domaine d'entreprise** puis saisissez le nom et l'identifiant du domaine. L'identifiant du domaine est unique. Le nom est la description du domaine.

Remarque : lors de l'utilisation de DB2 pour la base de données LiveCycle, la longueur maximale autorisée pour l'ID est de 100 caractères ASCII (sur un octet), de 50 caractères sur deux octets, ou de 25 caractères sur quatre octets (voir Ajout de domaines d'entreprise dans Aide à l'administration de LiveCycle).

8 Ajoutez un fournisseur d'authentification personnalisé:

- Cliquez sur **Ajouter une authentification**.
- Dans la liste **Fournisseur d'authentification**, sélectionnez **Personnalisé**, puis **IBMCMAuthProviderService** et cliquez sur **OK**.

9 Ajoutez un fournisseur d'authentification LDAP :

- Cliquez sur **Ajouter une authentification**.
- Dans la liste **Fournisseur d'authentification**, sélectionnez **LDAP**, puis cliquez sur **OK**.

10 Ajoutez un annuaire LDAP :

- Cliquez sur **Ajouter un annuaire**.
- Dans la zone **Nom du profil**, saisissez un nom unique, puis cliquez sur **Suivant**.
- Renseignez les zones **Serveur**, **Port**, **SSL**, **Liaison** et **Remplir la page avec**. Si vous sélectionnez **Utilisateur** pour l'option **Liaison**, vous devez également spécifier les valeurs des champs **Nom** et **Mot de passe**. (Facultatif) Sélectionnez **Récupérer les DN de base** pour récupérer les noms de domaine de base comme requis. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Suivant**.
- Configurez les paramètres utilisateur, cliquez sur **Suivant**, configurez les paramètres de groupe comme requis, puis cliquez sur **Suivant**.

Pour plus d'informations sur les paramètres ci-dessus, cliquez sur le lien **Aide** dans l'angle supérieur droit de la page.

11 Cliquez sur **OK** pour quitter la page Ajouter un annuaire, puis de nouveau sur **OK**.**12** Sélectionnez le nouveau domaine d'entreprise, puis cliquez sur **Synchroniser maintenant**. En fonction du nombre d'utilisateurs et de groupes sur votre réseau LDAP et du débit de votre connexion, le processus de synchronisation peut prendre plusieurs minutes.**13** Pour vérifier l'état de la synchronisation, cliquez sur **Actualiser**, puis affichez l'état dans la colonne **Etat de synchronisation actuel**.

14 Accédez à **Paramètres > User Management > Utilisateurs et groupes**.

15 Recherchez les utilisateurs synchronisés via LDAP et effectuez les tâches suivantes :

- Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs et cliquez sur **Affecter le rôle**.
- Sélectionnez un ou plusieurs rôles LiveCycle, puis cliquez sur **OK**.
- Cliquez une deuxième fois sur **OK** pour confirmer l'affectation des rôles.

Répétez cette étape pour tous les utilisateurs auxquels vous voulez affecter des rôles. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien **Aide** dans le coin supérieur droit de la page.

16 Démarrez Workbench et connectez-vous à l'aide des informations d'identification suivantes de la banque de données d'IBM Content Manager :

Nom d'utilisateur : *[nom d'utilisateur]@[nom du référentiel]*

Mot de passe : *[password]*

La banque de données d'IBM Content Manager peut à présent être utilisée dans l'affichage des processus (Processes) de Workbench lorsque le mode de connexion des composants orchestrables IBMCMConnectorService est défini sur **Use Credentials from process context**.

8.12 Configuration du service Connector for IBM FileNet

LiveCycle ne prend en charge que les versions 4.0, 4.5 et 5.0 d'IBM FileNet. Vérifiez que votre version d'ECM est à niveau.

Si vous avez installé Connector for IBM FileNet dans le cadre de votre solution LiveCycle, configurez le service de manière à ce qu'il se connecte à la banque d'objets FileNet.

***Remarque** : assurez-vous que les tâches d'installation client pour les connecteurs, de copie du fichier JAR et de changements de configuration sont exécutées sur tous les nœuds de la grappe.*

Sélectionnez l'une des procédures suivantes pour configurer le service Connector for IBM FileNet :

- Configuration de Connector for IBM FileNet à l'aide de FileNet 4.x et du transport CEWS :
- Configuration de Connector for IBM FileNet à l'aide de FileNet 4.x et du transport EJB :

Configuration de Connector for IBM FileNet à l'aide de FileNet 4.x ou FileNet 5.0 et du transport CEWS

- 1 Localisez le fichier *[domaine du serveur d'applications]/config/config.xml* et faites-en une copie de sauvegarde.
- 2 Dans WebLogic Server Administration Console, sous Domain Structure, cliquez sur **Environment > Servers**, puis, dans le volet de droite, cliquez sur le nom de votre serveur.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Configuration**, puis sur **Server Start**.
- 4 Sous Change Center, cliquez sur **Lock & Edit**.
- 5 (**Uniquement pour FileNet 4.x**) Dans la zone Arguments, saisissez le texte suivant et cliquez ensuite sur Enregistrer.

```
-Dwasp.location= <configuration files location>
```

Par exemple, avec une installation par défaut de FileNet Application Engine sous un système d'exploitation Windows, vous devez ajouter l'option Java :

```
-Dwasp.location=C:/Progra~1/FileNet/AE/CE_API/wsi
```

Tâches à effectuer après le déploiement

- 6 Localisez le fichier `adobe-component-ext.properties` dans le dossier *[domaine du serveur d'applications]* (si le dossier n'existe pas, créez-le).
- 7 Ajoutez une nouvelle propriété système qui fournit l'emplacement des fichiers JAR Application Engine suivants :
Pour FileNet 4.x, ajoutez les fichiers JAR suivants.

- `javaapi.jar`
- `log4j-1.2.13.jar`
- `soap.jar`
- `wasp.jar`
- `builtin_serialization.jar` (FileNet 4.0 uniquement)
- `wSDL_api.jar`
- `jaxm.jar`
- `jaxrpc.jar`
- `saaj.jar`
- `jetty.jar`
- `runner.jar`
- `p8cjares.jar`
- `Jace.jar`
- (facultatif) `pe.jar`

Pour FileNet 5.0, ajoutez les fichiers JAR suivants.

- `Jace.jar`
- `javaapi.jar`
- `log4j.jar`
- `pe.jar`
- `stax-api.jar`
- `xlpxScanner.jar`
- `xlpxScannerUtils.jar`

Remarque : ajoutez le fichier `pe.jar` uniquement si votre déploiement utilise le service `IBMFileNetProcessEngineConnector`. La nouvelle propriété système doit avoir la forme suivante :

```
[component id].ext=[JAR files and/or folders]
```

Par exemple, avec une installation par défaut de FileNet Application Engine sous un système d'exploitation Windows, vous devez ajouter la propriété système suivante sur une nouvelle ligne, sans saut de ligne, et terminer la ligne par un retour chariot :

Remarque : le texte suivant contient des caractères de formatage pour les sauts de ligne. Si vous copiez ce texte vers un emplacement en dehors de ce document, supprimez les caractères de formatage lorsque vous le collez à son emplacement.

```
com.adobe.livecycle.ConnectorforIBMFileNet.ext=  
C:/Program Files/FileNet/AE/CE_API/lib2/javaapi.jar,  
C:/Program Files/FileNet/AE/CE_API/lib2/log4j-1.2.13.jar
```

Tâches à effectuer après le déploiement

8 (FileNet Process Engine Connector uniquement) Configurez les propriétés de connexion du moteur de processus comme suit :

- Dans un éditeur de texte, créez un fichier avec le contenu suivant sur une seule ligne, puis terminez cette ligne par un retour chariot :

```
RemoteServerUrl = cemp:http://[contentserver_IP]:[contentengine_port]/ wsi/FNCEWS40DIME/
```

- Enregistrez le fichier dans un dossier à part sous le nom de WcmApiConfig.properties et ajoutez l'emplacement de ce dossier dans le fichier adobe-component-ext.properties.

Par exemple, si vous enregistrez le fichier sous c:/pe_config/WcmApiConfig.properties, ajoutez le chemin c:/pe_config au fichier adobe-component-ext.properties.

Remarque : le nom de fichier est sensible à la casse.

9 Si vous utilisez un fichier de configuration JAAS personnalisé, vous devez ajouter au fichier les lignes suivantes :

```
FileNetP8 {weblogic.security.auth.login.UsernamePasswordLoginModule
    required authOnLogin=true;};
FileNetP8WSI {com.filenet.api.util.WSILoginModule required;};
FileNetP8Engine
    {weblogic.security.auth.login.UsernamePasswordLoginModule required
    authOnLogin=true;};
FileNetP8Server
    {weblogic.security.auth.login.UsernamePasswordLoginModule required
    authOnLogin=true;};
```

 Vous pouvez déterminer si le fichier de configuration JAAS est utilisé à partir de la valeur de la propriété - `Djava.security.auth.login.config` dans la commande `start` du serveur d'applications.

10 (FileNet Process Engine Connector uniquement) Si votre déploiement utilise FileNet Process Engine Connector, effectuez une des tâches suivantes correspondant à votre configuration :

- Si votre déploiement utilise un fichier JAAS personnalisé, vous devez ajouter au fichier concerné la ligne suivante :

```
FileNetP8 {com.filenet.api.util.WSILoginModule required;};
```

- S'il n'utilise pas de fichier JAAS personnalisé, utilisez un éditeur de texte pour créer un fichier avec le contenu suivant :

```
FileNetP8 {com.filenet.api.util.WSILoginModule required;};
```

Enregistrez le fichier sous le nom `jaas.conf.WSI` et ajoutez l'emplacement du fichier en tant que l'option Java suivante dans la commande `start` de WebLogic Server :

```
-Djava.security.auth.login.config=<JAAS file location>
```

Par exemple, si vous enregistrez le fichier comme `C:/pe_config/jaas.conf.WSI`, vous devez ajouter l'option Java suivante :

```
-Djava.security.auth.login.config=C:/pe_config/jaas.conf.WSI
```

11 Ouvrez le fichier `config.xml` et localisez la valeur `<credential-encrypted>` correspondant au domaine utilisateur du serveur géré. S'il n'existe aucune valeur correspondant à cet élément, ouvrez la copie de sauvegarde du fichier `config.xml` créé à l'étape 1 et copiez la valeur `<credential-encrypted>`.

12 Collez cette valeur dans le nouveau fichier `config.xml`, puis enregistrez ce dernier et fermez-le.

13 Si le serveur d'applications n'est pas en cours d'exécution, démarrez le serveur. Sinon, arrêtez, puis redémarrez le serveur.

Tâches à effectuer après le déploiement

14 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'URL suivante :

`http://[hôte]:[port]/adminui`

15 Connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe par défaut :

Nom d'utilisateur : administrator

Mot de passe : password

16 Cliquez sur **Services > LiveCycle ES3 Connector for IBM FileNet**.

17 Saisissez les informations requises concernant le référentiel FileNet, puis, dans la zone Informations sur le fournisseur de services de référentiels, sélectionnez **Fournisseur du référentiel IBM FileNet**.

Si votre déploiement utilise le service facultatif Process Engine, sélectionnez **Use Process Engine Connector Service** dans la zone Options de Process Engine, puis indiquez les paramètres de Process Engine. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien **Aide** dans le coin supérieur droit de la page.

***Remarque** : les informations d'identification entrées lors de cette étape sont validées par la suite, lors du démarrage des services de référentiels IBM FileNet. Si ces informations ne sont pas valides, une erreur est générée et les services ne démarrent pas.*

18 Cliquez sur **Enregistrer**, puis sélectionnez **Services > Applications and Services > Gestion des services**.

19 Sélectionnez les services suivants, puis cliquez sur **Démarrer** :

- IBMFileNetAuthProviderService
- IBMFileNetContentRepositoryConnector
- IBMFileNetRepositoryProvider
- IBMFileNetProcessEngineConnector (si configuré)

Si l'un des services ne démarre pas correctement, vérifiez les paramètres de Process Engine.

20 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour utiliser le service FileNet Authorization (IBMFileNetAuthProviderService) afin d'afficher le contenu d'une banque d'objets FileNet dans l'affichage Ressources de Workbench, procédez comme suit. Le service FileNet Authorization remplace l'autorisation de LiveCycle par défaut et doit être configuré en vue d'une connexion à Workbench à l'aide des informations d'identification de FileNet.
- Pour utiliser le référentiel LiveCycle, connectez-vous à Workbench à l'aide des informations d'identification de super-administrateur de LiveCycle (par défaut, *administrator* et *password*). Les informations d'identification fournies à l'étape 16 utilisent le service d'autorisation par défaut de LiveCycle pour accéder au référentiel par défaut dans ce cas.

21 Redémarrez le serveur d'applications.

22 Connectez-vous à Administration Console et cliquez sur **Paramètres > User Management > Gestion des domaines**.

23 Cliquez sur **Nouveau domaine d'entreprise**, puis saisissez le nom et l'identifiant du domaine. L'identifiant du domaine est unique. Le nom est la description du domaine.

lors de l'utilisation de DB2 pour la base de données LiveCycle, la longueur maximale autorisée pour l'ID est de 100 caractères ASCII (sur un octet), de 50 caractères sur deux octets, ou de 25 caractères sur quatre octets (voir Ajout de domaines d'entreprise dans l'Aide à l'administration).

24 Ajoutez un fournisseur d'authentification personnalisé:

- Cliquez sur **Ajouter une authentification**.

Tâches à effectuer après le déploiement

- Dans la liste **Fournisseur d'authentification**, sélectionnez **Personnalisé**.
- Sélectionnez **IBMFileNetAuthProviderService**, puis cliquez sur **OK**.

25 Ajoutez un fournisseur d'authentification LDAP :

- Cliquez sur **Ajouter une authentification**.
- Dans la liste **Fournisseur d'authentification**, sélectionnez **LDAP**, puis cliquez sur **OK**.

26 Ajoutez un annuaire LDAP :

- Cliquez sur **Ajouter un annuaire** puis, dans la zone **Nom du profil**, saisissez un nom unique et cliquez sur **Suivant**.
- Renseignez les zones **Serveur**, **Port**, **SSL**, **Liaison** et **Remplir la page avec**. Si vous sélectionnez **Utilisateur** pour l'option **Liaison**, vous devez également spécifier les valeurs des champs **Nom** et **Mot de passe**.
- (Facultatif) Sélectionnez **Récupérer les DN de base** pour récupérer les noms de domaine de base comme requis. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Suivant**.
- Configurez les paramètres utilisateur, cliquez sur **Suivant**, configurez les paramètres de groupe comme requis, puis cliquez sur **Suivant**.

Pour plus d'informations sur les paramètres, cliquez sur le lien **Aide** dans le coin supérieur droit de la page.

27 Cliquez sur **OK** pour fermer la page Ajouter un annuaire, puis de nouveau sur **OK**.

28 Sélectionnez le nouveau domaine d'entreprise, puis cliquez sur **Synchroniser maintenant**. En fonction du nombre d'utilisateurs et de groupes sur votre réseau LDAP et du débit de votre connexion, le processus de synchronisation peut prendre plusieurs minutes.

(Facultatif) Pour vérifier l'état de la synchronisation, cliquez sur **Actualiser**, puis affichez l'état dans la colonne **Etat de synchronisation actuel**.

29 Accédez à **Paramètres > User Management > Utilisateurs et groupes**.

30 Recherchez les utilisateurs synchronisés via LDAP et effectuez les tâches suivantes :

- Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs et cliquez sur **Affecter le rôle**.
- Sélectionnez un ou plusieurs rôles LiveCycle, puis cliquez sur **OK**.
- Cliquez une deuxième fois sur **OK** pour confirmer l'affectation des rôles.

Répétez cette étape pour tous les utilisateurs auxquels vous voulez affecter des rôles. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien **Aide** dans le coin supérieur droit de la page.

31 Démarrez Workbench et ouvrez une session à l'aide des informations d'identification suivantes du référentiel IBM FileNet :

Nom d'utilisateur : *[nom_utilisateur]@[nom_référentiel]*

Mot de passe : *[password]*

A présent, la banque d'objets FileNet doit être visible dans l'affichage Ressources de Workbench. Si vous ne vous connectez pas en utilisant *nom_utilisateur@nom_référentiel*, Workbench essaie de se connecter au référentiel par défaut spécifié à l'étape 16.

32 (Facultatif) Pour installer des exemples LiveCycle pour Connector for IBM FileNet, créez une banque d'objets FileNet nommée *Exemples*, puis installez-y les exemples.

Une fois Connector for IBM FileNet configuré, il est recommandé de se reporter à l'Aide à l'administration de LiveCycle pour obtenir plus d'informations sur la configuration appropriée des fonctions de Workbench à l'aide du référentiel FileNet.

8.13 Ajout de nœuds de grappe et du programme d'équilibrage de charge à la liste blanche

Les nœuds de grappe et le programme d'équilibrage de charge doivent être ajoutés à la liste blanche CSRF. Voir la section Fonctionnement des référents autorisés de l'Aide à l'administration pour obtenir les étapes détaillées.

8.14 Installation de bibliothèques supplémentaires sous UNIX et Linux

ConvertPDFService et XMLFormService nécessitent des bibliothèques système supplémentaires sur les systèmes UNIX et Linux. Voir la section Dépendances des bibliothèques du système LiveCycle Unix du guide de renforcement et de sécurité pour connaître la liste des bibliothèques requises.

Chapitre 9 : Configuration de l'équilibrage de charge

Vous pouvez configurer la grappe WebLogic Server pour qu'elle fournisse les fonctionnalités d'équilibrage de charge.

La configuration des domaines étant terminée, si vous utilisez le serveur d'administration et les serveurs gérés organisés en grappe, vous avez besoin d'une méthode de redirection via proxy pour effectuer des transferts vers différents serveurs gérés en vue d'obtenir l'équilibrage de charge. Vous pouvez implémenter un serveur proxy pour WebLogic en utilisant l'un de ces mécanismes :

- Une instance WebLogic Server et HttpClusterServlet (reportez-vous à la page Using Web Server Plug-Ins with WebLogic Server).
- Un serveur proxy tiers, comme Apache, Microsoft IIS ou Netscape IPlanet, équipé d'un module externe proxy WebLogic. (reportez-vous à la page Using Web Server Plug-Ins with WebLogic Server).
- Un système d'équilibrage de charge matériel tel que F5 BigIP (voir BIG-IP® Product Family) ou d'autres produits (voir Choix d'un appareil d'équilibrage matériel).

Remarque : dans un environnement organisé en grappe, LiveCycle ne prend en charge l'affinité de session que pour l'équilibrage de charge. Le module externe WebLogic pour Apache prend en charge l'affinité de session par défaut.

Pour obtenir des instructions complètes sur le paramétrage de WebLogic concernant l'équilibrage de charge, voir http://download.oracle.com/docs/cd/E13222_01/wls/docs81/cluster/load_balancing.html.

9.1 Configuration d'un module externe de serveur Apache

Vous pouvez installer et configurer un module externe de serveur Apache HTTP afin de fournir l'équilibrage de charge à votre grappe. Le module externe de serveur Apache HTTP redirige les demandes d'un serveur Apache vers une instance WebLogic Server de la grappe.

Procédez comme suit :

- Installez le module externe de serveur Apache HTTP (voir « [9.1.1 Installation du module externe de serveur Apache HTTP](#) » à la page 75).
- Configurez le module externe de serveur Apache HTTP (voir « [9.1.2 Configuration du module externe de serveur Apache HTTP](#) » à la page 76).
- Test du module externe de serveur Apache HTTP (voir « [9.1.3 Test du module externe de serveur Apache HTTP](#) » à la page 76).

9.1.1 Installation du module externe de serveur Apache HTTP

Le module externe de serveur Apache HTTP est distribué comme objet partagé (.so) pour les plateformes Solaris, Linux, AIX, Windows et HPUX11. L'installation WebLogic 11g n'inclut pas les modules externes du serveur Apache HTTP. Ils figurent dans un fichier .zip séparé que vous pouvez vous procurer sur les sites de téléchargement et de support d'Oracle. Pour plus d'informations sur la manière d'installer le module externe, reportez-vous à l'article Installing the Apache HTTP Server Plug-In as a Dynamic Shared Object.

Remarque : le fichier `mod_wl28_20.so` est utilisé pour le chiffrement 128 bits. Pour installer le module externe, copiez le fichier `mod_wl_20.so` (ou `mod_wl28.so`) dans le répertoire `[APACHE_HOME]\modules`.

9.1.2 Configuration du module externe de serveur Apache HTTP

Pour configurer le module externe de serveur Apache HTTP, modifiez le fichier de configuration.

Configuration du module externe de serveur Apache HTTP

- 1 Dans un éditeur de texte, ouvrez le répertoire `[RACINE_APACHE]\conf\httpd.conf` et ajoutez la ligne suivante :

```
LoadModule weblogic_module modules/mod_wl_20.so
```

- 2 Ajoutez un bloque `IfModule` comme suit :

```
<IfModule mod_weblogic.c>  
WebLogicCluster <Server1>:8001,<Server2>:8001  
MatchExpression *  
</IfModule>
```

Remarque : si les noms d'ordinateur ne fonctionnent pas, utilisez les adresses IP. Ajoutez d'autres noms d'ordinateur à la liste en les séparant par une virgule.

- 3 Démarrez/Redémarrez le serveur Apache HTTP.

Remarque : si votre grappe implémente le protocole SSL, reportez-vous à la page *Using Web Server Plug-ins with WebLogic Server* pour plus de détails sur la configuration du module externe Apache utilisant le protocole SSL.

9.1.3 Test du module externe de serveur Apache HTTP

Vous pouvez utiliser LiveCycle pour tester le module externe de serveur Apache HTTP.

Test du module externe de serveur Apache HTTP

- 1 Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'URL `[URL du serveur Apache]/adminui`.
- 2 Connectez-vous à LiveCycle et recherchez dans les fichiers journaux des serveurs gérés de la grappe un message de réponse afin d'identifier le serveur de la grappe ayant traité la demande.
- 3 En utilisant une nouvelle fenêtre de navigateur et un autre serveur de la grappe, répétez les étapes 1 et 2 pour vérifier que les demandes sont transmises, en répétition alternée, aux différents serveurs de la grappe.

Les messages de réponse réussie confirment que vous avez accédé aux différents serveurs de la grappe.

Chapitre 10 : Configuration de la production avancée

Cette section décrit le paramétrage avancé d'Adobe® LiveCycle® Output 10, Adobe® LiveCycle® Forms 10 et PDF Generator. Les procédures décrites doivent être effectuées sur un système de production uniquement, par un administrateur de serveurs d'applications expérimenté.

10.1 Configuration de la taille du pool pour Output et Forms

La valeur par défaut actuelle de PoolMax est 4. La valeur réelle à définir dépend de la configuration matérielle et de l'utilisation de votre environnement.

Pour une utilisation optimale, il est recommandé que la limite inférieure de PoolMax ne soit pas plus basse que le nombre d'unités centrales disponibles. De même, la limite supérieure doit être déterminée par le modèle de charge de votre serveur. En général, la limite supérieure doit correspondre au double du nombre d'unités centrales connectées à votre serveur.

Modification de la valeur PoolMax existante

1 Modifiez le script de démarrage de WebLogic dans un éditeur de texte.

2 Ajoutez les propriétés suivantes pour ConvertPdf :

- `com.adobe.convertpdf.bmc.POOL_MAX=[nouvelle valeur]`
- `com.adobe.convertpdf.bmc.MAXIMUM_REUSE_COUNT=5000`
- `com.adobe.convertpdf.bmc.REPORT_TIMING_INFORMATION=true`
- `com.adobe.convertpdf.bmc.CT_ALLOW_SYSTEM_FONTS=true`

3 Ajoutez les propriétés suivantes pour XMLFM :

- `com.adobe.xmlform.bmc.POOL_MAX=[nouvelle valeur]`
- `com.adobe.xmlform.bmc.MAXIMUM_REUSE_COUNT=5000`
- `com.adobe.xmlform.bmc.REPORT_TIMING_INFORMATION=true`
- `com.adobe.xmlform.bmc.CT_ALLOW_SYSTEM_FONTS=true`

10.2 PDF Generator

PDF Generator est capable d'effectuer simultanément plusieurs conversions PDF pour certains types de fichier d'entrée. Cette opération est appliquée via l'utilisation de beans session sans état.

10.2.1 Configuration de la taille du pool EJB

Il existe quatre beans session sans état différents qui permettent d'appliquer des tailles de pool distinctes pour les types de fichier d'entrée suivants :

- fichiers Adobe PostScript® et Encapsulated PostScript (EPS) ;
- fichiers image (BMP, TIFF, PNG, JPEG, etc.) ;
- fichiers OpenOffice ;
- tous les autres types de fichier (sauf HTML) tels que les fichiers Microsoft Office, Photoshop®, PageMaker® et FrameMaker®.

La taille du pool pour les conversions HTML vers PDF n'est pas gérée via l'utilisation de beans session sans état.

La taille du pool par défaut pour les fichiers PostScript et EPS ainsi que pour les fichiers image est définie sur 3, et pour les fichiers OpenOffice et les autres types de fichier (sauf HTML) elle est définie sur 1.

Vous pouvez attribuer une autre valeur à la taille du pool pour les fichiers PS/EPS et image, en fonction de la configuration matérielle de votre serveur (nombre d'unités centrales, nombre de noyaux dans chaque unité centrale, etc.). En revanche, vous ne devez pas modifier la taille du pool (qui doit rester définie sur 1 pour les fichiers OpenOffice et les autres types de fichiers afin que PDF Generator fonctionne correctement.

Cette section décrit le mode de configuration de la taille du pool des fichiers PS2PDF et Image2PDF pour chacun des serveurs d'applications pris en charge.

Le texte ci-dessous suppose que les deux fichiers EAR suivants de l'application LiveCycle ont été déployés sur le serveur d'applications :

- adobe-livecycle-weblogic.ear
- Adobe-livecycle-native weblogic-[plateforme].ear
où [plateforme] doit être remplacé par l'une des chaînes suivantes, en fonction de votre système d'exploitation :
- (Windows) x86_win32
- (Linux) x86_linux
- (SunOS™) sparc_sunos

Configuration de la taille du pool pour PS2PDF et Image2PDF

Reportez-vous aux sections « Paramètres du service Distiller » et « Paramètres du service Generate PDF » dans la rubrique « Gestion des services » de l'Aide à l'administration de LiveCycle.

10.3 Activation de CIFS sous Windows

Vous devez configurer manuellement l'ordinateur Windows Server hébergeant LiveCycle.

Remarque : veillez à ce que le serveur ait une adresse IP statique.

Sur des ordinateurs Windows, vous devez effectuer les opérations suivantes :

10.3.1 Activation de NetBIOS sur TCP/IP

Vous devez activer NetBIOS sur TCP/IP de façon à ce que des demandes de nom d'hôte du serveur émanant de clients se connectant au serveur LiveCycle soient renouvelées.

- 1 Dans la boîte de dialogue **Propriétés de la connexion au réseau local**, dans l'onglet **Général**, sélectionnez **Protocole Internet**, puis **Propriétés**.
- 2 Dans l'onglet **Général** de la boîte de dialogue **Propriétés de protocole Internet (TCP/IP)**, assurez-vous que le serveur est associé à une adresse IP statique. Cliquez sur **Avancé**.
- 3 Dans la boîte de dialogue **Paramètres TCP/IP avancés**, sélectionnez l'onglet **WINS**, puis **Activer NetBIOS sur TCP/IP**.

10.3.2 Ajout d'adresses IP

- 1 Dans la boîte de dialogue **Propriétés de la connexion au réseau local**, dans l'onglet **Général**, sélectionnez **Protocole Internet**, puis **Propriétés**.
- 2 Dans l'onglet **Général** de la boîte de dialogue **Propriétés de protocole Internet (TCP/IP)**, assurez-vous que le serveur est associé à une adresse IP statique. Cliquez sur **Avancé**.
- 3 Dans la boîte de dialogue **Paramètres TCP/IP avancés**, sélectionnez l'onglet **Paramètres IP**, puis cliquez sur **Ajouter**.
- 4 Indiquez une adresse IP statique et cliquez sur **Ajouter**.

10.3.3 Désactivation du partage de fichiers et d'imprimantes (Windows Server 2008 uniquement)

- Accédez à **Paramètres réseau**, désélectionnez l'option **Partage de fichiers et d'imprimantes pour les clients Microsoft**, puis cliquez sur **Appliquer**.

Chapitre 11 : Annexe : Interface de ligne de commande du programme d'installation

11.1 Présentation

LiveCycle fournit une interface de ligne de commande au programme d'installation. Cette interface est destinée aux utilisateurs expérimentés de LiveCycle ou à une utilisation dans des environnements serveur qui ne prennent pas en charge l'utilisation de l'interface utilisateur graphique du programme d'installation. L'interface de ligne de commande s'exécute en mode console avec une session interactive pour l'ensemble des opérations d'installation.

Avant d'installer les modules à l'aide de l'option d'installation par interface de ligne de commande, assurez-vous que vous avez préparé votre environnement requis pour exécuter LiveCycle conformément au guide de préparation pour une nouvelle installation ou mise à niveau sur un serveur unique ou dans une configuration de grappe, en fonction de vos besoins. L'ensemble de la documentation relative à LiveCycle est disponible à l'adresse http://www.adobe.com/go/learn_lc_documentation_10_fr.

Pour une présentation générale du processus d'installation, voir « 4.1 Avant de commencer » à la page 17.

Après avoir lancé le processus d'installation, suivez les instructions qui s'affichent pour choisir les options d'installation. Répondez à chaque invite pour progresser dans la procédure d'installation.

Remarque : si vous souhaitez modifier un choix effectué lors d'une étape précédente, saisissez `back`. Vous pouvez annuler l'installation à tout moment en saisissant `quit`.

11.2 Installation de LiveCycle

1 Ouvrez une invite de commande et accédez au dossier du support d'installation ou du disque dur contenant l'exécutable du programme d'installation :

- (Windows) `server\Disk1\InstData\Windows_64\VM`
- (Linux) `server/Disk1/InstData/Linux/NoVM`
- (Solaris) `server/Disk1/InstData/Solaris/NoVM`

2 Ouvrez une invite de commande et exécutez la commande suivante :

- (Windows) `install.exe -i console`
- (Non Windows) `./install.bin -i console`

Remarque : la saisie de la commande sans l'option `-i console` lance le programme d'installation basée sur une interface utilisateur graphique.

3 Répondez aux invites comme décrit dans le tableau suivant :

Invite	Description
Choisir les paramètres régionaux	Sélectionnez la langue de l'installation en saisissant une valeur comprise entre 1 et 3. Vous pouvez sélectionner la valeur par défaut en appuyant sur Entrée . Les options par sont Deutsch, English et Français. L'anglais (English) est la langue par défaut.
Choisir le dossier d'installation	Dans l'écran de destination, appuyez sur Entrée pour accepter le répertoire par défaut ou saisissez l'emplacement du répertoire d'installation. Les dossiers d'installation par défaut sont : (Windows) : C:\Adobe\Adobe LiveCycle ES3 (Non Windows) : opt/adobe/adobe_livecycle_es3 N'utilisez pas de caractère accentué dans le nom de répertoire. Sinon, l'interface de ligne de commande ignore les accents et crée un répertoire après modification des caractères accentués.
Contrat de licence du serveur LiveCycle	Appuyez sur Entrée pour parcourir les pages du contrat de licence. Si vous en acceptez les termes, saisissez y et appuyez sur Entrée .
Résumé préalable à l'installation	Consultez les choix d'installation que vous avez effectués, puis appuyez sur Entrée pour poursuivre l'installation avec les choix opérés. Saisissez back pour revenir aux étapes précédentes, puis modifiez les paramètres de votre choix.
Prêt à installer	Le programme d'installation affiche le répertoire d'installation. Appuyez sur Entrée pour lancer le processus d'installation.
Installation en cours	Au cours du processus d'installation, la barre de progression se remplit pour indiquer la progression de l'installation.
Configuration Manager	Appuyez sur Entrée pour terminer l'installation de LiveCycle. Vous pouvez exécuter Configuration Manager en mode d'interface utilisateur graphique en appelant le script suivant : (Windows) : C:\Adobe\Adobe LiveCycle ES3\configurationManager\bin\ConfigurationManager.bat (Non Windows) : opt/adobe/adobe_livecycle_es3/configurationManager/bin/ConfigurationManager.sh
Installation terminée	L'écran de fin d'installation affiche le statut et l'emplacement de l'installation. Appuyez sur Entrée pour quitter le programme d'installation.

11.3 Journaux d'erreurs

Si une erreur se produit, vous pouvez passer en revue le fichier install.log dans le répertoire des journaux de l'installation :

- (Windows) [racine LiveCycle]\log
- (Linux, Solaris) [racine LiveCycle]/log

Pour plus d'informations sur les erreurs qui peuvent se produire lors de l'installation, voir le guide de dépannage approprié.

11.4 Désinstallation de LiveCycle en mode console

Remarque : si vous avez installé LiveCycle via l'option de ligne de commande, vous pouvez désinstaller LiveCycle ES3 uniquement en exécutant le programme de désinstallation à partir de la ligne de commande. Si vous souhaitez effectuer une désinstallation silencieuse, ne saisissez pas l'identificateur « -i console ».

1 Ouvrez une invite de commande et accédez au répertoire contenant le script de désinstallation :

Remarque : sur les systèmes UNIX, vous devez accéder manuellement au répertoire contenant le script de désinstallation, car le nom de ce répertoire contient des espaces.

- (Windows) `cd C:\Adobe\Adobe LiveCycle ES3\Uninstall_Adobe LiveCycle ES3`
- (Systèmes de type UNIX) `cd opt/adobe/adobe livecycle es3/Uninstall_Adobe livecycle es3`

2 Saisissez la commande suivante à l'invite et appuyez sur Entrée :

- (Windows) `Uninstall Adobe LiveCycle ES3-i console`
- (Linux, Solaris) `./Uninstall Adobe Livecycle ES3 -i console`

3 Suivez les instructions qui s'affichent.

Invite	Description
Désinstallation de LiveCycle ES3	Appuyez sur Entrée pour poursuivre la désinstallation. Saisissez quit pour fermer le programme de désinstallation.
Désinstallation... Désinstallation terminée	Une fois la désinstallation lancée, le reste du processus se termine et le curseur revient dans l'invite. Certains éléments ne sont pas toujours supprimés. De plus, aucun des dossiers créés après l'installation de LiveCycle n'est supprimé. Vous devez supprimer ces fichiers et ces dossiers manuellement.

Chapitre 12 : Annexe : Interface de ligne de commande de Configuration Manager

LiveCycle fournit une interface de ligne de commande à LiveCycle Configuration Manager. Cette interface est destinée aux utilisateurs expérimentés de LiveCycle, par exemple dans des environnements serveur ne prenant pas en charge l'utilisation de l'interface utilisateur graphique LiveCycle Configuration Manager.

12.1 Ordre des opérations

L'interface de ligne de commande de Configuration Manager doit suivre le même ordre des opérations que la version avec interface utilisateur graphique de Configuration Manager. Veillez à utiliser les opérations de l'interface de ligne de commande dans cet ordre :

- 1 Configuration de LiveCycle
- 2 Validation de la topologie du serveur d'applications
- 3 Validation de la connectivité de la base de données
- 4 Configuration du serveur d'applications
- 5 Validation des configurations du serveur d'applications
- 6 Déploiement de LiveCycle
- 7 Initialisation de LiveCycle
- 8 Validation de LiveCycle
- 9 Déploiement des modules LiveCycle
- 10 Validation du déploiement des modules LiveCycle
- 11 Vérification de la préparation du système pour PDF Generator
- 12 Ajout d'un utilisateur administrateur pour PDF Generator
- 13 Configuration de Connector for IBM Content Manager
- 14 Configuration de Connector for IBM FileNet
- 15 Configuration de Connector for EMC Documentum
- 16 Configuration de Connector for SharePoint
- 17 Configuration de la solution Correspondence Management

Important : vous devez redémarrer chacun des nœuds de grappe après avoir terminé les opérations d'interface de ligne de commande de Configuration Manager.

12.2 Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande

Vous devez créer le fichier de propriétés en fonction de l'installation. Utilisez l'une des méthodes suivantes.

- Créez un fichier de propriétés et remplissez les valeurs en fonction des scénarios d'installation et de configuration.
- Copiez le fichier de propriétés `cli_propertyFile_template.txt` pour l'utiliser comme modèle `cli_propertyFileupgrade_template.txt` et modifiez les valeurs en fonction des opérations de Configuration Manager que vous envisagez d'utiliser.
- Utilisez l'interface utilisateur graphique de Configuration Manager, puis le fichier de propriétés créé via cette interface comme fichier de propriétés pour l'interface de ligne de commande. Si vous exécutez le fichier `[racine LiveCycle]/configurationManager/bin/ConfigurationManager.bat`, le fichier `userValuesForCLI.properties` est créé dans le répertoire `[racine LiveCycle]/configurationManager/config`. Vous pouvez utiliser ce fichier comme entrée pour l'interface de ligne de commande de Configuration Manager.

Remarque : dans le fichier de propriétés d'interface de ligne de commande, vous devez utiliser le caractère d'échappement (\) comme séparateur de répertoires de chemins d'accès Windows (\). Par exemple, si le dossier Fonts à indiquer est `C:\Windows\Fonts`, dans le script de l'interface de ligne de commande de Configuration Manager, vous devez le saisir comme `C:\Windows\ \Fonts`.

12.3 Propriétés de configuration générales

12.3.1 Propriétés courantes

Les propriétés courantes sont :

Propriétés spécifiques à WebLogic et WebSphere : elles sont requises pour la configuration du serveur d'applications, le déploiement de LiveCycle, la validation de la topologie du serveur d'applications et la validation des configurations du serveur d'applications.

Propriétés spécifiques à LiveCycle Server : nécessaires à l'initialisation de LiveCycle et au déploiement des composants LiveCycle.

Ces propriétés sont requises pour les opérations suivantes :

- Initialisation de LiveCycle
- Déploiement des composants LiveCycle

Propriété	Valeurs	Description
<code>targetServer.topologyType</code>	serveur ou grappe	Type de topologie du serveur d'applications pour lequel vous déployez LiveCycle.
<code>targetServer.name</code>	Chaîne	Nom affecté au nœud ou à la grappe du serveur d'applications ou du serveur d'administration.
<code>targetServer.adminHost</code>	Chaîne Par défaut, il s'agit de <code>localhost</code>	Nom d'hôte du serveur sur lequel le serveur d'administration est installé.
<code>targetServer.adminPort</code>	Entier	Numéro de port utilisé par le serveur d'administration pour rechercher les demandes SOAP.

Propriété	Valeurs	Description
targetServer.adminUserID	Chaîne	ID de l'utilisateur administratif à utiliser lors de l'accès au serveur d'applications
targetServer.adminPassword	Chaîne	Mot de passe associé à l'ID de l'utilisateur administratif de WebLogic.
localServer.appServerRootDir	(Windows) WebLogic 11g C:\Oracle\Middleware\wlserver_10.3 (Linux, Solaris) WebLogic 11g /opt/Oracle/Middleware/wlserver_10.3	répertoire racine de l'instance du serveur d'applications que vous configurez localement (sur laquelle vous envisagez de déployer LiveCycle ou que vous utilisez pour communiquer avec un serveur distant sur lequel vous prévoyez de déployer LiveCycle).
targetServer.appServerRootDir	Par défaut : (Windows) WebLogic 11g C:\Oracle\Middleware\wlserver_10.3 (Linux, Solaris) WebLogic 11g /opt/Oracle/Middleware/wlserver_10.3	répertoire racine de l'instance du serveur d'applications que vous configurez sur un serveur distant (sur lequel vous envisagez de déployer LiveCycle).
<i>Propriétés spécifiques à LiveCycle Server</i>		
LCHost	Chaîne	Nom d'hôte du serveur sur lequel LiveCycle va être déployé. Pour les déploiements en grappe, nom d'hôte des nœuds de la grappe sur lesquels le serveur d'applications est exécuté.
LCPort	Entier	Numéro de port Web sur lequel LiveCycle va être déployé.
excludedSolutionComponents	Chaîne. Les valeurs possibles sont : ALC-LFS-Forms, ALC-LFS-ConnectorEMCDocumentum, ALC-LFS-ConnectorlBMFileNet, ALC-LFS-ConnectorlBMContentManager, ALC-LFS-DigitalSignatures, ALC-LFS-DataCapture, ALC-LFS-Output, ALC-LFS-PDFGenerator, ALC-LFS-ProcessManagement, ALC-LFS-ReaderExtensions, ALC-LFS-RightsManagement	(Facultatif) Répertoriez les modules de LiveCycle que vous ne souhaitez pas configurer. Spécifiez les modules exclus dans une liste de valeurs séparées par des virgules.
excludedSolution	ALC-SA-CorrespondenceManagement	Vous pouvez inclure ou exclure la solution Correspondence Management en spécifiant cette propriété.

12.3.2 Configuration des propriétés LiveCycle

Ces propriétés s'appliquent uniquement à la configuration de LiveCycle.

Propriété	Valeurs	Description
AdobeFontsDir	Chaîne	Emplacement du répertoire des polices du serveur Adobe. Ce chemin d'accès doit être accessible à partir des nœuds de la grappe sur lesquels le déploiement est effectué.
customerFontsDir	Chaîne	Emplacement du répertoire des polices du client. Ce chemin d'accès doit être accessible à partir des nœuds de la grappe sur lesquels le déploiement est effectué.
systemFontsDir	Chaîne	Emplacement du répertoire des polices système. Ce chemin d'accès doit être accessible à partir des nœuds de la grappe sur lesquels le déploiement est effectué.
LCTempDir	Chaîne	Emplacement du répertoire temporaire. Ce chemin d'accès doit être accessible à partir des nœuds de la grappe sur lesquels le déploiement est effectué.
LCGlobalDocStorageDir	Chaîne	Répertoire racine de stockage de document global. Spécifiez un chemin d'accès à un répertoire partagé NFS utilisé pour stocker des documents de longue vie et pour les partager entre tous les nœuds de la grappe. Spécifiez cette propriété uniquement lors du déploiement de composants LiveCycle dans un environnement de grappes de serveurs. Ce chemin d'accès doit être accessible à partir des nœuds de la grappe sur lesquels le déploiement est effectué.
EnableDocumentDBStorage	true ou false Par défaut : false	Active ou désactive le stockage de documents dans la base de données pour les documents persistants. Même si vous activez le stockage de documents dans la base de données, vous avez toujours besoin du répertoire de système de fichiers du répertoire de stockage global de documents.
contentServices.indexesDir	Chaîne	<i>[Content Services uniquement]</i> Spécifiez le répertoire d'index utilisé par Content Services. Ce répertoire est unique pour chaque nœud de serveur et doit avoir les mêmes nom et emplacement sur tous les nœuds. Par exemple, <code>contentServices.indexesDir=C:\\Adobe\\Adobe LiveCycle ES3\\lccs_indexes</code>

12.3.3 Configuration ou validation des propriétés du serveur d'applications

12.3.3.1 Configuration ou validation des propriétés WebLogic

Configuration Manager peut configurer ou valider le serveur d'applications WebLogic comme requis par LiveCycle.

Ces propriétés s'appliquent uniquement aux opérations suivantes :

- configuration du serveur d'applications ;
- validation de la topologie du serveur d'applications ;
- validation des configurations du serveur d'applications ;
- Validation de la connectivité de la base de données

12.3.3.2 Propriétés de serveur d'application

Propriété	Valeurs	Description
<i>Vous devez configurer la section des propriétés spécifiques au serveur d'applications. Pour plus d'informations, voir Propriétés courantes.</i>		
jvm.initialHeapSize	Par défaut : 256	Taille initiale du segment de mémoire, en Mo, pour la JVM.
jvm.maxHeapSize	Par défaut : 1792	Taille maximum du segment de mémoire, en Mo, pour la JVM.
<i>Grappes de serveurs WebLogic et WebSphere uniquement</i>		
cache.useUDP	true	Définissez la valeur sur <code>true</code> si LiveCycle utilise UDP pour implémenter la mise en cache. Définissez-la sur <code>false</code> si LiveCycle utilise TCP pour implémenter la mise en cache.
cache.udp.port	Par défaut : 33456	Numéro de port utilisé par l'ordinateur principal pour la communication du cache basée sur le protocole UDP. A configurer uniquement si <code>cache.useUDP=true</code> .
cache.tcpip.primaryhost	Chaîne	Nom d'hôte de l'ordinateur sur lequel le serveur de l'application principale est installée. A configurer uniquement si <code>cache.useUDP!=true</code> .
cache.tcpip.primaryport	Par défaut : 22345	Numéro de port utilisé par l'ordinateur du serveur de l'application principale pour la communication du cache basée sur le protocole TCP. A configurer uniquement si <code>cache.useUDP!=true</code> .
cache.tcpip.secondaryhost	Chaîne	Nom d'hôte de l'ordinateur sur lequel le serveur de l'application secondaire est installé. A configurer uniquement si <code>cache.useUDP!=true</code> .
cache.tcpip.secondaryport	Par défaut : 22345	Numéro de port utilisé par l'ordinateur du serveur de l'application secondaire pour la communication du cache basée sur le protocole TCP. A configurer uniquement si <code>cache.useUDP!=true</code> .
<i>Configuration du chemin de classe du serveur WebLogic de base</i>		

Propriété	Valeurs	Description
classpath.targetServer.javaHome	Chaîne	La configuration du serveur d'applications cible nécessite l'emplacement Java Home qui est utilisé pour l'exécution du serveur d'applications cible. Ce chemin d'accès doit être accessible à partir des nœuds de grappe configurés.
classpath.targetServer.pop3JarPath	Chaîne	Chemin d'accès au fichier JAR POP3 accessible au serveur d'applications cible. Ce chemin d'accès doit être accessible à partir du serveur configuré.
<i>Configuration des sources de données</i>		
datasource.dbType	Choose: <ul style="list-style-type: none"> • oracle • db2 • sqlserver 	Type de base de données configuré pour être utilisé avec LiveCycle.
datasource.dbName	Chaîne	Nom de la base de données.
datasource.dbHost	Chaîne	Nom d'hôte ou adresse IP du serveur sur lequel la base de données est située.
datasource.dbPort	Entier	Port de base de données que LiveCycle utilise lors de la communication avec la base de données.
datasource.dbUser	Chaîne	ID utilisateur utilisé par LiveCycle lors de l'accès à la base de données.
datasource.dbPassword	Chaîne	Mot de passe associé à l'ID utilisateur de la base de données.
datasource.target.driverPath	Chaîne	Pilote JDBC dans le répertoire lib du serveur d'applications. Ce chemin d'accès doit être valide et accessible à partir des nœuds de grappe configurés.
datasource.local.driverPath	Chaîne	Pilote JDBC local. Cette valeur est utilisée pour tester la connexion directe à la base de données.

12.3.4 Déploiement des propriétés LiveCycle

Ces propriétés s'appliquent uniquement au déploiement de LiveCycle.

Propriété	Valeurs	Description
<i>Pour plus d'informations, voir « 12.3.1 Propriétés courantes » à la page 84</i>		
deployment.includeIVS	false	Indique si les fichiers EAR IVS sont inclus dans le déploiement. Il est recommandé de ne pas inclure de fichiers EAR IVS dans l'environnement de production.

12.3.5 Initialisation des propriétés LiveCycle

Ces propriétés s'appliquent uniquement à l'initialisation de LiveCycle.

Propriété	Valeurs	Description
<i>Pour plus d'informations, voir « 12.3.1 Propriétés courantes » à la page 84</i>		

12.3.6 Déploiement des propriétés des composants LiveCycle

Ces propriétés s'appliquent uniquement aux opérations suivantes :

- Déploiement des composants LiveCycle.
- Validation du déploiement des composants LiveCycle.
- Validation de LiveCycle Server.

Propriété	Valeurs	Description
<i>Vous devez configurer la section Informations sur le serveur LiveCycle. Pour plus d'informations, voir Propriétés courantes</i>		
LCAdminUserID	Chaîne	ID utilisateur à affecter à l'utilisateur administrateur de LiveCycle. Cet ID utilisateur est utilisé pour la connexion à Administration Console.
LCAdminPassword	Chaîne	Mot de passe à affecter à l'utilisateur administrateur de LiveCycle. Ce mot de passe est utilisé pour la connexion à Administration Console.

12.3.7 Ajout d'un utilisateur administrateur pour PDF Generator

Ces propriétés s'appliquent uniquement à l'opération d'ajout d'un utilisateur administrateur pour PDF Generator. Ces propriétés sont comprises dans le fichier cli_propertyFile_pdfg_template.txt

Propriété	Valeurs	Description
LCHost	Chaîne	Nom de l'hôte sur lequel le serveur LiveCycle est installé.
LCPort	Entier	Numéro de port sur lequel le serveur d'applications LiveCycle est configuré.
LCAdminUserID	Chaîne	ID utilisateur à affecter à l'utilisateur administrateur de LiveCycle. Cet ID utilisateur est utilisé pour la connexion à Administration Console.
LCAdminPassword	Chaîne	Mot de passe à affecter à l'utilisateur administrateur de LiveCycle. Ce mot de passe est utilisé pour la connexion à Administration Console.
LCServerMachineAdminUser	Chaîne	ID utilisateur de l'utilisateur administrateur du système d'exploitation hébergeant LiveCycle.
LCServerMachineAdminUserPasswd	Chaîne	Mot de passe de l'utilisateur administrateur du système d'exploitation hébergeant LiveCycle.

12.3.8 Configuration de Connector for IBM Content Manager

Propriété	Valeurs	Description
LCHost	Chaîne	Nom de l'hôte sur lequel le serveur LiveCycle est installé.
LCPort	Entier	Numéro de port sur lequel le serveur d'applications LiveCycle est configuré.
LCAdminUserID	Chaîne	ID utilisateur à affecter à l'utilisateur administrateur de LiveCycle. Cet ID utilisateur est utilisé pour la connexion à Administration Console.
LCAdminPassword	Chaîne	Mot de passe à affecter à l'utilisateur administrateur de LiveCycle. Ce mot de passe est utilisé pour la connexion à Administration Console.
jndiPortNumber	Chaîne	Port JNDI correspondant au serveur d'applications LiveCycle.
jboss.clientjar.location	Chaîne	Emplacement du fichier jbossall-client.jar. (JBoss uniquement)
CDVTopology.appserverrootdir	Chaîne	répertoire racine de l'instance du serveur d'applications que vous configurez sur un serveur distant (sur lequel vous envisagez de déployer LiveCycle)
ConfigureIBMCM	true ou false	Définissez la valeur sur true pour configurer Connector for IBM Content Manager.
IBMCMClientPathDirectory	Chaîne	Emplacement du répertoire d'installation du client IBM Content Manager.
DataStoreName	Chaîne	Nom de la banque de données du serveur IBM Content Manager à laquelle vous voulez vous connecter.
IBMCMUsername	Chaîne	Nom d'utilisateur à affecter à l'utilisateur administrateur d'IBM Content Manager. Cet ID utilisateur est utilisé pour la connexion à IBM Content Manager.
IBMCMPassword	Chaîne	Mot de passe à affecter à l'utilisateur administrateur d'IBM Content Manager. Ce mot de passe est utilisé pour la connexion à IBM Content Manager.
ConnectionString	Chaîne	Arguments supplémentaires utilisés dans la chaîne de connexion à IBM Content Manager (facultatif).

12.3.9 Configuration de Connector for IBM FileNet

Propriété	Valeurs	Description
LCHost	Chaîne	Nom de l'hôte sur lequel le serveur LiveCycle est installé.
LCPort	Entier	Numéro de port sur lequel le serveur d'applications LiveCycle est configuré
LCAdminUserID	Chaîne	ID utilisateur à affecter à l'utilisateur administrateur de LiveCycle. Cet ID utilisateur est utilisé pour la connexion à Administration Console.
LCAdminPassword	Chaîne	Mot de passe à affecter à l'utilisateur administrateur de LiveCycle. Ce mot de passe est utilisé pour la connexion à Administration Console.
jndiPortNumber	Chaîne	Port JNDI correspondant au serveur d'applications LiveCycle.
jboss.clientjar.location	Chaîne	Emplacement du fichier jbossall-client.jar. (JBoss uniquement)
CDVTopology.appserverrootdir	Chaîne	répertoire racine de l'instance du serveur d'applications que vous configurez sur un serveur distant (sur lequel vous envisagez de déployer LiveCycle)
ConfigureFileNetCE	true ou false	Définissez la valeur sur true pour configurer Connector for IBM FileNet.
FileNetConfigureCEVersion	Chaîne	Version du client FileNet à configurer. Spécifiez FileNetClientVersion4.0 ou FileNetClientVersion4.5.
FileNetCEClientPathDirectory	Chaîne	Emplacement du répertoire d'installation du client IBM FileNet Content Manager.
ContentEngineName	Chaîne	Nom d'hôte ou adresse IP de la machine sur laquelle IBM FileNet Content Engine est installé.
ContentEnginePort	Chaîne	Numéro de port utilisé par IBM FileNet Content Engine.
CredentialProtectionSchema	CLEAR ou SYMMETRIC	Indique le niveau de protection.
EncryptionFileLocation	Chaîne	Emplacement du fichier de chiffrement. Cette propriété n'est requise que lorsque vous sélectionnez l'option SYMMETRIC pour l'attribut CredentialProtectionSchema. Utilisez une barre oblique (/) ou deux barres obliques inversées (\\) comme séparateur de chemin.
DefaultObjectStore	Chaîne	Nom de la banque d'objets pour le serveur Connector for IBM FileNet Content.
FileNetContentEngineUsername	Chaîne	ID utilisateur servant à la connexion au serveur IBM FileNet Content. L'ID utilisateur disposant de droits d'accès en lecture est autorisé à se connecter à la banque d'objets par défaut.

Propriété	Valeurs	Description
FileNetContentEnginePassword	Chaîne	Mot de passe à attribuer à l'utilisateur IBM FileNet. Ce mot de passe est utilisé pour la connexion à la banque d'objets par défaut.
ConfigureFileNetPE	true ou false	Définissez la valeur sur true pour configurer Connector for IBM FileNet.
FileNetPEClientPathDirectory	Chaîne	Emplacement du répertoire d'installation du client IBM FileNet.
FileNetProcessEngineHostname	Chaîne	Nom d'hôte ou adresse IP du routeur de processus.
FileNetProcessEnginePortNumber	Entier	Numéro de port pour le serveur IBM FileNet Content.
FileNetPERouterURLConnectionPoint	Chaîne	Nom du routeur de processus.
FileNetProcessEngineUsername	Chaîne	ID utilisateur servant à la connexion au serveur IBM FileNet Content.
FileNetProcessEnginePassword	Chaîne	Mot de passe servant à la connexion au serveur IBM FileNet Content.

12.3.10 Configuration de Connector for EMC Documentum

Propriété	Valeurs	Description
LCHost	Chaîne	Nom de l'hôte sur lequel le serveur LiveCycle est installé.
LCPort	Entier	Numéro de port sur lequel le serveur d'applications LiveCycle est configuré
LCAdminUserID	Chaîne	ID utilisateur à affecter à l'utilisateur administrateur de LiveCycle. Cet ID utilisateur est utilisé pour la connexion à Administration Console.
LCAdminPassword	Chaîne	Mot de passe à affecter à l'utilisateur administrateur de LiveCycle. Ce mot de passe est utilisé pour la connexion à Administration Console.
jndiPortNumber	Chaîne	Port JNDI correspondant au serveur d'applications LiveCycle.
jboss.clientjar.location	Chaîne	Emplacement du fichier jbossall-client.jar. (JBoss uniquement)
CDVTopology.appserverrootdir	Chaîne	répertoire racine de l'instance du serveur d'applications que vous configurez sur un serveur distant (sur lequel vous envisagez de déployer LiveCycle)
ConfigureDocumentum	true ou false	Définissez la valeur sur true pour configurer Connector for EMC Documentum.
DocumentumClientVersion	Chaîne	Version du client EMC Documentum à configurer. Spécifiez DocumentumClientVersion6.0 ou DocumentumClientVersion6.0.

Propriété	Valeurs	Description
DocumentumClientPathDirectory	Chaîne	Emplacement du répertoire d'installation du client EMC Documentum.
ConnectionBrokerHostName	Chaîne	Nom d'hôte ou adresse IP d'EMC Documentum Content Server.
ConnectionBrokerPortNumber	Chaîne	Numéro de port pour EMC Documentum Content Server.
DocumentumUsername	Chaîne	ID utilisateur servant à la connexion à EMC Documentum Content Server.
DocumentumPassword	Chaîne	Mot de passe servant à la connexion à EMC Documentum Content Server.
DocumentumDefaultRepositoryName	Chaîne	Nom du référentiel par défaut d'EMC Documentum Content Server.

12.3.11 Configuration de Connector for Microsoft SharePoint

Propriété	Valeurs	Description
LCHost	Chaîne	Nom de l'hôte sur lequel le serveur LiveCycle est installé.
LCPort	Entier	Numéro de port sur lequel le serveur d'applications LiveCycle est configuré
LCAdminUserID	Chaîne	ID utilisateur à affecter à l'utilisateur administrateur de LiveCycle. Cet ID utilisateur est utilisé pour la connexion à Administration Console.
LCAdminPassword	Chaîne	Mot de passe à affecter à l'utilisateur administrateur de LiveCycle. Ce mot de passe est utilisé pour la connexion à Administration Console.
jndiPortNumber	Chaîne	Port JNDI correspondant au serveur d'applications LiveCycle.
jboss.clientjar.location	Chaîne	Emplacement du fichier jbossall-client.jar. (JBoss uniquement)
CDVTopology.appserverrootdir	Chaîne	répertoire racine de l'instance du serveur d'applications que vous configurez sur un serveur distant (sur lequel vous envisagez de déployer LiveCycle)
ConfigureSharePoint	true ou false	Définissez la valeur sur true pour configurer Connector for Microsoft SharePoint.
SharePointServerAddress	Chaîne	Nom d'hôte ou adresse IP du serveur SharePoint.
SharePointUsername	Chaîne	ID utilisateur servant à la connexion au serveur SharePoint.
SharePointPassword	Chaîne	Mot de passe servant à la connexion au serveur SharePoint.

Propriété	Valeurs	Description
SharePointDomain	Chaîne	Nom de domaine du serveur SharePoint.
SharePointVersion	Chaîne	Version de Microsoft SharePoint installée pour LiveCycle.
ConnectionString	Chaîne	Arguments supplémentaires utilisés dans la chaîne de connexion au serveur SharePoint (facultatif).

12.3.12 Utilisation de l'interface de ligne de commande

Une fois que vous avez configuré votre fichier de propriétés, vous devez accéder au dossier `[racine LiveCycle]/configurationManager/bin`.

Pour afficher la description complète des commandes de l'interface de ligne de commande de Configuration Manager, saisissez : `ConfigurationManagerCLI help<nom de commande>`.

Utilisation de l'interface de ligne de commande pour configurer LiveCycle

La configuration de LiveCycle requiert la syntaxe suivante :

```
configureLiveCycle -f <fichier de propriétés>
```

Où :

- `-f <fichier de propriétés>` : fichier de propriétés contenant les arguments requis. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande.

Extraction des lots CRX dans LiveCycle

L'opération de configuration du référentiel CRX requiert la syntaxe suivante :

```
extractCRXInstallationContent [-crx_password <mot de passe>] -f <fichier de propriétés>
```

Où :

- `-f <fichier de propriétés>` : fichier de propriétés contenant les arguments requis. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande.

Configuration de Correspondence Management

L'opération de configuration du référentiel CRX requiert la syntaxe suivante :

```
configureCRXRepository -f <fichier de propriétés>
```

Où :

- `-f <fichier de propriétés>` : fichier de propriétés contenant les arguments requis. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande.

12.3.12.1 Utilisation de l'interface de ligne de commande pour configurer LiveCycle

La configuration de LiveCycle requiert la syntaxe suivante :

```
configureLiveCycle -f <fichier de propriétés>
```

Où :

- `-f <fichier de propriétés>` : fichier de propriétés contenant les arguments requis. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande.

12.3.12.2 Utilisation de l'interface de ligne de commande pour configurer le serveur d'applications

La configuration du serveur d'applications requiert la syntaxe suivante :

```
configureApplicationServer -targetServer_AdminPassword <mot de passe> -f <fichier de propriétés> [-skip <ListeConfigurationsàIgnorer>]
```

Où :

- -targetServer_AdminPassword <mot de passe> : permet de définir le mot de passe de l'administrateur sur la ligne de commande. Si cet argument est présent, il remplace la propriété targetServer_AdminPassword dans le fichier de propriétés.
- -f <fichier de propriétés> : fichier de propriétés contenant les arguments requis. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande.
- -skip <ListeConfigurationsàIgnorer> : paramètre facultatif qui permet de dresser la liste des composants du serveur d'applications que vous ne souhaitez pas configurer. Spécifiez les composants exclus dans une liste séparée par des virgules. Les options valides sont Datasource ou Core.

12.3.12.3 (WebSphere et WebLogic uniquement) Utilisation de l'interface de ligne de commande pour déployer LiveCycle

Le déploiement de LiveCycle requiert la syntaxe suivante :

```
deployLiveCycle -f <fichier de propriétés>
```

Où :

- -f <fichier de propriétés> : fichier de propriétés contenant les arguments requis. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande.
- Important :** vous devez redémarrer votre serveur d'applications une fois l'opération de déploiement de LiveCycle terminée.

12.3.12.4 Utilisation de l'interface de ligne de commande pour initialiser LiveCycle

L'initialisation de LiveCycle requiert la syntaxe suivante :

```
initializeLiveCycle -f <fichier de propriétés>
```

Où :

- -f <fichier de propriétés> : fichier de propriétés contenant les arguments requis. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande.

12.3.12.5 Utilisation de l'interface de ligne de commande pour déployer les composants LiveCycle

Le déploiement des composants LiveCycle requiert la syntaxe suivante :

```
deployLiveCycleComponents -f <fichier de propriétés> -LCAdminPassword <mot de passe>
```

Où :

- -f <fichier de propriétés> : fichier de propriétés contenant les arguments requis. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande.

- `-LCAdminPassword <mot de passe>` : permet de définir le mot de passe de l'administrateur sur la ligne de commande. Si cet argument est présent, il remplace la propriété `targetServer.adminPassword` dans le fichier de propriétés.

12.3.12.6 Utilisation de l'interface de ligne de commande pour valider la topologie du serveur d'applications

La validation de la topologie du serveur d'applications est opérationnelle et requiert la syntaxe suivante :

```
validateApplicationServerTopology -f <fichier de propriétés> -targetServer_AdminPassword <mot de passe>
```

Où :

- `-f <fichier de propriétés>` : fichier de propriétés contenant les arguments requis. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande.
- `-targetServer_AdminPassword <mot de passe>` : permet de définir le mot de passe de l'administrateur sur la ligne de commande. Si cet argument est présent, il remplace la propriété `targetServer.adminPassword` dans le fichier de propriétés.

12.3.12.7 Utilisation de l'interface de ligne de commande pour valider la connectivité de la base de données

La validation de la connectivité de la base de données est opérationnelle et requiert la syntaxe suivante :

```
validateDBConnectivity -f <fichier de propriétés> -datasource_dbPassword <mot de passe>
```

Où :

- `-f <fichier de propriétés>` : fichier de propriétés contenant les arguments requis. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande.
- `-datasource_dbPassword <mot de passe>` : permet de définir le mot de passe de l'utilisateur de la base de données sur la ligne de commande. Si cet argument est présent, il remplace la propriété `datasource.dbPassword` dans le fichier de propriétés.

12.3.12.8 Utilisation de l'interface de ligne de commande pour valider les configurations du serveur d'applications

La validation des configurations du serveur d'applications est opérationnelle et requiert la syntaxe suivante :

```
validateApplicationServerConfigurations -f <fichier de propriétés> -targetServer_AdminPassword <mot de passe>
```

Où :

- `-f <fichier de propriétés>` : fichier de propriétés contenant les arguments requis. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande.
- `-targetServer_AdminPassword <mot de passe>` : permet de définir le mot de passe de l'administrateur sur la ligne de commande. Si cet argument est présent, il remplace la propriété `targetServer.adminPassword` dans le fichier de propriétés.

12.3.12.9 Utilisation de l'interface de ligne de commande pour valider LiveCycle Server

La validation de LiveCycle Server est opérationnelle et requiert la syntaxe suivante :

```
validateLiveCycleServer -f <fichier de propriétés> -LCAdminPassword <mot de passe>
```

Où :

- -f <fichier de propriétés> : fichier de propriétés contenant les arguments requis. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande.
- -LCAdminPassword <mot de passe> : permet de définir le mot de passe de l'administrateur sur la ligne de commande. Si cet argument est présent, il remplace la propriété targetServer.adminPassword dans le fichier de propriétés.

12.3.12.10 Utilisation de l'interface de ligne de commande pour valider le déploiement des composants LiveCycle

La validation du déploiement des composants LiveCycle est opérationnelle et requiert la syntaxe suivante :

```
validateLiveCycleComponentDeployment -f <fichier de propriétés> -LCAdminPassword <mot de passe>
```

Où :

- -f <fichier de propriétés> : fichier de propriétés contenant les arguments requis. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande.
- -LCAdminPassword <mot de passe> : permet de définir le mot de passe de l'administrateur sur la ligne de commande. Si cet argument est présent, il remplace la propriété targetServer.adminPassword dans le fichier de propriétés.

12.3.12.11 Vérification de la préparation du système pour PDF Generator

L'opération de vérification de la préparation du système pour PDF Generator requiert la syntaxe suivante :

```
pdfg-checkSystemReadiness
```

12.3.12.12 Ajout d'un utilisateur administrateur pour PDF Generator

L'opération d'ajout d'un utilisateur administrateur pour PDF Generator requiert la syntaxe suivante :

```
pdfg-addAdminUser -f <fichier de propriétés>
```

Où :

- -f <fichier de propriétés> : fichier de propriétés contenant les arguments requis. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande.

12.3.12.13 Configuration de Connector for IBM Content Manager

L'opération de configuration de Connector for IBM Content Manager est facultative et requiert la syntaxe suivante :

```
IBMCM-configurationCLI -f <fichier de propriétés>
```

Où :

- -f <fichier de propriétés> : fichier de propriétés contenant les arguments requis. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande.

Important : modifiez le <fichier de propriétés> nommé `cli_propertyFile_ecm_ibmcm_template.txt` situé dans le répertoire `[racine LiveCycle]\configurationManager\bin\`.

- 1 Copiez le fichier `adobe-component-ext.properties` du répertoire `[racine LiveCycle]\configurationManager\configure-ecm/weblogic` dans le répertoire `[racine du serveur d'applications]/users_projects/domain/[domaine du serveur d'applications]`.
- 2 Redémarrez le serveur d'applications.

3 Démarrez les services suivants à partir de LiveCycle Administration Console

- IBMCMAuthProviderService
- IBMCMConnectorService

12.3.12.14 Configuration de Connector for IBM FileNet

L'opération de configuration de Connector for IBM FileNet est facultative et requiert la syntaxe suivante :

filenet-configurationCLI -f <fichier de propriétés>

Où :

- -f <fichier de propriétés> : fichier de propriétés contenant les arguments requis. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande.

Important : modifiez le <fichier de propriétés> nommé `cli_propertyFile_ecm_filenet_template.txt` situé dans le répertoire `[racine LiveCycle]\configurationManager\bin\`.

Effectuez les étapes suivantes manuellement pour terminer la configuration de Connector for IBM Content Manager.

- 1 Copiez le fichier `adobe-component-ext.properties` du répertoire `[racine LiveCycle]\configurationManager/configure-ecm/weblogic` dans le répertoire `[racine du serveur d'applications]\users_projects/domain\[domaine du serveur d'applications]`.
- 2 Si votre déploiement utilise un fichier JAAS personnalisé, recherchez-le, puis ajoutez-lui le contenu du fichier `jaas.conf.WSI` disponible dans le répertoire `[racine LiveCycle]\configurationManager/configure-ecm/weblogic`. Ajoutez sinon l'emplacement du fichier `jaas.conf.WSI` sous forme d'option Java à la commande `start` de WebLogic Server :

```
-Djava.security.auth.login.config=[racine LiveCycle]\configurationManager/configure-ecm/weblogic/jaas.conf.WSI.
```

- 3 **(Uniquement pour FileNet 4.x)** Ajoutez l'option Java `-Dwasp.location=[racine du client FileNet]/wsi` aux options de démarrage du serveur d'applications.
- 4 Redémarrez le serveur d'applications.
- 5 Démarrez les services suivants à partir de LiveCycle Administration Console
 - IBMFileNetAuthProviderService
 - IBMFileNetContentRepositoryConnector
 - IBMFileNetRepositoryProvider
 - IBMFileNetProcessEngineConnector (si configuré)

12.3.12.15 Configuration de Connector for EMC Documentum

L'opération de configuration de Connector for EMC Documentum est facultative et requiert la syntaxe suivante :

documentum-configurationCLI -f <fichier de propriétés>

Où :

- -f <fichier de propriétés> : fichier de propriétés contenant les arguments requis. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande.

Important : modifiez le <fichier de propriétés> nommé `cli_propertyFile_ecm_documentum_template.txt` situé dans le répertoire `[racine LiveCycle]\configurationManager\bin\`.

Effectuez les étapes suivantes manuellement pour terminer la configuration de Connector for EMC Documentum.

- 1 Copiez le fichier `adobe-component-ext.properties` du répertoire `[racine LiveCycle]\configurationManager\configure-ecm\weblogic` dans le répertoire `[racine du serveur d'applications]\users_projects\domain\[domaine du serveur d'applications]`.
- 2 Redémarrez le serveur d'applications.
- 3 Démarrez les services suivants à partir de LiveCycle Administration Console
 - `EMCDocumentumAuthProviderService`
 - `EMCDocumentumRepositoryProvider`
 - `EMCDocumentumContentRepositoryConnector`

12.3.12.16 Configuration de Connector for Microsoft SharePoint

L'opération de configuration de Connector for Microsoft SharePoint est facultative et requiert la syntaxe suivante :

```
sharepoint-configurationCLI -f <fichier de propriété>
```

Où :

- `-f <fichier de propriétés>` : fichier de propriétés contenant les arguments requis. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande.

Important : modifiez le <fichier de propriétés> nommé `cli_propertyFile_ecm_sharepoint_template.txt` situé dans le répertoire `[racine LiveCycle]\configurationManager\bin\`.

12.4 Exemples d'utilisation

Dans `C:\Adobe\Adobe LiveCycle ES3\configurationManager\bin`, saisissez :

```
ConfigurationManagerCLI configureLiveCycle -f cli_propertyFile.txt
```

Où `cli_propertyFile.txt` est le nom du fichier de propriétés que vous avez créé.

12.5 Journaux d'erreurs de l'interface de ligne de commande de Configuration Manager

Si une erreur se produit, vous pouvez passer en revue les journaux d'erreurs de l'interface de ligne de commande situés dans le dossier `[racine LiveCycle]\configurationManager\log`. Le fichier journal généré respecte la convention de dénomination, `lcmCLI.0.log`, où le numéro du nom de fichier (0) est incrémenté lorsque les fichiers journaux sont modifiés.

12.6 Etapes suivantes

Si vous avez utilisé l'interface de ligne de commande de Configuration Manager pour configurer et déployer LiveCycle, vous pouvez désormais effectuer les tâches suivantes :

- vérifier le déploiement (voir « [8.1.3 Vérification du déploiement](#) » à la page 46) ;
- accéder à Administration Console (voir « [8.1.3.1 Accès à Administration Console](#) » à la page 46) ;
- configurer les modules de LiveCycle pour accéder à LDAP (voir « [8.6 Configuration de l'accès LDAP](#) » à la page 58).