

PREPARATION A LA MISE A NIVEAU VERS ADOBE® LIVECYCLE® ES4

Informations juridiques

Pour les informations juridiques, voir http://help.adobe.com/fr_FR/legalnotices/index.html.

Sommaire

Chapitre 1 : A propos de ce document

| | |
|--|---|
| 1.1 Contenu de ce document | 1 |
| 1.2 A qui est destiné ce document ? | 1 |
| 1.3 Conventions utilisées dans ce document | 1 |
| 1.4 Informations complémentaires | 2 |

Chapitre 2 : Présentation de la mise à niveau vers LiveCycle ES4

| | |
|---|---|
| 2.1 Mise à niveau vers LiveCycle ES4 | 4 |
| 2.2 Principales tâches de mise à niveau | 5 |

Chapitre 3 : Description des modifications apportées à LiveCycle ES4

| | |
|---|---|
| 3.1 Protection de votre investissement informatique par la mise à niveau vers LiveCycle ES4 | 6 |
| 3.2 Compatibilité avec Adobe Reader | 6 |
| 3.3 Présentation de la mise à niveau | 6 |
| 3.4 Mise à niveau des bibliothèques clientes | 7 |
| 3.5 Mise à niveau de Connectors for ECM | 8 |

Chapitre 4 : Préparation de votre environnement pour la mise à niveau

| | |
|--|----|
| 4.1 Flux d'exécution de la mise à niveau vers LiveCycle ES4 | 9 |
| 4.2 Mise à niveau de votre infrastructure | 9 |
| 4.3 Collecte des informations nécessaires avant le démarrage | 10 |
| 4.4 Exécution de LiveCycle en mode de maintenance | 11 |

Chapitre 5 : Configuration requise

| | |
|---|----|
| 5.1 Préparation de l'environnement du serveur | 12 |
| 5.2 Mise à niveau statique ou dynamique | 12 |
| 5.3 Configuration requise | 18 |
| 5.4 Configuration du protocole LDAP | 35 |
| 5.5 Répertoire de stockage global de documents | 36 |
| 5.6 Considérations relatives à l'installation | 37 |
| 5.7 Prise en charge du protocole IPv6 par LiveCycle | 38 |
| 5.8 Configuration du serveur pour l'activation de CIFS | 41 |
| 5.9 Mise à niveau : processus impliquant des variables de formulaire de document et des signatures numériques | 43 |
| 5.10 Service de passerelle de migration centrale | 44 |

Chapitre 1 : A propos de ce document

1.1 Contenu de ce document

Ce document présente les informations suivantes :

- des informations concernant les modifications dans LiveCycle ES4, susceptibles d'avoir des répercussions sur la planification de votre mise à niveau, et un aperçu du déroulement de la mise à niveau, comprenant une description des tâches correspondantes ;
- les tâches à effectuer pour vous assurer que la mise à niveau s'exécute correctement, avec un temps d'interruption minimal au niveau du serveur (y compris la sauvegarde du serveur LiveCycle existant et l'application de correctifs sur le serveur d'applications, selon les besoins) ;
- la configuration matérielle et logicielle requise, ainsi que les éléments qui *doivent* déjà être mis en place pour que LiveCycle ES4 puisse être mis à niveau.

Remarque : si vous envisagez une mise à niveau à l'aide de la méthode clé en main pour JBoss, vous n'aurez pas à effectuer bon nombre des étapes décrites dans ce document. Il est recommandé de consulter la section « [Description des modifications apportées à LiveCycle ES4](#) » à la page 6. Toutefois, toutes les informations préparatoires pour les mises à niveau clé en main, y compris la configuration système requise, sont incluses dans [Mise à niveau vers Adobe LiveCycle ES4 pour JBoss à l'aide de la procédure clé en main](#).

Une fois les tâches de ce document réalisées, passez au document [Mise à niveau vers Adobe LiveCycle ES4](#) correspondant à votre serveur d'applications.

1.2 A qui est destiné ce document ?

Ce document est destiné aux administrateurs ou aux développeurs chargés de préparer les serveurs d'applications et de base de données pour les environnements de développement, intermédiaires et de production avant d'installer, de configurer, de mettre à niveau, d'administrer et de déployer LiveCycle ES4.

Il s'adresse donc à un public familiarisé avec les serveurs d'applications, les systèmes d'exploitation, les serveurs de base de données ainsi que les environnements Web.

1.3 Conventions utilisées dans ce document

Ce document utilise les conventions de désignation ci-après pour les chemins d'accès aux fichiers courants.

A propos de ce document

| Nom | Description | Valeur par défaut |
|-------------------------------------|---|---|
| [racine LiveCycle] | Répertoire d'installation utilisé pour tous les modules LiveCycle. Ce répertoire contient les sous-répertoires de Configuration Manager, du SDK et des modules sous licence de LiveCycle ES4 (avec leur documentation). Il comprend également les sous-répertoires associés aux technologies tierces. | Windows : C:\Adobe\Adobe LiveCycle ES4 Linux et UNIX : /opt/adobe/adobe_livecycle_es4/ |
| [racine du serveur d'applications] | Répertoire de base du serveur d'applications qui exécute les services faisant partie de LiveCycle ES4. | JBoss sous Windows : C:\jboss\ JBoss sous Linux : /opt/jboss/ WebSphere sous Windows : C:\Program Files\IBM\WebSphere\AppServer\ WebSphere sous Linux et UNIX : /opt/IBM/WebSphere/AppServer/ WebSphere sous AIX : /usr/IBM/WebSphere/AppServer ou /opt/IBM/WebSphere/AppServer/ WebLogic Server sous Windows : C:\Oracle\Middleware\wlserver_<version>\ WebLogic Server sous Linux et Solaris : /opt/Oracle/Middleware/wlserver_<version>/ |
| [domaine du serveur d'applications] | Domaine configuré sur le serveur d'applications WebLogic. | WebLogic Server sous Windows : C:\Oracle\Middleware\user_projects\domains\base_domain WebLogic Server sous Linux et UNIX : /opt/Oracle/Middleware/user_projects/domains/base_domain |

Dans ce document, la plupart des informations concernant l'emplacement des répertoires s'appliquent à toutes les plateformes (tous les noms de fichier et chemins d'accès respectent la casse sur Linux et UNIX®). Les informations concernant une plateforme spécifique sont indiquées le cas échéant.

1.4 Informations complémentaires

Les ressources indiquées dans le tableau ci-dessous peuvent vous aider à mieux comprendre LiveCycle ES4.

| Pour plus d'informations sur | Voir |
|--|--|
| La mise à niveau de LiveCycle ES2, ADEP ou LiveCycle ES3 vers LiveCycle ES4 à l'aide de la procédure clé en main | Mise à niveau vers LiveCycle ES4 pour JBoss à l'aide de la procédure clé en main |
| La mise à niveau de LiveCycle ES2, ADEP ou LiveCycle ES3 pour les serveurs JBoss, WebSphere et WebLogic | Mise à niveau vers LiveCycle ES4 |
| LiveCycle ES4 et les modules en général | Présentation de LiveCycle ES4 |
| Les autres services et produits qui s'intègrent à LiveCycle ES4 | Adobe Developer Connection |

A propos de ce document

| Pour plus d'informations sur | Voir |
|--|---|
| Modules LiveCycle | Modules LiveCycle |
| Toute la documentation disponible pour LiveCycle ES4 | Documentation de LiveCycle ES4 |
| Les mises à jour des correctifs, les notes techniques et les informations complémentaires sur cette version du produit | Service de support aux entreprises d'Adobe® |

Chapitre 2 : Présentation de la mise à niveau vers LiveCycle ES4

Cette section fournit des informations sur la documentation destinée à vous faire comprendre le processus de mise à niveau. Elle propose également une description approfondie des tâches requises pour la mise à niveau de LiveCycle ES2, ADEP ou LiveCycle ES3 vers LiveCycle ES4.

Avant de lire ce document, assurez-vous d'avoir lu le guide [Aide-mémoire et planification de la mise à niveau](#).

2.1 Mise à niveau vers LiveCycle ES4

Les documents Mise à niveau vers LiveCycle ES4 pour JBoss, Mise à niveau vers LiveCycle ES4 pour WebSphere et Mise à niveau vers LiveCycle ES4 pour WebLogic fournissent les informations dont vous avez besoin pour effectuer l'installation réelle et les étapes de migration formant le processus de mise à niveau. Chaque guide est spécifique au serveur d'applications que vous utilisez.

2.1.1 Mise à niveau vers LiveCycle ES4 pour JBoss à l'aide de la procédure clé en main

Le document « Mise à niveau vers LiveCycle ES4 pour JBoss à l'aide de la procédure clé en main » comprend l'ensemble des étapes requises pour procéder à la mise à niveau vers LiveCycle ES4 pour JBoss et MySQL à l'aide de la procédure clé en main. Cette méthode installe, configure et met à niveau le produit.

Vous pouvez effectuer une mise à niveau à l'aide de la procédure clé en main si vous avez installé l'instance précédente de LiveCycle via JBoss clé en main et si les modules sont déployés sur l'instance JBoss incluse dans l'installation clé en main.

Remarque : *l'option LiveCycle ES4 clé en main ne fonctionne qu'avec JBoss. L'installation LiveCycle ES4 procédera à l'installation et à la configuration de ce produit. L'instance de serveur JBoss existante peut être supprimée une fois que vous avez vérifié que l'environnement fonctionne après sa mise à niveau.*

Optez pour ce type de mise à niveau pour obtenir rapidement un système LiveCycle ES4 prêt à fonctionner en environnement de production à petite échelle, ou à des fins de démonstration, d'évaluation, de développement ou de formation. La méthode clé en main installe et configure un ensemble par défaut de produits Adobe et de tiers destiné à assurer un environnement LiveCycle ES4 fonctionnel.

Remarque : *pour effectuer une mise à niveau à l'aide de la procédure clé en main, de nombreuses étapes décrites dans ce document ne sont pas nécessaires (Préparation à la mise à niveau vers LiveCycle ES4). Il est recommandé de consulter la section « Description des modifications apportées à LiveCycle ES4 » à la page 6. Toutefois, toutes les informations préparatoires pour les mises à niveau clé en main, y compris la configuration système requise, sont incluses dans Mise à niveau vers LiveCycle ES4 pour JBoss à l'aide de la procédure clé en main.*

Vous pouvez effectuer la mise à niveau en utilisant la méthode clé en main si le système LiveCycle ES4 réside sur un autre ordinateur. Toutefois, vous devrez dans ce cas configurer séparément la base de données et le répertoire de stockage global de documents. Les tâches principales impliquées sont les suivantes :

- Copiez manuellement le répertoire de stockage global de documents sur le nouvel ordinateur.
- Copiez manuellement le répertoire lccs_data sur le nouvel ordinateur ou sur un lecteur réseau partagé.

- Restaurez manuellement la sauvegarde de votre base de données sur le nouvel ordinateur.
- Fournissez le détail du nouveau répertoire de stockage global de documents et de la base de données lors de la configuration.

Remarque : lors de la mise à niveau vers LiveCycle ES4 à l'aide de la procédure clé en main, vous devez spécifier les mêmes informations d'identification de base de données que celles indiquées pour l'installation clé en main précédente de LiveCycle.

2.1.2 Aide de Configuration Manager

Une partie de la mise à niveau est effectuée à l'aide de Configuration Manager, un outil de type assistant qui vous guide tout le long de la mise à niveau et vous invite à fournir les informations requises. Dans tous les écrans de Configuration Manager, la touche F1 permet d'afficher une boîte de dialogue Aide correspondante.

Pour plus d'informations sur Configuration Manager, reportez-vous au document Mise à niveau vers LiveCycle ES4 correspondant à votre serveur d'applications, indiqué plus haut dans cette section.

2.2 Principales tâches de mise à niveau

Cette section décrit les principales étapes formant le processus de mise à niveau, de la planification aux tâches de post-déploiement.

Pour lancer la mise à niveau de LiveCycle ES2, ADEP ou LiveCycle ES3 vers LiveCycle ES4, vous devez effectuer les tâches suivantes.

| Tâche | Voir |
|---|--|
| Comprendre le processus de mise à niveau (section approfondie). | « Description des modifications apportées à LiveCycle ES4 » à la page 6 |
| Lire le guide Aide-mémoire et planification de la mise à niveau. | Aide-mémoire et planification de la mise à niveau |
| (Statique) Réutiliser ou rectifier l'instance existante du serveur d'applications pour vous assurer que vous possédez la version prise en charge. (Dynamique) Se procurer la version de serveur de base de données, la version de serveur d'application et le système d'exploitation appropriés. | « Configuration requise » à la page 12 |
| Veiller à disposer de toutes les informations nécessaires sur les mots de passe, les emplacements de répertoire et les informations d'identification. | « 4.3 Collecte des informations nécessaires avant le démarrage » à la page 10 |
| Sauvegarder l'ensemble des données, ressources et répertoires. | Guide Aide-mémoire et planification de la mise à niveau |
| Installer LiveCycle ES4. | Mise à niveau vers LiveCycle ES4 pour votre serveur d'applications |
| Exécuter Configuration Manager pour la mise à niveau vers LiveCycle ES4 et sa configuration. | <ul style="list-style-type: none">• Mise à niveau vers LiveCycle ES4 pour votre serveur d'applications• Aide de Configuration Manager (touche F1 dans l'écran de Configuration Manager) |

Chapitre 3 : Description des modifications apportées à LiveCycle ES4

Pour réussir la mise à niveau de LiveCycle ES2, ADEP ou LiveCycle ES3 vers LiveCycle ES4, vous devez d'abord connaître les secteurs de votre entreprise informatique concernés. Cette section fournit les informations approfondies requises pour planifier votre mise à niveau.

3.1 Protection de votre investissement informatique par la mise à niveau vers LiveCycle ES4

La mise à niveau vers LiveCycle ES4 permet d'automatiser les tâches, avec un minimum de tâches manuelles. Cette version continue de protéger votre investissement dans les formulaires, processus et applications mis en place autour de LiveCycle. En protégeant cet investissement, un administrateur informatique peut effectuer une mise à niveau vers LiveCycle ES4 sans l'aide des auteurs de vos formulaires, des concepteurs de vos processus, ou encore des développeurs Java™ à l'origine des applications personnalisées pour LiveCycle ES2, ADEP ou LiveCycle ES3.

La mise à niveau vers LiveCycle ES4 limite les modifications pour qu'elles n'affectent que le niveau intermédiaire de l'infrastructure de votre entreprise. Par exemple, si vous utilisez Adobe Reader®, votre entreprise peut continuer d'utiliser la version existante d'Adobe Reader que vous avez déployée sur vos clients. Si vous restreignez la mise à niveau vers LiveCycle ES4 au niveau intermédiaire, vous minimisez l'interruption des activités du reste de votre entreprise.

3.2 Compatibilité avec Adobe Reader

L'une des fonctions clés de la mise à niveau est que la version d'Adobe Reader sur le client est indépendante de la version de LiveCycle ES4 installée sur le serveur. Lorsque LiveCycle ES4 affiche un formulaire, il l'affiche dans la version PDF indiquée. Vous pouvez créer des formulaires optimisés pour Adobe Reader 9.x ou Adobe Reader 10.x, ou utiliser les nouvelles fonctionnalités optimisées pour Adobe Reader XI. Les auteurs de formulaire sont avertis s'ils choisissent d'utiliser une fonctionnalité qui n'est pas appropriée à la version spécifique d'Adobe Reader.

Tous les formulaires s'affichent dans LiveCycle ES4 de la même manière que dans les versions précédentes. Tous les scripts ajoutés à vos formulaires fonctionnent dans LiveCycle ES4. Outre les fonctionnalités de LiveCycle ES4 qui prennent en charge plusieurs versions d'Adobe Reader, ce dernier fonctionne également avec plusieurs versions de LiveCycle. Vous pouvez déployer Adobe Reader XI sur vos clients sans mettre à niveau votre serveur.

3.3 Présentation de la mise à niveau

La mise à niveau de LiveCycle ES2, ADEP ou LiveCycle ES3 vers LiveCycle ES4 implique l'installation d'un logiciel LiveCycle ES4 configuré pour utiliser les mêmes paramètres que le serveur LiveCycle existant. Les paramètres de configuration, les données utilisateur et les données de travaux sont migrés vers le système LiveCycle ES4.

La plupart des tâches de la mise à niveau sont automatisées et exécutées (avec certaines entrées utilisateur) par Configuration Manager. L'outil *Configuration Manager* permet de configurer, déployer et valider les composants LiveCycle ES4 en vue de les déployer sur le serveur d'applications. Lorsqu'il est exécuté en mode de mise à niveau, Configuration Manager effectue également les tâches de mise à niveau spécifiques, telles que la mise à niveau des paramètres et données de configuration.

Pendant le processus de mise à niveau, le répertoire de stockage global de documents (le cas échéant) et la base de données doivent être accessibles à Configuration Manager.

Vous pouvez continuer d'utiliser votre base de données existante s'il s'agit d'une version compatible avec LiveCycle ES4. Si votre base de données actuelle n'est plus prise en charge, sauvegardez vos données et restaurez-les vers une version compatible.

Si vous ne changez pas de version de serveur d'applications et effectuez une mise à niveau statique, votre serveur d'applications actuel doit être en cours d'exécution afin de pouvoir déployer les nouveaux fichiers EAR. Pour toutes les autres mises à niveau, l'ancien serveur d'applications ne doit pas nécessairement être en cours d'exécution pendant le processus. Pour plus d'informations sur la mise à niveau statique ou dynamique, voir « [5.2 Mise à niveau statique ou dynamique](#) » à la page 12

3.3.1 Mise à niveau vers ES4 à l'aide de LiveCycle Configuration Manager

La mise à niveau vers les modules LiveCycle ES4 à partir de LiveCycle ES2, ADEP ou LiveCycle ES3 comprend les tâches suivantes :

- 1 Installation des fichiers produit LiveCycle ES4
- 2 Exécution de Configuration Manager pour lancer le processus de configuration, de mise à niveau et de déploiement. Les quatre étapes suivantes (ci-dessous) font partie de ce processus.
- 3 Mise à jour et déploiement des fichiers EAR de LiveCycle ES4 sur le serveur d'applications.

Remarque : pour une mise à niveau statique, vous devez annuler manuellement le déploiement des fichiers EAR LiveCycle existants sur le serveur d'applications.

- 4 Démarrage de LiveCycle ES4 sur le serveur d'applications pour lui permettre d'accepter les requêtes des utilisateurs. Cette tâche s'effectue automatiquement après le déploiement des fichiers EAR. Vous devez toutefois démarrer le serveur manuellement s'il ne démarre pas automatiquement.
- 5 Initialisation de la base de données LiveCycle ES4 pour que les changements de schémas spécifiques à LiveCycle ES4 soient ajoutés à la base de données sans affecter les données existantes.

Remarque : cette étape est obligatoire et ne doit pas être ignorée pendant la mise à niveau. Elle n'affecte en aucune manière les données existantes.

- 6 Application de correctifs sur les composants LiveCycle ES4 existants avec les nouvelles versions et déploiement des nouveaux composants LiveCycle ES4, le cas échéant.
- 7 Migration des données essentielles vers la base de données, ainsi que toutes les autres données, telles que les enregistrements de contrôle envoyés ou les données historiques associées à LiveCycle Process Management.

3.4 Mise à niveau des bibliothèques clientes

JBoss Application Server

Si vos applications personnalisées utilisent des fichiers JAR (client-libs) propres à JBoss, vous devez vous assurer que ces fichiers sont également mis à jour dans les applications personnalisées, afin d'éviter tout problème d'utilisation.

Les bibliothèques clientes JBoss se trouvent dans le répertoire *client* du fichier compressé `third party/jboss.zip` sur le support d'installation de LiveCycle ES4 (DVD ou ESD).

WebLogic Server

Pour WebLogic, ajoutez le fichier client JAR complet (`wlfullclient.jar`) pour WebLogic au chemin de classe de l'application personnalisée. Si vos applications clientes s'exécutent sur la version 5 du JDK, utilisez un fichier JAR différent. Vous devez créer manuellement le fichier client JAR complet pour WebLogic. Pour plus d'informations, consultez la documentation de WebLogic.

Problèmes généraux

Si vos applications personnalisées utilisent le fichier LiveCycle ES Update 1 `adobe-livecycle-client.jar`, une exception peut s'afficher dans les journaux du serveur d'applications après la mise à niveau, lors de l'utilisation de ces applications. Cette exception peut être semblable à la suivante :

```
java.io.FileNotFoundException: Response: '403: Forbidden' for url:  
'http://localhost:8080/DocumentManager'
```

Pour éviter ces erreurs lors de l'exécution de vos applications personnalisées, effectuez l'une des opérations suivantes (la première opération est la meilleure méthode) :

- Remplacez le fichier `adobe-livecycle-client.jar` utilisé dans votre application personnalisée par le fichier `adobe-livecycle-client.jar` de LiveCycle ES4 situé dans le répertoire `[racine LiveCycle]/sdk/client-libs/common`.
- Connectez-vous à Administration Console et cliquez sur **Paramètres > Paramètres de Core System > Configurations**. Sélectionnez les options **Autoriser le téléchargement de documents non sécurisés à partir d'applications Flex** et **Autoriser le téléchargement de documents non sécurisés à partir d'applications du SDK Java**, puis cliquez sur **OK** et redémarrez votre serveur d'applications.

3.5 Mise à niveau de Connectors for ECM

La mise à niveau des connecteurs est prise en charge dans tous les cas de figure. Cependant, les étapes sont différentes en fonction de la prise en charge de la version de serveur de votre connecteur dans LiveCycle ES4. La mise à niveau de Connectors for ECM est prise en charge :

- Si la version actuelle de votre serveur ECM est prise en charge dans LiveCycle ES4, vous pouvez effectuer une mise à niveau sans problème.
- Si la version du serveur ECM actuel n'est pas prise en charge, exécutez premièrement la mise à niveau de LiveCycle ES4. Une fois LiveCycle mis à niveau vers LiveCycle ES4 et configuré, vous pouvez ensuite mettre à niveau votre serveur ECM vers une version prise en charge. Installez le nouveau client ECM, puis configurez vos applications pour qu'elles fonctionnent avec le client.

Remarque : si le serveur de contenu ECM est mis à niveau avant Connector for IBM FileNet ou si Connector for EMC Documentum est mis à niveau vers LiveCycle 4, les informations de configuration d'exécution de LiveCycle, telles que les verrous partagés sur les ressources, ne seront plus disponibles et seront migrées vers LiveCycle ES4.

Pour connaître les versions d'ECM prises en charge, voir « [5.3 Configuration requise](#) » à la page 18.

Chapitre 4 : Préparation de votre environnement pour la mise à niveau

Avant de commencer la mise à niveau, vous devez effectuer plusieurs tâches afin de préparer votre environnement pour la mise à niveau :

- Lisez le guide [Aide-mémoire et planification de la mise à niveau](#) et effectuez toutes les tâches de vérification et les contrôles de validation sur votre environnement LiveCycle ES2, ADEP ou LiveCycle ES3 existant.
- Selon les résultats de l'aide-mémoire de la mise à niveau, mettez à jour les flux de travaux basés sur QPAC vers DSC à l'aide de l'outil de mise à niveau de processus Workbench (versions 9.0 ou 9.5, selon les conditions requises) ou en écrivant manuellement les opérations de service et DSC.
- Reportez-vous à la matrice des plateformes et préparez l'infrastructure logicielle requise pour la mise à niveau. Effectuez toutes les étapes manuelles avant de mettre à niveau votre instance LiveCycle. Par exemple, si un nouveau serveur d'applications est requis, reportez-vous aux sections appropriées du guide Préparation à l'installation de LiveCycle ES4 pour préparer la nouvelle instance du serveur d'applications. Appliquez les derniers correctifs à votre serveur d'applications, comme requis dans le document [Plateformes prises en charge par Adobe LiveCycle ES4](#). Si une nouvelle version du serveur de base de données est requise, les données de l'ancienne instance du serveur de base de données doivent être migrées dans la nouvelle instance.
- Sauvegardez l'environnement LiveCycle existant.

4.1 Flux d'exécution de la mise à niveau vers LiveCycle ES4

Un flux de mise à niveau est un ensemble de tâches à effectuer afin de garantir la réussite de la mise à niveau de votre installation LiveCycle vers LiveCycle ES4. Pour plus d'informations sur ces tâches, voir [Flux de travaux de la mise à niveau](#).

4.2 Mise à niveau de votre infrastructure

Certaines plateformes prises en charge par la première version de LiveCycle le sont encore avec LiveCycle ES4. D'autres plateformes plus récentes sont également prises en charge. Par exemple, LiveCycle ES4 prend en charge les versions les plus récentes de serveur d'applications et vous aurez peut-être besoin d'appliquer les derniers correctifs à votre serveur d'applications.

Remarque : lorsqu'un serveur d'applications existant est pris en charge, il est recommandé d'appliquer les derniers correctifs et de s'assurer que le serveur d'applications mis à jour s'exécute correctement avant d'effectuer la mise à niveau vers LiveCycle ES4.

Pour plus d'informations sur les plateformes prises en charge, voir [Combinaisons de plateformes prises en charge par LiveCycle ES4](#).

4.3 Collecte des informations nécessaires avant le démarrage

Cette section fait office d'aide-mémoire pour les informations à collecter avant d'effectuer la mise à niveau. Pendant la mise à niveau, vous êtes invité à fournir ces informations. Si vous vous assurez de leur disponibilité avant de commencer, vous pouvez accélérer la procédure et réduire le temps mort du serveur.

4.3.1 Définition des ports importants

Notez le numéro du port JNDI de votre serveur d'applications (JBoss, WebLogic ou WebSphere) et le numéro du port d'écoute de votre instance de base de données, que vous prévoyez d'utiliser pour la mise à niveau vers LiveCycle ES4.

Si vous n'êtes pas certain des ports utilisés par la base de données, contactez votre administrateur de base de données.

4.3.1.1 JBoss :

- 1 Accédez au répertoire approprié :
 - Lors de la mise à niveau vers LiveCycle ES4 pour JBoss, accédez au dossier correspondant :
 - Si vous utilisez JBoss clé en main, recherchez le répertoire [racine du serveur d'applications]/server/lc_turnkey/conf.
 - Si vous utilisez JBoss préconfiguré par Adobe, recherchez le répertoire [racine du serveur d'applications]/server/lc_<type de base de données>/conf.
 - Si vous avez téléchargé JBoss depuis Internet, recherchez le répertoire [racine du serveur d'applications]/server/standard/conf.
- 2 Ouvrez le fichier jboss-service.xml.
- 3 Recherchez l'élément `<mbean code="org.jboss.naming.NamingService">`. Le port de serveur JNDI correspond à la valeur de l'élément `<attribute name="Port">`.

4.3.1.2 WebSphere

- 1 Connectez-vous à la console d'administration WebSphere
- 2 Dans l'arborescence de navigation, cliquez sur **Servers > Server Types > WebSphere Application Servers**.
- 3 Dans le volet de droite, cliquez sur le nom du serveur.
- 4 Sous Communications, cliquez sur **Ports** et recherchez la valeur de `BOOTSTRAP_ADDRESS`.

4.3.1.3 WebLogic

Pour WebLogic, le port de serveur JNDI est généralement identique au port HTTP du serveur créé pour héberger LiveCycle ES4. Si un serveur géré est configuré pour le déploiement de LiveCycle ES4, le port JNDI doit être le même que le port HTTP utilisé par le serveur géré.

4.3.2 Noms de serveur

Si vous effectuez une mise à niveau par étape des fichiers de produit LiveCycle ES4 et que Configuration Manager est exécuté sur un serveur différent du serveur cible, vous devez connaître le nom d'hôte du système sur lequel LiveCycle ES4 sera déployé.

4.4 Exécution de LiveCycle en mode de maintenance

Le mode de maintenance est utile lorsque vous réalisez des tâches telles que l'application d'un correctif à un DSC, la mise à niveau de LiveCycle ou l'application d'un Service Pack.

4.4.1 Mise de LiveCycle en mode de maintenance

Dans un navigateur Web, saisissez : `http://[nom hôte]:[port]/dsc/servlet/DSCStartupServlet?maintenanceMode=pause&user=[nom utilisateur administrateur]&password=[mot de passe]`

Un message de pause s'affiche dans la fenêtre du navigateur.

Remarque : si vous arrêtez le serveur alors qu'il se trouve en mode de maintenance, il conservera ce mode au redémarrage. Vous devez désactiver le mode de maintenance une fois vos tâches de maintenance terminées.

4.4.2 Vérification du fonctionnement de LiveCycle en mode de maintenance

Dans un navigateur Web, saisissez :

`http://[nom hôte]:[port]/dsc/servlet/DSCStartupServlet?maintenanceMode=isPaused&user=[nom utilisateur administrateur]&password=[mot de passe]`

L'état s'affiche dans la fenêtre du navigateur. L'état « true » indique que le serveur s'exécute en mode de maintenance et « false » que le serveur ne s'exécute pas dans ce mode.

Chapitre 5 : Configuration requise

5.1 Préparation de l'environnement du serveur

Exécutez les tâches suivantes pour préparer l'environnement de votre serveur :

- 1 Vérifiez que le support d'installation n'est pas endommagé. Il est recommandé de copier les fichiers d'installation sur le disque dur de votre ordinateur à l'emplacement où vous souhaitez installer LiveCycle, plutôt que de lancer l'installation depuis le support.
Vérifiez également si la somme de contrôle MD5 du support d'installation correspond à celle indiquée sur le [site Web d'Adobe](#).
- 2 Consultez le guide « [5.3 Configuration requise](#) » à la page 18 et assurez-vous que votre infrastructure logicielle est conforme.
- 3 Consultez le guide Configuration système requise et assurez-vous que votre infrastructure logicielle est en place, en fonction de vos besoins.
- 4 Installez le système d'exploitation et mettez-le à jour à l'aide de tous les correctifs et Service Packs nécessaires.
- 5 Installez et configurez le serveur de base de données.
- 6 Installez et configurez le serveur d'applications.
- 7 Assurez-vous que l'ordinateur cible dispose au minimum de la quantité de RAM indiquée dans la section « [5.3.1 Configuration matérielle requise](#) » à la page 18.

5.2 Mise à niveau statique ou dynamique

Mise à niveau statique : si vous effectuez la mise à niveau d'un système WebSphere 7.0, appliquez les derniers Fix Packs d'IBM.

Mise à niveau dynamique : si vous effectuez une mise à niveau dynamique, préparez le serveur d'applications en suivant les instructions du document Préparation à l'installation de LiveCycle.

Lors de la mise à niveau vers LiveCycle, consultez le document suivant pour obtenir les instructions nécessaires :

- [Mise à niveau vers LiveCycle pour JBoss](#)
- [Mise à niveau vers LiveCycle pour WebLogic](#)
- [Mise à niveau vers LiveCycle pour WebSphere](#)
- [Mise à niveau vers LiveCycle pour JBoss à l'aide de la procédure clé en main](#)

5.2.1 Combinaisons de plateformes LiveCycle pour une mise à niveau statique

La possibilité d'effectuer une mise à niveau statique vers LiveCycle dépend de la version de LiveCycle à partir de laquelle vous effectuez la mise à niveau.

Configuration requise**5.2.1.1 Mise à niveau à partir de LiveCycle ES2 SP2**

Si LiveCycle ES2 SP2 est installé dans l'un des environnements décrits dans le tableau ci-dessous, vous pouvez effectuer une mise à niveau statique :

| Système d'exploitation | Serveur d'applications | Base de données | Matériel |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|
| IBM AIX 6.1 | IBM WebSphere 7.0.0.9 | IBM DB2 9.1 ou version ultérieure | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| IBM AIX 6.1 | IBM WebSphere 7.0.0.9 | Oracle 11g/10g | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Red Hat EL Server et AP 5.0 | IBM WebSphere 7.0.0.9 | Oracle 11g/10g | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Red Hat EL Server et AP 5.0 | Oracle WebLogic 11 gr1 - 10.3.3 | Oracle 11g/10g | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Red Hat EL Server et AP 5.0 | IBM WebSphere 7.0.0.9 | IBM DB2 9.1 ou version ultérieure | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Oracle Solaris 10 | Oracle WebLogic 11 gr1 - 10.3.3 | Oracle 11g/10g | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Oracle Solaris 10 | IBM WebSphere 7.0.0.9 | Oracle 11g/10g | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Oracle Solaris 10 | IBM WebSphere 7.0.0.9 | IBM DB2 9.1 ou version ultérieure | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| SUSE Linux Enterprise 11 | IBM WebSphere 7.0.0.9 | IBM DB2 9.1 ou version ultérieure | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| SUSE Linux Enterprise 11 | IBM WebSphere 7.0.0.9 | Oracle 11g/10g | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | IBM WebSphere 7.0.0.9 | Microsoft SQL Server 2005 SP3 / 2008 /2008 R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | IBM WebSphere 7.0.0.9 | Oracle 11g/10g | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | IBM WebSphere 7.0.0.9 | IBM DB2 9.1 ou version ultérieure | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R2 | Oracle WebLogic 11 gr1 - 10.3.3 | MySQL 5.1.30 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R2 | Oracle WebLogic 11 gr1 - 10.3.3 | IBM DB2 9.1 ou version ultérieure | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R2 | Oracle WebLogic 11 gr1 - 10.3.3 | Microsoft SQL Server 2005 SP3 / 2008 /2008 R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R2 | Oracle WebLogic 11 gr1 - 10.3.3 | Oracle 11g/10g | SE 64 bits et JVM 64 bits |

5.2.1.2 Mise à niveau à partir d'ADEP SP1

Si ADEP SP1 est installé dans l'un des environnements décrits dans le tableau ci-dessous, vous pouvez effectuer une mise à niveau statique :

| Système d'exploitation | Serveur d'applications | Base de données | Matériel |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| IBM AIX 6.1 | IBM WebSphere 7.0.0.15 | Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| IBM AIX 6.1 | IBM WebSphere 7.0.0.15 | IBM DB2 9.1 ou version ultérieure | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | IBM WebSphere 7.0.0.15 | IBM DB2 9.1 ou version ultérieure | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | IBM WebSphere 7.0.0.15 | Microsoft SQL Server 2005 SP2 ou 2008 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | IBM WebSphere 7.0.0.15 | Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | JBoss 5.1 (EAP 5.1.0) | Microsoft SQL Server 2005 SP2 ou 2008 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | JBoss 5.1 (EAP 5.1.0) | MySQL 5.1.30 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | JBoss 5.1 (EAP 5.1.0) | Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | Oracle WebLogic 11 gr1 - 10.3.3 | Microsoft SQL Server 2005 SP2 ou 2008 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | Oracle WebLogic 11 gr1 - 10.3.3 | IBM DB2 9.1 ou version ultérieure | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | Oracle WebLogic 11 gr1 - 10.3.3 | Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | Oracle WebLogic 11gR1 - 10.3.5 | Microsoft SQL Server 2005 SP2 ou 2008 | SE 64 bits et JVM 64 bits |

Configuration requise

| Système d'exploitation | Serveur d'applications | Base de données | Matériel |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | Oracle WebLogic 11gR1 - 10.3.5 | Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Oracle Solaris 10 | JBoss 5.1 (EAP 5.1.0) | MySQL 5.1.30 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Oracle Solaris 10 | JBoss 5.1 (EAP 5.1.0) | Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Oracle Solaris 10 | IBM WebSphere 7.0.0.15 | IBM DB2 9.1 ou version ultérieure | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Oracle Solaris 10 | IBM WebSphere 7.0.0.15 | Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Oracle Solaris 10 | Oracle WebLogic 11 gr1 - 10.3.3 | Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Oracle Solaris 10 | Oracle WebLogic 11gR1 - 10.3.5 | Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Red Hat EL Server et AP 5.5 | Oracle WebLogic 11gR1 - 10.3.5 | Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Red Hat EL Server et AP 5.5 | Oracle WebLogic 11 gr1 - 10.3.3 | Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Red Hat EL Server et AP 5.5 | IBM WebSphere 7.0.0.15 | IBM DB2 9.1 ou version ultérieure | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Red Hat EL Server et AP 5.5 | IBM WebSphere 7.0.0.15 | Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Red Hat EL Server et AP 5.5 | JBoss 5.1 (EAP 5.1.0) | Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Red Hat EL Server et AP 5.5 | JBoss 5.1 (EAP 5.1.0) | MySQL 5.1.30 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| SUSE Linux Enterprise 11 | IBM WebSphere 7.0.0.15 | IBM DB2 9.1 ou version ultérieure | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| SUSE Linux Enterprise 11 | IBM WebSphere 7.0.0.15 | Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| SUSE Linux Enterprise 11 | JBoss 5.1 (EAP 5.1.0) | MySQL 5.1.30 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| SUSE Linux Enterprise 11 | JBoss 5.1 (EAP 5.1.0) | Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |

5.2.1.3 Mise à niveau à partir de LiveCycle ES3 SP2

Si LiveCycle ES3 SP2 est installé dans l'un des environnements décrits dans le tableau ci-dessous, vous pouvez effectuer une mise à niveau statique :

Configuration requise

| Système d'exploitation | Serveur d'applications | Base de données | Matériel |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|
| IBM AIX 6.1 | IBM WebSphere 7.0.0.15 | Oracle 10g R2, Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| IBM AIX 6.1 | IBM WebSphere 7.0.0.15 | IBM DB2 9.1 ou version ultérieure | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| IBM AIX 6.1 | IBM WebSphere 8.0.0.2 | IBM DB2 9.1 ou version ultérieure | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| IBM AIX 6.1 | IBM WebSphere 8.0.0.2 | Oracle 10g R2, Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | IBM WebSphere 7.0.0.15 | IBM DB2 9.1 ou version ultérieure | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | IBM WebSphere 7.0.0.15 | Microsoft SQL Server 2005 SP2 / 2008/ 2008 R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | IBM WebSphere 7.0.0.15 | Oracle 10g R2, Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | IBM WebSphere 8.0.0.2 | IBM DB2 9.1 ou version ultérieure | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | IBM WebSphere 8.0.0.2 | Microsoft SQL Server 2005 SP2 / 2008/ 2008 R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | IBM WebSphere 8.0.0.2 | Oracle 10g R2, Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | JBoss 5.1 (EAP 5.1.0) | Microsoft SQL Server 2005 SP2 / 2008/ 2008 R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | JBoss 5.1 (EAP 5.1.0) | MySQL 5.1.30 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | JBoss 5.1 (EAP 5.1.0) | Oracle 10g R2, Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | Oracle WebLogic 11 gr1 - 10.3.3 | Microsoft SQL Server 2005 SP2 / 2008/ 2008 R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |

Configuration requise

| Système d'exploitation | Serveur d'applications | Base de données | Matériel |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | Oracle WebLogic 11 gr1 - 10.3.3 | IBM DB2 9.1 ou version ultérieure | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | Oracle WebLogic 11 gr1 - 10.3.3 | Oracle 10g R2, Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | Oracle WebLogic 11gR1 - 10.3.5 | Microsoft SQL Server 2005 SP2 / 2008/ 2008 R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | Oracle WebLogic 11gR1 - 10.3.5 | Oracle 10g R2, Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | Oracle WebLogic 11gR1 - 10.3.6 | IBM DB2 9.1 ou version ultérieure | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | Oracle WebLogic 11gR1 - 10.3.6 | Oracle 10g R2, Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Microsoft Windows Server 2008 R1/R2 | Oracle WebLogic 11gR1 - 10.3.6 | Microsoft SQL Server 2005 SP2 / 2008/ 2008 R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Oracle Solaris 10 | JBoss 5.1 (EAP 5.1.0) | MySQL 5.1.30 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Oracle Solaris 10 | JBoss 5.1 (EAP 5.1.0) | Oracle 10g R2, Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Oracle Solaris 10 | IBM WebSphere 7.0.0.15 | IBM DB2 9.1 ou version ultérieure | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Oracle Solaris 10 | IBM WebSphere 7.0.0.15 | Oracle 10g R2, Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Oracle Solaris 10 | IBM WebSphere 8.0.0.2 | IBM DB2 9.1 ou version ultérieure | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Oracle Solaris 10 | IBM WebSphere 8.0.0.2 | Oracle 10g R2, Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Oracle Solaris 10 | Oracle WebLogic 11 gr1 - 10.3.3 | Oracle 10g R2, Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Oracle Solaris 10 | Oracle WebLogic 11gR1 - 10.3.5 | Oracle 10g R2, Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Oracle Solaris 10 | Oracle WebLogic 11gR1 - 10.3.6 | Oracle 10g R2, Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Red Hat EL Server et AP 5.5 | Oracle WebLogic 11 gr1 - 10.3.3 | Oracle 10g R2, Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |

Configuration requise

| Système d'exploitation | Serveur d'applications | Base de données | Matériel |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Red Hat EL Server et AP 5.5 | Oracle WebLogic 11gR1 - 10.3.5 | Oracle 10g R2, Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Red Hat EL Server et AP 5.5 | Oracle WebLogic 11gR1 - 10.3.6 | Oracle 10g R2, Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Red Hat EL Server et AP 5.5 | IBM WebSphere 7.0.0.15 | IBM DB2 9.1 ou version ultérieure | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Red Hat EL Server et AP 5.5 | IBM WebSphere 7.0.0.15 | Oracle 10g R2, Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Red Hat EL Server et AP 5.6 | IBM WebSphere 8.0.0.2 | IBM DB2 9.1 ou version ultérieure | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Red Hat EL Server et AP 5.6 | IBM WebSphere 8.0.0.2 | Oracle 10g R2, Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Red Hat EL Server et AP 5.5 | JBoss 5.1 (EAP 5.1.0) | Oracle 10g R2, Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| Red Hat EL Server et AP 5.5 | JBoss 5.1 (EAP 5.1.0) | MySQL 5.1.30 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| SUSE Linux Enterprise 11 | IBM WebSphere 7.0.0.15 | IBM DB2 9.1 ou version ultérieure | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| SUSE Linux Enterprise 11 | IBM WebSphere 7.0.0.15 | Oracle 10g R2, Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| SUSE Linux Enterprise 11 | IBM WebSphere 8.0.0.2 | IBM DB2 9.1 ou version ultérieure | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| SUSE Linux Enterprise 11 | IBM WebSphere 8.0.0.2 | Oracle 10g R2, Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| SUSE Linux Enterprise 11 | JBoss 5.1 (EAP 5.1.0) | MySQL 5.1.30 | SE 64 bits et JVM 64 bits |
| SUSE Linux Enterprise 11 | JBoss 5.1 (EAP 5.1.0) | Oracle 10g R2, Oracle 11g R1/R2 | SE 64 bits et JVM 64 bits |

5.3 Configuration requise

5.3.1 Configuration matérielle requise

Ce tableau indique la configuration matérielle minimum requise prise en charge par LiveCycle.

| Système d'exploitation | Configuration matérielle requise |
|---|---|
| Microsoft Windows Server® 2008 R1/R2 (architecture 64 bits) | Processeur Intel® Pentium® 4 cadencé à 2,8 GHz ou équivalent VMWare ESX 3.0 ou version ultérieure Mémoire vive : 4 Go (SE 64 bits avec JVM 64 bits) Espace disque libre : 5,4 Go d'espace temporaire + 3,4 Go pour LiveCycle |
| Sun Solaris 10 (architecture 64 bits) | Processeur UltraSPARC® IIIi, 1.5 GHz Conteneurs Solaris (partitionnement en zones) Mémoire vive : 4 Go (SE 64 bits avec JVM 64 bits) Espace disque libre : 5,4 Go d'espace temporaire + 3,4 Go pour LiveCycle |
| IBM AIX 6.1, 7.1 | P5 pSeries 520 (modèle 52A) 9131-52A, processeur 1,8 GHz Partitionnement LPAR Mémoire vive : 4 Go (SE 64 bits avec JVM 64 bits) Espace disque libre : 5,4 Go d'espace temporaire + 3,4 Go pour LiveCycle |
| SUSE Linux Enterprise Server 11.0 (édition 64 bits uniquement) | Processeur Dual Core cadencé à 1 GHz VMWare ESX 3.0 ou version ultérieure Mémoire vive : 4 Go (SE 64 bits avec JVM 64 bits) Espace disque libre : 5,4 Go d'espace temporaire + 3,4 Go pour LiveCycle |
| Red Hat Enterprise Linux AP ou ES 5.5 or 6 (édition 64 bits uniquement) | Processeur Dual Core cadencé à 1 GHz VMWare ESX 3.0 ou version ultérieure Mémoire vive : 4 Go (SE 64 bits avec JVM 64 bits) Espace disque libre : 5,4 Go d'espace temporaire + 3,4 Go pour LiveCycle |

5.3.1.1 Compatibilité Intel x86

Dans les environnements Windows et UNIX pris en charge, LiveCycle prend en charge les chipsets compatibles Intel et AMD64, exécutant des systèmes d'exploitation pris en charge en 32 ou 64 bits.

Remarque : les plateformes 32 bits sont prises en charge uniquement pour à des fins de développement et d'évaluation.

5.3.1.2 Configurations matérielles recommandées

Pour un petit environnement de production :

Environnements Intel : Pentium 4 cadencé à 2,8 GHz ou plus. L'utilisation d'un processeur à double noyau améliore encore les performances.

Environnements Sun SPARC : UltraSPARC V ou version ultérieure.

Environnements IBM AIX : Power4 ou version ultérieure.

Configuration requise pour la mémoire : 4 Go de mémoire vive.

Remarque : Il est recommandé d'ajouter 2 Go de RAM supplémentaires si vous exécutez l'instance de publication de la solution Correspondence Management sur la même machine.

5.3.1.3 Autre configuration matérielle pour Adobe LiveCycle Content Services (obsolète)

Si vous installez Content Services pour l'utiliser avec une base de données DB2, vous devez disposer d'un minimum de 2 Go de RAM sur l'ordinateur qui héberge la base de données DB2.

5.3.1.4 Configuration matérielle recommandée pour les ordinateurs côté client

Adobe® LiveCycle® Workbench 11

- Espace disque pour l'installation :

1,5 Go pour Workbench uniquement, 1,7 Go sur un seul lecteur pour une installation complète de Workbench, Adobe® LiveCycle® Designer 11 et des exemples d'assemblage, 400 Mo pour installer les répertoires temporaires (200 Mo dans le répertoire utilisateur temporaire et 200 Mo dans le répertoire temporaire Windows)

Remarque : si l'ensemble de ces emplacements se trouve sur un seul disque, vous devez allouer un total de 1,5 Go lors de l'installation. Les fichiers copiés dans les répertoires temporaires sont supprimés à la fin de l'installation.

- Mémoire pour l'exécution de Workbench : 2 Go de mémoire vive.
- Configuration matérielle requise : Processeur Intel® Pentium® 4 ou AMD équivalent, processeur cadencé à 1 GHz.
- Résolution d'affichage de 1024 X 768 pixels au minimum, écran couleur de 16 bits minimum
- Connexion réseau au serveur LiveCycle via le protocole TCP/IPv4 ou TCP/IPv6

Remarque : vous devez disposer des droits d'administrateur pour pouvoir installer Workbench sous Windows. Si vous effectuez une installation à partir d'un compte non administrateur, le programme d'installation vous demandera les informations d'identification d'un compte administrateur.

Adobe® LiveCycle® Designer 11

- Adobe® Acrobat® 9 Professional, Acrobat 9 Standard ou Adobe Reader® 9. Pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités de Designer 11, vous devez disposer d'Acrobat Professional, Acrobat XI Standard ou Reader XII.
- Adobe® Flash® Player 11.1 ou version ultérieure.
- (Facultatif) Adobe® Flash® Builder® 4.5 ou version ultérieure.
- (Facultatif) SDK Adobe® Flex® version 4.1 (requis pour la personnalisation des composants de guide de formulaire fournis avec Designer).

Remarque : utilisez uniquement le SDK Flex 4.1 inclus dans le programme d'installation de Designer. N'utilisez aucune autre version de ce logiciel téléchargée sur le site Web d'Adobe.

Configuration matérielle requise pour l'utilisateur final

- Adobe® LiveCycle® Workspace 11 : 1 Go de mémoire vive (inclut la configuration requise pour Adobe Flash et Adobe Reader).
- Adobe Flash Player 11.1 et version ultérieure : 512 Mo de mémoire vive (1 Go recommandé).
- Adobe Reader 9 et version ultérieure : 128 Mo de mémoire vive (256 Mo recommandés).

Remarque : Pour plus d'informations, voir [pour les plates-formes Adobe LiveCycle ES4 prise en charge](#).

5.3.2 Plateformes prises en charge

Pour plus d'informations sur la prise en charge des différentes combinaisons de systèmes d'exploitation, de serveurs d'applications, de bases de données, de JDK, et autres, voir [Plateformes LiveCycle ES4 prises en charge](#).

5.3.3 Configuration requise supplémentaire pour Linux et Solaris

Remarque : Sur des ordinateurs Linux et Solaris, le programme d'installation LiveCycle utilise le JDK installé sur l'ordinateur. Par conséquent, vous devez vous assurer d'installer la version du JDK prise en charge. Sur les autres systèmes d'exploitation, le programme d'installation utilise la JVM fournie avec le programme d'installation.

5.3.3.1 Installation et configuration du codage de caractères UTF-8

Lorsque vous installez LiveCycle sur les systèmes d'exploitation AIX, Linux ou Solaris, vous devez installer et configurer la version américaine du paramètre régional UTF-8, si ce n'est déjà fait. Pour que le système d'exploitation exécute cette tâche, vous aurez besoin du support d'installation (CD ou DVD).

Remarque : sur les plateformes Linux, ce paramètre régional est installé par défaut et appelé `en_US.utf8`. Vous pouvez le vérifier au moyen de la commande `locale -a`.

Installation du codage UTF-8 sur AIX

- 1 Vérifiez que le paramètre régional UTF-8 Anglais (Etats-Unis) n'est pas installé en saisissant la commande `locale -a` dans une invite de commande. Vérifiez que la sortie de la commande ne contient pas l'entrée `EN_US.UTF-8`.
- 2 Accédez à l'utilitaire AIX SMIT (en mode texte) en saisissant `smitty mle_add_lang` à la racine de l'invite de commande.
- 3 Dans l'écran qui s'affiche, sélectionnez **UTF-8 US English (United States) [EN_US]** dans les listes déroulantes **CULTURAL CONVENTION** et **LANGUAGE TRANSLATION**.

Remarque : conservez la valeur `INPUT DEVICE/DIRECTORY` comme paramètre par défaut pour `/dev/cd0`.

- 4 Appuyez sur **Entrée** pour continuer. Un message semblable à ce qui suit s'affiche :

```
installp: Device /dev/cd0 not ready for operation.  
Please insert media and press Enter to continue.
```

- 5 Insérez le disque d'installation AIX approprié dans le lecteur.
- 6 Lorsque la commande est effectuée, quittez l'utilitaire SMIT et saisissez la commande `locale -a` pour vérifier que le paramètre régional est `EN_US.UTF-8`.

Installation du codage UTF-8 sur Solaris

- 1 Vérifiez que le paramètre régional UTF-8 Anglais (Etats-Unis) n'est pas installé en saisissant la commande `locale -a` dans une invite de commande. Vérifiez que la sortie de la commande ne contient pas l'entrée `EN_US.UTF-8`.
- 2 Insérez le CD d'installation 1 de Solaris dans le lecteur et montez-le à un emplacement approprié, par exemple : `/.
/cdrom/sol_10_807_sparc/s0`
- 3 Entrez la commande suivante en tant que racine : `localeadm -a nam -d /cdrom/sol_10_807_sparc/s0`.

Remarque : cette commande installe l'ensemble des paramètres régionaux de la région Amérique du Nord, même si vous indiquez uniquement le paramètre régional `en_US.UTF-8`.

- 4 Lorsque la commande est effectuée, saisissez la commande `locale -a` pour vérifier que le paramètre régional est `EN_US.UTF-8`.

Remarque : pour plus d'informations, voir [FAQ sur les paramètres régionaux de Solaris](#) (en anglais).

5.3.3.2 Solaris

Remarque : assurez-vous que les bibliothèques X-Window sont installées sur votre système d'exploitation. Ceci est nécessaire pour Adobe® LiveCycle® PDF Generator 11 et Adobe® LiveCycle® Forms Standard 11. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre système d'exploitation.

Important : n'utilisez pas la commande `tar` Solaris pour extraire les fichiers ou des erreurs (telles que des fichiers manquants) pourraient se produire. Téléchargez l'outil `tar` pour GNU et utilisez-le pour extraire tous les fichiers dans un environnement Solaris.

5.3.3.3 Linux

Sur les systèmes d'exploitation Linux, vérifiez les éléments suivants :

- **Toutes distributions Linux :** assurez-vous que les bibliothèques X Window sont installées sur votre système d'exploitation. Cela est nécessaire pour PDF Generator et Forms. Pour plus d'informations, voir la documentation de votre système d'exploitation.
- **SUSE Linux :** vous devez installer la bibliothèque `glibc-locale-32bit` fournie avec SUSE Linux Enterprise Server. Sinon, LiveCycle ne générera aucun fichier PDF. Ce fichier de bibliothèque n'est pas installé par défaut. Vous devez utiliser l'outil YaST pour l'installer (voir [Documentation de SUSE Linux Enterprise Server](#) pour plus d'informations).

Si vous prévoyez d'installer LiveCycle sur SUSE Linux 11, vous devez également installer les bibliothèques `libstdc++-libc6.2-2.so.3`. SUSE Linux 11 n'inclut pas ces bibliothèques par défaut. Pour plus d'informations, voir [la page Web Novell](#). Ces bibliothèques sont obligatoires pour l'exécution d'Adobe Central Pro Output Server.

5.3.3.4 Configuration des valeurs limites relatives aux fichiers sous Linux et Solaris

Pour éviter l'apparition d'erreurs de type « StuckThread » dans un environnement Solaris ou Linux, augmentez les valeurs du paramètre `rlim` dans le fichier `/etc/system`.

1 **(Linux)** Recherchez et ouvrez le fichier `/etc/security/limits.conf`.

(Solaris) Recherchez et ouvrez le fichier `/etc/system`.

2 **Linux)** Ajoutez les lignes suivantes au fichier `/etc/security/limits.conf` :

```
<app_group> soft nofile 8192
<app_group> hard nofile 8192
```

Remplacez `<app_group>` par le groupe d'utilisateurs devant exécuter le serveur d'applications. Vous pouvez également remplacer `<app_group>` par un astérisque (*) pour inclure tous les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs.

(Solaris) Recherchez et modifiez les valeurs `rlim` dans le fichier `/etc/system` comme suit :

`set rlim_fd_cur` : nombre maximal initial (logique) de descripteurs de fichier par processus. Définissez cette valeur sur 8192 ou plus.

`set rlim_fd_max` : nombre maximal (physique) de descripteurs de fichier par processus. Définissez cette valeur sur 8192 ou plus (cette modification n'est requise que si la valeur par défaut est inférieure à 8192). Pour pouvoir modifier cette valeur, vous devez disposer de droits de super-utilisateur.

Remarque : la valeur `rlim_fd_max` doit être égale ou supérieure à la valeur `rlim_fd_cur`.

3 Enregistrez le fichier, puis fermez-le.

4 Redémarrez l'ordinateur.

Vérification des paramètres mis à jour

1 Lancez un nouvel interpréteur de commandes.

2 Saisissez `ulimit -n`, puis appuyez sur **Entrée**.

3 Vérifiez que la valeur retournée correspond aux valeurs `rlim` que vous avez définies.

5.3.4 Droits requis pour l'installation sous Windows

Lors de l'installation sous Windows, vous devez utiliser un compte pourvu des droits d'administrateur. Si vous exécutez le programme d'installation à partir d'un compte non administrateur, saisissez les informations d'identification d'un compte disposant des droits d'administrateur. Désactivez UAC pour exécuter le processus d'installation et de configuration.

5.3.5 Configuration de l'installation de Windows

Sur les systèmes d'exploitation Windows Server 2008 R1, Windows Server 2008 R2 ou Windows Vista, modifiez l'option de sécurité du mode d'approbation Administrateur comme suit :

- 1 (Sous Windows 2008 R1 et Windows Vista) Accédez à **Démarrer > Panneau de configuration > Outils d'administration > Stratégie de sécurité locale > Stratégies locales > Options de sécurité.**
(Sous Windows 2008 R2 et Windows 7) Accédez à **Démarrer > Panneau de configuration > Outils d'administration > Stratégie de sécurité locale > Stratégies locales > Options de sécurité.**
- 2 Localisez l'option **Contrôle de compte d'utilisateur : comportement de l'invite d'élévation pour les administrateurs en mode d'approbation Administrateur** et définissez-la sur **Elever les privilèges sans invite utilisateur.**
- 3 Redémarrez l'ordinateur.

5.3.5.1 Désactivation de l'UAC Windows sous Windows Vista et Windows Server 2008 R1

- 1 Pour accéder à l'utilitaire de configuration système, sélectionnez **Démarrer > Exécuter** et saisissez **MSCONFIG.**
- 2 Cliquez sur l'onglet **Outils**, faites défiler l'écran vers le bas, puis sélectionnez **Désactiver le Contrôle de compte d'utilisateur.**
- 3 Cliquez sur **Démarrer** pour lancer la commande dans une nouvelle fenêtre.
- 4 Cela fait, fermez la fenêtre de commande, puis celle de la configuration du système.
- 5 Redémarrez l'ordinateur.

Pour réactiver l'UAC, répétez les étapes ci-dessus, puis sélectionnez **Activer le Contrôle de compte d'utilisateur** avant de cliquer sur Démarrer.

5.3.5.2 Désactivation de l'UAC Windows sous Windows Server 2008 R2 et Windows 7

- 1 Pour accéder à l'utilitaire de configuration système, sélectionnez **Démarrer > Exécuter** et saisissez **MSCONFIG.**
- 2 Cliquez sur l'onglet **Outils**, faites défiler l'écran vers le bas, puis sélectionnez **Modifier les paramètres de contrôle de compte d'utilisateur.**
- 3 Cliquez sur **Démarrer** pour lancer la commande dans une nouvelle fenêtre.
- 4 Déplacez le curseur sur le niveau **Ne jamais m'avertir.**
- 5 Cela fait, fermez la fenêtre de commande, puis celle de la configuration du système.
- 6 Redémarrez l'ordinateur.

Pour réactiver le contrôle de compte d'utilisateur, répétez les étapes ci-dessus et réglez le curseur sur le niveau souhaité avant de redémarrer l'ordinateur.

5.3.6 Autorisations minimales pour l'utilisateur de la base de données

| Base de données | Autorisations pour l'initialisation | Autorisations pour l'exécution |
|-------------------------------|--|--|
| Oracle | CREATE SESSION CREATE CLUSTER CREATE TABLE CREATE VIEW CREATE SEQUENCE UNLIMITED TABLE SPACE | CREATE SESSION UNLIMITED TABLE SPACE (autorisation requise uniquement si les quotas de l'utilisateur ne sont pas définis) CREATE TABLE |
| MySQL | SELECT INSERT UPDATE DELETE CREATE DROP REFERENCES INDEX ALTER CREATE_TEMP_TABLE LOCK_TABLES | SELECT INSERT UPDATE DELETE |
| SQL Server - niveau de BDD | Create Table Create View Connect | Connect |
| SQL Server - niveau de schéma | Alter Insert References Select Update Delete | Insert Select Update Delete |
| DB2 | Voir Compte utilisateur DB2 pour obtenir une description complète. | Voir Compte utilisateur DB2 pour obtenir une description complète. |

5.3.7 Autres configurations requises pour PDF Generator

Remarque : vous ne pouvez pas utiliser le protocole Shared Printer pour l'API `SendToPrinter` sur les ordinateurs Windows 2008 sur lesquels PDF Generator est déployé. Utilisez d'autres protocoles tels que CIFS ou Direct IP.

5.3.7.1 Compte utilisateur pour Windows

Vous devez utiliser un compte utilisateur disposant des droits d'administrateur pour pouvoir effectuer les tâches suivantes :

- installation de Microsoft Office ;
- installation de PDF Generator ;

Configuration requise

- installation d'Acrobat pour PDF Generator ;
- exécution du processus du serveur d'applications.

Remarque : lorsque vous ajoutez des utilisateurs pour PDF Generator, vous devez accorder le droit Remplacer un jeton de niveau processus à l'utilisateur exécutant le serveur d'applications.

5.3.7.2 Compte utilisateur pour Linux et Solaris

Vous devez utiliser un compte utilisateur disposant des droits d'administrateur pour pouvoir effectuer les tâches suivantes :

- installation de PDF Generator ;
- exécution du processus du serveur d'applications.
- Exécution de la commande `sudo`

Remarque : lorsque vous ajoutez des utilisateurs pour PDF Generator, vous devez accorder le droit Remplacer un jeton de niveau processus à l'utilisateur exécutant le serveur d'applications.

5.3.7.3 Utilisation de serveurs d'applications 64 bits avec PDF Generator

Si vous utilisez un serveur d'applications 64 bits sur un système avec PDF Generator, assurez-vous qu'un JDK Java 6 32 bits est installé, en plus de celui de 64 bits utilisé par le serveur d'applications. Définissez la variable d'environnement `JAVA_HOME_32`. Cette variable doit pointer vers un JDK 32 bits sur les systèmes où un serveur d'applications 64 bits est utilisé. Le chemin d'accès à utiliser varie en fonction du répertoire d'installation que vous avez spécifié et du système d'exploitation sur lequel vous effectuez l'installation.

Remarque : vous devez installer le JDK Sun 32 bits et configurer `JAVA_HOME_32` pour pointer vers le répertoire où il réside. Passez en revue les notes de mises à jour de Sun Java 6 > Supported System Configurations et téléchargez la version 32 bits de votre système d'exploitation. Toutefois, si vous utilisez AIX, ne définissez pas `JAVA_HOME_32`.

Important : assurez-vous que le paramètre `JAVA_HOME_32` est défini comme variable d'environnement uniquement et ne figure pas dans `PATH`. Si `JAVA_HOME_32` figure dans `PATH`, des core dumps Java peuvent apparaître pendant le déploiement des fichiers EAR ou lors du redémarrage du serveur.

5.3.7.3.1 Définition de la variable JAVA_HOME_32 sous Windows

- 1 Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Système.
- 2 Cliquez sur l'onglet Paramètres système avancés.
- 3 Cliquez sur Variables d'environnement et, sous Variables système, cliquez sur Nouveau.
- 4 Saisissez la variable d'environnement `JAVA_HOME_32`. Ce répertoire est celui qui contient le JDK. Par exemple, saisissez :

```
C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.6.0_31
```

5.3.7.3.2 Définition de la variable JAVA_HOME_32 sur Linux ou Solaris

Définissez la variable `JAVA_HOME_32` du JDK pris en charge pour les shells Bourne et Bash comme indiqué dans l'exemple suivant :

```
JAVA_HOME_32=/opt/jdk1.6.0_31
export JAVA_HOME_32
```

5.3.7.4 Installation du logiciel de conversion des fichiers natifs

Avant d'installer PDF Generator, vous devez également installer le logiciel prenant en charge les formats de fichier qui nécessitent la prise en charge de la conversion PDF et activer manuellement les licences du logiciel, à l'aide du compte utilisateur utilisé pour l'exécution du processus du serveur d'applications.

Consultez le contrat de licence de chaque application native que le déploiement de LiveCycle prendra en charge et assurez-vous que le déploiement de LiveCycle respecte bien les termes de licence indiqués. En général, chaque utilisateur de LiveCycle qui aura recours à la prise en charge des applications natives doit activer la licence de l'application native sur son ordinateur.

PDF Generator peut être étendu pour convertir ces fichiers supplémentaires en fichiers PDF au moyen des applications suivantes :

Remarque : PDF Generator ne prend en charge que les versions anglaise, française, allemande et japonaise des applications prises en charge.

- Microsoft Office 2007, 2010 (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, RTF, TXT)
- Microsoft Office Visio 2007, 2010 (VSD)
- Microsoft Publisher 2007, 2010 (PUB)
- Microsoft Project 2007, 2010 (MPP)
- Fichiers AutoCAD (DWG, DWF) convertis via Acrobat
- Corel WordPerfect X4 (WPD) (anglais seulement)
- Adobe FrameMaker® 8.0 (FM)
- Adobe PageMaker® 7.0 (PMD, PM6, P65, PM)
- OpenOffice 3.3 (ODT, ODP, ODS, ODG, ODF, SXW, SXI, SXC, SXD, SXM)
- Document XPS (XML Paper Specification) converti par Acrobat

Remarque : LiveCycle prend uniquement en charge les éditions 32 bits de tous les logiciels mentionnés ci-dessus.

Remarque : OpenOffice 3.3 ou version ultérieure doit être installé sur le serveur pour que les documents créés dans une version 3.3 puissent être convertis.

Remarque : sur les plateformes Linux, OpenOffice doit être installé sous l'utilisateur /root. Si OpenOffice est installé pour des utilisateurs spécifiques, PDFG risque de ne pas pouvoir convertir les documents OpenOffice.

Remarque : LiveCycle PDF Generator ne prend pas en charge les fichiers DWF et DWG créés avec AutoCAD 2013.

Remarque : n'utilisez pas ces applications logicielles sur le serveur. Leur utilisation peut entraîner l'échec des conversions via PDF Generator.

Pour convertir les formats de fichier natif suivants, vous n'avez pas besoin d'installer une application logicielle native :

- Fichiers d'impression (PS, PRN, EPS)
- Fichiers Web (HTML)
- Fichiers image (JPEG, GIF, BMP, TIFF, PNG)
- Vidéos Flash (SWF, FLV) XML

5.3.7.5 Installation d'Acrobat pour PDF Generator

Installez Acrobat XI Pro avant d'exécuter le programme d'installation de LiveCycle. Assurez-vous de lancer Acrobat au moins une fois après l'avoir installé de façon à éviter des problèmes de configuration de PDF Generator. Fermez toutes les boîtes de dialogue modales apparaissant au démarrage d'Acrobat.

Configuration requise

Remarque : assurez-vous qu'Acrobat est installé à l'aide du compte d'utilisateur que vous allez utiliser pour l'installation de LiveCycle.

Si LiveCycle est installé mais pas Acrobat XI Pro, installez ce dernier, puis exécutez le script Acrobat_for_PDFG_Configuration.bat, situé dans le dossier [racine LiveCycle]\pdfg_config. Cela évite que les conversions en PDF n'échouent.

Configuration Manager définit automatiquement la variable d'environnement Acrobat_PATH (sensible à la casse). Vous pouvez également choisir de la définir manuellement comme expliqué dans la section « [5.3.7.8 Définition des variables d'environnement](#) » à la page 27. Redémarrez votre serveur d'applications après avoir défini la variable d'environnement.

Remarque : selon le JDK utilisé, téléchargez les fichiers JAR requis sur le site Web de Sun ou d'IBM.

5.3.7.6 Configuration d'Acrobat pour l'utilisation de polices SHX (Windows uniquement)

Remarque : effectuez ces étapes pour configurer Acrobat si vous voulez que PDF Generator utilise des polices SHX pour convertir les fichiers AutoCAD DWG sans installer AutoCAD. Ces étapes doivent être effectuées pour tous les comptes utilisateur configurés dans Administration Console.

- 1 Ouvrez Acrobat.
- 2 Sélectionnez **Edition > Préférences**.
- 3 Sélectionnez **Convertir au format PDF > Autodesk AutoCAD**.
- 4 Cliquez sur **Modifier les paramètres**.
- 5 Cliquez sur **Préférences de configuration**.
- 6 Cliquez sur **Parcourir** en regard du chemin de recherche du fichier des polices SHX et définissez le chemin vers le fichier des polices SHX.
- 7 Cliquez sur **OK** sur chaque boîte de dialogue qui apparaît.

5.3.7.7 QuickTime 7

PDF Generator nécessite l'installation de QuickTime 7 (Player ou Pro) pour la conversion des vidéos incorporées dans des fichiers (dans des présentations PowerPoint, par exemple) en fichiers multimédias PDF. Cette application est disponible sur la page de téléchargements d'Apple.

5.3.7.8 Définition des variables d'environnement

Définissez les variables d'environnement dans Windows si vous envisagez de créer des documents PDF à partir d'applications telles que FrameMaker, Photoshop, PageMaker et WordPerfect.

Les noms de ces variables d'environnement sont répertoriés ci-dessous :

- FrameMaker_PATH
- Notepad_PATH
- OpenOffice_PATH
- PageMaker_PATH
- WordPerfect_PATH
- Acrobat_PATH

Ces variables d'environnement sont optionnelles et vous ne devez les définir que si vous prévoyez d'utiliser l'application correspondante pour convertir des fichiers PDF via PDF Generator. La valeur de la variable d'environnement doit contenir le chemin d'accès absolu du fichier exécutable utilisé pour lancer l'application correspondante.

Par exemple, la variable `FrameMaker_PATH` peut contenir la valeur `C:\Program Files\Adobe\FrameMaker7.2\FrameMaker.exe`. Toutefois, la variable `OpenOffice_PATH` diffère des autres. Elle doit être définie par rapport au dossier d'installation d'OpenOffice (et non au chemin d'accès du fichier exécutable). Exemple de valeur de la variable d'environnement `OpenOffice_PATH` sous Windows : `C:\Program Files(x86)\OpenOffice.org 3.`

Les chemins d'accès aux applications Microsoft Office, telles que Word, PowerPoint, Excel, Visio, Publisher et Project, ou à AutoCAD ne sont pas obligatoires. Le service Generate PDF lance automatiquement ces applications si elles sont installées sur le serveur.

Définition des variables d'environnement Windows

- 1 Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Système**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Paramètres système avancés**.
- 3 Cliquez sur **Variables d'environnement** et, sous Variables système, cliquez sur **Nouveau**.
- 4 Saisissez le nom de la variable d'environnement à définir (par exemple, `FrameMaker_PATH`). Ce répertoire est celui qui contient le fichier exécutable. Par exemple, saisissez :

```
C:\Program Files\Adobe\FrameMaker7.2\FrameMaker.exe
```

5.3.7.9 Configuration de PDF Generator sur une machine distante

Dans le cas d'une grappe, LiveCycle est installé sur une seule machine. Effectuez les étapes suivantes pour configurer PDF Generator sur d'autres machines de la grappe :

- 1 Sur une machine distante, si une version précédente d'Acrobat est installée, désinstallez-la à l'aide de la fonctionnalité Ajouter ou supprimer des programmes du Panneau de configuration Windows.
- 2 Installez Acrobat XI Pro avant d'exécuter le programme d'installation.
- 3 Depuis la machine où LiveCycle est installé, copiez les dossiers `pdfg_config` et `plug-ins` sur la machine distante sous n'importe quel répertoire.
- 4 Sur la machine distante, ouvrez le fichier `/pdfg_config/ Acrobat_for_PDFG_Configuration.bat` pour le modifier.
- 5 Localisez et commentez la ligne `goto locationerror`.

Avant

```
goto locationerror
```

Après

```
rem goto locationerror
```

- 6 Enregistrez et fermez le fichier `Acrobat_for_PDFG_Configuration.bat`.
- 7 Ouvrez une invite de commande et exécutez la commande suivante :

```
Acrobat_for_PDFG_Configuration.bat <Path of the pdfg_Configuration folder>
```

5.3.7.10 Outil de ligne de commande Service Control Manager

Avant d'exécuter l'installation automatique de PDF Generator sur Windows, vérifiez que l'outil de ligne de commande Service Control Manager, `sc.exe`, est installé dans l'environnement Windows. Ce logiciel n'est pas préalablement installé sur certains serveurs Windows. Le fichier `sc.exe` est installé par défaut dans le répertoire `C:\Windows\system32`. La plupart des systèmes d'exploitation disposent de cet outil. Si cet outil n'est pas installé, vous pouvez le trouver dans le Kit de ressources techniques Windows correspondant à votre version de Windows. Pour vérifier que cet outil est installé sur votre serveur, saisissez `sc .exe` à partir d'une invite de commande. La liste des outils utilisés est alors renvoyée.

Remarque : LiveCycle doit être exécuté en tant que service Windows pour que PDF Generator fonctionne correctement.

5.3.7.11 Configuration en mode sans affichage

Si vous exécutez PDF Generator dans un environnement en mode sans affichage (c'est-à-dire un serveur dépourvu d'écran, de clavier ou de souris), installez les bibliothèques `x11`. Certaines versions de Linux n'installent pas ces bibliothèques par défaut. Vous devez par conséquent les récupérer puis les installer manuellement.

Remarque : l'activation de la redirection `x11` sur une session d'environnement entraîne la création d'éléments d'interface utilisateur par l'interface utilisateur SOAP lors des requêtes SOAP, entraînant des échecs de requêtes. Pour éviter ces échecs de requête, vous devez ajouter l'argument JVM `-Djava.awt.headless=true`.

5.3.7.12 Activation des conversions de fichiers multithreads et de la prise en charge de plusieurs utilisateurs pour PDF Generator

Par défaut, PDF Generator ne peut convertir qu'un document OpenOffice, Microsoft Word ou PowerPoint à la fois. Si vous activez les conversions multithreads, PDF Generator peut convertir plusieurs documents simultanément en lançant plusieurs instances d'OpenOffice ou de PDFMaker (qui sert à convertir les documents Word et PowerPoint).

Remarque : les conversions de fichiers multi-threads (via Microsoft Office) sont prises en charge uniquement par Microsoft Word 2007 ou 2010 et PowerPoint 2007 ou 2010.

Remarque : Les fichiers Microsoft Excel, Publisher, Project et Visio ne sont pas convertis simultanément. Lors de la conversion, `EXCEL.exe`, `PUBLISHER.exe`, `PROJECT.exe` et `VISIO.exe` sont surveillés dans le gestionnaire de tâche. Le fichier Visio n'est traité qu'une fois le traitement du fichier Excel terminé.

Chaque instance d'OpenOffice ou de PDFMaker est lancée avec un compte utilisateur séparé. Chaque compte utilisateur ajouté doit correspondre à un utilisateur valide disposant de droits d'administrateur sur le serveur LiveCycle. Pour plus d'informations, voir « [5.3.5 Configuration de l'installation de Windows](#) » à la page 23.

Une fois que vous avez configuré le serveur LiveCycle, ajoutez les comptes utilisateur dans LiveCycle Administration Console. Voir la section Comptes utilisateur pour des conversions de fichiers multithreads dans le guide d'installation LiveCycle pour votre serveur d'applications. Pour permettre la prise en charge de plusieurs utilisateurs pour les fichiers natifs et OpenOffice dans un environnement Windows, vous devez créer au moins trois utilisateurs disposant des autorisations suivantes.

Lorsque vous ajoutez des utilisateurs pour des conversions natives avec PDF Generator, vous devez accorder le droit de remplacer un jeton de niveau processus à l'utilisateur exécutant le serveur d'applications. Pour plus d'informations, voir « [5.3.7.14 Octroi du droit Remplacer un jeton de niveau processus \(Windows uniquement\)](#) » à la page 31.

Désactivation des boîtes de dialogue et des mises à jour automatiques initiales pour les applications natives

La conversion de fichiers natifs depuis PDF Generator requiert la fermeture de toute boîte de dialogue initiale d'inscription, d'activation et de programme d'amélioration avec l'option permettant de ne pas l'afficher de nouveau. Vous devez également désactiver les mises à jour automatiques pour ces applications car ces boîtes de dialogue peuvent entraîner des échecs lors de l'exécution du serveur.

Vous devez désactiver les boîtes de dialogue et mises à jour automatiques pour l'utilisateur exécutant le serveur et tous les comptes utilisateur configurés à l'aide de PDFG pour la prise en charge par plusieurs utilisateurs. Vous devez désactiver ces boîtes de dialogue pour les applications suivantes installées sur le serveur :

- Microsoft Word (Windows)
- Microsoft Excel (Windows)
- Microsoft PowerPoint (Windows)
- Microsoft Project (Windows)
- Microsoft Publisher (Windows)
- Microsoft Visio (Windows)
- OpenOffice (Windows/Solaris/Linux)
- Adobe Acrobat (Windows)
- Adobe FrameMaker (Windows)
- Adobe PageMaker (Windows)
- Autodesk AutoCAD (Windows)
- Corel WordPerfect (Windows)

Désactivation du rapport d'erreurs sous Windows Server 2008 (facultatif mais recommandé)

Lors de la conversion d'un document au format PDF à l'aide de PDF Generator sous Windows Server 2008, Windows peut signaler que le fichier exécutable a rencontré un problème et doit se fermer. La conversion au format PDF n'est toutefois pas affectée et se poursuit en arrière-plan.

Pour éviter de recevoir cette erreur, vous pouvez désactiver le rapport d'erreurs Windows. Pour plus d'informations sur la désactivation rapports d'erreur, voir <http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/cc754364.aspx>.

Configuration supplémentaire requise pour OpenOffice sous Linux ou Solaris

- 1 Ajoutez des entrées pour les utilisateurs supplémentaires (autres que l'administrateur exécutant le serveur LiveCycle) dans le fichier `/etc/sudoers`. Par exemple, si vous exécutez LiveCycle en utilisant le nom d'utilisateur « `lcadm` » et un serveur appelé « `myhost` » et que vous souhaitez incarner les utilisateurs `user1` et `user2`, ajoutez les entrées suivantes dans le fichier `/etc/sudoers` :

```
lcadm myhost=(user1) NOPASSWD: ALL
```

```
lcadm myhost=(user2) NOPASSWD: ALL
```

Cette configuration permet à l'utilisateur `lcadm` d'exécuter toute commande sur l'hôte `myhost` en tant qu'`user1` ou `user2` sans devoir saisir un mot de passe.

- 2 Autorisez l'ensemble des utilisateurs LiveCycle à se connecter au serveur LiveCycle. Par exemple, pour autoriser un utilisateur local appelé `user1` à se connecter au serveur LiveCycle, utilisez la commande suivante :

```
xhost +local:user1@
```

Assurez-vous que la session avec laquelle le serveur d'application est démarré ne soit pas fermée.

Pour en savoir plus, consultez la documentation relative à la commande `xhost`.

- 3 Redémarrez le serveur.

5.3.7.13 Prise en charge de plusieurs utilisateurs avec PDF Generator

Pour permettre la prise en charge de plusieurs utilisateurs pour les fichiers natifs et OpenOffice dans un environnement Windows, vous devez créer au moins trois utilisateurs disposant des droits adéquats (voir tableau). Sur une plateforme Linux ou Solaris, créez au moins un utilisateur.

| Plateforme | Autorisations des utilisateurs |
|---------------------|---|
| Windows Server 2008 | Utilisateurs disposant de droits d'administrateur, ainsi que d'autorisations en lecture/écriture sur les répertoires temporaires de LiveCycle et de PDF Generator, et sur le répertoire d'installation du serveur d'applications. |
| Linux et Solaris | Utilisateurs disposant des droits <code>sudo</code> ainsi que d'autorisations en lecture/écriture sur les répertoires temporaires de LiveCycle et de PDF Generator, et sur le répertoire d'installation du serveur d'applications. |

Lorsque vous ajoutez des utilisateurs pour les conversions PDF Generator natives, vous devez accorder le droit *Remplacer un jeton de niveau processus* à l'utilisateur exécutant le serveur d'applications. Voir « [5.3.7.14 Octroi du droit Remplacer un jeton de niveau processus \(Windows uniquement\)](#) » à la page 31.

5.3.7.14 Octroi du droit Remplacer un jeton de niveau processus (Windows uniquement)

Le compte utilisateur utilisé pour démarrer le serveur d'applications doit faire partie du groupe des administrateurs locaux et nécessite le privilège *Remplacer un jeton de niveau processus*. Pour accorder le privilège *Remplacer un jeton de niveau processus* :

- 1 Cliquez sur Démarrer > Exécuter, puis saisissez `gpedit.msc`.
- 2 Dans la boîte de dialogue Stratégie de groupe, sélectionnez **Configuration de l'ordinateur > Paramètres Windows > Paramètres de protection > Stratégies locales > Attribution des droits utilisateur** et cliquez deux fois sur **Remplacer un jeton de niveau processus**.
- 3 Cliquez sur **Ajouter un utilisateur ou un groupe**, ajoutez le compte utilisateur Windows utilisé pour ouvrir l'invite de commande à partir de laquelle le serveur d'applications est lancé.
- 4 Redémarrez Windows, puis lancez le serveur d'applications.

5.3.7.15 Lien symbolique sur plateforme Linux

Pour substituer les polices requises lors d'une conversion HTML vers PDF sur plateforme Linux, PDF Generator crée un lien symbolique pointant vers le répertoire `/usr/share/X11/fonts`.

L'utilisateur exécutant le serveur d'applications ne dispose pas toujours des autorisations nécessaires pour créer un lien symbolique. Si tel est le cas, créez un lien symbolique `/usr/lib/X11/fonts` pointant vers le répertoire `/usr/share/X11/fonts`.

5.3.7.16 Lien symbolique sur plateforme Solaris 11

Sous Solaris 11, certaines polices requises pour la conversion HTML vers PDF ne sont plus placées dans `/usr/openwin/lib/X11/fonts`, mais dans `/usr/share/fonts`. Pour permettre à PDF Generator d'accéder à ces polices, créez un lien symbolique à l'emplacement `/usr/openwin/lib/X11/fonts` vers `/usr/share/fonts`. Pour effectuer la conversion HTML vers PDF sur la plateforme Solaris 11, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez la fenêtre de terminal.

2 Exécutez la commande suivante :

```
ln -s /usr/share/fonts /usr/openwin/lib/X11/fonts/usr_share_fonts
```

5.3.7.17 Autres configurations requises pour Windows Server 2008 et Windows Server 2008 R2

Installez le correctif pour votre version de Windows Server 2008 comme décrit dans les articles suivants :

<http://support.microsoft.com/kb/972616> pour Windows Server 2008

<http://support.microsoft.com/kb/2815716> pour Windows Server 2008 R2

5.3.7.18 Autres configurations requises pour Red Hat Enterprise Linux 6 (RHEL6)

PDF Generator requiert des packages RPM et polices supplémentaires pour effectuer des conversions sous RHEL6. Effectuez les étapes suivantes pour configurer PDF Generator sous RHEL6 :

1 Installez les packages RPM suivants à partir du support d'installation de RHEL6 :

- glibc-2.12-1.25.el6.i686.rpm
- nss-softokn-freebl-3.12.9-3.el6.i686.rpm
- libX11-1.3-2.el6.i686.rpm
- libxcb-1.5-1.el6.i686.rpm
- libXau-1.0.5-1.el6.i686.rpm
- zlib-1.2.3-25.el6.i686.rpm
- libXext-1.1-3.el6.i686.rpm
- fontconfig-2.8.0-3.el6.i686.rpm
- expat-2.0.1-9.1.el6.i686.rpm
- freetype-2.3.11-6.el6_0.2.i686.rpm
- libSM-1.1.0-7.1.el6.i686.rpm
- libICE-1.0.6-1.el6.i686.rpm
- libuuid-2.17.2-12.el6.i686.rpm
- libXrandr-1.3.0-4.el6.i686.rpm
- libXrender-0.9.5-1.el6.i686.rpm
- libXinerama-1.1-1.el6.i686.rpm

2 Dans votre navigateur, accédez au site Web <http://cgit.freedesktop.org/xorg/font/ibm-type1/>

3 Téléchargez le fichier compressé `font-ibm-type1-1.0.3.tar.gz` ou `font-ibm-type1-1.0.3.zip`. Ce fichier contient les polices requises.

4 Extrayez le contenu du fichier ZIP téléchargé dans le répertoire `/usr/share/fonts`.

5.3.8 Autres configurations requises pour Connector for EMC Documentum

Si LiveCycle se connecte à EMC Documentum, vous devez installer Documentum Foundation Classes sur l'ordinateur hébergeant LiveCycle.

5.3.9 Autres configurations requises pour Connector for IBM Content Manager

Remarque : pour la mise à niveau, ces configurations ne sont requises que si Adobe® LiveCycle® 11 Connector for IBM® Content Manager n'est pas installé avec votre installation LiveCycle existante, mais que sa licence est associée à LiveCycle, ou si vous effectuez une mise à niveau dynamique sur un nouveau système d'exploitation.

Connector for IBM Content Manager nécessite l'installation des logiciels suivants (tous les deux disponibles sur le site Web d'IBM) :

- DB2 Universal Database Client
- IBM Information Integrator for Content (II4C)

Voir le chapitre Activités après le déploiement dans le document Mise à niveau vers LiveCycle correspondant à votre serveur d'applications.

5.3.9.1 Configuration de la connexion d'une seule banque de données IBM Content Manager

- 1 Démarrez l'assistant de DB2 Configuration.
- 2 Cliquez sur **Selected > Add Database Using Wizard**.
- 3 Sélectionnez **Manually Configure a Connection to a Database** puis cliquez sur **Next**.
- 4 Sélectionnez **TCP/IP**, puis cliquez sur **Next**.
- 5 Spécifiez les options de communication TCP/IP suivantes, puis cliquez sur **Next** :
 - Dans le champ **Host Name**, saisissez le nom d'hôte du serveur hébergeant DB2 Content Manager.
 - Ne remplissez pas le champ Service Name.
 - Saisissez le numéro de port dans le champ **Port Number**. Le numéro de port par défaut de DB2 Content Manager est 50000.
- 6 Dans la zone **Database Name**, saisissez le nom de la banque de données IBM Content Manager et, dans la zone **Database Alias**, saisissez le nom de l'alias, puis cliquez sur **Next**.
- 7 Cliquez sur **Next** pour accepter les paramètres de source de données par défaut.
- 8 Dans la liste **Operating System**, sélectionnez votre système d'exploitation et cliquez sur **Next**.
- 9 Spécifiez les options système suivantes, puis cliquez sur **Next** :
 - Dans le champ **System Name**, saisissez le nom du serveur hébergeant DB2. Si vous cliquez sur Discover, DB2 Content Manager recherche le nom de système que vous avez spécifié. Si le système est introuvable, toutes les instances DB2 sont listées.
 - Dans le champ **Host Name**, saisissez le nom de l'hôte ou cliquez sur View Details pour afficher le domaine et l'adresse IP du système nommé au cours de l'étape précédente.
 - Dans la liste **Operating System**, sélectionnez le système d'exploitation (Windows, Linux ou AIX) sur lequel vous avez déployé DB2 Content Manager.
- 10 (Facultatif) Pour spécifier des Options de sécurité, sélectionnez **Use Authentication Value in Server's DBM Configuration**, puis cliquez sur **Finish**.
- 11 Dans la boîte de dialogue Test Connection, testez la connexion souhaitée.

5.3.9.2 Configuration de connexions pour plusieurs banques de données IBM Content Manager

- 1 Configurez la connexion initiale en suivant la procédure décrite dans « [5.3.9.1 Configuration de la connexion d'une seule banque de données IBM Content Manager](#) » à la page 33.
- 2 Ajoutez d'autres connexions de bases de données en modifiant comme suit le fichier cmbicmsrvs.ini, qui contient les informations de la banque de données :
 - Dans une invite de commande, remplacez le répertoire par *[racine I14C]/bin* (par exemple, C:\Program Files\db2cmv8\ sous Windows **ou** /opt/IBM/db2cmv8 sous AIX, Linux ou Solaris).
 - Exécutez le fichier cmbenv81.bat (Windows) ou cmbenv81.sh (AIX, Linux ou Solaris) pour définir l'environnement et le chemin d'accès aux classes pour les utilitaires Java de I14C.
 - Modifiez le répertoire en *[répertoire de travail I14C]/cmgmt/connectors*, où *[répertoire de travail I14C]* correspond à l'un des répertoires suivants :
(Windows) C:/Program Files/db2cmv8
(Linux, AIX) /home/ibmcmadm
(Solaris) /export/home/ibmcmadm
 - Exécutez la commande

```
java com.ibm.mm.sdk.util.cmbsrvsadm -a add -s <library server database name> -sm <database schema name>
```

où <nom de base de données de serveur de bibliothèque> est identique à Database Alias configuré à l'étape ci-dessus.

Remarque : la procédure suivante permet aux utilisateurs ne disposant pas de droits DB2 de partager leurs informations d'identification de connexion grâce au fichier cmbicmenv.ini.

5.3.9.3 Configuration de la connexion de plusieurs utilisateurs à la banque de données IBM Content Manager

- 1 Dans une invite de commande, remplacez le répertoire par *[racine I14C]/bin* (par exemple, C:\Program Files\db2cmv8\ sous Windows **ou** /opt/IBM/db2cmv8 sous AIX, Linux ou Solaris).
- 2 Exécutez le fichier cmbenv81.bat (Windows) ou cmbenv81.sh (AIX, Linux ou Solaris) pour définir l'environnement et le chemin d'accès aux classes pour les utilitaires Java de I14C.
- 3 Modifiez le répertoire en *[répertoire de travail I14C]/cmgmt/connectors*, où *[répertoire de travail I14C]* correspond à l'un des répertoires suivants :
(Windows) C:/Program Files/db2cmv8
(Linux, AIX) /home/ibmcmadm
(Solaris) /export/home/ibmcmadm
- 4 Exécutez la commande

```
java com.ibm.mm.sdk.util.cmbenvicm -a add -s <library server database name> -u <database user ID> -p <database password>
```

où <nom de base de données de serveur de bibliothèque> est identique à Database Alias configuré à l'étape 6 ci-dessus.

5.3.10 Autres configurations requises pour Connector for IBM FileNet

Ces conditions sont facultatives et s'appliquent uniquement si vous installez Adobe® LiveCycle® 11 Connector for IBM FileNet.

Remarque : pour la mise à niveau, ces configurations ne sont requises que si Connector for IBM FileNet n'est pas installé avec votre installation LiveCycle existante, mais que sa licence est associée à LiveCycle, ou si vous effectuez une mise à niveau dynamique sur un nouveau système d'exploitation.

IBM FileNet 4.0

Si LiveCycle se connecte à IBM FileNet 4.0 Content Engine, vous devez installer le client Java de Content Engine. Utilisez le programme d'installation du client IBM FileNet 4.0 Content Engine installé par défaut à l'emplacement suivant : C:\Program Files\FileNet\CEClient. Pendant l'installation, sélectionnez uniquement le composant du client Java sur l'écran de sélection des composants.

Pour le paramétrage d'IBM FileNet 4.0 Process Engine, copiez le fichier pe.jar du répertoire Process Engine et collez-le sur l'ordinateur devant héberger LiveCycle. Créez le répertoire C:\FileNetPE\files et collez le fichier pe.jar dans ce répertoire. Le répertoire d'installation du client Process Engine est désormais C:\FileNetPE.

IBM FileNet 4.5

Si LiveCycle se connecte à IBM FileNet 4.5 Content Engine, vous devez installer le client Java de Content Engine. Utilisez le programme d'installation du client IBM FileNet 4.5 Content Engine installé par défaut à l'emplacement suivant : C:\Program Files\FileNet\CEClient. Lors de l'installation, sélectionnez au moins l'un des composants de FileNet Application Engine ou de Process Engine sur l'écran de sélection des composants.

Dans le cas d'IBM FileNet 4.5 Process Engine, vous devez installer le client IBM FileNet 4.5 Process Engine, situé par défaut à l'emplacement suivant : C:\Program Files\FileNet\BPMClient. Lors de l'installation, sélectionnez l'option **Autre** sur l'écran de sélection des composants.

IBM FileNet 5.0

Si LiveCycle se connecte à IBM FileNet 5.0 Content Engine, vous devez installer le client Java de Content Engine. Utilisez le programme d'installation du client IBM FileNet 5.0 Content Engine installé par défaut à l'emplacement suivant : C:\Program Files\FileNet\CEClient. Lors de l'installation, sélectionnez au moins l'un des composants de FileNet Application Engine ou de Process Engine sur l'écran de sélection des composants.

Dans le cas d'IBM FileNet 5.0 Process Engine, vous devez installer le client IBM FileNet 5.0 Process Engine, situé par défaut à l'emplacement suivant : C:\Program Files\FileNet\BPMClient. Lors de l'installation, sélectionnez l'option Autre sur l'écran de sélection des composants.

5.3.11 Autre configuration requise pour Adobe LiveCycle Content Services (obsolète)

PDF Generator doit être installé sur le serveur pour que Content Services indexe les documents Microsoft Office 2007 et 2010 (au format DOCX, XLSX et PPTX).

5.4 Configuration du protocole LDAP

Cette configuration est optionnelle et requise uniquement si vous utilisez un répertoire LDAP pour authentifier des utilisateurs.

Lorsque vous mettez à niveau LiveCycle Rights Management, les paramètres de configuration LDAP sont automatiquement migrés.

Si vous ne disposez pas d'un serveur et d'une base de données LDAP, installez et configurez-les conformément à la documentation du fournisseur. Notez le nom et le mot de passe de l'administrateur LDAP à utiliser lors de la configuration de LiveCycle. Configurez LiveCycle pour vous connecter à la base de données LDAP après avoir installé et déployé les services LiveCycle. Pour ce faire, utilisez le service User Manager.

Voir [Mise à niveau vers LiveCycle](#) pour votre serveur d'applications.

5.5 Répertoire de stockage global de documents

Remarque : Les tâches de cette section ne sont nécessaires que si vous changez l'emplacement du répertoire global de documents sur le système que vous planifiez de mettre à niveau vers LiveCycle.

Le répertoire de stockage global de documents permet de stocker les fichiers de longue durée utilisés lors d'un processus, ainsi que les composants produit critiques de LiveCycle. La durée de vie des fichiers de longue durée permet d'effectuer plusieurs redémarrages d'un système LiveCycle et peut être de plusieurs jours, voire de plusieurs années. Ces fichiers peuvent inclure des fichiers PDF, des stratégies ou des modèles de formulaire.

Les fichiers de longue durée sont l'une des composantes essentielles des nombreux déploiements de LiveCycle. Si certains documents à long terme sont perdus ou corrompus, le serveur LiveCycle peut devenir instable et inutilisable pour une mise à niveau. Les documents d'entrée pour un appel de travaux asynchrones sont également stockés dans le répertoire de stockage global de documents et doivent être disponibles pour traiter les demandes.

Vous devez créer le répertoire de stockage global de documents avant d'initialiser la base de données LiveCycle. Voir « [5.5.1 Emplacement du répertoire de stockage global de documents](#) » à la page 36 pour plus d'informations.

Vous pouvez réutiliser le répertoire de stockage global de documents existant ou copier son contenu à un nouvel emplacement.

5.5.1 Emplacement du répertoire de stockage global de documents

Configurez l'emplacement de votre répertoire de stockage global de documents à l'aide de Configuration Manager, après avoir installé LiveCycle. Le répertoire de stockage global de documents indiqué doit proposer une disponibilité maximale et un temps d'accès minimal pour de meilleures performances. Si le répertoire de stockage global de documents figure sur un lecteur réseau partagé, il est recommandé de spécifier l'emplacement dans le style UNC en tant que `\\nom_ordinateur\GDS`.

Si vous avez modifié le l'emplacement du répertoire de stockage global de documents à un emplacement autre que celui par défaut lors de l'installation de LiveCycle, vous pouvez déterminer l'emplacement du répertoire comme suit :

- 1 Connectez-vous à LiveCycle Administration Console et cliquez sur Paramètres > Paramètres de Core System > Configurations.
- 2 Notez l'emplacement indiqué dans la zone Répertoire de stockage global de documents.

Si vous devez modifier l'emplacement du répertoire de stockage global de documents après avoir terminé l'installation (voir [Aide à l'administration de LiveCycle](#)) ; vous devez trouver un emplacement approprié pour ce répertoire.

Important : le déploiement des modules échoue sous Windows si le répertoire de stockage global de documents se situe à la racine du disque (D:\, par exemple). Vous devez vous assurer que le répertoire ne se trouve pas en racine, mais bien dans un sous-répertoire du lecteur. Par exemple, il peut s'agir de D:\GDS, au lieu de D:\.

5.5.2 Facteurs de dimensionnement du répertoire de stockage global de documents

La taille du répertoire de stockage global de documents dépend des facteurs d'utilisation de LiveCycle prévus pour le déploiement. Vous devez allouer un minimum de 10 Go d'espace disque pour le répertoire de stockage global de documents.

Lors de la mise à jour vers LiveCycle à partir d'une version précédente de LiveCycle, il vous faut prendre en compte les données de l'actuel répertoire de stockage global de documents pour l'allocation de l'espace pour le répertoire de stockage global de documents. La taille réelle requise pour le répertoire de stockage global de documents peut être supérieure à 10 Go.

Les facteurs suivants affectent également le dimensionnement :

- Le volume général des documents que traite LiveCycle. Le traitement de gros volumes de documents nécessite un répertoire de stockage global de documents plus important.
- La taille générale des documents que traite LiveCycle. Le traitement de longs documents nécessite un répertoire de stockage global de documents partagé plus important.
- La complexité des documents que traite LiveCycle. Le traitement de documents complexes, tels que des documents qui sont traités par plusieurs services LiveCycle, nécessite un plus grand répertoire de stockage global de documents.

5.5.3 Sécurisation du répertoire de stockage global de documents

L'accès au répertoire de stockage global de documents doit être sécurisé. Les documents de longue durée de ce répertoire peuvent contenir des informations utilisateur confidentielles pouvant nécessiter des informations d'identification spécifiques lorsqu'elles sont consultées à l'aide du SDK LiveCycle ou des interfaces utilisateur.

Utilisez une méthode de sécurité appropriée à votre système d'exploitation. Il est préférable que seul le compte système d'exploitation utilisé pour exécuter le serveur d'applications dispose d'un accès en lecture et en écriture sur ce répertoire.

Remarque : la suppression de fichiers ou de répertoires du répertoire de stockage global de documents peut rendre le serveur LiveCycle inopérant.

5.5.4 Sauvegarde du répertoire de stockage global de documents

Le répertoire de stockage global de documents doit être sauvegardé pour permettre aux administrateurs de restaurer LiveCycle en cas d'échec.

Si le répertoire de stockage global de documents n'est plus disponible ou est perdu en raison d'un échec, LiveCycle ne démarrera pas avant que ce répertoire ainsi que la base de données soient restaurés par une sauvegarde cohérente ou tant que LiveCycle n'est pas réinitialisé par une nouvelle installation.

5.6 Considérations relatives à l'installation

5.6.1 Désactivation des analyses antivirus (Windows uniquement)

Pour accélérer l'installation, désactivez tout logiciel d'analyse antivirus à l'accès pour la durée de la procédure.

5.6.2 Installation à partir de lecteurs réseau

Il est recommandé d'installer LiveCycle uniquement à partir du support d'installation ou d'un lecteur de disque local. Si vous essayez d'installer le logiciel via un réseau, vous connaîtrez des retards considérables de lancement et d'installation. Il est également possible qu'une installation à partir d'un pilote de réseau rallonge le chemin du répertoire. Dans ce cas, le programme d'installation de LiveCycle n'autorise pas l'installation.

5.6.3 Utilisation manuelle restreinte d'Acrobat

Si vous avez installé le service PDF Generator pour la conversion des documents natifs, l'utilisation du programme d'installation d'Acrobat inclus est limitée au service Generate PDF. Aucune autre utilisation n'est autorisée par la licence.

5.6.4 Répertoire temporaire

LiveCycle nécessite un répertoire temporaire pour stocker les documents dont le volume est supérieur à la taille maximale définie pour les objets de document. Pour plus d'informations sur les possibilités d'optimisation des performances de votre serveur LiveCycle par la spécification d'une valeur appropriée pour ce paramètre, consultez cet [article de blog sur l'optimisation des performances grâce à la taille maximale de la ligne d'entrée des documents](#).

(AIX, Linux et Solaris uniquement) Si le serveur d'applications n'est pas exécuté par un utilisateur root, l'utilisateur doit disposer de toutes les autorisations relatives au répertoire temporaire spécifié.

Important : *(Pour les déploiements en grappe uniquement)* Il se peut que de futures mises à jour échouent si vous spécifiez un répertoire réseau partagé comme répertoire temporaire.

5.7 Prise en charge du protocole IPv6 par LiveCycle

LiveCycle prend en charge le protocole IPv6. Les configurations par défaut définies dans la documentation d'installation de LiveCycle définissent IPv4 comme protocole IP par défaut, car il est compatible avec la plupart des infrastructures tierces.

N'activez pas IPv6, à moins que votre déploiement ne le nécessite. Le nombre de configurations de plateforme prises en charge baisse lorsque la prise en charge d'IPv6 est activée dans LiveCycle. Vérifiez que tous les logiciels, matériels et réseaux tiers utilisés prennent en charge le protocole IPv6 avant d'activer ce dernier.

Remarque : *si vous activez le protocole CIFS (Common Internet File System) dans un environnement IPv6, vous devez activer la configuration de ce dernier de manière explicite, une fois l'installation de définie à l'aide de LiveCycle Configuration Manager. Voir « Activation de CIFS en mode IPv6 » dans le guide d'installation de votre serveur d'applications.*

5.7.1 Configurations IPv6 prises en charge

Les composants d'infrastructure ne prennent pas tous en charge le protocole IPv6. Par exemple, la base de données Oracle ne prend pas en charge le protocole IPv6. Cependant, vous pouvez toujours utiliser ces bases de données. Pour cela, il suffit de configurer la connexion entre le serveur d'applications et ces bases de données via le protocole IPv4, tout en utilisant IPv6 pour le reste des communications.

Vérifiez auprès du fournisseur de votre composant si celui-ci est compatible IPv6.

5.7.2 Instructions pour l'implémentation d'IPv6

Lorsque vous recourez à l'implémentation du protocole IPv6, en tout ou partie, tenez compte des points suivants :

- Après avoir installé LiveCycle, n'utilisez pas l'option pour démarrer LiveCycle Configuration Manager directement à partir du programme d'installation de LiveCycle. Accédez plutôt au répertoire *[racine LiveCycle]\configurationManager\bin\IPv6* et exécutez le script spécifique à IPv6 (*ConfigurationManager_IPv6.bat* ou *ConfigurationManager_IPv6.sh*) pour démarrer LiveCycle Configuration Manager.
- Si vous avez choisi de valider la configuration du serveur d'applications à l'aide de Configuration Manager, la validation échoue lorsque vous activez IPv6 sur ce serveur. Vous pouvez ignorer ce message d'erreur lors du processus. Une fois redémarré en mode IPv6, le serveur d'applications peut se connecter à la base de données.
- (*WebLogic uniquement*) Vous devez activer le mode IPv6 uniquement pour les serveurs gérés. Admin Server peut poursuivre son exécution en mode IPv4. Il est alors accessible via son adresse IPv4. Cependant, le serveur géré que vous avez démarré dans l'environnement IPv6 n'est accessible que via son adresse IPv6 ou un nom d'hôte résolu via le serveur DNS.
- (*WebLogic uniquement*) Même si vous exécutez Configuration Manager sur l'ordinateur hébergeant le serveur d'applications, vous devez indiquer l'adresse qu'utilise le serveur géré pour écouter les communications dans le cadre de l'amorçage et du déploiement des modules LiveCycle. Cette adresse d'écoute doit correspondre au nom DNS résolu en tant qu'adresse IPv6 de l'ordinateur.
- Pour disposer de communications n'utilisant qu'IPv6 pour contacter le serveur de base de données, modifiez les paramètres de connexion EDC_DS et IDP_DS afin qu'ils utilisent le nom d'hôte de la base de données, résolu en tant qu'adresse IPv6 numérique.
- De nombreux composants de logiciels (pilotes de base de données, par exemple) ne prennent pas entièrement en charge les adresses IPv6 numériques. Il est donc recommandé d'utiliser le nom d'hôte résolu via DNS plutôt que des adresses IPv6 numériques.
- Assurez-vous que le nom utilisé pour le mappage d'IPv6 est ajouté au CSRF (section filtre). Si le nom n'est pas ajouté, voir Prévention des attaques CSRF dans [Aide à l'administration](#).

Remarque : le nom utilisé pour le mappage IPv6 ne doit pas contenir de crochets ([]).

- Si vous utilisez Microsoft SQL Server dans un environnement IPv6, vous devez indiquer l'adresse IP du serveur de base de données en respectant le format ci-après. N'oubliez pas que dans cette chaîne, *;serverName* est un mot-clé et ne doit pas être remplacé par le nom réel du serveur.

```
jdbc:sqlserver://;serverName=<IPv6 address>;portNumber=<port>;databaseName=<db_name>
```

Ici, vous pouvez indiquer le nom d'hôte de la base de données SQL Server au lieu de l'adresse IPv6 numérique.

5.7.3 Configuration d'IPv6 pour JBoss

- 1 Vous pouvez télécharger et installer JBoss à partir de <http://www.jboss.org/jbossas/downloads/> ou obtenir le fichier *jboss.zip* dans le répertoire tiers sur le support d'installation et extraire le fichier JBoss fourni.
- 2 Modifiez le fichier *adobe-ds.xml* et le fichier de configuration de la source de données spécifique à la base de données pour la connexion à la base de données LiveCycle.
- 3 Modifiez le fichier *login-config.xml* pour établir la connexion à la base de données LiveCycle.

- 4 Modifiez les fichiers suivants afin d'activer le protocole IPv6 :
 - **(JBoss , Windows)** [racine du serveur d'applications]/bin/run.conf.bat
(JBoss , autres plateformes) [racine du serveur d'applications]\bin\run.conf
 - Remplacez `-Djava.net.preferIPv4Stack=true` par `-Djava.net.preferIPv6Stack=true`.
 - Ajoutez l'argument `-Djava.net.preferIPv6Addresses=true`.
 - **(JBoss 5.2 uniquement, Windows)** [racine du serveur d'applications]/bin/run.bat
(JBoss 5.2 uniquement, autres plateformes) [racine du serveur d'applications]\bin\run.sh
 - Supprimez `-Djava.net.preferIPv4Stack=true`.
 - [racine du serveur d'applications]\bin\service.bat
 - Remplacez `-b 0.0.0.0` par `-b <nom d'hôte associé à une adresse IPv6>`.
- 5 Lancez Configuration Manager en appelant le script [racine LiveCycle]\configurationManager\bin\IPv6\ ConfigurationManager_IPv6.bat ou ConfigurationManager_IPv6.sh.
- 6 Dans Configuration Manager, sélectionnez les étapes de configuration des fichiers EAR, amorcez le serveur et déployez les modules LiveCycle.
- 7 Une fois le processus Configuration Manager effectué, copiez ces fichiers EAR et collez-les dans le répertoire [racine serveur d'applications]\\server\<nom_profil>\deploy.
- 8 Démarrez JBoss à partir d'une ligne de commande.
- 9 Indiquez le nom d'hôte Configuration Manager de l'ordinateur associé à son adresse IPv6, puis amorcez le serveur d'applications pour déployer les modules LiveCycle.

5.7.4 Configuration d'IPv6 pour WebLogic

- 1 Installez LiveCycle via le programme d'installation.
- 2 Ne lancez pas Configuration Manager lorsque le programme d'installation est terminé. Lancez Configuration Manager en appelant le script [racine LiveCycle]\configurationManager\bin\IPv6\ ConfigurationManager_IPv6.bat ou ConfigurationManager_IPv6.sh.
- 3 Sélectionnez les options de configuration des fichiers EAR de et du serveur d'applications WebLogic et vérifiez les paramètres de ce dernier à l'aide de LiveCycle Configuration Manager.

Remarque : vous recevrez un message d'erreur indiquant l'échec de la validation de la source de données à l'aide de Configuration Manager. Cette erreur est due au fait que le serveur d'applications n'a pas encore démarré en mode IPv6 alors que la source de données est configurée dans ce mode. Vous pouvez ignorer cet avertissement.

- 1 Dans la console d'administration WebLogic Server, modifiez les arguments de **démarrage du serveur** d'applications géré afin d'activer le mode IPv6.
 - Remplacez `-Djava.net.preferIPv4Stack=true` par `-Djava.net.preferIPv6Stack=true`.
 - Ajoutez l'argument `-Djava.net.preferIPv6Addresses=true`.
- 2 Modifiez l'adresse d'écoute du serveur géré afin de l'activer via l'adresse IPv6.
 - Dans WebLogic Server Administration Console, sélectionnez l'onglet **Environment > Servers > [Nom serveur géré] Configuration**.
 - Dans le champ Listen Address, saisissez le nom d'hôte de l'ordinateur. Assurez-vous que ce nom d'hôte est résolu en tant qu'adresse IPv6 de cet ordinateur.
- 3 Enregistrez les modifications, puis redémarrez le serveur géré.

- 4 Lancez Configuration Manager en appelant le script `[racine LiveCycle]\configurationManager\bin\IPv6\ ConfigurationManager_IPv6.bat` ou `ConfigurationManager_IPv6.sh`.
- 5 Dans Configuration Manager, sélectionnez les étapes de déploiement des fichiers EAR, amorcez le serveur et déployez les modules LiveCycle.
- 6 Indiquez le nom d'hôte fourni dans le champ de l'adresse d'écoute du serveur géré.

Remarque : même si vous exécutez Configuration Manager sur le même ordinateur, vous devez indiquer l'adresse d'écoute du serveur géré pour l'amorçage et le déploiement des modules LiveCycle.

5.7.5 Configuration d'IPv6 pour WebSphere

- 1 Installez LiveCycle via le script du programme d'installation. Une fois l'installation terminée, ne lancez pas Configuration Manager lorsque le programme d'installation vous invite à le faire.
- 2 Accédez plutôt au répertoire `[racine LiveCycle]\configurationManager\bin\IPv6` et exécutez le script spécifique à IPv6 (`ConfigurationManager_IPv6.bat` ou `ConfigurationManager_IPv6.sh`) pour lancer LCM.
- 3 Configurez les fichiers EAR et le serveur d'applications à l'aide des options de Configuration Manager.
- 4 Suivez les étapes de Configuration Manager pour configurer le serveur d'applications. Lors de la configuration de la base de données, indiquez le nom d'hôte de la base de données associé à une adresse IPv6.
- 5 Validez la configuration du serveur d'applications faite à l'aide de Configuration Manager. Si la validation de la source de données échoue et qu'un message d'avertissement s'affiche, ignorez-le. Vous pouvez valider les sources de données à partir de la console d'administration WebSphere.
- 6 Dans la console d'administration WebSphere, sélectionnez **Servers > Server Types > WebSphere application servers > [nom du serveur] > Java and Process Management > Process definition > Java Virtual Machine**. Dans la zone **Generic JVM arguments**, ajoutez l'argument `-Djava.net.preferIPv6Addresses=true`.
- 7 Sélectionnez **Servers > Server Types > WebSphere application servers > [nom du serveur] > Java and Process Management > Process definition > Java Virtual Machine**, puis cliquez sur **Custom Properties**. Remplacez `java.net.preferIPv4Stack=true` par `java.net.preferIPv6Stack=true`.
- 8 Déployez manuellement les fichiers EAR dans WebSphere Application Server à l'aide de la console d'administration WebSphere. Les fichiers EAR configurés se trouvent dans le dossier `[racine LiveCycle]\configurationManager\export`.
- 9 Redémarrez WebSphere Application Server.
- 10 Accédez au répertoire `[racine LiveCycle]\configurationManager\bin\IPv6` et exécutez le script `ConfigurationManager_IPv6.bat` ou `ConfigurationManager_IPv6.sh` pour lancer Configuration Manager.
- 11 Dans Configuration Manager, sélectionnez les options permettant l'amorçage et le déploiement des modules LiveCycle. Indiquez le nom d'hôte du serveur d'applications associé à une adresse IPv6.

Remarque : une fois le serveur d'applications démarré dans un environnement IPv6 (avec l'indicateur -Djava.net.preferIPv6Stack=true), vous ne pouvez y accéder que via son adresse IPv6 ou son nom d'hôte associé à une adresse IPv6.

5.8 Configuration du serveur pour l'activation de CIFS

Pour activer l'accès aux fichiers de Content Services se trouvant dans un dossier réseau pour les clients Windows de LiveCycle, vous devez d'abord activer CIFS dans Content Services

Remarque : si vous activez le protocole CIFS (Common Internet File System) dans un environnement IPv6, vous devez activer la configuration de ce dernier de manière explicite, une fois l'installation de définie à l'aide de LiveCycle Configuration Manager. Voir « Activation de CIFS en mode IPv6 » dans le guide d'installation de votre serveur d'applications.

5.8.1 Création d'une interface virtuelle (AIX, Linux et Solaris uniquement)

Pour activer le protocole CIFS sur une version de LiveCycle déployée sur une plateforme AIX, Linux ou Solaris, vous devez créer une interface virtuelle et lui affecter une adresse IP sur le serveur exécutant LiveCycle. Cette opération est nécessaire car le protocole CIFS utilise les mêmes ports que le service Samba sur les ordinateurs dotés de Linux, AIX ou Solaris. Spécifiez cette adresse IP virtuelle en tant qu'adresse IP alternative lorsque vous activez le protocole CIFS à l'aide de Configuration Manager.

Si votre implémentation de LiveCycle est associée au protocole IPv6, créez des interfaces IPv6 virtuelles sur le serveur CIFS. Ces interfaces devront appartenir au même réseau que les clients CIFS. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation associée à votre système d'exploitation.

Remarque : ajoutez les interfaces virtuelles créées au fichier `/etc/hosts`, afin qu'elles soient pérennes.

5.8.2 Configuration de Windows Server pour CIFS

Pour activer le protocole CIFS sur les ordinateurs dotés de Windows Server 2008 hébergeant LiveCycle, vous devrez configurer ces derniers manuellement. Lorsque le protocole CIFS est activé, les utilisateurs peuvent accéder au référentiel Content Services en tant que dossier de réseau et effectuez différentes opérations sur ses fichiers depuis leur système de fichiers local. Dans Content Services, le protocole CIFS est pris en charge pour les utilisateurs de domaines d'entreprise dont le fournisseur d'annuaires est ActiveDirectory.

Remarque : assurez-vous que le serveur CIFS dispose d'une adresse IP statique dans le cas d'une implémentation du protocole CIFS basée sur Java. Pour l'implémentation native de Windows, vous n'avez pas besoin d'une adresse IP statique.

Remarque : L'utilisateur ayant activé l'option **Mémoriser le mot de passe** serait en mesure de se connecter au référentiel même après la révocation de son rôle ContentSpace.

5.8.2.1 Activation de NetBIOS sur TCP/IP

Vous devez activer NetBIOS sur TCP/IP pour que les requêtes des clients se connectant au serveur LiveCycle puissent être résolues pour le nom d'hôte du serveur.

- 1 Dans la boîte de dialogue **Propriétés de la connexion au réseau local**, dans l'onglet **Général**, sélectionnez **Protocole Internet**, puis **Propriétés**.
- 2 Dans l'onglet **Général** de la boîte de dialogue **Propriétés de protocole Internet (TCP/IP)**, assurez-vous que le serveur est associé à une adresse IP statique. Cliquez sur **Avancé**.
- 3 Dans la boîte de dialogue **Paramètres TCP/IP avancés**, sélectionnez l'onglet **WINS**, puis **Activer NetBIOS sur TCP/IP**.

5.8.2.2 Ajout d'une adresse IP supplémentaire

Remarque : cette étape est requise uniquement pour l'implémentation de CIFS basée sur Java.

- 1 Dans la boîte de dialogue **Propriétés de la connexion au réseau local**, dans l'onglet **Général**, sélectionnez **Protocole Internet**, puis **Propriétés**.

- 2 Dans l'onglet **Général** de la boîte de dialogue **Propriétés de protocole Internet (TCP/IP)**, assurez-vous que le serveur est associé à une adresse IP statique. Cliquez sur **Avancé**.
- 3 Dans la boîte de dialogue **Paramètres TCP/IP avancés**, sélectionnez l'onglet **Paramètres IP**, puis cliquez sur **Ajouter**.
- 4 Indiquez une adresse IP statique et cliquez sur **Ajouter**.

5.8.2.3 Désactivation du partage de fichiers et d'imprimantes (Windows Server 2008 uniquement)

Important : une fois le partage de fichiers et d'imprimantes désactivé, vous ne pourrez plus accéder directement au serveur via le protocole de partage de fichiers Windows. L'ordinateur ne s'affichera plus dans la vue des réseaux Windows.

- Accédez à Paramètres réseau et désactivez l'option **Partage de fichiers et d'imprimantes pour les clients Microsoft**, puis cliquez sur **Appliquer**.

Pour d'autres paramètres pour activer CIFS sous Windows Server 2008, reportez-vous à cet article .

5.9 Mise à niveau : processus impliquant des variables de formulaire de document et des signatures numériques

Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version précédente de LiveCycle tout en modifiant votre serveur LiveCycle, les procédures utilisant une variable Document Form ou des signatures numériques peuvent être perturbées. Ce problème survient car ces formulaires ne sont rendus qu'une seule fois, définissant ainsi l'URL d'envoi. La modification du serveur rompt ainsi le certificat.

Parmi les solutions suivantes, choisissez celle qui vous semble la plus adaptée à votre environnement LiveCycle

Solution 1 : terminez tous les processus utilisant une variable Document Form avant d'effectuer une mise à niveau ou un déplacement vers un serveur distant. Vous pouvez choisir cette méthode si vous conservez des serveurs LiveCycle hérités après la mise à niveau. Cette approche permet également d'éviter de *supprimer* des tâches à effectuer pour gérer la redirection vers les soumissions de formulaires. Cette méthode n'est pas pratique si de nombreuses procédures sont en suspens.

Solution 2 : si le serveur à mettre à niveau n'est pas mis hors service, il est préférable d'utiliser une approche de proxy inverse. Cette méthode permet de conserver le proxy inverse sur l'ancien système, jusqu'à ce que tous les processus migrés soient terminés.

Solution 3 : le module Apache `mod_rewrite` peut être utilisé pour modifier les URL intégrées dans chaque formulaire fourni au client.

Remarque : si votre implémentation de LiveCycle se déroule sur IPv6, les clients ayant recours à l'appel d'EJB pour la création de PDF signalent des exceptions. Il s'agit d'un problème connu attribué au JDK Sun 6.

5.10 Service de passerelle de migration centrale

Le service de passerelle de migration centrale vous permet de migrer des applications existantes de vos produits Adobe Central Pro Output Server ou Web Output Pak, afin qu'elles fonctionnent avec le service Output. Le service Central Migration Bridge vous permet d'utiliser vos modèles IFD/MDF, scripts de transformation de données et fichiers DAT existants dans un environnement LiveCycle, dans le cadre d'une stratégie de migration globale.

Remarque : cette passerelle n'est utile que si vous avez besoin de migrer des applications Central Pro existantes.

Utilisation autorisée de la passerelle de migration centrale

Pour pouvoir utiliser le service Central Migration Bridge, vous devez disposer d'une licence valide de Central Pro Output Server 5.7 ou d'un accord de migration Central Pro Output Server 5.7 effectifs. Pour installer Adobe Central Pro Output Server 5.7, utilisez les supports existants, ainsi que la clé du produit (PAC). Cette clé dépend d'une plateforme d'exploitation spécifique. Si le système que vous utilisez pour l'installation de LiveCycle ne lui correspond pas, vous devrez acquérir une clé de produit associée à ce système. Contactez un représentant Adobe pour obtenir plus d'informations concernant la migration ou l'acquisition de supports ou de clés de produit pour Central Pro Output Server 5.7.

Considérations relatives à l'installation

Le service de passerelle de migration centrale interagit directement avec les fichiers exécutables de Central Pro version 5.7. Central Pro doit être installé sur le même serveur que LiveCycle. Cependant, il ne s'agit pas d'un prérequis pour l'installation de LiveCycle (vous pouvez l'installer avant ou après LiveCycle). Consultez la documentation de Central Pro pour obtenir des instructions d'installation.

Important : ne démarrez pas Central Pro et ne modifiez pas ses propriétés pour une exécution automatique.

Sous Windows, le service *Central Pro Adobe Central Output Server* est installé en tant que service manuel. N'exécutez pas ce service et ne modifiez pas ses propriétés pour une exécution automatique.

Sous AIX, Linux ou Solaris, ne lancez pas le démon *jfdaemon* de Central Pro. Si vous avez modifié le script de démarrage de votre ordinateur pour que ledit démon soit lancé lors du redémarrage de la machine, modifiez le script de façon que ce démon ne soit pas lancé automatiquement (reportez-vous pour cela à la documentation d'installation de Central Pro). Ne démarrez pas Central Pro depuis la ligne de commande, via le lancement du processus *jfserver*.

Remarque : l'utilisateur LiveCycle qui appelle le service de passerelle de migration centrale doit disposer de droits d'accès au répertoire d'installation de Central Pro, ainsi que de droits d'exécution sur les fichiers exécutables de ce dernier.

Installation clé en main de LiveCycle

Si vous installez et configurez un environnement LiveCycle clé en main via le mode express, le service de passerelle de migration centrale sera installé et configuré par défaut ; vous n'aurez pas besoin d'intervenir.

Remarque : assurez-vous que le produit Adobe Central Pro est bien installé dans le répertoire par défaut.

Installation personnalisée de LiveCycle

Si vous installez et configurez via le mode personnalisé (installation clé en main partielle ou manuelle), LiveCycle Configuration Manager vous invite à inclure la passerelle de migration centrale dans le déploiement.

Par défaut, le service utilise le chemin d'installation par défaut de Central Pro. Si Central Pro est installé à un autre emplacement, mettez à jour la configuration [Répertoire d'installation de Central] du service de passerelle de migration centrale à l'aide de Administration Console.

Une fois l'installation de LiveCycle terminée, si Central Pro n'est pas installé à l'emplacement par défaut, procédez comme suit pour que LiveCycle pointe vers le répertoire adéquat :

- 1 Connectez-vous à Administration Console.
- 2 Cliquez sur **Services > Applications et services > Gestion des services**.
- 3 Cliquez sur le service de **passerelle de migration centrale 1.0**.
- 4 Indiquez le chemin d'accès correct au répertoire d'installation de Central Pro.
- 5 Cliquez sur **Enregistrer**.

***Remarque :** vous pouvez également effectuer cette configuration dans Workbench Voir *Création et gestion de processus*.*