

MISE A NIVEAU VERS ADOBE® LIVECYCLE® ES4 POUR JBOSS® CLE EN MAIN

Informations juridiques

Pour les informations juridiques, voir http://help.adobe.com/fr_FR/legalnotices/index.html.

Sommaire

Chapitre 1 : A propos de ce document

1.1 Contenu du document	1
1.2 A qui est destiné ce document ?	1
1.3 Conventions utilisées dans ce document	1
1.4 Informations complémentaires	1

Chapitre 2 : Mise à niveau vers LiveCycle ES4 (clé en main)

2.1 Déroulement de la mise à niveau de LiveCycle	3
--	---

Chapitre 3 : Configuration système requise

3.1 Configuration requise	5
3.2 Prérequis supplémentaires	5
3.3 Sauvegarde des fichiers de données LiveCycle	6
3.4 Avant de commencer	7

Chapitre 4 : Mise à niveau vers LiveCycle ES4, configuration et déploiement

4.1 Installation de LiveCycle	11
4.2 Préparation des Connectors for ECM en vue de la mise à niveau	13
4.3 Installation des Service Packs	14
4.4 Configuration de LiveCycle ES4	14
4.5 Etapes suivantes	24

Chapitre 5 : Activités après le déploiement

5.1 Vérification du fonctionnement de LiveCycle en mode de maintenance	25
5.2 Désactivation du mode de maintenance	25
5.3 Modification du mot de passe par défaut	25
5.4 Redémarrage des services JBoss	26
5.5 Désactivation des pages d'état pour JBoss	26
5.6 Définition de la date, de l'heure et du fuseau horaire corrects	26
5.7 Activation manuelle de SSL pour JBoss	27
5.8 Mise à niveau vers Workbench	29
5.9 Accès à Administration Console	29
5.10 Accès aux applications LiveCycle	29
5.11 Chiffrement du mot de passe en texte brut	32
5.12 Gestion de la base de données MySQL	32
5.13 Configuration de LiveCycle pour accéder à LDAP	32
5.14 Configuration de la solution Correspondence Management	33
5.15 Configuration de la fonction de signature numérique HTML	36
5.16 Configuration de PDF Generator	36
5.17 Configuration de Connectors for ECM	44
5.18 Configuration de Connector for EMC Documentum	49
5.19 Configuration de Connector for IBM Content Manager	53
5.20 Configuration du service Connector for IBM FileNet	56
5.21 Configuration de l'accès des clients SharePoint	59

Sommaire

5.22 Activation de CIFS en mode IPv6	60
5.23 Désinstallation de la version précédente de LiveCycle après la mise à niveau	61
5.24 Exécution d'une sauvegarde de l'image système	62
5.25 Désinstallation de LiveCycle	62
 Chapitre 6 : Activités de configuration avancées	
6.1 Activation du mode FIPS (Federal Information Processing Standard)	63
6.2 Activation du chiffrement AES 256	63
 Chapitre 7 : Annexe : Interface de ligne de commande du programme d'installation	
7.1 Présentation	64
7.2 Installation de LiveCycle	64
7.3 Journaux d'erreurs	65
7.4 Désinstallation de LiveCycle en mode console	66
 Chapitre 8 : Annexe : Interface de ligne de commande de Configuration Manager	
8.1 Ordre des opérations	67
8.2 Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande	68
8.3 Mise à niveau des commandes de LiveCycle	69
8.4 Propriétés de configuration générales	74
8.5 Exemples d'utilisation	86
8.6 Journaux d'erreurs de l'interface de ligne de commande de Configuration Manager	87
8.7 Etapes suivantes	87
 Chapitre 9 : Annexe : Configuration de Connector for Microsoft SharePoint sur le serveur SharePoint	
9.1 Installation et configuration	88
9.2 Installation et configuration sur le serveur SharePoint 2007	89
9.3 Installation et configuration sur le serveur SharePoint 2010 et SharePoint Server 2013	90

Chapitre 1 : A propos de ce document

1.1 Contenu du document

Ce document explique comment mettre à niveau Adobe® LiveCycle® Enterprise Suite 4 (ES4) depuis LiveCycle ES2, Adobe Digital Enterprise Platform (ADEP) ou LiveCycle ES3 pour Red Hat® JBoss® et MySQL à l'aide de la méthode clé en main. La procédure clé en main installe, configure et met à niveau automatiquement le produit. Il s'agit de l'option d'installation recommandée pour des déploiements rapides d'évaluation, de développement et de production à petite échelle.

Effectuez ce type de mise à niveau pour obtenir rapidement un système LiveCycle ES4 prêt à l'emploi à des fins de production restreinte, de démonstration, d'évaluation, de développement ou de formation. La méthode clé en main installe et configure un ensemble par défaut de produits Adobe et de tiers destiné à assurer un environnement LiveCycle fonctionnel.

Prenez soin de lire le document [Préparation à la mise à niveau vers LiveCycle](#) avant d'exécuter les tâches décrites dans ce document. Bien que ce document comprenne les étapes de la procédure d'une mise à niveau clé en main, [Préparation à la mise à niveau vers LiveCycle](#) vous aide à planifier votre mise à niveau.

1.2 A qui est destiné ce document ?

Ce document est destiné aux utilisateurs qui effectuent une mise à niveau vers LiveCycle ES4 depuis LiveCycle ES2, Adobe Digital Enterprise Platform (ADEP), ou LiveCycle ES3 à l'aide du déploiement clé en main.

1.3 Conventions utilisées dans ce document

Ce document utilise les conventions de désignation ci-après pour les chemins d'accès aux fichiers courants.

Nom	Valeur par défaut	Description
[racine LiveCycle]	C:\Adobe\Adobe LiveCycle ES4	Répertoire d'installation utilisé pour tous les modules de LiveCycle. Ce répertoire contient des sous-répertoires pour Adobe® LiveCycle® Configuration Manager, SDK et le répertoire CRX.
[racine JBoss]	C:\Adobe\Adobe LiveCycle ES4\jboss	Répertoire racine du serveur d'applications exécutant LiveCycle.
[Adobe_JAVA_HOME]	C:\Adobe\Adobe LiveCycle ES4\Java\jdk1.6.0_31	Répertoire racine du JDK Java installé lors de l'installation de LiveCycle clé en main.

1.4 Informations complémentaires

Les ressources indiquées dans le tableau ci-dessous peuvent vous aider à prendre connaissance de LiveCycle.

A propos de ce document

Pour plus d'informations sur	Voir
Informations générales sur LiveCycle et les modules	Présentation de LiveCycle
Les autres services et produits qui s'intègrent à LiveCycle	Pôle de développement LiveCycle
Toute la documentation disponible sur LiveCycle	Documentation LiveCycle
Aide-mémoire et planification de la mise à niveau vers Adobe LiveCycle ES4	Aide-mémoire et planification de la mise à niveau vers Adobe LiveCycle ES4
Les mises à jour des correctifs, les notes techniques et les informations complémentaires sur cette version du produit	Service de support aux entreprises d'Adobe®

Chapitre 2 : Mise à niveau vers LiveCycle ES4 (clé en main)

Ce chapitre explique comment effectuer une mise à niveau vers LiveCycle ES4 à partir de LiveCycle ES2, ADEP ou LiveCycle ES3 à l'aide de la méthode clé en main. La méthode d'installation clé en main est la plus appropriée pour les installations rapides d'évaluation et le développement et pour les petits environnements de production. Si vous avez installé une version antérieure de LiveCycle à l'aide d'une procédure non clé en main (configuration et déploiement manuels sur JBoss ou déploiement manuel sur WebSphere ou WebLogic), consultez le document Mise à niveau vers LiveCycle ES4 correspondant à votre serveur d'applications.

Configuration Manager effectue automatiquement la plupart des tâches requises pour la mise à niveau d'un déploiement vers LiveCycle ES4 sur JBoss Application Server et sur une base de données MySQL sous Windows uniquement.

***Remarque :** vous ne pouvez effectuer une mise à niveau à l'aide de la procédure clé en main que si vous avez installé la version antérieure de LiveCycle à l'aide de cette procédure et si les composants de la solution sont déployés sur l'instance JBoss incluse dans le cadre de l'installation clé en main.*

2.1 Déroulement de la mise à niveau de LiveCycle

La mise à niveau vers LiveCycle implique les tâches principales suivantes, dont la plupart sont automatisées lorsque vous utilisez la méthode d'installation et de déploiement clé en main :

- 1 Sauvegarde manuelle des données LiveCycle existantes.
- 2 Installation des fichiers LiveCycle comprenant les nouvelles versions du serveur d'applications et de la base de données.
- 3 Mise à niveau et déploiement des fichiers EAR de LiveCycle.
- 4 Mise à jour (correction) des composants de service LiveCycle.

La plupart des tâches sont effectuées par le programme d'installation ou par Configuration Manager. Ce document fournit également des instructions relatives aux données que vous êtes invité à saisir tout au long de ce processus.

Présentation détaillée de la procédure de mise à niveau clé en main

Si vous avez initialement installé une version précédente de LiveCycle à l'aide de la méthode clé en main, vous pouvez utiliser le processus de mise à niveau clé en main pour passer à LiveCycle ES4. Le processus d'installation et de mise à niveau clé en main effectue les tâches suivantes :

- installation des fichiers produit LiveCycle ;
- installation d'une version préconfigurée du serveur d'applications JBoss 5.1 (incluant le conteneur de servlet Apache Tomcat) ;
- installation d'une version préconfigurée de la base de données MySQL 5.1.30 ;
- démarrage de Configuration Manager ;
- **(mise à niveau vers le même ordinateur que votre instance LiveCycle existante)** arrêt de l'instance appropriée de JBoss pour Adobe LiveCycle ;

Mise à niveau vers LiveCycle ES4 (clé en main)

- (mise à niveau vers le même ordinateur que votre instance LiveCycle existante) migration du contenu du répertoire de stockage global de documents de l'emplacement par défaut de votre précédente instance de LiveCycle vers l'emplacement par défaut de LiveCycle ES4 ;

***Remarque :** si vous avez modifié l'emplacement du répertoire de stockage global de documents dans votre ancienne version de LiveCycle, assurez-vous que l'emplacement du répertoire de stockage global de documents de LiveCycle ES4 est le même. Si ce n'est pas le cas, vous devez copier le contenu de votre ancien répertoire de stockage global de documents au nouvel emplacement de répertoire de stockage global de documents dans LiveCycle ES4.*

- Configuration et assemblage des fichiers EAR de LiveCycle ES4 ;
- (mise à niveau vers le même ordinateur que votre instance LiveCycle existante) migration des données MySQL de votre précédente instance de LiveCycle vers la nouvelle instance de MySQL installée avec LiveCycle ES4 ;

***Important :** si votre précédente instance de LiveCycle et votre nouvelle installation de LiveCycle ES4 ne se trouvent pas sur le même ordinateur, vous devez importer manuellement les données MySQL dans l'instance de MySQL installée par le programme d'installation de LiveCycle ES4 et copier les répertoires concernés sur le nouvel ordinateur sur lequel vous allez utiliser LiveCycle ES4. Voir [cet article](#) pour des informations détaillées sur la migration d'une précédente instance de la base de données LiveCycle MySQL vers la nouvelle instance de la base de données MySQL LiveCycle ES4 et la sauvegarde des données LiveCycle.*

- démarrage du service JBoss pour Adobe LiveCycle ES4 ;
- déploiement des fichiers EAR de LiveCycle sur JBoss ;
- initialisation de la base de données MySQL ;
- Migration des données critiques avant le déploiement des composants
- déploiement de tous les composants requis sur JBoss ;
- mise à jour (correction) des composants, conservation des paramètres de configuration, des points de fin, des dossiers de contrôle, etc ;
- migration des données critiques, y compris les paramètres, et des données de configuration vers LiveCycle ;
- configuration des modules tels que ECM Connectors (par exemple Connector for EMC Documentum, Connector for IBM FileNet, Connector for IBM Content Manager ou Connector for Microsoft SharePoint), PDF Generator et Reader Extensions ;

Chapitre 3 : Configuration système requise

Avant de lire la section sur la configuration système requise, assurez-vous d'avoir lu le guide [Aide-mémoire et planification de la mise à niveau](#).

3.1 Configuration requise

Utilisez l'installation clé en main pour installer l'ensemble des modules sur un seul système à des fins de développement et d'évaluation. Vérifiez que votre ordinateur cible dispose d'au moins 4 Go de mémoire vive. Pour plus d'informations sur la configuration requise, voir [Combinaisons de plateformes LiveCycle prises en charge](#).

3.2 Prérequis supplémentaires

3.2.1 Matériel

La configuration minimale requise pour tout type d'installation est la suivante :

- Espace disque pour l'installation : 3 Go (3 Go supplémentaires sont nécessaires si vous utilisez un téléchargement ESD et n'effectuez pas l'installation à partir d'un DVD)
- Pour Correspondence Management, un volume supplémentaire de 500 Mo est nécessaire.
- Espace système temporaire pendant l'installation : 5,4 Go
- Mémoire pour l'exécution de LiveCycle : 4 Go
- Processeur : processeur Intel® Pentium® 4 ou équivalent, cadencé à 1,6 GHz ou plus

3.2.2 Système d'exploitation

La méthode clé en main est prise en charge par Windows Server 2008 R1 et Windows Server 2008 R2 Standard et Enterprise Edition exécutés sur des architectures 64 bits (système requis pour un environnement de production).

Remarque : Windows Vista et Windows 7 sont pris en charge pour l'évaluation et le développement de LiveCycle. Vous devez disposer des droits d'administrateur sous Windows pour exécuter le programme d'installation. Si vous lancez le programme d'installation depuis un compte dépourvu de ces droits, il vous sera demandé de saisir les informations d'identification d'un compte disposant des droits d'administrateur.

3.2.3 Préconfiguration clé en main partielle d'une base de données

L'option Installation clé en main partielle vous permet d'utiliser votre base de données existante avec le serveur d'applications JBoss préconfiguré. Les types de base de données suivants sont pris en charge :

- MySQL 5.1.30
- Microsoft SQL Server 2005 SP2 ou 2008 R2
- Oracle 10g R2 et 11g

Si vous utilisez votre base de données existante, configurez-la tel que spécifié dans [Création de la base de données LiveCycle](#).

3.2.4 Serveur d'applications

La méthode clé en main permet d'installer, de configurer et d'utiliser JBoss 5.1 (comprenant le conteneur de servlet Apache Tomcat). Une fois que vous avez vérifié que votre environnement mis à niveau fonctionne correctement, vous pouvez supprimer l'ancienne instance de LiveCycle de votre serveur.

3.3 Sauvegarde des fichiers de données LiveCycle

Avant de démarrer la procédure de mise à niveau, vous devez sauvegarder tous les fichiers et répertoires associés au précédent déploiement de LiveCycle, tels que le SDK Java, les fichiers d'installation, le contenu des dossiers de contrôle, le répertoire temporaire, etc. Ne supprimez aucun de ces éléments. Les tâches de sauvegarde impliquées sont les suivantes :

- **(Mise à niveau de LiveCycle ES2, ADEP ou LiveCycle ES3)** Placez le serveur LiveCycle en mode de maintenance avant de procéder à la mise à niveau (voir la section [Exécution de LiveCycle en mode de maintenance](#) dans [Aide à l'administration de LiveCycle](#)). Arrêtez le serveur LiveCycle et effectuez une sauvegarde à froid.

Vous devez inclure les données LiveCycle suivantes dans votre sauvegarde :

Répertoire de stockage global de documents : ce répertoire peut résider localement ou sur un lecteur réseau partagé. L'emplacement par défaut du répertoire de stockage global de documents est *[racine du serveur d'application]/server/<nom_profil>/svcnative/DocumentStorage*. Pour plus d'informations sur la méthode de recherche et de sauvegarde du répertoire de stockage global de documents, voir Répertoire de stockage global de documents dans [Aide à l'administration de LiveCycle](#).

Base de données : utilisez l'utilitaire de sauvegarde de la base de données pour sauvegarder vos données. Pour plus d'informations sur la manière de sauvegarder votre base de données LiveCycle, voir Base de données LiveCycle dans [Aide à l'administration de LiveCycle](#).

Fichiers EAR de LiveCycle : les fichiers EAR sont nécessaires pour restaurer votre système si vous rencontrez des problèmes de mise à niveau.

Répertoire racine de stockage de contenu : si vous avez déployé Adobe LiveCycle Content Services (obsolète) sur votre système actuel, sauvegardez le répertoire `lccs_data`. ce répertoire peut résider localement ou sur un lecteur réseau partagé.

Fichier d'informations d'identification Reader Extensions : sauvegardez le fichier d'informations d'identification Reader Extensions si vous avez effectué une nouvelle installation du système d'exploitation.

Polices LiveCycle : sauvegardez tous les répertoires de polices Adobe et de polices du client qui sont indiqués dans LiveCycle Configuration Manager (dans Administration Console, accédez à Paramètres > Core System > Configurations). Assurez-vous de sauvegarder l'intégralité du répertoire.

Polices personnalisées : sauvegardez séparément les polices supplémentaires éventuellement installées dans votre environnement LiveCycle précédent.

Dossiers de contrôle : sauvegardez les dossiers de contrôle.

3.4 Avant de commencer

3.4.1 Remarques générales

Avant de commencer l'installation, lisez les informations suivantes pour vous assurer que cette dernière se déroulera sans problème :

- Pour réduire le temps d'installation, installez LiveCycle à l'aide d'une copie locale du jeu de fichiers d'installation ou directement depuis le DVD. L'installation peut échouer lorsque LiveCycle est installé à partir d'un réseau.
- Assurez-vous que le support d'installation reçu n'est pas endommagé. Si vous copiez le contenu du support du programme d'installation sur le disque dur de l'ordinateur, assurez-vous de copier l'intégralité du contenu du DVD sur le disque dur.
- Si vous avez téléchargé le jeu de fichiers du programme d'installation, vérifiez son intégrité à l'aide d'un utilitaire de vérification de somme de contrôle MD5. Utilisez cet utilitaire pour comparer les valeurs de somme de contrôle MD5 aux valeurs affichées sur le site Web de téléchargement d'Adobe. Vous pouvez utiliser un outil tel que WinMD5.
- Pour éviter les erreurs d'installation, ne copiez pas l'image d'installation du DVD dans un répertoire dont le chemin dépasse la longueur limite. Les longs chemins provoquent généralement ce type d'erreur. Voir <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa365247.aspx> pour plus d'informations.
- Téléchargez toutes les mises à jour de correctif pour LiveCycle disponibles dans le [Support aux entreprises d'Adobe](#).
- Pour accélérer l'installation sous Windows, vous pouvez désactiver tout logiciel d'analyse antivirus à l'accès pendant la durée de la procédure.
- L'installation clé en main crée les services Windows ci-après, qui sont par défaut définis pour être exécutés automatiquement au moment du démarrage :
 - JBoss pour Adobe LiveCycle ES4
 - MySQL pour Adobe LiveCycle ES4 (non applicable si vous avez sélectionné l'option Installation clé en main partielle)

Ces services gèrent le serveur d'applications et la base de données pour la mise à niveau clé en main.

Vous pouvez démarrer, arrêter et mettre en pause ces services à l'aide du Gestionnaire de contrôle des services Windows. Pour ouvrir ce gestionnaire Windows, sélectionnez **Panneau de configuration > Outils d'administration > Services**. Cet outil vous permet également de configurer les services à démarrer en même temps que l'ordinateur ou à démarrer manuellement.

- Par défaut, l'installation clé en main place les composants LiveCycle dans le répertoire C:\Adobe\Adobe LiveCycle ES4\ .

Important : si vous choisissez d'effectuer l'installation dans un répertoire autre que celui par défaut, ne le nommez pas **test** (par exemple, C:\test) ou le processus d'installation de MySQL échouera.

- Par défaut, JBoss est installé et exécuté depuis le répertoire [racine JBoss].

3.4.2 Désactivation de l'UAC Windows sous Windows Vista et Windows Server 2008 R1

- 1 Pour accéder à l'utilitaire de configuration système, sélectionnez **Démarrer > Exécuter** et saisissez **MSCONFIG**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Outils**, faites défiler l'écran vers le bas, puis sélectionnez **Désactiver le Contrôle de compte d'utilisateur**.

- 3 Cliquez sur **Démarrer** pour lancer la commande dans une nouvelle fenêtre.
- 4 Cela fait, fermez la fenêtre de commande, puis celle de la configuration du système.
- 5 Redémarrez l'ordinateur.

Vous devez désactiver le contrôle de compte d'utilisateur lors de l'installation et la configuration de LiveCycle. Pour réactiver l'UAC, répétez les étapes ci-dessus, puis sélectionnez **Activer le Contrôle de compte d'utilisateur** avant de cliquer sur Démarrer.

3.4.3 Désactivation de l'UAC Windows sous Windows 7 et Windows Server 2008 R2

- 1 Pour accéder à l'utilitaire de configuration système, sélectionnez **Démarrer** > **Exécuter** et saisissez **MSCONFIG**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Outils**, faites défiler l'écran vers le bas, puis sélectionnez **Modifier les paramètres de contrôle de compte d'utilisateur**.
- 3 Cliquez sur **Démarrer** pour lancer la commande dans une nouvelle fenêtre.
- 4 Déplacez le curseur sur le niveau **Ne jamais m'avertir**.
- 5 Cela fait, fermez la fenêtre de commande, puis celle de la configuration du système.
- 6 Redémarrez l'ordinateur.

Pour réactiver le contrôle de compte d'utilisateur, répétez les étapes ci-dessus et réglez le curseur sur le niveau souhaité avant de redémarrer l'ordinateur.

***Important :** le Contrôle de compte d'utilisateur (UAC) Windows doit rester désactivé afin que PDF Generator puisse fonctionner correctement. Vous pouvez exécuter la procédure d'installation et de configuration en activant l'UAC, l'option Elever les privilèges sans invite utilisateur étant activée. Toutefois, désactivez l'UAC pour exécuter PDF Generator.*

3.4.4 Informations d'identification Reader Extensions

Si vous installez Reader Extensions, assurez-vous de disposer d'informations d'identification et d'un mot de passe valides. Si vous ne possédez pas ces informations, contactez votre représentant commercial Adobe. Vous pouvez ignorer l'importation des informations d'identification de Reader Extensions lors de la procédure d'installation et les installer ultérieurement à l'aide du composant Trust Store dans Administration Console.

3.4.5 Préconfigurations pour PDF Generator

Grâce à cette prise en charge, PDF Generator peut convertir les fichiers à partir de formats natifs, par exemple de Microsoft Word en Adobe PDF. Avant d'installer PDF Generator, effectuez les tâches énumérées ci-dessous.

***Remarque :** PDF Generator doit être installé sur le serveur pour qu'Adobe LiveCycle Content Services indexe les documents Microsoft Office 2007 et 2010 (fichiers DOCX, XLSX et PPTX).*

3.4.5.1 Installation du logiciel de conversion des fichiers natifs

Avant d'installer PDF Generator, installez le logiciel prenant en charge les fichiers natifs qui nécessitent la prise en charge de la conversion PDF. Par ailleurs, activez manuellement les licences du logiciel, à l'aide du compte utilisateur utilisé pour l'exécution du serveur d'applications.

Consultez et respectez le contrat de licence de chaque application native utilisée pour les conversions avec LiveCycle.

PDF Generator peut être étendu pour convertir ces fichiers supplémentaires en fichiers PDF au moyen des applications suivantes :

- Microsoft Office 2007, 2010 (formats DOC, XLS, PPT, RTF, TXT et Open XML de Microsoft Office)
- Microsoft Office Visio 2007, 2010 (VSD)
- Microsoft Publisher 2007, 2010 (PUB)
- Microsoft Project 2007, 2010 (MPP)
- Corel WordPerfect 12, X4 (WPD)
- Adobe® FrameMaker® 7.2, 8.0 (FM)
- Adobe® PageMaker® 7.0 (PMD, PM6, P65, PM)
- OpenOffice 3.3 (ODT, ODP, ODS, ODG, ODF, SXW, SXI, SXC, SXD, SXM)

Remarque : LiveCycle prend uniquement en charge les éditions 32 bits de tous les logiciels mentionnés ci-dessus.

Remarque : installez OpenOffice 3.3 sur le serveur pour convertir les documents créés par la version 3.3. sur les plateformes Linux, OpenOffice doit être installé sous l'utilisateur /root. Si OpenOffice est installé pour des utilisateurs spécifiques, PDFG risque de ne pas pouvoir convertir les documents OpenOffice.

Pour convertir les formats de fichier natif suivants, vous n'avez pas besoin d'installer une application logicielle native :

- Fichiers Web (HTML)
- Fichiers d'impression (PS, PRN, EPS)
- Fichiers image (JPEG, GIF, BMP, TIFF, PNG)

3.4.5.2 Installation d'Adobe Acrobat pour PDF Generator

Installez Adobe® Acrobat® XI Pro avant d'exécuter le programme d'installation de LiveCycle. Assurez-vous de lancer Acrobat au moins une fois après l'avoir installé de façon à éviter des problèmes de configuration de PDF Generator. Fermez toutes les boîtes de dialogue modales apparaissant au démarrage d'Acrobat.

Le programme d'installation LiveCycle définit la variable d'environnement `Acrobat_PATH` (sensible à la casse) automatiquement. Vous pouvez également choisir de la définir manuellement comme expliqué dans la section « [5.16.1 Définition des variables d'environnement](#) » à la page 36. Redémarrez votre serveur d'applications après avoir défini la variable d'environnement.

Pour chiffrer un document PDF via AES 256 dans le service LiveCycle Encryption, vous devez récupérer et installer les fichiers Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy. Pour Oracle JDK installé à l'aide de la procédure clé en main, téléchargez les fichiers JCE à partir de la page de téléchargements de Java SE. Une fois le fichier de stratégie téléchargé, remplacez les fichiers `local_policy.jar` et `US_export_policy.jar` existants situés dans le dossier `[Adobe_JAVA_HOME]/jre/lib/security`, par les fichiers JAR téléchargés.

3.4.5.3 Activation des conversions de fichiers multithreads et de la prise en charge de plusieurs utilisateurs pour PDF Generator

Par défaut, PDF Generator ne peut convertir qu'un document OpenOffice, Microsoft Word ou PowerPoint à la fois. Si vous activez les conversions de fichiers multithreads, PDF Generator peut convertir plusieurs documents simultanément en exécutant plusieurs instances d'OpenOffice ou PDFMaker.

Remarque : La conversion multithread n'est pas prise en charge avec Microsoft Excel, Microsoft Visio, Microsoft Project et Microsoft Publisher.

Remarque : les fichiers Microsoft Excel et Microsoft Visio ne sont pas convertis simultanément. Durant la conversion, les fichiers EXCEL.exe et VISIO.exe sont surveillés dans le gestionnaire de tâches. Le fichier Visio n'est traité qu'une fois que le traitement du fichier Excel est terminé.

Chaque instance d'OpenOffice ou de PDFMaker est lancée avec un compte utilisateur séparé. Chaque compte utilisateur ajouté doit correspondre à un utilisateur valide disposant de droits d'administrateur sur le serveur LiveCycle. Sous Windows 64 bits, désactivez l'UAC Windows. Voir « [3.4.2 Désactivation de l'UAC Windows sous Windows Vista et Windows Server 2008 R1](#) » à la page 7 ou « [3.4.3 Désactivation de l'UAC Windows sous Windows 7 et Windows Server 2008 R2](#) » à la page 8, selon votre version.

Lorsque vous ajoutez des utilisateurs pour OpenOffice, Microsoft Word ou Microsoft PowerPoint, fermez les boîtes de dialogue d'activation initiales pour l'ensemble des utilisateurs. Une fois que vous avez configuré le serveur LiveCycle, ajoutez les comptes utilisateur dans LiveCycle Administration Console. Voir « [5.16.7 Comptes utilisateur pour des conversions de fichiers multithreads](#) » à la page 39.

Pour permettre la prise en charge de plusieurs utilisateurs pour les fichiers natifs et OpenOffice dans un environnement Windows, vous devez créer au moins trois utilisateurs disposant des autorisations suivantes.

Plateforme	Autorisations des utilisateurs
Windows Server 2008	Utilisateurs disposant de droits d'administrateur

Lorsque vous ajoutez des utilisateurs pour les conversions natives PDF Generator, octroyez le droit d'ouverture de session en tant que service. Pour plus d'informations, voir « [3.4.5.4 Octroi du droit d'ouverture de session en tant que service](#) » à la page 10

3.4.5.4 Octroi du droit d'ouverture de session en tant que service

Si vous installez PDF Generator sur un système d'exploitation Windows, accordez le droit d'ouverture de session en tant que service à l'utilisateur qui installe LiveCycle.

- 1 Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Outils d'administration > Stratégie de sécurité locale > Stratégies locales > Attribution des droits utilisateur**.
- 2 Cliquez deux fois sur **Ouvrir une session en tant que service**, puis une fois sur **Ajouter un utilisateur ou un groupe**.
- 3 Tapez le nom d'utilisateur de l'administrateur Microsoft, puis cliquez sur **OK**.

Chapitre 4 : Mise à niveau vers LiveCycle ES4, configuration et déploiement

4.1 Installation de LiveCycle

Le répertoire d'installation cible par défaut pour LiveCycle est C:\Adobe\Adobe LiveCycle ES4. Après l'installation de LiveCycle, vous exécuterez LiveCycle Configuration Manager pour effectuer la mise à niveau de LiveCycle ES4.

4.1.1 Installation de LiveCycle

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- A partir du site de téléchargement, téléchargez et extrayez l'intégralité du fichier JBoss_DVD.zip (fichier LiveCycle Electronic Software Distribution ou ESD) dans votre système de fichiers. Veillez à ne pas modifier la hiérarchie des répertoires du fichier JBoss_DVD.zip.
- Après avoir extrait le fichier ZIP, exécutez le programme d'installation en utilisant l'une des méthodes suivantes :
- (Systèmes 32 bits) Cliquez deux fois sur le fichier **install.exe** figurant dans le dossier \server\Disk1\InstData\Windows\VM.
- (Systèmes 64 bits) Cliquez deux fois sur le fichier **install.exe** figurant dans le dossier \server\Disk1\InstData\Windows_64\VM.
- A partir du DVD JBoss, accédez au dossier \server. Pour exécuter le programme d'installation, utilisez l'une des méthodes suivantes :
- (Systèmes 32 bits) Cliquez deux fois sur le fichier **install.exe** figurant dans le dossier \server\Disk1\InstData\Windows\VM.
- (Systèmes 64 bits) Cliquez deux fois sur le fichier **install.exe** figurant dans le dossier \server\Disk1\InstData\Windows_64\VM.

Remarque : la version 32 bits est fournie à des fins de développement et d'évaluation uniquement.

2 Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez la langue d'installation, puis cliquez sur **OK**.

3 Dans l'écran d'introduction, cliquez sur **Suivant**.

4 Dans l'écran Préparation à la mise à niveau, qui n'apparaît que si une version précédente de LiveCycle est installée sur l'ordinateur cible, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez **Préparer la mise à niveau de l'installation existante vers Adobe LiveCycle ES4** pour mettre à niveau l'installation LiveCycle actuelle vers LiveCycle ES4. Si le chemin affiché ne pointe pas vers l'emplacement de l'installation LiveCycle que vous souhaitez mettre à niveau, cliquez sur **Parcourir** pour spécifier le chemin d'accès de l'instance de LiveCycle que vous souhaitez mettre à niveau.
- Sélectionnez **Installer Adobe LiveCycle ES4** pour installer une nouvelle instance de LiveCycle.

Mise à niveau vers LiveCycle ES4, configuration et déploiement

- 5 Dans l'écran Choisir le dossier d'installation, acceptez le répertoire par défaut proposé ou cliquez sur **Choisir** pour accéder au répertoire dans lequel vous souhaitez installer le produit, puis cliquez sur **Suivant**. Ce répertoire est référencé sous le nom [*racine LiveCycle*]. Le répertoire d'installation cible par défaut est C:\Adobe\Adobe LiveCycle ES4.

Utilisez le bouton **Restaurer le dossier par défaut** pour remplacer le chemin d'accès ajouté par l'utilisateur par le chemin d'accès par défaut.

Remarque : il est recommandé que le chemin du répertoire d'installation ne dépasse pas 40 caractères. Il ne doit contenir aucun caractère international ou spécial.

- 6 Dans l'écran Options d'installation clé en main partielle, vous pouvez installer un serveur de base de données préconfigurée MySQL ou sélectionner votre propre serveur de base de données externe à utiliser avec LiveCycle.

Remarque : Cet écran s'affiche uniquement si vous effectuez une mise à niveau de l'installation clé en main partielle d'une version précédente de LiveCycle.

- 7 Dans l'écran Choix du type d'installation, sélectionnez le type d'installation, puis cliquez sur **Suivant** :

- Sous Standard, sélectionnez **Clé en main** comme type d'installation pour effectuer une installation clé en main standard. L'option Clé en main permet d'installer LiveCycle, JBoss Application Server 5.1, la base de données MySQL 5.1.30 et le JDK 1.6.0_31.
- Si vous souhaitez utiliser une base de données autre que la base de données MySQL préconfigurée, sélectionnez l'option **Installation clé en main partielle** sous Personnalisé. LiveCycle, le serveur d'applications JBoss et le JDK 1.6.0_31 sont installés par défaut.
- Sélectionnez **Manuel** si vous souhaitez effectuer une installation personnalisée plutôt qu'une installation clé en main. Cette option est sélectionnée par défaut si vous disposez déjà de JBoss Application Server et d'une base de données MySQL installés sur votre système et que leurs noms de service Windows sont identiques à ceux créés par le programme d'installation LiveCycle.

*Remarque : cet écran ne s'affiche que si vous avez choisi **Installer Adobe LiveCycle ES4** sur l'écran Préparation à la mise à niveau, ou si vous installez LiveCycle sur un ordinateur ne comportant aucune version précédente de LiveCycle.*

Remarque : pour les installations manuelles, voir les guides Mise à niveau vers LiveCycle ES4 pour JBoss et Préparation à la mise à niveau vers LiveCycle ES4 avant de poursuivre.

- 8 (**Pour MySQL fourni avec le programme d'installation uniquement**) Dans l'écran de sélection de la base de données MySQL, définissez le mot de passe de l'administrateur principal de MySQL et, éventuellement, saisissez votre numéro de port MySQL. Cet écran s'affiche uniquement si vous effectuez une installation clé en main ou si, lors d'une installation clé en main partielle, vous avez sélectionné l'option **Inclure MySQL clé en main**.

*Remarque : si vous sélectionnez **Utiliser ma base de données** dans l'écran Options d'installation clé en main partielle, cet écran ne s'affiche pas.*

Remarque : MySQL n'autorise pas les caractères spéciaux, ni les espaces dans le nom d'utilisateur ou le mot de passe. Veillez à conserver ce mot de passe pour vous y référer à l'avenir.

- Pour vérifier que le numéro de port est disponible, cliquez sur **Tester**. Si le port est disponible, le programme d'installation affiche une coche verte. Si le port est utilisé, le programme d'installation affiche un X rouge.
- Si le port est utilisé, entrez un autre numéro de port. Recommencez si nécessaire tant que vous ne trouvez pas de port disponible. En cliquant sur **Réinitialiser**, la zone relative au port est renseignée avec le numéro de port par défaut à savoir 3306.

Remarque : si vous effectuez une mise à niveau sur le même serveur que votre précédente installation de LiveCycle, spécifiez un port différent que celui utilisé par votre instance existante de LiveCycle pour l'utilisation de MySQL.

- 9 Lisez le contrat de licence de Jboss Application Server, puis, si vous l'acceptez, sélectionnez **J'accepte** et cliquez sur **Suivant**.
- 10 (**Pour MySQL fourni avec le programme d'installation uniquement**) Lisez le contrat de licence de MySQL, puis, si vous l'acceptez, sélectionnez **J'accepte** et cliquez sur **Suivant**. Cet écran ne s'affiche que si les options **Clé en main** ou **Inclure MySQL clé en main** sont sélectionnées dans le cas d'une installation clé en main partielle.
- 11 Prenez connaissance du contrat de licence d'Adobe LiveCycle ES4, puis, si vous l'acceptez, sélectionnez **J'accepte** et cliquez sur **Suivant**.
- 12 Vérifiez le compte-rendu de préinstallation, puis cliquez sur **Installer**. Le programme d'installation affiche la progression de l'installation. Cette procédure peut prendre plusieurs minutes.
- 13 Passez en revue les notes de mise à jour, puis cliquez sur **Suivant**.
- 14 Dans l'écran Installation terminée, choisissez l'une des options suivantes :
 - Si vous mettez à niveau les Connectors for ECM, désélectionnez **Démarrer LiveCycle Configuration Manager**, cliquez sur Terminé et passez à « [4.2 Préparation des Connectors for ECM en vue de la mise à niveau](#) » à la page 13.
 - Si aucune mise à jour du Service Pack n'est requise, assurez-vous que l'option **Démarrer LiveCycle Configuration Manager** est sélectionnée, puis cliquez sur **Terminé**.
 - Si les mises à jour du Service Pack sont requises, désélectionnez l'option **Démarrer LiveCycle Configuration Manager** et cliquez sur **Terminé** pour quitter le programme d'installation.

*Remarque : Si vous désélectionnez **Démarrer LiveCycle Configuration Manager** et quittez le programme d'installation, vous pouvez exécuter Configuration Manager ultérieurement à l'aide du fichier `ConfigurationManager.bat` situé dans le répertoire `[racine LiveCycle]\configurationManager\bin`.*

4.2 Préparation des Connectors for ECM en vue de la mise à niveau

Si vous effectuez une mise à niveau de Connector for EMC Documentum, Connector for IBM FileNet ou Connector for IBM Content Manager à partir d'une version précédente de LiveCycle, vous devez configurer un système de serveur d'applications après l'installation de LiveCycle et avant de démarrer LiveCycle Configuration Manager pour terminer la procédure de mise à niveau.

Remarque : si vous n'effectuez pas de mise à niveau sur un nouvel ordinateur, passez à l'étape 2.

- 1 (**Pour une mise à niveau dynamique sur un nouvel ordinateur uniquement**) Installez le client correspondant au référentiel ECM sur le nouvel ordinateur hébergeant le nouveau serveur d'applications.
- 2 Définissez tous les paramètres associés à Connectors for ECM (excepté les paramètres de Administration Console) sur le nouveau serveur d'applications avant de lancer la mise à niveau. Voir la section Configuration de Connector for... dans le chapitre Activités après le déploiement du présent guide.
- 3 Accédez au répertoire `[racine JBoss]/bin` sur le serveur LiveCycle et copiez le fichier `adobe-component-ext.properties` dans le répertoire approprié du serveur cible.
- 4 Redémarrez le serveur d'applications.

Vous pouvez maintenant continuer l'exécution de Configuration Manager pour effectuer la mise à niveau vers LiveCycle ES4.

Important : pour Connector for EMC Documentum ou Connector for IBM FileNet, le référentiel par défaut doit être défini sur LiveCycle Repository Provider, faute de quoi le déploiement de la mise à niveau échouera. Si vous avez configuré le fournisseur de référentiel ECM comme référentiel par défaut pour l'un de ces connecteurs, ouvrez Administration Console, puis sélectionnez **Services** > [type de connecteur pour votre version précédente de LiveCycle] > **Paramètres de configuration**. Sélectionnez l'option [LiveCycle Repository Provider pour votre version précédente LiveCycle] et cliquez sur **Enregistrer**.

4.3 Installation des Service Packs

Avant d'effectuer la configuration à l'aide de Configuration Manager, appliquez les derniers Service Packs pour LiveCycle. Ces mises à jour sont disponibles dans le support aux entreprises d'Adobe.

4.4 Configuration de LiveCycle ES4

Une fois l'installation de LiveCycle ES4 terminée, vous êtes prêt à commencer les configurations de la mise à niveau. L'assistant Configuration Manager effectue les tâches requises pour la mise à niveau.

4.4.1 Configuration de LiveCycle

Remarque : appuyez sur la touche **F1** dans Configuration Manager pour afficher l'aide de l'écran que vous visualisez. Vous pouvez à tout moment afficher la progression de la configuration en cliquant sur **Afficher le journal des processus**.

Remarque : Au cours de la configuration, si vous devez redéfinir les données dans Configuration Manager à l'aide de l'option **Rétablir les paramètres par défaut**, veillez à relancer Configuration Manager. Dans le cas contraire, certains écrans de configuration pourraient ne pas s'afficher.

- 1 Si vous continuez l'installation de LiveCycle, passez à l'étape 3. Dans le cas contraire, accédez au dossier [racine LiveCycle]\configurationManager\bin et exécutez le fichier `ConfigurationManager.bat`.
- 2 Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez la langue d'installation et cliquez sur **OK**.
- 3 Si vous êtes invité à utiliser les données de configuration existantes, cliquez sur **OK**.
- 4 Dans l'écran **Bienvenue dans Adobe LiveCycle ES4**, cliquez sur **Suivant**.
- 5 Dans l'écran **Sélection de la tâche de mise à niveau**, sélectionnez l'option appropriée pour votre version actuelle de LiveCycle, puis cliquez sur **Suivant**.

4.4.2 Sélection des modules

❖ Dans l'écran des modules, vérifiez que les modules Adobe LiveCycle à mettre à niveau sont sélectionnés. Par défaut, tous les modules que vous avez sélectionnés seront configurés avec une licence d'évaluation. Cliquez sur **Suivant**.

Remarque : Certains modules sont dépendants techniquement d'autres modules pour une configuration réussie et un bon fonctionnement. Configuration Manager affiche une boîte de dialogue et ne vous autorise pas à continuer si des modules interdépendants ne sont pas sélectionnés. Par exemple, vous devez sélectionner les modules **Adobe LiveCycle Forms**, **Adobe LiveCycle Output** et **Content Repository** si vous configurez la solution **Correspondence Management**.

Important : vérifiez que tous les modules disponibles dans votre instance antérieure de LiveCycle sont sélectionnés. Vous pouvez choisir de déployer des modules supplémentaires.

4.4.3 Sélection de tâches

- ❖ Dans l'écran Choix de la tâche, vérifiez que toutes les tâches requises sont sélectionnées, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque : les tâches Configurer le serveur d'applications et Valider la configuration du serveur d'applications ne peuvent pas être sélectionnées pour JBoss clé en main. La procédure JBoss clé en main ne prend pas en charge ces tâches car le serveur d'applications est déjà configuré pour LiveCycle.

4.4.4 Vérification des conditions requises

- 1 Dans l'écran Mise à niveau statique ou dynamique, vérifiez les informations fournies et assurez-vous que toutes les conditions préalables requises sont remplies, puis cliquez sur **Suivant**.
- 2 Dans les écrans Etapes préalables à la mise à niveau et Etapes préalables à la mise à niveau (suite), vérifiez les conditions requises, effectuez toutes les tâches concernant l'environnement, puis cliquez sur **Suivant**.

4.4.5 Arrêt de JBoss

- ❖ Sur l'écran d'arrêt de la version précédente de LiveCycle, cliquez sur le bouton pour arrêter le service JBoss pour votre version LiveCycle précédente, puis cliquez sur **Suivant**.

4.4.6 Migration du répertoire de stockage global de documents

- ❖ Dans l'écran Migrer le répertoire de stockage global de documents et d'autres données de LiveCycle, cliquez sur **Migrer le contenu** pour copier le contenu LiveCycle existant au nouvel emplacement de LiveCycle ES4. Une fois l'opération terminée, cliquez sur **Suivant**.

Remarque : Si le répertoire de stockage global de documents a été modifié dans la version précédente de LiveCycle, migrez son contenu manuellement.


4.4.7 Migration des sources de données personnalisées

- ❖ Dans l'écran Migrer les sources de données personnalisées, si vous avez créé des sources de données LiveCycle personnalisées après l'installation de votre instance de LiveCycle, sélectionnez l'option **Importer les sources de données** et cliquez sur **Démarrer** pour les importer. Une fois l'opération terminée, cliquez sur **Suivant**.

Si vous ne disposez d'aucune source de données personnalisées, laissez cette option désélectionnée, puis cliquez sur **Suivant**.

4.4.8 Configuration des fichiers EAR de LiveCycle, des polices et du répertoire de stockage global de documents

- 1 Dans l'écran Configurer LiveCycle ES4 (1 sur 5), cliquez sur **Configurer**. Une fois les fichiers EAR configurés, cliquez sur **Suivant**. En fonction du nombre de modules intégrés à la configuration, cette procédure peut prendre plusieurs minutes.
- 2 Dans l'écran Configurer LiveCycle ES4 (2 sur 5), définissez les répertoires que LiveCycle utilisera pour accéder aux polices, puis cliquez sur **Suivant**.

 Cliquez sur **Modifier les configurations** pour modifier les valeurs de cet écran. Ce bouton n'est pas disponible lorsque Configuration Manager est exécuté pour la première fois mais il est disponible dès la seconde exécution ainsi que lors des exécutions suivantes de Configuration Manager.

- (Facultatif) Pour modifier l'emplacement par défaut du **répertoire des polices du serveur Adobe**, saisissez son chemin d'accès ou sélectionnez-le. Le chemin par défaut est [racine LiveCycle]/fonts

- Pour modifier l'emplacement par défaut du **répertoire des polices du client**, cliquez sur **Parcourir** ou spécifier un nouvel emplacement pour vos polices de client.

Remarque : les droits d'utilisation relatifs aux polices fournies par des sociétés autres qu'Adobe sont régis par les contrats de licence accompagnant ces polices. Ils ne sont pas couverts par la licence d'utilisation du logiciel Adobe qui vous est concédée. Adobe vous recommande de vous assurer que vous agissez en conformité avec tous les contrats de licence de sociétés tierces applicables avant d'utiliser des polices non-Adobe avec des logiciels Adobe, notamment en ce qui concerne l'utilisation de polices dans des environnements de serveurs.

- (Facultatif) Pour modifier l'emplacement par défaut du **répertoire des polices système**, saisissez son chemin d'accès ou sélectionnez-le.
 - (Facultatif) Pour activer les normes FIPS, assurez-vous que l'option Activer **FIPS** est sélectionnée. Ne sélectionnez cette option que si vous souhaitez appliquer les normes FIPS (Federal Information Processing Standards).
- 3 Dans l'écran Configuration de LiveCycle ES4 (3 sur 5), acceptez l'emplacement par défaut pour l'**Emplacement du répertoire temporaire**, saisissez le chemin du fichier ou cliquez sur **Parcourir** pour indiquer le chemin d'accès. L'emplacement par défaut est `[racine LiveCycle]/temp`. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.
- 4 Dans l'écran Configurer LiveCycle (4 sur 5), acceptez l'emplacement par défaut du **répertoire de stockage global de documents** ou cliquez sur **Parcourir** pour préciser le chemin d'accès complet. Si votre version précédente de LiveCycle n'a pas utilisé le répertoire de stockage global de documents par défaut, vous devez spécifier un répertoire pour LiveCycle ES4 et copier le contenu du précédent répertoire de stockage global de documents LiveCycle vers ce nouvel emplacement pour réussir la mise à niveau.

Remarque : si vous avez migré le contenu du répertoire de stockage global de documents vers LiveCycle ES4 à l'étape « 4.4.6 Migration du répertoire de stockage global de documents » à la page 15, ne modifiez pas la valeur prérenseignée du chemin d'accès du répertoire de stockage global de documents.

- 5 Dans l'écran Configuration du stockage des documents persistants (5 sur 5), sélectionnez **Utiliser le stockage global de documents** ou **Utiliser la base de données**, puis cliquez sur **Configurer**.
- **Utiliser le stockage global de documents** : utilise le répertoire de stockage global de documents basé sur le système de fichiers pour le stockage de tous les documents persistants. Cette option garantit de meilleures performances et vous permet d'avoir un emplacement unique pour le stockage global de documents.
 - **Utiliser la base de données** : utilise la base de données LiveCycle pour le stockage des documents persistants et des artefacts de longue durée. Le répertoire de stockage global de documents basé sur le système de fichiers est toutefois requis. L'utilisation de la base de données simplifie les procédures de sauvegarde et de restauration.

Cliquez sur **Suivant**.

4.4.9 Configuration de Content Services

- 1 Dans l'écran de configuration de Content Services, spécifiez l'emplacement de stockage du contenu. Le chemin par défaut est `[racine LiveCycle]\lccs_data`.

Remarque : cet emplacement doit être le répertoire de stockage de contenu racine de votre précédente installation de LiveCycle. Si vous souhaitez spécifier un nouvel emplacement, vous devez copier le contenu à partir du répertoire racine de stockage de contenu configuré dans votre ancienne installation LiveCycle à ce nouvel emplacement avant de poursuivre.

Vous pouvez sélectionner **Configurer les serveurs de fichiers (CIFS et FTP)** pour configurer les serveurs de fichiers, ainsi que **Paramètres avancés** pour configurer les paramètres tels que le serveur de messagerie entrante et l'utilisation du disque. Cliquez sur **Suivant**.

Mise à niveau vers LiveCycle ES4, configuration et déploiement

2 Dans l'écran de configuration du serveur de fichiers de Content Services, définissez les paramètres requis par les serveurs CIFS et FTP. Cet écran s'affiche uniquement si vous sélectionnez l'option **Configurer les serveurs de fichiers** sur l'écran de configuration de Content Services.

- **Port du serveur FTP** : pour saisir le numéro de port, vérifiez que l'option Activer le serveur FTP est sélectionnée. Numéro de port que le serveur FTP utilise pour communiquer. Le numéro de port par défaut est 8021.
- **Nom du serveur CIFS** : pour saisir le nom du serveur CIFS, vérifiez que l'option Activer CIFS est sélectionnée. Le référentiel de Content Services sera accessible par le nom du serveur mentionné dans la zone Nom du serveur CIFS. Par exemple, cifs-servername.
- **Choisir l'implémentation du serveur CIFS** : sélectionnez Java (basé sur le socket) ou Windows Native (basé sur DLL).

Si vous choisissez l'implémentation de type Java (basé sur le socket), saisissez les informations suivantes :

- **Adresse IP alternative** : adresse IP du serveur CIFS.
- **Adresse IP du serveur WINS principal** : serveur WINS (Windows Internet Name Service) servant à associer de manière dynamique l'adresse IP aux noms d'ordinateur. Il permet de résoudre le domaine local. Il s'agit de l'adresse IP du serveur WINS principal. Utilisez la commande ipconfig/all pour trouver sa valeur.
- **Adresse IP du serveur WINS secondaire** : adresse IP du serveur WINS secondaire. Utilisez la commande ipconfig/all pour trouver sa valeur.
- **Adresse IP de diffusion** : permet de résoudre le domaine local.

Si vous choisissez l'implémentation de type Windows Native (basé sur le fichier DLL) :

- **Chemin du système pour copier les dll CIFS** : emplacement où Configuration Manager copiera les fichiers DLL CIFS.

Cliquez sur **Suivant**.

3 Dans l'écran de configuration des paramètres avancés de Content Services, sélectionnez les options requises. Vous pouvez limiter le quota d'utilisation du disque et configurer les paramètres pour le serveur de messagerie entrante dans cet écran. Cet écran s'affiche uniquement si vous sélectionnez les **Paramètres avancés** dans l'écran de configuration de Content Services

- **Propager des événements Content Services vers LiveCycle** : sélectionnez cette option si vous souhaitez propager des événements Content Services, tels que les événements de création, suppression, mise à jour, archivage et extraction, vers les processus LiveCycle.
- **Activer l'audit dans Content Services** : lorsque cette option est sélectionnée, les interactions de l'application ou de l'utilisateur avec le contenu du référentiel Content Services peuvent être enregistrées.
- **Appliquer le quota d'utilisation du disque** : spécifiez, en méga-octets, le quota d'utilisation à allouer aux utilisateurs de Content Services. Si un utilisateur tente d'ajouter plus de données que le quota spécifié, un message d'erreur s'affiche.
- **Paramètres des serveurs de messagerie entrante** : paramètres du serveur de messagerie interne vers lequel les messages sont dirigés. Autres paramètres :
 - **Domaine du serveur de courrier** : domaine du serveur de messagerie entrant.
 - **Port du serveur de courrier** : port utilisé par le serveur de messagerie pour écouter les connexions entrantes. Le numéro de port par défaut est 25.
 - **Expéditeurs de courriers électroniques autorisés** : domaines des expéditeurs de courriers électroniques autorisés.

- **Expéditeurs de courriers électroniques bloqués** : domaines des expéditeurs de courriers électroniques bloqués.
- **Utilisateur inconnu**

Cliquez sur **Suivant**.

- 4 Dans l'écran Configuration des modules de Content Services, sélectionnez les fichiers AMP à configurer dans Content Services. Vous pouvez compresser vos fichiers AMP personnalisés dans Content Services en sélectionnant **Souhaitez-vous compresser vos propres fichiers AMP dans Content Services ?** Cliquez sur **Configurer** pour configurer les modules Content Services. Une fois l'opération terminée, cliquez sur **Suivant**.

***Important** : si vous avez choisi de compresser les fichiers AMP personnalisés dans votre ancienne version de LiveCycle, vous devez spécifier les fichiers AMP de nouveau pour les recompresser dans les fichiers EAR de LiveCycle.*

4.4.10 Configuration d'Acrobat pour PDF Generator

- 1 (**PDF Generator uniquement**) Dans l'écran Configuration d'Acrobat pour LiveCycle PDF Generator, cliquez sur **Configurer** pour lancer le script de configuration. Une fois l'opération terminée, cliquez sur **Suivant**.
- 2 Dans l'écran Résumé de la configuration de LiveCycle, cliquez sur **Suivant**.

4.4.11 Configuration de la base de données LiveCycle

***Important** : vérifiez que l'ancienne version et la version actuelle de MySQL sont en cours d'exécution avant de réaliser ces étapes.*

***Important** : Si vous avez sélectionné l'option **Installer Adobe LiveCycle ES4** sur l'écran de préparation à la mise à niveau ou si vous installez LiveCycle ES4 sur un ordinateur sur lequel aucune version de LiveCycle n'a jamais été installée, vous devez importer manuellement votre ancienne base de données LiveCycle dans la base de données LiveCycle ES4.*

- 1 Dans l'écran de la base de données Adobe LiveCycle ES4, spécifiez les informations concernant la base de données que vous allez utiliser avec LiveCycle, puis cliquez sur **Vérifier la connexion** afin de tester la connexion. Cliquez sur **Suivant**.
- 2 Dans l'écran Base de données LiveCycle antérieure, spécifiez les informations concernant la base de données LiveCycle à partir de laquelle vous effectuez une mise à niveau, puis cliquez sur **Vérifier la connexion** pour tester la connexion. Cliquez sur **Suivant**.

***Remarque** : cet écran s'affiche uniquement si vous avez sélectionné l'option **Préparer la mise à niveau de l'installation existante vers LiveCycle ES4** dans l'écran Préparation à la mise à niveau.*

- 3 Dans l'écran Mettre à niveau la base de données relationnelle MySQL, cliquez sur **Mettre à niveau MySQL** pour migrer les anciennes données LiveCycle vers la nouvelle base de données MySQL.

***Remarque** : cet écran s'affiche uniquement si vous avez sélectionné l'option **Préparer la mise à niveau de l'installation existante vers LiveCycle ES4** dans l'écran Préparation à la mise à niveau.*

4.4.12 Configuration de CRX

Dans l'écran **Configuration de CRX**, spécifiez le chemin d'accès au référentiel et cliquez sur **Configurer** pour créer les fichiers du référentiel à l'emplacement spécifié.

Le système configure le référentiel à regrouper au fichier EAR de LiveCycle principal.

Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

Remarque : Une sauvegarde (*adobe-jboss-core-ear.orig*) pour le fichier EAR de LiveCycle principal est effectuée dans le dossier [racine LiveCycle]\deploy. Vous pouvez ainsi restaurer le fichier EAR si vous souhaitez relancer la configuration sans le référentiel CRX.

Remarque : Une fois les packages configurés, vous ne pouvez pas les supprimer en réexécutant Configuration Manager. Pour une désinstallation propre des packages déployés, vous devez désinstaller et supprimer les packages à l'aide de Package Manager.

4.4.13 Configuration de SSL de JBoss clé en main

- ❖ Dans l'écran Configurer SSL de JBoss clé en main, saisissez les informations pour configurer le certificat SSL et cliquez sur **Configurer SSL de JBoss**. Une fois l'opération terminée, cliquez sur **Suivant**.

Vous pouvez ignorer cette étape en sélectionnant Ignorer la configuration et l'effectuer ultérieurement dans LiveCycle Configuration Manager.

- **Alias du certificat :** nom unique de substitution utilisé pour faire référence au certificat (par exemple LiveCycleCert).
- **Nom du fichier de stockage des clés :** nom du fichier de stockage des clés destiné à stocker les clés et le certificat (par exemple, lces).

4.4.14 Installation Verification Samples

- ❖ (**Adobe® LiveCycle® Forms Standard 11, Adobe® LiveCycle® Mobile Forms 11, Adobe® LiveCycle® Output 11 et PDF Generator uniquement**) Dans l'écran des fichiers EAR IVS de LiveCycle ES4, vous avez la possibilité d'installer trois exemples spécifiques d'applications de service. Sélectionnez l'option **Inclure les fichiers EAR IVS dans l'ensemble de déploiement** et cliquez sur **Suivant** pour installer ces fichiers d'exemple.

Les fichiers *adobe-output-ivs-jboss.ear*, *adobe-mobileforms-ivs.ear* et *adobe-forms-ivs-jboss.ear* s'affichent uniquement si vous avez sélectionné les modules correspondants dans l'écran de sélection des modules.

Remarque : ne déployez pas les fichiers EAR IVS dans un environnement de production.

4.4.15 Annulation du déploiement des fichiers EAR de LiveCycle

- ❖ (**Mise à niveau statique uniquement**) Dans l'écran Annuler le déploiement des fichiers EAR de LiveCycle sur le serveur d'applications en cas de mise à niveau sur place, examinez les informations, effectuez la tâche requise, puis cliquez sur **Suivant**.


4.4.16 Déploiement des fichiers EAR de LiveCycle

- ❖ Dans l'écran de déploiement des fichiers EAR de LiveCycle ES4, sélectionnez les fichiers EAR que vous souhaitez déployer sur JBoss, cliquez sur **Déployer** et, une fois l'opération terminée, cliquez sur **Suivant**.

Remarque : lors du déploiement des fichiers EAR vers LiveCycle, certaines erreurs concernant l'incapacité des fichiers EAR à localiser le bon tableau peuvent s'afficher. Vous pouvez ignorer ces erreurs.

4.4.17 Initialisation de la base de données LiveCycle

- ❖ Dans l'écran Initialisation de la base de données LiveCycle ES4, vérifiez les informations d'hôte et de port, puis cliquez sur **Initialiser**. La tâche d'initialisation de la base de données crée des tables dans la base de données, y insère les données par défaut, puis crée les rôles de base dans la base de données. A la fin de la tâche d'initialisation, cliquez sur **Suivant**.

 *N'ignorez pas cette étape. L'initialisation de la base de données n'endommage pas les données héritées.*

4.4.18 Informations sur le serveur LiveCycle

- ❖ Dans l'écran Informations sur le serveur LiveCycle, saisissez l'ID utilisateur et le mot de passe de l'administrateur de votre version précédente de LiveCycle, puis cliquez sur **Vérifier la connexion du serveur**. Une fois la validation achevée, cliquez sur **Suivant**.

Les informations affichées pour le serveur sont les valeurs par défaut du déploiement. La vérification de la connexion du serveur facilite la résolution des problèmes en cas d'échec du déploiement ou de la validation. Si le test de connexion réussit, mais que le déploiement ou la validation échoue dans les étapes suivantes, le responsable de la résolution du problème peut écarter l'hypothèse d'un problème de connectivité.

4.4.19 Informations sur le serveur JNDI

- ❖ Dans l'écran Informations sur le port JNDI de serveur LiveCycle ES4, spécifiez le nom d'hôte et le numéro de port du serveur JNDI, puis cliquez sur **Vérifier la connexion**. Une fois la connexion vérifiée, cliquez sur **Suivant**.

4.4.20 Exécution de tâches critiques préalables au déploiement des composants

- ❖ Dans l'écran Effectuer les tâches critiques avant de déployer le composant, cliquez sur **Démarrer** pour effectuer les tâches requises avant que les composants soient déployés. Une fois l'opération terminée, cliquez sur **Suivant**.

4.4.21 Erreurs de migration de l'ID de la session

- ❖ Afficher et réparer les erreurs survenues pendant la migration des identifiants de session à partir de votre ancienne instance de LiveCycle, puis cliquez sur **Suivant**. Il est important de corriger ces erreurs sinon vous risquez de rencontrer des échecs d'appels de flux de production après la-mise à niveau.

4.4.22 Configuration du déploiement du service Central Migration Bridge

- ❖ Dans l'écran Configuration du déploiement du service Central Migration Bridge, sélectionnez **Inclure le service Central Migration Bridge dans le déploiement** si vous possédez une licence pour configurer LiveCycle avec Central Pro ou Web Output Pak, puis cliquez sur **Suivant**.

4.4.23 Déploiement des composants LiveCycle

- 1 Dans l'écran Déploiement des composants LiveCycle ES4, cliquez sur **Déployer**. Les composants déployés à ce stade sont des fichiers d'archives Java qui se connectent au conteneur de services LiveCycle à des fins de déploiement, d'orchestration et d'exécution des services. Une fois le déploiement achevé, cliquez sur **Suivant**.
- 2 Dans l'écran Validation du déploiement des composants LiveCycle ES4, cliquez sur **Valider**. Configuration Manager valide le déploiement et l'exécution des fichiers d'archives Java sur le serveur LiveCycle. Une fois la validation achevée, cliquez sur **Suivant**.

4.4.24 Migration des données indispensables à LiveCycle

- ❖ Dans l'écran Migrer les données indispensables au fonctionnement de LiveCycle ES4, cliquez sur **Démarrer** pour migrer les données de votre précédent environnement LiveCycle. Une fois l'opération terminée, cliquez sur **Suivant**.

Cette étape implique la copie des formulaires, des données de formulaire, des préférences, des paramètres de type de fichier, des options de travail, des paramètres de sécurité, des dossiers de contrôle, des sources de travaux de messagerie électronique (en fonction du produit mis à niveau), ainsi que des polices personnalisées et des documents dans le répertoire de stockage global de documents.

4.4.25 Configuration des composants LiveCycle

- ❖ Dans l'écran Configurer les composants LiveCycle ES4, sélectionnez les modules LiveCycle à configurer, puis cliquez sur **Suivant**. Les écrans qui s'affichent ensuite dépendent des choix que vous effectuez sur cet écran.

Remarque : si vous mettez à niveau un module Connectors for ECM, ne le sélectionnez pas dans cet écran. Ne l'incluez que si vous cherchez à en obtenir la licence pour la première fois dans LiveCycle, puis passez aux étapes suivantes appropriées.

4.4.25.1 Configuration de Connector for EMC Documentum

- ❖ Dans l'écran Spécification de client pour EMC Documentum, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Désélectionnez l'option **Configurer Connector for EMC Documentum Content Server** pour configurer manuellement EMC Documentum ultérieurement, puis cliquez sur **Suivant**.
 - Laissez l'option sélectionnée, saisissez la version et le chemin d'accès au répertoire appropriés, puis cliquez sur **Vérifier**. Une fois l'opération terminée, cliquez sur **Suivant**, puis effectuez les étapes des écrans suivants :
 - Dans l'écran de spécification des paramètres d'EMC Documentum Content Server, saisissez les valeurs requises, puis cliquez sur **Suivant**.
 - Dans l'écran Configurer Connector for EMC Documentum, cliquez sur **Configurer Documentum Connector**. Une fois l'opération terminée, cliquez sur **Suivant**.

4.4.25.2 Configuration de Connector for IBM Content Manager

- ❖ Dans l'écran Spécifier le client IBM Content Manager, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Désélectionnez l'option **Configurer Connector for IBM Content Manager** pour configurer manuellement IBM Content Manager ultérieurement, puis cliquez sur **Suivant**.
 - Laissez l'option sélectionnée, saisissez le chemin d'accès au répertoire approprié, puis cliquez sur **Vérifier**. Une fois l'opération terminée, cliquez sur **Suivant**, puis passez en revue les étapes décrites dans les écrans suivants :
 - Dans l'écran Spécifications des paramètres du serveur IBM Content Manager, saisissez les valeurs requises, puis cliquez sur **Suivant**.
 - Dans l'écran Configurer Connector for IBM Content Manager, cliquez sur **Configurer IBM Content Manager Connector**. Une fois l'opération terminée, cliquez sur **Suivant**.

4.4.25.3 Configuration de Connector for IBM FileNet

- ❖ Dans l'écran Spécifier le client IBM FileNet, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Désélectionnez l'option **Configurer Connector for IBM FileNet Content Manager** pour configurer manuellement IBM FileNet ultérieurement, puis cliquez sur **Suivant**.

- Laissez l'option sélectionnée, saisissez la version et le chemin d'accès au répertoire appropriés, puis cliquez sur **Vérifier**. Une fois l'opération terminée, cliquez sur **Suivant**, puis effectuez les étapes des écrans suivants :
 - Dans l'écran Spécifications des paramètres du serveur IBM FileNet Content, saisissez les valeurs requises, puis cliquez sur **Suivant**.
 - Dans l'écran Configurer Connector for IBM FileNet Process Engine, saisissez la version (si activée) et le chemin d'accès au répertoire appropriés, puis cliquez sur **Vérifier**. Une fois l'opération terminée, cliquez sur **Suivant**.
 - Dans l'écran Paramètres du serveur IBM FileNet Process Engine, saisissez les valeurs requises, puis cliquez sur **Suivant**.
 - Dans l'écran Configurer Connector for IBM FileNet, cliquez sur **Configurer FileNet Connector**. Une fois l'opération terminée, cliquez sur **Suivant**.

4.4.25.4 Configuration de Connector for Microsoft SharePoint

- ❖ Dans l'écran Configurer Adobe LiveCycle 11 Connector for Microsoft SharePoint, effectuez l'une des tâches suivantes :
 - Désélectionnez l'option **Configurer Adobe LiveCycle ES4 Connector for Microsoft SharePoint** pour configurer manuellement Microsoft SharePoint ultérieurement, puis cliquez sur **Suivant**.
 - Laissez l'option **Configurer Adobe LiveCycle ES4 Connector for Microsoft SharePoint** sélectionnée. Saisissez les valeurs requises, puis cliquez sur Configurer SharePoint Connector. Une fois l'opération terminée, cliquez sur **Suivant**.

4.4.25.5 Vérification de la configuration des connecteurs ECM

- ❖ Dans l'écran Vérifier les configurations, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous configurez les connecteurs pour la première fois ou que vous avez modifié l'une des configurations dans les écrans précédents, laissez l'option **Redémarrez le serveur d'applications** sélectionnée, puis cliquez sur **Valider les configurations**. Une fois les validations correctement effectuées, cliquez sur **Suivant**.

Remarque : La validation d'IBM FileNet peut échouer si des caractères spéciaux comme le tiret (-), le trait de soulignement (_), la virgule (,) ou le point (.) sont présents dans le nom du répertoire contenant le client IBM FileNet.
 - Si vous souhaitez configurer les connecteurs ultérieurement, désélectionnez l'option **Redémarrez le serveur d'application** et cliquez sur **Valider les configurations**. Une fois les validations correctement effectuées, cliquez sur **Suivant**.

4.4.25.6 Configuration manuelle des connecteurs

Remarque : cet écran s'affiche uniquement lorsque vous choisissez de configurer les connecteurs ECM dans l'écran de configuration des composants LiveCycle mais que vous ignorez la configuration des connecteurs ECM sur l'écran des connecteurs.

Configuration des connecteurs LiveCycle

- 1 Créez un fichier appelé adobe-component-ext.properties, puis placez-le dans le répertoire de travail du serveur d'applications.

Mise à niveau vers LiveCycle ES4, configuration et déploiement

- 2 Ajoutez un attribut associant les bibliothèques Java ECM au composant ECM. Le format de l'attribut est :
`com.adobe.livecycle.Connectorfor[ECM].ext=[Liste délimitée par des virgules des fichiers JAR, fichiers de ressources et/ou répertoires]`
- 3 Démarrez le serveur d'applications.
- 4 Une fois que vous avez terminé l'exécution de Configuration Manager et que LiveCycle est déployé et en cours d'exécution, spécifiez l'emplacement d'EMC Documentum Content Server, de la banque de données IBM Content Manager, l'adresse IP/le port de IBM FileNet Content Engine et les informations d'identification pour les connecteurs dans Administration Console.

4.4.25.7 Configuration de PDF Generator

- 1 Dans la boîte de dialogue **Informations d'identification de l'administrateur pour les conversions PDF natives**, saisissez le nom et le mot de passe d'un utilisateur possédant des privilèges d'administrateur sur l'ordinateur serveur. Cliquez sur **Ajouter un utilisateur**.

Ajoutez au moins un utilisateur administrateur pour Windows Server 2008 et cliquez sur **Suivant**.

Remarque : sous Windows Server 2008, la fonction de contrôle du compte de l'utilisateur (UAC) doit être désactivée pour les utilisateurs ajoutés. Pour désactiver cette fonction, cliquez sur **Panneau de configuration > Comptes d'utilisateurs > Activer ou désactiver le contrôle des comptes d'utilisateurs** et désélectionnez l'option **Utiliser le contrôle des comptes d'utilisateurs pour vous aider à protéger votre ordinateur**. Cliquez sur **OK**. Les modifications prennent effet au redémarrage du système.

Important : assurez-vous de désactiver l'UAC pour les utilisateurs que vous ajoutez. Voir « [3.4.2 Désactivation de l'UAC Windows sous Windows Vista et Windows Server 2008 R1](#) » à la page 7 ou « [3.4.3 Désactivation de l'UAC Windows sous Windows 7 et Windows Server 2008 R2](#) » à la page 8, selon votre version.

- 2 Sur l'écran Test de l'outil System Readiness de Document Services PDF Generator, cliquez sur **Démarrer** pour vérifier si le système a été correctement configuré pour PDF Generator. Analysez le rapport de l'outil System Readiness, puis cliquez sur **Suivant**.

4.4.25.8 Configuration des informations d'identification de Reader Extensions

- ❖ Dans l'écran Configuration des informations d'identification de Reader Extensions, spécifiez les détails associés aux informations d'identification Reader Extensions qui activent les services des modules :

Remarque : vous pouvez passer à l'étape suivante en sélectionnant l'option **Configurer plus tard dans LiveCycle ES4 Administration Console**. Après l'exécution du déploiement, vous pouvez configurer les informations d'identification pour Reader Extensions dans Administration Console (après vous être connecté à Administration Console, cliquez sur **Accueil > Paramètres > Trust Store Management > Informations d'identification locales**).

Cliquez sur **Configurer**, puis sur **Suivant**.

4.4.26 Redémarrage du serveur

- ❖ Redémarrez le serveur d'applications JBoss tel que spécifié sur l'écran Redémarrage du serveur requis. Ceci est nécessaire car certaines configurations sont appliquées uniquement après que le serveur soit redémarré. Cliquez sur **Suivant**.

4.4.27 Résumé des tâches

Réviser la liste des tâches de Configuration Manager et sélectionnez **Lancer les étapes suivantes** afin de lancer une page html contenant des informations concernant les utilisateurs et les interfaces d'administration de LiveCycle. Cliquez sur **Terminer**.

4.5 Etapes suivantes

Si vous avez utilisé Configuration Manager pour configurer et déployer LiveCycle, vous pouvez à présent terminer les tâches consécutives au déploiement (voir « [Activités après le déploiement](#) » à la page 25).

Chapitre 5 : Activités après le déploiement

Effectuez les tâches consécutives au déploiement pour commencer à utiliser les modules et les services LiveCycle après les avoir installés, configurés et déployés sur votre serveur d'applications.

Dans le cadre de la préparation à niveau, mettez le serveur LiveCycle précédent en mode de maintenance avant de lancer le processus de mise à niveau. Par conséquent, il faut désactiver le mode de maintenance du serveur LiveCycle mis à niveau avant d'effectuer toute autre tâche de déploiement.

5.1 Vérification du fonctionnement de LiveCycle en mode de maintenance

Dans un navigateur Web, entrez :

```
http://[nom hôte]:[port]/dsc/servlet/DSCStartupServlet?maintenanceMode=isPaused&user=[nom
utilisateur administrateur]&password=[mot de passe]
```

L'état s'affiche dans la fenêtre du navigateur. L'état « true » indique que le serveur s'exécute en mode de maintenance et « false » que le serveur ne s'exécute pas dans ce mode.

Remarque : la valeur « true » n'est affichée que si vous avez mis LiveCycle en mode de maintenance.

5.2 Désactivation du mode de maintenance

Remarque : Applicable seulement si vous avez mis le système LiveCycle précédent en mode de maintenance avant la mise à niveau.

Dans un navigateur Web, entrez :

```
http://[nom hôte]:[port]/dsc/servlet/DSCStartupServlet?maintenanceMode=resume&user=[nom
utilisateur administrateur]&password=[mot de passe]
```

Un message d'exécution s'affiche dans la fenêtre du navigateur.

Voir la section Exécution de LiveCycle en mode de maintenance dans [Aide à l'administration de LiveCycle](#) pour plus d'informations sur le mode de maintenance.

5.3 Modification du mot de passe par défaut

LiveCycle crée un ou plusieurs utilisateurs par défaut lors de l'installation. Le mot de passe de ces utilisateurs figure dans la documentation du produit. Vous devez le remplacer par un autre mot de passe plus conforme à votre stratégie de sécurité.

Par défaut, le mot de passe de l'administrateur de LiveCycle est « password ». Vous devez le modifier dans Administration Console > Paramètres > User Management. Voir « [5.9 Accès à Administration Console](#) » à la page 29 pour obtenir des instructions sur la connexion à Administration Console.

5.4 Redémarrage des services JBoss

Après avoir exécuté l'installation de LiveCycle, redémarrez le service JBoss pour vous assurer qu'il est bien en cours d'exécution. A l'issue d'une installation, le service JBoss se trouve dans un état d'initialisation utilisant une quantité élevée de mémoire.

Remarque : Lorsque vous mettez à niveau le serveur LiveCycle ou déployez un Service pack, assurez-vous de supprimer les dossiers `[racine-Jboss]\server\<server name>\work` et `[racine-Jboss]\server\<server name>\tmp` avant de redémarrer le serveur d'applications.

5.5 Désactivation des pages d'état pour JBoss

En raison d'un éventuel problème de divulgation d'informations, supprimez l'accès à la page d'état de JBoss en suivant les étapes suivantes correspondant à votre version du serveur d'applications.

- 1 **(JBoss 5.1 uniquement)** Recherchez `[racine JBoss]/server/lc_turnkey/deploy/ROOT.war/WEB-INF` et ouvrez le fichier `web.xml` dans un éditeur.
- 2 Placez les balises de `servlet` et de `mappage de servlet` en commentaire, comme suit :

```
<!-- <servlet>
    <servlet-name>Status Servlet</servlet-name>
    <servlet-class>org.jboss.web.tomcat.service.StatusServlet
    </servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
    <servlet-name>Status Servlet</servlet-name>
    <url-pattern>/status</url-pattern>
</servlet-mapping> -->
```

- 3 Enregistrez le fichier, puis fermez-le.

5.6 Définition de la date, de l'heure et du fuseau horaire corrects

En configurant correctement la date, l'heure et le fuseau horaire sur l'ensemble des serveurs connectés à l'environnement LiveCycle, vous garantissez le bon fonctionnement des modules tributaires de l'heure tels que Adobe® LiveCycle® Digital Signatures 11 et Reader Extensions. Par exemple, si une signature semble avoir été créée après l'heure réelle, elle ne sera pas validée.

Les services exigeant une synchronisation sont les serveurs de base de données, les serveurs LDAP, les serveurs HTTP et les serveurs J2EE.

5.7 Activation manuelle de SSL pour JBoss

Pendant l'installation clé en main, le serveur d'applications JBoss est configuré avec SSL (Secure Sockets Layer) désactivé par défaut. Activez SSL pour JBoss si vous souhaitez utiliser Adobe® LiveCycle® Rights Management 11 avec Adobe Acrobat pour protéger les documents. L'activation de SSL requiert un certificat signé émis par une autorité de certification de confiance, comme VeriSign. Vous pouvez toutefois générer et utiliser un certificat autosigné pour activer SSL.

Les tâches suivantes sont nécessaires à l'activation de SSL pour JBoss sur une installation clé en main :

- 1 Créez un fichier de stockage de clés à l'aide de l'utilitaire `keytool` fourni avec le SDK Java.
- 2 Générez le certificat ou utilisez un certificat délivré par une autorité de certification.
- 3 Copiez le fichier de stockage des clés et les fichiers de certificat à la racine du dossier de configuration JBoss—
`[racine JBoss]\server\lc_turnkey\conf`.
- 4 Importez le certificat dans `[Adobe_JAVA_HOME]\lib\security\cacerts`.
- 5 Mettez à jour le fichier JBoss `server.xml` pour annuler la mise en commentaire des paramètres de configuration SSL et définissez des attributs de référence pour ce certificat.
- 6 Redémarrez le serveur JBoss pour appliquer les modifications.

5.7.1 Activation de SSL pour JBoss

Vous pouvez configurer SSL pour JBoss à l'aide de Configuration Manager. Si vous avez ignoré cette option, configurez SSL manuellement à l'aide des instructions ci-dessous :

Les noms distinctifs X.500 sont utilisés comme identifiants lors de la génération du fichier de stockage de clés et du certificat. La commande de l'outil `keytool` que vous utilisez pour générer un certificat prend en charge les sous-parties de l'option `-dname` suivantes :

CN : nom d'hôte complet de la machine pour laquelle vous créez le certificat. Par exemple : `machine.adobe.com`.

OU : nom d'une petite unité de l'entreprise, comme un département ou une division. Par exemple : `Achats`.

O : nom de l'entreprise. Par exemple : `Adobe Systems`.

L : nom d'un lieu ou d'une ville. Par exemple : `San José`.

S : nom d'un état ou d'une province. Par exemple : `Californie`.

C : code de pays, en 2 lettres. Par exemple : `US`.

5.7.1.1 Activation manuelle de SSL pour JBoss sur une installation clé en main

- 1 Accédez à `[Adobe_JAVA_HOME]/bin` et tapez la commande suivante pour créer le fichier de stockage de clés :

```
keytool -genkey -dname"CN=Nom_hôte, OU=Nom_groupe, O=Nom_entreprise, L=Nom_ville, S=Etat,  
C=Code_pays" -alias"Cert LC" -keyalg rsa -keypass mot_de_passe_clés -keystore  
nom_stockage_clés.keystore
```

Remplacez `[Adobe_JAVA_HOME]` par le nom du répertoire dans lequel le JDK est installé, puis remplacez le texte en gras par les valeurs correspondant à votre environnement. Le nom d'hôte est le nom de domaine complet du serveur d'applications.

- 2 Saisissez le `mot_de_passe_clés` lorsque vous êtes invité à saisir un mot de passe.

Activités après le déploiement

Remarque : le *mot_de_passe_clés* saisi au cours de cette étape peut correspondre au mot de passe (*mots_de_passe_clés*) saisi à l'étape 1, ou être différent.

- 3 Copiez le fichier *nom_stockage_clés* keystore de stockage des clés dans le répertoire [*racine JBoss*]\server\lc_turnkey\conf en saisissant la commande suivante :

```
copy keystorename.keystore [JBoss root]/server/lc_turnkey/conf
```

- 4 Exportez le fichier de certificat en saisissant la commande suivante :

```
keytool -export -alias "LC Cert" -file LC_cert.cer -keystore [racine JBoss]\server\lc_turnkey\conf\keystorename.keystore
```

- 5 Saisissez le *mot_de_passe_clés* lorsque vous êtes invité à saisir un mot de passe.

- 6 Copiez le fichier LC_cert.cer dans le sous-répertoire conf du répertoire [*racine du serveur d'applications*] en tapant la commande suivante :

```
copy LC_cert.cer [racine JBoss]\server\lc_turnkey\conf
```

- 7 Affichez le contenu du certificat en saisissant la commande suivante :

```
keytool -printcert -v -file [racine JBoss]\server\lc_turnkey\conf\LC_cert.cer
```

- 8 Si nécessaire, autorisez l'accès en écriture au fichier *cacerts* dans [*Adobe JAVA_HOME*]\lib\security. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier *cacerts*, sélectionnez Propriétés, puis désélectionnez l'attribut Lecture seule.

- 9 Importez le certificat en saisissant la commande suivante :

```
keytool -import -alias "LC Cert" -file LC_cert.cer -keystore [Adobe JAVA_HOME]\lib\security\cacerts
```

- 10 Tapez *changeit* comme mot de passe. *changeit* est le mot de passe par défaut pour une installation Java.

- 11 Lorsque le message *Trust this certificate? [no]* apparaît, tapez *yes*. La confirmation « Certificate was added to keystore » s'affiche.

- 12 Dans un éditeur de texte, ouvrez le fichier :

(JBoss 5.1 uniquement) [*racine JBoss*]\server\lc_turnkey\deploy\jbossweb.sar\server.xml.

- 13 Annulez la mise en commentaires des lignes suivantes dans le fichier *server.xml* :

```
<!-- SSL/TLS Connector configuration using the admin devl guide keystore <Connector
port="8443" address="{jboss.bind.address}" maxThreads="100" strategy="ms"
maxHttpHeaderSize="8192" emptySessionPath="true" scheme="https" secure="true"
clientAuth="false" keystoreFile="{jboss.server.home.dir}/conf/keystoreFile.keystore"
keystorePass="keystorePass" sslProtocol = "TLS" />
-->
```

- 14 Pour l'attribut *keystoreFile* dans le fichier *server.xml*, saisissez le chemin du fichier de stockage de clés que vous avez créé. Saisissez le *mot_de_passe_clés* pour l'attribut *keystorePass* dans le fichier *server.xml*.

- 15 Enregistrez le fichier *server.xml*.

- 16 Redémarrez le serveur d'applications :

- Dans le **Panneau de configuration de Windows**, cliquez sur **Outils d'administration** puis sur **Services**.
- Sélectionnez **JBoss pour Adobe LiveCycle ES4**.
- Sélectionnez **Action > Arrêter**.

- Attendez que la mention indiquant l'arrêt du service s'affiche.
- Sélectionnez **Action > Démarrer**.

5.8 Mise à niveau vers Workbench

Après avoir effectué la mise à niveau de votre serveur LiveCycle et vérifié qu'elle fonctionne correctement, vous devez installer la nouvelle version de Workbench pour continuer à créer et à modifier vos applications LiveCycle. Voir Installation de votre environnement de développement.

5.9 Accès à Administration Console

Administration Console est un portail Web donnant accès à différentes pages de configuration qui vous permettent de définir les propriétés d'exécution contrôlant le fonctionnement de LiveCycle. Lorsque vous vous connectez à Administration Console, vous pouvez accéder à la configuration de User Management, du dossier de contrôle et du client de messagerie électronique, ainsi qu'aux options de configuration d'administration des autres services. Administration Console permet également d'accéder aux applications et services que les administrateurs utilisent pour la gestion des archives et déploiement de services dans un environnement de production.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut de connexion à Administration Console sont *administrator* et *password*. Après la première connexion, vous pouvez accéder à User Management et modifier le mot de passe du compte administrateur LiveCycle. (voir « 5.10.8 Accès à User Management » à la page 32).

Utilisez le même compte administrateur et mot de passe configuré sur votre système LiveCycle précédent.

Pour pouvoir accéder à Administration Console, LiveCycle doit être déployé et activé sur votre serveur d'applications.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des pages Web d'administration, voir *Aide de Administration Console* (disponible à partir du menu Aide de la page d'accueil de Administration Console).

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'URL suivante :

http://localhost:8080/adminui (déploiement local utilisant le port par défaut)

2 Connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe par défaut :

Nom d'utilisateur : *administrator*

Mot de passe : *password*

3 Cliquez sur **Connexion**.

4 Cliquez sur **Services** pour accéder aux pages des services, puis cliquez sur **Paramètres** afin d'accéder aux pages Paramètres de Core System, User Management et Trust Store Management.

5.10 Accès aux applications LiveCycle

Après avoir déployé LiveCycle, vous pouvez accéder aux applications Web associées aux modules suivants :

- Adobe® LiveCycle® Reader Extensions 11
- Adobe® LiveCycle® Workspace 11

Activités après le déploiement

- Content Services (obsolète)
- Adobe® LiveCycle® PDF Generator 11
- Adobe® LiveCycle® Rights Management 11

Après avoir accédé aux applications Web à l'aide des droits d'administrateur par défaut pour vous assurer de leur accessibilité, vous pouvez créer des utilisateurs et rôles supplémentaires pour permettre à d'autres personnes de se connecter et d'utiliser les applications (Voir l'[Aide à l'administration](#).)

5.10.1 Accès à l'application Web Reader Extensions

Remarque : vous devez appliquer des informations d'identification pour Reader Extensions et appliquer les rôles d'utilisateur pour un nouvel utilisateur (voir « Configuration des informations d'identification à utiliser avec Reader Extensions » dans l'Aide à l'administration de LiveCycle).

- 1 Dans un navigateur Web, entrez l'URL suivante :

```
http://localhost:8080/ReaderExtensions
```

- 2 Connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe créés pour LiveCycle.

Remarque : vous devez disposer de droits d'administrateur ou de super utilisateur pour vous connecter. Pour rendre accessible l'application Web Reader Extensions à d'autres utilisateurs, vous devez créer ces derniers dans User Management et leur octroyer le rôle Application Web Reader Extensions.

5.10.2 Accès à Workspace

- 1 Dans un navigateur Web, entrez l'URL suivante :

```
http://localhost:8080/workspace
```

- 2 Connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe créés pour LiveCycle.

5.10.3 Accès à l'espace de travail HTML

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'URL suivante :

```
http://localhost:8080/lc/ws
```

- 2 Connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe créés pour LiveCycle.

5.10.4 Accès à Forms Manager

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'URL suivante :

```
http://localhost:8080/lc/fm
```

- 2 Connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe créés pour LiveCycle.

5.10.5 Accès à l'application Web PDF Generator

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'URL suivante :

```
http://localhost:8080/pdfgui
```

- 2 Connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe créés pour LiveCycle.

5.10.6 Accès à l'application Web Content Services

Remarque : vous devez appliquer les rôles *Administrateur Contentspace* ou *Utilisateur Contentspace* d'un nouvel utilisateur afin de vous connecter à cette application Web. Pour ce faire, il vous faut devez créer les utilisateurs dans *User Management* et leur octroyer le rôle approprié.

- 1 Dans un navigateur Web, entrez l'URL suivante :

`http://localhost:8080/contentspace`

- 2 Connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe créés pour LiveCycle.

5.10.7 Accès à Rights Management

Vous devez créer un utilisateur avec le rôle *Utilisateur final Rights Management* dans *User Management* puis vous connecter aux applications d'administrateur ou d'utilisateur final *Rights Management* à l'aide des informations de connexion associées à cet utilisateur.

Remarque : l'utilisateur administrateur par défaut ne peut pas accéder à l'application Web d'utilisateur final *Rights Management*, mais vous pouvez ajouter le rôle approprié à son profil. Vous pouvez créer un utilisateur ou modifier un utilisateur existant à l'aide de *Administration Console*.

Accès à l'application Web d'utilisateur final LiveCycle Rights Management

- ❖ Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'URL suivante :

`http://localhost:8080/edc`

Accéder à l'application Web d'administration Rights Management

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'URL suivante :

`http://localhost:8080/adminui`

- 2 Cliquez sur **Services > LiveCycle Rights Management 11**.

Pour plus d'informations sur la configuration des utilisateurs et des rôles, voir *Aide à l'administration*.

Affectation du rôle Utilisateur final Rights Management

- 1 Connectez-vous à *Administration Console*.
- 2 Cliquez sur **Paramètres > User Management > Utilisateurs et groupes**.
- 3 Dans la zone **Rechercher**, saisissez `a11`, puis, dans la liste **Dans**, sélectionnez **Groupes**.
- 4 Cliquez sur **Rechercher**, puis, pour les domaines requis, cliquez sur **Toutes les entités** dans la liste qui apparaît.
- 5 Cliquez sur l'onglet **Affectations de rôles**, puis sur **Rechercher des rôles**.
- 6 Dans la liste des rôles, cochez la case en regard de **Rights Management End User**.
- 7 Cliquez sur **OK**, puis sur **Enregistrer**.

5.10.8 Accès à User Management

User Management permet aux administrateurs de gérer une base de données contenant tous les utilisateurs et groupes synchronisés avec un ou plusieurs annuaires d'utilisateurs tiers. Il permet également de gérer les authentifications, les autorisations et les utilisateurs pour les modules LiveCycle, notamment Reader Extensions, Workspace, Rights Management, Adobe® LiveCycle® Process Management 11, Adobe® LiveCycle® Forms Standard 11, PDF Generator et Content Services.

- 1 Connectez-vous à Administration Console.
- 2 Dans la page d'accueil, cliquez sur **Paramètres > User Management**.

*Remarque : pour plus de détails sur la configuration des utilisateurs avec User Management, cliquez sur l'**Aide de User Management** dans l'angle supérieur droit de la page User Management.*

5.10.9 Accès au modèle de solution Correspondence Management

Vous pouvez vérifier le déploiement de la solution Correspondence Management en visitant <http://localhost:8080/lc/cm> et en vous connectant à l'aide des informations d'identification d'administrateur LiveCycle. Le modèle de la solution est une implémentation de référence de la solution Correspondence Management.

*Remarque : Dans un déploiement non clé en main, si vous rencontrez une erreur lors de l'accès au modèle de solution, vous devez intégrer LiveCycle à la solution Correspondence Management. Pour plus d'informations, voir la section **Configuration des nœuds de publication à intégrer à LiveCycle** de ce document.*

5.11 Chiffrement du mot de passe en texte brut

Pour chiffrer le mot de passe en texte brut dans la configuration de la source de données, accédez au site suivant : <http://wiki.jboss.org> et recherchez *EncryptingDataSourcePasswords*

5.12 Gestion de la base de données MySQL

L'installation et la configuration clé en main prennent en charge le moteur de stockage transactionnel (InnoDB) dans MySQL. Autrement dit, tous les services de LiveCycle doivent fonctionner dans le même moteur de stockage et offrir une prise en charge de version cohérente. (voir [Moteur de stockage MySQL InnoDB](#)).

5.13 Configuration de LiveCycle pour accéder à LDAP

Si vous n'avez pas préalablement configuré le protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), vous pouvez exécuter la procédure suivante lors de la configuration de User Management pour la prise en charge de l'authentification via le protocole LDAP.

Remarque : ignorez ces étapes si vous avez configuré le protocole LDAP pour les produits LiveCycle précédents. Les configurations du protocole LDAP sont migrées durant le processus de mise à niveau.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, accédez au site <http://localhost:8080/adminui>, puis connectez-vous (voir « [5.10 Accès aux applications LiveCycle](#) » à la page 29).
- 2 Cliquez sur **Paramètres > User Management > Gestion des domaines**, puis sur **Nouveau domaine d'entreprise**.

Activités après le déploiement

- 3 Dans la zone **ID**, saisissez un identifiant de domaine unique.
- 4 Saisissez le nom du domaine dans la zone **Nom**.
- 5 Cliquez sur **Ajouter une authentification** puis, dans la liste **Fournisseur d'authentification**, sélectionnez **LDAP**.
- 6 Cliquez sur **OK** puis, dans la page qui s'affiche, cliquez sur **Ajouter un annuaire**.
- 7 Dans la zone **Nom du profil**, saisissez un nom, puis cliquez sur **Suivant**.
- 8 Au besoin, renseignez les zones **Serveur**, **Port**, **SSL** et **Liaison**.
- 9 Sous **Remplir la page avec**, sélectionnez un paramètre d'annuaire (par exemple, **Valeurs Sun ONE par défaut**), puis cliquez sur **Suivant**.
- 10 Configurez les **Paramètres utilisateur** tel que requis, puis cliquez sur **Suivant**.
- 11 Configurez les **Paramètres du groupe** tel que requis, puis cliquez sur **Tester** ou **Terminer**.
- 12 (Facultatif) Testez la configuration :
 - Cliquez sur **Tester**.
 - Dans la zone **Rechercher** du volet Tester l'annuaire, saisissez un nom d'objet, puis dans la zone **avec**, sélectionnez le type d'objet, par exemple **ID de connexion**.
 - Cliquez sur **Tester**. En cas de réussite, les détails de l'objet s'affichent. Cliquez alors sur **Précédent**.
- 13 Cliquez sur **Terminer** pour quitter la page Ajouter un annuaire, puis de nouveau sur **OK**.

5.14 Configuration de la solution Correspondence Management

Effectuez les tâches suivantes pour configurer la solution Correspondence Management.

5.14.1 Configuration de l'instance d'auteur

L'instance d'auteur est incluse dans le serveur LiveCycle. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer des mises à jour de configuration de l'instance d'auteur. L'instance hérite de tous les paramètres de configuration de l'instance LiveCycle.

5.14.2 Configuration de l'instance de publication

Vous devez exécuter des instances distinctes d'auteur et de publication pour la solution Correspondence Management. Toutefois, vous pouvez configurer les deux instances sur le même ordinateur ou sur deux ordinateurs différents.

Remarque : avant de configurer l'instance de publication, assurez-vous que l'instance d'auteur est configurée et déployée. Vous pouvez le vérifier en vous connectant au modèle de solution pour la solution Correspondence management. Voir « 5.10.9 Accès au modèle de solution Correspondence Management » à la page 32 pour plus d'informations.

- 1 Créez un profil de serveur d'applications pour l'instance de publication sur le même ordinateur ou sur un ordinateur différent.
- 2 Sur l'instance d'auteur, accédez au répertoire `[racine LiveCycle]/configurationManager/export/`.
- 3 Copiez le fichier `adobe-livecycle-cq-publish.ear` et déployez-le sur le profil de serveur d'applications créé à l'étape 1.
- 4 Copiez le répertoire `[racine LiveCycle]/configurationManager/export/crx-repository` vers le serveur de fichiers pour l'instance de publication.

Activités après le déploiement

- 5 Démarrez le serveur de publication à l'aide du paramètre `-Dcom.adobe.livecycle.crx.home=<emplacement de crx-repository>`, où `<emplacement de crx-repository>` correspond à l'emplacement où vous avez copié le répertoire `crx-repository` pour l'instance de publication.

Remarque : si les instances de publication et d'auteur se trouvent sur le même ordinateur, veillez à démarrer l'instance de publication avec un port différent.

Maintenant que l'instance de publication fonctionne, vous devez configurer les deux instances pour qu'elles communiquent ensemble.

Important : si vous configurez la mise en grappe dans votre solution *Correspondence Management*, vous devez vous assurer que le chemin d'accès au référentiel CRX ne contient aucun espace.

5.14.3 Communication entre les instances d'auteur et de publication

Vous devez effectuer certaines modifications de configuration pour activer la communication bidirectionnelle entre les instances d'auteur et de publication.

5.14.3.1 Définition de l'URL de l'instance de publication

- 1 Accédez à `http://<hôteAuteur>:<portAuteur>/lc/etc/replication/agents.author/publish.html`.
- 2 Cliquez sur **Edit** (Modifier). La boîte de dialogue Agent Settings (Paramètres des agents) s'ouvre.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Transport** et spécifiez l'URL du serveur de publication dans le champ URI.

`http://<hôtePublication>:<portPublication>/lc/bin/receive?sling:authRequestLogin=1`

Remarque : S'il y a plusieurs instances publication gérées par un équilibreur de charge, spécifiez l'URL de ce dernier dans le champ URI.

- 4 Cliquez sur **OK**.

Remarque : pour les grappes d'auteur, ces étapes doivent être exécutées sur une instance d'auteur (instance maître de préférence).

5.14.3.2 Définition de l'URL de l'instance de publication pour ActivationManagerImpl

- 1 Accédez à `http://<hôteAuteur>:<portAuteur>/lc/system/console/configMgr`.
- 2 Recherchez l'icône d'édition située en regard du paramètre `com.adobe.livecycle.content.activate.impl.ActivationManagerImpl.name` et cliquez dessus.
- 3 Dans le champ ActivationManager Publish URL (URL de publication ActivationManager), spécifiez l'URL de l'instance de publication correspondante.
- 4 Cliquez sur **Save** (Enregistrer).

5.14.3.3 Configuration de la file d'attente de réplication inversée

- 1 Accédez à `http://<hôteAuteur>:<portAuteur>/lc/etc/replication/agents.author/publish_reverse.html`.
 - 2 Cliquez sur **Edit** (Modifier). La boîte de dialogue Agent Settings (Paramètres des agents) s'ouvre.
 - 3 Cliquez sur l'onglet **Transport** et spécifiez l'URL du serveur de publication correspondante dans le champ URI.
- Remarque :** S'il y a plusieurs instances publication gérées par un équilibreur de charge, spécifiez l'URL de ce dernier dans le champ URI.
- 4 Cliquez sur **OK**.

5.14.3.4 Définition de l'URL de l'instance d'auteur

- 1 Accédez à `http://<hôtePublication>:<portPublication>/lc/system/console/configMgr`.
- 2 Recherchez l'icône d'édition située en regard du paramètre `com.adobe.livecycle.content.activate.impl.VersionRestoreManagerImpl.name` et cliquez dessus.
- 3 Dans le champ `VersionRestoreManager Author URL` (URL d'auteur `VersionRestoreManager`), spécifiez l'URL de l'instance d'auteur correspondante.
Remarque : S'il existe plusieurs instances d'auteur gérées par un équilibreur de charge, spécifiez l'URL de ce dernier dans le champ d'URL d'auteur `VersionRestoreManager`.
- 4 Cliquez sur **Enregistrer**.

5.14.4 Installation d'exemples d'utilisateur

Vous pouvez installer des exemples d'utilisateur avec des autorisations d'utilisateurs prédéfinies afin d'explorer plus en détail le modèle de solution, que vous pouvez par ailleurs personnaliser afin de créer votre propre solution.

- 1 Accédez à `http://<hôteAuteur>:<portAuteur>/lc/crx/explorer/index.jsp`.
- 2 Connectez-vous à l'aide des informations d'identification LiveCycle de l'administrateur et cliquez sur **Package Manager**.
- 3 Dans **Package Manager**, chargez le paquet `samples-correspondencemanagement-pkg-<version>.zip` depuis `<LC_HOME>/deploy/crx`.
- 4 Cliquez sur **Installer** une fois que le paquet est téléchargé.
- 5 Cliquez sur **Installer** dans la boîte de dialogue de confirmation afin d'installer les exemples d'utilisateurs.

Pour plus d'informations sur les exemples d'utilisateur et les instructions de mise en œuvre d'une solution à l'aide d'un modèle de solution, voir le [Guide de la solution Correspondence Management](#).

Remarque : pour les grappes d'auteur, ces étapes doivent être exécutées sur une instance d'auteur (instance maître de préférence).

5.14.5 Configuration de l'implémentation IPv6

Remarque : effectuez ces étapes uniquement si la solution Correspondence Management est exécutée sur un ordinateur utilisant une adresse IPv6.

Étapes de mappage de l'adresse IPv6 d'un nom d'hôte sur le serveur et les machines clientes :

- 1 Accédez au répertoire `C:\Windows\System32\drivers\etc`.
- 2 Ouvrez le fichier `hosts` dans un éditeur de texte.
- 3 Ajoutez un mappage pour l'adresse IPv6 d'un nom d'hôte. Par exemple :
`2001:1890:110b:712b:d1d:9c99:37ef:7281 <ipv6_hostname>`
- 4 Enregistrez le fichier, puis fermez-le.

Assurez-vous d'utiliser le nom d'hôte mappé au lieu de l'adresse IPv6 lors de l'accès à la solution Customer Experience.

5.14.6 Installation des polices japonaises pour Adobe Reader

Si vos actifs Correspondence Management utilisent les polices japonaises, vous devez installer le package de support pour le japonais pour Adobe Reader. Dans le cas contraire, vos lettres et formulaires ne s'afficheront pas et ne fonctionneront pas correctement. Pour l'installation des packs de langues, visitez la page des téléchargements d'Adobe Reader.

5.15 Configuration de la fonction de signature numérique HTML

Pour utiliser la fonction de signature numérique HTML de Forms, procédez comme suit.

- 1 Déployez manuellement le fichier `[racine LiveCycle]/deploy/adobe-forms-ds.ear` sur votre serveur d'applications.
- 2 Connectez-vous à Administration Console et cliquez sur **Services > Forms**.
- 3 Sélectionnez **Signature numérique HTML activée**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

5.16 Configuration de PDF Generator

Si vous avez installé PDF Generator dans le cadre de l'installation de votre solution LiveCycle, procédez comme suit :

- « [5.16.1 Définition des variables d'environnement](#) » à la page 36
- « [5.16.2 Configuration du serveur d'applications pour utiliser le serveur proxy HTTP](#) » à la page 37
- « [5.16.3 Définition de l'imprimante Adobe PDF comme imprimante par défaut](#) » à la page 37
- « [5.16.4 Configuration d'Acrobat](#) » à la page 38
- « [5.16.5 Installation de caractères est-asiatiques sous Windows Server 2003](#) » à la page 39
- « [5.16.6 Paramètres de performances du dossier de contrôle de PDF Generator](#) » à la page 39
- « [5.16.7 Comptes utilisateur pour des conversions de fichiers multithreads](#) » à la page 39
- « [5.16.8 Ajout de polices à PDF Generator](#) » à la page 40
- « [5.16.9 Configuration des conversions HTML vers PDF](#) » à la page 41
- « [5.16.10 Modification des paramètres par défaut des macros dans Microsoft Visio 2007](#) » à la page 42
- « [5.16.11 Installation du client d'imprimante réseau de PDF Generator](#) » à la page 42

5.16.1 Définition des variables d'environnement

Si vous avez installé PDF Generator et que vous l'avez configuré pour convertir les fichiers au format PDF, pour certains formats de fichiers, vous devez définir manuellement une variable d'environnement contenant le chemin d'accès absolu utilisé pour démarrer l'application correspondante. Le tableau suivant répertorie les applications natives pour lesquelles PDF Generator nécessite une définition des variables d'environnement.

Application	Variable d'environnement	Exemple
Adobe Acrobat XI	Acrobat_PATH	C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 11.0\Acrobat\Acrobat.exe
Adobe FrameMaker®	FrameMaker_PATH	C:\Program Files\Adobe\FrameMaker8.0\FrameMaker.exe
Bloc-notes	Notepad_PATH	C:\WINDOWS\notepad.exe
OpenOffice.org	OpenOffice_PATH	C:\Program Files\OpenOffice.org 3.3
Adobe PageMaker®	PageMaker_PATH	C:\Program Files\Adobe\PageMaker 7.0\PageMaker.exe
WordPerfect	WordPerfect_PATH	C:\Program Files\WordPerfect Office 12\Programs\wpwin12.exe

Remarque : la variable d'environnement `OpenOffice_PATH` est définie sur le dossier d'installation et non pas sur le chemin d'accès au fichier exécutable.

Il n'est pas nécessaire de configurer les chemins d'accès des applications Microsoft Office comme Word, PowerPoint, Excel, Visio et Project, ni ceux des applications AutoCAD. Le service Generate PDF lance automatiquement ces applications si elles sont installées sur le serveur.

5.16.2 Configuration du serveur d'applications pour utiliser le serveur proxy HTTP

Si l'ordinateur sur lequel LiveCycle est exécuté utilise des paramètres proxy pour accéder à des sites Web externes, le serveur d'applications doit être démarré avec les valeurs suivantes définies en tant qu'arguments Java Virtual Machine (JVM™) :

```
-Dhttp.proxyHost=[server host]
-Dhttp.proxyPort=[server port]
```

Suivez la procédure ci-dessous pour démarrer votre serveur d'applications avec les paramètres de l'hôte proxy HTTP.

5.16.2.1 Ajout du paramètre à Boss

- 1 Vérifiez que JBoss Application Server est inactif.
- 2 Dans la ligne de commande, modifiez le script `run.conf.bat` ou `run.bat` dans le répertoire `[racine JBoss]/bin/`.
- 3 Insérez le texte ci-après dans le fichier de script :

```
Set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS%
-Dhttp.proxyHost=[server host]
-Dhttp.proxyPort=[server port]
```

- 4 Enregistrez le fichier, puis fermez-le.

5.16.3 Définition de l'imprimante Adobe PDF comme imprimante par défaut

Définissez l'imprimante Adobe PDF comme imprimante par défaut sur le serveur. Si l'imprimante Adobe PDF n'est pas configurée en tant qu'imprimante par défaut, PDF Generator ne peut pas convertir les fichiers correctement.

- 1 Sélectionnez **Démarrer > Imprimantes et télécopieurs**.
- 2 Dans la fenêtre Imprimantes et télécopieurs, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Adobe PDF**, puis sélectionnez l'option **Définir comme imprimante par défaut**.

5.16.4 Configuration d'Acrobat

Vous pouvez effectuer cette procédure après avoir lancé Configuration Manager et déployé LiveCycle sur le serveur d'applications.

- 1 Si une version précédente (10.0.x ou antérieure) d'Acrobat est installée, désinstallez-la à l'aide de la fonctionnalité Ajouter ou supprimer des programmes du Panneau de configuration Windows.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous utilisez les supports, insérez le CD d'Acrobat Pro.
 - Pour utiliser les téléchargements ESD, téléchargez Acrobat depuis votre emplacement ESD.
- 3 Installez Acrobat XI Pro en exécutant le fichier AutoPlay.exe.
- 4 Accédez au dossier additional\scripts sur le support d'installation de LiveCycle.
- 5 Exécutez le fichier de commandes suivant :

```
Acrobat_for_PDFG_Configuration.bat [LiveCycle root]/pdfg_config
```
- 6 Ouvrez Acrobat et sélectionnez **Aide > Rechercher les mises à jour maintenant > Préférences**.
- 7 Désélectionnez **Rechercher automatiquement les mises à jour Adobe**.

5.16.4.1 Validation de l'installation d'Acrobat

- 1 Recherchez un fichier PDF sur votre système, puis cliquez deux fois sur son nom pour l'ouvrir dans Acrobat. Si le fichier PDF s'ouvre sans problème, Acrobat est correctement installé.
- 2 Si le fichier PDF ne s'ouvre pas, désinstallez Acrobat, puis réinstallez-le.

Remarque : veillez à fermer toutes les boîtes de dialogue Acrobat affichées après l'installation d'Acrobat et à désactiver les mises à jour automatiques d'Acrobat.

Définissez la variable d'environnement `Acrobat_PATH` pour qu'elle renvoie sur Acrobat.exe (par exemple, `C:\Program Files\Adobe\Acrobat 11.0\Acrobat\Acrobat.exe`).

5.16.4.2 Configuration de la prise en charge des applications natives

- 1 Installez Acrobat et validez cette installation, comme décrit dans les étapes précédentes.
- 2 Définissez Adobe PDF comme imprimante par défaut.

5.16.4.3 Modification des paramètres de blocage des fichiers

Modifiez les paramètres du Centre de gestion de la confidentialité Microsoft Office pour permettre à PDFG de convertir des documents créés dans des versions précédentes de Microsoft Office.

- 1 Cliquez sur l'onglet **Fichier** d'une application Office 2010. Sous **Aide**, cliquez sur **Options** pour faire apparaître la boîte de dialogue Options.
- 2 Cliquez sur **Centre de gestion de la confidentialité**, puis sur **Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité**.
- 3 Dans les **Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité**, cliquez sur **Paramètres de blocage des fichiers**.
- 4 Dans la liste Type de fichier, désélectionnez l'option Ouvrir pour le type de fichier qui doit être converti par PDFG.

5.16.4.4 Installation du client d'imprimante réseau

PDF Generator inclut le programme d'installation du client d'imprimante réseau pour l'installation de l'imprimante Internet PDF Generator. Une fois l'installation terminée, une imprimante PDF Generator est ajoutée à la liste des imprimantes existantes sur l'ordinateur client. Cette imprimante peut alors être utilisée pour envoyer des documents en conversion PDF. Pour plus d'informations sur l'installation de ce client, voir le document Installation et déploiement de LiveCycle relatif à votre serveur d'applications.

5.16.5 Installation de caractères est-asiatiques sous Windows Server 2003

Lorsque vous convertissez des fichiers HTML en PDF à l'aide de PDF Generator, certaines langues est-asiatiques, telles que le japonais, le coréen et le chinois, ainsi que des langues s'écrivant de droite à gauche, telles que l'arabe, l'arménien, le géorgien, l'hébreu, l'indo-aryen, le thaï et le vietnamien, peuvent ne pas s'afficher dans le fichier PDF.

Pour garantir l'affichage de ces langues sous Windows Server 2003, les polices appropriées doivent être présentes sur le client et le serveur.

- 1 Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration** et ouvrez **Options régionales et linguistiques**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Langues**, puis sélectionnez **Installer les fichiers pour les langues d'Extrême-Orient**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Options avancées**, puis sélectionnez toutes les options de la zone Tables de conversion des pages de codes.

Si des polices manquent encore dans les fichiers PDF convertis, vérifiez l'existence de la police Arial Unicode MS (TrueType) (ARIALUNI.TTF) dans le répertoire C:\WINDOWS\Fonts.

5.16.6 Paramètres de performances du dossier de contrôle de PDF Generator

Pour éviter des messages d'erreur `java.io.IOException` indiquant que l'espace disque disponible ne permet pas d'effectuer des conversions en PDF à l'aide d'un dossier de contrôle, vous pouvez modifier les paramètres de PDF Generator dans Administration Console.

- 1 Connectez-vous à Administration Console et cliquez sur **Services > Application et services > Gestion des services**, puis sur **PDFGConfigService** dans la liste des services.
- 2 Dans la page Configurer PDFGConfigService, définissez les valeurs suivantes :
 - Secondes d'analyse de nettoyage PDFG** : 1800
 - Secondes avant expiration de la tâche** : 6000
 - Délai d'expiration de conversion sur le serveur** : 450

5.16.7 Comptes utilisateur pour des conversions de fichiers multithreads

Par défaut, PDF Generator ne peut convertir qu'un document OpenOffice, Microsoft Word ou PowerPoint à la fois. Si vous activez les conversions multithreads, PDF Generator peut convertir plusieurs documents simultanément en lançant plusieurs instances d'OpenOffice ou de PDFMaker (qui sert à convertir les documents Word et PowerPoint).

Remarque : seuls Microsoft Word 2007 et Microsoft PowerPoint 2007 sont pris en charge avec les conversions de fichiers à plusieurs threads. Les versions Microsoft Excel 2003 ou 2007 ne sont pas prises en charge.

Si vous devez activer une conversion de fichiers multithread, vous devez commencer par exécuter les tâches décrites dans la section « [3.4.5.3 Activation des conversions de fichiers multithreads et de la prise en charge de plusieurs utilisateurs pour PDF Generator](#) » à la page 9.

- 1 Dans Configuration Manager, cliquez sur **Services > PDF Generator > Comptes utilisateur**.

Activités après le déploiement

- 2 Cliquez sur **Ajouter** et saisissez le nom et le mot de passe d'un utilisateur possédant des privilèges d'administrateur sur le serveur LiveCycle. Si vous configurez des utilisateurs pour OpenOffice, fermez les boîtes de dialogue d'activation d'OpenOffice initiales.

Remarque : si vous configurez des utilisateurs pour OpenOffice, le nombre d'instances d'OpenOffice ne peut pas être supérieur au nombre de comptes utilisateur spécifiés à cette étape.

- 3 Redémarrez le serveur LiveCycle.

5.16.8 Ajout de polices à PDF Generator

Document Services comprend un référentiel central des polices, accessible à tous les modules LiveCycle. Mettez les polices supplémentaires à la disposition des applications autres que LiveCycle sur le serveur afin que PDF Generator puisse les utiliser pour créer les documents PDF créés avec ces applications.

5.16.8.1 Applications autres que LiveCycle

La liste suivante contient des applications non LiveCycle que PDF Generator peut utiliser pour générer des PDF au niveau du serveur :

Applications Windows uniquement

- Microsoft Office Word
- Microsoft Office Excel
- Microsoft Office PowerPoint
- Microsoft Office Project
- Microsoft Office Visio
- Microsoft Office Publisher
- AutoDesk AutoCAD
- Corel WordPerfect
- Adobe Photoshop CS
- Adobe FrameMaker
- Adobe PageMaker
- Adobe Acrobat Pro

Applications multiplateformes

- OpenOffice Writer
- OpenOffice Calc
- OpenOffice Draw
- OpenOffice Impress

Remarque : outre les applications ci-dessus, vous pouvez également en ajouter d'autres à la liste.

Parmi les applications ci-dessus, la suite OpenOffice (Writer, Calc, Draw et Impress) est disponible sur les plateformes Windows, Solaris™ et Linux®, tandis que les autres sont disponibles uniquement sous Windows.

5.16.8.2 Ajout de polices aux applications Windows uniquement

Toutes les applications Windows mentionnées ci-dessus peuvent accéder à toutes les polices du dossier C:\Windows\Fonts (ou équivalent). Outre le dossier C:\Windows\Fonts, chacune de ces applications peut disposer de son ou de ses propres dossiers de polices.

Ainsi, si vous prévoyez d'ajouter des polices personnalisées au référentiel de polices LiveCycle, assurez-vous que les mêmes polices sont disponibles sur les applications Windows en les copiant dans le dossier C:\Windows\Fonts (ou un dossier équivalent).

Vos polices personnalisées doivent être sous un contrat de licence qui en permet l'utilisation sur les applications ayant accès à ces polices.

5.16.8.3 Ajout de polices à la suite OpenOffice

L'ajout de polices personnalisées à la suite OpenOffice Suite est expliqué dans la *FAQ des polices* OpenOffice à l'adresse <http://wiki.services.openoffice.org>.

Il existe également d'autres ressources sur le comportement lié aux polices dans la suite OpenOffice.

- *OpenOffice Fonts Troubleshooting Guide (Manuel de résolution des problèmes liés aux polices dans OpenOffice)* à l'adresse (en anglais) : <http://www.openoffice.org/FAQs/fontguide.html>. Une partie du texte de ce manuel s'applique uniquement à OpenOffice 1. et peut donc s'avérer obsolète concernant OpenOffice 3.1.x et les versions ultérieures.
- *Importing Fonts into OpenOffice 2.1 (Importation de polices dans OpenOffice 2.1)* à l'adresse (en anglais) : http://openoffice.blogspot.com/2007/02/font_import_wiz.html. Bien que ce blog fasse référence à OpenOffice 2.1, les instructions qui s'y trouvent sont valables pour OpenOffice 3.1 et versions ultérieures

5.16.8.4 Ajout de polices aux autres applications

Si vous avez ajouté la prise en charge de la création de fichiers PDF dans d'autres applications, voir l'Aide de ces applications pour ajouter de nouvelles polices. Sous Windows, il vous suffit de copier vos polices personnalisées dans le dossier C:\Windows\Fonts (ou équivalent).

5.16.9 Configuration des conversions HTML vers PDF

Le processus de conversion HTML vers PDF utilise les paramètres d'Acrobat XI qui remplacent ceux de PDF Generator.

Remarque : cette configuration est nécessaire à l'activation du processus de conversion HTML vers PDF. Sinon, ce type de conversion échouera.

- 1 Installez et validez Acrobat comme décrit dans la section « [5.16.4 Configuration d'Acrobat](#) » à la page 38.
- 2 Recherchez le fichier pdfgen.api dans le répertoire `[racine LiveCycle]\plugins\86_win32` et copiez-le dans le répertoire `[racine Acrobat]\Acrobat\plug_ins`.

5.16.9.1 Activation de la prise en charge des polices Unicode en vue de conversions HTML en PDF

Important : la conversion HTML vers PDF échoue si un fichier d'entrée compressé comprend des fichiers HTML dont le nom contient des caractères à deux octets. Pour éviter ce problème, n'utilisez aucun caractère à deux octets dans le nom des fichiers HTML.

- 1 Copiez la police Unicode vers l'un des répertoires suivants, en fonction de votre système d'exploitation :
 - `[racine Windows]\Windows\fonts`
 - `[racine Windows]\WINNT\fonts`

Activités après le déploiement

2 Modifiez la correspondance des noms de police dans le fichier `cffont.properties` situé dans le fichier `[racine LiveCycle]/adobe-generatepdf-dsc.jar` :


- Décompressez cette archive et ouvrez le fichier `cffont.properties` dans un éditeur de texte.
- Dans la liste des noms de police Java séparés par des virgules, ajoutez une correspondance à votre système Unicode pour chaque type de police. où `kochi mincho` est le nom de votre police système Unicode.

```
dialog=Arial, Helvetica, kochi mincho
```

```
dialog.bold=Arial Bold, Helvetica-Bold, kochi mincho ...
```

- Enregistrez le fichier de propriétés, fermez-le, compressez à nouveau l'archive et redéployez le fichier `adobe-generatepdf-dsc.jar`.

Remarque : sur un système d'exploitation japonais, indiquez également la correspondance des polices dans le fichier `cffont.properties.ja`, prioritaire par rapport au fichier standard `cffont.properties`.

 La recherche des polices dans la liste s'effectue de gauche à droite ; la première police trouvée est utilisée. Les journaux de conversion HTML vers PDF renvoient une liste de tous les noms des polices trouvées sur le système. Pour déterminer le nom de police à mettre en correspondance, ajoutez celle-ci dans l'un des répertoires ci-dessus, redémarrez le serveur, puis lancez une conversion. Vous pouvez déterminer, à partir des fichiers journaux, le nom de police à utiliser en correspondance.

Pour intégrer la police dans les fichiers PDF générés, définissez la propriété `embedFonts` dans le fichier `cffont.properties` sur `true` (la valeur par défaut étant `false`).

5.16.10 Modification des paramètres par défaut des macros dans Microsoft Visio 2007

Lorsqu'un fichier Microsoft Visio 2007 comportant des macros est converti, la boîte de dialogue de notification de sécurité Microsoft Office Visio entraîne l'expiration de la conversion. Pour convertir des fichiers comportant des macros, vous devez modifier les paramètres par défaut des macros dans Visio.

- Dans Visio 2007, cliquez sur **Outils > Centre de gestion de la confidentialité > Paramètres des macros** et sélectionnez l'une des options suivantes, puis cliquez sur **OK** :
 - Désactiver toutes les macros sans notification
 - Activer toutes les macros

5.16.11 Installation du client d'imprimante réseau de PDF Generator

PDF Generator contient un fichier exécutable permettant d'installer l'imprimante réseau de PDF Generator sur un ordinateur client. Une fois l'installation terminée, une imprimante PDF Generator est ajoutée à la liste des imprimantes existantes sur l'ordinateur client. Cette imprimante peut alors être utilisée pour envoyer des documents en conversion PDF.

Remarque : l'assistant d'installation du client d'imprimante réseau disponible dans Administration Console est pris en charge uniquement sur les systèmes d'exploitation Windows. Assurez-vous d'utiliser une JVM 32 bits pour lancer l'assistant d'installation du client d'imprimante réseau. Une erreur se produira si vous utilisez une JVM 64 bits.

Si l'installation de l'imprimante réseau PDF Generator échoue sous Windows, utilisez l'utilitaire natif Ajout d'imprimante du système d'exploitation correspondant, puis configurez l'imprimante en vous reportant à la section « [5.16.11.2 Configuration d'une imprimante réseau PDF Generator sous Windows à l'aide de l'assistant natif Ajout d'imprimante](#) » à la page 43.

5.16.11.1 Installation du client d'imprimante réseau de PDF Generator

Remarque : avant d'installer le client d'imprimante réseau de PDF Generator sur Windows 2008, assurez-vous de disposer de la fonctionnalité client d'impression Internet sur votre serveur Windows 2008. Pour l'installation de la fonctionnalité, voir l'Aide de Windows Server 2008.

- 1 Vérifiez la bonne installation de PDF Generator sur votre serveur.
 - 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
- A partir de l'ordinateur client Windows, saisissez l'URL suivante dans votre navigateur Web. *[hôte]* correspond au nom du serveur sur lequel PDF Generator est installé et *[port]* correspond au port du serveur d'applications utilisé :

```
http:// [host] : [port] /pdfg-ipp/install
```

- Dans Administration Console, cliquez sur **Accueil > Services > Evaluation PDF Generator > PDFG Network Printer**. Dans la section **Installation de l'imprimante réseau PDFG Network Printer**, cliquez sur **Cliquez ici** pour lancer l'installation de l'imprimante réseau PDFG Network Printer.
- 3 Dans l'écran Configurer le port Internet, sélectionnez **Utiliser le compte utilisateur spécifié** et saisissez les informations d'identification d'un utilisateur LiveCycle administrateur/utilisateur de PDFG. Cet utilisateur doit également posséder une adresse e-mail qui sera utilisée pour recevoir les fichiers convertis. Pour appliquer ce paramètre de sécurité à tous les utilisateurs de l'ordinateur client, sélectionnez **Utiliser les mêmes options de sécurité pour tous les utilisateurs**, puis cliquez sur **OK**.

Remarque : si le mot de passe utilisateur est modifié, les utilisateurs devront réinstaller l'imprimante réseau PDFG sur leurs ordinateurs. Vous ne pouvez pas mettre à jour le mot de passe à partir d'Administration Console.

Une fois l'installation terminée, une boîte de dialogue affiche le message suivant : « L'imprimante LiveCycle PDF Generator a été installée avec succès. ».

- 4 Cliquez sur **OK**. Vous disposez désormais d'une imprimante nommée *LiveCycle PDF Generator* dans la liste des imprimantes disponibles.

5.16.11.2 Configuration d'une imprimante réseau PDF Generator sous Windows à l'aide de l'assistant natif Ajout d'imprimante

- 1 Cliquez sur **Démarrer > Imprimantes et télécopieurs**, puis cliquez deux fois sur **Ajouter une imprimante**.
- 2 Cliquez sur **Suivant**, sélectionnez l'option **Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur**, puis cliquez sur **Suivant**.
- 3 Sélectionnez **Se connecter à une imprimante sur Internet ou sur un réseau domestique ou d'entreprise** et saisissez l'URL suivante pour l'imprimante PDFG (où *[hôte]* correspond au nom du serveur et *[port]*, au numéro de port sur lequel le serveur fonctionne) :

```
http:// [host] : [port] /pdfg-ipp/printer
```
- 4 Dans l'écran Configurer le port Internet, sélectionnez l'option **Utiliser le compte utilisateur spécifié**, puis saisissez des informations d'identification User Management valides.
- 5 Dans la zone **Sélection du pilote d'imprimante**, sélectionnez n'importe quel pilote d'imprimante basé sur PostScript (par exemple, HP Color LaserJet PS).
- 6 Terminez l'installation en sélectionnant les options appropriées (par exemple, en définissant cette imprimante comme imprimante par défaut).

Remarque : lors de l'ajout de l'imprimante, les informations d'identification d'utilisateur doivent comporter un identifiant de messagerie valide configuré dans User Management de manière à recevoir la réponse.

- ❖ Configurez le service d'envoi du service de courrier électronique. Indiquez un serveur SMTP valide et des informations d'authentification dans les options de configuration du service.

5.16.11.3 Installation et configuration du client de l'imprimante réseau PDF Generator Network Printer à l'aide du transfert de port de serveur proxy

- 1 Configurez le transfert de port du serveur proxy CC sur un port spécifique du serveur LiveCycle et désactivez l'authentification au niveau du serveur proxy (puisque LiveCycle utilise son propre système d'authentification). Si un client se connecte au serveur proxy au niveau du port transféré, toutes les requêtes sont transférées vers le serveur LiveCycle.
- 2 Installez l'imprimante réseau PDFG Network Printer à l'aide de l'URL suivante :
`http://[proxy server]:[forwarded port]/pdfg-ipp/install.`
- 3 Indiquez les informations d'identification nécessaires à l'authentification de l'imprimante réseau PDFG Network Printer.
- 4 L'imprimante réseau PDFG Network Printer est alors installée sur l'ordinateur client. Vous pouvez l'utiliser pour effectuer des conversions en PDF, si le serveur LiveCycle est protégé par un pare-feu.

5.16.12 Activez la conversion PDF pour les documents Microsoft Word contenant des champs protégés

PDF Generator prend en charge les documents Microsoft Word contenant des champs protégés. Pour activer la conversion PDF pour les documents Microsoft Word contenant des champs protégés, modifiez les paramètres de type de fichier :

- 1 Dans la **console d'administration**, naviguez jusqu'à **Services > PDF Generator > Paramètres de type de fichier**, et ouvrez votre profil de paramètres de type de fichier.
- 2 Développez l'option **Microsoft Word** et sélectionnez **Conserver l'annotation de document dans Adobe PDF (pour Microsoft Office 2003 ou version ultérieure)**.
- 3 Cliquez sur **Enregistrer sous**, spécifiez nom du paramètre de type de fichier, puis cliquez sur **OK**.

5.17 Configuration de Connectors for ECM

Si vous avez installé le Connector for IBM FileNet dans le cadre de votre solution LiveCycle, configurez le service de manière à ce qu'il se connecte à la banque d'objets FileNet.

Pour configurer le service Connector for IBM à l'aide de FileNet 4.0, 4.5 ou 5.0, procédez comme suit.

5.17.1 Configuration de Connector à l'aide de FileNet 4.0, 4.5 ou 5.0 et du transport CEWS

- 1 (JBoss 5.1) Ouvrez le fichier d'exécution `[racine du serveur d'applications]/bin/run.bat` du serveur d'applications dans un éditeur de texte.
- 2 Ajoutez l'emplacement des fichiers de configuration FileNet comme option Java dans la commande start du serveur d'applications, puis enregistrez le fichier.

Activités après le déploiement

Remarque : si JBoss est exécuté en tant que service, vous devez ajouter l'option Java dans le registre où sont définis les arguments JVM.

```
-Dwasp.location= <configuration files location>
```

Par exemple, avec une installation par défaut de FileNet Application Engine sous un système d'exploitation Windows, vous devez ajouter l'option Java :

```
-Dwasp.location=C:/Progra~1/FileNet/AE/CE_API/wsi
```

3 Si votre déploiement utilise le service Process Engine Connector, copiez le fichier *[racine du serveur d'applications]\client\logkit.jar* dans le répertoire suivant :

- *[racine JBoss]/server/lc_turnkey/lib*

4 Localisez le fichier *adobe-component-ext.properties* dans le dossier *[racine du serveur d'applications]/bin* (si le fichier n'existe pas, créez-le).

5 Ajoutez une nouvelle propriété système qui fournit l'emplacement des fichiers JAR Application Engine suivants :

Pour FileNet 4.x, ajoutez les fichiers JAR suivants.

- *javaapi.jar*
- *soap.jar*
- *wasp.jar*
- *builtin_serialization.jar* (FileNet 4.0 uniquement)
- *wSDL_api.jar*
- *jaxm.jar*
- *jaxrpc.jar*
- *saaj.jar*
- *jetty.jar*
- *runner.jar*
- *p8cjares.jar*
- *Jace.jar*
- (facultatif) *pe.jar*

Pour FileNet 5.0, ajoutez les fichiers JAR suivants.

- *Jace.jar*
- *javaapi.jar*
- *log4j.jar*
- *mailapi.jar*
- *pe.jar*
- *stax-api.jar*
- *xlxpScanner.jar*
- *xlxpScannerUtils.jar*
- *xml.jar*

Remarque : ajoutez le fichier *pe.jar* uniquement si votre déploiement utilise le service *IBMFileNetProcessEngineConnector*. La nouvelle propriété système doit avoir la forme suivante :

Activités après le déploiement

[component id].ext=[JAR files and/or folders]

Remarque : *n'écrasez pas le contenu actuel du fichier de propriétés. Ajoutez-y simplement la nouvelle propriété système.*

Par exemple, avec une installation par défaut de FileNet Application Engine sous un système d'exploitation Windows, vous devez ajouter la propriété système suivante sur une nouvelle ligne, sans saut de ligne, et terminer la ligne par un retour chariot :

Remarque : *le texte suivant contient des caractères de formatage pour les sauts de ligne. Si vous copiez ce texte vers un emplacement en dehors de ce document, supprimez les caractères de formatage lorsque vous le collez à son emplacement.*

Remarque : *pour FileNet 4.x, ajoutez les fichiers JAR suivants.*

```
com.adobe.livecycle.ConnectorforIBMFileNet.ext=
C:/Program Files/FileNet/AE/CE_API/lib2/javaapi.jar,
C:/Program Files/FileNet/AE/Workplace/WEB-INF/lib/soap.jar,
C:/Program Files/FileNet/AE/CE_API/wsi/lib/wasp.jar,
C:/Program Files/FileNet/AE/CE_API/wsi/lib/builtin_serialization.jar,
C:/Program Files/FileNet/AE/CE_API/wsi/lib/wsdl_api.jar,
C:/Program Files/FileNet/AE/CE_API/wsi/lib/jaxm.jar,
C:/Program Files/FileNet/AE/CE_API/wsi/lib/jaxrpc.jar,
C:/Program Files/FileNet/AE/CE_API/wsi/lib/saaj.jar,
C:/Program Files/FileNet/AE/CE_API/wsi/lib/jetty.jar,
C:/Program Files/FileNet/AE/CE_API/wsi/lib/runner.jar,
C:/Program Files/FileNet/AE/CE_API/lib2/p8cjares.jar,
C:/Program Files/FileNet/AE/CE_API/lib/Jace.jar,
C:/Program Files/FileNet/AE/Workplace/WEB-INF/lib/pe.jar
```

Remarque : *ajoutez C:/Program Files/FileNet/AE/Workplace/WEB-INF/lib/pe.jar uniquement si votre déploiement utilise le service IBMFileNetProcessEngineConnector.*

Remarque : *pour FileNet 4.5, supprimez la ligne C:/Program Files/FileNet/AE/CE_API/wsi/lib/builtin_serialization.jar,*

Remarque : *pour FileNet 5.0, ajoutez les fichiers JAR suivants.*

```
C:/Program Files/FileNet/AE/CE_API/lib/Jace.jar,
C:/Program Files/FileNet/AE/CE_API/lib2/javaapi.jar,
C:/Program Files/FileNet/AE/CE_API/lib2/log4j.jar,
C:/Program Files/FileNet/AE/Router/lib/mailapi.jar,
C:/Program Files/FileNet/AE/Workplace/WEB-INF/lib/pe.jar,
C:/Program Files/FileNet/AE/CE_API/lib/stax-api.jar,
C:/Program Files/FileNet/AE/CE_API/lib/xlxpScanner.jar,
C:/Program Files/FileNet/AE/CE_API/lib/xlxpScannerUtils.jar,
C:/Program Files/FileNet/AE/Router/java/jre/lib/xml.jar
```

6 (FileNet Process Engine Connector uniquement) Configurez les propriétés de connexion du moteur de processus comme suit :

- Dans un éditeur de texte, créez un fichier avec le contenu suivant sur une seule ligne, puis terminez cette ligne par un retour chariot :

```
RemoteServerUrl = cemp:http://[contentserver_IP]:[contentengine_port]/
wsi/FNCEWS40DIME/
```

- Enregistrez le fichier dans un dossier à part sous le nom de WcmApiConfig.properties et ajoutez l'emplacement de ce dossier dans le fichier adobe-component-ext.properties.

Activités après le déploiement

Par exemple, si vous enregistrez le fichier sous `c:/pe_config/WcmApiConfig.properties`, ajoutez le chemin `c:/pe_config` au fichier `adobe-component-ext.properties`.

Remarque : le nom de fichier est sensible à la casse.

- 7 Localisez le fichier `login-config.xml` dans le dossier suivant et ajoutez la stratégie d'application en tant qu'enfant du nœud `<policy >` :

- `[racine JBoss]server/lc_turnkey/conf`

```
<application-policy name = "FileNetP8WSI">
  <authentication>
    <login-module code = "com.filenet.api.util.WSILoginModule" flag =
      "required" />
  </authentication>
</application-policy>
```

- 8 (FileNet Process Engine Connector uniquement) Si votre déploiement utilise Process Engine, ajoutez au fichier `login-config` le nœud suivant :

```
<application-policy name = "FileNetP8">
  <authentication>
    <login-module code = "com.filenet.api.util.WSILoginModule" flag =
      "required" />
  </authentication>
</application-policy>
```

- 9 Si le serveur d'applications n'est pas en cours d'exécution, démarrez le service. Sinon, arrêtez, puis redémarrez le serveur.
- 10 Si JBoss s'exécute en tant que service, démarrez (ou redémarrez) le service JBoss pour Adobe LiveCycle ES4.
- 11 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'URL suivante :

`http://[hôte]:[port]/adminui`

- 12 Connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe par défaut :

Nom d'utilisateur : administrator

Mot de passe : password

- 13 Cliquez sur **Services > Connector for IBM FileNet**.

- 14 Saisissez les informations requises concernant le référentiel FileNet, puis, dans la zone Informations sur le fournisseur de services de référentiels, sélectionnez **Fournisseur du référentiel IBM FileNet**.

Si votre déploiement utilise le service facultatif Process Engine, sélectionnez **Use Process Engine Connector Service** dans la zone Options de Process Engine, puis indiquez les paramètres de Process Engine. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien **Aide** dans le coin supérieur droit de la page.

Remarque : les informations d'identification entrées lors de cette étape sont validées par la suite, lors du démarrage des services de référentiels IBM FileNet. Si ces informations ne sont pas valides, une erreur est générée et les services ne démarrent pas.

- 15 Cliquez sur **Enregistrer**, puis sélectionnez **Services > Applications and Services > Gestion des services**.

- 16 Cochez la case **IBMFileNetProcessEngineConnector** (si configurée), puis cliquez sur **Démarrer**.

- 17 Sélectionnez les services suivants, puis cliquez sur **Démarrer** :

- IBMFileNetAuthProviderService
- IBMFileNetContentRepositoryConnector

Activités après le déploiement

- IBMFileNetRepositoryProvider
- IBMFileNetProcessEngineConnector (si configuré)

Si l'un de ces services ne démarre pas correctement, vérifiez les paramètres entrés à l'étape 15.

18 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour utiliser le service FileNet Authorization (IBMFileNetAuthProviderService) afin d'afficher le contenu d'une banque d'objets FileNet dans l'affichage Ressources de Workbench, procédez comme suit. Le service FileNet Authorization remplace l'autorisation de LiveCycle par défaut et doit être configuré en vue d'une connexion à Workbench à l'aide des informations d'identification de FileNet.
- Pour utiliser le référentiel LiveCycle, connectez-vous à Workbench à l'aide des informations d'identification de super-administrateur de LiveCycle (par défaut, *administrator* et *password*). Les informations d'identification fournies à l'étape 15 utilisent le service d'autorisation par défaut de LiveCycle pour accéder au référentiel par défaut dans ce cas.

19 Activez les points de fin de type distant et EJB en procédant comme suit :

- Connectez-vous à Administration Console et sélectionnez **Services > Applications et services > Gestion des services**.
- Filtrez la catégorie *Connector pour IBM FileNet* et cliquez sur **IBMFileNetContentRepositoryConnector:1.0**.
- Sélectionnez les points de fin désactivés et activez-les.

20 Redémarrez le serveur d'applications.

21 Connectez-vous à Administration Console et cliquez sur **Paramètres > User Management > Gestion des domaines**.

22 Cliquez sur **Nouveau domaine d'entreprise**, puis saisissez le nom et l'identifiant du domaine. L'identifiant du domaine est unique. Le nom est la description du domaine.

Remarque : lors de l'utilisation de MySQL pour la base de données LiveCycle, utilisez uniquement des caractères ASCII (codés sur un octet) pour définir l'ID (voir Ajout de domaines d'entreprise dans Aide à l'administration de LiveCycle).

23 Ajoutez un fournisseur d'authentification personnalisé:

- Cliquez sur **Ajouter une authentification**.
- Dans la liste **Fournisseur d'authentification**, sélectionnez **Personnalisé**.
- Sélectionnez **IBMFileNetAuthProviderService**, puis cliquez sur **OK**.

24 Ajoutez un fournisseur d'authentification LDAP :

- Cliquez sur **Ajouter une authentification**.
- Dans la liste **Fournisseur d'authentification**, sélectionnez **LDAP**, puis cliquez sur **OK**.

25 Ajoutez un annuaire LDAP :

- Cliquez sur **Ajouter un annuaire** puis, dans la zone **Nom du profil**, saisissez un nom unique et cliquez sur **Suivant**.
- Renseignez les zones **Serveur**, **Port**, **SSL**, **Liaison** et **Remplir la page avec**. Si vous sélectionnez **Utilisateur** pour l'option **Liaison**, vous devez également spécifier les valeurs des champs **Nom** et **Mot de passe**.
- (Facultatif) Sélectionnez **Récupérer les DN de base** pour récupérer les noms de domaine de base comme requis. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Suivant**.

- Configurez les paramètres utilisateur, cliquez sur **Suivant**, configurez les paramètres de groupe comme requis, puis cliquez sur **Suivant**.

Pour plus d'informations sur les paramètres, cliquez sur le **lien Aide** dans le coin supérieur droit de la page.

26 Cliquez sur **OK** pour fermer la page Ajouter un annuaire, puis de nouveau sur **OK**.

27 Sélectionnez le nouveau domaine d'entreprise, puis cliquez sur **Synchroniser maintenant**. En fonction du nombre d'utilisateurs et de groupes sur votre réseau LDAP et du débit de votre connexion, le processus de synchronisation peut prendre plusieurs minutes.

(Facultatif) Pour vérifier l'état de la synchronisation, cliquez sur **Actualiser**, puis affichez l'état dans la colonne **Etat de synchronisation actuel**.

28 Accédez à **Paramètres > User Management > Utilisateurs et groupes**.

29 Recherchez les utilisateurs synchronisés via LDAP et effectuez les tâches suivantes :

- Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs et cliquez sur **Affecter le rôle**.
- Sélectionnez un ou plusieurs rôles LiveCycle, puis cliquez sur **OK**.
- Cliquez une deuxième fois sur **OK** pour confirmer l'affectation des rôles.

Répétez cette étape pour tous les utilisateurs auxquels vous voulez affecter des rôles. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien **Aide** dans le coin supérieur droit de la page.

30 Démarrez Workbench et ouvrez une session à l'aide des informations d'identification suivantes du référentiel IBM FileNet :

Nom d'utilisateur : `[nom_utilisateur]@[nom_référentiel]`

Mot de passe : `[password]`

A présent, la banque d'objets FileNet doit être visible dans l'affichage Ressources de Workbench. Si vous ne vous connectez pas en utilisant `nom_utilisateur@nom_référentiel`, Workbench essaie de se connecter au référentiel par défaut spécifié à l'étape 15.

31 (Facultatif) Pour installer des exemples LiveCycle pour Connector for IBM FileNet, créez une banque d'objets FileNet nommée *Exemples*, puis installez-y les exemples.

Après avoir configuré votre service Connector for IBM FileNet, il est recommandé de commencer par voir l'Aide à l'administration de LiveCycle. Pour plus d'informations sur la configuration appropriée des fonctions de Workbench avec votre référentiel FileNet.

5.18 Configuration de Connector for EMC Documentum

Remarque : LiveCycle ne prend en charge que les versions 6.0 et 6.5 d'EMC Documentum. Vérifiez que votre version d'ECM est à niveau.

Si vous avez installé Connector for EMC Documentum dans le cadre de votre solution LiveCycle, procédez comme suit pour le configurer afin qu'il se connecte au référentiel Documentum.

Configuration de Connector for EMC Documentum

- 1 Localisez le fichier `adobe-component-ext.properties` dans le dossier `[racine du serveur d'applications]/bin` (si le fichier n'existe pas, créez-le).

Activités après le déploiement

2 Ajoutez une nouvelle propriété système donnant accès aux fichiers JAR Documentum Foundation Classes suivants :

- dfc.jar
- aspectjrt.jar
- log4j.jar
- jaxb-api.jar
- (Pour Connector for EMC Documentum 6.5 uniquement)
 - configservice-impl.jar,
 - configservice-api.jar

La nouvelle propriété système doit avoir la forme suivante :

```
[component id].ext=[JAR files and/or folders]
```

Par exemple, avec des installations par défaut de Content Server et Documentum Foundation Classes, ajoutez au fichier l'une des propriétés système suivantes sur une nouvelle ligne, sans saut de ligne, et terminez la ligne par un retour chariot :

- Connector for EMC Documentum 6.5 uniquement :

```
com.adobe.livecycle.ConnectorforEMCDocumentum.ext=
C:/Program Files/Documentum/Shared/dfc.jar,
C:/ProgramFiles/Documentum/Shared/aspectjrt.jar,
C:/Program Files/Documentum/Shared/log4j.jar,
C:/Program Files/Documentum/Shared/jaxb-api.jar,
C:/Program Files/Documentum/Shared/configservice-impl.jar,
C:/Program Files/Documentum/Shared/configservice-api.jar
```

***Remarque :** le texte ci-dessus contient des caractères de formatage pour les sauts de ligne. Si vous copiez et collez ce texte, vous devez supprimer les caractères de formatage.*

3 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'URL suivante :

```
http://[host]:[port]/adminui
```

4 Connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe par défaut :

Nom d'utilisateur : administrator

Mot de passe : password

5 Accédez à **Services > Connector for EMC Documentum > Paramètres de configuration** et effectuez les tâches suivantes :

- Saisissez toutes les informations requises concernant le référentiel Documentum.
- Pour utiliser Documentum comme fournisseur de référentiel, dans la zone Informations sur le fournisseur de services de référentiels, sélectionnez **Fournisseur du référentiel EMC Documentum** et cliquez sur **Enregistrer**. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien d'aide dans le coin supérieur droit de la page d'[Aide à l'administration de LiveCycle ES4](#).

6 (Facultatif) Sélectionnez **Services > Connector for EMC Documentum > Paramètres d'identification du référentiel**, cliquez sur **Ajouter**, indiquez les informations Docbase, puis cliquez sur **Enregistrer** (pour plus d'informations, cliquez sur **Aide** dans l'angle supérieur droit).

7 Si le serveur d'applications n'est pas en cours d'exécution, démarrez le serveur. Sinon, arrêtez, puis redémarrez le serveur.

8 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'URL suivante :

`http://[host]:[port]/adminui`

9 Connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe par défaut :

Nom d'utilisateur : administrator

Mot de passe : password

10 Accédez à **Services > Applications et Services > Gestion des services** et sélectionnez les services suivants :

- EMCDocumentumAuthProviderService
- EMCDocumentumContentRepositoryConnector
- EMCDocumentumRepositoryProvider

11 Cliquez sur **Démarrer**. Si l'un de ces services ne démarre pas correctement, vérifiez les paramètres saisis précédemment.

12 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour utiliser le service Documentum Authorization (EMCDocumentumAuthProviderService) afin d'afficher le contenu d'un référentiel Documentum dans l'affichage Ressources de Workbench, procédez comme suit. Le service Documentum Authorization remplace l'autorisation de LiveCycle par défaut et doit être configuré en vue d'une connexion à Workbench à l'aide des informations d'identification de Documentum.
- Pour utiliser le référentiel LiveCycle, connectez-vous à Workbench à l'aide des informations d'identification de super-administrateur de LiveCycle (par défaut, *administrator* et *password*).

Vous avez effectué les étapes requises pour cette procédure. Dans ce cas, utilisez les informations d'identification fournies à l'étape 19 pour accéder au référentiel par défaut et utilisez le service d'authentification LiveCycle par défaut.

13 Activez les points de fin de type distant et EJB en procédant comme suit :

- Connectez-vous à Administration Console et sélectionnez **Services > Applications et services > Gestion des services**.
- Filtrez la catégorie *Connector for EMC Documentum* et cliquez sur **EMCDocumentumContentRepositoryConnector:1.0**.
- Sélectionnez les points de fin désactivés et activez-les.

14 Redémarrez le serveur d'applications.

15 Connectez-vous à Administration Console et cliquez sur **Paramètres > User Management > Gestion des domaines**.

16 Cliquez sur **Nouveau domaine d'entreprise** puis saisissez le nom et l'identifiant du domaine. L'identifiant du domaine est unique. Le nom est la description du domaine.

Remarque : utilisez uniquement des caractères ASCII (sur un octet) pour définir l'identifiant. (voir Ajout de domaines d'entreprise dans Aide à l'administration de LiveCycle).

17 Ajoutez un fournisseur d'authentification personnalisé:

- Cliquez sur **Ajouter une authentification**.
- Dans la liste Fournisseur d'authentification, sélectionnez **Personnalisé**.
- Sélectionnez **EMCDocumentumAuthProvider**, puis cliquez sur **OK**.

Activités après le déploiement

18 Ajoutez un fournisseur d'authentification LDAP :

- Cliquez sur **Ajouter une authentification**.
- Dans la liste Fournisseur d'authentification, sélectionnez **LDAP**, puis cliquez sur **OK**.

19 Ajoutez un annuaire LDAP :

- Cliquez sur **Ajouter un annuaire**.
- Dans la zone Nom du profil, saisissez un nom unique, puis cliquez sur **Suivant**.
- Renseignez les zones **Serveur**, **Port**, **SSL**, **Liaison** et **Remplir la page avec**. Si vous sélectionnez Utilisateur pour l'option Liaison, vous devez également spécifier les valeurs des champs **Nom** et **Mot de passe**.
- (Facultatif) Sélectionnez **Récupérer les DN de base** pour récupérer les noms de domaine de base comme requis.
- Cliquez sur **Suivant**, configurez les paramètres utilisateur, cliquez sur **Suivant**, configurez les paramètres de groupe comme requis, puis cliquez une nouvelle fois sur **Suivant**.

Pour plus d'informations sur les paramètres, cliquez sur **Aide de User Management** dans l'angle supérieur droit de la page.

20 Cliquez sur **OK** pour fermer la page Ajouter un annuaire, puis de nouveau sur **OK**.

21 Sélectionnez le nouveau domaine d'entreprise, puis cliquez sur **Synchroniser maintenant**. En fonction du nombre d'utilisateurs et de groupes sur votre réseau LDAP et du débit de votre connexion, le processus de synchronisation peut prendre plusieurs minutes.

(Facultatif) Pour vérifier l'état de la synchronisation, cliquez sur **Actualiser**, puis affichez l'état dans la colonne Etat de synchronisation actuel.

22 Accédez à **Paramètres > User Management > Utilisateurs et groupes**.

23 Recherchez les utilisateurs synchronisés via LDAP et effectuez les tâches suivantes :

- Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs et cliquez sur **Affecter le rôle**.
- Sélectionnez un ou plusieurs rôles LiveCycle, puis cliquez sur **OK**.
- Cliquez une deuxième fois sur **OK** pour confirmer l'affectation des rôles.

Répétez cette étape pour tous les utilisateurs auxquels vous affectez des rôles. Pour plus d'informations, cliquez sur **Aide de User Management** dans l'angle supérieur droit de la page.

24 Démarrez Workbench et connectez-vous à l'aide des informations d'identification du référentiel Documentum :

Nom d'utilisateur : `[nom_utilisateur]@[nom_référentiel]`

Mot de passe : `[password]`

Une fois que vous êtes connecté, le référentiel Documentum apparaît dans l'affichage Ressources de Workbench. Si vous ne vous connectez pas en utilisant `nom_utilisateur@nom_référentiel`, Workbench essaie de se connecter au référentiel par défaut.

25 (Facultatif) Pour installer des exemples LiveCycle pour Connector for EMC Documentum, créez un référentiel Documentum nommé Exemples, puis installez-y les exemples.

Une fois que vous avez configuré le service Connector for EMC Documentum, voir *Aide à l'administration de LiveCycle* pour plus d'informations sur la configuration de Workbench avec votre référentiel Documentum.

5.19 Configuration de Connector for IBM Content Manager

Remarque : LiveCycle ne prend en charge que la version 8.4 d'IBM Content Manager. Vérifiez que votre version d'ECM est à niveau.

Si vous avez installé Connector for IBM Content Manager dans le cadre de votre solution LiveCycle, exécutez la procédure suivante pour configurer le service afin de vous connecter à la banque de données IBM Content Manager.

Configuration de Connector for IBM Content Manager

- 1 Localisez le fichier adobe-component-ext.properties dans le dossier `[racine JBoss]/bin`. Si le fichier n'existe pas, créez-le.
- 2 Ajoutez une nouvelle propriété système qui fournit l'emplacement des fichiers JAR IBM II4C suivants :
 - `cmb81.jar`
 - `cmbcm81.jar`
 - `cmbicm81.jar`
 - `cmblog4j81.jar`
 - `cmbsdk81.jar`
 - `cmbutil81.jar`
 - `cmbutilicm81.jar`
 - `cmbview81.jar`
 - `cmbwas81.jar`
 - `cmbwcm81.jar`
 - `cmgmt`

Remarque : `cmgmt` n'est pas un fichier JAR. Sous Windows, ce dossier est situé par défaut à l'emplacement `C:/Program Files/IBM/db2cmv8/`.

- `common.jar`
- `db2jcc.jar`
- `db2jcc_license_cisuz.jar`
- `db2jcc_license_cu.jar`
- `ecore.jar`
- `ibmjgssprovider.jar`
- `ibmjsseprovider2.jar`
- `ibmpkcs.jar`
- `icmrm81.jar`
- `jcache.jar`
- `log4j-1.2.8.jar`
- `xerces.jar`
- `xml.jar`

Activités après le déploiement

- xsd.jar

La nouvelle propriété système se présente comme suit :

[component id].ext=[JAR files and/or folders]

Par exemple, avec une installation par défaut de DB2 Universal Database Client et de II4C, vous devez ajouter au fichier la propriété système suivante sur une nouvelle ligne, sans saut de ligne, et terminer la ligne par un retour chariot :

```
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/cmgmt,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/java/jre/lib/ibmjsseprovider2.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/java/jre/lib/ibmjgssprovider.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/java/jre/lib/ibmpkcs.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/java/jre/lib/xml.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbview81.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmb81.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbcm81.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/xsd.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/common.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/ecore.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbicm81.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbwcm81.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/jcache.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbutil81.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbutilicm81.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/icmrm81.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/db2jcc.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/db2jcc_license_cu.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/db2jcc_license_cisuz.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/xerces.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmblog4j81.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/log4j-1.2.8.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbSDK81.jar,
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbwas81.jar
```

- 3 Si le serveur d'applications n'est pas en cours d'exécution, démarrez-le ; dans le cas contraire, arrêtez-le puis redémarrez-le.

A présent, vous pouvez vous connecter à la banque de données d'IBM Content Manager à partir des feuilles de propriétés IBMCMConnectorService, en mode de connexion Use User credentials.

Vous avez effectué les étapes requises pour cette procédure.

(Facultatif) Pour vous connecter à la banque de données d'IBM Content Manager à partir des feuilles de propriétés IBMCMConnectorService en mode de connexion Use Credentials From Process Context, procédez comme suit.

Pour vous connecter en mode de connexion Use Credentials from process context :

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'URL suivante :

`http://[hôte]:[port]/adminui`

- 2 Connectez-vous à l'aide des informations d'identification de super-administrateur. Les valeurs par défaut définies au cours de l'installation sont les suivantes :

Nom d'utilisateur : *administrator*

Mot de passe : *password*

- 3 Sélectionnez **Services > Connector for IBM Content Manager > Paramètres de configuration.**

Activités après le déploiement

4 Saisissez toutes les informations requises sur le référentiel, puis cliquez sur **Enregistrer**. Pour plus d'informations sur les informations de référentiel IBM Content Manager, cliquez sur **Aide** dans l'angle supérieur droit de la page.

5 Effectuez l'une des tâches suivantes :

- Pour utiliser le service IBM Content Manager Authorization (IBMCMProviderService) afin que le contenu de la banque de données d'IBM Content Manager apparaisse dans l'affichage Processus de Workbench, procédez comme suit. Le service IBM Content Manager Authorization remplace l'autorisation de LiveCycle par défaut et doit être configuré en vue d'une connexion à Workbench à l'aide des informations d'identification d'IBM Content Manager.
- Pour utiliser les informations d'identification système indiquées à l'étape 4 afin d'utiliser le contenu d'une banque de données IBM Content Manager dans l'affichage Processus de Workbench, ouvrez une session sur Workbench à l'aide des informations d'identification de super administrateur de LiveCycle (par défaut, *administrator* et *password*). Vous avez effectué les étapes requises pour cette procédure. Les informations d'identification système fournies à l'étape 4 utilisent le service d'autorisation par défaut de LiveCycle pour accéder au référentiel par défaut.

6 Connectez-vous à Administration Console et cliquez sur **Paramètres > User Management > Gestion des domaines**.

7 Cliquez sur **Nouveau domaine d'entreprise** puis saisissez le nom et l'identifiant du domaine. L'identifiant du domaine est unique. Le nom est la description du domaine.

Remarque : utilisez uniquement des caractères ASCII (sur un octet) pour définir l'identifiant. (Voir Ajout de domaines d'entreprise dans [Aide à l'administration de LiveCycle](#)).

8 Ajoutez un fournisseur d'authentification personnalisé:

- Cliquez sur **Ajouter une authentification**.
- Dans la liste **Fournisseur d'authentification**, sélectionnez **Personnalisé**, puis **IBMCMAuthProviderService** et cliquez sur **OK**.

9 Ajoutez un fournisseur d'authentification LDAP :

- Cliquez sur **Ajouter une authentification**.
- Dans la liste **Fournisseur d'authentification**, sélectionnez **LDAP**, puis cliquez sur **OK**.

10 Ajoutez un annuaire LDAP :

- Cliquez sur **Ajouter un annuaire**.
- Dans la zone **Nom du profil**, saisissez un nom unique, puis cliquez sur **Suivant**.
- Renseignez les zones **Serveur**, **Port**, **SSL**, **Liaison** et **Remplir la page avec**. Si vous sélectionnez **Utilisateur** pour l'option **Liaison**, vous devez également spécifier les valeurs des champs **Nom** et **Mot de passe**. (Facultatif) Sélectionnez **Récupérer les DN de base** pour récupérer les noms de domaine de base comme requis. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Suivant**.
- Configurez les paramètres utilisateur, cliquez sur **Suivant**, configurez les paramètres de groupe comme requis, puis cliquez sur **Suivant**.

Pour plus d'informations sur les paramètres ci-dessus, cliquez sur le lien **Aide** dans l'angle supérieur droit de la page.

11 Cliquez sur **OK** pour quitter la page Ajouter un annuaire, puis de nouveau sur **OK**.

12 Sélectionnez le nouveau domaine d'entreprise, puis cliquez sur **Synchroniser maintenant**. En fonction du nombre d'utilisateurs et de groupes sur votre réseau LDAP et du débit de votre connexion, le processus de synchronisation peut prendre plusieurs minutes.

Activités après le déploiement

13 Pour vérifier l'état de la synchronisation, cliquez sur **Actualiser**, puis affichez l'état dans la colonne **Etat de synchronisation actuel**.

14 Accédez à **Paramètres > User Management > Utilisateurs et groupes**.

15 Recherchez les utilisateurs synchronisés via LDAP et effectuez les tâches suivantes :

- Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs et cliquez sur **Affecter le rôle**.
- Sélectionnez un ou plusieurs rôles LiveCycle, puis cliquez sur **OK**.
- Cliquez une deuxième fois sur **OK** pour confirmer l'affectation des rôles.

Répétez cette étape pour tous les utilisateurs auxquels vous voulez affecter des rôles. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien **Aide** dans le coin supérieur droit de la page.

16 Démarrez Workbench et connectez-vous à l'aide des informations d'identification suivantes de la banque de données d'IBM Content Manager :

Nom d'utilisateur : *[username]@[nom du référentiel]*

Mot de passe : *[password]*

La banque de données d'IBM Content Manager peut à présent être utilisée dans l'affichage des processus (Processes) de Workbench lorsque le mode de connexion des composants orchestrables IBMCMConnectorService est défini sur **Use Credentials from process context**.

5.20 Configuration du service Connector for IBM FileNet

LiveCycle ne prend en charge que les versions 4.0, 4.5 et 5.0 d'IBM FileNet. Vérifiez que votre version d'ECM est à niveau.

Si vous avez installé Connector for IBM FileNet dans le cadre de votre solution LiveCycle, configurez le service de manière à ce qu'il se connecte à la banque d'objets FileNet.

Configuration de Connector for IBM FileNet à l'aide de FileNet 4.x et du transport CEWS

```
-Dwasp.location= <configuration files location>
```

Par exemple, avec une installation par défaut de FileNet Application Engine sous un système d'exploitation Windows, vous devez ajouter l'option Java :

```
-Dwasp.location=C:/Progra~1/FileNet/AE/CE_API/wsi
```

1 Ajoutez une nouvelle propriété système qui fournit l'emplacement des fichiers JAR Application Engine suivants :

Pour FileNet 4.x, ajoutez les fichiers JAR suivants.

- javaapi.jar
- soap.jar
- wasp.jar
- builtin_serialization.jar (FileNet 4.0 uniquement)
- wsdl_api.jar
- jaxm.jar
- jaxrpc.jar
- saaj.jar

Activités après le déploiement

- jetty.jar
- runner.jar
- p8cjares.jar
- Jace.jar
- (facultatif) pe.jar

Remarque : ajoutez le fichier `pe.jar` uniquement si votre déploiement utilise le service `IBMFileNetProcessEngineConnector`. La nouvelle propriété système doit avoir la forme suivante :

```
[component id].ext=[JAR files and/or folders]
```

Remarque : n'écrasez pas le contenu actuel du fichier de propriétés. Ajoutez-y simplement la nouvelle propriété système.

Par exemple, avec une installation par défaut de FileNet Application Engine sous un système d'exploitation Windows, vous devez ajouter la propriété système suivante sur une nouvelle ligne, sans saut de ligne, et terminer la ligne par un retour chariot :

Remarque : le texte suivant contient des caractères de formatage pour les sauts de ligne. Si vous copiez ce texte vers un emplacement en dehors de ce document, supprimez les caractères de formatage lorsque vous le collez à son emplacement.

```
com.adobe.livecycle.ConnectorforIBMFileNet.ext=
C:/Program Files/FileNet/AE/CE_API/lib2/javaapi.jar,
C:/Program Files/FileNet/AE/CE_API/lib2/log4j-1.2.13.jar
```

2 (FileNet Process Engine Connector uniquement) Configurez les propriétés de connexion du moteur de processus comme suit :

- Dans un éditeur de texte, créez un fichier avec le contenu suivant sur une seule ligne, puis terminez cette ligne par un retour chariot :

```
RemoteServerUrl = cemp:http://[contentserver_IP]:[contentengine_port]/ wsi/FNCEWS40DIME/
```

- Enregistrez le fichier dans un dossier à part sous le nom de `WcmApiConfig.properties` et ajoutez l'emplacement de ce dossier dans le fichier `adobe-component-ext.properties`.

Par exemple, si vous enregistrez le fichier sous `c:/pe_config/WcmApiConfig.properties`, ajoutez le chemin `c:/pe_config` au fichier `adobe-component-ext.properties`.

Remarque : le nom de fichier est sensible à la casse.

3 Si le serveur d'applications n'est pas en cours d'exécution, démarrez le serveur. Sinon, arrêtez, puis redémarrez le serveur.

4 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'URL suivante :

```
http://[hôte]:[port]/adminui
```

5 Connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe par défaut :

Nom d'utilisateur : administrator

Mot de passe : password

6 Cliquez sur **Services > LiveCycle 11 Connector for IBM FileNet**.

7 Saisissez les informations requises concernant le référentiel FileNet, puis, dans la zone Informations sur le fournisseur de services de référentiels, sélectionnez **Fournisseur du référentiel IBM FileNet**.

Activités après le déploiement

Si votre déploiement utilise le service facultatif Process Engine, sélectionnez **Use Process Engine Connector Service** dans la zone Options de Process Engine, puis indiquez les paramètres de Process Engine. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien **Aide** dans le coin supérieur droit de la page.

Remarque : les informations d'identification entrées lors de cette étape sont validées par la suite, lors du démarrage des services de référentiels IBM FileNet. Si ces informations ne sont pas valides, une erreur est générée et les services ne démarrent pas.

8 Cliquez sur **Enregistrer**, puis sélectionnez **Services > Applications and Services > Gestion des services**.

9 Cochez la case **IBMFileNetProcessEngineConnector** (si configurée), puis cliquez sur **Démarrer**.

10 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour utiliser le service FileNet Authorization (IBMFileNetAuthProviderService) afin d'afficher le contenu d'une banque d'objets FileNet dans l'affichage Ressources de Workbench, procédez comme suit. Le service FileNet Authorization remplace l'autorisation de LiveCycle par défaut et doit être configuré en vue d'une connexion à Workbench à l'aide des informations d'identification de FileNet.
- Pour utiliser le référentiel LiveCycle, connectez-vous à Workbench à l'aide des informations d'identification de super-administrateur de LiveCycle (par défaut, *administrator* et *password*). Les informations d'identification fournies à l'étape 16 utilisent le service d'autorisation par défaut de LiveCycle pour accéder au référentiel par défaut dans ce cas.

11 Activez les points de fin de type distant et EJB en procédant comme suit :

- Connectez-vous à Administration Console et sélectionnez **Services > Applications et services > Gestion des services**.
- Filtrez la catégorie *Connector pour IBM FileNet* et cliquez sur **IBMFileNetContentRepositoryConnector:1.0**.
- Sélectionnez les points de fin désactivés et activez-les.

12 Redémarrez le serveur d'applications.

13 Connectez-vous à Administration Console et cliquez sur **Paramètres > User Management > Gestion des domaines**.

14 Cliquez sur **Nouveau domaine d'entreprise**, puis saisissez le nom et l'identifiant du domaine. L'identifiant du domaine est unique. Le nom est la description du domaine.

15 Ajoutez un fournisseur d'authentification personnalisé:

- Cliquez sur **Ajouter une authentification**.
- Dans la liste **Fournisseur d'authentification**, sélectionnez **Personnalisé**.
- Sélectionnez **IBMFileNetAuthProviderService**, puis cliquez sur **OK**.

16 Ajoutez un fournisseur d'authentification LDAP :

- Cliquez sur **Ajouter une authentification**.
- Dans la liste **Fournisseur d'authentification**, sélectionnez **LDAP**, puis cliquez sur **OK**.

17 Ajoutez un annuaire LDAP :

- Cliquez sur **Ajouter un annuaire** puis, dans la zone **Nom du profil**, saisissez un nom unique et cliquez sur **Suivant**.
- Renseignez les zones **Serveur**, **Port**, **SSL**, **Liaison** et **Remplir la page avec**. Si vous sélectionnez **Utilisateur** pour l'option **Liaison**, vous devez également spécifier les valeurs des champs **Nom** et **Mot de passe**.
- (Facultatif) Sélectionnez **Récupérer les DN de base** pour récupérer les noms de domaine de base comme requis. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Suivant**.

Activités après le déploiement

- Configurez les paramètres utilisateur, cliquez sur **Suivant**, configurez les paramètres de groupe comme requis, puis cliquez sur **Suivant**.

Pour plus d'informations sur les paramètres, cliquez sur le lien **Aide** dans le coin supérieur droit de la page.

18 Cliquez sur **OK** pour fermer la page Ajouter un annuaire, puis de nouveau sur **OK**.

19 Sélectionnez le nouveau domaine d'entreprise, puis cliquez sur **Synchroniser maintenant**. En fonction du nombre d'utilisateurs et de groupes sur votre réseau LDAP et du débit de votre connexion, le processus de synchronisation peut prendre plusieurs minutes.

(Facultatif) Pour vérifier l'état de la synchronisation, cliquez sur **Actualiser**, puis affichez l'état dans la colonne **Etat de synchronisation actuel**.

20 Accédez à **Paramètres > User Management > Utilisateurs et groupes**.

21 Recherchez les utilisateurs synchronisés via LDAP et effectuez les tâches suivantes :

- Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs et cliquez sur **Affecter le rôle**.
- Sélectionnez un ou plusieurs rôles LiveCycle, puis cliquez sur **OK**.
- Cliquez une deuxième fois sur **OK** pour confirmer l'affectation des rôles.

Répétez cette étape pour tous les utilisateurs auxquels vous voulez affecter des rôles. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien **Aide** dans le coin supérieur droit de la page.

22 Démarrez Workbench et ouvrez une session à l'aide des informations d'identification suivantes du référentiel IBM FileNet :

Nom d'utilisateur : `[nom_utilisateur]@[nom_référentiel]`

Mot de passe : `[password]`

A présent, la banque d'objets FileNet doit être visible dans l'affichage Ressources de Workbench. Si vous ne vous connectez pas en utilisant `nom_utilisateur@nom_référentiel`, Workbench essaie de se connecter au référentiel par défaut spécifié à l'étape 16.

23 (Facultatif) Pour installer des exemples LiveCycle pour Connector for IBM FileNet, créez une banque d'objets FileNet nommée *Exemples*, puis installez-y les exemples.

Une fois Connector for IBM FileNet configuré, il est recommandé de se reporter à l'Aide à l'administration de LiveCycle pour obtenir plus d'informations sur la configuration appropriée des fonctions de Workbench à l'aide du référentiel FileNet.

5.21 Configuration de l'accès des clients SharePoint

Vous pouvez configurer les clients Microsoft SharePoint pour accéder aux services de contenu de LiveCycle. Pour ce faire, vous devez ajouter SharePoint Alfresco Module Package à l'aide de Configuration Manager. Le fichier SharePoint AMP (adobe-vti-module.amp) est disponible dans le dossier `[racine LiveCycle]\sdk\misc\ContentServices`.

Après avoir ajouté le fichier SharePoint AMP, procédez comme suit :

5.21.1 Ouverture et modification du fichier share.war

Alfresco CMS utilise le fichier share.war pour se connecter à Content Services. Vous devez modifier le fichier share.war pour permettre aux clients SharePoint d'accéder à Content Services.

- 1 Le fichier share.war est généré par l'installation d'Alfresco. Pour plus d'informations, voir la documentation Alfresco.
- 2 Copiez le fichier share.war dans un répertoire de votre système de fichiers.
- 3 Utilisez un utilitaire d'archivage de fichiers tel que WinRar pour ouvrir le fichier share.war.
- 4 A partir de la fenêtre de l'utilitaire d'archivage, extrayez le fichier WEB-INF/classes/alfresco/webscript-framework-config.xml, puis ouvrez-le à l'aide d'un éditeur de texte.
- 5 Localisez la ligne `<endpoint-url>http://localhost:8080/alfresco/s</endpoint-url>` et remplacez-la par `<endpoint-url>http://localhost:8080/contentspace/s</endpoint-url>`
- 6 Enregistrez le fichier, puis fermez-le.

5.21.2 Déploiement du fichier share.war

- 1 Ouvrez le fichier d'archive adobe-contentservices.ear à l'aide d'un utilitaire d'archivage tel que WinRAR à partir du répertoire `[racine JBoss]/server/lc_turnkey/deploy/`.
- 2 Ajoutez le fichier share.war mis à jour à l'archive adobe-contentservices.ear ouverte dans la fenêtre de l'utilitaire d'archivage.
- 3 A partir de la fenêtre de l'utilitaire d'archivage, extrayez le fichier application.xml dans un dossier du système de fichiers local, puis ouvrez-le à l'aide d'un éditeur de texte. Ce fichier se trouve dans le répertoire `adobe-contentservices.ear\META-INF`.
- 4 Ajoutez les lignes suivantes sous la balise `<application>` :

```
<module id="Share">
  <web>
    <web-uri>share.war</web-uri>
    <context-root>/share</context-root>
  </web>
</module>
```

- 1 Recopiez le fichier application.xml mis à jour dans l'archive adobe-contentservices.ear.
- 2 Enregistrez l'archive, puis fermez-la.
- 3 Déployez le fichier EAR mis à jour en le copiant dans le répertoire `[racine JBoss]/server/lc_turnkey/deploy/`.

5.22 Activation de CIFS en mode IPv6

Si vous voulez activer CIFS pour Content Services sur une implémentation en mode IPv6, vous devez ajouter explicitement une adresse IPv6 à l'ordinateur hébergeant LiveCycle. L'adresse IPv6 doit être une adresse IP statique résidant dans le même sous-réseau que les clients. Vous devez effectuer les tâches suivantes après avoir configuré à l'aide de LiveCycle Configuration Manager. Généralement, il faut suspendre l'exécution de Configuration Manager après avoir configuré le fichier EAR, puis modifier ce dernier. Après avoir modifié le fichier EAR, vous devez revenir à Configuration Manager pour déployer le fichier EAR mis à jour en même temps que les autres fichiers EAR sélectionnés.

Remarque : si des utilisateurs ont accédé au référentiel via CIFS, alors ils seront toujours en mesure d'y accéder, même après la révocation des droits de services de contenu.

5.22.1 Modification du fichier contentservices.war

- 1 Accédez au répertoire `[racine LiveCycle]\configurationManager\export`.
- 2 Utilisez un utilitaire d'archivage de fichiers tel que WinRar pour ouvrir le fichier `contentservices.war`.
- 3 A partir de la fenêtre de l'utilitaire d'archivage de fichiers, extrayez le fichier `contentservices.war\WEB-INF\classes\alfresco\file-services-custom.xml`, puis ouvrez-le à l'aide d'un éditeur de texte.
- 4 Repérez la ligne suivante, puis modifiez-la en ajoutant `ipv6="enabled"` :

```
<tcpipSMB platforms="linux,solaris,macosx,windows,AIX"/>
```


à

```
<tcpipSMB platforms="linux,solaris,macosx,windows,AIX" ipv6="enabled"/>
```
- 5 Enregistrez le fichier, puis fermez-le.
- 6 A partir de la fenêtre de l'utilitaire d'archivage de fichiers, extrayez le fichier `contentservices.war\WEB-INF\classes\alfresco\file-services-custom.xml`, puis ouvrez-le à l'aide d'un éditeur de texte.
- 7 Repérez la ligne `cifs.ipv6=disabled`, puis remplacez-la par `cifs.ipv6=enabled`.
- 8 Enregistrez le fichier, puis fermez-le.
- 9 Copiez le fichier `file-servers-custom.xml` mis à jour dans l'archive sous `contentservices.war\WEB-INF\classes\alfresco\.`
- 10 Copiez le fichier `file-servers-custom.xml` dans l'archive sous `contentservices.war\WEB-INF\classes\alfresco\extension\.`
- 11 Enregistrez le fichier `contentservices.war`.

après avoir mis à jour les fichiers EAR, vous devez utiliser Configuration Manager pour déployer le fichier EAR mis à jour.

5.23 Désinstallation de la version précédente de LiveCycle après la mise à niveau

Après avoir mis à niveau votre environnement vers LiveCycle ES4 et vérifié qu'il fonctionne correctement, exécutez les étapes suivantes pour supprimer les fichiers de produit de la version précédente de LiveCycle.

- 1 Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Ajout ou suppression de programmes**, sélectionnez la version LiveCycle à supprimer et cliquez sur **Supprimer**.
- 2 Sélectionnez JBoss et MySQL pour supprimer ces composants.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent, puis cliquez sur **Terminer**.
- 4 Redémarrez l'ordinateur.

5.24 Exécution d'une sauvegarde de l'image système

Une fois que LiveCycle est installé et déployé dans les zones de production, mais avant que le système soit actif, il est recommandé d'exécuter une sauvegarde de l'image système sur les serveurs sur lesquels LiveCycle est mis en œuvre. La base de données LiveCycle, le répertoire de stockage global de documents et les serveurs d'applications doivent être inclus dans la sauvegarde. Vous pouvez utiliser cette sauvegarde complète du système pour récupérer le contenu de votre ordinateur si le disque dur ou l'ordinateur lui-même cesse de fonctionner. Voir la section Sauvegarde et récupération de LiveCycle dans [Aide à l'administration de LiveCycle](#).

5.25 Désinstallation de LiveCycle

Le programme de désinstallation de LiveCycle vous permet de supprimer des composants JBoss, MySQL ou LiveCycle spécifiques si vous possédez une installation clé en main. Avant de désinstaller MySQL, sauvegardez les données que vous souhaitez conserver.

- 1 Sélectionnez **Démarrer** > **Panneau de configuration** > **Ajout/Suppression de programmes**, puis **LiveCycle ES4** et cliquez sur **Désinstaller/Modifier**.
- 2 Dans l'écran de désinstallation d'Adobe LiveCycle ES4, cliquez sur **Suivant**.
- 3 Dans l'écran Supprimer les produits clé en main, sélectionnez **JBoss** et **MySQL** pour supprimer ces composants, ainsi que les composants LiveCycle. Cliquez sur **Suivant**.
- 4 Dans l'écran Arrêter les services Enterprise Suite, cliquez sur **Désinstaller**.
- 5 Suivez les instructions qui s'affichent, puis cliquez sur **Terminer**.
- 6 Redémarrez l'ordinateur le cas échéant.

***Remarque :** si vous souhaitez conserver JBoss/MySQL lors de la désinstallation de LiveCycle, vous pouvez supprimer ces applications ultérieurement à l'aide de l'utilitaire **Ajouter/Supprimer des programmes** de Microsoft Windows. Toute tentative de suppression de JBoss/MySQL peut échouer si JDK n'est pas installé sur le serveur.*

Chapitre 6 : Activités de configuration avancées

6.1 Activation du mode FIPS (Federal Information Processing Standard)

LiveCycle fournit un mode FIPS pour limiter la protection des données aux algorithmes approuvés FIPS 140-2 utilisant le module de chiffrement RSA BSAFE Crypto-C 2.1.

Si vous n'avez pas activé cette option à l'aide de Configuration Manager pendant la configuration de ou si vous l'avez activée, mais que vous voulez la désactiver, vous pouvez modifier ce paramètre dans LiveCycle Configuration Manager.

La modification du mode FIPS requiert un redémarrage du serveur.

Le mode FIPS ne prend pas en charge les versions Acrobat antérieures à la version 7.0. Si le mode FIPS est activé et que les processus Protection par mot de passe et Supprimer le mot de passe comprennent les paramètres Acrobat 5, le processus échoue.

En général, lorsque le mode FIPS est activé, le service Assembler n'applique le chiffrement du mot de passe à aucun document. En cas de tentative, une exception `FIPSMODEEXCEPTION` est générée pour indiquer que « Le chiffrement du mot de passe n'est pas autorisé en mode FIPS ». De plus, l'élément `PDFSFromBookmarks` n'est pas pris en charge en mode FIPS lorsque le document de base est chiffré par mot de passe.

- 1 Connectez-vous à Administration Console.
- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de Core System > Configurations de base**.
- 3 Sélectionnez **Activer FIPS** pour activer le mode FIPS ou désélectionnez cette option pour désactiver le mode FIPS.
- 4 Cliquez sur **OK** et redémarrez le serveur d'applications.

Remarque : le logiciel LiveCycle ne valide pas le code pour assurer la compatibilité FIPS. Il fournit un mode de fonctionnement FIPS permettant d'utiliser les algorithmes certifiés FIPS pour les services de cryptographie des bibliothèques certifiées FIPS (RSA).

6.2 Activation du chiffrement AES 256

Pour utiliser le chiffrement AES 256 pour les fichiers PDF, récupérez et installez les fichiers Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy. Ces fichiers remplacent les fichiers `local_policy.jar` et `US_export_policy.jar` dans le dossier `[Adobe_JAVA_HOME]/lib/security`. Par exemple, si vous utilisez le JDK Sun 1.6, copiez les fichiers téléchargés dans le dossier `[racine LiveCycle]/Java/jdk1.6.0_31/lib/security`.

Vous pouvez télécharger ces fichiers à partir de la page de *téléchargements de Java SE*.

Chapitre 7 : Annexe : Interface de ligne de commande du programme d'installation

7.1 Présentation

LiveCycle fournit une interface de ligne de commande au programme d'installation. Cette interface est destinée aux utilisateurs expérimentés de LiveCycle ou à une utilisation dans des environnements serveur qui ne prennent pas en charge l'utilisation de l'interface utilisateur graphique du programme d'installation. L'interface de ligne de commande s'exécute en mode console avec une session interactive pour l'ensemble des opérations d'installation.

Avant d'installer les modules à l'aide de l'option d'installation par interface de ligne de commande, assurez-vous que vous avez préparé votre environnement requis pour exécuter LiveCycle conformément au guide de préparation pour une nouvelle installation ou mise à niveau sur un serveur unique ou dans une configuration de grappe, en fonction de vos besoins. L'ensemble de la documentation relative à LiveCycle est disponible à l'adresse http://www.adobe.com/go/learn_lc_documentation_11_fr.

Pour une présentation générale du processus d'installation, voir Avant de commencer.

Après avoir lancé le processus d'installation, suivez les instructions qui s'affichent pour choisir les options d'installation. Répondez à chaque invite pour progresser dans la procédure d'installation.

Remarque : si vous souhaitez modifier un choix effectué lors d'une étape précédente, saisissez `back`. Vous pouvez annuler l'installation à tout moment en saisissant `quit`.

7.2 Installation de LiveCycle

1 Ouvrez une invite de commande et accédez au dossier du support d'installation ou du disque dur contenant l'exécutable du programme d'installation :

- (Windows) `server\Disk1\InstData\Windows_64\VM`
- (Linux) `server/Disk1/InstData/Linux/NoVM`
- (Solaris) `server/Disk1/InstData/Solaris/NoVM`

2 Ouvrez une invite de commande et exécutez la commande suivante :

- (Windows) `install.exe -i console`
- (Non Windows) `./install.bin -i console`

Remarque : la saisie de la commande sans l'option `-i console` lance le programme d'installation basée sur une interface utilisateur graphique.

3 Répondez aux invites comme décrit dans le tableau suivant :

Invite	Description
Choisir les paramètres régionaux	Sélectionnez la langue de l'installation en saisissant une valeur comprise entre 1 et 3. Vous pouvez sélectionner la valeur par défaut en appuyant sur Entrée . Les options par sont Deutsch, English et Français. L'anglais (English) est la langue par défaut.
Mettre à jour l'installation	Sélectionnez l'option d'installation et appuyez sur Entrée . Les options sont Effectuer la mise à jour ou Ignorer la mise à jour. Si le programme d'installation détecte une précédente installation LiveCycle, vous pouvez choisir de mettre à niveau l'installation. L'installation de la mise à niveau utilise les informations de l'installation existante pour faciliter l'installation en cours.
Choisir le dossier d'installation	Dans l'écran de destination, appuyez sur Entrée pour accepter le répertoire par défaut ou saisissez l'emplacement du répertoire d'installation. Les dossiers d'installation par défaut sont : (Windows) : C:\Adobe\Adobe LiveCycle ES4 (Non Windows) : opt/adobe/adobe_livecycle_es4 N'utilisez pas de caractère accentué dans le nom de répertoire. Sinon, l'interface de ligne de commande ignore les accents et crée un répertoire après modification des caractères accentués.
Contrat de licence du serveur LiveCycle	Appuyez sur Entrée pour parcourir les pages du contrat de licence. Si vous en acceptez les termes, saisissez y et appuyez sur Entrée .
Résumé préalable à l'installation	Consultez les choix d'installation que vous avez effectués, puis appuyez sur Entrée pour poursuivre l'installation avec les choix opérés. Saisissez back pour revenir aux étapes précédentes, puis modifiez les paramètres de votre choix.
Prêt à installer	Le programme d'installation affiche le répertoire d'installation. Appuyez sur Entrée pour lancer le processus d'installation.
Installation en cours	Au cours du processus d'installation, la barre de progression se remplit pour indiquer la progression de l'installation.
Configuration Manager	Appuyez sur Entrée pour terminer l'installation de LiveCycle. Vous pouvez exécuter Configuration Manager en mode d'interface utilisateur graphique en appelant le script suivant : (Windows) : C:\Adobe\Adobe LiveCycle ES4\configurationManager\bin\ConfigurationManager.bat (Non Windows) : /opt/adobe/adobe_livecycle_es4/configurationManager/bin/ConfigurationManager.sh
Installation terminée	L'écran de fin d'installation affiche le statut et l'emplacement de l'installation. Appuyez sur Entrée pour quitter le programme d'installation.

7.3 Journaux d'erreurs

Si une erreur se produit, vous pouvez passer en revue le fichier install.log dans le répertoire des journaux de l'installation :

- (Windows) [racine LiveCycle]\log

7.4 Désinstallation de LiveCycle en mode console

Remarque : si vous avez installé LiveCycle via l'option de ligne de commande, vous pouvez désinstaller LiveCycle ES4 uniquement en exécutant le programme de désinstallation à partir de la ligne de commande. Si vous souhaitez effectuer une désinstallation silencieuse, ne saisissez pas l'identificateur « -i console ».

1 Ouvrez une invite de commande et accédez au répertoire contenant le script de désinstallation :

Remarque : sur les systèmes UNIX, vous devez accéder manuellement au répertoire contenant le script de désinstallation, car le nom de ce répertoire contient des espaces.

- (Windows) `cd C:\Adobe\Adobe LiveCycle ES4\Uninstall_Adobe LiveCycle ES4`
- (Systèmes de type UNIX) `cd /opt/adobe/adobe_livecycle_es4/Uninstall_Adobe Livecycle ES4`

2 Saisissez la commande suivante à l'invite et appuyez sur Entrée :

- (Windows) `Uninstall Adobe LiveCycle ES4 -i console`
- (Linux, Solaris) `./Uninstall Adobe Livecycle ES4 -i console`

3 Suivez les instructions qui s'affichent.

Invite	Description
Désinstallation de LiveCycle ES4	Appuyez sur Entrée pour poursuivre la désinstallation. Saisissez quit pour fermer le programme de désinstallation.
Désinstallation... Désinstallation terminée	Une fois la désinstallation lancée, le reste du processus se termine et le curseur revient dans l'invite. Certains éléments ne sont pas toujours supprimés. De plus, aucun des dossiers créés après l'installation de LiveCycle n'est supprimé. Vous devez supprimer ces fichiers et ces dossiers manuellement.

Chapitre 8 : Annexe : Interface de ligne de commande de Configuration Manager

LiveCycle fournit une interface de ligne de commande à LiveCycle Configuration Manager. Cette interface est destinée aux utilisateurs expérimentés de LiveCycle, par exemple dans des environnements serveur ne prenant pas en charge l'utilisation de l'interface utilisateur graphique LiveCycle Configuration Manager.

8.1 Ordre des opérations

L'interface de ligne de commande de Configuration Manager doit suivre le même ordre des opérations que la version avec interface utilisateur graphique de Configuration Manager. Veillez à utiliser les opérations de l'interface de ligne de commande dans cet ordre :

- 1 Arrêt du serveur d'applications JBoss (mise à niveau clé en main uniquement)
- 2 Migration du contenu du répertoire de stockage global de documents (mise à niveau clé en main uniquement)
- 3 Migration des sources de données personnalisées (mise à niveau clé en main uniquement)
- 4 Configuration de LiveCycle
- 5 Configuration de CRX
- 6 Mise à jour des paramètres de base LiveCycle
- 7 Configuration de Content Services
- 8 Migration de la base de données clé en main existante (mise à niveau clé en main uniquement)
- 9 Initialisation de LiveCycle
- 10 Validation de LiveCycle
- 11 Exécution des tâches critiques préalables au déploiement des composants
- 12 Déploiement des modules LiveCycle
- 13 Validation du déploiement des modules LiveCycle
- 14 Migration des données indispensables à LiveCycle
- 15 Configurations après le déploiement
- 16 Vérification de la préparation du système pour PDF Generator
- 17 Ajout d'un utilisateur administrateur pour PDF Generator
- 18 Configuration de Connector for IBM Content Manager
- 19 Configuration de Connector for IBM FileNet
- 20 Configuration de Connector for EMC Documentum
- 21 Configuration de Connector for SharePoint

Important : vous devez redémarrer le serveur d'applications après avoir effectué les opérations d'interface de ligne de commande de Configuration Manager.

8.2 Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande

L'interface de ligne de commande de Configuration Manager nécessite deux fichiers de propriétés contenant les propriétés définies pour l'environnement LiveCycle. Les modèles de ces fichiers de propriétés, `cli_propertyFile_template.txt` et `cli_propertyFile_upgrade_template.txt`, se trouvent dans le dossier `[racine LiveCycle]/configurationManager/bin`.

- Le fichier `cli_propertyFile_template.txt` contient les propriétés applicables aux scénarios d'installation et de configuration de LiveCycle, en général.
- Le fichier `cli_propertyFile_upgrade_template.txt` contient les propriétés propres aux tâches de mise à niveau. Ces deux fichiers sont nécessaires pour la mise à niveau à partir d'une version précédente de LiveCycle.

Vous devez créer des copies de ces fichiers et en modifier les valeurs. Vous pouvez personnaliser ce fichier en fonction des opérations Configuration Manager que vous souhaitez utiliser. La section ci-dessous décrit les propriétés et les valeurs requises.

Vous devez créer le fichier de propriétés en fonction de l'installation. Utilisez l'une des méthodes suivantes.

- Créez un fichier de propriétés et remplissez les valeurs en fonction des scénarios d'installation et de configuration.
- Copiez les fichiers de propriétés `cli_propertyFile_template.txt` et `cli_propertyFile_upgrade_template.txt` pour les utiliser comme modèles et modifiez les valeurs en fonction des opérations de Configuration Manager que vous envisagez d'utiliser.
- Utilisez l'interface utilisateur graphique de Configuration Manager, puis le fichier de propriétés créé via cette interface comme fichier de propriétés pour l'interface de ligne de commande. Si vous exécutez le fichier `[racine LiveCycle]/configurationManager/bin/ConfigurationManager.bat/sh`, le fichier `userValuesForCLI.properties` est créé dans le répertoire `[racine LiveCycle]/configurationManager/config`. Vous pouvez utiliser ce fichier comme entrée pour l'interface de ligne de commande de Configuration Manager.

Remarque : dans le fichier de propriétés d'interface de ligne de commande, vous devez utiliser le caractère d'échappement (`\`) comme séparateur de répertoires de chemins d'accès Windows (`\`). Par exemple, si le dossier `Fonts` à indiquer est `C:\Windows\Fonts`, dans le script de l'interface de ligne de commande de Configuration Manager, vous devez le saisir comme `C:\Windows\Fonts`.

Remarque : Les modules suivants dépendent du référentiel `ALC-LFS-ContentRepository`. Si vous utilisez `cli_propertyFile_template.txt` en tant que modèle, vous devez soit retirer le référentiel `ALC-LFS-ContentRepository` de la liste `excludedSolutionComponents` ou ajouter les LFS suivants dans la liste `excludedSolutionComponents` :

- `ALC-LFS-ProcessManagement`
- `ALC-LFS-CorrespondenceManagement`
- `ALC-LFS-ContentRepository`
- `ALC-LFS-MobileForms`
- `ALC-LFS_FormsManager`

8.3 Mise à niveau des commandes de LiveCycle

8.3.1 (Clé en main et clé en main partielle uniquement) Commande d'arrêt de JBoss pour la version précédente de LiveCycle

Remarque : Cette commande peut s'exécuter uniquement si votre installation existante clé en main de LiveCycle ES4 et votre installation clé en main précédente coexistent sur le même ordinateur et que vous avez choisi d'effectuer une installation de mise à niveau pendant l'installation de LiveCycle ES4 en mode clé en main.

La commande `-upgrade-shutdownPreviousJBoss` permet d'arrêter le service JBoss installé avec votre installation clé en main ou clé en main partielle précédente de LiveCycle et définit le mode d'exécution du service sur manuel.

Cette commande ne requiert aucune propriété.

8.3.2 (Installations clé en main et clé en main partielle uniquement) Commande de migration du répertoire de stockage global de documents LiveCycle

Remarque : Cette commande peut s'exécuter uniquement si votre installation existante clé en main de LiveCycle ES4 et votre installation clé en main précédente coexistent sur le même ordinateur et que vous avez choisi d'effectuer une installation de mise à niveau pendant l'installation de LiveCycle ES4 en mode clé en main.

La commande `upgrade-migrateGDS` migre le répertoire de stockage global de documents (GDS) de l'emplacement par défaut de la version antérieure de LiveCycle vers l'emplacement par défaut du GDS de LiveCycle ES4.

Cette commande ne fonctionne que pour les installations clé en main ou clé en main partielle et en cas d'utilisation du stockage global de documents par défaut. En cas d'utilisation d'un stockage global de documents personnalisé, il convient de migrer le contenu manuellement. Cette commande migre également le fichier de propriétés Connectors for ECM du répertoire `bin` de LiveCycle JBoss vers le nouvel emplacement de JBoss.

Cette commande ne requiert l'entrée d'aucune propriété.

8.3.3 (Installations clé en main et clé en main partielle uniquement) Commande de migration des sources de données LiveCycle

Remarque : Cette commande peut s'exécuter uniquement si votre installation existante clé en main de LiveCycle ES4 et votre installation clé en main précédente coexistent sur le même ordinateur et que vous avez choisi d'effectuer une installation de mise à niveau pendant l'installation de LiveCycle ES4 en mode clé en main.

La commande `upgrade-migrateDataSources` permet de migrer les définitions de source de données personnalisées qui pourraient avoir été ajoutées vers le fichier de source de données `adobe-ds.xml` ou `<base de données>-ds.xml` dans le répertoire `/server/<nom du profil>/deploy` de JBoss. Si aucune source de données n'est définie, ignorez cette commande.

Les propriétés suivantes sont disponibles pour la commande `upgrade-migrateDataSources`.

Propriété	Description	Obligatoire	Peut être vide
adobeDSDatasourcesToMigrate	Liste séparée par des virgules du JNDI_NAME de sources de données personnalisées qui doivent être migrées à partir du fichier LiveCycle adobe-ds.xml.	Non	Oui
mysqlDSDatasourcesToMigrate	Liste séparée par des virgules du JNDI_NAME de sources de données personnalisées qui doivent être migrées à partir du fichier LiveCycle <base de données>-ds.xml.	Non	Oui

Remarque : la propriété `mysqlDSDatasourcesToMigrate` fait référence à toute base de données LiveCycle installée et non uniquement à une base de données MySQL.

8.3.4 Commande de mise à jour des paramètres de base LiveCycle

La commande `upgrade-configureCoreSettings` permet de mettre à jour différents paramètres de base de LiveCycle. Par exemple, si votre répertoire de stockage global de documents était situé dans le répertoire `C:\LC\GDS` au sein de votre système LiveCycle précédent et que vous souhaitez maintenant l'installer dans le répertoire `E:\DS\GDS` pour LiveCycle ES4, le nouvel emplacement n'est pas mis à jour dans la base de données à moins que cette commande d'interface de ligne de commande soit exécutée. Les autres paramètres de base pouvant être mis à jour de la même manière sont : le répertoire des polices du serveur Adobe, le répertoire des polices du client, le répertoire des polices système, la fonction d'activation des normes FIPS, le répertoire temporaire de LiveCycle ainsi que le répertoire de stockage global de document de LiveCycle. Les propriétés suivantes sont disponibles pour la commande `upgrade-configureCoreSettings`.

Propriété	Description	Obligatoire	Peut être vide
prevLCVersion	Version de LiveCycle à partir de laquelle la mise à niveau est effectuée. Les valeurs valides sont 9x, ADEP ou 10.0	Oui	Non
excludedSolutionComponents	Liste séparée par des virgules des modules non installés/mis à niveau. Cette commande équivaut à désélectionner des composants de solution installés/concédés sous licence dans l'IU de Configuration Manager.	Non	Oui

8.3.5 (Clé en main uniquement) Commande de migration de base de données clé en main

La commande `upgrade-migrateTurnkeyDatabase` permet de migrer les données du schéma adobe d'une installation précédente de MySQL clé en main de LiveCycle vers le schéma adobe de l'installation MySQL clé en main de LiveCycle ES4. Avant d'exécuter cette commande, vérifiez que les deux services MySQL sont en cours d'exécution et accessibles. Les deux services MySQL doivent également être en cours d'exécution sur des ports différents. Les propriétés suivantes sont disponibles pour la commande `upgrade-migrateTurnkeyDatabase`.

Remarque : Cette commande peut s'exécuter uniquement si votre installation clé en main de LiveCycle ES4 et votre installation clé en main antérieure existent sur le même ordinateur et que vous avez choisi d'effectuer une installation de mise à niveau pendant l'installation de LiveCycle ES4 clé en main.

Annexe : Interface de ligne de commande de Configuration Manager

Propriété	Description	Obligatoire	Peut être vide
IcDatabaseHostName	Nom d'hôte de la base de données clé en main LiveCycle.	Oui	Non
IcDatabaseName	Nom de la base de données clé en main LiveCycle. Le nom par défaut est adobe.	Oui	Non
IcDatabaseUserName	Nom d'utilisateur pour l'accès à la base de données clé en main LiveCycle.	Oui	Non
IcDatabaseUserPassword	Mot de passe pour l'accès à la base de données clé en main LiveCycle. Si le mot de passe n'est pas fourni dans le fichier, vous serez invité à le saisir dans la ligne de commande.	Non	Oui
IcDatabaseDriverFile	Chemin du fichier de pilote pour la base de données clé en main LiveCycle.	Oui	Non
IcDatabasePortNumber	Port utilisé par la base de données clé en main LiveCycle.	Oui	Non
IcDatabaseType	Type de la base de données clé en main LiveCycle. Par défaut, il s'agit d'une base de données mysql.	Oui	Non
IcPrevDatabaseHostName	Nom d'hôte de la base de données clé en main LiveCycle précédente.	Oui	Non
IcPrevDatabaseName	Nom de la base de données clé en main LiveCycle précédente. Le nom par défaut est adobe.	Oui	Non
IcPrevDatabaseUserName	Nom d'utilisateur pour l'accès à la base de données clé en main LiveCycle précédente.	Oui	Non
IcPrevDatabaseUserPassword	Mot de passe pour l'accès à la base de données clé en main LiveCycle précédente. Si le mot de passe n'est pas fourni dans le fichier, vous serez invité à le saisir dans la ligne de commande.	Non	Oui

Propriété	Description	Obligatoire	Peut être vide
lcPrevDatabaseDriverFile	Chemin du fichier de pilote pour la base de données clé en main LiveCycle précédente.	Oui	Non
lcPrevDatabasePortNumber	Port utilisé par la base de données clé en main LiveCycle précédente.	Oui	Non
lcPrevDatabaseType	Type de la base de données clé en main LiveCycle précédente. Par défaut, il s'agit d'une base de données mysql.	Oui	Non

8.3.6 Commande d'exécution des tâches critiques préalables au déploiement des composants

La commande `upgrade-configurePreDeploy` permet de mettre à niveau les composants de votre installation LiveCycle précédente et de garantir leur compatibilité avec LiveCycle avant leur déploiement sur le serveur LiveCycle. Les propriétés suivantes sont disponibles pour la commande `upgrade-configurePreDeploy`.

Propriété	Description	Obligatoire	Peut être vide
prevLCVersion	Version de LiveCycle objet de la mise à niveau. Les valeurs valides sont 9x, ADEP ou 10.0	Oui	Non
excludedSolutionComponents	Liste séparée par des virgules des composants non installés. Cette commande équivaut à désélectionner des composants de solution installés/concédés sous licence dans l'IU de Configuration Manager.	Non	Oui

8.3.7 Commande des configurations après le déploiement

La commande `upgrade-configurePostDeploy` effectue la mise à niveau réelle du système et est exécutée après le déploiement des fichiers et modules EAR LiveCycle.

Les propriétés suivantes sont disponibles pour la commande `upgrade-configurePostDeploy` :

Propriété	Description	Obligatoire	Peut être vide
prevLCVersion	Version de LiveCycle objet de la mise à niveau. Les valeurs valides sont 821 ou 9x .	Oui	Non
excludedSolutionComponents	Liste séparée par des virgules des composants LiveCycle non installés. Cette commande équivaut à désélectionner des composants de solution installés/concédés sous licence dans l'IU.	Non	Oui
jboss.clientjar.location	Emplacement du fichier jbossall-client.jar. (JBoss uniquement)	Oui	Oui

Annexe : Interface de ligne de commande de Configuration Manager**Informations sur l'hôte LiveCycle et l'autorisation**

Propriété	Description	Obligatoire	Peut être vide
LCHost	Nom d'hôte pour le serveur LiveCycle.	Oui	Non
LCPort	Numéro de port sur lequel le serveur d'applications LiveCycle est configuré.	Oui	Non
IcJndiPort	Port JNDI correspondant au serveur d'applications LiveCycle.	Oui	Non
localServer.appServerRootDir	Cette commande est utilisée pour accéder aux fichiers JAR du client du serveur d'applications. (Répertoire racine du serveur d'applications local requis pour WebLogic et WebSphere uniquement)	Oui	Oui
LCAdminUserID	Nom d'utilisateur de l'utilisateur administrateur de LiveCycle	Oui	Non
LCAdminPassword	Mot de passe pour l'utilisateur administrateur. Si le mot de passe n'est pas fourni dans le fichier, vous serez invité à le saisir dans la ligne de commande.	Non	Oui

Informations sur la base de données LiveCycle

Propriété	Description	Obligatoire	Peut être vide
IcDatabaseType	Type de base de données configurée pour LiveCycle. Les valeurs peuvent être <code>mysql</code> , <code>db2</code> , <code>oracle</code> ou <code>sqlserver</code>	Oui	Non
IcDatabaseHostName	Nom d'hôte pour la base de données LiveCycle.	Oui	Non
IcDatabasePortNumber	Numéro de port pour la base de données LiveCycle.	Oui	Non
IcDatabaseDriverFile	Chemin du fichier de pilote pour la base de données LiveCycle.	Oui	Non
IcDatabaseUserName	Nom d'utilisateur pour accéder à la base de données LiveCycle.	Oui	Non
IcDatabaseName	Nom de la base de données LiveCycle. Le nom par défaut est <code>adobe</code> .	Oui	Non
IcDatabaseUserPassword	Mot de passe pour accéder à la base de données. Si le mot de passe n'est pas fourni dans le fichier, vous serez invité à le saisir dans la ligne de commande.	Non	Oui

Propriétés de migration de modèle de formulaire ECM

Propriété	Description	Obligatoire	Peut être vide
skipFormTemplatesImport	Indique d'importer les modèles de formulaires à partir des référentiels ECM vers le référentiel LiveCycle natif ou d'ignorer cette étape. Si la valeur est définie sur <code>false</code> , les fichiers modèle (voir les deux propriétés suivantes) contenant une liste de noms de modèle à migrer doivent être fournis.	Non	Oui
documentumFormTemplatesFile	Fichier contenant une liste de modèles de formulaires à migrer du référentiel EMC Documentum vers le référentiel LiveCycle natif. Ce fichier est généré à l'aide de la commande <code>upgrade-getFormTemplatesToMigrate</code> .	Non	Oui
filenetFormTemplatesFile	Fichier contenant une liste de modèles de formulaires à migrer du référentiel IBM FileNet vers le référentiel LiveCycle natif. Ce fichier est généré à l'aide de la commande <code>upgrade-getFormTemplatesToMigrate</code> .	Non	Oui

8.4 Propriétés de configuration générales

8.4.1 Propriétés courantes

Les propriétés courantes sont :

Propriétés spécifiques à LiveCycle Server : nécessaires à l'initialisation de LiveCycle et au déploiement des composants LiveCycle.

Ces propriétés sont requises pour les opérations suivantes :

- Initialisation de LiveCycle
- Déploiement des composants LiveCycle

Propriété	Valeurs	Description
<i>Propriétés spécifiques à LiveCycle Server</i>		
LCHost	Chaîne	Nom d'hôte du serveur sur lequel LiveCycle va être déployé.
LCPort	Entier	Numéro de port Web sur lequel LiveCycle va être déployé.

Propriété	Valeurs	Description
excludedSolutionComponents	Chaîne. Les valeurs possibles sont : ALC-LFS-Forms, ALC-LFS-ConnectorEMCDocumentum, ALC-LFS-ConnectorIBMFileNet, ALC-LFS-ConnectorIBMContentManager, ALC-LFS-DigitalSignatures, ALC-LFS-DataCapture, ALC-LFS-Output, ALC-LFS-PDFGenerator, ALC-LFS-ProcessManagement, ALC-LFS-ReaderExtensions, ALC-LFS-RightsManagement. ALC-LFS-CorrespondenceManagement ALC-LFS-ContentRepository ALC-LFS-MobileForms ALC-LFS_FormsManager	(Facultatif) Répertoriez les modules de LiveCycle que vous ne souhaitez pas configurer. Spécifiez les modules exclus dans une liste de valeurs séparées par des virgules.
includeCentralMigrationService	true : pour inclure le service false : pour exclure le service	La propriété permettant d'inclure ou d'exclure le service Central Migration Bridge.
Référentiel de contenu CRX Les propriétés suivantes sont spécifiées dans le fichier cli_propertyFile_crx_template.txt.		
contentRepository.rootDir		Chemin du référentiel CRX.

8.4.2 Configuration des propriétés LiveCycle

Ces propriétés s'appliquent uniquement à la configuration de LiveCycle.

Propriété	Valeurs	Description
AdobeFontsDir	Chaîne	Emplacement du répertoire des polices du serveur Adobe. Ce chemin d'accès doit être accessible à partir du serveur sur lequel le déploiement est effectué.
customerFontsDir	Chaîne	Emplacement du répertoire des polices du client. Ce chemin d'accès doit être accessible à partir du serveur sur lequel le déploiement est effectué.
systemFontsDir	Chaîne	Emplacement du répertoire des polices système. Ce chemin d'accès doit être accessible à partir du serveur sur lequel le déploiement est effectué.
LCTempDir	Chaîne	Emplacement du répertoire temporaire. Ce chemin d'accès doit être accessible à partir du serveur sur lequel le déploiement est effectué.

Annexe : Interface de ligne de commande de Configuration Manager

Propriété	Valeurs	Description
LCGlobalDocStorageDir	Chaîne	Répertoire racine de stockage de document global. Spécifiez un chemin d'accès à un répertoire partagé NFS utilisé pour stocker des documents de longue vie et pour les partager entre tous les nœuds de la grappe. Ce chemin d'accès doit être accessible à partir du serveur sur lequel le déploiement est effectué.
EnableDocumentDBStorage	true ou false Par défaut : false	Active ou désactive le stockage de documents dans la base de données pour les documents persistants. Même si vous activez le stockage de documents dans la base de données, vous avez toujours besoin du répertoire de système de fichiers du répertoire de stockage global de documents.
<i>Content Services</i> Remarque : les propriétés suivantes sont spécifiées dans le fichier <code>cli_propertyFile_content_services_template.txt</code> .		
contentServices.rootDir	Chaîne	<i>[Content Services uniquement]</i> Spécifiez le répertoire racine utilisé par Content Services. Si LiveCycle se trouve dans un environnement en grappes, le répertoire doit se trouver dans un emplacement partagé par tous les nœuds d'une grappe avec le même chemin d'accès sur tous les nœuds.
contentServices.indexesDir	Chaîne	<i>[Content Services uniquement]</i> Spécifiez le répertoire d'index utilisé par Content Services. Ce répertoire est unique pour chaque nœud de serveur et doit avoir les mêmes nom et emplacement sur tous les nœuds. Par exemple, <code>contentServices.indexesDir=C:\\Adobe\\Adobe LiveCycle ES4\\lccs_indexes</code>
contentServices.topology	Chaîne. Spécifiez s'il s'agit d'un serveur (SERVER) ou d'une grappe (CLUSTER). Par défaut : SERVER	<i>[Content Services uniquement]</i> SERVER pour un seul nœud, CLUSTER pour une configuration en grappe.
contentServices.cifs.enable	true ou false Par défaut : false	<i>[Content Services uniquement]</i> Active ou désactive CIFS.
contentServices.cifs.servername	Chaîne	<i>[Content Services uniquement]</i> Nom du serveur CIFS.
contentServices.cifs.implementation	Chaîne. Spécifiez l'un des éléments suivants : <ul style="list-style-type: none">• NetBIOS• PureJava	<i>[Content Services uniquement]</i> Détermine la méthode de connexion de Content Services au serveur CIFS.
contentServices.cifs.dllpath	Chaîne. Spécifiez le chemin d'accès à partir duquel le fichier DLL NetBIOS sera copiée.	<i>[Content Services uniquement]</i> Chemin de destination de la copie du fichier DLL NetBios. Requis si <code>contentServices.cifs.implementation=NetBIOS</code> . Ce chemin doit exister au sein de l'environnement.

Annexe : Interface de ligne de commande de Configuration Manager

Propriété	Valeurs	Description
contentServices.cifs.alternateIP	Numérique	[Content Services uniquement] Adresse IP alternative du serveur CIFS. Il doit s'agir d'une IP statique et ce champ est requis si contentServices.cifs.implementation=PureJava.
contentServices.cifs.WinsOrBrdcast	Chaîne. Spécifiez l'un des éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> winsServer broadcast 	[Content Services uniquement] Méthode de découverte DNS. Peut être winsServer ou broadCast et ce champ est requis si contentServices.cifs.implementation=PureJava.
contentServices.cifs.winsPrmIP	Numérique	[Content Services uniquement] Adresse IP du serveur WINS principal. Elle peut être obtenue à l'aide de la commande ipconfig /all. Champ requis si contentServices.cifs.implementation=PureJava et contentServices.cifs.WinsOrBrdcast=winsServer.
contentServices.cifs.winsSecIP	Numérique	[Content Services uniquement] Adresse IP du serveur WINS secondaire. Elle peut être obtenue à l'aide de la commande ipconfig /all. Champ requis si contentServices.cifs.implementation=PureJava et contentServices.cifs.WinsOrBrdcast=winsServer.
contentServices.cifs.brdCastIP	Numérique	[Content Services uniquement] Adresse IP de diffusion. Champ requis si contentServices.cifs.implementation=PureJava et contentServices.cifs.WinsOrBrdcast=broadCast.
contentServices.dbType	Chaîne	[Content Services uniquement] Type de base de données Content Services.
contentServices.configureamps.selectedLCAMPs	Liste de chaînes séparée par des virgules.	[Content Services uniquement] Noms des fichiers AMP de Content Services qui doivent être installés. Par exemple, generic-service-action.amp ou lc-assemble-clipboard-items.amp.
contentServices.configureamps.externalAMPsDir	Chaîne	[Content Services uniquement] Répertoire contenant les fichiers AMP personnalisés qui doivent être installés. Remarque : tous les fichiers AMP situés dans ce répertoire seront installés.
contentServices.ftp.port	Valeur numérique par défaut : 8021	Valeur du port FTP pour Content Services.
contentServices.ftp.enable	True ou false	True pour activer les paramètres du serveur de messagerie interne et false pour les désactiver.
contentServices.email.serverDomain	Chaîne	Domaine du serveur de messagerie interne. Ce champ est requis si les paramètres de messagerie sont activés.
contentServices.email.serverPort	Valeur numérique par défaut : 25	Port du serveur de messagerie. Ce champ est requis si les paramètres de messagerie sont activés.
contentServices.internalEmailSettings.enable	True ou false	True pour activer les paramètres du serveur de messagerie interne et false pour les désactiver.

Propriété	Valeurs	Description
contentServices.propagateEventsToLC.enable	True ou false	True pour propager les événements vers LiveCycle et False pour les désactiver.
contentServices.usageQuota	Numérique	Ce champ est requis si le quota de disque est activé.
contentServices.email.serverAllowedSenders	Chaîne	Expéditeurs dont les messages électroniques sont acceptés.
contentServices.email.serverBlockedSenders	Chaîne	Expéditeurs dont les messages électroniques sont bloqués.
contentServices.email.unknownUsers	Chaîne	Nom d'utilisateur pour l'authentification lorsque l'adresse de l'expéditeur n'est pas reconnue.
contentServices.audit.enable	True ou false	Lorsque cette commande est activée, les interactions des utilisateurs ou des applications avec le référentiel de Content Services peuvent être enregistrées.
(WebSphere uniquement) contentServices.myfacesDir	Chaîne	Répertoire où les fichiers JAR myfaces sont copiés et utilisés en tant que bibliothèques partagées.

8.4.3 Configuration ou validation des propriétés du serveur d'applications

8.4.4 Initialisation des propriétés LiveCycle

Ces propriétés s'appliquent uniquement à l'initialisation de LiveCycle.

Propriété	Valeurs	Description
<i>Pour plus d'informations, voir « 8.4.1 Propriétés courantes » à la page 74</i>		

8.4.5 Déploiement des propriétés des composants LiveCycle

Ces propriétés s'appliquent uniquement aux opérations suivantes :

- Déploiement des composants LiveCycle.
- Validation du déploiement des composants LiveCycle.
- Validation de LiveCycle Server.

Propriété	Valeurs	Description
<i>Vous devez configurer la section Informations sur le serveur LiveCycle. Pour plus d'informations, voir Propriétés courantes</i>		
LCAdminUserID	Chaîne	ID utilisateur à affecter à l'utilisateur administrateur de LiveCycle. Cet ID utilisateur est utilisé pour la connexion à Administration Console.
LCAdminPassword	Chaîne	Mot de passe à affecter à l'utilisateur administrateur de LiveCycle. Ce mot de passe est utilisé pour la connexion à Administration Console.

8.4.6 Ajout d'un utilisateur administrateur pour PDF Generator

Ces propriétés s'appliquent uniquement à l'opération d'ajout d'un utilisateur administrateur pour PDF Generator. Ces propriétés sont comprises dans le fichier `cli_propertyFile_pdfg_template.txt`

Propriété	Valeurs	Description
LCHost	Chaîne	Nom de l'hôte sur lequel le serveur LiveCycle est installé.
LCPort	Entier	Numéro de port sur lequel le serveur d'applications LiveCycle est configuré.
LCAdminUserID	Chaîne	ID utilisateur à affecter à l'utilisateur administrateur de LiveCycle. Cet ID utilisateur est utilisé pour la connexion à Administration Console.
LCAdminPassword	Chaîne	Mot de passe à affecter à l'utilisateur administrateur de LiveCycle. Ce mot de passe est utilisé pour la connexion à Administration Console.
LCServerMachineAdminUser	Chaîne	ID utilisateur de l'utilisateur administrateur du système d'exploitation hébergeant LiveCycle.
LCServerMachineAdminUserPasswd	Chaîne	Mot de passe de l'utilisateur administrateur du système d'exploitation hébergeant LiveCycle.

8.4.7 Configuration de Connector for IBM Content Manager

Remarque : les propriétés suivantes sont spécifiées dans le fichier `cli_propertyFile_ecm_ibmcm_template.txt`.

Propriété	Valeurs	Description
LCHost	Chaîne	Nom de l'hôte sur lequel le serveur LiveCycle est installé.
LCPort	Entier	Numéro de port sur lequel le serveur d'applications LiveCycle est configuré.
LCAdminUserID	Chaîne	ID utilisateur à affecter à l'utilisateur administrateur de LiveCycle. Cet ID utilisateur est utilisé pour la connexion à Administration Console.
LCAdminPassword	Chaîne	Mot de passe à affecter à l'utilisateur administrateur de LiveCycle. Ce mot de passe est utilisé pour la connexion à Administration Console.
jndiPortNumber	Chaîne	Port JNDI correspondant au serveur d'applications LiveCycle.
jboss.clientjar.location	Chaîne	Emplacement du fichier <code>jbossall-client.jar</code> . (JBoss uniquement)
CDVTopology.appserverrootdir	Chaîne	répertoire racine de l'instance du serveur d'applications que vous configurez sur un serveur distant (sur lequel vous envisagez de déployer LiveCycle)
ConfigureIBMCM	true ou false	Définissez la valeur sur true pour configurer Connector for IBM Content Manager.

Propriété	Valeurs	Description
IBMCClientPathDirectory	Chaîne	Emplacement du répertoire d'installation du client IBM Content Manager.
DataStoreName	Chaîne	Nom de la banque de données du serveur IBM Content Manager à laquelle vous voulez vous connecter.
IBMCUsername	Chaîne	Nom d'utilisateur à affecter à l'utilisateur administrateur d'IBM Content Manager. Cet ID utilisateur est utilisé pour la connexion à IBM Content Manager.
IBMCPassword	Chaîne	Mot de passe à affecter à l'utilisateur administrateur d'IBM Content Manager. Ce mot de passe est utilisé pour la connexion à IBM Content Manager.
ConnectionString	Chaîne	Arguments supplémentaires utilisés dans la chaîne de connexion à IBM Content Manager (facultatif).

8.4.8 Configuration de Connector for IBM FileNet

Remarque : les propriétés suivantes sont spécifiées dans le fichier cli_propertyFile_ecm_filenet_template.txt.

Propriété	Valeurs	Description
LCHost	Chaîne	Nom de l'hôte sur lequel le serveur LiveCycle est installé.
LCPort	Entier	Numéro de port sur lequel le serveur d'applications LiveCycle est configuré.
LCAdminUserID	Chaîne	ID utilisateur à affecter à l'utilisateur administrateur de LiveCycle. Cet ID utilisateur est utilisé pour la connexion à Administration Console.
LCAdminPassword	Chaîne	Mot de passe à affecter à l'utilisateur administrateur de LiveCycle. Ce mot de passe est utilisé pour la connexion à Administration Console.
jndiPortNumber	Chaîne	Port JNDI correspondant au serveur d'applications LiveCycle.
jboss.clientjar.location	Chaîne	Emplacement du fichier jbossall-client.jar. (JBoss uniquement)
CDVTopology.appserverrootdir	Chaîne	répertoire racine de l'instance du serveur d'applications que vous configurez sur un serveur distant (sur lequel vous envisagez de déployer LiveCycle)
ConfigureFilenetCE	true ou false	Définissez la valeur sur true pour configurer Connector for IBM FileNet.
FilenetConfigureCEVersion	Chaîne	Version du client FileNet à configurer. Spécifiez FilenetClientVersion4.0 ou FilenetClientVersion5.0.
FilenetCEClientPathDirectory	Chaîne	Emplacement du répertoire d'installation du client IBM FileNet Content Manager.

Propriété	Valeurs	Description
ContentEngineName	Chaîne	Nom d'hôte ou adresse IP de la machine sur laquelle IBM FileNet Content Engine est installé.
ContentEnginePort	Chaîne	Numéro de port utilisé par IBM FileNet Content Engine.
CredentialProtectionSchema	CLEAR ou SYMMETRIC	Indique le niveau de protection.
EncryptionFileLocation	Chaîne	Emplacement du fichier de chiffrement. Cette propriété n'est requise que lorsque vous sélectionnez l'option SYMMETRIC pour l'attribut CredentialProtectionSchema. Utilisez une barre oblique (/) ou deux barres obliques inversées (\\) comme séparateur de chemin.
DefaultObjectStore	Chaîne	Nom de la banque d'objets pour le serveur Connector for IBM FileNet Content.
FileNetContentEngineUsername	Chaîne	ID utilisateur servant à la connexion au serveur IBM FileNet Content. L'ID utilisateur disposant de droits d'accès en lecture est autorisé à se connecter à la banque d'objets par défaut.
FileNetContentEnginePassword	Chaîne	Mot de passe à attribuer à l'utilisateur IBM FileNet. Ce mot de passe est utilisé pour la connexion à la banque d'objets par défaut.
ConfigureFileNetPE	true ou false	Définissez la valeur sur true pour configurer Connector for IBM FileNet.
FileNetPEClientPathDirectory	Chaîne	Emplacement du répertoire d'installation du client IBM FileNet.
FileNetProcessEngineHostname	Chaîne	Nom d'hôte ou adresse IP du routeur de processus.
FileNetProcessEnginePortNumber	Entier	Numéro de port pour le serveur IBM FileNet Content.
FileNetPERouterURLConnectionPoint	Chaîne	Nom du routeur de processus.
FileNetProcessEngineUsername	Chaîne	ID utilisateur servant à la connexion au serveur IBM FileNet Content.
FileNetProcessEnginePassword	Chaîne	Mot de passe servant à la connexion au serveur IBM FileNet Content.

8.4.9 Configuration de Connector for EMC Documentum

Remarque : les propriétés suivantes sont spécifiées dans le fichier cli_propertyFile_ecm_documentum_template.txt.

Propriété	Valeurs	Description
LCHost	Chaîne	Nom de l'hôte sur lequel le serveur LiveCycle est installé.
LCPort	Entier	Numéro de port sur lequel le serveur d'applications LiveCycle est configuré.
LCAdminUserID	Chaîne	ID utilisateur à affecter à l'utilisateur administrateur de LiveCycle. Cet ID utilisateur est utilisé pour la connexion à Administration Console.
LCAdminPassword	Chaîne	Mot de passe à affecter à l'utilisateur administrateur de LiveCycle. Ce mot de passe est utilisé pour la connexion à Administration Console.
jndiPortNumber	Chaîne	Port JNDI correspondant au serveur d'applications LiveCycle.
jboss.clientjar.location	Chaîne	Emplacement du fichier jbossall-client.jar. (JBoss uniquement)
CDVTopology.appserverrootdir	Chaîne	répertoire racine de l'instance du serveur d'applications que vous configurez sur un serveur distant (sur lequel vous envisagez de déployer LiveCycle)
ConfigureDocumentum	true ou false	Définissez la valeur sur true pour configurer Connector for EMC Documentum.
DocumentumClientVersion	Chaîne	Version du client EMC Documentum à configurer. Spécifiez DocumentumClientVersion6.5 ou DocumentumClientVersion6.0.
DocumentumClientPathDirectory	Chaîne	Emplacement du répertoire d'installation du client EMC Documentum.
ConnectionBrokerHostName	Chaîne	Nom d'hôte ou adresse IP d'EMC Documentum Content Server.
ConnectionBrokerPortNumber	Chaîne	Numéro de port pour EMC Documentum Content Server.
DocumentumUsername	Chaîne	ID utilisateur servant à la connexion à EMC Documentum Content Server.
DocumentumPassword	Chaîne	Mot de passe servant à la connexion à EMC Documentum Content Server.
DocumentumDefaultRepositoryName	Chaîne	Nom du référentiel par défaut d'EMC Documentum Content Server.

8.4.10 Configuration de Connector for Microsoft SharePoint

Remarque : les propriétés suivantes sont spécifiées dans le fichier cli_propertyFile_ecm_sharepoint_template.txt.

Propriété	Valeurs	Description
LCHost	Chaîne	Nom de l'hôte sur lequel le serveur LiveCycle est installé.
LCPort	Entier	Numéro de port sur lequel le serveur d'applications LiveCycle est configuré.
LCAdminUserID	Chaîne	ID utilisateur à affecter à l'utilisateur administrateur de LiveCycle. Cet ID utilisateur est utilisé pour la connexion à Administration Console.
LCAdminPassword	Chaîne	Mot de passe à affecter à l'utilisateur administrateur de LiveCycle. Ce mot de passe est utilisé pour la connexion à Administration Console.
jndiPortNumber	Chaîne	Port JNDI correspondant au serveur d'applications LiveCycle.
jboss.clientjar.location	Chaîne	Emplacement du fichier jbossall-client.jar. (JBoss uniquement)
CDVTopology.appserverrootdir	Chaîne	répertoire racine de l'instance du serveur d'applications que vous configurez sur un serveur distant (sur lequel vous envisagez de déployer LiveCycle)
ConfigureSharePoint	true ou false	Définissez la valeur sur true pour configurer Connector for Microsoft SharePoint.
SharePointServerAddress	Chaîne	Nom d'hôte ou adresse IP du serveur SharePoint.
SharePointUsername	Chaîne	ID utilisateur servant à la connexion au serveur SharePoint.
SharePointPassword	Chaîne	Mot de passe servant à la connexion au serveur SharePoint.
SharePointDomain	Chaîne	Nom de domaine du serveur SharePoint.
ConnectionString	Chaîne	Arguments supplémentaires utilisés dans la chaîne de connexion au serveur SharePoint (facultatif).

8.4.11 Utilisation de l'interface de ligne de commande

Une fois que vous avez configuré votre fichier de propriétés, vous devez accéder au dossier `[racine LiveCycle]/configurationManager/bin`.

Pour afficher la description complète des commandes de l'interface de ligne de commande de Configuration Manager, saisissez : `ConfigurationManagerCLI help<nom de commande>`.

8.4.11.1 Utilisation de l'interface de ligne de commande pour configurer CRX

L'opération de configuration du référentiel CRX requiert la syntaxe suivante :

`configureCRXRepository -f <fichier de propriétés>`

Où :

- `-f<propertyFile>` : fichier de propriétés qui contient les arguments requis. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande.

8.4.11.2 Utilisation de l'interface de ligne de commande pour configurer Content Services (obsolète)

L'opération de configuration de Content Services requiert la syntaxe suivante :

```
configureContentServices -f <propertyFile>
```

Où :

- -f <propertyFile> : fichier de propriétés qui contient les arguments requis. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande.

Remarque : Content Services est obsolète et ne s'affiche pas dans la liste des composants sélectionnés. Pour inclure le composant Content Services dans la liste des composants sélectionnés, supprimez ou placez en commentaire la propriété `excludedSolutionComponents=ALC-LFS-ContentServices` du fichier `cli_propertyFile_template.txt`.

8.4.11.3 Utilisation de l'interface de ligne de commande pour initialiser LiveCycle

L'initialisation de LiveCycle requiert la syntaxe suivante :

```
initializeLiveCycle -f <fichier de propriétés>
```

Où :

- -f <propertyFile> : fichier de propriétés qui contient les arguments requis. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande.

8.4.11.4 Utilisation de l'interface de ligne de commande pour valider LiveCycle Server

La validation de LiveCycle Server est opérationnelle et requiert la syntaxe suivante :

```
validateLiveCycleServer -f <fichier de propriétés> -LCAdminPassword <mot de passe>
```

Où :

- -f <propertyFile> : fichier de propriétés qui contient les arguments requis. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande.
- -LCAdminPassword <password> : permet de définir le mot de passe de l'administrateur sur la ligne de commande. Si cet argument est présent, il remplace la propriété `targetServer.adminPassword` dans le fichier de propriétés.

8.4.11.5 Utilisation de l'interface de ligne de commande pour déployer les composants LiveCycle

Le déploiement des composants LiveCycle requiert la syntaxe suivante :

```
deployLiveCycleComponents -f <fichier de propriétés> -LCAdminPassword <mot de passe>
```

Où :

- -f <propertyFile> : fichier de propriétés qui contient les arguments requis. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande.
- -LCAdminPassword <password> : permet de définir le mot de passe de l'administrateur sur la ligne de commande. Si cet argument est présent, il remplace la propriété `targetServer.adminPassword` dans le fichier de propriétés.

8.4.11.6 Utilisation de l'interface de ligne de commande pour valider le déploiement des composants LiveCycle

La validation du déploiement des composants LiveCycle est opérationnelle et requiert la syntaxe suivante :

```
validateLiveCycleComponentDeployment -f <fichier de propriétés> -LCAdminPassword <mot de passe>
```


Où :

- `-f<propertyFile>` : fichier de propriétés qui contient les arguments requis. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande.
- `-LCAdminPassword <password>` : permet de définir le mot de passe de l'administrateur sur la ligne de commande. Si cet argument est présent, il remplace la propriété `targetServer.adminPassword` dans le fichier de propriétés.

8.4.11.7 Vérification de la préparation du système pour PDF Generator

L'opération de vérification de la préparation du système pour PDF Generator requiert la syntaxe suivante :

```
pdfg-checkSystemReadiness
```

8.4.11.8 Ajout d'un utilisateur administrateur pour PDF Generator

L'opération d'ajout d'un utilisateur administrateur pour PDF Generator requiert la syntaxe suivante :

```
pdfg-addAdminUser -f <propertyFile>
```

Où :

- `-f<propertyFile>` : fichier de propriétés qui contient les arguments requis. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande.

8.4.11.9 Configuration de Connector for IBM Content Manager

L'opération de configuration de Connector for IBM Content Manager est facultative et requiert la syntaxe suivante :

```
IBMCM-configurationCLI -f <propertyFile>
```

Où :

- `-f<propertyFile>` : fichier de propriétés qui contient les arguments requis. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande.

Important : modifiez le <fichier de propriétés> nommé `cli_propertyFile_ecm_ibmcm_template.txt` situé dans le répertoire `[racine LiveCycle]\configurationManager\bin\`.

- 1 Redémarrez le serveur d'applications.
- 2 Démarrez les services suivants à partir de LiveCycle Administration Console
 - IBMCMAuthProviderService
 - IBMCMConnectorService

8.4.11.10 Configuration de Connector for IBM FileNet

L'opération de configuration de Connector for IBM FileNet est facultative et requiert la syntaxe suivante :

```
filenet-configurationCLI -f <propertyFile>
```

Où :

- `-f<propertyFile>` : fichier de propriétés qui contient les arguments requis. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande.

Important : modifiez le <fichier de propriétés> nommé `cli_propertyFile_ecm_filenet_template.txt` situé dans le répertoire `[racine LiveCycle]\configurationManager\bin\`.

Effectuez les étapes suivantes manuellement pour terminer la configuration de Connector for IBM Content Manager.

- 1 (Uniquement pour FileNet 4.x) Ajoutez l'option `Java -Dwaspl.location=[racine du client FileNet]/wsi` aux options de démarrage du serveur d'applications.
- 2 Redémarrez le serveur d'applications.
- 3 Démarrez les services suivants à partir de LiveCycle Administration Console
 - IBMFileNetAuthProviderService
 - IBMFileNetContentRepositoryConnector
 - IBMFileNetRepositoryProvider
 - IBMFileNetProcessEngineConnector (si configuré)

8.4.11.11 Configuration de Connector for EMC Documentum

L'opération de configuration de Connector for EMC Documentum est facultative et requiert la syntaxe suivante :

```
documentum-configurationCLI -f <fichier de propriétés>
```

Où :

- `-f<propertyFile>` : fichier de propriétés qui contient les arguments requis. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande.

Important : modifiez le <fichier de propriétés> nommé `cli_propertyFile_ecm_documentum_template.txt` situé dans le répertoire `[racine LiveCycle]\configurationManager\bin\`.

Effectuez les étapes suivantes manuellement pour terminer la configuration de Connector for EMC Documentum.

- 1 Redémarrez le serveur d'applications.
- 2 Démarrez les services suivants à partir de LiveCycle Administration Console
 - EMCDocumentumAuthProviderService
 - EMCDocumentumRepositoryProvider
 - EMCDocumentumContentRepositoryConnector

8.4.11.12 Configuration de Connector for Microsoft SharePoint

L'opération de configuration de Connector for Microsoft SharePoint est facultative et requiert la syntaxe suivante :

```
sharepoint-configurationCLI -f <propertyFile>
```

Où :

- `-f<propertyFile>` : fichier de propriétés qui contient les arguments requis. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de propriétés, voir Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande.

Important : modifiez le <fichier de propriétés> nommé `cli_propertyFile_ecm_sharepoint_template.txt` situé dans le répertoire `[racine LiveCycle]\configurationManager\bin\`.

8.5 Exemples d'utilisation

Dans `C:\Adobe\Adobe LiveCycle ES4\configurationManager\bin`, saisissez :

```
ConfigurationManagerCLI configureLiveCycle -f cli_propertyFile.txt
```

Où *cli_propertyFile.txt* est le nom du fichier de propriétés que vous avez créé.

8.6 Journaux d'erreurs de l'interface de ligne de commande de Configuration Manager

Si une erreur se produit, vous pouvez passer en revue les journaux d'erreurs de l'interface de ligne de commande situés dans le dossier [*racine LiveCycle*]\configurationManager\log. Le fichier journal généré respecte la convention de dénomination, lcmCLI.0.log, où le numéro du nom de fichier (0) est incrémenté lorsque les fichiers journaux sont modifiés.

8.7 Etapes suivantes

Si vous avez utilisé l'interface de ligne de commande de Configuration Manager pour configurer et déployer LiveCycle, vous pouvez désormais effectuer les tâches suivantes :

- vérifier le déploiement (voir Vérification du déploiement) ;
- accéder à Administration Console (voir Accès à Administration Console) ;
- configurer les modules de LiveCycle pour accéder à LDAP (voir Configuration de l'accès LDAP).

Chapitre 9 : Annexe : Configuration de Connector for Microsoft SharePoint sur le serveur SharePoint

Connector for Microsoft SharePoint vous permet d'intégrer des flux de travaux à partir des perspectives de développement LiveCycle et SharePoint. Ce module inclut un service LiveCycle et un exemple de fonctionnalité SharePoint qui facilite la connexion de bout en bout entre les deux systèmes.

Le service permet de rechercher, lire, rédiger, supprimer, mettre à jour et enregistrer/extraire un référentiel SharePoint. Les utilisateurs SharePoint peuvent démarrer des processus LiveCycle tel qu'un processus d'approbation à partir de SharePoint, convertir des documents au format Adobe PDF et gérer les droits d'un fichier au format PDF ou natif. De plus, à partir du contexte SharePoint, vous pouvez automatiser l'exécution des processus LiveCycle à partir des flux de travaux SharePoint.

9.1 Installation et configuration

Après avoir configuré l'installation de LiveCycle, suivez les étapes suivantes pour configurer le connecteur sur le serveur SharePoint.

9.1.1 Configuration système requise pour le serveur SharePoint

Assurez-vous que le serveur qui exécute le site SharePoint dispose de la configuration requise suivante :

- Microsoft SharePoint Server 2007 ou 2010
- Microsoft .NET Framework 3.5

9.1.2 Considérations relatives à l'installation

Tenez compte des éléments suivants avant de planifier votre installation :

- Si vous utilisez le serveur Microsoft SharePoint 2007, le processus d'installation arrête et redémarre le serveur Windows IIS lors de l'installation de Connector for Microsoft SharePoint sur le serveur SharePoint.
- Avant d'exécuter l'installation, assurez-vous qu'aucun autre site ou aucune autre application Web n'utilise les services du serveur IIS. Consultez votre administrateur IIS avant de procéder à l'installation.
- (Installation en batterie de serveurs SharePoint 2010) Le service d'administration SharePoint s'exécute sur le serveur d'administration central de la batterie de serveurs SharePoint. (Installation autonome du serveur SharePoint 2010) Le service d'administration SharePoint s'arrête sur le serveur SharePoint.

9.2 Installation et configuration sur le serveur SharePoint 2007

9.2.1 Extraction du programme d'installation Web

Lors de l'installation du serveur LiveCycle, le programme d'installation Web du serveur SharePoint, `Adobe LiveCycle Connector-2007.zip`, est créé dans le dossier `[racine LiveCycle]\plugins\sharepoint`. Copiez ce fichier dans un dossier du serveur Windows qui héberge SharePoint, puis extrayez les fichiers.

9.2.2 Modification du fichier de commandes

Le dossier extrait du programme d'installation Web contient un fichier de commandes, `Install.bat`. Vous devez mettre à jour ce fichier en y ajoutant les chemins d'accès aux fichiers et aux dossiers du serveur SharePoint.

- 1 Ouvrez le fichier `Install.bat` dans un éditeur de texte.
- 2 Localisez les lignes suivantes dans le fichier et modifiez-les :

```
@SET GACUTILEXE="C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A\Bin\ gacutil.exe"  
@SET TEMPLATEDIR="c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ web server  
extensions\12\TEMPLATE"  
@SET WEBAPPDIR="C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\<port>"  
@SET SITEURL="http://<SharePoint Server>:<port>/SiteDirectory/<site name>/"  
@SET STSADM="C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ web server  
extensions\12\bin\stsadm.exe"
```

- `GACUTILEXE` : modifiez le chemin d'accès au dossier contenant l'utilitaire GAC.
- `TEMPLATEDIR` : modifiez le chemin d'accès au répertoire de modèles du serveur IIS de votre système.
- `WEBAPPDIR` : modifiez le chemin d'accès à `WEBAPPDIR` du serveur IIS de votre système s'il diffère de la valeur par défaut indiquée dans le fichier de commandes.
- `SITEURL` : modifiez l'URL du site SharePoint de votre système sur lequel vous souhaitez activer la fonctionnalité LiveCycle.
- `STSADM` : modifiez le chemin d'accès au dossier contenant l'utilitaire STSADM.

Remarque : la fonctionnalité LiveCycle est installée sur une application Web du serveur SharePoint. La fonctionnalité LiveCycle sera activée uniquement sur le site dont vous avez indiqué l'URL. Vous pouvez activer ultérieurement la fonctionnalité LiveCycle pour d'autres sites SharePoint à partir de la page de paramétrage de ces sites. Voir l'Aide de SharePoint pour plus d'informations.

- 3 Enregistrez le fichier, puis fermez-le.

9.2.3 Exécution du fichier de commandes

Accédez au dossier contenant le fichier de commandes modifié, puis exécutez le fichier `Install.bat`.

Rappelez-vous que le site SharePoint ne sera pas disponible pour d'autres services lors de l'exécution du fichier de commandes.

Lorsque vous exécutez le fichier de commandes, les actions suivantes se produisent :

- Enregistrement des fichiers `AdobeLiveCycleConnector.dll` et `AdobeLiveCycleWorkflow.dll`. Ces bibliothèques dynamiques intègrent les fonctionnalités LiveCycle au serveur SharePoint.
- Désinstallation des connecteurs SharePoint précédemment installés.

- Copie des fichiers modèle vers le répertoire `WSS\TEMPLATE`.
- Copie des fichiers ressource vers le répertoire `WEBAPPDIR\App_GlobalResources`.
- Installation et activation des fonctionnalités LiveCycle avec les extensions du serveur Web.
- Fermeture du programme d'installation et renvoi de l'invite.

9.2.4 Copie de la configuration du modèle de service vers le dossier de l'application Web IIS

Vous devez copier les paramètres de configuration de SharePoint Connector vers le répertoire racine de l'application Web du serveur IIS. Ainsi, la fonctionnalité LiveCycle est ajoutée à l'application Web.

- 1 Accédez au dossier `sharepoint-webpart` créé lors de l'extraction du programme d'installation de la fonctionnalité LiveCycle.
- 2 Ouvrez le fichier `AdobeLiveCycleConnector.dll.config` dans un éditeur de texte.
- 3 Copiez le contenu entre les balises `<system.serviceModel>` et `</system.serviceModel>` (y compris les balises de début et de fin), puis fermez le fichier.
- 4 Accédez au répertoire racine de l'application Web du service IIS sur l'ordinateur indiqué dans le fichier de commandes. Généralement, il s'agit du dossier `C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\<port>`.
- 5 Créez une copie de sauvegarde du fichier `web.config`, puis ouvrez le fichier original dans un éditeur de texte.
- 6 Ajoutez le contenu copié avant la balise `</configuration>`.
- 7 Enregistrez le fichier, puis fermez-le.

9.3 Installation et configuration sur le serveur SharePoint 2010 et SharePoint Server 2013

9.3.1 Modification des variables d'environnement

Ajoutez le chemin du fichier `stsadm.exe` à la variable d'environnement `PATH`. Le chemin par défaut du fichier `stsadm.exe` est le suivant : `C:\Program Files\Common Files\MicrosoftShared\Web Server Extensions\14\BIN`.

9.3.2 Extraction du programme d'installation Web

Lors de l'installation du serveur LiveCycle, le programme d'installation Web des fichiers du serveur SharePoint, `Adobe LiveCycle Connector-2010.zip` et `Adobe LiveCycle Connector-2013.zip`, est créé dans le dossier `[racine LiveCycle]\plugins\sharepoint`.

- Si vous utilisez Microsoft SharePoint 2010, copiez le fichier `Adobe LiveCycle Connector-2010.zip` dans un dossier sur le serveur Windows qui héberge SharePoint, puis extrayez le fichier copié.
- Si vous utilisez Microsoft SharePoint 2013, copiez le fichier `Adobe LiveCycle Connector-2013.zip` dans un dossier sur le serveur Windows qui héberge SharePoint, puis extrayez le fichier copié.

9.3.3 Installation et activation du connecteur

- 1 (Facultatif) Sélectionnez des options du menu contextuel du serveur SharePoint avant d'installer le connecteur. Voir « 9.3.4 Activation/désactivation de fonctionnalités » à la page 91 pour obtenir des étapes détaillées.
- 2 Exécutez les commandes suivantes dans l'ordre indiqué pour installer Connector for SharePoint Server. Assurez-vous d'exécuter `stsadm - o enumsolutions` après chaque commande pour vérifier que les modifications ont été propagées à tous les serveurs.

Exécutez `stsadm - o enumsolutions` jusqu'à ce que le fichier XML de résultat contienne la balise `<state>pending</state>`.

```
install.bat -create  
install.bat -add  
install.bat -deploy  
install.bat -install
```

Remarque : pour la commande `install.bat -deploy`, exécutez `run stsadm - o enumsolutions` à plusieurs reprises jusqu'à ce que le fichier XML généré contienne la balise `<LastOperationResult>DeploymentSucceeded</LastOperationResult>`.

- 3 Activez le connecteur depuis l'application Web SharePoint. Pour activer le connecteur :
 - a Ouvrez l'application Web SharePoint dans un navigateur.
 - b Cliquez sur **Paramètres du site**.
 - c Cliquez sur **Fonctionnalités de la collection de sites**.
 - d Cliquez sur Activer pour les fonctionnalités **Adobe LiveCycle Connector** et **Adobe LiveCycle Workflow**.

9.3.4 Activation/désactivation de fonctionnalités

Vous pouvez modifier les options de menu contextuel et désactiver d'autres fonctionnalités sur les sites SharePoint. Les options suivantes sont activées sur le serveur SharePoint lorsque le connecteur SharePoint est installé avec l'ensemble d'options par défaut :

- Convertir en Adobe PDF
- Permettre l'insertion de commentaires par le biais d'Adobe Reader
- Protéger à l'aide d'une stratégie Adobe
- Appeler un processus Adobe LiveCycle

Vous pouvez apporter des modifications au fichier `Elements.xml` pour modifier les options ci-dessus et activer ou désactiver d'autres fonctionnalités. Pour apporter des modifications au fichier `Elements.xml`

- 1 Accédez au dossier dans lequel se trouve le contenu extrait du fichier `Adobe LiveCycle Connector-2010.zip` ou `Adobe LiveCycle Connector-2013.zip`.
- 2 Sauvegardez le fichier `Elements.xml`. L'emplacement par défaut du fichier `Elements.xml` est le suivant : `<dossier dans lequel se trouve le contenu extrait de Adobe LiveCycle Connector-2010/2013.zip>\TEMPLATE\FEATURES\LiveCycle\Elements.xml`
- 3 Ouvrez le fichier `Elements.xml` dans un éditeur de texte.
- 4 Supprimez ou ajoutez un commentaire aux éléments d'action personnalisée des fonctionnalités à désactiver.

Annexe : Configuration de Connector for Microsoft SharePoint sur le serveur SharePoint

Fonctionnalités de Document Server	ID de l'élément CustomAction	Description
Reader Extensions	LiveCycle.ApplyReaderExtensions	Active Reader Extensions sur les documents PDF.
Rights Management	LiveCycle.RightsManagement.ApplyPolicyToPdf	Documents PDF protégés par des droits
	LiveCycle.RightsManagement.ApplyPolicyToDoc	Documents Microsoft Word protégés par des droits
	LiveCycle.RightsManagement.ApplyPolicyToXls	Documents Microsoft Excel protégés par des droits
	LiveCycle.RightsManagement.ApplyPolicyToPpt	Documents Microsoft PowerPoint protégés par des droits
	LiveCycle.RightsManagement.ApplyPolicyToDocx	Documents Microsoft Word protégés par des droits
	LiveCycle.RightsManagement.ApplyPolicyToXlsx	Documents Microsoft Excel protégés par des droits
	LiveCycle.RightsManagement.ApplyPolicyToPptx	Documents Microsoft PowerPoint protégés par des droits
	LiveCycle.RightsManagement.ApplyPolicyToDwg	Documents Microsoft Excel protégés par des droits
	LiveCycle.RightsManagement.ApplyPolicyToDxf	Documents AutoCAD protégés par des droits
	LiveCycle.RightsManagement.ApplyPolicyToDwf	Documents AutoCAD protégés par des droits
	PDF Generator	LiveCycle.GeneratePDFFromPdf
LiveCycle.GeneratePDFFromDoc		Générer un fichier PDF à partir de documents Microsoft Word
LiveCycle.GeneratePDFFromPs		Générer un fichier PDF à partir de fichiers PostScript
LiveCycle.GeneratePDFFromEps		Générer un fichier PDF à partir de documents EPS
LiveCycle.GeneratePDFFromPrn		Générer un fichier PDF à partir de fichiers PRN
LiveCycle.GeneratePDFFromDocx		Générer un fichier PDF à partir de documents Microsoft Word 2007
LiveCycle.GeneratePDFFromPpt		Générer un fichier PDF à partir de documents Microsoft PowerPoint
	LiveCycle.GeneratePDFFromPptx	Générer un fichier PDF à partir de documents Microsoft PowerPoint

LiveCycle.GeneratePDFFromXls	Générer un fichier PDF à partir de documents Microsoft Excel
LiveCycle.GeneratePDFFromXlsx	Générer un fichier PDF à partir de documents Microsoft Excel
LiveCycle.GeneratePDFFromBmp	Générer un fichier PDF à partir de fichiers BMP
LiveCycle.GeneratePDFFromGif	Générer un fichier PDF à partir de fichiers GIF
LiveCycle.GeneratePDFFromJpeg	Générer un fichier PDF à partir d'images JPEG
LiveCycle.GeneratePDFFromJpg	Générer un fichier PDF à partir d'images JPG
LiveCycle.GeneratePDFFromTiff	Générer un fichier PDF à partir d'images TIFF
LiveCycle.GeneratePDFFromTif	Générer un fichier PDF à partir d'images TIF
LiveCycle.GeneratePDFFromPng	Générer un fichier PDF à partir d'images PNG
LiveCycle.GeneratePDFFromJpf	Générer un fichier PDF à partir d'images JPF
LiveCycle.GeneratePDFFromJpx	Générer un fichier PDF à partir d'images JPX
LiveCycle.GeneratePDFFromJp2	Générer un fichier PDF à partir d'images JPEG 2000
LiveCycle.GeneratePDFFromJ2k	Générer un fichier PDF à partir d'images JPEG 2000
LiveCycle.GeneratePDFFromJ2c	Générer un fichier PDF à partir d'images JPEG 2000
LiveCycle.GeneratePDFFromJpc	Générer un fichier PDF à partir d'images JPEG 2000
LiveCycle.GeneratePDFFromHtm	Générer un fichier PDF à partir de documents HTM
LiveCycle.GeneratePDFFromHtml	Générer un fichier PDF à partir de documents HTML
LiveCycle.GeneratePDFFromSwf	Générer un fichier PDF à partir de fichiers SWF
LiveCycle.GeneratePDFFromFlv	Générer un fichier PDF à partir de fichiers vidéo Flash
LiveCycle.GeneratePDFFromTxt	Générer un fichier PDF à partir de fichiers texte
LiveCycle.GeneratePDFFromRtf	Générer un fichier PDF à partir de fichiers RTF
LiveCycle.GeneratePDFFromMpp	Générer un fichier PDF à partir de fichiers Microsoft Project
LiveCycle.GeneratePDFFromPub	Générer un fichier PDF à partir de documents Microsoft Publisher

Annexe : Configuration de Connector for Microsoft SharePoint sur le serveur SharePoint

Appeler un processus LiveCycle	LiveCycle.InvokeGenericLiveCycleProcessOnALL	Appeler un processus LiveCycle
Bibliothèque de formulaires Adobe	AdobeFormsLibrary	Configurer SharePoint en tant que référentiel des données de formulaires et supprimer les éléments CustomAction, ListTemplate et ListInstance
Tâches de l'utilisateur LiveCycle	LiveCycleUserTasks	Répertorier les tâches de l'utilisateur et supprimer l'élément ListTemplate
Tâches du groupe LiveCycle	LiveCycleGroupTasks	Répertorier les tâches du groupe et supprimer l'élément ListTemplate

5 Enregistrer et fermer le fichier `Elements.xml`

9.3.5 Désinstallation de Connector for Microsoft SharePoint Server 2010 et Microsoft SharePoint Server 2013

- 1 Désactivez SharePoint Connector depuis l'application Web SharePoint. Pour désactiver SharePoint Connector
 - a Ouvrez l'application Web SharePoint dans un navigateur.
 - b Cliquez sur **Paramètres du site**.
 - c Cliquez sur **Fonctionnalités de la collection de sites**.
 - d Cliquez sur Désactiver pour les fonctionnalités **Adobe LiveCycle Connector** et **Adobe LiveCycle Workflow**.
- 2 Dans l'invite de commande, exécutez les commandes suivantes dans l'ordre indiqué. Assurez-vous d'exécuter `stsadm -o enumsolutions` après chaque commande pour vérifier que les modifications ont été propagées à tous les serveurs. Exécutez `stsadm -o enumsolutions` jusqu'à ce que le fichier XML de résultat contienne la balise `<state>pending</state>`.

```
Install.bat -uninstall
Install.bat -retract
Install.bat -delete
```

Remarque : pour la commande `install.bat -retract`, exécutez `run stsadm -o enumsolutions` à plusieurs reprises jusqu'à ce que le fichier XML généré contienne la balise `<LastOperationResult>RetractionSucceeded</LastOperationResult>`.