

Utilisation d'ADOBE® ELEMENTS ORGANIZER 8

© 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Utilisation d'Adobe® Elements Organizer 8

This guide is licensed for use under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License. This License allows users to copy, distribute, and transmit the user guide for noncommercial purposes only so long as (1) proper attribution to Adobe is given as the owner of the user guide; and (2) any reuse or distribution of the user guide contains a notice that use of the user guide is governed by these terms. The best way to provide notice is to include the following link. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

Adobe, the Adobe logo, Adobe Premiere, Acrobat, Flash, Illustrator, Photoshop, Reader, and XMP are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.

Sommaire

Chapitre 1 : Prise en main d'Elements Organizer

Premières opérations	1
Utilisation de l'aide et contact du support technique	2

Chapitre 2 : Espace de travail Elements Organizer

A propos des espaces de travail	4
Utilisation conjointe d'Elements Organizer et d'Adobe Premiere Elements	9

Chapitre 3 : Importation de photos et de vidéos

A propos de l'importation de photos et de vidéos	13
Appareils photo numériques et lecteurs de cartes	16
Scanners	20
Fichiers locaux, CD, DVD et vidéos	22
Appareils photo de téléphones mobiles	28

Chapitre 4 : Affichage et retouche de photos et de vidéos dans Elements Organizer

Affichage de photos et de vidéos dans Elements Organizer	30
Affichage de projets vidéo	38
Affichage de clips vidéo et d'images plein écran	39
Affichage des fichiers de support en mode Affichage par date	45
Retouche de photos et de vidéos dans Elements Organizer	49

Chapitre 5 : Etiquetage et organisation des photos et des vidéos

Ajout d'étiquettes aux photos et aux vidéos	53
Modification des étiquettes, des catégories et des sous-catégories	67
Création d'albums	73
Création et modification d'albums dynamiques	77
Modification d'albums et de catégories d'albums	79

Chapitre 6 : Recherche de fichiers de support dans Elements Organizer

Recherche de fichiers de support dans Elements Organizer	83
Recherche de fichiers de support à l'aide d'étiquettes de mots-clés	86
Recherche de fichiers de support par contenu, type et métadonnées	90

Chapitre 7 : Gestion des fichiers et des catalogues

Gestion des catalogues	97
Déplacement, copie et changement de nom des fichiers	104
Empilement des photos	106
Regroupement de photos en jeux de versions	111
A propos des groupes de scènes vidéo et des groupes de scènes	116
Noms et versions de fichiers	117
Ajout de légendes et de remarques	120
Informations sur les fichiers	123
Reconnexion des fichiers	125

Chapitre 8 : Projets dans Elements Organizer

Présentation des projets d'Elements Organizer 129
 Création et partage d'un album en ligne 130
 Création de catalogues de photos, de cartes de vœux et de collages photo 133
 Création de diaporamas 133
 Création de films instantanés 148
 Création d'un folioscope 148

Chapitre 9 : Impression et partage de photos

Impression de photos 150
 Options d'impression 158
 Partage de photos à l'aide des services en ligne 159
 Partage de photos par courrier électronique 161
 Partage de vidéos en ligne 167
 Partage de fichiers de support sur des lecteurs et téléphones mobiles 168
 Affichage et partage de photos sur un ordinateur Media Center 168
 Exportation de photos 170
 Gravure de fichiers de support sur un DVD/Blu Ray 171
 Gravure de fichiers de support sur un CD/DVD 172

Chapitre 10 : Raccourcis clavier d'Elements Organizer

Touches de navigation 173
 Touches d'affichage des photos (Elements Organizer) 173
 Touches d'affichage du calendrier (Affichage par date) 174
 Touches de retouche photo (Elements Organizer) 174
 Touches de recherche de photos 175

Chapitre 1 : Prise en main d'Elements Organizer

Elements Organizer fait partie intégrante des logiciels Adobe® Photoshop® Elements et Adobe® Premiere® Elements. Vous pouvez importer, gérer et afficher vos photos et vos clips vidéo dans Elements Organizer. Pour effectuer des modifications plus importantes, vous devrez travailler sur vos photos et vos clips dans Photoshop Elements Editor ou dans Adobe Premiere Elements Editor. Pour plus d'informations sur l'utilisation des éditeurs, consultez l'aide de chaque éditeur.

Premières opérations

Vérification de la configuration système requise

Si vous n'êtes pas certain que Photoshop Elements ou Premiere Elements puisse s'exécuter sur votre ordinateur, examinez la configuration système requise et les recommandations relatives à votre logiciel Adobe. Consultez le fichier Lisez-moi contenu sur le CD d'installation du logiciel.

Installation du logiciel

- 1 Fermez toutes les applications Adobe ouvertes sur votre ordinateur.
- 2 Insérez le disque d'installation dans votre lecteur, puis observez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Dois-je désinstaller ma version précédente de Photoshop Elements ou de Premiere Elements ? Si vous avez installé une version d'essai du logiciel, il est judicieux de la désinstaller dans un premier temps. La désinstallation de la version précédente n'est cependant pas obligatoire.

Comment désinstaller la version précédente ? Sous le système d'exploitation Windows® (XP), cliquez sur le menu Démarrer, puis choisissez l'option Panneau de configuration. Dans la boîte de dialogue Panneau de configuration, cliquez deux fois sur l'option Ajout/Suppression de programmes. Dans la boîte de dialogue Ajouter ou supprimer des programmes, sélectionnez la version du logiciel à désinstaller, puis cliquez sur le bouton Supprimer. Une boîte de dialogue affiche un message vous demandant si vous souhaitez vraiment supprimer l'application de votre ordinateur. Cliquez sur le bouton « Oui » pour procéder à la désinstallation.

Enregistrement

Une fois l'installation terminée, enregistrez votre produit pour bénéficier gratuitement des notifications de mise à jour, d'une assistance d'installation et d'autres services.

Remarque : les utilisateurs résidant en-dehors des Etats-Unis peuvent s'enregistrer à tout moment en sélectionnant Aide > Enregistrement.

Fichier Lisez-Moi

Le CD d'installation contient le fichier Lisez-moi de votre logiciel. (Ce fichier est également copié dans le dossier de l'application lors de l'installation du produit.) Ouvrez le fichier pour lire les informations importantes qu'il contient.

Nouvelles fonctions et améliorations

Rendez-vous sur le site http://www.adobe.com/go/learn_pse_features_fr pour découvrir les nouvelles fonctions et améliorations de Photoshop Elements. Vous verrez qu'améliorer vos photos et les utiliser au mieux est devenu un jeu d'enfant.

Rendez-vous sur le site http://www.adobe.com/go/learn_pre_features_fr pour découvrir les nouvelles fonctions et améliorations d'Adobe Premiere Elements.

Utilisation de l'aide et contact du support technique

Découverte de Photoshop Elements et Premiere Elements

Comment poser une question ? Vous pouvez également poser des questions et obtenir des conseils auprès d'autres utilisateurs d'Adobe Photoshop Elements et d'Adobe Premiere Elements à l'adresse suivante : www.adobe.com/go/forums_fr.

Utilisation de l'aide d'Elements Organizer

L'aide de Photoshop Elements est accessible de différentes manières. Pour accéder à l'aide, choisissez Aide > Aide d'Elements Organizer (ou appuyez sur la touche F1 de votre clavier). Si votre ordinateur est connecté à Internet, Elements Organizer lance automatiquement l'aide sur Internet.

Pour obtenir une aide complète pour Elements Organizer, consultez les systèmes d'aide d'Elements Organizer, de Photoshop Elements Editor ou d'Adobe Premiere Elements Editor.

Aide sur le Web http://www.adobe.com/go/learn_org_fr est la version la plus complète et la plus récente de l'aide d'Elements Organizer. Votre ordinateur doit être connecté à Internet pour vous permettre d'accéder à l'aide sur le Web. Utilisez le champ Rechercher pour effectuer une recherche dans l'aide de Photoshop Elements. Parcourez toutes les rubriques de l'aide de Photoshop Elements.

Aide de l'application L'aide présente dans l'application aborde des tâches et des concepts clés. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, Elements Organizer lance l'aide dans l'application. L'aide de l'application est une version limitée de l'aide disponible sur le Web.

Fichier PDF d'aide L'aide est également disponible au format PDF, optimisé pour l'impression. Rendez-vous sur http://www.adobe.com/go/learn_org_printpdf_fr ou cliquez sur le lien vers le fichier PDF de l'aide situé en haut de chaque page de l'aide. Le fichier PDF d'aide vous permet d'obtenir une aide complète sans connexion Internet.

Liens dans l'application Certains liens d'aide se trouvent dans Elements Organizer. Lorsque vous cliquez sur l'un de ces liens, vous êtes orienté vers la rubrique correspondante de l'aide sur le Web ou de l'aide de l'application.

Remarque : si vous essayez d'accéder à une rubrique d'aide disponible uniquement sur le Web, Elements Organizer affiche l'URL ainsi qu'un lien vers l'aide complète sur le Web.

Conseils pour la recherche dans l'aide

- Si votre recherche porte sur une expression, telle que « effet de texte », placez cette expression entre guillemets. De cette manière, seules les rubriques contenant tous les mots de l'expression s'afficheront dans les résultats.
- Assurez-vous que les termes sur lesquels porte la recherche sont correctement orthographiés.
- Si la recherche d'un terme ne renvoie pas de résultats, essayez d'utiliser un synonyme, comme « Web » au lieu d'« Internet ».

- Si vous trouvez une rubrique que vous envisagez de consulter de nouveau ultérieurement, associez-lui un signet pour y accéder rapidement.

Impression d'une rubrique d'aide Pour imprimer une rubrique d'aide, utilisez la commande Imprimer du navigateur.

Comment rechercher les rubriques de dépannage ? Vous pouvez consulter les questions les plus souvent posées et rechercher les problèmes et les messages d'erreur courants en vous rendant sur les sites suivants : www.adobe.com/support/photoshopelements et www.adobe.com/support/premiereelements.

Forum Vous pouvez accéder au forum de la communauté des utilisateurs Elements via l'application. Pour accéder à la page du forum d'Adobe Premiere Elements, sélectionnez Aide > Forum > Premiere Elements. Pour accéder à la page du forum de Photoshop Elements, sélectionnez Aide > Forum > Photoshop Elements. Si votre ordinateur est connecté à Internet, Elements Organizer lance la page du forum. Le forum vous permet de recueillir les suggestions des autres utilisateurs d'Adobe Premiere Elements et de Photoshop Elements sur vos conceptions et de publier des conseils et astuces pratiques.

Recherche de mises à jour logicielles Si votre ordinateur est connecté à Internet, vous recevez des notifications chaque fois que Photoshop Elements ou Adobe Premiere Elements est mis à jour. Vous pouvez également obtenir des informations sur les dernières mises à jour en vous rendant sur www.adobe.com/fr/downloads/updates.

Comment obtenir l'assistance client ?

Vous pouvez obtenir une assistance en contactant directement Adobe ou en soumettant une question sur le Web. Rendez-vous sur www.adobe.com/fr/support/contact pour obtenir les coordonnées des personnes à contacter. Visitez le site Web du support Adobe à l'adresse www.adobe.com/go/support_fr. Le site de support d'Adobe présente des informations sur le dépannage et décrit les services d'assistance (gratuits ou payants) auxquels vous avez accès.

Chapitre 2 : Espace de travail

Elements Organizer

L'espace de travail Elements Organizer vous permet de rechercher, d'organiser et de partager vos photos et fichiers de support. Faites appel à Photoshop Elements Editor pour créer, modifier et retoucher des photos. En revanche, pour manipuler des vidéos, vous vous servirez d'Adobe Premiere Elements Editor.

Pour ouvrir une photo ou un fichier vidéo à modifier :

- 1 Sélectionnez une photo ou une vidéo.
- 2 Cliquez sur le triangle situé à côté de l'onglet Retoucher, puis sélectionnez l'une des options suivantes selon le support à modifier :

Retouche photo standard  Lance Photoshop Elements Editor en mode Retouche standard pour modifier une photo.

Retouche photo rapide  Lance Photoshop Elements Editor en mode Modification rapide pour retoucher une photo.

Retouche photo guidée  Lance Photoshop Elements Editor en mode Modification guidée pour retoucher une photo.

Modifier les vidéos  Lance Adobe Premiere Elements Editor pour retoucher un fichier vidéo.

Lorsque vous travaillez dans l'espace de travail Editeur, cliquez sur le bouton Organiseur  pour ouvrir l'espace de travail Elements Organizer.

 *Si vous ouvrez simultanément Elements Organizer et Photoshop Elements Editor, ou bien Elements Organizer et Adobe Premiere Elements Editor, vous pouvez très facilement passer d'un espace de travail à l'autre. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton correspondant dans la barre des tâches de Windows®.*

A propos des espaces de travail

Ecran de bienvenue

L'écran de bienvenue s'affiche par défaut au lancement de Photoshop Elements ou Premiere Elements pour vous orienter vers les tâches principales.

Cliquez sur un bouton pour ouvrir l'espace de travail requis. Par exemple, cliquez sur Organiser pour ouvrir Elements Organizer et importer, étiqueter ou organiser vos photos et fichiers de support. En cliquant sur Modifier, vous ouvrez l'Editeur, lequel vous permet d'améliorer vos fichiers de support ou d'ajouter des effets spéciaux.

Vous pouvez fermer et rouvrir l'écran de bienvenue à votre guise en cliquant sur le bouton Ecran de bienvenue . Il n'est pas nécessaire de revenir à l'écran de bienvenue pour ouvrir d'autres espaces de travail.

Désactivation du suivi des informations

Par défaut, l'écran de bienvenue enregistre et envoie certaines informations d'utilisation à Adobe pour permettre d'améliorer l'utilisation de l'écran de bienvenue. Les données d'utilisation de l'écran de bienvenue sont anonymes et ces informations ne sont pas associées à vos données personnelles ou aux informations de votre compte Adobe. Les informations d'utilisation de Photoshop Elements Editor, d'Adobe Premiere Elements ou de Elements Organizer ne font pas l'objet d'un suivi. Pour désactiver le suivi des informations dans l'écran de bienvenue, effectuez les actions suivantes :

- 1 Sous Windows XP, cliquez sur Démarrer > Exécuter (sous Windows Vista, choisissez Démarrer), tapez regedit.exe, puis cliquez sur OK.

L'Editeur du Registre Windows s'affiche. Dans l'arborescence de navigation sur la gauche, accédez à HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Elements Organizer\8.0\Organizer.

- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris n'importe où dans le panneau de droite et sélectionnez Nouveau > Valeur DWORD.

Une nouvelle valeur DWORD portant le nom Nouvelle valeur #1 est créée.

- 3 Renommez la Nouvelle valeur #1 en DisableTracking.
- 4 Cliquez deux fois dessus.

La boîte de dialogue Modifier la valeur DWORD s'ouvre.

- 5 Dans le champ Données de la valeur, entrez 1, puis cliquez sur OK et fermez l'Editeur du Registre.

Espace de travail Elements Organizer



Pour une présentation en vidéo, rendez-vous sur le site www.adobe.com/go/lrvid2312_pse_fr.

Elements Organizer est un espace de travail pratique pour rechercher, organiser et partager des photos ainsi que des fichiers de support. Grâce au navigateur de supports d'Elements Organizer, vous pouvez afficher des vignettes des fichiers de support que vous avez importés. Vous avez le choix entre afficher une grande vignette d'un seul fichier de support ou des petites vignettes de plusieurs fichiers. Définissez la taille des vignettes, à l'aide du curseur de réglage prévus à cet effet. Si vous préférez présenter les fichiers de support par date, l'affichage par date de l'Organiseur vous permet d'utiliser les fichiers dans un format de calendrier.

Le navigateur de supports répertorie toutes les photos ainsi que les vidéos et les fichiers PDF que vous avez importés. Les éléments importés apparaissent dans une seule fenêtre générale qui permet de les parcourir et de les filtrer facilement. Il permet même d'afficher les vignettes des fichiers stockés sur un autre support, notamment ceux que vous avez archivés sur CD.

Pour modifier la luminosité de l'espace de travail Elements Organizer :


- 1 Sélectionnez Edition > Préférences > Général.
- 2 Dans la fenêtre des préférences, définissez les options Luminosité de l'interface utilisateur et Luminosité de la grille.

Vous pouvez corriger les défauts les plus courants dans les fichiers de support à l'aide des outils de l'onglet Retoucher, dans le panneau des tâches. En revanche, dans le cas de modifications plus complexes, vous pouvez sélectionner une photo ou une vidéo dans Elements Organizer puis effectuer les opérations suivantes sous l'onglet Retoucher :

- Cliquez sur Retouche photo standard, Retouche photo guidée ou Retouche photo rapide pour retoucher des photos. La photo s'ouvre dans l'espace de travail Photoshop Elements Editor.
- Cliquez sur l'option Modifier les vidéos. Le fichier vidéo s'ouvre dans l'espace de travail Adobe Premiere Elements Editor.

Vous pouvez créer des projets, du catalogue de photos imprimé au diaporama, à partir de l'onglet Créer du panneau des tâches.

Enfin, vous pouvez partager vos photos, vidéos et projets grâce aux outils regroupés dans l'onglet Partager du panneau des tâches.



Barre de menus et boutons d'Elements Organizer

A. Parties gauche et droite de la barre de menus **B.** Boutons Annuler et Rétablir **C.** Recherche de texte **D.** Boutons Retour à la vue précédente et Avancer à la vue suivante **E.** Barre de recherche **F.** Menu Organisation du navigateur de supports **G.** Filtre par nombre d'étoiles **H.** Les quatre onglets du panneau des tâches **I.** Menu Affichage **J.** Bouton Ecran de bienvenue **K.** Boutons Rotation vers la gauche et Rotation vers la droite **L.** Afficher, retoucher, organiser en plein écran **M.** Curseur Régler la taille de la vignette

L'espace de travail Elements Organizer est composé des éléments suivants :

Bouton Ecran de bienvenue 🏠 Affiche l'écran de bienvenue qui propose des outils de sélection pour les tâches principales : Organiser et Modifier.

Barre de menus Contient des menus pour exécuter des tâches. Elements Organizer organise les menus par sujet : Fichier, Edition, Rechercher, Affichage, Fenêtre et Aide.

Bouton Affichage 🖥️ Ouvre le menu des modes d'affichage du navigateur de supports.

Boutons de navigation ⏪ ⏩ Permettent de revenir à la vue précédente ou de passer à la vue suivante du navigateur de supports.

Barre de recherche Faites glisser ici une photo, une vidéo, une icône d'album ou une icône d'étiquette de mot-clé pour rechercher des photos ou des fichiers de support.

Navigateur de supports Affiche les photos, fichiers vidéo, fichiers audio et projets vidéo dans Elements Organizer, individuellement ou dans un tableau de vignettes.

Panneau des tâches Accueille les onglets Organiser, Retoucher, Créer et Partager ainsi que leurs panneaux ou boutons respectifs.

Barre d'état La barre d'état du navigateur de supports affiche le nombre d'éléments sélectionnés et le nombre d'éléments de son organisation.

Remarque : si vous modifiez votre thème Windows alors qu'Elements Organizer est ouvert, l'espace de travail Organiseur pourrait être déformé à l'affichage. Fermez alors Elements Organizer, puis ouvrez-le à nouveau pour rétablir son aspect habituel.

Voir aussi

« [Affichage et recherche de fichiers de support en mode Affichage par date](#) » à la page 45

Utilisation du panneau des tâches d'Elements Organizer

Le panneau des tâches d'Elements Organizer s'affiche sur le côté droit du navigateur de supports. Il contient un onglet pour chaque étape de base de la modification des fichiers de support : Organiser, Retoucher, Créer et Partager. Ouvrez le panneau des tâches pour accéder aux onglets ou fermez-le pour développer le navigateur de supports.




Panneau des tâches avec l'onglet Organiser sélectionné.

Affichage ou masquage du panneau des tâches

❖ Sélectionnez la commande Fenêtre > Afficher/Masquer le panneau des tâches.

Utilisation des panneaux de l'onglet Organiser

L'onglet Organiser contient plusieurs panneaux. Vous ne pouvez pas supprimer les panneaux Albums et Etiquettes de mots-clés.



Onglet Organiser

A. Régler la hauteur d'un panneau B. Réduire ou développer un panneau C. Etiquette de mot-clé sélectionnée D. Afficher ou masquer le panneau des tâches

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour développer ou réduire un panneau, cliquez sur le triangle en regard de son nom sur l'onglet Organiser.
- Pour afficher ou masquer le panneau Propriétés, sélectionnez Fenêtre > Propriétés.
- Pour déplacer le panneau Propriétés à l'intérieur ou à l'extérieur du panneau des tâches, cliquez deux fois sur la barre de titre du panneau.

Utilisation des outils des onglets Retoucher, Créer et Partager

- 1 Dans le panneau des tâches, cliquez sur l'onglet Retoucher, Créer ou Partager.
- 2 Cliquez sur un bouton correspondant à l'un des outils répertoriés sur cet onglet.

Utilisation des menus contextuels

Vous pouvez utiliser les menus contextuels dans l'espace de travail Editeur et dans l'espace de travail Elements Organizer. Les menus contextuels affichent des commandes spécifiques à l'outil actif, à la sélection ou au panneau utilisé. Ces menus ne sont souvent qu'une alternative pour accéder aux commandes qui figurent dans la barre de menus de la fenêtre.



Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir un menu contextuel. Ce menu apparaît dans la Corbeille des projets en mode Retouche standard.

1 Placez le pointeur sur une image ou sur un élément de panneau.

Remarque : certains panneaux seulement présentent des menus contextuels.

2 Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez une option dans le menu.

Utilisation des commandes de raccourcis et des touches de modification

Vous pouvez utiliser les commandes de raccourcis dans l'espace de travail Editeur et dans l'espace de travail Elements Organizer. Une commande de raccourci vous permet d'exécuter rapidement une commande sans utiliser un menu. Une touche de modification vous permet de changer le comportement d'un outil. La commande de raccourci apparaît, le cas échéant, à droite du nom de la commande dans le menu.

Voir aussi

« [Touches de navigation](#) » à la page 173

Annulation ou rétablissement d'opérations

De nombreuses opérations peuvent être annulées ou rétablies. Notez toutefois que la mémoire disponible risque de limiter l'utilisation de ces options.

1 Pour annuler ou rétablir une opération, choisissez la commande Edition > Annuler ou Edition > Rétablir.

2 Pour annuler une opération en cours d'exécution, maintenez la touche Echap enfoncée jusqu'à ce que celle-ci s'arrête.

Fermeture de Photoshop Elements ou d'Adobe Premiere Elements

Pour quitter Photoshop Elements ou Adobe Premiere Elements, fermez tous les espaces de travail. Notez que le fait d'en fermer un ne ferme pas automatiquement les autres.

- 1 Procédez comme suit dans chaque espace de travail :
 - Choisissez la commande Fichier > Quitter.
 - Cliquez sur le bouton Fermer dans le coin supérieur droit de l'espace de travail.
- 2 Lors de la fermeture des Editeurs, indiquez si vous souhaitez enregistrer ou non les fichiers ouverts.

Utilisation conjointe d'Elements Organizer et d'Adobe Premiere Elements

A propos d'Elements Organizer et d'Adobe Premiere Elements

Voici quelques exemples de méthodes de partage de fichiers entre Elements Organizer et Adobe® Premiere® Elements.

- Organisez vos photos, fichiers vidéo et séquences audio dans Elements Organizer, puis faites-les glisser dans le panneau Média d'Adobe Premiere Elements.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier de support, puis sélectionnez Retoucher avec Premiere Elements.
- Créez un diaporama dans Elements Organizer, en y ajoutant des légendes, des transitions, des effets, de la musique, des commentaires, des graphiques et des titres. Une fois que le diaporama est prêt, peaufinez-le dans Adobe Premiere Elements. Vous pouvez également importer des photos ou des fichiers vidéo dans Adobe Premiere Elements pour y créer le diaporama.
- Vous pouvez modifier des fichiers vidéo à l'aide des options proposées sur l'onglet Retoucher d'Elements Organizer.
- Personnalisez des modèles de menu DVD dans Elements Organizer, puis utilisez-les dans votre projet Adobe Premiere Elements. (Les modèles DVD sont des fichiers PSD stockés dans le dossier de l'application Adobe Premiere Elements.)
- Créez un fichier Elements Organizer avec les paramètres de votre projet vidéo, optimisez-le dans Elements Organizer, puis utilisez-le dans Adobe Premiere Elements. Vous pouvez aussi créer des films instantanés à l'aide des options de l'onglet Créer, dans Elements Organizer.

Organisation de la zone de travail

Pour partager des fichiers entre Elements Organizer et Adobe Premiere Elements, il est conseillé d'avoir les deux programmes ouverts et accessibles sur le moniteur de l'ordinateur.

- 1 Lancez Elements Organizer et Adobe Premiere Elements.
- 2 Si vous utilisez le format Plein écran, cliquez sur le bouton Restaurer  dans l'angle supérieur droit de la fenêtre de chaque application.
- 3 Juxtaposez les fenêtres des applications ou faites-les se chevaucher légèrement.

Notez toutefois qu'Adobe Premiere Elements démarre si vous tentez d'accéder aux options suivantes sur l'onglet Partager :

- Graver un DVD vidéo / BluRay
- Partage de vidéos en ligne
- Téléphones mobiles et lecteurs

Différences en matière de prise en charge de types de fichier

Elements Organizer et Adobe Premiere Elements prennent en charge un grand nombre de types de fichier communs, ce qui facilite le transfert de la plupart des fichiers entre les deux programmes. Vous pouvez, par exemple, cataloguer des fichiers Photoshop (PSD) dans Elements Organizer puis les intégrer à un projet dans Adobe Premiere Elements en tant qu'images fixes.

Tous les types de fichiers pris en charge par Photoshop Elements et Adobe Premiere Elements peuvent être importés dans Elements Organizer. La prise en charge des fichiers ne dépend pas de l'application installée (Photoshop Elements et Adobe Premiere Elements). Le tableau suivant présente une liste des types de fichiers pris en charge :

Images	Audio	Vidéo
Jpe	Wma	avi
jpeg	wav	mpe
jpg	MP3	asf
pdf	M4a	aac
tif	Ac3	flv
crw	mpa	MPEG
nef	M2a	Mpg
raf	Aiff	Mp2
orf	Aif	wmv
mrw	MPEG	M4v
dcr	Mpe	Mov
mos	mov	M2p
raw		Vob
pef		M2t
srf		mpv
dng		Mod
x3f		3g2
cr2		3gp
erf		MP4
sr2		Mpeg4
kdc		M1v
mfw		F4v

Images	Audio	Vidéo
mef		Tod
arw		h.264
bmp		Avc
rle		M2ts
dib		dv
gif		swf
wbm		flm
wbmp		3gpp
tga		M2v
vda		Mp1
icb		mts
vst		F4v
pxr		Tod
pcx		
mef		
pse		
psd		
pdd		
flm		
png		

Photoshop Elements Editor, Adobe Premiere Elements et Elements Organizer ne reconnaissent pas les types de fichiers suivants :

Elements Organizer	Photoshop Elements Editor	Adobe Premiere Elements
		MOD (.mod ; JVC Everio)
TIFF avec compression LZW (.tif)	TIFF avec compression LZW (.tif)	
EPS (.eps)	Illustrator (.ai)	Illustrator (.ai)
AIFF (.aiff)		AIFF (.aiff)
Dolby audio (.ac3)		Dolby audio (.ac3)
Vidéo Flash (.flv)		Vidéo Flash (.flv)
MPEG (.mp3, .mp4)		MPEG (.mp3, .mp4)
Windows Media (.wmv, .wma)		Windows Media (.wmv, .wma)

Remarque : dans Elements Organizer, les fichiers vidéo AVI sont catalogués correctement, et leur lecture s'effectue normalement. Toutefois, les fichiers audio AVI apparaissent sous forme de vignettes vidéo déchirées. De plus, les couleurs créées dans les couches de ton direct d'un fichier dans Photoshop ne s'affichent pas lors de l'importation du fichier dans Elements Organizer.

 Photoshop Elements Editor peut importer des images vidéo à partir de fichiers ASF, AVI, MPEG et Windows Media (choisissez la commande Fichier > Importation > Image à partir de la vidéo).

Chapitre 3 : Importation de photos et de vidéos

Utilisez Elements Organizer pour importer des fichiers de support dans des catalogues à partir d'une source quelconque (appareil photo, scanner, CD, dossier de votre disque dur ou téléphone mobile). Cependant, si vous souhaitez commencer à modifier un fichier de support sur votre disque dur et que vous connaissez son chemin et son nom de fichier, vous pouvez utiliser les commandes Ouvrir ou Importer de Photoshop Elements Editor pour accéder au fichier.

A propos de l'importation de photos et de vidéos

Placement de photos et de vidéos dans Elements Organizer

Utilisez Elements Organizer pour ajouter des photos et des vidéos à un catalogue. Si vous choisissez la commande Fichier > Importation ou Fichier > Ouvrir dans l'Editeur, sélectionnez l'option Enregistrer dans Elements Organizer lorsque vous enregistrez le fichier pour l'ajouter à votre catalogue.

Si vous avez déjà créé une arborescence de dossiers sur votre ordinateur et que, dans un souci de continuité, vous souhaitez utiliser cette structure, vous pouvez utiliser le mode d'affichage Emplacement du dossier d'Elements Organizer pour afficher vos dossiers tels qu'ils apparaissent sur le disque dur. Le mode Emplacement du dossier vous permet d'attacher instantanément à vos images des étiquettes portant le nom du dossier qui les contient.

Lorsque vous choisissez la commande Fichier >  Obtenir des photos et des vidéos pour importer un fichier de support du disque dur dans un catalogue, Elements Organizer crée un lien vers le fichier de support. L'image d'origine n'est copiée ou déplacée que sur votre demande. Lorsque vous importez un fichier de support à partir d'un CD, d'un DVD ou d'un périphérique tel qu'un scanner, un appareil photo, un lecteur de carte ou un téléphone, Elements Organizer commence par copier le fichier de support sur le disque dur, puis crée un lien vers cette copie.

Important : si vous supprimez le fichier d'origine de votre disque dur, vous ne pouvez plus le modifier, même si sa vignette figure toujours dans un catalogue.

En cas de téléchargement de fichiers de support à partir d'un appareil photo, d'un lecteur de carte ou d'un téléphone mobile, il est recommandé d'organiser les fichiers de support pendant l'importation. Vous pouvez ranger ces fichiers de support dans les dossiers Lieux et Famille et leur donner des noms évocateurs.

Voir aussi

« [Affichage et gestion des fichiers par emplacement de dossier](#) » à la page 34

« [Ajout d'étiquettes aux photos et aux vidéos](#) » à la page 53

« [Déplacement de fichiers dans un catalogue](#) » à la page 104

Définition des préférences de fichiers

La définition des préférences de fichiers influe sur la gestion des fichiers.

1 Dans Elements Organizer, choisissez la commande Edition > Préférences > Fichiers.

2 Utilisez l'une des options suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :

Utiliser la date de la dernière modification si aucune date EXIF n'a été trouvée Utilisez la date de modification pour stocker et classer des photos sans données EXIF (EXchangeable Image Format). Si cette option est désélectionnée, le fichier est stocké avec une date indéterminée.

Importer la légende EXIF Importe la légende qui a été stockée avec le fichier de support dans l'appareil photo. Désélectionnez cette option si vous souhaitez supprimer ces informations et saisir vous-même une légende pour chaque fichier de support. (Il convient de noter que les données de légende peuvent être stockées à divers endroits d'un fichier. Lorsque vous désélectionnez cette option, vous ne bloquez que les données de légende EXIF.)

Rechercher et reconnecter automatiquement les fichiers manquants Recherche les fichiers manquants déconnectés. Sélectionnez cette option pour éviter les messages d'avertissement relatifs aux fichiers déconnectés.

Afficher un avertissement automatique de sauvegarde des fichiers et du catalogue Vous invite à sauvegarder les fichiers lorsque vous ouvrez un catalogue contenant plus de 500 transactions, y compris des photos importées et des corrections.

Activer la gravure multisession sur CD/DVD Vous autorise à graver (copier) plusieurs fois des fichiers sur un disque, ce qui vous permet d'optimiser l'utilisation de l'espace disponible. En règle générale, vous êtes limité à une seule session de gravure sur un CD ou un DVD, et l'espace inutilisé est perdu.

Rotation des fichiers JPEG selon les métadonnées d'orientation Accélère la rotation des photos dans le navigateur de supports grâce à l'utilisation de vignettes de résolution inférieure. Sélectionnez cette option si vous faites pivoter régulièrement des images JPEG, et désélectionnez-la si vous souhaitez afficher des vignettes de meilleure résolution.

Rotation des fichiers TIFF selon les métadonnées d'orientation Accélère la rotation des photos dans le navigateur de supports grâce à l'utilisation de vignettes de résolution inférieure. Sélectionnez cette option si vous faites pivoter régulièrement des images TIFF, et désélectionnez-la si vous souhaitez afficher des vignettes de meilleure résolution.

Dossiers des fichiers enregistrés Indique les dossiers par défaut dans lesquels sont stockés les projets et les autres fichiers enregistrés. Pour modifier cet emplacement, cliquez sur le bouton Parcourir, puis naviguez jusqu'à un nouvel emplacement.

Taille du fichier d'aperçu Indique la taille des fichiers d'aperçu utilisés par Elements Organizer pour le stockage des fichiers de support hors ligne.

 *Si vous avez modifié les paramètres et que vous rencontrez des difficultés lors de l'importation de vos fichiers de support, cliquez sur le bouton Restaurer les paramètres par défaut dans la boîte de dialogue Préférences pour rétablir les préférences d'origine.*


Voir aussi

« Définition de la taille des fichiers d'aperçu » à la page 26

Reconnexion des fichiers manquants dans Elements Organizer

Importation des étiquettes jointes à des fichiers de support

Si les fichiers de support que vous recevez contiennent des étiquettes de mots-clés ou des métadonnées de type mots-clés, vous pouvez importer ces dernières avec les fichiers. Vous pouvez décider de conserver ou non l'étiquette de mot-clé associée, de la renommer ou de la faire correspondre à l'une de vos propres étiquettes de mots-clés. Si vous importez une nouvelle étiquette de mot-clé, elle apparaît dans le panneau Etiquettes de mots-clés et peut servir à étiqueter d'autres fichiers de support.



Une étiquette importée apparaît dans le panneau *Etiquettes de mots-clés*.

- 1 Assurez-vous que l'appareil photo ou le lecteur de carte est connecté à l'ordinateur ou que les fichiers de support à importer sont présents sur l'ordinateur.
- 2 Dans Elements Organizer, choisissez la commande **Fichier > [icône caméra] Obtenir des photos et des vidéos**, puis sélectionnez la méthode d'acquisition de votre choix.

Remarque : si les fichiers de support que vous importez contiennent des étiquettes de mots-clés ou des métadonnées de type mots-clés, la boîte de dialogue *Importer les étiquettes de mots-clés jointes* apparaît.

- 3 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez les étiquettes à importer. Les étiquettes que vous sélectionnez sont ajoutées au panneau *Etiquettes de mots-clés* lors de l'importation des fichiers de support. Une étiquette est signalée par un astérisque (*) si le catalogue en contient déjà une qui porte le même nom. L'étiquette existante est alors jointe aux fichiers de support.
- Cliquez sur le bouton **Avancé** pour afficher des options supplémentaires.

- 4 Lorsque vous sélectionnez l'option **Avancé**, utilisez l'une des méthodes suivantes, puis cliquez sur le bouton **OK** :

- Sélectionnez les étiquettes à importer en cliquant sur les cases à cocher en regard du nom des étiquettes. Lorsque vous sélectionnez une étiquette, les options à sa droite deviennent actives.
- Pour renommer une étiquette lors de l'importation, sélectionnez les étiquettes à importer en cliquant sur les cases en regard des noms d'étiquette. Cliquez sur le bouton à droite de l'étiquette dans la section **Importer** comme nouvelle étiquette de mot-clé sous le nom, puis saisissez un nom dans la zone de texte. Elements Organizer ajoute une étiquette portant le nouveau nom au catalogue et joint l'étiquette aux fichiers de support importés.
- Pour établir la correspondance entre une étiquette importée et une étiquette présente dans le catalogue, commencez par sélectionner les étiquettes à importer. Cliquez sur le bouton de la colonne de droite sous l'option **Utiliser une étiquette de mot-clé existante**, puis choisissez une étiquette dans le menu contextuel. L'étiquette que vous avez choisie est jointe aux fichiers de support importés, à la place de l'étiquette d'origine.
- Cliquez sur le bouton **Élémentaire** pour annuler vos modifications et revenir à la boîte de dialogue *Importer les étiquettes de mots-clés jointes*.

Remarque : si vous importez des fichiers de support auxquels sont jointes de nombreuses étiquettes, une boîte de dialogue apparaît. Vous pouvez alors choisir d'importer toutes les étiquettes ou aucune d'entre elles. Si vous préférez sélectionner les diverses étiquettes à importer, fermez la boîte de dialogue, puis annulez l'importation en choisissant **Edition > Annuler l'importation du support**. Vous pouvez également annuler l'opération en sélectionnant la totalité du lot à importer et en le supprimant du catalogue. Il vous suffit ensuite de réimporter les fichiers de support par lots plus petits.

Voir aussi

« [A propos des étiquettes de mots-clés](#) » à la page 53

Appareils photo numériques et lecteurs de cartes

A propos des appareils photo numériques et des lecteurs de cartes

Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes pour télécharger (copier) des fichiers de support à partir d'appareils photo et de lecteurs de cartes :

- Copiez les fichiers de support à partir de votre appareil photo ou lecteur de carte, puis importez-les directement dans Elements Organizer en utilisant les options de la boîte de dialogue Téléchargeur de photos. Cette méthode simple et rapide vous est recommandée, d'autant qu'elle permet d'organiser les fichiers de support pendant leur importation.
- Utilisez le logiciel fourni avec votre appareil photo numérique pour télécharger les photos sur l'ordinateur, puis importez-les dans Elements Organizer à l'aide de la commande Fichier >  Obtenir des photos et des vidéos >  A partir de fichiers et de dossiers dans Elements Organizer.
- Si votre appareil photo ou lecteur de carte est affiché dans Poste de travail en tant que lecteur, vous pouvez faire glisser les fichiers directement dans Elements Organizer. Vous pouvez également les faire glisser dans un dossier du disque dur, puis les importer dans Elements Organizer à l'aide de la commande Fichier >  Obtenir des photos et des vidéos >  A partir de fichiers et de dossiers dans Elements Organizer.

Dans la plupart des cas, vous devez installer le pilote logiciel fourni avec votre appareil photo avant de pouvoir télécharger des fichiers de support sur votre ordinateur. La configuration des préférences de l'appareil photo ou du lecteur de carte dans Elements Organizer peut s'avérer nécessaire.

Voir aussi

« [Placement de photos et de vidéos dans Elements Organizer](#) » à la page 13

« [Obtention de fichiers de support à partir de fichiers et de dossiers](#) » à la page 23

« [Définition des préférences de l'appareil photo et du lecteur de carte](#) » à la page 19

Importation de fichiers de support depuis un appareil photo numérique ou un lecteur de carte

 Pour consulter une vidéo sur ce processus, rendez-vous sur le site www.adobe.com/go/lrvid2311_pse_fr.

- 1 Connectez votre appareil photo ou lecteur de carte à votre ordinateur (voir la documentation fournie avec le périphérique, si nécessaire).

La boîte de dialogue *Windows AutoPlay* qui apparaît contient une liste d'options pour l'acquisition de photos.

- 2 Dans la boîte de dialogue AutoPlay de Windows, sélectionnez l'option Elements Organizer.

La boîte de dialogue Téléchargeur de photos s'affiche si Elements Organizer est en cours d'exécution. Vous pouvez également ouvrir cette boîte de dialogue en choisissant la commande Fichier >  Obtenir des photos et des vidéos >  A partir d'un appareil photo ou d'un lecteur de carte.

- 3 Dans la boîte de dialogue Téléchargeur de photos, sous la section Source, sélectionnez l'option du menu Obtenir des photos à partir de correspondant à l'emplacement source des photos à copier/importer.

4 Dans la section Paramètres d'importation, définissez les options suivantes :

Position Définit le dossier dans lequel seront téléchargés les fichiers de support. Pour modifier l'emplacement des dossiers par défaut, cliquez sur le bouton Parcourir, puis indiquez un nouvel emplacement.

Créer sous-dossier(s) Crée un sous-dossier conformément à la convention de dénomination sélectionnée dans le menu déroulant. Si vous sélectionnez l'option Nom personnalisé, entrez un nom de sous-dossier dans la zone de saisie.

 *Si vous utilisez des raccourcis clavier pour créer des sous-dossiers (Alt+C) ou renommer des fichiers (Alt+R), appuyez sur la barre d'espace pour développer le menu. Utilisez ensuite les touches fléchées pour sélectionner une option.*

Renommer les fichiers Change les noms de fichier conformément à la convention de dénomination sélectionnée dans le menu déroulant. Si vous sélectionnez l'option Nom personnalisé, saisissez un nom de fichier de base et un numéro de départ qui serviront à attribuer aux fichiers de support des noms de fichier numérotés séquentiellement.

Remarque : si le nom spécifié existe déjà, le nom du fichier image copié est assorti du suffixe -1 ou d'un autre indicateur dûment numéroté.

Conserver le nom de fichier actuel dans XMP Sélectionnez cette option pour enregistrer le nom de fichier actuel dans les métadonnées du fichier de support.

Options de suppression Etablit s'il faut conserver les fichiers de support dans l'appareil photo ou la carte, vérifier et supprimer les fichiers ou supprimer les fichiers une fois leur copie terminée. La suppression automatique des fichiers dispense de les supprimer individuellement à l'aide de l'appareil photo. Les fichiers de support non importés dans Elements Organizer demeurent sur le périphérique.

Téléchargement automatique Importe instantanément vos fichiers de support lors de la sélection suivante de Elements Organizer dans la boîte de dialogue AutoPlay. Cette option utilise les valeurs de téléchargement automatique indiquées dans les préférences d'appareil photo ou de lecteur de carte.

5 (Facultatif) Pour obtenir davantage d'options de téléchargement, cliquez sur le bouton Boîte de dialogue Avancé.

6 Cliquez sur le bouton Obtenir des photos.

Les fichiers de support sont copiés sur le disque dur. Si les fichiers de support copiés contiennent des métadonnées de type mots-clés, indiquez dans la boîte de dialogue Importer les étiquettes de mots-clés jointes qui s'affiche si vous souhaitez copier les étiquettes.

7 Cliquez sur le bouton OK dans la boîte de dialogue Fichiers correctement copiés. Vous pouvez décider d'afficher seulement les nouveaux fichiers dans le navigateur de supports.

 *Il est possible de modifier ultérieurement ces paramètres. Dans Elements Organizer, choisissez la commande Edition > Préférences > Appareil photo ou lecteur de carte.*

Voir aussi

« [Définition des options avancées de téléchargement des photos](#) » à la page 17

Définition des options avancées de téléchargement des photos

La boîte de dialogue des options avancées du *Téléchargeur de photos Adobe* compte toutes les options de la boîte de dialogue standard et quelques options supplémentaires. Ainsi, vous pouvez afficher tous les fichiers de support stockés sur un périphérique ou visionner un aperçu des vidéos avant de les importer. Vous pouvez également ajouter des métadonnées de copyright, spécifier un album destiné aux photos importées et corriger automatiquement les yeux rouges pendant leur importation. Les paramètres définis dans cette boîte de dialogue conservent leurs valeurs jusqu'à ce que vous décidiez de les réinitialiser.

1 Cliquez sur le bouton Boîte de dialogue Avancé dans la boîte de dialogue Standard du téléchargeur de photos.

Chaque fichier stocké sur le périphérique est représenté par une vignette.

2 Pour afficher ou masquer différents types de fichier, cliquez sur les boutons Image , Vidéo  ou Son . Si le périphérique contient des fichiers dupliqués, le bouton Copie  est également disponible.

Remarque : les fichiers dupliqués sont des fichiers qui se trouvent déjà dans Elements Organizer ou qui ont déjà été copiés sur le disque dur. Si vous téléchargez des fichiers dupliqués, ils sont copiés sur le disque dur, mais ils ne sont pas ajoutés à Elements Organizer.

3 Sélectionnez les fichiers de support (photos ou vidéos) à télécharger en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Pour sélectionner isolément des fichiers de support, cochez la case située sous leur vignette respective.
- Pour sélectionner plusieurs fichiers de support, délimitez un rectangle autour de leurs vignettes. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris et sélectionnez l'option Vérifier les éléments sélectionnés ou cliquez sur une case située sous l'un des fichiers de support sélectionnés pour toutes les cocher.
- Pour sélectionner tous les fichiers de support, cliquez sur le bouton Tout sélectionner. Pour désélectionner tous les fichiers de support, cliquez sur le bouton Tout désélectionner.

4 Pour faire pivoter un ou plusieurs fichiers de support, sélectionnez-les en cliquant dessus (et non sur les cases à cocher). Cliquez ensuite sur le bouton Rotation vers la gauche  ou sur le bouton Rotation vers la droite .

5 Dans la section Options d'enregistrement, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Spécifiez un emplacement cible dans lequel copier les fichiers de support. Cliquez sur le bouton Parcourir, puis naviguez jusqu'à l'emplacement de votre choix.
- Choisissez une option de dénomination des sous-dossiers dans le menu Créer sous-dossier(s). L'option Groupes personnalisés (Avancé) permet de créer un sous-dossier avec le format de nom de groupe que vous sélectionnez dans la zone Nom de groupe. L'intitulé (la vignette) du groupe permet de rechercher et de différencier les photos d'une catégorie.

Remarque : si vous passez à la boîte de dialogue Standard, vous perdez les paramètres de l'option Groupes personnalisés.

- Sélectionnez une convention de dénomination dans le menu Renommer les fichiers si vous souhaitez renommer les fichiers de support pendant leur importation. Si vous sélectionnez l'option Nom personnalisé, saisissez un nom de fichier de base et un numéro de départ qui serviront à attribuer aux fichiers de support des noms de fichier numérotés séquentiellement.

Remarque : si le nom spécifié existe déjà, le nom du fichier image copié est assorti du suffixe -1 ou d'un autre indicateur dûment numéroté.

6 Dans la section Options avancées, sélectionnez l'une des options suivantes :

Correction automatique des yeux rouges Retouche les yeux rouges dans toutes les photos sélectionnées.

Remarque : la correction automatique des yeux rouges dans un grand nombre de fichiers image ralentit l'importation des photos.

Suggérer automatiquement les piles de photos Regroupe des photos sélectionnées dans une pile par similarité visuelle.

Définir Nom personnalisé du groupe comme étiquette Applique l'étiquette du nom personnalisé du groupe spécifié à toutes les photos sélectionnées. Utilisez cette option uniquement si vous avez donné des noms personnalisés à des groupes personnalisés. Les étiquettes attribuées lors du téléchargement facilitent la recherche des photos dans Elements Organizer.

Importer dans l'album Vous permet de spécifier ou de créer un album dans lequel importer les photos. Cliquez sur le bouton Paramètres pour sélectionner ou créer un album, puis cliquez sur le bouton OK.

- 7 Dans le menu situé au bas de la section Options avancées, sélectionnez une option indiquant la suite à donner à la copie des photos dans Elements Organizer : conserver les fichiers originaux, vérifier que l'importation a abouti puis supprimer les fichiers originaux ou supprimer immédiatement les fichiers originaux.
- 8 Pour ajouter des métadonnées, sélectionnez un modèle à utiliser, puis renseignez les champs suivants :
 - Créateur** Définit l'auteur du fichier. Les informations saisies dans ce champ sont ajoutées aux métadonnées de créateur dans le fichier.
 - Copyright** Indique la date et d'autres informations nécessaires à la protection de vos photos. Les informations saisies dans ce champ remplacent les données figurant déjà dans les métadonnées de copyright du fichier.
- 9 (Facultatif) Pour télécharger automatiquement des fichiers de support dans Elements Organizer après le branchement d'un périphérique, sélectionnez l'option Téléchargement automatique. Les options de téléchargement automatique sont définies dans les préférences Appareil photo ou lecteur de carte.
- 10 Cliquez sur le bouton Obtenir des photos.


Voir aussi

« [Spécification d'un album pendant le téléchargement de photos](#) » à la page 76

« [Définition des préférences de l'appareil photo et du lecteur de carte](#) » à la page 19

Définition des préférences de l'appareil photo et du lecteur de carte

Elements Organizer vous permet de définir des préférences pour un périphérique. Ces préférences sont appliquées si vous sélectionnez l'option Elements Organizer dans la boîte de dialogue Auto Play de Windows qui apparaît lorsqu'un périphérique est connecté. Les préférences restent inchangées tant que vous ne les modifiez pas. Si vous utilisez un autre appareil photo ou lecteur de carte, faites en sorte de définir des préférences pour ce périphérique en particulier.



Définition des préférences d'importation de photos à partir d'appareils photo numériques et de lecteurs de carte

- 1 Dans Elements Organizer, choisissez la commande Edition > Préférences > Appareil photo ou lecteur de carte.
- 2 Définissez les options d'importation spécifiques au fichier :

Enregistrer les fichiers dans Indique l'emplacement auquel les fichiers sont copiés sur votre disque dur. Cliquez sur le bouton Parcourir pour choisir un autre emplacement.

Correction automatique des yeux rouges Corrige les yeux rouges lors du téléchargement des fichiers.

Suggérer automatiquement les piles de photos Vous propose des piles de photos en fonction des dates et des similarités visuelles.

Convertir le nom personnalisé du groupe en étiquette de mot-clé Applique l'étiquette du nom personnalisé du groupe spécifié à toutes les photos sélectionnées. Utilisez cette option uniquement si vous avez donné des noms personnalisés à des groupes personnalisés. Les étiquettes attribuées lors du téléchargement facilitent la recherche des photos dans Elements Organizer.

3 Pour modifier les options spécifiques à un périphérique, sélectionnez le profil de périphérique, puis cliquez sur le bouton Modifier. Choisissez une option de téléchargement dans le menu qui s'ouvre et cliquez sur le bouton OK. Pour supprimer un périphérique de cette liste, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton Supprimer.

4 Pour définir des valeurs par défaut pour les téléchargements automatiques, définissez les options suivantes :

Début du téléchargement Indique à quel moment commence le téléchargement après le branchement d'un périphérique.

Créer un sous-dossier avec : Indique le mode de répartition et de dénomination des fichiers de support créés à des dates différentes.

Options de suppression Indique si les fichiers de support d'origine doivent être supprimés de l'appareil photo après leur copie sur le disque dur et, le cas échéant, définit le mode de suppression.

Copier seulement les nouveaux fichiers (ignorer les fichiers déjà importés) Permet au téléchargeur d'ignorer les fichiers déjà enregistrés sur votre disque dur.

 Si vous avez des difficultés pour obtenir vos fichiers de support après avoir modifié les paramètres, cliquez sur le bouton Restaurer les paramètres par défaut pour rétablir les préférences d'origine.

Scanners

A propos de la numérisation

Elements Organizer se connecte à votre scanner pour vous permettre d'obtenir des images de vos photos, négatifs et diapositives. Vous disposez de deux méthodes pour importer des images à partir de scanners :

- Utiliser le module externe du pilote de scanner qui accompagne votre scanner. Ce logiciel est compatible avec Elements Organizer ou utilise l'interface TWAIN® pour numériser et ouvrir des images directement dans Elements Organizer.
- Utiliser le logiciel de numérisation autonome fourni avec votre scanner pour numériser et enregistrer vos images. Vous pouvez ensuite importer les images dans Elements Organizer à l'aide de la commande Fichier >  Obtenir des photos et des vidéos >  A partir de fichiers et de dossiers.

 Sous Windows® XP et Windows Vista®, vous pouvez définir des préférences qui entraînent le démarrage de Elements Organizer dès que l'ordinateur détecte qu'un scanner est connecté. Pour plus de détails, consultez l'Aide en ligne de Windows.

Avant d'essayer de numériser vos photos et de les ouvrir dans Elements Organizer, vérifiez que vous avez installé tous les logiciels fournis avec le scanner. Lisez attentivement la documentation qui accompagne le scanner pour vérifier que ce dernier est correctement connecté à l'ordinateur. Sous Windows, si la boîte de dialogue Préférences apparaît à l'écran lorsque vous cliquez sur le bouton Obtenir des photos et des vidéos, définissez les préférences de votre scanner.

Importation de photos à partir de scanners


- 1 Assurez-vous que le scanner est connecté et sous tension.
- 2 Dans Elements Organizer, choisissez la commande Fichier >  Obtenir des photos et des vidéos >  A partir d'un scanner dans le menu contextuel.

Remarque : vous pouvez également télécharger des photos à partir d'un scanner en mode Retouche standard.

- 3 Si la boîte de dialogue Obtenir des photos à partir d'un scanner apparaît, choisissez le nom du scanner dans le menu Scanner.

Remarque : si la mention « Aucun détecté » est affichée dans le menu Scanner, assurez-vous que le scanner est sous tension et correctement connecté à l'ordinateur.

- 4 Cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner un emplacement auquel enregistrer les photos.
- 5 Choisissez un format de fichier dans le menu Enregistrer sous. JPEG, le format par défaut, constitue en général le meilleur choix. Si vous choisissez le format JPEG, faites glisser le curseur Qualité en fonction du réglage souhaité. Plus la qualité est grande, plus la taille du fichier augmente.



Déplacez le curseur pour augmenter ou diminuer la taille du fichier et la qualité.

- 6 Cliquez sur le bouton OK. Si vous utilisez un scanner doté d'un pilote TWAIN, Elements Organizer lance le pilote fourni avec le scanner. Suivez les instructions qui accompagnent le logiciel du pilote pour numériser votre photo. En principe, vous pouvez également sélectionner une zone à numériser ou corriger les éventuels problèmes de couleur que vous remarquez.

Remarque : sous Windows XP, Elements Organizer lance l'interface de numérisation de Windows XP si vous utilisez un scanner WIA (Windows Imaging Architecture). Reportez-vous aux instructions de l'aide en ligne de Windows XP. Une interface utilisateur spécifique au fournisseur est lancée sur les scanners conformes à la norme TWAIN.

Une fois la photo numérisée, un aperçu s'affiche dans la boîte de dialogue Obtention de photos. Elements Organizer attribue une date d'importation aux photos.

Voir aussi

« [Modification de la date et de l'heure de fichiers](#) » à la page 119

Définition des préférences du scanner

- 1 Dans Elements Organizer, choisissez la commande Edition > Préférences > Scanner.
- 2 Choisissez le nom de votre scanner dans le menu Scanner.

Remarque : chaque fois que vous connectez un scanner différent, vous devez sélectionner ce périphérique dans la liste. Le scanner connecté est indiqué, ce qui vous permet de l'identifier.

- 3 Choisissez un format de fichier dans le menu Enregistrer sous. JPEG, le format par défaut, constitue en général le meilleur choix. Si vous choisissez le format JPEG, faites glisser le curseur Qualité en fonction du réglage souhaité. Plus la qualité est grande, plus la taille du fichier augmente.
- 4 Sélectionnez l'emplacement auquel vous souhaitez enregistrer vos photos numérisées, puis cliquez sur le bouton OK.

Numérisation de photos dans l'Editeur à l'aide d'un pilote TWAIN

TWAIN est un pilote logiciel qui permet d'acquérir des images capturées avec certains scanners, appareils photo numériques et numériseurs d'images vidéo. Pour que votre périphérique TWAIN fonctionne avec Elements Organizer, son fabricant doit fournir un gestionnaire de source et une source de données TWAIN.

Pour importer des images dans Elements Organizer par l'intermédiaire d'un scanner, vous devez installer le périphérique TWAIN et son logiciel, puis redémarrer l'ordinateur. Pour plus de détails sur cette installation, consultez la documentation fournie par le fabricant du périphérique.

- ❖ Dans Elements Organizer, choisissez la commande Fichier >  Obtenir des photos et des vidéos, puis sélectionnez un périphérique dans le sous-menu.

Une fois numérisée, l'image s'affiche dans une fenêtre Elements Organizer sans titre.

Remarque : une fois que vous avez appuyé pour la première fois sur le bouton de numérisation de certains scanners (le Canon MP960, par exemple), la barre de progression de la numérisation s'ouvre derrière Photoshop Elements. Il suffit de réduire la fenêtre de Photoshop Elements pour faire apparaître cette barre de progression.

Fichiers locaux, CD, DVD et vidéos

Utilisation des dossiers contrôlés

Elements Organizer détecte automatiquement les fichiers de support ajoutés aux dossiers contrôlés. Le dossier Mes images est contrôlé par défaut, mais vous pouvez ajouter d'autres dossiers à la liste d'Elements Organizer.

Si vous le souhaitez, les nouveaux fichiers de support ajoutés à un dossier contrôlé peuvent être automatiquement ajoutés à un catalogue. Sinon, vous serez invité à indiquer s'il faut ajouter ou non les nouveaux fichiers de support à un catalogue. Cliquez sur le bouton Oui pour ajouter les fichiers de support à votre catalogue ou sur Non pour les ignorer. A moins que vous ne les supprimiez, les fichiers de support restent dans leur dossier, que vous choisissiez de les importer ou non dans Elements Organizer.

Ajout de dossiers à la liste de dossiers à contrôler

- 1 Choisissez la commande Fichier > Contrôler des dossiers.
- 2 Cliquez sur le bouton Ajouter, puis naviguez jusqu'au dossier souhaité.
- 3 Sélectionnez le dossier, puis cliquez sur le bouton OK. Le nom du dossier s'affiche alors dans la liste des dossiers à contrôler.

 Pour ajouter rapidement des dossiers à contrôler lorsque Elements Organizer est en mode Emplacement du dossier, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un dossier à ajouter, puis choisissez l'option Ajouter aux dossiers contrôlés.

Modification des paramètres des dossiers contrôlés

- 1 Choisissez la commande Fichier > Contrôler des dossiers.

2 Choisissez l'une des options suivantes :

- Me notifier pour conserver la liberté d'ajouter les fichiers à votre catalogue.
- Ajouter automatiquement les fichiers dans l'Organiseur, pour que les fichiers de support soient ajoutés automatiquement à votre catalogue dès leur détection.

Obtention de fichiers de support à partir de fichiers et de dossiers

 Pour consulter une vidéo sur ce processus, rendez-vous sur le site www.adobe.com/go/lrvid2310_pse_fr.

Vous pouvez importer des fichiers de support dans Elements Organizer à partir d'un disque dur ou d'un lecteur de disque optique de l'ordinateur.

Remarque : une fois que vous avez fait glisser des photos vers le navigateur de supports à partir de l'Explorateur Windows, ce dernier peut rester figé jusqu'à l'achèvement de l'importation des fichiers de support. Pour passer aux éventuelles boîtes de dialogue de Photoshop Elements qui s'affichent pendant l'importation, il suffit de faire appel au raccourci Alt-Tab. Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône d'Elements Organizer dans la barre des tâches de Windows.

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser les fichiers de support vers l'espace de travail Elements Organizer à partir de l'Explorateur Windows.
- Choisissez la commande Fichier >  Obtenir des photos et des vidéos >  A partir de fichiers et de dossiers.

Remarque : cette méthode vous permet d'atteindre l'emplacement correct sur l'ordinateur et d'importer les fichiers de support.

- Choisissez la commande Fichier >  Obtenir des photos et des vidéos >  Par recherche.

Remarque : cette méthode vous donne la possibilité de rechercher les fichiers de support et de les importer dans l'espace de travail Elements Organizer.

- Sélectionnez l'option Ajouter les fichiers non gérés au catalogue, à partir du mode Emplacement du dossier du navigateur de supports.

 Appuyez sur les touches Ctrl+Alt+3 pour passer en mode Emplacement du dossier.

Voir aussi

« [Déplacement de fichiers dans un catalogue](#) » à la page 104

« [Importation des étiquettes jointes à des fichiers de support](#) » à la page 14

Reconnexion des fichiers manquants dans Elements Organizer

« [Création et association d'étiquettes de mots-clés d'après des noms de dossier](#) » à la page 66

« [Importation des étiquettes jointes à des fichiers de support](#) » à la page 14

Navigation pour accéder aux fichiers de votre ordinateur

1 Dans Elements Organizer, choisissez la commande Fichier >  Obtenir des photos et des vidéos >  A partir de fichiers et de dossiers.

2 Dans la boîte de dialogue, naviguez jusqu'au dossier contenant les fichiers à importer dans Elements Organizer. Utilisez le menu Regarder dans, ainsi que les autres commandes de navigation en haut et à gauche.

- 3 Maintenez le pointeur sur un fichier pour afficher des informations sur la photo, ou sélectionnez-le pour en afficher un aperçu.
- 4 Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sélectionner des photos :
 - Pour obtenir un seul fichier de support, sélectionnez-le.
 - Pour obtenir plusieurs fichiers de support, cliquez sur les fichiers à sélectionner tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée. Vous pouvez également cliquer sur le premier fichier à sélectionner, puis sur le dernier tout en maintenant la touche Maj enfoncée.
 - Pour obtenir tous les fichiers de support d'un dossier, remontez au niveau immédiatement supérieur à votre niveau actuel dans la boîte de dialogue Obtenir des photos et des vidéos à partir de fichiers et de dossiers, puis sélectionnez le dossier voulu. Pour obtenir des photos dans des sous-dossiers du dossier, sélectionnez l'option Obtenir des photos à partir de sous-dossiers.


 Vous pouvez importer un fichier PDF ou un projet Photoshop Elements au format PDF. Le texte figurant dans les fichiers PDF importés est intégré à l'image. Il est donc impossible de le modifier.

- 5 Définissez les options d'importation spécifiques au fichier :

Correction automatique des yeux rouges Corrige les yeux rouges lors du téléchargement des fichiers.

Suggérer automatiquement les piles de photos Vous propose des piles de photos en fonction des dates et des similarités visuelles.


- 6 Cliquez sur Obtenir le support. Les fichiers de support s'affichent dans Elements Organizer.



Importation de photos par le biais du menu Rechercher dans et du bouton Obtenir le support

Recherche de fichiers sur votre ordinateur

- 1 Choisissez la commande Fichier >  Obtenir des photos et des vidéos >  Par recherche.



Recherche de photos sur votre ordinateur

A. Emplacement de la recherche B. Bouton de recherche C. Importation du dossier sélectionné à partir des résultats de la recherche D. Aperçu pour afficher les vignettes des photos E. Fenêtre des résultats de la recherche F. Dossier sélectionné pour l'importation G. Vignettes des photos du dossier sélectionné

2 Sélectionnez une option de recherche dans le menu Dans.

3 Sélectionnez des options pour limiter votre recherche :

Exclure les dossiers système et des programmes Exclut de la recherche les dossiers qui ne sont guère susceptibles de contenir vos fichiers de support.

Exclure les fichiers inférieurs à Inclut les fichiers suffisamment volumineux pour contenir des photos haute résolution. Entrez une taille de fichier minimum, en kilo-octets, dans la zone de texte Ko.

Remarque : par défaut, les supports amovibles (tels que les CD et les DVD) et les lecteurs de réseau ne sont pas inclus dans la recherche.

4 Cliquez sur le bouton Rechercher. La recherche peut prendre un certain temps. Cliquez sur le bouton Arrêter la recherche pour mettre fin à la recherche.

La recherche renvoie tous les dossiers contenant des photos et des fichiers vidéo.

5 Cliquez sur un dossier pour le sélectionner. Pour sélectionner plusieurs dossiers, cliquez sur un autre nom de dossier tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée. Vous pouvez prévisualiser les éléments d'un dossier en cliquant sur le nom du dossier dans la liste.

6 (Facultatif) Sélectionnez l'option Correction automatique des yeux rouges pour corriger les photos ayant ce problème au moment de leur importation dans Elements Organizer.

7 Cliquez sur le bouton Importer les dossiers. Les photos apparaissent dans le navigateur de supports.

Remarque : si des étiquettes sont jointes aux photos que vous importez, la boîte de dialogue Importer les étiquettes jointes apparaît.

Ajout de fichiers à partir de dossiers spécifiques

1 Dans le menu , sélectionnez la commande Emplacement du dossier.

Le panneau de la hiérarchie des dossiers s'ouvre sur le côté gauche du navigateur de supports.

2 Dans ce panneau, accédez au dossier contenant des fichiers à importer.

3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier, puis choisissez la commande Ajouter les fichiers non gérés au catalogue.

La boîte de dialogue Obtention de photos indiquera si des fichiers ont été importés.

4 Cliquez sur le bouton OK.

En cas d'importation de fichiers, l'icône de dossier non géré  se transforme en icône de dossier géré .

A propos des fichiers d'aperçu

Lorsque vous importez des photos, vous pouvez choisir de télécharger les photos principales en pleine résolution sur votre ordinateur (option par défaut) ou d'obtenir des copies basse résolution, ou fichiers d'aperçu, de ces photos principales. Ces fichiers d'aperçu basse résolution s'affichent dans le catalogue à la place des originaux haute résolution pour gagner de l'espace sur le disque. Lorsque vous effectuez une opération qui exige la photo d'origine, vous êtes invité à insérer le disque contenant la photo hors ligne. Vous pouvez ensuite choisir d'utiliser les fichiers d'aperçu ou d'importer une copie haute résolution de la photo.

Si vous choisissez d'utiliser des fichiers d'aperçu, vous devez attribuer un nom de volume de support hors ligne au CD ou au DVD sur lequel sont enregistrés les fichiers principaux. Veillez à inscrire le nom du volume de support hors ligne sur le CD ou le DVD. Ainsi, vous pourrez insérer le disque approprié lorsque vous serez invité à insérer le disque principal (Elements Organizer indique le nom de référence nécessaire).

Définition de la taille des fichiers d'aperçu

1 Dans Elements Organizer, choisissez la commande Edition > Préférences > Fichiers.

2 Dans la section Volumes hors ligne, choisissez les dimensions en pixels des fichiers d'aperçu. Le format 640 x 480 convient dans la plupart des cas. Utilisez un format plus petit si vous souhaitez conserver de l'espace sur votre ordinateur, ou un format plus grand pour une meilleure qualité d'affichage.

Importation de photos à partir d'un CD ou d'un DVD

Vous pouvez copier les photos figurant sur un CD ou un DVD sur le disque dur et dans Elements Organizer. Vous pouvez réaliser des copies en pleine résolution, par exemple pour retoucher les photos, ou des copies hors ligne basse résolution (*fichiers d'aperçu*) pour gagner de l'espace disque.

1 Dans Elements Organizer, choisissez la commande Fichier >  Obtenir des photos et des vidéos >  A partir de fichiers et de dossiers.

2 Naviguez jusqu'au lecteur de CD ou de DVD, puis sélectionnez les photos à importer.

3 (Facultatif) Définissez les options suivantes :

Copier les fichiers à l'importation Réalise une copie pleine résolution du fichier contenu dans votre disque dur.

Générer des aperçus Réalise une copie basse résolution du fichier contenu dans votre disque dur, ce qui permet de gagner de l'espace disque.


- 4 (Facultatif) Si vous conservez une photo principale hors ligne, indiquez le nom de volume de support pour le CD ou le DVD sur lequel la photo se trouve, puis inscrivez ce nom sur le disque. Ainsi, vous pourrez retrouver et télécharger rapidement le fichier principal, si vous êtes invité.
- 5 (Facultatif) Cochez la case Correction automatique des yeux rouges si vous souhaitez que Elements Organizer effectue cette opération dès l'importation des photos.

Remarque : cette option n'est pas disponible pour les fichiers hors ligne.

- 6 (Facultatif) Sélectionnez l'option Suggestion automatique de piles de photos si vous voulez que Elements Organizer regroupe les photos comportant des similarités visuelles et vous laisse décider si vous voulez placer ces groupes dans des piles.
- 7 Cliquez sur le bouton Obtenir le support pour importer vos photos dans Elements Organizer.

Si elles contiennent des métadonnées de type mots-clés, la boîte de dialogue Importer les étiquettes jointes apparaît.

Remarque : la vignette d'un fichier d'aperçu se caractérise par une icône de CD . Son emplacement de fichier fait référence au lecteur dans lequel le CD contenant son fichier principal a été inséré.



Informations de l'historique indiquant le nom du volume hors ligne d'une photo hors ligne dans Elements Organizer

Voir aussi


« [Création et association d'étiquettes de mots-clés d'après des noms de dossier](#) » à la page 66

« [Importation des étiquettes jointes à des fichiers de support](#) » à la page 14

Importation de photos à partir d'une vidéo

Vous pouvez acquérir des images à partir de vos vidéos numériques si elles sont enregistrées dans un format de fichier que Elements Organizer peut ouvrir, soit les formats ASF, AVI, MPEG, MPG, M1V et WMV. Les photos capturées sont enregistrées et nommées d'après le nom du fichier vidéo auquel s'ajoute un nombre (par exemple, clip vidéo 01, clip vidéo 02, et ainsi de suite).

Remarque : pour créer des photos à partir de la gamme de formats vidéo la plus étendue possible, installez la version la plus récente de logiciels de vidéo standard, tels que QuickTime ou Windows Media Player.



Importation d'images à partir d'un clip vidéo

- 1 Dans l'Editeur, choisissez la commande Fichier > Importation > Image à partir de la vidéo.
- 2 Dans la boîte de dialogue Image vidéo, cliquez sur le bouton Parcourir, naviguez jusqu'à la vidéo à partir de laquelle vous souhaitez importer des images fixes, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.
- 3 Pour lancer la vidéo, cliquez sur le bouton Lecture ►.
- 4 Pour importer une image de la vidéo sous forme d'image fixe, cliquez sur le bouton Saisir l'image ou appuyez sur la barre d'espace lorsque l'image est visible à l'écran. Vous pouvez faire défiler la vidéo vers l'avant ou l'arrière pour acquérir d'autres images.

Remarque : certains formats vidéo ne prennent pas en charge le retour arrière ou l'avance rapide. Dans ces cas, les boutons Retour arrière ◀◀ et Avancée rapide ▶▶ ne sont pas disponibles.

- 5 Dès que vous avez toutes les images qu'il vous faut, cliquez sur le bouton Terminer.
- 6 Sélectionnez la commande Fichier > Enregistrer pour enregistrer chaque fichier image fixe dans un dossier sur votre ordinateur.

Appareils photo de téléphones mobiles

A propos des appareils photo de téléphones mobiles

Si vous disposez d'un téléphone mobile équipé d'un appareil photo intégré, vous pouvez peut-être importer des fichiers de support dans votre catalogue. Assurez-vous que votre téléphone mobile enregistre les fichiers de support dans un format de fichier que vous pouvez importer dans votre catalogue. Pour savoir quel format votre téléphone mobile utilise, reportez-vous à la documentation qui l'accompagne.

Pour importer des photos dans votre catalogue, utilisez l'une des méthodes suivantes :

Transfert direct Si vous possédez un téléphone compatible avec *NOKIA® PC Suite 6.5* ou version ultérieure, ou si votre téléphone enregistre les fichiers de support sur une carte mémoire ou flash amovible, vous pouvez importer les fichiers de support directement de votre téléphone vers Elements Organizer à l'aide du téléchargeur de photos Adobe. Pour savoir comment votre téléphone mobile enregistre les photos, reportez-vous à la documentation qui l'accompagne.

Transfert par câble ou sans fil Transférez les images sur votre disque dur à l'aide d'un câble ou par transfert sans fil. Pour plus de détails, consultez le fabricant du téléphone mobile ou reportez-vous à la documentation qui accompagne ce dernier. Après avoir transféré les photos sur l'ordinateur, choisissez la commande Fichier >  Obtenir des photos et des vidéos dans Elements Organizer pour importer les fichiers de support dans le catalogue. Avec certains appareils photo de téléphones mobiles, le téléchargeur de photos Adobe s'affiche automatiquement dès que vous établissez une connexion par câble ou sans fil. Il n'est donc pas nécessaire de sélectionner la commande Fichier >  Obtenir des photos et des vidéos.

***Remarque :** tous les téléphones mobiles et tous les opérateurs de télécommunications ne vous permettent pas de transférer des fichiers de support vers un ordinateur à l'aide des méthodes décrites ci-dessus. Votre opérateur de télécommunications ou le fabricant de votre téléphone mobile pourront vous informer sur les choix à votre disposition. Vous pouvez également vous rendre sur le site Web d'Adobe pour consulter les informations les plus récentes.*

Chapitre 4 : Affichage et retouche de photos et de vidéos dans Elements Organizer

Elements Organizer permet d'afficher et de trier des fichiers de support de différentes façons et de corriger les problèmes photographiques les plus courants. Dans le navigateur de supports, vous pouvez garder la trace de vos photos, fichiers vidéo et fichiers audio à l'aide d'icônes de vignette qui indiquent la date de création, les étiquettes de mots-clés, les légendes et autres informations. Par exemple, différents modes d'affichage vous permettent d'afficher uniquement les fichiers vidéo, d'afficher les photos côte à côte, par lieu géographique ou dans un affichage cartographique.


Les outils du panneau Retoucher d'Elements Organizer permettent de corriger rapidement les problèmes les plus courants. Par exemple, vous pouvez d'un seul clic supprimer les teintes vertes d'une photo, améliorer le contraste ou supprimer les yeux rouges.

Affichage de photos et de vidéos dans Elements Organizer

A propos du navigateur de supports

 Pour une présentation en vidéo, rendez-vous sur le site www.adobe.com/go/lrvid2313_pse_fr.

Le navigateur de supports affiche les vignettes de vos fichiers de support dans la partie centrale d'Elements Organizer. (Pour revenir au navigateur de supports à partir du mode Affichage par date, sélectionnez la commande  Affichage > Navigateur de supports.) Le navigateur de supports permet d'afficher et de rechercher les vignettes des photos, fichiers vidéo et fichiers audio qui figurent dans vos catalogues. Vous pouvez sélectionner des objets dans le navigateur de supports pour leur associer des étiquettes, les ajouter à des projets ou les retoucher.



Le navigateur de supports affiche vos photos pour un accès rapide.

A. Curseur de réglage de taille des vignettes B. Rotation vers la gauche et vers la droite C. Retour à l'affichage précédent D. Barre de recherche E. Fenêtre principale

Voir aussi

« [A propos des étiquettes de mots-clés](#) » à la page 53

« [A propos de la bande de montage](#) » à la page 84

« [Recherche depuis la barre de recherche](#) » à la page 85

« [Recherche de fichiers de support à l'aide de la zone de recherche](#) » à la page 90

« [Affichage des fichiers de support en plein écran ou côte à côte](#) » à la page 39

Ouverture du navigateur de supports

❖ Pour ouvrir le navigateur de supports à partir de l'affichage par date d'Elements Organizer, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez la commande  Affichage > Navigateur de supports.

- Cliquez sur l'icône  Revenir au navigateur de supports dans la partie inférieure de l'Organiseur.

Définition des préférences d'affichage du navigateur de supports

- 1 Dans le navigateur de supports, choisissez la commande Edition > Préférences > Général.
- 2 Choisissez parmi les options suivantes :
 - Pour classer les images du jour de manière à afficher la plus récente en premier, sélectionnez l'option Afficher le plus récent de chaque jour en premier.
 - Pour redimensionner les photos mises à l'échelle au-delà de 100 % de leur taille réelle à la taille maximale de l'espace disponible, sélectionnez l'option Autoriser le redimensionnement des photos. Désélectionnez cette option pour afficher les photos à leur taille réelle, même si l'espace disponible est plus grand.
 - Pour réactiver l'affichage des boîtes de dialogue que vous aviez désactivé, cliquez sur le bouton Réinitialiser tous les messages d'avertissement.

Icônes du navigateur de supports

Certaines icônes apparaissent uniquement lorsque vous sélectionnez l'option Détails, tandis que d'autres sont affichées en permanence :

Icône Pile  Indique que la vignette représente une pile de photos.

Icône Jeu de versions  Indique que la vignette représente une pile de versions modifiées d'une photo.

Icône Groupe de scènes vidéo  Indique que la vignette représente un rendu d'un groupe de scènes vidéo.

Icône Vidéo  Indique que la vignette représente un clip vidéo.

Icône Disque  Indique que la vignette représente une photo hors ligne.

Icône Audio  Indique que la vignette comprend une légende audio.

Icône d'étiquettes de mots-clés multiples  Indique que des étiquettes de mots-clés sont associées au fichier de support. Placez le pointeur sur une icône d'étiquette pour afficher les étiquettes de mots-clés attachées.

Icônes d'étiquettes de mots-clés  Indiquent les étiquettes de mots-clés qui sont associées au fichier de support.

Icône Album  Indique que la photo fait partie d'un album. Placez le pointeur sur l'icône pour afficher le nom de l'album.

Icône Photo masquée  Indique que la vignette est un fichier masqué.

Icône Projet  Indique que la vignette est utilisée dans un projet.

Icône Projet photo  Indique que la photo fait partie d'un projet multipage.

Etoiles  Affiche la note de la photo sur une échelle de cinq étoiles.

Sélection d'un mode d'affichage du navigateur de supports

❖ Choisissez la commande  Affichage > [option d'affichage].

Choisissez l'une des options d'affichage suivantes :

Affichage par vignettes Affiche les vignettes de vos fichiers de support dans l'ordre de tri spécifié.

Lot importé Affiche les fichiers de support selon les lots dans lesquels ils ont été importés et indique la méthode d'importation.

Emplacement du dossier Affiche les fichiers de support selon les dossiers dans lesquels ils sont stockés.

Affichage par date Ouvre l'affichage par date à partir d'un autre affichage du navigateur de supports. Affiche un calendrier présentant des vignettes aux dates de création des fichiers de support.

Navigateur de supports Ouvre l'affichage par vignettes du navigateur de supports à partir de l'affichage par date.



Différentes vues apparaissent dans la bande de montage et le navigateur de supports, selon le mode d'affichage sélectionné dans le menu Affichage du navigateur de supports.

Affichage et masquage des fichiers de support dans le navigateur de supports

 Pour consulter une vidéo sur ce processus, rendez-vous sur le site www.adobe.com/go/lrvid2316_pse_fr.

Vous pouvez marquer des fichiers de support afin qu'ils n'apparaissent pas dans le navigateur de supports, sans pour autant les supprimer du disque dur. Vous pouvez également faire réapparaître temporairement des fichiers masqués ou supprimer leur marque de sorte qu'ils restent toujours visibles.

Marquage des fichiers de support pour les masquer

- 1 Sélectionnez les fichiers de support que vous voulez masquer. Pour sélectionner plusieurs fichiers adjacents, cliquez sur le premier et le dernier élément à sélectionner tout en maintenant la touche Maj enfoncée. Pour sélectionner des fichiers non adjacents, cliquez sur chacun d'entre eux tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
- 2 Choisissez la commande Edition >  Visibilité > Marquer en tant que masqué pour marquer les fichiers de support à masquer.

Une icône Masqué  apparaît dans le coin inférieur gauche de chaque fichier de support sélectionné.

- 3 Pour masquer les fichiers de support sélectionnés dans Elements Organizer, choisissez la commande Edition >  Visibilité > Masquer les fichiers masqués.

 Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir la commande Visibilité dans le menu contextuel.

Affichage des fichiers de support marqués en tant que masqués

- ❖ Choisissez la commande Edition >  Visibilité, puis choisissez l'une des options suivantes :

Afficher tous les fichiers Affiche les fichiers masqués et non masqués.

Afficher seulement les fichiers masqués Affiche seulement les fichiers masqués dans Elements Organizer.

 Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir la commande Visibilité dans le menu contextuel.

Suppression de l'icône Masqué des fichiers de support

- 1 Dans le navigateur de supports, affichez les fichiers de support marqués comme masqués.

- 2 Sélectionnez les fichiers de support dont vous voulez supprimer l'icône Masqué . Pour sélectionner plusieurs photos adjacentes, maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur le premier et le dernier élément à sélectionner. Pour sélectionner plusieurs photos non contiguës, cliquez sur chaque photo en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
- 3 Choisissez la commande Edition >  Visibilité > Marquer en tant que visible.

 Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir la commande Visibilité dans le menu contextuel.

Affichage et gestion des fichiers par emplacement de dossier

Le mode Emplacement du dossier d'Elements Organizer divise le navigateur de supports en deux sections : un panneau de hiérarchie des dossiers et un panneau de vignettes d'images. Dans ce mode, vous pouvez gérer vos dossiers, ajouter des fichiers à votre catalogue, associer automatiquement des étiquettes aux fichiers en reprenant leur nom de dossier comme étiquette de mot-clé et ajouter ou supprimer des dossiers de l'état Dossier contrôlé.

Par défaut, le panneau de hiérarchie des dossiers affiche tous les dossiers du disque dur. Les dossiers contenant des fichiers gérés présentent une icône de dossier géré . Les fichiers gérés sont ceux que vous avez importés dans un catalogue, manuellement ou automatiquement. Les dossiers contrôlés présentent une icône de dossier contrôlé . Elements Organizer importe automatiquement des fichiers compatibles enregistrés dans des dossiers contrôlés. Les dossiers gérés et contrôlés sont indiqués par une icône de dossier contrôlé et géré . Par défaut, le panneau de vignettes d'images affiche des vignettes pour tous les fichiers du disque dur, en commençant par ceux qui se trouvent dans le dossier sélectionné. Vous pouvez limiter cet affichage par défaut aux seules vignettes des fichiers du dossier sélectionné.

Remarque : pour modifier l'affichage par défaut de chaque panneau, choisissez la commande Edition > Préférences > Emplacement du dossier, puis sélectionnez les options qui vous conviennent.

- 1 Dans le navigateur de supports, sélectionnez la commande Emplacement du dossier dans le menu  Affichage situé dans l'angle supérieur droit de l'Organiseur.

La hiérarchie des dossiers est visible sur le côté gauche de la fenêtre, tandis que les vignettes d'image apparaissent dans le panneau du centre.

- 2 Utilisez l'une des méthodes suivantes pour spécifier les fichiers devant apparaître dans le panneau de vignettes d'images :
 - Pour afficher dans le panneau de vignettes d'images uniquement les fichiers du dossier sélectionné, cliquez dans le panneau de hiérarchie des dossiers avec le bouton droit de la souris, puis désélectionnez l'option Afficher tous les fichiers (la coche à gauche de cette option disparaît lorsqu'elle est désélectionnée).
 - Pour afficher dans le panneau de vignettes d'images uniquement les fichiers gérés, cliquez dans le panneau de hiérarchie des dossiers avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez l'option Afficher tous les fichiers (une coche apparaît à gauche de cette option lorsqu'elle est sélectionnée).

 Si vous souhaitez rechercher tous vos fichiers gérés en mode Emplacement du dossier, vous devez sélectionner l'option Afficher tous les dossiers.

- 3 Pour rechercher l'emplacement du dossier d'un fichier, cliquez sur la vignette du fichier dans le panneau de vignettes d'images. Le dossier du fichier s'affiche en surbrillance dans le panneau de gauche.
- 4 Pour rechercher des fichiers dans un dossier spécifique, cliquez sur le dossier dans le panneau de hiérarchie des dossiers. Les vignettes des fichiers de ce dossier apparaissent regroupées sous le nom du dossier dans le panneau de vignettes d'images.
- 5 Pour appliquer instantanément des étiquettes aux fichiers par emplacement de dossier, cliquez sur l'icône Etiquette de mot-clé instantanée  dans l'angle supérieur droit du panneau de vignettes d'images de chaque groupe auquel associer une étiquette.

- 6 Pour gérer les fichiers et les dossiers, sélectionnez un dossier, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :
- Pour déplacer un fichier dans un autre dossier, faites glisser la vignette du fichier du panneau de vignettes d'images vers un dossier dans le panneau de hiérarchie des dossiers.
 - Pour afficher le dossier dans l'Explorateur, cliquez dans le panneau de hiérarchie des dossiers avec le bouton droit de la souris, puis choisissez la commande Révéler dans l'Explorateur.
 - Pour ajouter le dossier ou le supprimer de l'état de dossier contrôlé, cliquez dans le panneau de gauche avec le bouton droit de la souris, puis choisissez la commande Ajouter aux dossiers contrôlés ou Supprimer des dossiers contrôlés.
 - Pour ajouter les fichiers du dossier à votre catalogue, cliquez dans le panneau de hiérarchie des dossiers avec le bouton droit de la souris, puis choisissez la commande Ajouter les fichiers non gérés au catalogue.
 - Pour renommer le dossier, cliquez dans le panneau de hiérarchie des dossiers avec le bouton droit de la souris, puis choisissez la commande Renommer le dossier. Entrez ensuite le nouveau nom.
 - Pour supprimer le dossier, cliquez dans le panneau de hiérarchie des dossiers avec le bouton droit de la souris, puis choisissez la commande Supprimer le dossier.
- 7 Pour créer un dossier, cliquez dans le panneau de hiérarchie des dossiers avec le bouton droit de la souris, puis choisissez la commande Nouveau dossier.

Voir aussi

« [Utilisation des dossiers contrôlés](#) » à la page 22

« [Obtention de fichiers de support à partir de fichiers et de dossiers](#) » à la page 23

« [A propos des étiquettes de mots-clés](#) » à la page 53

« [Création et association d'étiquettes de mots-clés d'après des noms de dossier](#) » à la page 66

Spécification des types de support à afficher

❖ Dans le navigateur de supports, choisissez la commande Affichage > Types de support > [type de fichier].

Remarque : après l'importation d'éléments, tous les types de support s'affichent temporairement dans le navigateur de supports.


Tri de fichiers dans le navigateur de supports

❖ Choisissez une option de tri dans le menu déroulant Organisation du navigateur de supports, situé dans l'angle supérieur droit du navigateur de supports. Vous pouvez choisir parmi les options de tri suivantes :

Date (ordre décroissant) Affiche en premier les derniers fichiers de support créés ou importés (pour un même jour, les fichiers de support sont affichés dans l'ordre dans lequel ils ont été créés, en commençant par le plus ancien, sauf indication contraire dans la boîte de dialogue Préférences générales). L'ordre décroissant est pratique lorsque vous devez associer des étiquettes aux derniers fichiers de support importés.

Date (ordre croissant) Affiche tous les fichiers de support par ordre chronologique.

Ordre d'album Affiche les fichiers de support dans l'ordre dans lequel vous les avez placés dans un album (uniquement disponible lorsqu'un album est sélectionné).




Le menu Organisation du navigateur de supports trie les vignettes dans l'ordre chronologique, dans l'ordre chronologique inverse ou dans l'ordre de l'album.

Redimensionnement, actualisation ou masquage des vignettes

Vous pouvez modifier la taille des vignettes ou actualiser les vignettes après la retouche d'un fichier de support dans une autre application. D'autre part, vous pouvez faire pivoter rapidement les vignettes pour les afficher correctement dans la fenêtre.

- Faites glisser le curseur de taille de la vignette dans la barre de raccourcis pour modifier la taille des vignettes par incréments.



Faites glisser le curseur de taille de la vignette vers la droite pour agrandir les vignettes.

- Cliquez sur le bouton à gauche du curseur pour afficher les vignettes les plus petites possibles.
- Cliquez sur le bouton à droite du curseur pour afficher un seul fichier de support.
- Choisissez la commande Affichage > Actualiser pour actualiser l'affichage d'une vignette.
- En haut du navigateur de supports, cliquez sur le bouton Rotation vers la gauche  pour faire pivoter une image dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ou sur le bouton Rotation vers la droite  pour la faire pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre.

Voir aussi

« [Mise à jour de la vignette d'un fichier](#) » à la page 120

Sélection d'éléments dans le navigateur de supports

 Pour consulter une vidéo sur ce processus, rendez-vous sur le site www.adobe.com/go/lrvid2314_pse_fr.

Dans le navigateur de supports, sélectionnez le fichier de support avec lequel vous voulez travailler. Un cadre bleu apparaît autour d'une vignette sélectionnée. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour sélectionner un seul élément, cliquez sur sa vignette.
- Pour sélectionner plusieurs éléments adjacents, maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur le premier et le dernier élément à sélectionner.
- Pour sélectionner plusieurs éléments non adjacents, cliquez sur chaque élément tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
- Pour sélectionner ou désélectionner tous les éléments dans le navigateur de supports, choisissez la commande Edition > Tout sélectionner ou Edition > Désélectionner.

Affichage et modification des détails d'un fichier de support

Vous avez la possibilité d'afficher ou non les détails de chaque vignette et d'indiquer comment afficher certains détails dans le navigateur de supports. Vous pouvez également ajouter ou modifier des légendes, y compris des légendes audio, et ajouter des informations de date et heure.

Voir aussi

« [A propos des informations de fichier \(métadonnées\)](#) » à la page 123

« [Modification de la date et de l'heure de fichiers](#) » à la page 119

Spécification du format de la date et de la police des détails

- 1 Sélectionnez la commande Edition > Préférences > Général.
- 2 Dans la zone Options d'affichage, spécifiez le format des dates ainsi que la police d'affichage des détails en sélectionnant l'une des options suivantes :

Format de date (Cette option n'est pas disponible pour toutes les langues.) Sélectionnez le format MM/JJ/AAAA ou JJ/MM/AAAA.

Utiliser la police système Choisissez cette option pour afficher tous les détails dans la police système.

Régler la date et l'heure en cliquant sur les vignettes des dates Sélectionnez cette option pour modifier les détails de date et d'heure des photos d'un simple clic.


Affichage des détails d'un fichier de support

Cochez ou désélectionnez la case Détails dans l'angle supérieur droit du navigateur de supports.

Modification des détails d'un fichier de support

Vous pouvez modifier les informations relatives à un fichier de support. Rien ne vous interdit, par exemple, de changer la date, les étiquettes jointes, le nom du fichier, les légendes ou les légendes audio.

- ❖ Dans le navigateur de supports, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour modifier ou ajouter un texte de légende, cochez la case Détails, puis cliquez sur le bouton Mode Une seule photo . Cliquez sur la légende ou sur le texte « Cliquez ici pour ajouter une légende ».
 - Pour ajouter, écouter ou modifier une légende audio, cochez la case Détails, puis cliquez sur le bouton Mode Une seule photo. Cliquez sur le bouton Enregistrer une légende audio .



Détails de la photo

A. Date et heure B. Albums auxquels la photo appartient C. Etiquettes de mots-clés jointes à la photo D. Barre de défilement pour passer à la photo suivante/précédente E. Cliquez ici pour ajouter ou modifier une légende F. Cliquez ici pour ajouter ou lire une légende audio

- Pour changer la date associée à un fichier de support, sélectionnez sa vignette, puis choisissez la commande Edition > Régler la date et l'heure. Définissez les options proposées dans les boîtes de dialogue qui s'affichent.

 Vous pouvez modifier les dates d'un simple clic. Pour activer cette fonctionnalité, sélectionnez Edition > Préférences > Général. Dans la boîte de dialogue des préférences, activez l'option Régler la date et l'heure en cliquant sur les vignettes des dates. Cliquez sur la date et effectuez les modifications requises.


Affichage de projets vidéo

Elements Organizer affiche la liste des projets que vous avez créés en utilisant Adobe Premiere Elements. Cependant, vous ne pouvez pas renommer ou modifier des fichiers de support, ni en ajouter à ces projets, dans Elements Organizer. Pour modifier les fichiers de support de ces projets ou en ajouter, vous devez lancer Adobe Premiere Elements. Pour afficher les projets vidéo créés dans Adobe Premiere Elements, procédez comme suit :

- 1 Dans Elements Organizer, développez les albums en cliquant sur le triangle à côté d'Albums. La liste des albums s'affiche, ainsi que l'option Projets vidéo.
- 2 Développez les projets vidéo en cliquant sur le triangle à côté de Projets vidéo pour afficher la liste des projets vidéo.
- 3 Sélectionnez le projet à utiliser et cliquez avec le bouton droit de la souris sur le projet pour ouvrir un menu contextuel contenant les options suivantes :

Ouvrir avec Premiere Elements Cette option permet d'afficher le projet dans la bande de montage.

Rechercher les éléments dans le projet vidéo <nom du projet vidéo> Cette option vous permet d'afficher les supports associés au projet.



Affichage des projets vidéo créés dans Adobe Premiere Elements

Affichage de clips vidéo et d'images plein écran


Affichage des fichiers vidéo

Dans le navigateur de supports, la première image d'un clip vidéo fait office de vignette. L'icône de film fixe  identifie un clip vidéo dans le navigateur de supports.

1 Cliquez deux fois sur le clip vidéo dans le navigateur de supports.

Remarque : pour visionner les vidéos QuickTime dans Elements Organizer, le lecteur QuickTime doit être installé sur votre ordinateur. Si ce n'est pas le cas, téléchargez et exécutez le programme d'installation de QuickTime sur le site www.apple.com/fr/quicktime/download.

2 Lorsque Elements Organizer Media Player apparaît, cliquez sur le bouton Lecture pour lancer la vidéo. Pour la visionner image par image, faites glisser la règle de positionnement. Si le clip vidéo est long, il se peut qu'il saute quelques images.



Photoshop Elements Media Player

A. Boutons Début et Fin B. Bouton Enregistrement C. Bouton Lecture D. Bouton Arrêt E. Temps écoulé F. Faire glisser le curseur de position tout le long du clip vidéo G. Commande Volume

3 Cliquez sur le bouton de fermeture  pour fermer l'application Media Player d'Elements Organizer.

 Vous pouvez extraire des photos à partir des images d'un clip vidéo en choisissant Fichier > Importation > Image à partir de la vidéo dans l'Editeur.

Les formats de fichiers pouvant être lus par Elements Organizer dépendent des applications installées. Voici les configurations possibles :

- Seul Adobe Photoshop Elements est installé : dans ce cas, Elements Organizer peut lire uniquement les formats de fichiers (vidéo et audio) lisibles en faisant appel à des filtres non soumis aux droits d'auteur. Si un format de fichier spécifique peut être lu via un autre filtre pris en charge sur le système (QuickTime, par exemple), il pourra également être lu par Elements Organizer.
- Seul Adobe Premiere Elements est installé : dans ce cas, Elements Organizer peut lire tous les formats de fichiers (vidéo et audio).
- Adobe Photoshop Elements et Adobe Premiere Elements sont installés : dans ce cas, Elements Organizer peut lire tous les formats de fichiers (vidéo et audio).


Affichage des fichiers de support en plein écran ou côte à côte

En modes Plein écran et Comparer les photos côte à côte, vous pouvez visualiser facilement vos fichiers de support sans être distrait par les autres éléments de l'interface, tels que les fenêtres et les menus.

L'option Afficher, retoucher, organiser en plein écran permet de présenter un ensemble de fichiers de support sous forme de diaporama plein écran. Vous pouvez personnaliser ce diaporama, notamment en effectuant les opérations suivantes :

- Lire un fichier audio pendant la visualisation des images
- Afficher les vignettes des fichiers sélectionnés sous forme de film fixe sur le côté droit de l'écran
- Ajouter des effets aux fichiers de support

Une fois que vous avez sélectionné les photos à inclure dans le diaporama, vous pouvez les retoucher à votre convenance. Vous avez la possibilité de les envoyer à l'Editeur de diaporamas directement à partir de cet affichage. Pour créer un diaporama, il vous suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris et de sélectionner l'option Créer le diaporama.



Vue Plein écran

Pour afficher un fichier de support en mode Plein écran, choisissez l'une des méthodes suivantes :


- Sélectionnez le fichier de support que vous souhaitez afficher et cliquez sur l'icône Afficher, retoucher, organiser en plein écran .
- Dans le coin supérieur droit de l'Organiseur, sélectionnez Affichage > Afficher, retoucher, organiser en plein écran.
- Appuyez sur la touche F11.

La commande Comparer les photos côte à côte permet d'afficher deux photos simultanément. Le mode Comparer les photos côte à côte est utile lorsque vous devez vous concentrer sur les détails et les différences entre des photos. Vous pouvez sélectionner deux photos ou plus pour les comparer.

Pour comparer des photos, procédez de l'une des manières suivantes :

- Dans le coin supérieur droit de l'Organiseur, sélectionnez la commande Affichage > Comparer les photos côte à côte (cette option n'est pas disponible dans toutes les versions de langue).
- Sélectionnez deux photos, et appuyez sur la touche F12.

En mode Comparer les photos côte à côte, la photo sélectionnée présente une bordure bleue. Pour changer de photo, cliquez sur le bouton Support suivant . La photo suivante de votre sélection apparaît. Si vous avez activé la bande de film, vous pouvez cliquer sur une image dans la bande pour la faire apparaître à la place de l'image sélectionnée (celle qui présente une bordure bleue).



Le mode Comparer les photos côte à côte vous permet d'analyser la composition et les détails des photos. L'image 1 est marquée pour l'impression.

En mode Afficher, retoucher, organiser en plein écran ou en mode Comparer les photos côte à côte, vous pouvez afficher les options suivantes :

Panneau Modification rapide Permet de modifier le fichier de support affiché.

Panneau Organisation rapide Permet de créer et d'appliquer des étiquettes aux fichiers de support. Grâce à ce panneau, il est également très facile d'ajouter un fichier de support à des albums existants.

Barre de contrôle Affiche toutes les icônes de navigation et de contrôle vous permettant d'accéder aux panneaux et boîtes de dialogue dont vous avez besoin.

Vous pouvez basculer d'un mode à l'autre en cliquant sur le bouton Afficher, retoucher, organiser en plein écran  ou Comparer les photos côte à côte .

Voir aussi

« [A propos des diaporamas](#) » à la page 133

Panneau Modification rapide

En mode Afficher, retoucher, organiser en plein écran ou en mode Comparer les photos côte à côte, vous pouvez retoucher la photo affichée à l'aide du panneau Modification rapide. Ce panneau, situé sur le côté gauche de l'écran, est par défaut réduit en icône. Il se réduit également de façon automatique si vous laissez la souris immobile pendant quelques secondes. Pour agrandir le panneau, il suffit de passer la souris dessus ou de cliquer sur l'option Activer/désactiver le panneau Modification rapide dans la barre d'aperçu du mode Plein écran. Si vous souhaitez que le panneau Modification rapide soit toujours visible, cliquez sur le bouton Masquage automatique .

Le tableau ci-dessous présente certaines des icônes du panneau Modification rapide et leurs fonctions.

Icône	Fonction
Retouche optimisée automatique 	Correction des défauts des images dus à une sous-exposition, au manque de contraste, à une balance ou à une saturation incorrecte des couleurs
Couleur automatique 	Amélioration des couleurs de la photo avec l'outil Couleur automatique
Niveaux automatiques 	Amélioration de la gamme de tons de la photo avec l'outil Niveaux automatiques
Contraste automatique 	Amélioration du contraste avec l'outil Contraste automatique
Netteté automatique 	Accentuation de la netteté des photos
Correction automatique des yeux rouges 	Suppression des yeux rouges
Modifier les photos 	Lancement de Photoshop Elements Editor
Modifier les vidéos 	Lancement d'Adobe Premiere Elements
Marquer pour l'impression 	Marquage d'un fichier de support à imprimer

Remarque : sélectionnez une étoile pour attribuer une note à la photo affichée. Si la photo a une note que vous voulez effacer, cliquez sur l'étoile dorée située à l'extrême droite.

Panneau Organisation rapide

En modes Afficher, retoucher, organiser en plein écran et Comparer les photos côte à côte, le panneau Organisation rapide vous permet de créer et d'ajouter facilement des étiquettes de mots-clés au fichier de support affiché. Ce panneau, situé sur le côté gauche de l'écran, est par défaut réduit en icône. Il se réduit également de façon automatique, si vous laissez la souris immobile pendant quelques secondes. Pour agrandir le panneau, il suffit de passer la souris dessus ou de cliquer sur l'option Activer/désactiver le panneau Organisation rapide dans la barre d'aperçu du mode Plein écran.

Le panneau Organisation rapide est constitué des deux sous-panneaux suivants :

Albums Affiche la liste des albums existants. Les albums associés au fichier de support affiché sont mis en évidence.

Étiquettes de mots-clés Affiche la liste des étiquettes de mots-clés sous forme de nuage. Les étiquettes associées au fichier de support affiché sont mises en évidence.

Grâce au panneau Organisation rapide, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Ajouter le fichier de support affiché à un album existant (si, par exemple, vous voulez ajouter ce fichier de support à l'album intitulé Disneyland, il suffit de cliquer sur Disneyland dans le sous-panneau Albums)

- Créer des étiquettes de mots-clés et les appliquer au fichier de support affiché

Pour créer une étiquette et l'appliquer au fichier de support affiché :

- 1 Dans le sous-panneau Etiquettes de mots-clés, saisissez le nom de l'étiquette dans la zone de texte Appliquer une étiquette au support. Si, par exemple, vous désirez créer une étiquette de mot-clé nommée Vacances, il suffit de saisir Vacances dans la zone de texte.
- 2 Cliquez sur l'icône Appliquer .

L'étiquette que vous venez de créer est alors appliquée au support affiché.

Pour appliquer une étiquette existante au fichier de support affiché, cliquez sur le nom de cette étiquette dans le sous-panneau Etiquettes de mots-clés. L'étiquette est mise en évidence.

Barre de contrôle

La barre de contrôle contient toute une série d'icônes permettant de naviguer entre les fichiers de support, de les lire, etc. La barre de contrôle disparaît de l'écran si vous laissez la souris immobile pendant quelques secondes. (Il suffit de déplacer la souris pour la faire réapparaître.)

La barre de contrôle est constituée des icônes suivantes :

Icône Afficher/masquer la bande de film Permet d'afficher et de masquer les images d'une bande de film. Cliquez sur cette icône pour afficher toutes les images dans une bande de vignettes sur le côté droit de l'écran. Cliquez à nouveau sur cette icône pour masquer cette bande.

Activer/désactiver le panneau Modification rapide Permet d'afficher et de masquer le panneau Modification rapide. Cliquez sur cette icône pour afficher le panneau Modification rapide sur le côté gauche de l'écran. Cliquez à nouveau sur cette icône pour masquer le panneau.

Activer/désactiver le panneau Organisation rapide Permet d'afficher et de masquer le panneau Organisation rapide. Cliquez sur cette icône pour afficher le panneau Organisation rapide sur le côté gauche de l'écran. Cliquez à nouveau sur cette icône pour masquer le panneau.

Précédent Affiche le fichier de support précédent.

Suivant Affiche le fichier de support suivant.

Lecture Lance la lecture du fichier de support.

Ouvrir la boîte de dialogue des paramètres Affiche la boîte de dialogue Options de la vue Plein écran.

Transitions Affiche la boîte de dialogue Sélectionner une transition.

Afficher/masquer le panneau de propriétés Permet d'afficher et de masquer le panneau de propriétés.

Afficher, retoucher, organiser en plein écran Permet de passer en mode Plein écran à partir du mode Comparer les photos côte à côte.

Comparer les photos côte à côte Permet de passer en mode Comparer les photos côte à côte.

Synchronisation du déplacement et du zoom en mode Côte à côte Synchronise le déplacement et le zoom lorsque les photos sont affichées en mode Comparer les photos côte à côte. Si, par exemple, vous cliquez sur cette icône puis utilisez la souris pour faire un zoom avant, ce zoom s'applique aux deux images en même temps.

Voir aussi

« [Options de la vue Plein écran](#) » à la page 44

« [Application de transitions aux fichiers de support](#) » à la page 44

Options de la vue Plein écran

Options de la boîte de dialogue Options de la vue Plein écran

Fond musical Indique le fichier audio à lire pendant le diaporama. Pour choisir un autre fichier, cliquez sur le bouton Parcourir, localisez le fichier, puis sélectionnez-le.

Lire les légendes audio Active la lecture des légendes audio des fichiers sélectionnés pendant le diaporama. Vous pouvez utiliser des fichiers mp3, WAV et WMA pour les légendes audio.

Fréquence des pages Indique la durée d'affichage de chaque image à l'écran avant l'affichage ou l'apparition progressive de l'image suivante.

Inclure les légendes Affiche les légendes au bas de l'écran.

Autoriser le redimensionnement des photos Redimensionne les photos en fonction de la taille de l'écran.

Autoriser le redimensionnement des vidéos Redimensionne les séquences vidéo en fonction de la taille de l'écran.

Afficher le film fixe Affiche toutes les images sélectionnées dans une bande de vignettes sur le côté droit de l'écran. Pour choisir l'image à afficher en plein écran, cliquez sur sa vignette.

Autoriser le redimensionnement des vidéos Redimensionne les séquences vidéo en fonction de la taille de l'écran.

Lancer automatiquement à l'ouverture Lance le diaporama à l'ouverture de l'image en plein écran. Lorsque cette option est sélectionnée, il est inutile de cliquer sur le bouton Lecture pour lancer le diaporama.

Répéter le diaporama Lit le diaporama en boucle jusqu'à ce que vous l'arrêtiez.

Options du panneau de propriétés

Ce panneau affiche les propriétés associées aux fichiers de support. Pour ouvrir le panneau de propriétés, cliquez sur l'icône Afficher/masquer le panneau de propriétés . Ce panneau propose les options suivantes :

Général Affiche les propriétés générales d'un fichier de support, notamment son nom, sa note, sa légende et ses annotations.

Métadonnées Affiche les métadonnées associées au fichier. Cliquez sur Complète pour afficher l'ensemble des détails concernant le fichier ou sur Abrégée pour visualiser uniquement les métadonnées essentielles.

Mots-clés Affiche les mots-clés associés au fichier de support.

Historique Affiche l'historique du fichier, notamment sa date de modification et sa date d'importation.

Application de transitions aux fichiers de support

- 1 Cliquez sur l'icône Sélectionner une transition  dans la barre de contrôle.
- 2 Sélectionnez l'une des options suivantes, puis cliquez sur le bouton OK. Pour obtenir un aperçu des transitions, vous pouvez faire passer le pointeur de la souris sur les vignettes.
 - Classique
 - Fondu en ouverture/en fermeture
 - Panoramique et zoom
 - Pixellisation 3D

La transition sélectionnée est alors appliquée au fichier de support affiché, et vous pouvez en visualiser l'effet.

Remarque : la transition Panoramique et zoom et les transitions Pixellisation 3D prennent en charge des photos uniquement.

A propos des transitions et d'OpenGL

Qu'est-ce qu'Open Graphics Library (OpenGL) ? Il s'agit d'une bibliothèque logicielle multi-plates-formes que les programmes informatiques peuvent utiliser pour communiquer avec votre pilote d'affichage.

Pour la fonction de panoramique et zoom et les transitions de pixellisation 3D, le logiciel OpenGL version 1.2 ou supérieure doit être installé sur votre ordinateur. La version OpenGL dépend des pilotes de carte d'affichage installés sur votre système. Si un message s'affiche, vous informant que votre système ne prend pas OpenGL en charge, assurez-vous que vous disposez du pilote le plus récent pour la carte d'affichage installée. Les fabricants de cartes d'affichage mettent fréquemment à jour leurs pilotes pour s'adapter aux nouvelles caractéristiques des systèmes d'exploitation et des programmes. Avant de mettre les pilotes à jour, déterminez la version du pilote d'affichage actif.

Recherche de la version du pilote d'affichage sous Windows XP

- 1 Cliquez sur le bureau avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés.
- 2 Sélectionnez Paramètres puis Avancé.
- 3 Selon votre carte d'affichage graphique, différents onglets s'affichent. Choisissez Carte > Propriétés pour afficher les données de la carte, y compris la taille de la mémoire de la carte. Choisissez Pilote pour afficher les détails du pilote, y compris la version de ce dernier.

Recherche de la version du pilote d'affichage sous Windows Vista


- 1 Cliquez sur le bureau avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Personnaliser.
- 2 Sélectionnez Paramètres d'affichage > Paramètres avancés. L'onglet Carte affiche les données de votre carte, y compris la mémoire disponible sur la carte.
- 3 Choisissez Propriétés > Pilote pour obtenir la version du pilote.

Consultez le site Web du fabricant de la carte d'affichage pour obtenir un pilote plus récent. Des instructions d'installation des mises à jour de pilotes seront fournies lors du téléchargement ou téléchargées avec le pilote.

Affichage des fichiers de support en mode Affichage par date

Affichage et recherche de fichiers de support en mode Affichage par date

Le mode Affichage par date permet de parcourir les fichiers de support dans l'ordre chronologique ou de rechercher les fichiers de support d'un jour, d'un mois ou d'une année spécifique. Une fois que vous avez trouvé le jour que vous recherchez, vous pouvez visualiser les fichiers de support de ce jour sous forme de mini-diaporama. Vous pouvez également garder la trace d'événements récurrents, comme, par exemple, les vacances et les anniversaires, et ajouter des remarques au jour de votre choix. La plupart des opérations réalisables sur les fichiers de support depuis le Navigateur de supports sont disponibles en mode Affichage par date.



Affichage par date

A. Cliquer ici pour sélectionner un mois **B.** Cliquer ici pour sélectionner une année **C.** Date sélectionnée **D.** Cliquer ici pour afficher le mois précédent/suivant **E.** Cliquer ici pour choisir un affichage par année, mois ou jour **F.** Cliquer ici pour sélectionner une date **G.** Cliquer ici pour afficher le jour précédent/suivant **H.** Nombre de photos pour la date sélectionnée **I.** Commandes pour l'affichage du diaporama **J.** Ajout d'un événement **K.** Cliquer ici pour saisir une note quotidienne

Remarque : il est impossible d'imprimer le calendrier de l'affichage par date. Pour créer un calendrier mural, cliquez sur le bouton Calendrier avec photos  de l'onglet Créer.

- 1 Cliquez sur la commande  Affichage > Affichage par date dans l'angle supérieur droit de l'Organiseur. Le mode Affichage par date s'ouvre au mois et au jour du fichier de support sélectionné dans le Navigateur de supports.
- 2 Cliquez sur le bouton Année , Mois  ou Jour  au bas de l'affichage par date.
- 3 Naviguez jusqu'au mois et au jour à afficher en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur le bouton Précédent  ou Suivant  pour revenir en arrière ou avancer. Pour vous déplacer plus rapidement, maintenez le bouton enfoncé.
 - Cliquez sur l'année, puis choisissez une année dans la liste qui s'affiche. Une icône de photo  en regard d'une l'année indique que cette année contient des fichiers de support.
 - Dans l'affichage par mois, cliquez sur le nom du mois, puis choisissez un mois dans la liste qui s'affiche. Une icône de photo  en regard d'un mois indique que ce mois contient des fichiers de support.
 - Cliquez sur la date affichée en haut à droite, puis entrez la date à rechercher dans la boîte de dialogue Définir la date.
 - Dans l'affichage par mois ou par année, cliquez deux fois sur un jour. Le calendrier passe en mode Affichage par jour et affiche le premier fichier de support du jour concerné.
- 4 Si plusieurs fichiers de support sont disponibles pour le jour concerné, vous pouvez les afficher en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Dans l'affichage par jour, cliquez sur la vignette d'un des fichiers de support dans la colonne de droite.
 - Dans l'affichage par jour, sélectionnez Affichage  > Afficher, retoucher, organiser en plein écran  pour afficher les photos du jour sélectionné dans ce mode.

- Dans l'affichage par année ou par mois, cliquez sur Exécuter  au-dessous du fichier de support et affichez tous les fichiers de support du jour sélectionné sous forme de diaporama.
- 5 Pour afficher une photo dans le Navigateur de supports lorsque vous vous trouvez dans l'affichage par jour, cliquez sur le bouton Revenir au navigateur de supports , situé à droite en dessous de la photo.

 La plupart des commandes disponibles dans le Navigateur de supports le sont également en mode Affichage par date. Cliquez sur un fichier de support avec le bouton droit de la souris pour obtenir le menu des commandes disponibles.

Voir aussi


« [Envoi de photos à des services d'impression en ligne](#) » à la page 161

« [Affichage des fichiers de support en plein écran ou côte à côte](#) » à la page 39

Modification des fichiers de supports affichés à une date donnée

Par défaut, l'affichage par date affiche le premier fichier de support numérisé ou pris à une date donnée. Si le fichier par défaut n'est pas représentatif du groupe de fichiers de support pris ce jour-là, vous pouvez en choisir un autre.

- ❖ En mode Affichage par date, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Dans l'affichage par mois ou par année, utilisez les commandes de diaporama pour rechercher le fichier de support à utiliser. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre du diaporama, puis choisissez la commande Définir comme priorité du jour.
 - Dans l'affichage par jour, sélectionnez le fichier de support dans la liste des vignettes. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur le fichier de support ou sur la vignette, puis choisissez la commande Définir comme priorité du jour.



Sélection d'une image en mode Affichage par jour

Affichage des fichiers de support de date inconnue

Pour visualiser vos fichiers de support en mode Affichage par date, ils doivent contenir au moins l'indication de l'année. Si l'année n'est pas connue, les fichiers n'apparaissent pas du tout dans l'affichage par date.

- ❖ En mode Affichage par date, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Si le fichier de support comporte une année et un mois, mais aucun jour, cliquez sur l'icône Date indéterminée . Cette icône se trouve dans le coin supérieur droit du mois dans l'affichage par mois ou dans le coin supérieur droit de l'année dans l'affichage par année.
 - Si le fichier de support comporte une année, mais aucun mois, ni aucun jour, cliquez sur l'icône Date indéterminée. Cette icône se trouve dans le coin supérieur droit de l'année dans l'affichage par année.
 - Si l'icône représente plusieurs fichiers de support, cliquez dessus pour afficher ces fichiers dans un diaporama.

Voir aussi

« [Modification de la date et de l'heure de fichiers](#) » à la page 119

Ajout d'une note quotidienne en mode Affichage par date


Le mode Affichage par date permet d'écrire des notes et de garder trace des événements d'un jour particulier. Vous pouvez, par exemple, ajouter des remarques aux fichiers de support créés dans la journée. La note quotidienne est différente de la légende, car elle correspond à un jour donné du calendrier, plutôt qu'à un fichier de support particulier. Les notes quotidiennes ne sont accessibles qu'en mode Affichage par date.

- 1 En mode Affichage par date, sélectionnez un jour.
- 2 Entrez la note dans la zone Note quotidienne.

 Vous pouvez ajouter une note quotidienne à n'importe quel jour de l'affichage par date, même s'il ne contient pas de fichiers de support. Dans l'affichage par mois, une icône de note  s'affiche sur chaque jour accompagné d'une note.

Ajout d'un événement en mode Affichage par date

Le mode Affichage par date permet d'effectuer le suivi d'événements quotidiens ou annuels, tels que des anniversaires.



Ajout d'un événement au calendrier

- 1 En mode Affichage par date, sélectionnez un jour.

2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur l'icône d'événement .
- Dans l'affichage par mois ou par année, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un jour, puis choisissez l'option Ajouter un événement dans le menu contextuel.

3 Attribuez un nom à l'événement dans la zone de texte Nom d'événement.

4 Si nécessaire, modifiez les dates affichées dans les menus déroulants.

5 Si l'événement est annuel, sélectionnez l'option Événement périodique. Si vous le souhaitez, entrez l'année de fin de l'événement périodique. Cliquez sur le bouton OK.

Dans les affichages par mois et par année, les vacances et les événements apparaissent dans des couleurs spécifiques.

 *Pour ajouter, supprimer ou modifier des événements, utilisez l'option Affichage par date de la boîte de dialogue Préférences.*

Ajout ou modification d'une légende en mode Affichage par date

- 1 En mode Affichage par date, affichez le fichier de support dont vous souhaitez modifier la légende.
- 2 Cliquez sur le bouton Jour  pour ouvrir le mode d'affichage par jour.
- 3 Saisissez le texte dans la zone Légende dans l'angle inférieur droit.

Définition des préférences du mode Affichage par date

- 1 Choisissez la commande Edition > Préférences > Affichage par date.
- 2 Sélectionnez l'option Définir le lundi comme premier jour de la semaine de sorte que la semaine commence le lundi ; sinon, la semaine commence le dimanche.
- 3 Dans la liste Fêtes et jours fériés, sélectionnez les fêtes que vous souhaitez noter sur le calendrier.
- 4 Ajoutez, supprimez ou modifiez des événements en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Pour ajouter un événement, cliquez sur le bouton Nouveau, puis entrez les informations pertinentes dans la boîte de dialogue Créer un événement.
 - Pour modifier un événement, sélectionnez-le dans la liste, puis cliquez sur le bouton Modifier. Modifiez les informations dans la boîte de dialogue Modifier l'événement.
 - Pour supprimer un événement, sélectionnez-le dans la liste, puis cliquez sur le bouton Supprimer.
- 5 Cliquez sur le bouton OK pour fermer la boîte de dialogue Préférences.

Retouche de photos et de vidéos dans Elements Organizer

Dans Elements Organizer, les outils de l'onglet Retoucher permettent de corriger rapidement les problèmes les plus courants. Des versions personnalisables de certains de ces outils sont disponibles à partir de l'Editeur, mais les versions simples présentées ici sont faciles et rapides à utiliser.

Cliquez sur l'onglet Retoucher pour afficher la liste des outils de retouche dont vous disposez pour corriger vos fichiers de support.

Si vous devez effectuer des retouches plus complexes, vous pouvez faire appel à Photoshop Elements Editor. Pour ouvrir cet éditeur, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur l'onglet Retoucher puis sur  Modifier les photos.
- Cliquez sur le triangle en regard de Retoucher et sélectionnez Retouche photo standard , Retouche photo rapide  ou Retouche photo guidée .

Vous pouvez effectuer des retouches complexes sur vos fichiers vidéo à l'aide d'Adobe Premiere Elements Editor. Pour ouvrir cet éditeur, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur l'onglet Retoucher, puis sur Modifier les vidéos .
- Cliquez sur le triangle en regard de Retoucher, puis sélectionnez l'option Modifier les vidéos.

Retouche rapide avec la fonction Retouche optimisée automatique

L'outil Retouche optimisée automatique analyse les photos et corrige les problèmes les plus courants résultant d'un mauvais réglage de l'exposition, du contraste et de la balance et de la saturation des couleurs.

- 1 Cliquez sur l'onglet Retoucher pour l'ouvrir.
- 2 Sélectionnez une ou plusieurs photos dans le navigateur de supports. Pour sélectionner plusieurs photos, cliquez sur chaque photo en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
- 3 Sur l'onglet Retoucher, cliquez sur l'outil  Retouche optimisée automatique.

L'outil Retouche optimisée automatique crée des copies des photos sélectionnées, effectue des réglages sur les copies et les enregistre dans les jeux de versions des photos sur lesquelles elles sont basées.

Correction chromatique avec la fonction Couleur automatique

L'outil Couleur automatique analyse les photos et corrige les problèmes courants de balance des couleurs, tels que les teintes vertes des photos prises sous des lampes fluorescentes ou les teintes bleutées des photos prises en extérieur avec des paramètres d'éclairage d'intérieur.

- 1 Cliquez sur l'onglet Retoucher pour l'ouvrir.
- 2 Sélectionnez une ou plusieurs photos dans le navigateur de supports. Pour sélectionner plusieurs photos, cliquez sur chaque photo en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
- 3 Sur l'onglet Retoucher, cliquez sur l'outil  Couleur automatique.

L'outil Couleur automatique crée des copies des photos sélectionnées, corrige les couleurs sur les copies et les enregistre dans les jeux de versions des photos sur lesquelles elles sont basées.

Définition des niveaux avec l'outil Niveaux automatiques

L'outil Niveaux automatiques analyse les photos et corrige les problèmes courants de luminance, tels que le manque de détails des photos surexposées ou sous-exposées.

- 1 Cliquez sur l'onglet Retoucher pour l'ouvrir.
- 2 Sélectionnez une ou plusieurs photos dans le navigateur de supports. Pour sélectionner plusieurs photos, cliquez sur chaque photo en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
- 3 Sur l'onglet Retoucher, cliquez sur l'outil  Niveaux automatiques.

L'outil Niveaux automatiques crée des copies des photos sélectionnées, règle les niveaux de luminance sur les copies et les enregistre dans les jeux de versions des photos sur lesquelles elles reposent.

Amélioration du contraste avec l'outil Contraste automatique

L'outil Contraste automatique analyse les photos et corrige les problèmes de contraste courants, tels qu'un manque de distinction entre les zones claires et les zones sombres d'une photo.

- 1 Cliquez sur l'onglet Retoucher pour l'ouvrir.
- 2 Sélectionnez une ou plusieurs photos dans le navigateur de supports. Pour sélectionner plusieurs photos, cliquez sur chaque photo en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
- 3 Sur l'onglet Retoucher, cliquez sur l'outil  Contraste automatique.

L'outil Contraste automatique crée des copies des photos sélectionnées, règle le contraste des copies et les enregistre dans les jeux de versions des photos sur lesquelles elles reposent.

Réglage de la netteté d'une photo avec l'outil Netteté automatique

L'outil Netteté automatique analyse les photos et corrige les problèmes de netteté les plus courants, tels que les zones floues provenant d'une mise au point incorrecte.

- 1 Cliquez sur l'onglet Retoucher pour l'ouvrir.
- 2 Sélectionnez une ou plusieurs photos dans le navigateur de supports. Pour sélectionner plusieurs photos, cliquez sur chaque photo en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
- 3 Sur l'onglet Retoucher, cliquez sur l'outil  Netteté automatique.

L'outil Netteté automatique crée des copies des photos sélectionnées, règle la netteté des copies et les enregistre dans les jeux de versions des photos sur lesquelles elles reposent.

Suppression de l'effet yeux rouges avec l'outil Correction automatique des yeux rouges

L'outil Correction automatique des yeux rouges recherche les yeux rouges dans les photos et les remplace par une couleur noire naturelle.

- 1 Cliquez sur l'onglet Retoucher pour l'ouvrir.
- 2 Dans le navigateur de supports, sélectionnez une ou plusieurs photos dont les sujets ont les yeux rouges. Pour sélectionner plusieurs photos, cliquez sur chaque photo en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
- 3 Sur l'onglet Retoucher, cliquez sur l'outil  Correction automatique des yeux rouges.

L'outil Correction automatique des yeux rouges crée des copies des photos sélectionnées, modifie les yeux rouges en noir des copies et les enregistre dans les jeux de versions des photos sur lesquelles elles reposent.

Recadrage de photos

L'outil Recadrage vous permet de rogner vos photos.

- 1 Cliquez sur l'onglet Retoucher, puis sélectionnez une seule photo dans le navigateur de supports.
- 2 Sur l'onglet Retoucher, cliquez sur l'outil Recadrage .

La photo s'affiche dans la fenêtre Recadrer la photo, et vous pouvez alors effectuer les opérations suivantes :

- Recadrer la photo en activant l'outil Recadrage 
- Préciser les proportions
- Faire pivoter la photo à l'aide des icônes de rotation , 

- 3 Cliquez sur le bouton Appliquer pour valider les modifications, puis cliquez sur le bouton OK pour revenir à Elements Organizer.

Rotation de photos

 Pour consulter une vidéo sur ce processus, rendez-vous sur le site www.adobe.com/go/lrvid2315_pse_fr.

- 1 Dans le navigateur de supports, sélectionnez une ou plusieurs photos. Maintenez la touche Maj enfoncée pour sélectionner des photos adjacentes, ou la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner des photos non contiguës.
- 2 Dans la barre de raccourcis, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour faire pivoter la photo de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, cliquez sur le bouton Rotation vers la gauche .
 - Pour faire pivoter la photo de 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, cliquez sur le bouton Rotation vers la droite .

Chapitre 5 : Etiquetage et organisation des photos et des vidéos

Vous pouvez utiliser des étiquettes de mots-clés pour identifier des photos et des vidéos à l'aide de mots-clés et récupérer des fichiers de support individuels ou des albums de photos. Comme les albums photo standard, les albums Adobe® Elements Organizer 8 vous permettent de grouper des photos et d'autres fichiers de support par catégorie, puis de les placer dans l'ordre souhaité.

Ajout d'étiquettes aux photos et aux vidéos

A propos des étiquettes de mots-clés

Les étiquettes de mots-clés sont des mots-clés personnalisés (par exemple, « Papa » ou « Julie ») que vous pouvez associer à vos photos, fichiers vidéo, séquences audio, fichiers PDF et projets dans le navigateur de supports. Ces étiquettes vous permettent d'organiser et de rechercher les fichiers beaucoup plus facilement. Grâce aux étiquettes de mots-clés, il n'est pas nécessaire de classer manuellement vos fichiers de support par dossiers de catégories, ni de les renommer selon leur contenu. En effet, il suffit d'associer une ou plusieurs étiquettes de mots-clés à chaque fichier de support. Par la suite, pour extraire les fichiers qui vous intéressent, vous sélectionnez simplement une ou plusieurs de ces étiquettes dans le panneau Etiquettes de mots-clés. Vous pouvez également rechercher des fichiers de support portant des étiquettes de mots-clés particulières en saisissant un mot-clé dans la zone de texte Rechercher.

Vous pouvez, par exemple, créer une étiquette de mot-clé intitulée « Anna » et l'associer à chaque fichier de support mettant en scène votre sœur Anna. Il suffit ensuite de sélectionner l'étiquette « Anna » dans le panneau Etiquettes de mots-clés pour retrouver instantanément tous les fichiers de support Anna présents sur l'ordinateur.

Vous pouvez créer des étiquettes avec les mots-clés de votre choix. Vous pouvez ainsi créer une étiquette de mot-clé pour chaque personne, lieu et événement. Lorsque vous associez plusieurs étiquettes de mots-clés à des fichiers de support, vous pouvez facilement effectuer des recherches sur une combinaison d'étiquettes pour retrouver une personne particulière en un lieu et une occasion donnés. Par exemple, vous pouvez rechercher toutes les étiquettes intitulées « Anna » et « Marie » pour afficher toutes les photos de votre sœur Anna avec sa fille Marie ou rechercher toutes les étiquettes appelées « Anna » et « Rome » pour afficher toutes les photos de votre sœur Anna à Rome.

Voir aussi


« [Recherche de fichiers de support à partir de leurs étiquettes de mots-clés](#) » à la page 63

« [Recherche de fichiers de support à l'aide de la zone de recherche](#) » à la page 90

« [Association d'étiquettes de mots-clés à des fichiers de support](#) » à la page 55

Utilisation du panneau Etiquettes de mots-clés

Le panneau Etiquettes de mots-clés de l'onglet Organiser vous permet de créer et de manipuler les étiquettes de mots-clés.



Panneau *Etiquettes de mots-clés*

A. Etiquettes dynamiques B. Catégorie C. Etiquette de mot-clé D. Sous-catégorie E. Triangle permettant de développer ou de réduire les étiquettes de mots-clés de cette catégorie ou sous-catégorie

Dans le panneau *Etiquettes de mots-clés*, Elements Organizer propose cinq catégories par défaut : *Etiquettes dynamiques*, *Personnes*, *Lieux*, *Evénements* et *Autre*. De plus, si les fichiers de support que vous importez comportent déjà des étiquettes, celles-ci s'affichent sous la section *Etiquettes importées*. Vous pouvez organiser les étiquettes sous ces catégories et créer vos propres catégories et sous-catégories.

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes dans le panneau *Etiquettes de mots-clés* :

- Afficher toutes les étiquettes de mots-clés, catégories et sous-catégories d'étiquettes, cliquer sur le triangle  en regard d'une catégorie ou sous-catégorie pour développer ou réduire les étiquettes de mots-clés qu'elle contient
- Créer, modifier et supprimer des étiquettes de mots-clés
- Organiser les étiquettes de mots-clés dans les catégories et sous-catégories
- Faire défiler la liste des étiquettes de mots-clés vers le haut ou le bas
- Masquer toutes les étiquettes de mots-clés en cliquant sur le triangle  en regard de l'intitulé *Etiquettes de mots-clés*.

Voir aussi

« [Définition des préférences des panneaux *Etiquettes de mots-clés* et *Albums*](#) » à la page 72

« [Recherche de fichiers de support à partir de leurs étiquettes de mots-clés](#) » à la page 63

Création d'une étiquette de mot-clé

Vous pouvez créer des étiquettes de mots-clés et les classer dans la catégorie ou sous-catégorie de votre choix pour organiser les fichiers de support récemment ajoutés à votre catalogue. Les nouvelles étiquettes de mots-clés se distinguent par un point d'interrogation .



La boîte de dialogue *Créer une étiquette de mot-clé* vous permet de créer des étiquettes de mots-clés.

- 1 Cliquez sur le bouton Nouveau **+** dans le panneau Étiquettes de mots-clés de l'onglet Organiser, puis choisissez l'option Nouvelle étiquette de mot-clé.
- 2 Dans la boîte de dialogue *Créer une étiquette de mot-clé*, utilisez le menu *Catégorie* pour choisir la catégorie ou sous-catégorie dans laquelle placer l'étiquette.
- 3 Dans la zone de texte *Nom*, entrez un nom pour l'étiquette de mot-clé.
- 4 Dans la zone de texte *Remarque*, saisissez les informations relatives à l'étiquette à ajouter. Vous pouvez, par exemple, préciser que l'étiquette représente les photos de vos vacances.
- 5 Cliquez sur le bouton OK.

L'étiquette de mot-clé apparaît dans le panneau *Étiquettes de mots-clés*, dans la catégorie ou la sous-catégorie sélectionnée.

Remarque : la première fois que vous associez l'étiquette de mot-clé à un fichier de support, ce fichier devient son icône. Pour modifier l'icône, reportez-vous à la section « [Modification de l'icône d'une étiquette de mot-clé](#) » à la page 67.

Voir aussi

« [Création rapide d'étiquettes](#) » à la page 65


« [Panneau Organisation rapide](#) » à la page 42

Association d'étiquettes de mots-clés à des fichiers de support

Une fois que vous avez créé une étiquette de mot-clé, vous pouvez l'associer aux fichiers de support concernés. Rien ne vous interdit de joindre plusieurs étiquettes de mots-clés à un même fichier de support. Si vous attachez jusqu'à trois étiquettes de mots-clés à un fichier de support, toutes ces étiquettes de mots-clés sont visibles. Au-delà de trois étiquettes de mots-clés, l'icône d'étiquette de mot-clé  s'affiche. La première fois que vous attachez l'étiquette à un fichier de support, la photo contenue dans le fichier devient l'icône de cette étiquette. Si vous faites glisser plusieurs fichiers de support sur une étiquette de mot-clé, le premier d'entre eux devient l'icône de l'étiquette.

- 1 Dans le navigateur de supports, sélectionnez les fichiers de support auxquels vous voulez associer l'étiquette (pour sélectionner plusieurs photos, cliquez sur les fichiers de support tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée).
- 2 Pour associer un fichier de support à une étiquette, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Faites glisser l'étiquette du panneau *Étiquettes de mots-clés* sur les fichiers de support sélectionnés.
 - Faites glisser les fichiers de support sur l'étiquette dans le panneau *Étiquettes de mots-clés*.

- 3 Pour associer des étiquettes de mots-clés à plusieurs fichiers de support, utilisez l'une des méthodes suivantes :
- Faites glisser l'étiquette du panneau Etiquettes de mots-clés sur l'un des fichiers de support sélectionnés.
 - Sélectionnez une ou plusieurs étiquettes de mots-clés, puis faites-les glisser sur l'un des fichiers de support sélectionnés.



Glissement de plusieurs étiquettes de mots-clés vers plusieurs photos

- Sélectionnez une ou plusieurs étiquettes de mots-clés, puis faites glisser les photos sur l'une des étiquettes sélectionnées dans le panneau Etiquettes de mots-clés.

 Pour associer une étiquette à tous les fichiers de support d'un album, cliquez sur l'album dans le panneau Albums. Sélectionnez tous les fichiers de support dans le navigateur de supports. Sélectionnez l'étiquette de mot-clé dans le panneau Etiquettes de mots-clés et attachez-la aux fichiers.

Voir aussi

« [Suppression d'étiquettes de photos](#) » à la page 71

« [Modification de l'icône d'une étiquette de mot-clé](#) » à la page 67

A propos de l'affichage du nuage d'étiquettes de mots-clés

La fonction **Afficher le nuage d'étiquettes de mots-clés**  vous permet d'afficher la liste des étiquettes de mots-clés attachés aux fichiers de support. Les étiquettes de mots-clés sont classées par ordre alphabétique. Dans ce mode, vous pouvez appliquer des étiquettes de mots-clés à des fichiers de support. Vous pouvez également modifier et supprimer les étiquettes de mots-clés existantes. Cliquez sur une étiquette de mot-clé pour afficher les photos et les fichiers de support attachés à cette étiquette. La taille de police des étiquettes de mots-clés varie en fonction de la fréquence d'utilisation. Si, par exemple, vous attribuez l'étiquette de mot-clé « vacances » à la plupart de vos fichiers de support, la taille de police de cette étiquette est supérieure à celle des autres étiquettes de mots-clés.

Remarque : les étiquettes dynamiques n'apparaissent pas dans la liste de mots-clés visible en mode d'affichage du nuage d'étiquettes.

Application d'une étiquette de mot-clé en mode d'affichage du nuage d'étiquettes

- 1 Sélectionnez les fichiers de support auxquels vous voulez ajouter une étiquette.

- 2 Faites glisser l'étiquette de la liste en mode d'affichage du nuage d'étiquettes sur les fichiers de support sélectionnés.

Modification ou suppression d'une étiquette de mot-clé

- 1 Cliquez deux fois sur l'étiquette de mot-clé que vous voulez modifier. Une zone de texte apparaît.
- 2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour modifier une étiquette de mot-clé, effectuez votre saisie dans la zone de texte.
 - Pour supprimer une étiquette de mot-clé, cliquez sur l'icône de suppression  qui apparaît en regard de l'étiquette de mot-clé.

A propos des étiquettes dynamiques

Les étiquettes dynamiques vous permettent de retrouver facilement des fichiers de support (photos et vidéos) en fonction de leur qualité et de leur contenu. L'analyseur automatique permet d'effectuer simplement les opérations suivantes :

- Analyser les fichiers de support
- Identifier les photos et les scènes en fonction de leur qualité (floues, sombres, lumineuses, etc.)

Cela vous permet de retrouver les meilleurs fichiers de support et d'éliminer les moins bons. Ces étiquettes peuvent être utilisées pour trier les éléments selon leur qualité. Pour afficher les fichiers de support qui ont fait l'objet d'une analyse automatique, sélectionnez l'option Étiquettes dynamiques dans l'interface d'Elements Organizer.

Important : vous ne pouvez pas créer, modifier ou supprimer des étiquettes dynamiques. Cependant, vous pouvez appliquer une étiquette dynamique à un clip ou la supprimer de celui-ci.

L'analyse du contenu à l'aide de l'analyseur automatique peut être manuelle ou automatique. En mode manuel, vous pouvez associer une étiquette dynamique à des éléments sélectionnés. En revanche, en mode automatique, un processus d'arrière-plan analyse les éléments et leur affecte des étiquettes dynamiques.

Association manuelle d'étiquettes dynamiques

- 1 Dans le navigateur de supports, sélectionnez les fichiers de support auxquels vous voulez associer une étiquette dynamique (pour sélectionner plusieurs fichiers, cliquez sur les fichiers tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée).
- 2 Pour associer une seule étiquette à un seul fichier de support, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Faites glisser l'étiquette du panneau Étiquettes dynamiques sur les fichiers de support sélectionnés.
 - Faites glisser les fichiers de support sur l'étiquette dans le panneau Étiquettes dynamiques.
- 3 Pour associer des étiquettes dynamiques à plusieurs fichiers de support, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Faites glisser l'étiquette du panneau Étiquettes dynamiques sur l'un des fichiers de support sélectionnés.
 - Sélectionnez une ou plusieurs étiquettes dynamiques, puis faites-les glisser sur l'un des fichiers de support sélectionnés.
 - Sélectionnez une ou plusieurs étiquettes dynamiques, puis faites glisser les fichiers de support sur l'une des étiquettes sélectionnées dans le panneau Étiquettes dynamiques.

 Pour associer une étiquette à tous les fichiers de support d'un album, cliquez sur l'album dans le panneau Albums. Sélectionnez tous les fichiers de support dans le navigateur de supports. Sélectionnez l'étiquette dynamique dans le panneau Étiquettes de mots-clés et attachez-la aux fichiers.

Analyseur automatique

L'analyseur automatique permet d'associer automatiquement des étiquettes dynamiques aux fichiers de support. Vous pouvez le définir comme tâche d'arrière-plan ou l'exécuter manuellement. Pour activer l'analyseur automatique comme tâche d'arrière-plan, cliquez sur Edition > Préférences > Options de l'analyseur automatique. Sélectionnez Analyser automatiquement tous les supports du catalogue. Vous pouvez également spécifier des filtres pour l'analyseur automatique.

- 1 Pour exécuter manuellement l'analyseur automatique, dans le navigateur de supports, sélectionnez le fichier de support auquel vous voulez attribuer automatiquement une étiquette dynamique (pour sélectionner plusieurs fichiers, cliquez sur les fichiers tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée).
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier de support, puis sélectionnez l'option Exécuter l'analyseur automatique.

L'analyseur automatique procède alors à l'analyse du fichier de support puis lui associe les étiquettes dynamiques appropriées.

Reconnaissance des personnes

Lorsque vous utilisez la commande Rechercher des personnes à étiqueter, Elements Organizer détecte et identifie les personnes présentes sur les photos et permet d'y ajouter des étiquettes portant le nom des personnes. L'ajout d'étiquette rend le tri des photos plus facile et plus efficace et permet de sélectionner rapidement les photos nécessaires pour créer des albums. Par défaut, toutes les nouvelles étiquettes de personnes sont créées dans la catégorie Personnes du panneau Etiquettes de mots-clés. Vous pouvez réorganiser ces étiquettes en les déplaçant dans une autre catégorie ou sous-catégorie.

Remarque : par défaut, Elements Organizer reconnaît automatiquement les personnes. Néanmoins, si vous voulez désactiver cette option, cliquez sur Edition > Préférences > Options de l'analyseur automatique, puis désélectionnez Reconnaître automatiquement les personnes.

Recherche de personnes à étiqueter

- 1 Dans le navigateur de supports, sélectionnez les photos des personnes auxquelles vous voulez ajouter une étiquette.
- 2 Pour démarrer la reconnaissance de personnes, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Choisissez Rechercher > Rechercher des personnes à étiqueter.
 - Cliquez sur l'icône Lancer la reconnaissance des personnes  dans le panneau Etiquettes de mots-clés.

Si Elements Organizer est inactif pendant plusieurs minutes, une aguiche demandant « Qui est-ce ? » ou « Est-ce Juliette ? » (nom de la personne) s'affiche. Vous pouvez également lancer la reconnaissance de personnes à partir d'ici.

Remarque : vous pouvez contrôler l'aspect des aguiches qui s'affichent dans le navigateur de supports. Cliquez sur Edition > Préférences > Etiquettes de mots-clés et albums. Dans Indices de reconnaissance des personnes, sélectionnez Masquer pour désactiver l'affichage des aguiches.

Elements Organizer analyse les photos et recherche les personnes. La première photo s'affiche dans la boîte de dialogue Reconnaissance des personnes - Mode Taille réelle. Les visages des personnes sur la photo sont signalés par un carré. Ce carré dispose d'une zone de texte noire et s'accompagne d'une info-bulle demandant « Qui est-ce ? » ou « Est-ce Juliette ? » (nom de la personne), d'une icône de confirmation et d'une icône de rejet.

Remarque : si vous avez déjà indiqué le nom de plusieurs personnes et qu'Elements Organizer les reconnaît, l'info-bulle affiche leur nom. Vous pouvez sélectionner le nom s'il correspond à la personne.



Fenêtre Reconnaissance des personnes - Mode Taille réelle

- 3 Saisissez le nom de la personne (par exemple, Matthieu) ou optez pour l'une des suggestions suivantes :
 - Pour passer à la photo suivante, cliquez sur l'icône Suivant.
 - Pour nommer d'autres photos ou identifier d'autres personnes, cliquez sur le bouton Nommer d'autres personnes. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Attribution d'un nom à d'autres personnes » à la page 60.
 - Si vous voulez étiqueter une personne non détectée, cliquez sur le bouton Ajouter une personne manquante. Amenez le carré sur le visage de la personne, puis étiquetez-la.
- 4 Une fois tous les visages étiquetés, cliquez sur le bouton Terminer.

Affichage des éléments incluant une seule personne

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris ou cliquez deux fois sur une personne nommée, puis sélectionnez Afficher d'autres <nom de la personne> (par exemple : Afficher d'autres Marie). Les vignettes d'autres éléments incluant cette personne s'affichent sous les onglets suivants :

Confirmé Affiche les éléments que vous avez déjà confirmés. Les éléments confirmés portent une étiquette indiquant le nom de la personne. Par exemple, Elements Organizer affiche les vignettes confirmées au nom de Marie ; il vous

permet également de rejeter des éléments qui ne correspondent pas à Marie. Le message « Parmi ces personnes, qui n'est pas Marie ? » s'affiche.

Non confirmé Affiche les éléments que vous n'avez pas confirmés. Lorsque vous les confirmez, une étiquette indiquant le nom de la personne leur est ajoutée. Par exemple, les vignettes des personnes qu'Elements Organizer identifie s'affichent avec le message « Parmi ces personnes, qui est Marie ? ». Si Elements Organizer ne peut pas établir avec certitude qu'un élément correspond à une personne, la photo apparaît grisée. Vous pouvez confirmer que cette personne figure bien sur cette photo. Les visages non confirmés sont grisés et indiqués par une croix.

2 Vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes :

- Si ce n'est pas la bonne personne, cliquez sur l'icône de rejet  dans l'onglet Confirmé pour rejeter les visages qui ne correspondent pas à celui de Marie.
- Cliquez sur l'icône de confirmation  dans l'onglet Non confirmé pour confirmer les visages qui correspondent à celui de Marie.

Remarque : vous pouvez rejeter des éléments auxquels vous avez ajouté une étiquette par erreur. Vous pouvez également ignorer des personnes que vous ne connaissez pas. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Attribution d'un nom à des personnes » à la page 61.

3 Cliquez sur Enregistrer après avoir confirmé ou rejeté chacun des visages. Dans la fenêtre de confirmation qui s'affiche, un message vous demande si vous avez terminé l'identification du visage de Marie et si vous voulez rechercher d'autres personnes.

Attribution d'un nom à d'autres personnes

- Dans la boîte de dialogue Reconnaissance des personnes - Mode Taille réelle, cliquez sur Nommer d'autres personnes. En fonction du type d'informations souhaitées pour effectuer la reconnaissance des personnes, l'une ou l'autre de ces deux boîtes de dialogue s'affiche :
 - Boîte de dialogue Reconnaissance des personnes - Confirmer les groupes de personnes
 - Boîte de dialogue Reconnaissance des personnes - Nommer
 - Boîte de dialogue Reconnaissance des personnes


Remarque : en cliquant deux fois sur une vignette, vous pouvez afficher la photo en mode Taille réelle.

Confirmation des groupes de personnes

La boîte de dialogue Reconnaissance des personnes - Confirmer les groupes de personnes vous permet de confirmer les groupes de personnes. Par exemple, si vous avez nommé Jeanne, Samuel et Marie, la boîte de dialogue affiche les éléments sur lesquels ils semblent présents pour confirmation.

- Elements Organizer identifie les visages de Jeanne, Samuel et Marie et affiche les éléments suivants :
 - Les groupes de vignettes de Jeanne, Samuel et Marie
 - Les éléments incluant une seule personne et identifiés par Elements Organizer
- Cliquez sur l'icône de rejet  pour confirmer que ces visages ne sont pas ceux de Jeanne, Samuel ou Marie, puis cliquez sur Enregistrer.


D'autres visages s'affichent pour confirmation.



Boîte de dialogue Reconnaissance des personnes - Confirmer les groupes de personnes

Attribution d'un nom à des personnes

Elements Organizer identifie les personnes auxquelles aucune étiquette n'a été ajoutée et les affiche dans la boîte de dialogue Reconnaissance des personnes - Nommer.




Reconnaissance des personnes - Nommer

- Les personnes qui n'ont pas été nommées s'affichent avec un point d'interrogation.
 - Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur le point d'interrogation et nommez les personnes, ou sélectionnez un nom parmi les noms affichés, puis cliquez sur Enregistrer.
 - Cliquez sur une vignette avec le bouton droit de la souris ou sélectionnez une des options suivantes :
 - Est une personne** Sélectionnez cette option si l'élément affiché est le visage d'une personne.
 - Pas une personne** Sélectionnez cette option si l'élément affiché n'est pas une personne.
 - Ignorer** Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas nommer la personne affichée ni ajouter d'étiquette.
 - Afficher en mode Taille réelle** Affiche la boîte de dialogue Reconnaissance des personnes - Mode Taille réelle.
- Remarque : vous pouvez également cliquer deux fois sur la photo pour afficher la boîte de dialogue Reconnaissance des personnes - Mode Taille réelle.*

Confirmation de photos où ne figure personne

Elements Organizer identifie les éléments suivants et les affiche dans la boîte de dialogue Reconnaissance des personnes :

- Vignettes où ne figure personne
 - Vignettes auxquelles n'a été ajoutée aucune étiquette indiquant le nom des personnes, ou ignorées précédemment
- Vous devez confirmer les vignettes sur lesquelles figurent des personnes et les nommer.



Fenêtre Reconnaissance des personnes pour la confirmation du nom des personnes


- Le message « Parmi ces personnes, qui faut-il nommer ? » s’affiche ainsi que les images. Les vignettes de ces images sont grisées et indiquées par une croix par défaut, car Elements Organizer ne reconnaît aucun visage.
 - Vous pouvez confirmer les personnes dans cette liste. Cliquez sur l’icône de confirmation ✓.
- Remarque :** lorsque vous déplacez la souris sur l’icône de rejet ✗, elle est remplacée par l’icône de confirmation ✓. Par défaut, les visages dans ce mode seront rejetés.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Recherche de fichiers de support à partir de leurs étiquettes de mots-clés

- ❖ Dans le panneau Etiquettes de mots-clés de l’onglet Organiser, utilisez l’une des méthodes suivantes :
- Cliquez deux fois sur une étiquette.
- Cliquez sur la case en regard d’une ou plusieurs étiquettes.
- Faites glisser une ou plusieurs étiquettes du panneau Etiquettes de mots-clés sur la barre de recherche située en haut du navigateur de supports.
- Tapez le nom de l’étiquette dans la zone de recherche.

💡 A mesure que vous saisissez le nom de l’étiquette dans la zone, l’application affiche une liste d’étiquettes dont le nom correspond aux lettres saisies. Si, par exemple, vous tapez D, vous obtenez la liste de toutes les étiquettes dont le nom commence par cette lettre. Il ne vous reste plus qu’à sélectionner celle qui vous intéresse.

L'application recherche tous les fichiers de support auxquels ces étiquettes de mots-clés sont associées. Si vous sélectionnez une catégorie ou sous-catégorie d'étiquette de mots-clés qui comporte des sous-catégories imbriquées, l'application affiche toutes les photos de la hiérarchie. Supposons, par exemple, que vous ayez une sous-catégorie « Mariage » contenant les étiquettes de mots-clés « Elle » et « Lui ». Si vous sélectionnez cette sous-catégorie, tous les fichiers de support associés aux étiquettes « Elle » et « Lui » seront affichés.




Pour commencer une recherche, faites glisser une étiquette de mot-clé sur la barre de recherche (en haut), ou cliquez dans la case en regard d'une étiquette de mot-clé (en bas). Les fichiers de support associés à cette étiquette s'affichent.

Voir aussi

« [Recherche de fichiers de support à l'aide de la zone de recherche](#) » à la page 90

Création, application et suppression rapides d'étiquettes

La zone de texte Etiquettes de mots-clés de l'interface d'Elements Organizer accélère la création, l'application et la suppression des étiquettes. Cette zone de texte affiche un sous-ensemble de la liste des étiquettes existantes en fonction des lettres que vous saisissez. Par exemple, si vous tapez la lettre S, la zone de texte génère une liste d'étiquettes commençant par la lettre S, dont vous pouvez afficher un sous-ensemble. Vous pouvez sélectionner une étiquette existante dans cette liste et l'appliquer à l'ensemble d'éléments sélectionnés ou créer une étiquette et l'appliquer.



Création, application et suppression d'étiquettes

Création rapide d'étiquettes

- 1 Sélectionnez un fichier de support.
- 2 Saisissez le nom de l'étiquette dans la zone de texte Etiquettes de mots-clés.
- 3 Cliquez sur le bouton Créer une nouvelle étiquette <nom de l'étiquette>.
- 4 Cliquez sur le bouton Appliquer.

Application rapide d'étiquettes

- 1 Sélectionnez les éléments auxquels vous voulez associer l'étiquette, puis procédez de l'une des manières suivantes :
 - Saisissez le nom de l'étiquette dans la zone de texte Etiquettes de mots-clés.
 - Tapez une lettre, A par exemple, pour afficher la liste des étiquettes dont le nom commence par A. Sélectionnez l'étiquette à utiliser.
- 2 Cliquez sur le bouton Appliquer.

Les étiquettes sont appliquées aux éléments sélectionnés.

Suppression rapide d'étiquettes

- 1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Saisissez le nom de l'étiquette dans la zone de texte Etiquettes de mots-clés.
 - Tapez une lettre, A par exemple, pour afficher la liste des étiquettes dont le nom commence par A.
- 2 Cliquez sur l'icône de suppression  qui figure à côté du nom de l'étiquette.

Création d'une catégorie ou sous-catégorie d'étiquettes de mots-clés

- 1 Dans le panneau Etiquettes de mots-clés de l'onglet Organiser, cliquez sur le bouton Nouveau , puis choisissez l'option Nouvelle catégorie ou Nouvelle sous-catégorie.
- 2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour créer une catégorie, saisissez son nom dans la zone Nom de la catégorie. Cliquez sur la commande Choisir une couleur pour spécifier la couleur des étiquettes de mots-clés dans cette catégorie. Cliquez ensuite sur une icône dans la liste Icône de la catégorie pour la sélectionner.
 - Pour créer une sous-catégorie, saisissez son nom dans la zone Nom de sous-catégorie. Utilisez ensuite le menu Catégorie parent ou sous-catégorie pour choisir la catégorie dans laquelle placer la sous-catégorie.
- 3 Cliquez sur le bouton OK.

La nouvelle catégorie ou sous-catégorie s'affiche dans le panneau Etiquettes de mots-clés.

Remarque : il est possible de modifier ou de supprimer une sous-catégorie. Toutefois, son icône apparaît toujours sous la forme d'une étiquette normale, et vous ne pouvez pas y ajouter de photo.

Voir aussi

« [Utilisation du panneau Etiquettes de mots-clés](#) » à la page 53

Création et association d'étiquettes de mots-clés d'après des noms de dossier

Vous pouvez créer automatiquement une étiquette de mot-clé portant le nom d'un dossier de votre disque dur et l'associer aux fichiers gérés du dossier (les fichiers gérés sont ceux que vous avez ajoutés à votre catalogue Elements Organizer). Il est pratique de créer et d'ajouter ainsi des étiquettes lorsque vous avez utilisé des noms de dossier descriptifs pour organiser les fichiers de support sur votre disque dur et que vous souhaitez ajouter des étiquettes rapidement aux fichiers de support gérés portant les noms de dossier.

1 Dans le navigateur de supports, choisissez la commande  Affichage > Emplacement du dossier.

Le navigateur de supports affiche les fichiers de support gérés en fonction du dossier dans lequel ils se trouvent. Le chemin complet du dossier est indiqué au-dessus des fichiers de support qu'il contient.

2 Dans l'arborescence de dossiers à gauche, sélectionnez le dossier contenant les fichiers de support auxquels vous souhaitez ajouter des étiquettes. Les vignettes des fichiers de support gérés de ce dossier s'affichent dans le navigateur de supports.

3 Cliquez sur le bouton Etiquette de mot-clé instantanée  à l'extrême droite de la barre de séparation dans laquelle le chemin d'accès au dossier apparaît.

Tous les éléments qui se trouvent dans ce dossier sont sélectionnés, et le nom du dossier est copié dans la zone de texte Nom de la boîte de dialogue Créer et appliquer une nouvelle étiquette.


4 Choisissez une catégorie ou sous-catégorie dans le menu déroulant Catégorie.

5 (Facultatif) Si vous souhaitez changer le nom, saisissez le nouveau nom dans la zone Nom.

6 Dans la zone de texte Remarque, saisissez les informations relatives à l'étiquette à ajouter. Par exemple, vous pouvez écrire que cette étiquette identifie les fichiers de support de votre restaurant préféré.

7 Cliquez sur le bouton OK.

L'étiquette s'affiche dans le panneau Etiquettes de mots-clés, sous la catégorie ou sous-catégorie que vous avez sélectionnée, et est attachée à tous les éléments du dossier. Notez que l'étiquette utilise la première photo du dossier comme icône.



En mode d'affichage Emplacement du dossier, le navigateur de supports affiche le chemin du dossier et les photos qu'il contient. Cliquez sur le bouton *Etiquette instantanée* pour créer et appliquer rapidement des étiquettes de mots-clés reflétant l'organisation de votre dossier de photos.

8 Répétez les étapes 2 à 7 pour chacun des dossiers auxquels vous souhaitez associer une étiquette instantanée.

Voir aussi

- « [Utilisation du panneau Etiquettes de mots-clés](#) » à la page 53
- « [Modification de l'icône d'une étiquette de mot-clé](#) » à la page 67
- « [Affichage et gestion des fichiers par emplacement de dossier](#) » à la page 34

Modification des étiquettes, des catégories et des sous-catégories

Modification de l'icône d'une étiquette de mot-clé

Par défaut, Photoshop Elements crée une icône pour un mot-clé à partir de la première photo à laquelle vous avez attaché l'étiquette. Vous pouvez changer d'icône pour mieux représenter l'étiquette.


- 1 Sélectionnez l'étiquette dans le panneau *Etiquettes de mots-clés* de l'onglet *Organiser*.
- 2 Cliquez sur le bouton *Nouveau* , puis sélectionnez la commande *Modifier*  dans le menu.
- 3 Cliquez sur le bouton *Modifier l'icône* dans la boîte de dialogue *Modifier l'étiquette de mot-clé*.
- 4 Pour remplacer l'icône par une autre photo, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur le bouton *Rechercher* pour afficher tous les fichiers de support portant cette étiquette. Sélectionnez une photo et cliquez sur le bouton *OK*, ou utilisez les flèches de part et d'autre du bouton *Rechercher* pour faire défiler les photos et sélectionner celle de votre choix.

- Cliquez sur le bouton Importer, localisez une photo, sélectionnez-la, puis cliquez sur le bouton OK.

Remarque : vous pouvez utiliser une photo importée comme icône, mais l'étiquette n'est pas attachée automatiquement à la photo importée. Vous pouvez toutefois l'associer manuellement.

5 Pour modifier la partie de la photo qui est incluse dans l'icône, redimensionnez ou déplacez le rectangle de sélection (le contour en pointillé) :

- Pour redimensionner le rectangle de sélection, déplacez le pointeur sur un angle du rectangle, puis, lorsque le pointeur se transforme en flèche à deux têtes, faites glisser l'angle. Vous ne pouvez pas redimensionner les icônes des étiquettes importées.
- Pour déplacer le rectangle de sélection, placez-y le pointeur, puis, lorsque le pointeur se transforme en main, faites glisser le rectangle de sélection.



Redimensionnement du rectangle de sélection (à gauche) et déplacement du rectangle de sélection (à droite)

6 Cliquez sur le bouton OK puis de nouveau sur le bouton OK dans la boîte de dialogue Modifier l'étiquette de mot-clé.

Voir aussi

« [Utilisation du panneau Étiquettes de mots-clés](#) » à la page 53

Modification d'une catégorie ou sous-catégorie d'étiquettes


Vous pouvez modifier le nom d'une catégorie ou sous-catégorie ou son emplacement.

- 1 Sélectionnez la catégorie ou sous-catégorie dans le panneau Étiquettes de mots-clés. Cliquez sur le bouton Nouveau et sélectionnez Modifier dans le menu, ou cliquez sur une catégorie avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Modifier la catégorie <nom>.
- 2 Utilisez l'une des méthodes suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :
 - Pour modifier son nom, saisissez un nouveau nom dans la zone de texte Nom de la catégorie ou Nom de sous-catégorie.
 - Pour changer la catégorie ou sous-catégorie à laquelle une sous-catégorie appartient, sélectionnez-en une dans le menu Catégorie parent ou sous-catégorie. Sélectionnez la commande Sans (Convertir en catégorie) pour transformer une sous-catégorie en catégorie.



Vous pouvez également faire glisser une catégorie ou une sous-catégorie dans une autre.

- (Catégories seulement) Pour modifier la couleur des étiquettes de mots-clés dans une catégorie, cliquez sur Choisir une couleur. Choisissez une nouvelle couleur dans le sélecteur de couleurs Photoshop Elements. Cliquez ensuite sur le bouton OK.
- (Catégories seulement) Pour modifier l'icône de catégorie, cliquez sur une autre icône dans la liste Icône de la catégorie pour la sélectionner.



Modification de l'icône d'une catégorie en commençant par une étiquette de mot-clé
A. Transformation de l'étiquette en une sous-catégorie B. Transformation d'une sous-catégorie en une catégorie C. Modification de l'icône de catégorie

💡 Pour ajouter vos propres icônes de catégorie à la liste, placez les images de 20 x 20 pixels au format PNG dans le dossier Program Files\Adobe\Elements Organizer 8.0\Assets\caticons.

Voir aussi

« Utilisation du panneau Étiquettes de mots-clés » à la page 53

Réorganisation des étiquettes de mots-clés, des catégories et des sous-catégories par glisser-déposer

Par défaut, les étiquettes de mots-clés et sous-catégories sont répertoriées par ordre alphabétique. Toutefois, il suffit de les faire glisser vers une autre position pour modifier leur ordre de classement.

- 1 Choisissez la commande Edition > Préférences > Étiquettes de mots-clés et albums.
- 2 Dans la zone Activer le tri manuel, sélectionnez l'option Manuel pour Catégories, Sous-catégories et Étiquettes de mots-clés, puis cliquez sur le bouton OK.
- 3 Dans le panneau Étiquettes de mots-clés, sélectionnez une ou plusieurs étiquettes de mots-clés, catégories ou sous-catégories.

- 4 Faites glisser les éléments sélectionnés vers un nouvel emplacement en utilisant l'une des méthodes suivantes :
- Pour réorganiser les étiquettes de mots-clés dans une catégorie ou sous-catégorie, faites glisser l'étiquette jusqu'à l'apparition d'une bande grise, puis relâchez le bouton de la souris. L'étiquette s'affiche directement sous la bande grise.
 - Pour déplacer une étiquette vers une nouvelle catégorie, faites glisser l'étiquette sur la catégorie cible, puis relâchez le bouton de la souris lorsque la catégorie est en mise en surbrillance.
 - Pour réorganiser des catégories ou sous-catégories, faites-les glisser jusqu'à l'apparition d'une ligne grise. Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, la catégorie ou sous-catégorie s'affiche directement sous la bande grise.
 - Pour insérer des catégories ou sous-catégories dans d'autres catégories, faites-les glisser jusqu'à la catégorie ou sous-catégorie cible, puis relâchez le bouton de la souris lorsque cette dernière est en mise en surbrillance.

Remarque : si vous déplacez par erreur une catégorie ou sous-catégorie qui devient ainsi une sous-catégorie ou une sous-sous-catégorie, sélectionnez l'élément en question, cliquez sur le bouton Nouveau , puis sélectionnez la commande Modifier  dans le menu du panneau Étiquettes de mots-clés. Utilisez ensuite le menu Catégorie parent ou sous-catégorie pour choisir l'emplacement correct.

Lorsque vous déplacez une catégorie ou sous-catégorie, les étiquettes de mots-clés qu'elle contient se déplacent en même temps.

Remarque : vous ne pouvez ni transférer des étiquettes de mots-clés, des catégories ou des sous-catégories dans la catégorie Favoris ni transférer des étiquettes de mots-clés de cette catégorie dans d'autres catégories.

Voir aussi

« Utilisation du panneau Étiquettes de mots-clés » à la page 53

« Définition des préférences des panneaux Étiquettes de mots-clés et Albums » à la page 72

Transformation d'une étiquette de mots-clés en sous-catégorie, et inversement

- ❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes dans l'onglet Organiser :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une étiquette de mot-clé dans le panneau Étiquettes de mots-clés, puis choisissez l'option Changer étiquette de mot-clé [nom] en une sous-catégorie.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une étiquette de mot-clé dans le panneau Étiquettes de mots-clés, puis choisissez l'option Changer la sous-catégorie [nom] en étiquette de mot-clé. Il ne peut y avoir ni étiquettes de mots-clés ni sous-catégories sous la sous-catégorie.

Voir aussi

« Utilisation du panneau Étiquettes de mots-clés » à la page 53

Suppression d'une catégorie ou sous-catégorie

- 1 Sélectionnez une ou plusieurs catégories ou sous-catégories dans le panneau Étiquettes de mots-clés.
- 2 Cliquez sur le bouton Supprimer  dans le panneau Étiquettes de mots-clés, puis cliquez sur le bouton OK pour confirmer la suppression.

Voir aussi

« Utilisation du panneau Étiquettes de mots-clés » à la page 53

Suppression d'étiquettes de photos

- ❖ En fonction de la vue affichée dans le navigateur de supports, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour supprimer l'étiquette de mot-clé d'une photo en mode Affichage par vignettes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier de support, puis choisissez Supprimer l'étiquette de mot-clé > [nom de l'étiquette].
 - Pour supprimer l'étiquette de mot-clé d'une photo dans les affichages plus grands, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une icône de catégorie sous le fichier de support, puis choisissez Supprimer l'étiquette de mot-clé [nom de l'étiquette].

 Selon la vue affichée, vous pouvez maintenir le pointeur sur l'icône de catégorie pour afficher la liste des étiquettes de mots-clés associées au fichier de support.

- Pour supprimer une étiquette de mot-clé de plusieurs fichiers de support quel que soit l'affichage, cliquez sur les fichiers de support tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée pour les sélectionner. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur l'un des fichiers de support sélectionnés, puis choisissez la commande Supprimer l'étiquette de mot-clé des éléments sélectionnés > [nom de l'étiquette].

Voir aussi

« [Utilisation du panneau Etiquettes de mots-clés](#) » à la page 53

Rédaction des informations d'étiquettes dans vos fichiers

Lorsque vous envoyez des fichiers JPEG, TIFF ou PSD avec étiquettes par courrier électronique ou que vous les exportez depuis Elements Organizer, les informations d'étiquettes sont automatiquement incluses dans ces fichiers de sortie sous la forme d'un mot-clé IPTC (International Press Telecommunications Council). Ainsi, lorsque les destinataires sont invités à importer les étiquettes associées lors de l'importation des fichiers de support, les étiquettes sont jointes dans leur version d'Elements Organizer.

Si vous préférez envoyer un fichier de support par courrier électronique ou le partager sans utiliser les fonctions de courrier électronique ou d'exportation d'Elements Organizer, vous pouvez écrire manuellement les informations d'étiquettes dans la section de mot-clé IPTC de l'en-tête du fichier.

- ❖ Dans le navigateur de supports, sélectionnez un ou plusieurs fichiers, puis choisissez la commande Fichier > Ecrire les informations d'étiquettes de mots-clés et de propriétés dans la photo.

Importation et exportation des étiquettes de mots-clés

L'importation et l'exportation d'étiquettes de mots-clés vous permettent de partager vos fichiers de support avec des personnes ayant les mêmes centres d'intérêt que vous. Supposez, par exemple, que vous ayez créé une série d'étiquettes de mots-clés pour des fichiers de support liés à votre passion. Si vous enregistrez cet ensemble d'étiquettes, les personnes partageant la même passion peuvent les importer dans leur panneau Etiquettes de mots-clés et les appliquer à leurs propres fichiers de support. Vous pouvez également importer les étiquettes de mots-clés de vos amis et les appliquer à vos fichiers de support. Vous et vos amis pouvez alors utiliser les mots-clés en commun pour rechercher des fichiers de support associés à votre passion partagée.

Voir aussi

« [Utilisation du panneau Etiquettes de mots-clés](#) » à la page 53

Exportation d'étiquettes de mots-clés

Vous pouvez enregistrer votre jeu d'étiquettes de mots-clés actuel, avec la hiérarchie complète des catégories et sous-catégories, dans votre panneau Etiquettes de mots-clés ainsi que les icônes d'étiquettes de manière à pouvoir les partager avec quelqu'un d'autre. Le fichier d'étiquettes exporté est enregistré sous le format XML (Extensible Markup Language).

Remarque : l'exportation d'étiquettes n'entraîne pas celle des photos associées aux étiquettes.

- 1 Dans le panneau Etiquettes de mots-clés, cliquez sur le bouton Créer , puis choisissez la commande Enregistrer les étiquettes de mots-clés dans un fichier.
- 2 Sélectionnez l'une des options suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :

Exporter toutes les étiquettes de mots-clés Crée un fichier contenant toutes les étiquettes de mots-clés et leur hiérarchie.

Exporter les étiquettes de mots-clés spécifiées Crée un fichier contenant toutes les étiquettes de mots-clés et la hiérarchie d'étiquettes de la catégorie ou sous-catégorie que vous sélectionnez dans la liste.

- 3 Dans la boîte de dialogue Enregistrer les étiquettes de mots-clés dans un fichier qui apparaît, spécifiez l'emplacement et le nom du fichier. Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer.

Importation d'étiquettes de mots-clés

Vous pouvez importer un jeu d'étiquettes de mots-clés existant (enregistrées au format XML à l'aide de la commande Enregistrer les étiquettes de mots-clés dans un fichier), avec la hiérarchie complète des catégories et sous-catégories, ainsi que les icônes.

Les étiquettes de mots-clés peuvent également être importées en important des images déjà dotées d'autres étiquettes. Par exemple, lorsque des fichiers de support sont envoyés par courrier électronique, exportés et retouchés, ou que des informations d'étiquettes sont ajoutées, les étiquettes de mots-clés sont jointes en conséquence.

Remarque : l'importation d'étiquettes de mots-clés n'entraîne pas celle des photos associées aux étiquettes.

- 1 Dans le panneau Etiquettes de mots-clés, cliquez sur le bouton Nouveau , puis choisissez la commande A partir du fichier.
- 2 Dans la boîte de dialogue Importer les étiquettes de mots-clés à partir du fichier, sélectionnez le fichier XML (Extensible Markup Language) contenant les étiquettes de mots-clés, catégories et sous-catégories, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.

Définition des préférences des panneaux Etiquettes de mots-clés et Albums

- 1 Dans Elements Organizer, choisissez la commande Edition > Préférences > Etiquettes de mots-clés et albums.
- 2 Spécifiez l'ordre de tri des étiquettes de mots-clés, des catégories, des sous-catégories, des albums et des catégories d'albums : alphabétique ou manuel. Si vous avez activé le tri manuel pour un type d'étiquette, vous pouvez le faire glisser dans le panneau Etiquettes de mots-clés dans l'ordre de votre choix.
- 3 Précisez également si vous souhaitez afficher les étiquettes de mots-clés par leur nom uniquement ou par leur nom assorti d'une petite ou d'une grande icône. Cliquez sur le bouton OK.

Voir aussi

« [Utilisation du panneau Etiquettes de mots-clés](#) » à la page 53

Création d'albums

A propos des albums

Les albums Elements Organizer ressemblent à des albums photos standard dans lesquels vous pouvez regrouper des photos à votre convenance. Vous pouvez, par exemple, créer un album intitulé « Mes dix plus belles photos de vacances », puis les classer par ordre de préférence. Vous pouvez ensuite afficher l'album en plein écran ou réaliser un projet d'après cet album.

Le numéro affiché dans le coin supérieur gauche de chaque photo d'un album représente son ordre. Vous pouvez organiser les photos d'un album dans l'ordre de votre choix en les faisant glisser. Vous pouvez ajouter la même photo à plusieurs albums. Par exemple, une photo peut être affichée en premier dans un album et en dernier dans un autre.

Vous pouvez organiser vos albums par groupes et créer plusieurs niveaux de catégories d'albums. Ainsi, vous pouvez intituler une catégorie d'albums « Mon voyage en Asie » réunissant l'album « Mes dix plus belles photos du Japon », l'album « Mes dix plus belles photos de Chine », et ainsi de suite pour chaque pays que vous avez visité.

Vous pouvez créer des albums dynamiques en définissant des critères pour les photos à inclure dans les albums, au lieu de sélectionner manuellement des photos. Le contenu des albums dynamiques est automatiquement mis à jour à mesure que des critères correspondant sont ajoutés aux photos. Par exemple, si vous créez un album dynamique incluant toutes les photos ayant l'étiquette de mots-clés « Chiara », des photos supplémentaires sont ajoutées à cet album si vous leur donnez cette étiquette.

Voir aussi

« Association d'étiquettes de mots-clés aux photos d'un album » à la page 82

« Création d'albums à partir d'étiquettes de mots-clés » à la page 82

« A propos des étiquettes de mots-clés » à la page 53

Utilisation du panneau Albums

Le panneau Albums de l'onglet Organiser vous permet de créer et de manipuler des albums.



Panneau Albums

A. Album B. Case Recherche C. Catégorie d'albums D. Triangle permettant de développer ou de réduire les albums de ce groupe

- Créez, modifiez et supprimez des albums.

- Affichez des albums et des catégories d'albums. Vous pouvez faire défiler la liste des albums vers le haut ou le bas, le cas échéant. Cliquez sur le triangle ▼ en regard d'une catégorie d'albums pour développer ou réduire les albums qu'elle contient.
- Organisez les albums dans les catégories d'albums.
- Affichez les photos dans des albums.

Voir aussi

« Sélection d'éléments dans le navigateur de supports » à la page 36

« Définition des préférences des panneaux Etiquettes de mots-clés et Albums » à la page 72

Création d'un album ou d'une catégorie d'albums

 Pour consulter une vidéo sur ce processus, rendez-vous sur le site www.adobe.com/go/lrvid2302_pse_fr.

Vous pouvez à tout moment créer un nouvel album ou un groupe de nouveaux albums. Par exemple, vous pouvez créer une catégorie d'albums appelée « Vacances » et des albums distincts pour chacun de vos séjours.

Création d'un album

Remarque : il est également possible de créer un album à l'occasion du téléchargement de photos dans Elements Organizer (voir la section « Spécification d'un album pendant le téléchargement de photos » à la page 76).

- 1 Cliquez sur le bouton Créer un nouvel album ou une nouvelle catégorie d'albums + dans le panneau Albums de l'onglet Organiser, puis choisissez l'option Nouvel album +.
- 2 (Facultatif) Dans le menu Catégorie d'albums, sélectionnez une catégorie.
- 3 Dans la zone de texte Nom de l'album, attribuez un nom à l'album.
- 4 Faites glisser les photos vers la zone Éléments, puis cliquez sur le bouton Terminer.

L'album s'affiche dans le panneau Albums, sous la catégorie d'album spécifiée.

Création d'une catégorie d'albums

- 1 Cliquez sur le bouton Créer un nouvel album ou une nouvelle catégorie d'albums + dans le panneau Albums de l'onglet Organiser, puis choisissez la commande Nouvelle catégorie d'albums.
- 2 Attribuez un nom à la catégorie d'albums dans la boîte de dialogue Créer une catégorie d'albums.
- 3 (Facultatif) Utilisez le menu déroulant Catégorie d'albums parent pour choisir une catégorie d'accueil sous laquelle placer la nouvelle catégorie d'albums.
- 4 Cliquez sur le bouton OK.

La catégorie d'albums s'affiche dans le panneau Albums, sous la catégorie d'album spécifiée.

Ajout d'une photo à un album


Il est possible d'ajouter des photos à des albums dans Elements Organizer. Vous pouvez ajouter plusieurs photos à un ou plusieurs albums.

- 1 Dans Elements Organizer, cliquez sur le bouton Tout afficher (si ce bouton apparaît dans la barre de recherche) pour afficher toutes les photos dans le navigateur de supports.

2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser la photo du navigateur de supports vers l'album souhaité dans le panneau Albums.
- Faites glisser l'album du panneau Albums jusqu'à la photo, dans le navigateur de supports.

Remarque : il est également possible d'ajouter des photos à un album pendant la copie et l'importation d'images dans Elements Organizer (voir la section « *Spécification d'un album pendant le téléchargement de photos* » à la page 76).




Glisser-déposer d'une photo dans un album, opération après laquelle la photo fait partie de l'album.

Affichage des photos d'un album

Etant donné que les éléments d'un album s'affichent dans un ordre personnalisé et qu'un même élément peut faire partie de plusieurs albums, vous ne pouvez afficher qu'un seul album à la fois.

❖ Dans le panneau Albums, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur un album.
- Faites glisser l'album du panneau Albums vers la barre de recherche située en haut du navigateur de supports.



Cliquez sur un album pour lancer une recherche.

 Pour savoir dans quel album la photo est stockée, maintenez le pointeur sur l'icône d'album  en dessous de la photo dans le navigateur de supports, ou utilisez le panneau Propriétés.

Modification de l'ordre des photos dans un album

Vous pouvez placer les photos d'un album dans l'ordre de votre choix.

- 1 Sélectionnez un album dans le panneau Albums.
- 2 Dans le menu Organisation du navigateur de supports, situé dans l'angle supérieur droit du navigateur de supports, sélectionnez la commande Ordre d'album.
- 3 Sélectionnez une ou plusieurs photos, puis faites glisser votre sélection entre deux photos de l'album. Vous pouvez également faire glisser la sélection avant la première photo de l'album ou après la dernière.

Tri des photos d'un album

Vous pouvez trier les photos d'un album dans l'ordre chronologique, chronologique inverse ou dans l'ordre de l'album.

- 1 Sélectionnez un album dans le panneau Albums.
- 2 Dans le menu Organisation du navigateur de supports, situé dans l'angle supérieur droit du navigateur de supports, sélectionnez la commande Date (ordre décroissant), Date (ordre croissant) ou Ordre d'album.

Ajout de photos à plusieurs albums

- 1 Dans le navigateur de supports, cliquez sur le bouton Tout afficher (si ce bouton apparaît dans la barre de recherche) pour afficher toutes les photos dans le navigateur de supports.
- 2 Sélectionnez une ou plusieurs photos. Un cadre bleu apparaît autour des photos sélectionnées.
- 3 Dans le panneau Albums, sélectionnez un ou plusieurs noms d'album. Cliquez sur des éléments tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour sélectionner des éléments adjacents ou la touche Ctrl pour sélectionner des éléments non adjacents.
- 4 Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ajouter les photos aux albums :
 - Faites glisser les photos sur l'un des albums sélectionnés dans le panneau Albums.
 - Faites glisser les albums du panneau Albums sur l'une des photos sélectionnées.

Spécification d'un album pendant le téléchargement de photos

- 1 Assurez-vous que le téléchargeur de photos est en mode Boîte de dialogue Avancé. Si nécessaire, cliquez sur le bouton Boîte de dialogue Avancé.
- 2 Dans la section Options avancées, sélectionnez l'option Importer dans l'album.
- 3 Cliquez sur le bouton Paramètres, puis effectuez l'une des opérations suivantes dans la boîte de dialogue Sélectionner un album :
 - Pour importer des photos dans un album donné, sélectionnez cet album dans la boîte de dialogue.
 - Pour importer des photos dans un nouvel album, cliquez sur le bouton Nouvel album , puis saisissez un nom pour remplacer le nom générique « Nouvel album » dans la boîte de dialogue.
- 4 Cliquez sur le bouton OK.

Exportation ou importation de la structure d'un album

Vous pouvez partager des structures d'albums avec d'autres personnes en exportant votre structure ou en important la leur. Supposez, par exemple, que vos albums se rapportent aux musées que vous avez visités avec vos amis. En enregistrant et exportant votre jeu d'albums, une autre personne ayant visité les mêmes musées peut importer la structure de vos albums (pas les photos qu'elle contient) et l'utiliser pour ses propres photos. Vous pouvez également importer la structure d'albums de vos amis et l'appliquer à vos photos.

Exportation de la structure d'un album

Vous pouvez enregistrer votre jeu actif d'albums et les noms de catégories d'albums, y compris leur organisation dans le panneau Albums et leurs icônes, puis partager cette structure avec une autre personne.

Remarque : l'exportation d'un album n'entraîne pas celle des photos qu'il contient.

- 1 Dans le panneau Albums, cliquez sur le bouton Nouveau , puis choisissez l'option Enregistrer des albums dans un fichier.
- 2 Sélectionnez l'une des options suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :

Exporter tous les albums Crée un fichier contenant l'intégralité de la hiérarchie des albums.

Exporter la catégorie d'albums spécifiée Crée un fichier contenant la hiérarchie de la catégorie d'albums sélectionnée dans la liste.

- 3 Dans la boîte de dialogue Enregistrer les albums dans un fichier qui apparaît, spécifiez l'emplacement et le nom du fichier. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Le fichier est enregistré au format XML.

Importation de la structure d'un album

Vous pouvez importer une hiérarchie existante de catégories d'albums dans le panneau Albums et l'utiliser pour vos photos.

Remarque : l'importation d'un album n'entraîne pas celle des photos qu'il contient.

- 1 Dans le panneau Albums, cliquez sur le bouton Créer , puis choisissez la commande A partir du fichier.
- 2 Dans la boîte de dialogue Importer les albums d'un fichier, sélectionnez le fichier XML exporté contenant les noms d'album et de catégories d'albums, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.

Création et modification d'albums dynamiques

A propos des albums dynamiques

Tout comme les albums, les albums dynamiques contiennent les photos de votre choix. Toutefois, au lieu de sélectionner des photos individuelles ou des groupes de photos, vous définissez les critères d'inclusion dans les albums dynamiques. Une fois ces critères définis, les photos d'un catalogue correspondant aux critères de l'album dynamique apparaissent automatiquement dans l'album dynamique. À mesure que vous ajoutez des photos au catalogue, les photos qui correspondent aux critères de l'album dynamique apparaissent aussi automatiquement dans l'album dynamique. Les albums intelligents se mettent automatiquement à jour.



A. En-tête du panneau Albums B. Album dynamique C. Catégorie d'albums

Création d'un album dynamique

- Sélectionnez les types de photos à ajouter à votre album dynamique en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Si vous voulez inclure seulement les photos avec certaines étiquettes de mots-clés, sélectionnez ces étiquettes de mots-clés dans le panneau Etiquettes de mots-clés.
 - Si vous voulez inclure seulement les photos avec certains nombres d'étoiles, dans le menu du filtre par nombre d'étoiles, cliquez sur l'étoile de votre choix, puis sélectionnez une option dans le menu en regard des étoiles (+ et supérieur, et inférieur, uniquement).
 - Si vous voulez inclure seulement les photos dans un dossier donné, sélectionnez la commande  Affichage > Emplacement du dossier. Cliquez ensuite sur l'icône  du dossier recherché.
 - Si vous voulez inclure seulement les photos placées dans un album donné, sélectionnez cet album.

Remarque : vous pouvez appliquer plusieurs critères à votre sélection. Par exemple, vous pouvez sélectionner un dossier ou album et une ou plusieurs étiquettes de mots-clés.

- Dans le panneau Albums, cliquez sur le bouton Créer un nouvel album ou une nouvelle catégorie d'albums  puis sélectionnez la commande Nouvel album dynamique.

La boîte de dialogue Nouvel album dynamique s'ouvre.

- Saisissez un nom pour votre album dynamique, puis cliquez sur le bouton OK.

Voir aussi

« Association d'étiquettes de mots-clés à des fichiers de support » à la page 55

« Recherche des éléments associés à un nombre d'étoiles » à la page 88

« Affichage et gestion des fichiers par emplacement de dossier » à la page 34

« Création d'un album ou d'une catégorie d'albums » à la page 74

Modification d'un album dynamique

- Dans le panneau Albums, sélectionnez l'album dynamique à modifier.
- (Facultatif) Pour changer le nom d'un album dynamique, dans le panneau Albums, sélectionnez la commande Modifier  dans le menu. Saisissez un nouveau nom pour l'album dynamique, puis cliquez sur le bouton OK.
- Dans la partie supérieure gauche du navigateur de supports, sélectionnez la commande Options > Modifier les critères de recherche.
- Modifiez les critères de recherche pour l'album dynamique en ajoutant ou supprimant des étiquettes de mots-clés, albums, dossiers ou étoiles.

- 5 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'album dynamique dans le panneau Albums, puis sélectionnez la commande Enregistrer la recherche en cours dans album [nom].

Modification d'albums et de catégories d'albums

Suppression de photos d'un album

- 1 Dans le navigateur de supports, sélectionnez les photos à supprimer d'un album.
- 2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la photo, puis choisissez l'option Supprimer de l'album > [nom de l'album].
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône d'album  (si elle est visible) associée à la photo, puis choisissez l'option Supprimer l'album [nom de l'album].

Voir aussi

- « [A propos des albums](#) » à la page 73
- « [Ajout d'une photo à un album](#) » à la page 74

Fusion d'albums

La commande Fusionner les albums permet de fusionner plusieurs albums en un seul. Si, par exemple, vous créez un album « Voitures » puis, par inadvertance, un album « Automobiles » regroupant les mêmes photos, vous pouvez fusionner ces deux albums en un seul. Lors de la fusion, toutes les photos sont placées dans un album, tandis que l'autre album est supprimé. Les photos sont placées par ordre d'apparition dans le panneau Albums. Vous pouvez choisir l'ordre dans lequel elles doivent apparaître avant ou après la fusion.

- 1 Dans le panneau Albums, sélectionnez les albums à fusionner. Cliquez sur le nom d'un album pour le sélectionner. Pour sélectionner plusieurs albums, cliquez sur leur nom tout en maintenant la touche Maj enfoncée. Pour sélectionner des albums non contigus, cliquez sur leur nom tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez l'option Fusionner les albums.
- 3 Dans la liste, choisissez l'album à conserver, puis cliquez sur le bouton OK.

Voir aussi

- « [A propos des albums](#) » à la page 73
- « [Utilisation du panneau Albums](#) » à la page 73

Modification des propriétés d'un album

- 1 Sélectionnez l'album dans le panneau Albums de l'onglet Organiser.
- 2 Cliquez sur l'album avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier l'album [nom de l'album]. Vous pouvez également sélectionner Modifier  sur le panneau Albums.
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes dans le panneau Détails de l'album, puis cliquez sur le bouton Terminer :
 - Choisissez un nouvel emplacement dans le menu déroulant Catégorie d'album.
 - Saisissez un nouveau nom dans la zone Nom de l'album.

Voir aussi

« [A propos des albums](#) » à la page 73

« [Utilisation du panneau Albums](#) » à la page 73

Suppression d'un album ou d'une catégorie d'albums

La suppression d'un album ou d'une catégorie d'albums élimine l'album, la catégorie et tous les albums de la catégorie, mais pas les photos qu'ils contiennent. Vous ne pouvez pas supprimer, en une seule opération, une catégorie d'albums et un album d'une autre catégorie.

- 1 Dans le panneau Albums, cliquez sur le nom d'un album pour le sélectionner ou pour sélectionner une catégorie d'albums. Pour sélectionner plusieurs albums, cliquez dessus tout en maintenant la touche Maj enfoncée. Pour sélectionner des albums non contigus, cliquez dessus tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
- 2 Cliquez sur le bouton Supprimer  dans le panneau Albums.

Voir aussi



« [A propos des albums](#) » à la page 73

« [Utilisation du panneau Albums](#) » à la page 73

Modification de l'ordre des éléments dans un album

Lorsque vous modifiez l'ordre des éléments d'un album, vous modifiez leur ordre d'affichage. Vous pouvez ainsi facilement réorganiser les éléments d'un projet que vous envisagez de réaliser.

- 1 Dans le panneau Albums, cliquez sur le nom d'un album pour le sélectionner.
- 2 Si nécessaire, choisissez l'option Ordre d'album dans le menu Organisation du navigateur de supports situé dans l'angle supérieur droit du navigateur de supports.
- 3 Dans le navigateur de supports, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Faites glisser les photos vers leur nouvel emplacement dans l'album.



Glisser-déposer d'une photo dans un album (en haut). La photo déplacée apparaît à son nouvel emplacement avec son nouveau numéro d'ordre (entouré) (en bas).

- Pour reclasser les photos en plaçant la plus ancienne en tête de liste, choisissez l'option Date (ordre croissant) dans le menu Organisation du Navigateur de supports.

Voir aussi

« [A propos des albums](#) » à la page 73

« [Utilisation du panneau Albums](#) » à la page 73

Réorganisation d'albums et de catégories d'albums

Par défaut, les albums de niveau supérieur sont triés par ordre alphabétique, suivis des catégories d'albums, également triés par ordre alphabétique. Vous pouvez modifier cet ordre, mais vous ne pouvez pas placer des albums à la suite des catégories d'albums.

- 1 Choisissez la commande Edition > Préférences > Etiquettes de mots-clés et albums.
- 2 Dans la zone Activer le tri manuel, sélectionnez l'option Manuel pour Catégories d'albums et Albums, puis cliquez sur le bouton OK.
- 3 Dans le panneau Albums, sélectionnez un ou plusieurs albums et catégories d'albums.
- 4 Faites glisser les éléments vers leur nouvel emplacement dans la hiérarchie des albums.

Lorsque vous déplacez une catégorie d'albums, les éléments qu'elle contient sont également déplacés.

Remarque : vous ne pouvez pas déplacer un album ou une catégorie d'albums de niveau inférieur vers un niveau supérieur par glisser-déposer. Pour ce faire, vous devez convertir le niveau de l'album ou de la catégorie en niveau supérieur dans la boîte de dialogue Modifier l'album ou Modifier la catégorie d'albums.

Voir aussi

« [A propos des albums](#) » à la page 73

« [Utilisation du panneau Albums](#) » à la page 73

« [Définition des préférences des panneaux Étiquettes de mots-clés et Albums](#) » à la page 72

Association d'étiquettes de mots-clés aux photos d'un album

Tout comme les albums, les étiquettes de mots-clés permettent d'organiser les photos et d'autres fichiers de support. Un même élément peut être associé à une étiquette de mot-clé et à un album. Vous pouvez appliquer une étiquette de mot-clé à une photo alors que vous visualisez la photo dans son album.

- 1 Dans le panneau Albums, cliquez sur le nom d'un album pour afficher les photos qu'il contient.
- 2 Cliquez sur le panneau Étiquettes de mots-clés.
- 3 Choisissez la commande Edition > Tout sélectionner pour sélectionner tous les éléments du navigateur de supports.
- 4 Sélectionnez les étiquettes de mots-clés, puis associez-les aux photos.

Voir aussi

« [A propos des albums](#) » à la page 73

« [Utilisation du panneau Albums](#) » à la page 73

« [Association d'étiquettes de mots-clés à des fichiers de support](#) » à la page 55

Création d'albums à partir d'étiquettes de mots-clés

- 1 Dans l'onglet Organiser, cliquez sur le triangle en regard du titre Étiquettes de mots-clés pour développer le panneau.
- 2 Pour sélectionner une étiquette de mot-clé, cliquez sur la case située à gauche de son nom. Le navigateur de supports affiche toutes les photos associées à cette étiquette.
- 3 Choisissez la commande Edition > Tout sélectionner pour sélectionner tous les éléments du navigateur de supports.
- 4 Dans l'onglet Organiser, cliquez sur le triangle en regard du titre Albums pour développer le panneau.
- 5 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Faites glisser les photos dans un ou plusieurs albums du panneau Albums.
 - Créez un album, puis faites-y glisser les photos.

Voir aussi

« [A propos des albums](#) » à la page 73

« [Utilisation du panneau Albums](#) » à la page 73

Chapitre 6 : Recherche de fichiers de support dans Elements Organizer

Elements Organizer vous permet de rechercher des photos et des fichiers de support par date, nombre d'étoiles, album, emplacement de dossier, nom de fichier, type de support, étiquette de mots-clés ou d'autres critères. Vous pouvez également trier les fichiers d'un groupe quelconque dans l'ordre chronologique, dans l'ordre chronologique inverse ou dans l'ordre d'un album.

Vous devez parfois retrouver le fichier de photos ou de support réel. C'est le cas notamment lorsque vous téléchargez un fichier vers un serveur ou que vous l'incorporez dans un document.

- 1 Dans Elements Organizer, sélectionnez la photo ou la séquence multimédia dont vous voulez retrouver le fichier.
- 2 Appuyez simultanément sur les touches Alt et Entrée pour ouvrir la fenêtre Propriétés - Général.
- 3 Cliquez sur l'icône Révéler dans l'Explorateur.

***Remarque :** pour importer des fichiers de support dans Adobe® Elements Organizer 8, vous pouvez utiliser Elements Organizer ou les commandes Fichier > Ouvrir ou Fichier > Importer de l'Editeur. Ces commandes vous permettent de naviguer vers un fichier ; il est donc préférable de les utiliser si vous connaissez le chemin et le nom exacts du fichier recherché. Pour plus de détails sur la recherche de fichiers dans l'Editeur, reportez-vous aux sections Ouverture d'un fichier et Importation d'un fichier PDF, Adobe Illustrator ou EPS dans un nouveau calque.*

Voir aussi

« [Affichage ou modification des informations sur les fichiers dans Elements Organizer](#) » à la page 124

Recherche de fichiers de support dans Elements Organizer

Options de recherche de fichiers de support dans Elements Organizer

Elements Organizer vous permet de rechercher des fichiers de support de plusieurs manières :

Bande de montage Cliquez sur un mois ou définissez une période pour la recherche chronologique de photos et de fichiers de support par date, lot d'importation ou emplacement de dossier.

Barre de recherche Faites glisser une photo, une étiquette de mot-clé, un projet ou un album sur cette barre pour rechercher des photos et des fichiers de support similaires.

Menu Rechercher Utilisez les commandes de ce menu pour la recherche de fichiers de support par date, légende ou remarque, nom de fichier, historique, version, type de support, métadonnées ou similarité visuelle. Vous pouvez même rechercher des photos avec des visages pour leur associer des étiquettes (voir la section « [Recherche de personnes à étiqueter](#) » à la page 58). Plusieurs commandes sont également disponibles pour la recherche de photos et de fichiers de support dont la date et l'heure sont indéterminées, qui sont dépourvus d'étiquette de mot-clé ou qui ne font partie d'aucun album.

Menu Affichage Utilisez les commandes de ce menu pour afficher les types de fichier (photo, vidéo, audio, projet, PDF, etc.). Le menu Affichage propose également des options permettant d'afficher les fichiers de support signalés comme « masqués » (voir la section « [Affichage des fichiers de support marqués en tant que masqués](#) » à la page 33).

Panneau Albums Sélectionnez un album pour afficher uniquement les fichiers de support qu'il contient.


Panneau Etiquettes de mots-clés Sélectionnez une étiquette de mot-clé pour afficher uniquement les fichiers de support portant cette étiquette.

Filtre par nombre d'étoiles Vous pouvez choisir d'afficher uniquement les fichiers de support ayant un nombre d'étoiles supérieur, inférieur ou égal au nombre d'étoiles que vous spécifiez.

Zone de texte Saisissez le texte à rechercher dans le nom de fichier, les métadonnées, la légende, les remarques, la date ou le nom d'album de vos fichiers de support.

A propos de la bande de montage

Elements Organizer organise automatiquement vos fichiers de support dans la bande de montage du navigateur de supports, même s'ils ne sont pas étiquetés. La bande de montage, divisée en mois et en années, vous permet de cliquer sur un mois pour afficher les images datant de ce mois. La hauteur de chaque barre dans la bande de montage est proportionnelle au nombre de fichiers pour chaque mois, selon la date, le lot ou l'emplacement. Vous pouvez également sélectionner une période dans la bande de montage pour afficher les fichiers de support pris ou numérisés dans cet intervalle. Lorsque vous maintenez le pointeur sur une barre de la bande de montage, une info-bulle affiche la période correspondante.




Utilisation de la bande de montage

A. Flèche de la bande de montage B. Zone foncée indiquant les photos hors de la période définie C. Taquets d'extrémité D. Taquet de date E. Barre de la bande de montage F. Barre partiellement blanche G. Info-bulle indiquant la période d'une barre

Vous pouvez utiliser la bande de montage avec des étiquettes de mots-clés pour affiner la recherche. Par exemple, si vous voulez trouver les photos de Julie prises au cours d'une période donnée, effectuez votre recherche à l'aide de l'étiquette de mot-clé « Julie ». Cliquez sur un mois contenant des fichiers de support de Julie dans la bande de montage.

Une barre partiellement vide dans le montage indique que certains fichiers de support ne figurent pas dans les résultats de la recherche.

Utilisez le menu Affichage  (dans l'angle supérieur droit de la fenêtre de l'Organiseur) pour afficher et rechercher les fichiers de support par affichage par vignettes, lot importé ou emplacement de dossier.



Sélection d'une vue du navigateur de supports dans le menu Affichage

Voir aussi

« Recherche à l'aide des étiquettes de mots-clés » à la page 86

Affichage et recherche de fichiers de support à l'aide de la bande de montage


- 1 Assurez-vous que la bande de montage est visible dans le navigateur de supports. Si nécessaire, choisissez la commande Fenêtre > Montage.
- 2 Sélectionnez le menu  Affichage et choisissez l'option Affichage par vignettes, Lot importé ou Emplacement du dossier.

Cette option définit si les barres de la bande de montage représentent chacune un mois, un lot ou un dossier.

3 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Utilisez les boutons fléchés  et  à chaque extrémité de la bande de montage pour afficher la partie de la bande sur laquelle effectuer la recherche.
- Cliquez sur une barre de la bande de montage ou faites glisser le taquet de date pour afficher les fichiers de support correspondants.
- Faites glisser les taquets d'extrémité  de la bande de montage pour afficher une période.
- (Pour les organisations par date uniquement) Choisissez la commande Rechercher > Définir la période. Entrez une date de début et une date de fin pour spécifier la période à afficher, puis cliquez sur le bouton OK. Pour redéfinir la période, choisissez la commande Rechercher > Effacer la période.


Elements Organizer affiche les fichiers de support correspondant à cette période dans le navigateur de supports. Vous pouvez faire glisser les taquets d'extrémité pour affiner la période de recherche.



Utilisation de la commande Rechercher > Définir la période pour définir une période

Recherche depuis la barre de recherche

La barre de recherche vous permet d'effectuer une recherche rapide en faisant glisser une étiquette de mot-clé dessus. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la barre de recherche se présente sous la forme d'une barre horizontale située au-dessus du navigateur de supports. Si vous faites glisser une étiquette sur la barre de recherche, cette dernière s'agrandit automatiquement pour afficher les étiquettes de mots-clés ajoutées à la recherche. Pour affiner une recherche, faites glisser d'autres étiquettes de mots-clés dans la barre de recherche. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche pour rechercher les fichiers de support d'un album ou d'un projet.



Glissement d'une étiquette de mot-clé dans la barre de recherche

- 1 Assurez-vous que le navigateur de supports et le panneau Etiquettes de mots-clés sont ouverts.
- 2 Faites glisser une étiquette dans la barre de recherche. La recherche est immédiatement lancée, et la barre de recherche s'agrandit de manière à afficher les étiquettes utilisées pour la recherche.
- 3 (Facultatif) Ajoutez d'autres étiquettes de mots-clés pour affiner la recherche. Vous pouvez faire glisser simultanément plusieurs étiquettes dans la barre de recherche. Maintenez la touche Maj enfoncée pour sélectionner des étiquettes de mots-clés adjacentes ou la touche Ctrl pour sélectionner des étiquettes non contiguës.
- 4 Pour lancer une nouvelle recherche, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une étiquette, catégorie ou sous-catégorie, puis choisissez la commande Nouvelle recherche avec Etiquette de mot-clé [*nom de l'étiquette, de la catégorie ou de la sous-catégorie*] dans le menu contextuel.
- 5 Pour fermer la barre de recherche, cliquez sur le bouton Tout afficher.

Voir aussi


« [A propos des étiquettes de mots-clés](#) » à la page 53

« [Exclusion de fichiers de support d'une recherche](#) » à la page 89

Recherche de fichiers de support à l'aide d'étiquettes de mots-clés

Recherche à l'aide des étiquettes de mots-clés

Les étiquettes de mots-clés permettent de rechercher rapidement photos et autres fichiers. La barre de recherche affiche, le cas échéant, les étiquettes de mots-clés sélectionnées pour les recherches de photos et de fichiers de support. La recherche est lancée dès que vous sélectionnez les étiquettes dans le panneau Etiquettes de mots-clés.



Recherchez les fichiers de support avec des étiquettes de mots-clés spécifiques en cochant la case en regard du nom de l'étiquette.

- Dans le panneau Etiquettes de mots-clés, cliquez sur la case en regard du nom de l'étiquette ou faites glisser une icône d'étiquette dans la barre de recherche. Une recherche peut porter sur plusieurs étiquettes de mots-clés.

Elements Organizer recherche les fichiers de support associés à toutes ces étiquettes de mots-clés. Si aucune photo n'est associée à toutes les étiquettes spécifiées pour la recherche, le navigateur de supports affiche les fichiers de support correspondant le mieux aux critères de recherche (contenant un sous-ensemble des étiquettes de mots-clés).

- Pour définir la période de la recherche, spécifiez une option de date dans le menu Organisation du navigateur de supports, puis faites glisser les taquets d'extrémité de la bande de montage jusqu'au début et jusqu'à la fin de la période.
- Pour supprimer une étiquette de la recherche, cliquez deux fois dessus dans la barre de recherche. (ou cliquez sur le bouton Annuler de la barre de raccourcis pour supprimer la dernière étiquette ajoutée).
- Pour exclure de la recherche des fichiers de support portant certaines étiquettes de mots-clés, cliquez avec le bouton droit de la souris sur les étiquettes dans le panneau Etiquettes de mots-clés, puis choisissez l'option Exclure les photos avec [nom de l'étiquette, de la catégorie ou de la sous-catégorie] des résultats de la recherche.

Remarque : la commande Exclure les photos avec permet, par exemple, de limiter la recherche aux fichiers de support sur lesquels vous seul figurez. Il suffit de lancer une recherche sur votre étiquette puis d'exclure la catégorie Personnes. Vous obtenez ainsi les fichiers de support sur lesquels vous seul figurez.

Voir aussi

« Recherche depuis la barre de recherche » à la page 85

« A propos des étiquettes de mots-clés » à la page 53

« Recherche de fichiers de support à l'aide des détails (métadonnées) » à la page 95

Affichage des résultats d'une recherche par étiquette de mot-clé

Lorsque vous effectuez une recherche à l'aide d'étiquettes de mots-clés, Elements Organizer classe les résultats dans des vues regroupant les correspondances exactes, les correspondances approximatives et les non-correspondances. Par défaut, le navigateur de supports affiche les correspondances exactes. Vous pouvez toutefois sélectionner d'autres vues.

- 1 Cliquez sur le bouton Options en regard du bouton Tout afficher pour ouvrir le menu déroulant des critères de recherche.

2 Sélectionnez l'option Masquer les meilleures correspondances ou Afficher les non-correspondances. Les résultats sont regroupés dans les catégories suivantes :

Meilleures correspondances Les étiquettes de mots-clés de ces fichiers de support présentent tous les critères de recherche définis. Plus vous ajoutez d'étiquettes de mots-clés à la recherche, plus le nombre de correspondances exactes est réduit.

Correspondances étroites Les étiquettes de mots-clés de ces fichiers de support présentent un ou plusieurs critères de recherche (mais pas tous), d'où leur nom *correspondances étroites*. La vignette des fichiers de support à correspondance étroite (approximative) se caractérise par un cercle bleu avec une coche blanche . Par exemple, si vous lancez une recherche sur plusieurs étiquettes de catégorie Lieux, les photos étiquetées avec une seule étiquette de cette catégorie apparaissent dans la liste des résultats des meilleures correspondances (exactes). Sélectionnez ce groupe pour afficher les fichiers de support comportant n'importe quelle étiquette de mot-clé sélectionnée pour la recherche.

 *Pour afficher automatiquement les correspondances approximatives après une recherche, choisissez la commande Edition > Préférences > Général, sélectionnez l'option Afficher les ensembles de correspondances approximatives pour les recherches, puis cliquez sur le bouton OK.*

Sans correspondance Ces fichiers de support ne sont associés à aucune des étiquettes de mots-clés sélectionnées pour la recherche. Leur vignette affiche une icône rouge d'absence de correspondance .

Recherche de fichiers de support sans étiquette

❖ Dans le navigateur de supports, choisissez la commande Rechercher > Eléments sans étiquette.

Tous les fichiers de support non étiquetés du catalogue s'affichent dans le navigateur de supports.

Annulation d'une recherche à l'aide d'étiquettes de mots-clés

❖ Pour revenir à tous les fichiers de support du catalogue, cliquez sur le bouton Tout afficher.

Recherche basée sur une étiquette de mot-clé sélectionnée


❖ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une étiquette, puis choisissez l'option Nouvelle recherche à l'aide de [l'étiquette, la catégorie ou la sous-catégorie + nom].

Recherche des éléments associés à un nombre d'étoiles

Le filtre par nombre d'étoiles vous aide à rechercher vos photos, clips vidéo, clips audio et projets favoris (ou moins favoris). Sans compter que vous pouvez utiliser ce filtre avec des étiquettes de mots-clés comme critères de recherche.

1 Dans le navigateur de supports, sélectionnez l'une des étoiles dans le filtre par nombre d'étoiles.

2 Dans le menu de classement en regard du filtre, sélectionnez l'une des options suivantes.



Sélection d'une option dans le menu de classement

Voir aussi

« [A propos des étiquettes de mots-clés](#) » à la page 53

« [Recherche depuis la barre de recherche](#) » à la page 85

Exclusion de fichiers de support d'une recherche

Vous avez la possibilité d'exclure des fichiers de support des résultats d'une recherche. Vous pouvez, par exemple, effectuer une recherche dans la sous-catégorie Amis pour afficher les fichiers de support de tous vos amis sauf un en appliquant à l'étiquette de cet ami la commande Exclure des résultats de la recherche. Vous pouvez par ailleurs exclure une catégorie ou sous-catégorie entière de votre recherche.

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans le panneau Etiquettes de mots-clés, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'étiquette des fichiers de support à exclure de la recherche, puis choisissez l'option Exclure les supports avec [nom de l'étiquette de mot-clé, de la catégorie ou de la sous-catégorie] des résultats de la recherche.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'étiquette des fichiers de support dans la barre de recherche, puis choisissez l'option Exclure les photos avec [nom de l'étiquette de mot-clé, de la catégorie ou de la sous-catégorie]. Vous pouvez également cliquer deux fois sur l'étiquette à supprimer de la barre de recherche.

2 Pour annuler la commande d'exclusion appliquée, cliquez sur l'icône Exclusion  en regard d'une étiquette dans le panneau Etiquettes de mots-clés.

 La commande Exclure permet également de rechercher des photos d'un sujet spécifique en excluant une catégorie ou sous-catégorie et en effectuant une recherche sur une étiquette dans cette sélection. Par exemple, pour rechercher les photos de votre amie Chiara, mais pas celles où elle apparaît entourée d'autres personnes, effectuez une recherche sur l'étiquette de mot-clé Chiara, puis appliquez la commande Exclure à la sous-catégorie Amis. Elements Organizer recherche les photos associées à l'étiquette de mot-clé Chiara, à l'exception des photos étiquetées de la sous-catégorie Amis.

Voir aussi

« [Modification d'une catégorie ou sous-catégorie d'étiquettes](#) » à la page 68

Recherche de fichiers de support par contenu, type et métadonnées

Recherche de fichiers de support à l'aide de la zone de recherche

Pour rechercher efficacement et sans difficulté vos fichiers de support, vous avez divers critères à votre disposition. Vous pouvez faire appel à la zone de recherche pour toutes les recherches de texte. Il vous suffit pour cela de saisir un nom ou un mot. Elements Organizer affiche les fichiers de support concordant avec le texte saisi selon divers critères. Les correspondances peuvent porter sur les éléments suivants :

- Auteur
- Légendes
- Dates
- Formats de date
- Noms de fichier
- Etiquettes de mots-clés
- Métadonnées
- Remarques
- Noms d'albums
- Groupes d'albums
- Informations relatives à l'appareil photo
- Marque de l'appareil photo
- Modèles d'appareil photo
- Dossiers
- Formats

La recherche de texte fonctionne également avec les opérateurs logiques « AND », « OR » et « NOT » précédés et suivis d'un espace. Le tableau suivant récapitule les critères que vous pouvez utiliser pour les recherches de texte :

Critères de recherche	Description	Format	Exemple
Date	Affiche les éléments de support correspondant à la date spécifiée.	<ul style="list-style-type: none"> • Date:jj/mm/aaaa • Date:mm/jj/aaaa • Date:aaaa • Date:cette année • Date:l'année dernière • Date:aujourd'hui • Date:la semaine dernière 	
Etiquette	Affiche les éléments de support correspondant à l'étiquette spécifiée.	Tag:<nom de l'étiquette>	Tag:Personnes
Nom de fichier	Affiche les éléments de support correspondant au nom de fichier spécifié.	Filename:<nom de fichier>	Filename:_MG_7409.jpg ou Filename:_MG_7409
Légende	Affiche les éléments de support correspondant à la légende spécifiée.	Caption:<légende>	Caption:Disneyland
Marque	Affiche les éléments de support correspondant à la marque d'appareil photo spécifiée.	Make:<marque de l'appareil photo>	Make:Canon
Modèle	Affiche les éléments de support correspondant au modèle d'appareil photo spécifié.	Model:<nom du modèle>	Model:Canon EOS 5D
Auteur	Affiche les éléments de support correspondant au nom d'auteur spécifié.	Author:<nom de l'auteur>	Author:Jules
Remarques	Affiche les éléments de support correspondant aux remarques spécifiées.	Notes:<remarques>	Notes:Voyage à Disneyland

La zone de recherche propose également une liste des étiquettes existantes en fonction de la lettre que vous saisissez. Si, par exemple, vous voulez rechercher les photos et les vidéos ayant l'étiquette « Disneyland », il vous suffit de taper la lettre D dans la zone de recherche. L'application affiche alors la liste des étiquettes commençant par cette lettre. La liste, qui change de façon dynamique à mesure de la saisie, propose uniquement les étiquettes correspondant au texte que vous avez saisi. Vous pouvez simplement sélectionner l'un des éléments de la liste pour lancer la recherche avec cette étiquette et obtenir les résultats dans Elements Organizer.

Recherche de fichiers de support à l'aide des légendes ou des remarques

Vous pouvez rechercher les légendes ou les remarques à l'aide de la commande Par légende ou remarque ou Par détails (métadonnées). Si vous souhaitez rechercher une légende ou une remarque avec un ou plusieurs autres critères de recherche, utilisez la commande Par détails (métadonnées).

- 1 Dans le navigateur de supports, choisissez la commande Rechercher > Par légende ou remarque.
- 2 Saisissez un mot ou une expression dans la zone de texte de la boîte de dialogue Rechercher par légende ou remarque.

3 Sélectionnez l'une des options suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :

Le début des mots dans les légendes et les remarques Recherche les fichiers de support et autres fichiers associés à des remarques ou des légendes comportant les premières lettres des mots saisis.

Une partie quelconque d'un mot dans les légendes et les remarques Recherche les photos et autres fichiers associés à des remarques ou des légendes comportant une partie des mots saisis.

Voir aussi

« [Ajout de légendes aux fichiers](#) » à la page 120

« [Ajout d'une remarque à un fichier](#) » à la page 122

Recherche de fichiers de support à l'aide des noms de fichier

Vous pouvez rechercher des photos par nom de fichier à l'aide de la commande Rechercher > Par nom de fichier ou Par détails (métadonnées). Pour rechercher des photos par nom de fichier avec un ou plusieurs autres critères de recherche, utilisez la commande Par détails (métadonnées).

- 1 Dans Elements Organizer, utilisez la commande Rechercher > Par nom de fichier.
- 2 Saisissez un mot dans la boîte de dialogue Rechercher par nom de fichier pour rechercher les fichiers dont le nom contient ce mot, puis cliquez sur le bouton OK.



Vous pouvez également entrer une extension de fichier (.jpg, .bmp, etc.) dans la boîte de dialogue Rechercher par nom de fichier pour afficher les fichiers d'un format spécifique.

Voir aussi

« [A propos des noms et versions de fichiers](#) » à la page 117

Recherche de tous les jeux de versions

Lorsque vous recherchez tous les jeux de versions, Elements Organizer affiche les photos du dessus pour chaque jeu de versions. Vous pouvez développer chaque jeu de versions.


- 1 Dans le navigateur de supports, choisissez la commande Rechercher > Tous les jeux de versions.
- 2 Pour développer un jeu de versions, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez la commande Jeu de versions > Développer le jeu de versions.

Recherche de photos par similarité visuelle

Vous pouvez rechercher des images contenant des sujets, des couleurs ou un aspect général semblables.

- ❖ Dans le navigateur de supports, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Faites glisser entre une et quatre images sur la barre de recherche.
 - Sélectionnez entre une et quatre images, puis choisissez la commande Rechercher > Par similarité visuelle avec la ou les photos et vidéos sélectionnées.

Les photos avec un aspect visuel similaire s'affichent par ordre décroissant de similarité. Un pourcentage de similarité s'affiche dans l'angle inférieur gauche de chaque image.



Recherche de photos d'aspect similaire par glissement d'une photo sur la barre de recherche

Voir aussi

- « [Recherche depuis la barre de recherche](#) » à la page 85
- « [Exclusion de fichiers de support d'une recherche](#) » à la page 89

Recherche de photos utilisées dans des projets

- ❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Dans le navigateur de supports, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le projet, puis choisissez la commande Afficher les éléments du projet dans le navigateur de supports. Les photos apparaissent dans le navigateur de supports. Cette commande vous permet de modifier les légendes ou d'apporter d'autres modifications aux photos de votre projet.
 - Faites glisser le projet dans la barre de recherche pour afficher les photos dans le navigateur de supports.
 - Choisissez la commande Rechercher > Par historique > Utilisé(e)(s) dans les projets. Une liste de projets s'affiche. Cliquez deux fois sur un élément, ou sélectionnez un ou plusieurs éléments et cliquez sur le bouton OK pour afficher le ou les supports utilisés dans le projet.

💡 La section Historique du panneau Propriétés vous renseigne également sur l'utilisation d'une photo dans un projet.

Voir aussi

- « [Exclusion de fichiers de support d'une recherche](#) » à la page 89

Recherche de photos par type de support

Vous pouvez choisir d'afficher un seul type de fichier de support dans le navigateur de supports. En sélectionnant un type de support, vous pouvez effectuer des recherches portant exclusivement sur le type sélectionné. Si vous souhaitez rechercher des éléments par type de support avec un ou plusieurs autres critères de recherche, utilisez la commande Rechercher > Par détails (métadonnées).

❖ Dans le navigateur de supports, choisissez la commande Rechercher > Par type de support, puis choisissez l'une des options suivantes :

Photos Affiche seulement les photos.

Vidéo Affiche les vignettes des clips vidéo (la première image du clip s'affiche).

Audio Affiche les clips audio.

Projets Affiche les projets réalisés dans une version antérieure de Elements Organizer.

PDF Affiche les fichiers PDF.

Éléments avec des légendes audio Affiche les photos et projets associés à des légendes audio.

Les fichiers du type de support sélectionné s'affichent dans le navigateur de supports.

Voir aussi

« [Exclusion de fichiers de support d'une recherche](#) » à la page 89

Recherche de fichiers de support dans un album ou un album dynamique

Pour rechercher des photos dans un album avec un ou plusieurs autres critères de recherche, utilisez la commande Rechercher > Par détails (métadonnées). Dans le cas contraire, procédez comme suit :

- 1 Dans le navigateur de supports, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Faites glisser l'icône d'un album ou d'un album dynamique dans la barre de recherche.
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône d'un album ou d'un album dynamique, puis choisissez l'option Rechercher les éléments dans [nom de l'album].
 - Choisissez la commande Rechercher > Eléments absents dans les albums pour rechercher les photos ne figurant dans aucun album.



Cliquez sur un album ou un album dynamique pour afficher les images qu'il contient.

- 2 Pour annuler la recherche et afficher le catalogue, cliquez sur le bouton Tout afficher ou cliquez deux fois sur le nom de l'album dans la barre de recherche.

Remarque : vous ne pouvez pas rechercher des photos en associant des critères d'album dynamique à des critères d'étiquette de mot-clé. Vous devez utiliser un seul type de critère.

Voir aussi

« [A propos des albums](#) » à la page 73

« [Recherche de fichiers de support à partir de leurs étiquettes de mots-clés](#) » à la page 63


« [Recherche depuis la barre de recherche](#) » à la page 85

Recherche de fichiers de support à l'aide des détails (métadonnées)

Vous pouvez rechercher des photos par détails ou métadonnées disponibles sur les images. Ce type de recherche est utile lorsque vous effectuez une recherche selon plusieurs critères à la fois. Si, par exemple, vous souhaitez rechercher toutes les photos prises le 31/12/05 arborant l'étiquette « Maman », vous pouvez définir la recherche sur la date et les étiquettes de mots-clés dans la boîte de dialogue Rechercher par détails (métadonnées).

Une recherche par métadonnées peut porter sur des critères tels que le nom ou le type de fichier, les étiquettes, les collections, les remarques, le nom de l'auteur et la date du cliché, ainsi que le modèle d'appareil photo, la vitesse d'obturation et l'ouverture du diaphragme.

Remarque : la recherche de fichiers Camera Raw permet également de localiser les fichiers TIFF portant l'extension .tif.



Effectuez des recherches sur divers détails de photo en même temps à partir de la boîte de dialogue Rechercher par détails (métadonnées).

- 1 Dans le navigateur de supports, choisissez la commande Rechercher > Par détails (métadonnées).
- 2 Dans la boîte de dialogue Rechercher par détails (métadonnées), choisissez un type de métadonnées dans le premier menu déroulant.
- 3 Dans le second menu déroulant, sélectionnez un critère de recherche tel que « commence par », « est supérieur(e) à » ou « contient/contiennent ». Ces valeurs indiquent à Elements Organizer comment utiliser le texte que vous saisissez dans le troisième menu déroulant. Tous les critères n'incluent pas le second menu déroulant.
- 4 Dans le troisième menu déroulant, entrez ou choisissez le nom des métadonnées ou la valeur à rechercher.
- 5 Pour inclure d'autres valeurs de métadonnées dans votre recherche, cliquez sur le signe Plus (+) à droite du troisième menu déroulant, puis spécifiez de nouvelles valeurs dans les deux ou trois menus déroulants qui s'affichent.

- 6 Pour supprimer des métadonnées de votre recherche, cliquez sur le signe Moins (-) à droite du troisième menu déroulant des métadonnées à supprimer.
- 7 Cliquez sur le bouton Rechercher.
- 8 Pour modifier la recherche, choisissez la commande Options > Modifier les critères de recherche dans la barre de recherche, apportez vos modifications, puis cliquez sur le bouton OK.

Recherche de fichiers de support à l'aide de l'historique

Elements Organizer vous permet de consigner l'origine des fichiers de support, leurs usages, ainsi que les méthodes utilisées pour les partager ou les exporter. Vous pouvez utiliser ces informations pour rechercher des photos et des fichiers de support.

- 1 Dans le navigateur de supports, choisissez la commande Rechercher > Par historique. Vous pouvez effectuer une recherche selon tous les critères de recherche répertoriés dans le sous-menu Par historique.
- 2 Dans la boîte de dialogue Sélectionner un ou plusieurs groupes que vous avez [importés, envoyés par courrier électronique, etc.], sélectionnez un ou plusieurs éléments de la liste, puis cliquez sur le bouton OK.

Remarque : pour supprimer définitivement une référence d'historique donnée de la liste, sélectionnez l'élément dans la liste de la boîte de dialogue Sélectionner un ou plusieurs groupes que vous avez [importés, envoyés par courrier électronique, etc.], puis cliquez sur le bouton Supprimer ou appuyez sur la touche Suppr de votre clavier. Le bouton Supprimer n'est pas disponible pour les recherches d'après le critère Importé(s) le ou Utilisé(s) dans les projets.

Recherche de fichiers de support dont la date ou l'heure est indéterminée

- ❖ Dans le navigateur de supports, choisissez la commande Rechercher > Eléments dont la date ou l'heure est indéterminée. Le navigateur de supports affiche les fichiers de support dont la date ou l'heure est indéterminée.

Voir aussi

« [Affichage et recherche de fichiers de support à l'aide de la bande de montage](#) » à la page 85

Chapitre 7 : Gestion des fichiers et des catalogues

Une fois que vous avez placé vos fichiers de support dans un catalogue et que vous les avez classés avec Elements Organizer, vous pouvez utiliser ce dernier pour gérer ces fichiers de différentes manières. Par exemple, vous pouvez empiler des photos apparentées, comme une série de photos d'un même sujet, prises en succession rapide avec différents réglages d'exposition ou angles de prise de vue. De même, vous pouvez regrouper des versions modifiées d'une même photo dans des jeux de versions. Vous pouvez en outre utiliser Elements Organizer pour afficher et modifier les informations relatives aux fichiers, les légendes et les remarques.

Pour plus de détails sur l'insertion de fichiers de support dans un catalogue, reportez-vous à la section « [Placement de photos et de vidéos dans Elements Organizer](#) » à la page 13. Pour plus de détails sur l'organisation de fichiers de support, reportez-vous aux sections « [A propos des étiquettes de mots-clés](#) » à la page 53 et « [A propos des albums](#) » à la page 73.


Gestion des catalogues

A propos des catalogues

Un catalogue peut représenter tous les fichiers de support, ou tout sous-ensemble de ces fichiers, que vous avez stockés sur votre ordinateur ou sur tout autre support de stockage. Bien que la plupart des utilisateurs préfèrent avoir un seul catalogue référençant tous leurs fichiers de support, il est possible de créer plusieurs catalogues, chacun contenant un jeu unique de fichiers.

Une fois que vous avez placé vos fichiers dans un catalogue, vous pouvez utiliser Elements Organizer pour les rechercher, les trier ou les retoucher. Vous pouvez également les regrouper dans des albums ou par étiquette de mots-clés ou nombre d'étoiles. Rien ne vous empêche d'utiliser les catalogues et Elements Organizer si vous préférez stocker vos originaux sur des CD ou dans un système de dossiers sur votre disque dur.

Lorsque vous lancez Elements Organizer et importez des fichiers de support, un catalogue est automatiquement créé. Le catalogue effectue le suivi des photos, fichiers vidéo, clips audio et projets sur l'ordinateur et sur d'autres supports tels que des CD ou des DVD. Un catalogue contient un ensemble d'informations relatives à chaque photo et fichier de support, mais il ne contient pas les fichiers de support proprement dits.




Le catalogue Photoshop Elements répertorie tous les fichiers photo, vidéo et audio présents sur l'ordinateur et les affiche sous forme de vignettes dans le navigateur de supports.

Important : Les fichiers de support restent à leur emplacement d'origine, sans être enregistrés dans Elements Organizer. Au lieu de cela, Elements Organizer crée un lien vers les fichiers d'origine. Si vous supprimez un fichier d'origine, Elements Organizer ne peut plus l'ouvrir.

Votre catalogue s'apparente à une base de données contenant des liens vers vos fichiers de support. Ces liens indiquent à Elements Organizer l'emplacement de stockage du fichier de support, son format, les étiquettes de mots-clés qui lui sont jointes, la date de création du fichier de support, etc. Toutes ces informations facilitent la gestion, l'identification et l'organisation des fichiers de support.

Un catalogue est automatiquement créé lorsque vous ouvrez Elements Organizer et importez des fichiers de support. Il est cependant possible de créer plusieurs catalogues. La plupart des utilisateurs n'ont pas besoin de plusieurs catalogues. Cela peut toutefois être utile, notamment si plusieurs personnes partagent Elements Organizer sur le même ordinateur et veulent chacune un jeu de photos, de fichiers vidéo et d'étiquettes de mots-clés distincts. Par ailleurs, vous pouvez avoir besoin d'un catalogue pour vos fichiers de support professionnels et un autre pour vos fichiers de support personnels.



La création de catalogues distincts vous permet d'utiliser des étiquettes de mots-clés et des photos différentes dans chaque catalogue.

Informations contenues dans les catalogues

Elements Organizer enregistre les informations suivantes concernant les photos, fichiers vidéo ou clips audio de votre catalogue :

- Chemin d'accès et nom du fichier.
- Chemin d'accès et nom des fichiers audio associés.
- Chemin d'accès, nom de fichier et nom de volume du fichier d'origine en pleine résolution (à condition que le fichier d'origine soit stocké hors ligne sur un CD ou un DVD).
- Chemin d'accès et nom du fichier d'origine, non modifié (si le fichier a été modifié).
- Nom d'un appareil photo ou scanner associé au lot de fichiers de support importés.
- Légendes ajoutées à un fichier de support.
- Remarques ajoutées à un fichier de support.

- Type de support (photo, fichier vidéo, clip audio ou projet).
- Date et heure de création du fichier de support et si la date est entièrement ou partiellement connue.
- Etiquettes de mots-clés appliquées au fichier de support.
- Albums dans lesquels le fichier de support est inclus.
- Historique du fichier de support : indique s'il a été imprimé sur une imprimante locale, exporté, partagé par courrier électronique ou en ligne, envoyé vers un service photographique en ligne à l'aide des *Services Adobe Photoshop*. L'historique indique également si le fichier de support a été envoyé par une source en ligne et dans quel lot il a été importé (y compris la date et l'heure de l'importation).
- Modifications apportées au fichier de support (rotation, recadrage, retouche des yeux rouges).
- Dimension en pixels d'une photo ou d'un fichier vidéo.
- Paramètres du projet (type de projet, affichage ou non des légendes, des numéros de page, etc.).
- Métadonnées, y compris les dimensions en pixels, informations EXIF, copyright, informations IPTC et format de fichier.

Création d'un catalogue

Même si vous disposez de plusieurs catalogues, vous ne pouvez en ouvrir qu'un seul à la fois. Vous ne pouvez pas déplacer des fichiers de support ou des étiquettes de mots-clés d'un catalogue à l'autre ou faire des recherches sur plusieurs catalogues à la fois.

- 1 Dans le navigateur de supports ou en mode Affichage par date, choisissez la commande Fichier > Catalogue.
- 2 Pour choisir un emplacement prédéfini dans le catalogue, sélectionnez l'option Catalogues accessibles à tous les utilisateurs ou Catalogues accessibles par l'utilisateur actuel. Pour sélectionner un emplacement personnalisé, choisissez l'option Emplacement personnalisé, cliquez sur le bouton Parcourir, puis naviguez jusqu'à l'emplacement de votre choix.
- 3 Cliquez sur le bouton Nouveau, saisissez le nom du catalogue dans la boîte de dialogue Entrer le nom du nouveau catalogue, puis cliquez sur le bouton OK.

Changement de nom d'un catalogue

Vous pouvez renommer un catalogue dans le Gestionnaire de catalogues.

- 1 Assurez-vous que Photoshop Elements Editor est fermé.
- 2 Dans Elements Organizer, choisissez la commande Fichier > Catalogue.
- 3 Dans le Gestionnaire de catalogues, sélectionnez le nom d'un catalogue dans la liste.
- 4 Cliquez sur le bouton Renommer. Saisissez ensuite le nouveau nom, puis cliquez sur le bouton OK.
- 5 Cliquez sur le bouton Annuler pour fermer le Gestionnaire de catalogues.

Suppression d'un catalogue

- 1 Assurez-vous que Photoshop Elements Editor est fermé.
- 2 Sélectionnez la commande Fichier > Catalogue.
- 3 Assurez-vous que plusieurs catalogues sont répertoriés dans le Gestionnaire de catalogues. Créez un catalogue, si nécessaire (voir la section « [Création d'un catalogue](#) » à la page 99).

- 4 Ouvrez un autre catalogue que celui que vous voulez supprimer (voir la section « [Ouverture d'un catalogue](#) » à la page 102).
- 5 Dans le Gestionnaire de catalogues, mettez en surbrillance le catalogue à supprimer.
- 6 Cliquez sur le bouton Supprimer Cliquez ensuite sur le bouton Oui.
- 7 Cliquez sur le bouton Annuler pour fermer le Gestionnaire de catalogues.

Optimisation d'un catalogue

Vous pouvez réduire la quantité d'espace utilisée par un catalogue et améliorer ses performances en l'optimisant.

- 1 Assurez-vous que Photoshop Elements Editor est fermé.
- 2 Sélectionnez la commande Fichier > Catalogue.
- 3 Dans le Gestionnaire de catalogues, sélectionnez le catalogue à optimiser.
- 4 Cliquez sur le bouton Optimiser.

Une boîte de dialogue indiquera quand le catalogue et la mémoire cache des vignettes sont optimisés.

Réparation d'un catalogue

Si votre catalogue est endommagé en raison d'une coupure de courant ou d'un problème technique, un message s'affiche dans Elements Organizer pour signaler un problème avec le catalogue. Utilisez la commande Réparer pour remédier. Photoshop Elements peut rechercher et corriger des erreurs dans la base de données d'un catalogue ou dans la mémoire cache des vignettes.

- 1 Assurez-vous que Photoshop Elements Editor est fermé.
- 2 Sélectionnez la commande Fichier > Catalogue.
- 3 Dans le Gestionnaire de catalogues, sélectionnez le catalogue à réparer.
- 4 Cliquez sur le bouton Réparer.

Une des trois boîtes de dialogue s'ouvre. La première vous permet de sélectionner l'option Réindexer les données de similarité visuelle.

- 5 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Si le message « Aucune erreur n'a été trouvée dans le catalogue. » apparaît, cliquez sur le bouton OK ou sur le bouton Réparer.
- Si un message indique que le catalogue ne comporte aucune erreur mais que la mémoire cache des vignettes en contient, cliquez sur le bouton Effacer la mémoire cache des vignettes si vous voulez que Photoshop Elements supprime et régénère la mémoire cache.
- Si un message indique que des erreurs ont été détectées, cliquez sur le bouton OK ou sur le bouton Annuler. Si des erreurs ont également été trouvées dans la mémoire cache des vignettes, Photoshop Elements supprime la mémoire cache et la régénère.
- Si un message indique que le catalogue est irrécupérable, pensez à charger une sauvegarde du catalogue.

Conversion d'un catalogue

Vous pouvez convertir des catalogues créés avec des versions précédentes de Photoshop Elements, ou avec *Photoshop Album*, de manière à pouvoir les utiliser dans la version actuelle de Photoshop Elements.

- 1 Sélectionnez la commande Fichier > Catalogue.

2 Cliquez sur le bouton Convertir.

La boîte de dialogue Convertir catalogue recherche les emplacements par défaut des catalogues de Photoshop Elements et Photoshop Album.

3 (Facultatif) Pour rechercher d'autres emplacements de catalogues, cliquez sur le bouton Rechercher d'autres catalogues, puis accédez à ces emplacements.

4 Sélectionnez un catalogue à convertir dans la liste, puis cliquez sur le bouton Convertir.

5 Cliquez sur le bouton Annuler pour fermer la boîte de dialogue Convertir catalogue.

Restauration d'une version antérieure d'un catalogue

Vous pouvez avoir besoin de restaurer une version antérieure d'un catalogue. Vous voulez, par exemple, récupérer des fichiers de support de votre catalogue actuel que vous avez effacés par mégarde. La commande Restaurer place les copies de sauvegarde du catalogue, des photos, des fichiers vidéo, des clips audio, des fichiers PDF et des projets dans Elements Organizer. Vous pouvez également utiliser cette commande pour déplacer le catalogue, les photos et les fichiers vidéo sur un autre ordinateur (par exemple, utilisez la commande Sauvegarder le catalogue sur CD, DVD ou disque dur pour tout copier sur un CD ou DVD inscriptible, puis utilisez la commande Restaurer pour placer les fichiers du CD ou du DVD sur un autre ordinateur).

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Si vous avez sauvegardé vos données sur un support amovible (CD ou DVD), insérez ce dernier dans l'ordinateur.
- Si les fichiers sont stockés sur un disque dur externe, vérifiez que ce dernier est connecté à l'ordinateur.

2 Dans le navigateur de supports ou en mode Affichage par date, choisissez la commande Fichier > Restaurer le catalogue à partir d'un CD, DVD ou disque dur.

3 Dans la section Restaurer depuis, spécifiez l'emplacement des fichiers à restaurer :

- CD/DVD, si les fichiers de sauvegarde se trouvent sur CD ou DVD. Au besoin, utilisez le menu Lecteur pour choisir le lecteur de CD ou de DVD.

Remarque : si vous restaurez des fichiers à partir d'un CD ou d'un DVD contenant des fichiers de sauvegarde multisession, utilisez le menu Lecteur pour sélectionner votre plus récente sauvegarde.

- Disque dur/Autre volume, si les fichiers de sauvegarde se trouvent sur le disque dur ou sur un autre volume de stockage amovible, tel qu'une carte de mémoire flash. Cliquez sur le bouton Parcourir pour rechercher le fichier de sauvegarde à restaurer.

4 Spécifiez un emplacement pour le catalogue et les fichiers restaurés :

- Emplacement d'origine, pour restaurer le catalogue, les photos, fichiers vidéo, fichiers PDF, projets et clips audio dans leur dossier d'origine.
- Nouvel emplacement, pour restaurer le catalogue et les images vers un nouveau lecteur ou dossier. Cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner un emplacement. Sélectionnez l'option Restaurer la structure d'origine des dossiers pour préserver la hiérarchie des dossiers et sous-dossiers contenant votre catalogue, vos photos, fichiers vidéo, fichiers PDF, projets et clips audio.

5 Cliquez sur le bouton Restaurer.

Remarque : si vous avez sélectionné l'option Restaurer depuis : CD/DVD, Elements Organizer vous indique si plusieurs disques sont nécessaires pour restaurer un catalogue. Suivez les instructions à l'écran, qui diffèrent selon que le jeu de sauvegarde que vous restaurez est accompagné ou non de sauvegardes incrémentielles.

Ouverture d'un catalogue

- 1 Dans le navigateur de supports ou en mode Affichage par date, choisissez la commande Fichier > Catalogue.
- 2 Sélectionnez le catalogue dans la liste de la boîte de dialogue Gestionnaire de catalogues.
- 3 Cliquez sur le bouton Ouvrir.

 Pour ouvrir un catalogue donné, vous pouvez également maintenir la touche Maj enfoncée pendant que vous lancez Elements Organizer. Dans Photoshop Elements Editor, maintenez la touche Maj enfoncée, puis cliquez sur le bouton Organiseur . Elements Organizer vous invite à ouvrir un catalogue.

Sauvegarde d'un catalogue sur un CD, un DVD ou un disque dur

 Pour consulter une vidéo sur ce processus, rendez-vous sur le site www.adobe.com/go/lrvid2305_pse_fr.

Pour gagner de l'espace sur le disque dur, vous pouvez déplacer les fichiers de support et les fichiers maîtres de fichiers de support en pleine résolution que vous n'utilisez pas souvent, pour les graver sur un CD ou un DVD ou pour les copier sur le disque dur d'un réseau local. Dans Elements Organizer, vous pouvez effectuer cette opération à l'aide de la commande Sauvegarder le catalogue.

Remarque : vous pouvez également graver des photos sélectionnées dans le navigateur de supports sur un CD ou un DVD que vous pourrez lire sur un ordinateur et bon nombre de lecteurs de DVD (voir la section « [Publication d'un diaporama](#) » à la page 144).

La commande Sauvegarder le catalogue copie votre catalogue, vos fichiers de support (versions originales et modifiées), vos fichiers PDF et vos projets sur un CD, un DVD ou le disque dur d'un réseau local. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de votre catalogue et de vos fichiers de support sur votre disque dur (si votre ordinateur dispose d'un espace suffisant).

Avant d'effectuer une sauvegarde sur CD ou DVD, assurez-vous qu'un graveur de CD ou de DVD est connecté à votre ordinateur et qu'un support inscriptible y est introduit. Avant d'effectuer une sauvegarde incrémentielle, assurez-vous que vous disposez toujours du support contenant la dernière sauvegarde complète.

 Vous pouvez graver plusieurs sessions sur un CD ou un DVD avec Elements Organizer de manière à utiliser tout l'espace disponible. Choisissez la commande Edition > Préférences > Fichiers, puis sélectionnez l'option Activer la gravure multisession sur CD/DVD.

- 1 Si vous disposez de plusieurs catalogues, ouvrez celui à sauvegarder.
- 2 Dans le navigateur de supports ou en mode Affichage par date, choisissez la commande Fichier > Sauvegarder le catalogue sur CD, DVD ou disque dur.
- 3 Si la boîte de dialogue Vérification des fichiers manquants avant sauvegarde s'affiche, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur le bouton Reconnecter pour rechercher les fichiers manquants. Si vous avez cliqué sur le bouton Reconnecter et que certains fichiers restent manquants, la boîte de dialogue Reconnecter les fichiers manquants s'affiche pour vous laisser reconnecter les fichiers manquants.
 - Cliquez sur le bouton OK pour poursuivre la sauvegarde des fichiers. Elements Organizer procède automatiquement à leur récupération.

Remarque : si vous décidez de poursuivre la sauvegarde en dépit des éléments déconnectés, vous obtiendrez un catalogue des éléments déconnectés en restaurant ce jeu de sauvegarde.

4 A l'étape 1 de l'assistant Sauvegarder le catalogue sur CD, DVD ou disque dur, sélectionnez l'une des options suivantes, puis cliquez sur le bouton Suivant :

Sauvegarde complète Cette option permet de créer une copie de tout le catalogue, de tous les fichiers photo et vidéo, clips audio, fichiers PDF, projets et autres fichiers associés. Vous devez choisir cette option au moins à la première sauvegarde de vos fichiers.

Sauvegarde incrémentielle Cette option permet d'effectuer une copie du catalogue et de tous les fichiers photo, clips vidéo et audio, fichiers PDF, projets et autres fichiers associés nouveaux ou modifiés depuis la dernière sauvegarde complète ou incrémentielle.

5 A l'étape 2 de l'assistant, définissez les options suivantes, puis cliquez sur le bouton Terminer :

- Dans la liste Sélectionner le lecteur de destination, sélectionnez le lecteur de CD, de DVD ou de disque dur sur lequel graver les éléments.

***Remarque :** si vous sauvegardez vos fichiers dans un dossier du disque dur interne de votre ordinateur, Elements Organizer les renomme à l'aide d'un code alphanumérique. Cela vous évite ainsi d'avoir plusieurs fichiers portant le même nom dans le dossier de sauvegarde. Toutefois, Elements Organizer restaure les noms d'origine lorsque vous restaurez les fichiers. Il est recommandé de sauvegarder sur un CD, un DVD ou un disque dur externe.*

- Saisissez un nom pour la session de sauvegarde dans la zone de texte Nom, ou acceptez le nom proposé par défaut.
 - Si vous sélectionnez un lecteur de CD ou de DVD, choisissez la vitesse de gravure des éléments. Par défaut, la vitesse maximale du lecteur et du support CD/DVD est sélectionnée. Si cette vitesse ne convient pas, réduisez-la progressivement jusqu'à ce que la gravure fonctionne.
 - Si vous sélectionnez un disque dur, le champ Chemin de sauvegarde indique l'emplacement de sauvegarde des fichiers sur un disque dur interne ou le disque dur d'un réseau local. Pour changer d'emplacement, cliquez sur le bouton Parcourir, puis sélectionnez un nouvel emplacement.
 - Si vous effectuez une sauvegarde incrémentielle, le champ Fichier de sauvegarde précédent permet de déterminer ce qui a changé depuis la dernière sauvegarde, le cas échéant. Pour rechercher un fichier de sauvegarde précédent, cliquez sur le bouton Parcourir, puis sélectionnez un autre fichier.
- 6 Une fois que Elements Organizer a calculé la taille et la durée estimée nécessaires pour la sauvegarde, cliquez sur le bouton Terminer. Si vous avez sélectionné un lecteur de CD ou de DVD, vous êtes invité à insérer un CD ou un DVD inscriptible, si nécessaire.
- 7 Si vous réalisez une sauvegarde incrémentielle, localisez ou insérez le support contenant la dernière sauvegarde complète, ou sauvegarde incrémentielle, puis suivez les instructions à l'écran.

Vous avez la possibilité de vérifier le disque depuis Elements Organizer pour chaque gravure de CD ou de DVD. Bien que cette opération soit longue, elle est recommandée pour vérifier que les disques sont gravés correctement.

 Lorsque vous avez terminé, il est recommandé d'inscrire le nom et la date des sessions de sauvegarde sur le support amovible (sur le CD, par exemple). Pour étiqueter un disque, créez une étiquette de CD ou de DVD dans Elements Organizer ou utilisez un stylo spécialement adapté pour l'écriture sur CD et sur DVD.

Voir aussi

Reconnexion des fichiers manquants dans Elements Organizer

« [Publication d'un diaporama](#) » à la page 144

Déplacement, copie et changement de nom des fichiers

Spécification d'un dossier par défaut pour les fichiers enregistrés

Elements Organizer crée plusieurs dossiers pour le stockage des fichiers de support. Vous pouvez changer le dossier dans lequel ces autres dossiers sont créés. Cela est pratique notamment pour enregistrer des fichiers sur un autre disque dur.


- 1 Dans le navigateur de supports ou en mode Affichage par date, choisissez la commande Edition > Préférences > Fichiers.
- 2 Cliquez sur le bouton Parcourir sous l'option Dossiers des fichiers enregistrés. Naviguez ensuite jusqu'au dossier dans lequel enregistrer les fichiers, puis cliquez sur le bouton OK.

Déplacement de fichiers dans un catalogue

 Pour consulter une vidéo sur ce processus, rendez-vous sur le site www.adobe.com/go/lrvid2317_pse_fr.

Dans le navigateur de supports, vous pouvez déplacer des photos, des fichiers vidéo et des clips audio vers d'autres dossiers, puis renommer les fichiers correspondants. Si vous déplacez les fichiers dans le navigateur de supports, Elements Organizer mémorise le nouvel emplacement pour éviter que vous ne receviez ultérieurement des messages d'alerte de fichier manquant, comme c'est le cas lorsque vous placez un fichier en dehors d'Elements Organizer.

Remarque : Elements Organizer crée des liens vers les fichiers de support que vous importez de votre ordinateur. Si vous déplacez un fichier de support, Elements Organizer risque de ne pas le trouver tant que vous ne le reconnectez pas à partir de son nouvel emplacement. Pour déplacer les fichiers d'un dossier à un autre, vers un CD ou tout autre périphérique de stockage, utilisez la commande Fichier > Copier/Déplacer vers un disque amovible d'Elements Organizer. Ceci permet à Elements Organizer d'effectuer le suivi des modifications.



Déplacement d'un fichier avec la commande Fichier > Déplacer d'Elements Organizer

- 1 Dans le navigateur de supports, sélectionnez un ou plusieurs fichiers de support à déplacer.
- 2 Choisissez la commande Fichier > Déplacer.
- 3 Dans la boîte de dialogue Déplacer les éléments sélectionnés, cliquez sur le bouton Parcourir. Recherchez ensuite le dossier vers lequel déplacer les fichiers de support sélectionnés, puis sélectionnez-le.
- 4 Pour supprimer des fichiers de support de la liste de fichiers à déplacer, sélectionnez les fichiers dans la zone Éléments à déplacer, puis cliquez sur le bouton Supprimer . (Lorsque vous cliquez sur le bouton Supprimer, les fichiers sont supprimés de la sélection actuelle mais pas de votre disque dur.)

- 5 Pour ajouter des fichiers de support à votre liste de fichiers à déplacer, cliquez sur le bouton Ajouter , puis utilisez la boîte de dialogue Ajouter un support. Une fois l'opération terminée, cliquez sur le bouton Terminer.
- 6 Cliquez sur le bouton OK.

Voir aussi

« [A propos des noms et versions de fichiers](#) » à la page 117

Copie ou déplacement de fichiers hors ligne

Utilisez la commande Copier/Déplacer vers un disque amovible pour copier une série de photos sur un disque, par exemple pour envoyer vos photos à un ami sur un CD ou un DVD. Utilisez la commande Copier/Déplacer vers un disque amovible pour déplacer les fichiers principaux en pleine résolution vers un CD ou un DVD. Les fichiers proxy (copies) basse résolution sont conservés sur votre disque dur. Même si vous déplacez des fichiers de support, ils continuent d'apparaître dans votre catalogue et s'affichent à l'écran. L'espace occupé par ces fichiers de support est maintenant libre.

Dans Elements Organizer, les éléments hors ligne (stockés sur CD ou DVD, et non sur le disque dur local) se distinguent par l'icône du CD . Lorsque vous essayez d'imprimer une photo hors ligne ou que l'opération en cours nécessite le fichier pleine résolution, un message vous invite à insérer le disque de stockage.

 Vous pouvez graver plusieurs sessions sur un CD ou un DVD avec Elements Organizer de manière à utiliser toute l'espace disponible. Choisissez la commande Édition > Préférences > Fichiers, puis sélectionnez l'option Activer la gravure multissession sur CD/DVD.

- 1 Assurez-vous qu'un graveur de CD ou de DVD est connecté à votre ordinateur et qu'un support inscriptible y est introduit.
- 2 Dans le navigateur de supports, sélectionnez les éléments à copier ou à déplacer.
- 3 Choisissez la commande Fichier > Copier/Déplacer vers un disque amovible.
- 4 A l'étape 1 de l'assistant Copier/Déplacer vers un disque amovible, sélectionnez une ou plusieurs des options suivantes, puis cliquez sur le bouton Suivant :

Déplacer les fichiers Supprime les vidéos et photos en pleine résolution sélectionnées de l'ordinateur au terme de la copie sur CD ou DVD. Les vignettes des éléments restent dans le navigateur de supports.

Remarque : l'option Déplacer les fichiers n'est pas disponible pour les projets et les clips audio.

Inclure tous les fichiers des piles réduites sélectionnées Copie les photos des piles sélectionnées sur CD ou DVD. Si vous avez sélectionné l'option Déplacer les fichiers, cette option supprime également les photos en pleine résolution de l'ordinateur. Les vignettes des piles copiées ou déplacées restent dans le navigateur de supports.

Inclure tous les fichiers des jeux de versions réduits sélectionnés Copie les photos des jeux de versions sélectionnés sur CD ou DVD. Si vous avez sélectionné l'option Déplacer les fichiers, cette option supprime également les photos en pleine résolution de l'ordinateur. Les vignettes des jeux de versions copiés ou déplacés restent dans le navigateur de supports.

- 5 Elements Organizer tente de reconnecter les fichiers manquants détectés, le cas échéant. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Acceptez la recherche des fichiers manquants par l'application. En cas de détection de correspondances possibles, la boîte de dialogue Reconnecter les fichiers manquants s'affiche.
 - Cliquez sur le bouton Parcourir pour rechercher manuellement les fichiers manquants.

- Cliquez sur le bouton Annuler pour continuer la procédure sans les fichiers manquants. Cliquez sur le bouton Oui lorsque vous y êtes invité.
- 6 A l'étape 2 de l'assistant, définissez les options suivantes, puis cliquez sur le bouton Terminer :
- Dans la liste Sélectionner le lecteur de destination, sélectionnez le lecteur de CD ou de DVD sur lequel graver les éléments.
 - Saisissez un nom pour le CD ou le DVD dans la zone de texte ou acceptez le nom proposé par défaut.
 - Choisissez la vitesse de gravure des éléments. Par défaut, la vitesse maximale du lecteur de disque et du support CD/DVD est sélectionnée. Si cette vitesse ne convient pas, réduisez-la progressivement jusqu'à ce que la gravure fonctionne.
- 7 Une fois qu'Elements Organizer a calculé la taille et la durée estimée nécessaires pour l'archive, cliquez sur le bouton Terminer. Vous êtes invité à insérer des CD ou DVD inscriptibles, le cas échéant.

Vous avez la possibilité de vérifier le disque depuis Elements Organizer pour chaque gravure de CD ou de DVD. Bien que cette opération soit longue, elle est recommandée pour vérifier que les disques sont gravés correctement.

 Lorsque vous avez terminé, il est recommandé d'inscrire le nom et la date de la sauvegarde sur le support amovible, sur le CD, par exemple. A cet effet, il est recommandé d'utiliser un stylo conçu pour l'écriture sur CD et DVD.

Suppression de fichiers du catalogue

 Pour consulter une vidéo sur ce processus, rendez-vous sur le site www.adobe.com/go/lrvid2316_pse_fr.

Si vous ne souhaitez pas voir apparaître une photo, un fichier vidéo ou un clip audio dans votre catalogue d'Elements Organizer, vous pouvez le retirer sans pour autant supprimer le fichier d'origine. Si vous supprimez un projet, l'opération est irréversible.

- 1 Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans le navigateur de supports, ou un seul élément en mode Affichage par date.
- 2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Appuyez sur la touche Suppression de votre clavier.
 - Si vous avez sélectionné un seul élément, choisissez la commande Edition > Supprimer du catalogue. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir l'option Supprimer du catalogue.
 - Si vous avez sélectionné plusieurs éléments, choisissez la commande Edition > Supprimer les éléments sélectionnés du catalogue. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir l'option Supprimer les éléments sélectionnés du catalogue.
- 3 Pour supprimer l'original, sélectionnez l'option Supprimer aussi les éléments sélectionnés du disque dur, puis cliquez sur le bouton OK.

Empilement des photos

A propos des piles

Vous pouvez créer des piles pour rassembler visuellement un groupe de photos semblables et faciliter ainsi leur gestion. Grâce aux piles, vous pouvez enregistrer plusieurs photos du même sujet au même emplacement, de manière à mettre de l'ordre dans le navigateur de supports. Lorsque vous recherchez des photos, la photo du dessus de la pile s'affiche avec l'icône Pile .

Les piles sont destinées, par exemple, à rassembler plusieurs photos de famille avec la même pose ou des photos prises lors d'un événement sportif à l'aide du mode rafale ou de la fonction de prise de vue en fourchette (bracketing) de votre appareil photo. En règle générale, lorsque vous prenez des photos de cette façon, vous obtenez un grand nombre de variantes de la même photo, et vous souhaitez que seule la meilleure d'entre elles apparaisse dans le navigateur de supports. L'empilement des photos vous permet de les retrouver facilement puisqu'elles sont conservées ensemble et non dispersées dans le Navigateur de photos.



Les piles de photos permettent de libérer de l'espace et de conserver les photos apparentées ensemble.

Remarque : à l'aide des piles, vous pouvez gérer vos photos et rechercher plusieurs versions de la même photo. Les collections conviennent mieux aux regroupements de photos par sujet, événement, vacances, ou n'importe quel type de groupe souhaité.

Conseils à suivre pour l'utilisation des piles

Lorsque vous utilisez des piles, gardez en mémoire les points suivants :

- Par défaut, la photo la plus récente est placée sur le dessus de la pile. Vous pouvez spécifier la photo à placer sur le dessus de la pile en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la photo appropriée, puis choisissez la commande Pile > Définir comme photo au-dessus de la pile.
- Si vous combinez plusieurs piles, elles fusionnent en une nouvelle pile (les piles d'origine ne sont pas conservées). La photo la plus récente, ou celle sélectionnée avant la fusion des piles, est placée sur le dessus de la pile.
- Pour localiser toutes les photos empilées, choisissez la commande Rechercher > Toutes les piles.
- Bon nombre des opérations effectuées sur une pile non développée (par exemple, retouche, envoi de courriers électroniques, impression, etc.) ne sont appliquées qu'à la photo du dessus. (Cependant, si vous déplacez une pile non développée, toutes les photos qu'elle contient sont déplacées.) Pour effectuer une action sur toutes les photos d'une pile, développez ou désempilez les photos, puis sélectionnez-les toutes une par une. Pour effectuer une action sur certaines photos d'une pile, développez la pile et sélectionnez chaque photo une par une.
- Lorsque vous appliquez une étiquette à une pile non développée, celle-ci est appliquée à toutes les photos de la pile. Lorsque vous effectuez une recherche sur l'étiquette, tous les éléments de la pile s'affichent individuellement dans les résultats de la recherche. Si vous souhaitez appliquer une étiquette à une seule ou à quelques photos seulement d'une pile, développez la pile puis appliquez l'étiquette aux photos concernées.
- Une pile peut contenir des jeux de versions. Si vous modifiez l'original d'une photo qui se trouve déjà dans une pile, Elements Organizer crée automatiquement un jeu de versions avec l'original et la copie retouchée. Le jeu de versions est alors englobé dans la pile. Vous pouvez également empiler manuellement des jeux de versions.
- Pour accéder à toutes les commandes du menu Pile, cliquez avec le bouton droit de la souris ou utilisez le menu Edition.

Voir aussi

« [A propos des jeux de versions](#) » à la page 111

« [A propos des albums](#) » à la page 73


Empilement ou désempilement de photos

- ❖ Dans le navigateur de supports, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour empiler des photos, sélectionnez les images voulues, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la photo à placer sur le dessus de la pile, puis choisissez la commande Pile > Empiler les photos sélectionnées dans le menu contextuel.
 - Pour désempiler des photos, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la pile, puis choisissez la commande Pile > Désempiler les photos.

 Ces commandes sont également accessibles depuis le menu Edition.

Empilement automatique de photos comportant des similarités visuelles

Elements Organizer permet d'empiler automatiquement des photos comportant des similarités visuelles et prises à des intervalles de temps rapprochés. Si, par exemple, vous prenez une succession rapide de photos du même sujet ou prenez des clichés des mêmes objets sous différents éclairages, Elements Organizer peut les regrouper et vous suggérer une pile.



Empilement suggéré

A. Groupe empilable B. Photos dissociées

- 1 Sélectionnez un groupe de photos ou un catalogue entier dans le navigateur de supports. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez la commande Pile > Suggérer automatiquement les piles de photos dans le menu contextuel.
 - Choisissez la commande Edition > Pile > Suggérer automatiquement les piles de photos.

Remarque : vous pouvez également visualiser les piles suggérées immédiatement après l'importation des fichiers, en choisissant l'option *Suggérer automatiquement les piles de photos* dans la boîte de dialogue d'importation.

2 Vérifiez si les suggestions de piles vous conviennent. Utilisez l'une ou plusieurs des méthodes suivantes :

- Pour retirer une ou plusieurs photos d'une pile, sélectionnez la ou les photos, puis cliquez sur le bouton Supprimer la photo sélectionnée de la pile ou Supprimer les photos sélectionnées de la pile .

Remarque : le retrait d'une photo d'une pile n'a aucun effet sur la photo d'origine stockée sur votre disque dur. La photo est placée dans la corbeille des photos supprimées, que vous pouvez afficher en sélectionnant l'option *Afficher les photos supprimées*. Vous pouvez remettre une photo supprimée dans la pile ou la mettre dans une autre pile.

- Pour afficher une photo retirée d'une pile, sélectionnez l'option *Afficher les photos supprimées*.
- Pour remettre une photo retirée dans la pile suggérée, faites-la glisser du panneau de photos supprimées jusqu'à la pile suggérée.
- Pour déplacer une photo d'une pile suggérée vers une autre, faites-la glisser d'une pile à l'autre.
- Pour rétablir les piles suggérées, cliquez sur le bouton *Réinitialiser*.

3 Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton *Empiler tous les groupes*. La première photo du groupe empilable devient la photo du dessus de la pile dans Elements Organizer.

Affichage de toutes les photos d'une pile

Lorsque toutes les photos d'une pile sont affichées, vous pouvez modifier les photos, changer la photo du dessus, supprimer des photos de la pile ou ajouter des étiquettes.



Développement et réduction des piles de photos

1 Dans le navigateur de supports, utilisez l'une des méthodes suivantes pour développer une pile de photos :

- Cliquez sur le triangle en regard de la vignette de la pile.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une pile, puis choisissez la commande *Pile > Développer la pile*.
- Choisissez la commande *Affichage > Développer toutes les piles*.

2 Pour réduire à nouveau la pile, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur le triangle en regard de la vignette de la pile.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une pile, puis choisissez la commande *Pile > Réduire les photos dans la pile*.
- Choisissez la commande *Affichage > Réduire toutes les piles*.

Voir aussi

« [A propos du navigateur de supports](#) » à la page 30

Retrait ou suppression de photos dans une pile

- ❖ Sélectionnez une pile dans le navigateur de supports, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour retirer une ou plusieurs photos de cette pile, choisissez la commande Edition > Pile > Développer la pile. Sélectionnez des photos, puis choisissez la commande Edition > Pile > Supprimer les photos sélectionnées de la pile. Les photos seront supprimées de la pile, mais pas du catalogue ou de l'ordinateur.
 - Pour supprimer une ou plusieurs photos (à l'exception de celle qui se trouve sur le dessus) de la pile et du catalogue, choisissez la commande Edition > Pile > Développer la pile. Sélectionnez une ou plusieurs photos, puis appuyez sur la touche Suppression de votre clavier. Les photos sélectionnées sont supprimées de la pile et du catalogue. Sélectionnez l'option Supprimer aussi les photos du disque dur pour supprimer également les fichiers de l'ordinateur.
 - Pour supprimer toutes les photos d'une pile à l'exception de la photo du dessus, sélectionnez une pile non développée, puis choisissez la commande Edition > Pile > Aplatir la pile. Sélectionnez l'option Supprimer aussi les photos du disque dur pour supprimer également les fichiers de l'ordinateur. Si vous supprimez toutes les photos d'une pile pour n'en garder qu'une, cette dernière s'affichera normalement dans le navigateur de supports.

Remarque : lorsque vous développez une pile, la photo du dessus est celle qui se trouve le plus à gauche dans le navigateur de supports.


- Pour supprimer toutes les photos d'une pile, sélectionnez une pile non développée, puis appuyez sur la touche Suppression. Dans la boîte de dialogue Confirmer la suppression du catalogue, sélectionnez l'option Supprimer toutes les photos des piles réduites. Sélectionnez l'option Supprimer aussi les éléments sélectionnés du disque dur pour supprimer également les fichiers de l'ordinateur.

💡 Pour accéder à toutes les commandes du menu Pile depuis le menu contextuel, cliquez avec le bouton droit de la souris au lieu de passer par le menu Edition.

Spécification de la photo du dessus d'une pile

Par défaut, Elements Organizer place automatiquement la photo la plus récente sur le dessus de la pile. Vous pouvez spécifier la photo à placer sur le dessus de la pile lors de la création de la pile (à l'aide du menu contextuel) ou le faire une fois la pile créée.

- ❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Après avoir sélectionné les photos à inclure dans la pile, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la photo à placer sur le dessus de la pile, puis choisissez la commande Pile > Empiler les photos sélectionnées.
 - Une fois la pile créée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la pile dans le navigateur de supports, puis choisissez la commande Pile > Développer la pile pour afficher toutes les photos de la pile. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur la photo à placer sur le dessus de la pile, puis choisissez la commande Pile > Définir comme photo au-dessus de la pile. La photo sélectionnée se positionne à l'extrême gauche de la pile développée et devient la photo du dessus de la pile.



Avant (gauche) et après (droite) application de la commande Définir comme photo au-dessus de la pile

Modification de photos dans une pile

Lorsque vous modifiez une photo dans une pile et que vous enregistrez la copie retouchée en tant que version, la copie retouchée et la photo d'origine sont empilées et forment un jeu de versions, englobé dans la pile. Lorsque vous modifiez une photo dans le navigateur de supports (par exemple, au moyen de la commande Retouche optimisée automatique), un jeu de versions est créé automatiquement.

1 Dans le navigateur de supports, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour modifier une photo autre que celle qui se trouve sur le dessus de la pile, sélectionnez une pile, puis choisissez la commande Edition > Pile > Développer la pile. Sélectionnez la photo à modifier.
- Pour modifier la photo du dessus de la pile, sélectionnez la pile, puis passez à l'étape 2.

2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez la commande Edition > Retouche optimisée automatique, Edition > Correction automatique des yeux rouges ou Edition > Rotation, puis apportez vos modifications. Elements Organizer enregistre automatiquement votre photo retouchée sous forme de version intégrée à un jeu de versions avec la photo d'origine.
- Sélectionnez la commande Retoucher > Modifier les photos pour ouvrir la photo dans l'Editeur. Une fois les modifications effectuées, choisissez la commande Fichier > Enregistrer sous. Sélectionnez l'option Enregistrer dans un jeu de versions avec l'original pour empiler la nouvelle version dans le jeu de versions avec l'original de la photo.
- La copie nouvellement modifiée est placée au-dessus de l'original ou de la copie la plus récemment modifiée.

 Pour accéder à toutes les commandes du menu Pile depuis le menu contextuel, cliquez avec le bouton droit de la souris au lieu de passer par le menu Edition.

Voir aussi

« [A propos des noms et versions de fichiers](#) » à la page 117

Regroupement de photos en jeux de versions

A propos des jeux de versions

Un jeu de versions  est une sorte de pile qui contient un original de photo et ses versions retouchées. Les jeux de versions permettent de retrouver facilement les versions retouchées et l'original d'une photo, car elles sont conservées ensemble et non dispersées dans le navigateur de supports.



Exemple de jeu de versions

Lorsque vous utilisez la commande Retouche optimisée automatique pour retoucher une photo, Elements Organizer regroupe automatiquement la photo et sa copie retouchée dans un jeu de versions. Lorsque vous modifiez une photo en mode Retouche standard ou Retouche rapide et que vous choisissez la commande Fichier > Enregistrer sous, vous pouvez cocher l'option Enregistrer dans un jeu de versions avec l'original pour rassembler la photo et ses versions retouchées dans un jeu de versions.

Lorsque vous modifiez une photo se trouvant dans une pile, la photo et ses versions retouchées sont regroupées dans un jeu de versions, lui-même empilé dans la pile d'origine. Si vous modifiez une photo qui se trouve déjà dans un jeu de versions, l'application crée une copie et la place sur le dessus du jeu de versions existant. Elements Organizer ne permet pas d'englober un jeu de versions dans un autre jeu de versions : ces derniers ne peuvent contenir qu'une seule et unique photo originale, accompagnée de ses versions retouchées.



Jeu de versions non développé à l'intérieur d'une pile (haut) et jeu de versions développé faisant partie de la pile (bas)

Remarque : en général, seules les photos peuvent être regroupées en jeux de versions.

Conseils pour l'utilisation des jeux de versions

Lorsque vous utilisez des jeux de versions, tenez compte des points suivants :

- Retouchez l'image dans Elements Organizer. Si vous utilisez un éditeur externe (non ouvert à partir de Elements Organizer), il n'y a plus de lien à la base de données, et Elements Organizer ne peut pas rechercher l'historique des modifications des photos pour mettre à jour le jeu de versions. Vous ne pouvez pas ajouter manuellement un fichier à un jeu de versions. En revanche, l'option Pile permet d'empiler ces types de versions.
- Lorsque vous appliquez une étiquette de mot-clé à un jeu de versions non développé, celle-ci est appliquée à toutes les photos du jeu. Si vous l'appliquez à une seule photo d'un jeu développé, elle n'est appliquée qu'à cette photo. Lorsque vous effectuez une recherche sur une étiquette, toutes les photos d'un jeu de versions la contenant s'affichent sous forme de photo individuelle dans les résultats de la recherche.
- Vous pouvez empiler des jeux de versions. Les jeux de versions empilés s'affichent sous forme d'une seule pile, avec la photo la plus récente sur le dessus. Contrairement aux piles simples, qui sont fusionnées lorsque vous les empilez, les jeux de versions sont préservés lorsque vous les empilez.
- Si le jeu de versions contient uniquement l'original et la version retouchée et que vous supprimez l'une des deux photos, la photo restante apparaît non empilée (et en dehors d'un jeu de versions) dans le navigateur de supports. Si le jeu de versions est compris dans une pile et que vous développez cette dernière, la photo s'affiche sans icône de jeu de versions.
- Pour rechercher tous les jeux de versions choisissez la commande Rechercher > Tous les jeux de versions.
- Vous pouvez retirer ou supprimer des photos d'un jeu de versions et convertir le jeu de versions en photos individuelles afin que les photos du jeu apparaissent séparément dans votre catalogue.
- Pour accéder à la quasi-totalité des commandes relatives aux jeux de versions, cliquez avec le bouton droit de la souris ou utilisez le menu Edition.

- L'onglet Historique du panneau Propriétés permet d'afficher l'historique des modifications apportées aux photos d'un jeu de versions.

Voir aussi

« [A propos des piles](#) » à la page 106

Enregistrement manuel d'un jeu de versions

Lorsque vous modifiez un fichier dans Elements Organizer, un jeu de versions est créé automatiquement. Si, en revanche, vous modifiez un fichier dans l'Editeur en mode Retouche standard ou Retouche rapide, vous devez enregistrer les modifications manuellement dans un jeu de versions.

Utilisez l'une des méthodes suivantes dans l'Editeur :

- Après modification d'un fichier, choisissez la commande Fichier > Enregistrer (lorsque vous modifiez et enregistrez une photo pour la première fois, Elements Organizer ouvre automatiquement la boîte de dialogue Enregistrer sous) ou Fichier > Enregistrer sous. Cochez l'option Enregistrer dans un jeu de versions avec l'original, définissez le nom du fichier (ou laissez le nom par défaut), puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
- Effectuez une nouvelle modification sur une photo déjà retouchée, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer sous pour créer une version retouchée distincte de la précédente. Cochez l'option Enregistrer dans un jeu de versions avec l'original, définissez le nom du fichier, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

La nouvelle copie retouchée est placée sur le dessus du jeu de versions dans le navigateur de supports.

Affichage de toutes les photos d'un jeu de versions

Lorsque toutes les photos d'un jeu de versions sont affichées, vous pouvez modifier les photos, changer la photo du dessus, supprimer des photos du jeu de versions ou ajouter des étiquettes (lorsque vous ajoutez une étiquette à une photo du jeu, cette dernière est appliquée à l'ensemble des photos du jeu).



Développement et réduction d'un jeu de versions

- 1 Dans le navigateur de supports, sélectionnez un jeu de versions , puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur le bouton de développement  situé à côté de la vignette de jeu de versions.
 - Choisissez la commande Edition > Jeu de versions > Développer le jeu de versions.
- 2 Une fois le jeu de versions développé visible, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Réorganisez les photos, supprimez-en ou attribuez-leur une étiquette.
 - Modifiez une photo en mode Retouche rapide ou Retouche standard (puis enregistrez le fichier).
- 3 Lorsque vous avez terminé, utilisez l'une des méthodes suivantes pour réduire les photos du jeu de versions :
 - Cliquez sur le bouton de réduction situé à côté de l'icône de jeu de versions.
 - Choisissez la commande Edition > Jeu de versions > Réduire les éléments dans le jeu de versions.

Voir aussi

« [A propos du navigateur de supports](#) » à la page 30

Spécification de la photo du dessus dans un jeu de versions

Lors de la création d'un jeu de versions, Elements Organizer place la photo la plus récemment modifiée sur le dessus. Vous pouvez toutefois choisir de placer une autre photo sur le dessus. Lorsque vous développez un jeu de versions, la photo du dessus est celle qui se trouve le plus à gauche dans le navigateur de supports.

Remarque : pour visualiser un jeu de versions intégré à une pile, vous devez tout d'abord développer la pile.

- 1 Dans le navigateur de supports, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un jeu de versions, puis choisissez la commande Jeu de versions > Développer le jeu de versions.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la photo à placer sur le dessus, puis choisissez la commande Jeu de versions > Définir comme élément supérieur.
- 3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la nouvelle photo du dessus, puis choisissez la commande Jeu de versions > Réduire les éléments dans le jeu de versions.

Rétablissement de la version d'origine d'une photo

- ❖ Dans le navigateur de supports, sélectionnez un ou plusieurs jeux de versions, puis choisissez la commande Edition > Jeu de versions > Revenir à la version originale. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir cette commande dans le menu contextuel.

Remarque : dans l'espace de travail Retouche standard, vous pouvez utiliser le panneau Annuler l'historique pour restaurer une photo à son état original.

Voir aussi

« [Annulation ou rétablissement d'opérations](#) » à la page 8

Retrait ou suppression de photos d'un jeu de versions

Le retrait de photos d'un jeu de versions les retire de ce jeu mais les conserve dans le catalogue. Elles apparaissent alors dans le navigateur de supports sous forme de photos individuelles. La suppression de photos d'un jeu de versions les retire du catalogue, mais pas de votre ordinateur (à moins que vous ne sélectionniez l'option Supprimer également les éléments du disque dur).

- ❖ Sélectionnez un jeu de versions, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour retirer certaines photos d'un jeu de versions, développez le jeu de versions, sélectionnez une ou plusieurs photos, puis choisissez la commande Edition > Jeu de versions > Supprimer le ou les éléments du jeu de versions.
 - Pour retirer toutes les photos d'un jeu de versions afin qu'elles apparaissent sous forme de photos individuelles dans le navigateur de supports, sélectionnez le jeu de versions, puis choisissez la commande Edition > Jeu de versions > Convertir le jeu de versions en éléments individuels.
 - Pour supprimer une sélection de photos au sein d'un jeu de versions, choisissez la commande Edition > Jeu de versions > Développer le jeu de versions. Sélectionnez les photos à supprimer, puis appuyez sur la touche Suppression de votre clavier.
 - Pour supprimer toutes les photos d'un jeu de versions, choisissez la commande Edition > Jeu de versions > Aplatiser le jeu de versions.

- Pour supprimer uniquement la photo du dessus dans un jeu de versions, sélectionnez le jeu de versions dans le navigateur de supports, puis choisissez la commande Edition > Supprimer du catalogue. Dans la boîte de dialogue Confirmer la suppression du catalogue, ne sélectionnez pas l'option Supprimer tous les éléments du jeu de versions. Pour supprimer la version qui se trouve sur le dessus de votre disque dur, sélectionnez l'option Supprimer aussi les éléments sélectionnés du disque dur.
- Pour supprimer toutes les photos d'un jeu de versions et ne garder que l'original, choisissez la commande Edition > Jeu de versions > Revenir à la version originale.
- Pour supprimer toutes les photos d'un jeu de versions, y compris l'original, choisissez la commande Edition > Jeu de versions > Supprimer du catalogue. Dans la boîte de dialogue Confirmer la suppression du catalogue, sélectionnez l'option Supprimer tous les éléments des jeux de versions réduits.
- Pour supprimer l'original dans un jeu de versions, choisissez la commande Edition > Jeu de versions > Développer le jeu de versions. Sélectionnez la photo d'origine dans le jeu de versions, puis appuyez sur la touche Suppression de votre clavier. Si la photo d'origine n'a qu'une seule copie retouchée et que cette copie a elle-même une copie retouchée, la suppression de la photo d'origine transforme la copie de premier niveau en photo d'origine dans le jeu de versions. Si l'original possède plusieurs enfants (copies modifiées), sa suppression conserve l'enfant restant dans un jeu de versions.

***Remarque :** il est généralement préférable d'enregistrer la version originale de votre photo en tant que négatif numérique pour créer des variantes de la photo. Un négatif numérique contient toutes les informations d'origine et n'a pas été comprimé. Il n'a pas non plus perdu de données. Ne supprimez la version originale que si vous êtes certain de ne jamais en avoir besoin. Vous ne pourrez plus récupérer la photo une fois celle-ci supprimée du catalogue et de votre disque dur.*

Modification de photos dans un jeu de versions

Lorsque vous retouchez une photo d'un jeu de versions et que vous l'enregistrez en sélectionnant l'option Enregistrer dans un jeu de versions avec l'original dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, la copie retouchée est ajoutée au jeu de versions d'origine, et non à un jeu de versions supplémentaire.

1 Dans le navigateur de supports, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour modifier la photo du dessus, sélectionnez le jeu de versions.
- Pour modifier une photo autre que celle qui se trouve sur le dessus, sélectionnez un jeu de versions, puis choisissez la commande Edition > Jeu de versions > Développer le jeu de versions. Sélectionnez ensuite la photo à modifier.

2 Sélectionnez la photo, puis sélectionnez la commande Retoucher > Modifier les photos pour ouvrir la photo dans l'Editeur.

3 Retouchez la photo, puis sélectionnez la commande Fichier > Enregistrer sous. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, cochez l'option Enregistrer dans un jeu de versions avec l'original pour inclure la version retouchée et l'original dans un jeu de versions.

La nouvelle copie retouchée est placée sur le dessus du jeu de versions.

A propos des groupes de scènes vidéo et des groupes de scènes

Lorsque vous exécutez l'analyseur automatique sur un fichier vidéo, Elements Organizer analyse le fichier vidéo et le divise en clips vidéo plus petits puis les regroupe dans un groupe de scènes. Supposons, par exemple, que vous ayez réalisé une vidéo d'une journée complète passée à Disneyland avec vos amis. L'analyseur automatique sépare ensuite toutes les scènes de cette journée en clips distincts qu'il conserve tous dans un même groupe. Vous pouvez développer un groupe pour lire les différentes scènes de ce groupe ou leur ajouter des étiquettes, des notes (étoiles) ou des légendes.

Affichage de groupes de scènes vidéo dans un groupe de scènes

Les scènes vidéo facilitent la recherche et l'utilisation des différentes scènes d'un clip vidéo. Vous pouvez afficher les groupes de scènes vidéo d'un fichier principal dans Elements Organizer.

- 1 Dans le navigateur de supports, sélectionnez la scène vidéo, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur le bouton de développement  situé à côté de la vignette de la scène vidéo.
 - Choisissez la commande Edition > Scène vidéo > Agrandir les éléments dans le groupe de scènes.
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la scène vidéo, puis sélectionnez la commande Scène vidéo > Agrandir les éléments dans le groupe de scènes.
- 2 Une fois que vous avez développé la scène vidéo, vous pouvez supprimer ou étiqueter les divers groupes de scènes vidéo qui la composent.
- 3 Pour démarrer la lecture de l'un des groupes de scènes vidéo, cliquez deux fois sur celui-ci. Pour lire le fichier principal dans son intégralité, cliquez deux fois sur l'un des groupes de scènes vidéo tout en maintenant la touche Alt enfoncée.
- 4 Vous pouvez réduire les groupes de scènes vidéo de la scène vidéo en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur le bouton de réduction situé à côté de l'icône de scène vidéo.
 - Choisissez la commande Edition > Scène vidéo > Réduire les éléments dans le groupe de scènes.
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'un des groupes de scènes vidéo, puis sélectionnez la commande Scène vidéo > Réduire les éléments dans le groupe de scènes.

Modification et suppression de groupes de scènes vidéo et ajout d'étiquettes à ces groupes

Vous pouvez étiqueter et lire des groupes de scènes vidéo dans Elements Organizer. Si vous souhaitez modifier des groupes de scènes vidéo, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Retoucher avec Première Elements. Une fois lancé, Première Elements ouvre dans son intégralité le fichier principal à modifier. En cas de suppression d'un rendu individuel, celui-ci est supprimé du fichier principal. Pour supprimer un rendu, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Supprimer du catalogue.

Noms et versions de fichiers

A propos des noms et versions de fichiers

Les fichiers que vous ajoutez à un catalogue conservent leur nom d'origine. Lorsque vous ouvrez une photo à partir du navigateur de supports et que vous la retouchez dans l'Editeur, plusieurs possibilités s'offrent à vous : inclure le fichier enregistré dans Elements Organizer (option sélectionnée par défaut), enregistrer le fichier dans un jeu de versions avec l'original (option sélectionnée par défaut) ou enregistrer une copie.

Lorsque vous ouvrez un fichier directement à partir de l'Editeur ou que vous créez un nouveau fichier dans l'Editeur puis l'enregistrez, vous pouvez créer une version et l'enregistrer seulement après avoir sélectionné l'option Enregistrer dans l'Organiseur.

Gardez les points suivants à l'esprit lors de la modification et de l'enregistrement des fichiers :

- Par défaut, la première fois que vous choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour un fichier, la boîte de dialogue Enregistrer sous s'ouvre, et le suffixe « modifié » suivi d'un numéro de version est ajouté au nom du fichier. Si, par exemple, le fichier d'origine s'appelle « marguerite.jpg », la version retouchée deviendra « marguerite_modifié-1.jpg ».
- A chaque nouvelle modification d'une version et enregistrement par le biais de la commande Fichier > Enregistrer, Elements Organizer écrase la version retouchée existante.
- A chaque nouvelle modification d'une version et enregistrement par le biais de la commande Fichier > Enregistrer sous ou modification de l'original et enregistrement par le biais de la commande Fichier > Enregistrer, Elements Organizer ajoute un nouveau numéro de version. Ainsi, dans notre exemple, si vous modifiez « marguerite_modifié-1.jpeg » puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer sous, le nom de la version retouchée de ce fichier devient « marguerite_modifié-2.jpg », « marguerite_modifié-3.jpg », etc., par ordre de création. Si vous vous contentez d'enregistrer vos modifications dans une version retouchée (au lieu de choisir la commande Fichier > Enregistrer sous), ces dernières sont enregistrées dans ce fichier, sans qu'une version ne soit créée.
- Si vous choisissez d'enregistrer une copie, le suffixe « copie » est ajouté au nom du fichier retouché. Vous pouvez également renommer manuellement une photo retouchée, de façon à lui donner un nom plus significatif, par exemple en ajoutant « pivoté » au nom du fichier. Lorsque vous enregistrez une copie, Elements Organizer intègre les modifications à la copie enregistrée, tout en gardant le fichier d'origine ouvert dans l'Editeur.
- Vous pouvez enregistrer une version et une copie simultanément. Selon l'option choisie en premier, le suffixe « copie » ou un nouveau numéro de version est ajouté au nom du fichier.
- Si vous ne sélectionnez pas l'option Enregistrer dans un jeu de versions avec l'original, vous pouvez néanmoins inclure le fichier retouché dans Elements Organizer en activant l'option Enregistrer dans l'Organiseur. Dans ce cas, le fichier n'est pas intégré au jeu de versions, et son nom de fichier n'est pas assorti du suffixe « modifié-n° ».

Voir aussi

« [A propos des jeux de versions](#) » à la page 111

« [Modification de photos dans une pile](#) » à la page 111

« [Modification de photos dans un jeu de versions](#) » à la page 115

Modification du nom d'un fichier dans Elements Organizer

Vous pouvez renommer les fichiers, notamment ceux provenant d'un appareil photo, dont les noms sont une suite de chiffres et de lettres, et choisir un nom qui soit plus descriptif. Vous pouvez renommer un lot de fichiers lors de leur importation à partir de votre appareil photo. Vous pouvez aussi renommer un fichier ou un lot de fichiers une fois que ces derniers se trouvent dans Elements Organizer. Les nouveaux noms sont sauvegardés sur le disque dur de votre ordinateur afin que vous puissiez les retrouver dans le système de fichiers.

Lorsque vous renommez des fichiers de support par lot (ou groupe), les fichiers sélectionnés sont renommés en utilisant le nom que vous spécifiez, suivi d'un suffixe. Si, par exemple, vous décidez de renommer un groupe de fichiers « Honolulu », le premier fichier de support sélectionné prend le nom « Honolulu-1 », le deuxième « Honolulu-2 », etc. Si nécessaire, Elements Organizer ajoute automatiquement des suffixes, de façon à obtenir un nom unique. A titre d'exemple, si un fichier porte le nom de « Honolulu-2 », le fichier est renommé « Honolulu-2-1 ».

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour renommer un fichier dans le navigateur de supports ou en mode Affichage par date, sélectionnez un fichier, puis choisissez la commande Fichier > Renommer. Dans la boîte de dialogue Renommer, saisissez un nom dans la zone Nouveau nom, puis cliquez sur le bouton OK. Vous pouvez également ouvrir le panneau Propriétés pour saisir un nouveau nom dans la zone Nom.

 Pour annuler le changement de nom, appuyez sur les touches Ctrl+Z immédiatement après.

- Pour renommer un lot de fichiers dans le navigateur de supports, sélectionnez-y les fichiers. Tracez un rectangle de sélection ou cliquez sur des éléments tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour sélectionner une série d'éléments. Cliquez tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner des éléments non adjacents. Choisissez la commande Fichier > Renommer. Saisissez un nom dans la zone Nom de base commun, puis cliquez sur le bouton OK.

Remarque : si vous renommez par lot des photos retouchées ou dupliquées dans le navigateur de supports ou en mode Affichage par date, les photos seront renommées comme spécifié, sans le suffixe « _modifié » ou « -copie ». Le nom du fichier d'origine reste inchangé s'il existe une copie retouchée.

Voir aussi

« [Importation de fichiers de support depuis un appareil photo numérique ou un lecteur de carte](#) » à la page 16

Duplication d'un fichier

Vous pouvez dupliquer un fichier de support afin de le retoucher différemment. Le fichier de support dupliqué devient un nouveau fichier dans votre système, et une nouvelle entrée dans le catalogue. La duplication d'un fichier de support englobe toutes les étiquettes, légendes et remarques qui lui sont associées. A noter qu'il n'est pas possible de dupliquer plusieurs éléments simultanément.

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans le navigateur de supports ou en mode Affichage par date, sélectionnez le fichier de support à dupliquer, puis choisissez la commande Fichier > Dupliquer. Son nom de fichier est assorti du suffixe « -copie ». La copie apparaît à côté de l'original dans le navigateur de supports.

Remarque : lorsque vous sélectionnez un jeu de versions non développé, ou une pile non développée, et que vous utilisez la commande Dupliquer, seule la photo qui se trouve sur le dessus est dupliquée.

- En mode Retouche standard ou Retouche rapide, ouvrez la photo à dupliquer, puis choisissez la commande Fichier > Dupliquer. Son nom de fichier est assorti du suffixe « -copie ». Si vous dupliquez un fichier d'Elements Organizer dans l'Editeur, vous ne pouvez pas l'ajouter à un jeu de versions avec l'original.

Voir aussi

« [A propos des piles](#) » à la page 106

« [A propos des jeux de versions](#) » à la page 111

Modification de la date et de l'heure de fichiers

Vous pouvez changer la date et l'heure dans les informations relatives aux fichiers photo, vidéo, audio, PDF ou de projet. Vous pouvez, par exemple, changer la date et l'heure que votre appareil photo numérique associe à un fichier de support. Cette option peut être utile si l'horloge de votre appareil photo n'est pas réglée correctement. Les utilisateurs changent souvent la date des photos numérisées, car cette date correspond à la date à laquelle la photo a été numérisée et non la date à laquelle elle a été prise.

Remarque : vous pouvez également régler la date d'un fichier en mode Affichage par date.

- 1 Sélectionnez un ou plusieurs fichiers dans le navigateur de supports. Cliquez tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour sélectionner une série de fichiers. Cliquez tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner des fichiers non adjacents.
- 2 Choisissez la commande Edition > Régler la date et l'heure ou Edition > Régler la date et l'heure des éléments sélectionnés. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir cette commande dans le menu contextuel.

Remarque : si vous modifiez fréquemment les dates de vos fichiers, vous pouvez définir une préférence qui permet d'ouvrir la boîte de dialogue Régler la date et l'heure d'un simple clic sur la date d'une vignette. Choisissez la commande Edition > Préférences > Général, puis sélectionnez l'option Régler la date et l'heure en cliquant sur les vignettes des dates.

- 3 Dans la boîte de dialogue Régler la date et l'heure (des éléments sélectionnés), sélectionnez l'une des options suivantes, puis cliquez sur le bouton OK (les options peuvent différer selon le type de fichier sélectionné) :

Remplacer par une date et une heure spécifiées Permet de changer la date et l'heure manuellement. Sélectionnez l'option, puis cliquez sur le bouton OK. Dans la boîte de dialogue Définir la date et l'heure, saisissez ou choisissez une année dans la zone de texte Année. Choisissez un mois et un jour, ou choisissez les points d'interrogation dans le menu si vous ne connaissez pas la date. Dans la zone Heure, sélectionnez l'option Déterminée, puis saisissez ou choisissez une heure dans la zone de texte, ou sélectionnez Indéterminée.

Changer pour faire correspondre la date et l'heure du fichier Change l'heure de façon à refléter la date modifiée du fichier. Sélectionnez l'option, puis cliquez sur le bouton OK.

Décaler aux nouvelles date et heure de début Permet de régler l'heure de plusieurs fichiers de support sélectionnés par rapport au plus ancien fichier de support du groupe. Par exemple, si vous avancez la date du plus ancien fichier de support du groupe d'un mois, un jour et une heure, tous les fichiers de support seront avancés d'autant. Sélectionnez l'option, puis cliquez sur le bouton OK. Dans la boîte de dialogue Régler la date et l'heure, spécifiez une nouvelle date et une nouvelle heure pour le fichier le plus ancien du groupe en sélectionnant une année, un mois, un jour et une heure. Cliquez ensuite sur le bouton OK. Cette option s'avère utile lorsque les dates et heures de votre appareil photo ne sont pas correctement définies.

Décaler du nombre d'heures défini (réglage du fuseau horaire) Permet d'avancer ou de reculer l'heure d'un nombre d'heures déterminé. Sélectionnez l'option, puis cliquez sur le bouton OK. Dans la boîte de dialogue Réglage de fuseau horaire, sélectionnez l'option En avant ou En arrière, puis saisissez une valeur ou cliquez sur les flèches vers le haut ou le bas pour indiquer le nombre d'heures. Cliquez ensuite sur le bouton OK.

Elements Organizer modifie alors la bande de montage de façon à prendre en compte les modifications et enregistre les nouvelles date et heure dans le fichier de photo au sein de votre catalogue.

Remarque : selon la configuration du panneau de configuration, Elements Organizer affiche l'année au format impérial, grégorien (japonais) ou grégorien (anglais). Pour changer les paramètres sous Windows XP, sélectionnez l'option Options régionales et linguistiques dans le Panneau de configuration, cliquez sur l'onglet Options régionales, puis définissez le format des dates selon vos préférences. Pour plus de détails, consultez la documentation Windows.

Voir aussi

« [A propos des informations de fichier \(métadonnées\)](#) » à la page 123

« [Affichage et recherche de fichiers de support en mode Affichage par date](#) » à la page 45

Mise à jour de la vignette d'un fichier

Vous pouvez mettre à jour les vignettes dans le navigateur de supports pour prendre en compte les modifications apportées aux fichiers de support dans une application tierce, si l'application a enregistré les modifications dans le fichier d'origine.

Remarque : pour qu'Elements Organizer effectue le suivi des modifications apportées aux fichiers de support dans une autre application, sélectionnez la commande Edition > Préférences > Retouche. Sélectionnez l'option Utiliser une autre application de retouche, puis naviguez jusqu'à l'application. Les modifications effectuées dans une autre application de retouche s'affichent alors dans les vignettes figurant dans le navigateur de supports.

- 1 Sélectionnez un ou plusieurs fichiers dans le navigateur de supports.
- 2 Choisissez la commande Edition > Mettre à jour la vignette ou Edition > Mettre à jour la vignette des éléments sélectionnés. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir ces commandes dans le menu contextuel.

Voir aussi

« [Redimensionnement, actualisation ou masquage des vignettes](#) » à la page 36

Ajout de légendes et de remarques

Ajout de légendes aux fichiers

Ajouter une légende à une photo, un fichier vidéo, un clip audio, un projet ou un fichier PDF revient à lui attribuer un titre descriptif. Elements Organizer vous permet d'ajouter ou d'afficher une légende à différents endroits. Vous pouvez ajouter ou afficher une légende en mode Une seule photo dans le navigateur de supports, dans le champ de légende en mode Affichage par date, dans le panneau Propriétés ou au moyen de la commande Edition > Ajouter une légende. Les légendes peuvent être utilisées dans les projets, imprimées sur les planches contact et affichées sur un fichier de support Flash.



Vous pouvez ajouter une légende en mode Une seule photo : elle s'affiche alors par défaut dans les projets.

Vous pouvez ajouter des légendes à tout moment après avoir importé des fichiers de support dans Elements Organizer. Cependant, si vous prévoyez d'utiliser des légendes dans un folioscope ou une galerie de photos Flash, vous devez ajouter la légende avant de créer le projet. A défaut, la légende ne sera pas affichée avec votre fichier de support.

Les légendes peuvent comporter jusqu'à 2 000 caractères.

1 Pour ajouter une légende à un fichier de support, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans le navigateur de supports ou en mode Affichage par date, sélectionnez une photo ou un fichier vidéo, puis choisissez la commande Edition > Ajouter une légende. Saisissez la légende dans la zone de texte Légende, puis cliquez sur le bouton OK. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir cette commande dans le menu contextuel.
- Dans le navigateur de supports ou en mode Affichage par date, sélectionnez une photo ou un fichier vidéo, cliquez sur le bouton Général  dans le panneau Propriétés (commande Fenêtre > Propriétés), puis saisissez la légende dans la zone de texte Légende.
- En mode Affichage par date, cliquez deux fois sur une photo pour l'ouvrir en mode Affichage par jour, puis saisissez une légende dans la zone de texte Légende en bas à droite de l'espace de travail.
- Dans le navigateur de supports, cliquez deux fois sur une photo pour l'ouvrir en mode Une seule photo, cochez la case Détails, puis cliquez sur la légende existante ou sur le texte « Cliquer ici pour ajouter une légende ». Saisissez la légende, puis cliquez hors de la zone de texte.
- Dans l'Editeur, ouvrez le fichier, puis choisissez la commande Fichier > Informations. Saisissez la légende dans la zone de texte Description.

2 Pour ajouter une légende à plusieurs fichiers à la fois dans le navigateur de supports, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez plusieurs fichiers, puis choisissez la commande Edition > Ajouter une légende aux éléments sélectionnés. Sélectionnez l'option Remplacer légendes existantes si vous souhaitez remplacer les légendes. Saisissez la légende dans la zone de texte Légende, puis cliquez sur le bouton OK.
- Sélectionnez les fichiers de support, cliquez sur l'option Modifier la légende dans le panneau Propriétés (Fenêtre > Propriétés), puis saisissez la légende dans la zone de texte.

Voir aussi

« [Affichage ou modification des informations sur les fichiers dans Elements Organizer](#) » à la page 124

« [Recherche de fichiers de support à l'aide des légendes ou des remarques](#) » à la page 91

Ajout d'une remarque à un fichier

Les remarques descriptives sont un excellent moyen d'identifier un fichier de support et de noter des informations importantes à vos yeux. La zone de texte Remarques du panneau Propriétés vous permet d'entrer et d'afficher des souvenirs ou des anecdotes sur une photo. N'oubliez pas que les remarques sont visibles à l'écran uniquement dans le panneau Propriétés.

Remarque : la fonction Note quotidienne du mode Affichage par date n'a rien à voir avec les légendes et les remarques. Une note quotidienne correspond à un jour du calendrier et non à une photo particulière.

- 1 Sélectionnez un fichier de support dans le navigateur de supports ou en mode Affichage par date, puis choisissez la commande Fenêtre > Propriétés pour ouvrir le panneau Propriétés.
- 2 Cliquez sur le bouton Général , puis effectuez votre saisie dans la zone de texte Remarques.

Voir aussi


« [Affichage ou modification des informations sur les fichiers dans Elements Organizer](#) » à la page 124

« [Ajout d'une note quotidienne en mode Affichage par date](#) » à la page 48

« [Recherche de fichiers de support à l'aide des légendes ou des remarques](#) » à la page 91

Ajout de son à une photo

Pour pouvoir enregistrer une légende audio, votre ordinateur doit être équipé d'un microphone. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation de l'ordinateur.



Fenêtre de sélection d'un fichier audio

A. Menu B. Faire glisser le curseur pour lire la section voulue du fichier audio C. Bouton Enregistrement D. Boutons Début et Fin E. Commande Volume F. Bouton Lecture G. Bouton Arrêt H. Durée du fichier audio

- 1 En mode Affichage par date ou dans le navigateur de supports, sélectionnez une photo, puis ouvrez le panneau Propriétés (Fenêtre > Propriétés). Dans la section Général du panneau Propriétés, cliquez sur le bouton Ajouter ou modifier légende audio .

2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour enregistrer une nouvelle légende, cliquez sur le bouton Enregistrement  de la fenêtre Sélectionner un fichier audio, puis parlez dans le microphone. Cliquez sur le bouton Arrêt  lorsque votre légende audio est finie. Vous pouvez la réécouter en cliquant sur le bouton Lecture . Si l'enregistrement ne vous satisfait pas, cliquez à nouveau sur l'icône Enregistrement pour réenregistrer la légende audio.
- Pour joindre un clip audio déjà créé à votre photo, choisissez la commande Fichier > Parcourir dans la barre de menus de la fenêtre Sélectionner un fichier audio. Localisez le clip audio, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.

3 Cliquez sur le bouton Fermer  de la fenêtre Sélectionner un fichier audio pour enregistrer la légende audio et la joindre à la photo.

Remarque : si vous renommez la photo après avoir créé une légende audio, le nom du fichier de légende audio n'est pas modifié en conséquence. Le fichier audio reste néanmoins associé à la photo.

Voir aussi

« [A propos des informations de fichier \(métadonnées\)](#) » à la page 123

Lecture de clips ou de légendes audio

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez une photo dans le navigateur de supports ou en mode Affichage par date, puis choisissez la commande Fenêtre > Propriétés pour ouvrir le panneau Propriétés. Cliquez sur le bouton Général , puis cliquez sur le bouton Ajouter ou modifier légende audio . Cliquez sur le bouton Lecture  dans la fenêtre qui apparaît.
- Dans le navigateur de supports, cliquez sur l'icône Légende audio  de la vignette. Cliquez sur le bouton Lecture dans la fenêtre qui apparaît.
- Dans le navigateur de supports, ouvrez une photo en mode Une seule photo, puis cliquez sur l'icône Enregistrer une légende audio . Cliquez sur le bouton Lecture dans la fenêtre qui apparaît.

Informations sur les fichiers

A propos des informations de fichier (métadonnées)


Lorsque vous prenez une photo avec un appareil numérique, chaque fichier contient des informations telles que la date et l'heure de la photo, la vitesse d'obturation, l'ouverture et le modèle de l'appareil photo. En outre, lorsque vous importez un clip vidéo ou audio, les fichiers contiennent d'importantes informations sur le fichier de support. L'ensemble de ces informations constitue les *métadonnées*, que vous pouvez afficher ou compléter dans le panneau Propriétés d'Éléments Organizer.

Vous pouvez ajouter des informations, par exemple un titre, des étiquettes de mots-clés et des descriptions pour vous aider à identifier les images lorsque vous gérez et organisez votre collection. Lorsque vous modifiez vos images, Elements Organizer fait automatiquement le suivi de l'historique des modifications et ajoute les informations aux métadonnées du fichier.

De plus, l'application recherche automatiquement les filigranes *Digimarc* dans les images ouvertes. Lorsqu'elle en repère un, Elements Organizer affiche un symbole de copyright dans la barre de titre de la fenêtre de l'image et entre les informations dans les sections Etat du copyright, Notice de copyright et URL d'informations sur le copyright de la boîte de dialogue Informations.

Affichage ou modification des informations sur les fichiers dans Elements Organizer

Dans Elements Organizer, le panneau Propriétés contient des informations détaillées sur le fichier de support sélectionné. Vous pouvez afficher le nom du fichier, toutes les légendes et les remarques, les métadonnées, les dates auxquelles vous avez importé ou modifié le fichier, les informations concernant les projets faisant appel au fichier, les étiquettes jointes au fichier, toutes les collections contenant le fichier, l'emplacement (chemin) du fichier sur votre ordinateur et l'historique des modifications du fichier. Vous pouvez également enregistrer ou écouter les annotations audio associées aux photos, renommer un fichier, ajouter une légende ou des remarques et modifier la date et l'heure du fichier de support.



Panneau Propriétés

A. Développement/Réduction du panneau Propriétés dans la corbeille d'Elements Organizer B. Légende modifiable C. Nom de fichier modifiable D. Remarques modifiables E. Nombre d'étoiles modifiable F. Taille du fichier et dimensions (fichiers photo et vidéo) ou durée de lecture (fichiers audio) G. Date et heure modifiables H. Lien vers l'emplacement du fichier sur le disque dur I. Enregistrement, lecture ou ajout d'une légende audio J. Fermeture du panneau K. Types d'informations

- 1 Dans le navigateur de supports ou en mode Affichage par date, sélectionnez un fichier.
- 2 Choisissez la commande Fenêtre > Propriétés pour afficher le panneau Propriétés.
- 3 Sélectionnez le type d'informations à afficher ou à modifier en cliquant sur l'un des boutons suivants :

Général Affiche la légende, le nom du fichier, les remarques, la taille du fichier, les dimensions en pixels, la durée (pour les clips vidéo et audio), l'heure et la date, l'emplacement du fichier et toutes les annotations audio. Dans la section Général, vous pouvez ajouter ou modifier le titre, le nom du fichier ou les remarques, modifier la date et l'heure et ajouter ou changer la légende audio. Lorsque vous renommez le fichier, le nouveau nom apparaît également sur le disque dur. Pour ouvrir une fenêtre affichant le dossier d'où provient le fichier, cliquez sur le bouton Révéler dans l'Explorateur .

Étiquettes de mots-clés Affiche les étiquettes associées au fichier et tous les albums auxquels il appartient.

Étiquettes de mots-clés S'affiche si plus de quatre étiquettes sont attachées à l'élément et aux albums dans lesquels le fichier apparaît.

Historique Affiche la date à laquelle une photo a été importée et/ou modifiée, ainsi que l'emplacement à partir duquel elle a été importée. L'historique peut également contenir la liste de tous les projets qui utilisent la photo, ainsi que divers autres détails, tels que les dates de partage ou d'impression.

Métadonnées Affiche les métadonnées associées à l'élément, par exemple la marque et le modèle de l'appareil photo, les réglages utilisés pour la prise de vue et le type de fichier. Pour afficher les informations de base sur l'appareil photo, sélectionnez la vue Abrégée. Pour afficher toutes les informations EXIF (Exchangeable Image File), sélectionnez la vue Complète.

Voir aussi

« [Ajout de légendes aux fichiers](#) » à la page 120

« [Ajout d'une remarque à un fichier](#) » à la page 122

« [Ajout de son à une photo](#) » à la page 122

Reconnexion des fichiers

Reconnexion des fichiers manquants dans Elements Organizer

Si vous déplacez, renommez ou supprimez un fichier sans passer par Elements Organizer, une icône de fichier manquant  s'affiche en haut de l'élément dans le navigateur de supports lorsque vous tentez d'effectuer une opération sur ce fichier.

***Remarque :** cette icône peut également apparaître pour des fichiers très volumineux pour lesquels Elements Organizer ne parvient pas à créer de vignette.*

Par défaut, Elements Organizer essaie de reconnecter automatiquement les fichiers manquants et renommés qu'il rencontre. Il recherche les fichiers du même nom présentant la même date de modification et la même taille que les fichiers manquants et les reconnecte au catalogue.

Vous pouvez interrompre l'opération de reconnexion automatique et rechercher un fichier à l'aide de la boîte de dialogue Reconnecter les fichiers manquants. Grâce à cette boîte de dialogue, Elements Organizer peut rechercher pour vous des fichiers manquants dans le dossier que vous avez indiqué.

Pour éviter d'avoir des erreurs de fichiers manquants, tenez compte des points suivants lorsque vous travaillez sur des fichiers :

- Utilisez la commande Déplacer pour déplacer les fichiers de votre catalogue (sélectionnez un fichier, puis choisissez la commande Fichier > Déplacer).
- Utilisez la commande Renommer pour renommer les fichiers de votre catalogue (sélectionnez un fichier, puis choisissez la commande Fichier > Renommer).
- Si vous avez supprimé un fichier, supprimez-le également dans la liste du catalogue pour faire disparaître cet élément du navigateur de supports. Pour ce faire, utilisez la boîte de dialogue Reconnecter le fichier manquant ou choisissez la commande Edition > Supprimer du catalogue.
- Pour modifier le fichier d'origine dans son application native, choisissez la commande Edition > Retoucher avec *[application native]*. Pour configurer cette commande, choisissez la commande Edition > Préférences > Retouche, sélectionnez l'option Utiliser une autre application de retouche, cliquez sur le bouton Parcourir, localisez l'application voulue, sélectionnez-la, puis cliquez sur le bouton Ouvrir. Cette commande vous permet également de changer le nom et le type du fichier (par exemple, de changer un fichier BMP en JPEG), sans générer d'erreur de fichier manquant. Le cas échéant, mettez à jour les vignettes une fois les modifications terminées.

Voir aussi

« [Modification du nom d'un fichier dans Elements Organizer](#) » à la page 118

« [Déplacement de fichiers dans un catalogue](#) » à la page 104

« [Suppression de fichiers du catalogue](#) » à la page 106

Désactivation de l'option de reconnexion automatique

- 1 Dans Elements Organizer, choisissez la commande Edition > Préférences > Fichiers.
- 2 Désélectionnez l'option Rechercher et reconnecter automatiquement les fichiers manquants.
- 3 Cliquez sur le bouton OK.

Traitement de fichiers hors ligne

Lorsque vous importez des photos, vous pouvez choisir de télécharger des copies en pleine résolution (option par défaut) ou des copies basse résolution, ou fichiers d'aperçu, des photos principales. Ces fichiers d'aperçu basse résolution s'affichent dans le catalogue à la place des originaux haute résolution pour gagner de l'espace sur le disque. Dans Elements Organizer, les éléments hors ligne (stockés sur CD ou DVD, et non sur le disque dur local) se distinguent par leur icône de CD . Lorsque vous effectuez une opération qui exige la photo d'origine, vous êtes invité à insérer le disque contenant le fichier hors ligne. Par exemple, pour créer une carte de vœux nécessitant la photo d'origine :

- 1 Sélectionnez Créer > Carte de vœux.

La boîte de dialogue Rechercher les volumes hors ligne s'affiche.

- 2 Insérez le volume de la liste, puis cliquez sur Actualiser.

L'icône de CD située en regard de l'image disparaît, et vous pouvez utiliser l'image pour créer la carte de vœux.

Reconnexion d'un ou de plusieurs fichiers manquants

Dans la plupart des cas, les fichiers manquants sont signalés dans le navigateur de supports par l'icône . Néanmoins, certains fichiers se révèlent être manquants seulement au moment de les utiliser, notamment de les imprimer, de les envoyer par courrier électronique, de les modifier ou de les exporter. Dans ce cas, la boîte de dialogue Reconnecter les fichiers manquants s'affiche.

- 1 Dans le navigateur de supports ou en mode Affichage par date, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sélectionnez un ou plusieurs éléments portant l'icône de fichier manquant  dans le navigateur de supports. Choisissez ensuite la commande Fichier > Reconnecter > Fichier manquant.
 - Choisissez la commande Fichier > Reconnecter > Tous les fichiers manquants. Il est inutile de sélectionner les fichiers manquants dans le navigateur de supports. Photoshop Elements commence à valider tous les éléments du catalogue. S'il trouve une correspondance parfaite, il reconnecte automatiquement le fichier.
- 2 Dans le cas contraire, utilisez l'une des méthodes suivantes dans la boîte de dialogue qui s'affiche :
 - Laissez Elements Organizer rechercher automatiquement les fichiers manquants. Si certains fichiers restent introuvables ou impossibles à reconnecter, la boîte de dialogue Reconnecter les fichiers manquants s'affiche.
 - Cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue Reconnecter les fichiers manquants, si vous voulez rechercher et reconnecter manuellement les fichiers manquants.
 - Cliquez sur le bouton Annuler pour arrêter la recherche.
- 3 Sélectionnez un ou plusieurs fichiers manquants dans la liste Fichiers manquants du catalogue, située à gauche dans la boîte de dialogue Reconnecter les fichiers manquants. Cliquez tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour sélectionner des fichiers adjacents. Cliquez tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner des fichiers non adjacents.

Les informations concernant le fichier de support sélectionné s'affichent sous la liste.


4 Dans le volet Rechercher les fichiers manquants (à droite), utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour naviguer jusqu'aux fichiers, cliquez sur l'onglet Parcourir pour visualiser le dernier emplacement connu du ou des fichiers. Naviguez jusqu'au nouvel emplacement du ou des fichiers. Sélectionnez un dossier ou un lecteur de disque, puis cliquez sur le bouton Rechercher pour y rechercher le ou les fichiers. Lorsque vous avez trouvé un fichier, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton Reconnecter.

Remarque : le bouton Rechercher peut être utilisé pour les fichiers qui ont été déplacés mais ni renommés ni supprimés. Il convient également pour les fichiers qui ont été renommés mais pas déplacés. Si les fichiers ont été déplacés et renommés, Elements Organizer établit la liste des fichiers qui portent un nom différent mais dont les dates de modification et la taille correspondent aux fichiers déconnectés. Vous pouvez ensuite choisir les fichiers qui semblent correspondre le mieux à ceux que vous recherchez.

- Pour afficher les correspondances étroites avec un fichier sélectionné, cliquez sur l'onglet Afficher les correspondances étroites. Si le fichier recherché est affiché, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton Reconnecter.
- Pour supprimer toute référence à ces éléments sélectionnés dans le catalogue, cliquez sur le bouton Supprimer du catalogue. Utilisez cette option si le fichier d'origine a été supprimé et qu'aucun fichier ne doit être reconnecté. Elle produit le même résultat que si vous supprimez l'élément du navigateur de supports, sans le supprimer du disque dur.

Remarque : les fichiers qui n'ont pas pu être reconnectés restent affichés dans la liste des fichiers manquants.



Reconnexion des fichiers manquants

A. Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans leur ancien emplacement. B. Sélectionnez l'onglet Parcourir ou Afficher les correspondances étroites. C. Naviguez jusqu'au nouvel emplacement, puis sélectionnez le fichier à reconnecter avec celui-ci. D. Cliquez sur le bouton Reconnecter.

5 Cliquez sur le bouton Fermer.

Si certains fichiers sont toujours manquants lorsque vous fermez la boîte de dialogue Reconnecter les fichiers manquants, un message s'affiche pour vous informer que certains fichiers sont toujours déconnectés. Cliquez sur le bouton Oui pour continuer l'opération avec les autres fichiers ou sur le bouton Non pour mettre fin à l'opération initialement demandée.

Chapitre 8 : Projets dans Elements Organizer

Vous pouvez utiliser vos fichiers de support pour des projets créatifs, comme des diaporamas et des catalogues de photos, et les partager avec votre famille et vos amis.

Présentation des projets d'Elements Organizer

A propos des projets

Grâce à Elements Organizer et à Photoshop Elements Editor, vous pouvez modifier facilement et rapidement des fichiers de support de manière inventive. Vous pouvez réaliser certains projets de bout en bout dans Elements Organizer. Dans d'autres cas, il faut d'abord sélectionner les fichiers de support à utiliser dans Elements Organizer, puis terminer le projet dans Photoshop Elements Editor.

Les projets situés dans l'onglet Créer vous guident tout au long de l'utilisation de modèles professionnels pour la création votre propre projet. Lorsque vous avez terminé un projet, vous pouvez soit le partager en ligne, soit l'imprimer chez vous ou via un service d'impression professionnel.

Vos projets apparaissent dans Elements Organizer. Le fichier du projet et les sous-dossiers associés contenant le document ou les pages Web de chaque projet sont créés sur votre disque dur. Pour conserver le lien entre ces fichiers de projet, sous-dossiers et fichiers de pages, évitez de les déplacer dans l'Explorateur Windows. Utilisez plutôt la commande Déplacer de Elements Organizer.

Vous pouvez partager des projets de nombreuses façons. Par exemple, vous pouvez graver un diaporama sur un CD vidéo. Vous pouvez également faire imprimer vos projets de manière professionnelle en faisant appel à *Adobe Photoshop Services*.

Remarque : les projets créés à partir de versions précédentes de Photoshop Elements risquent de ne pas s'ouvrir dans cette version. Vous devrez peut-être utiliser une version précédente pour ouvrir certains projets.

Voir aussi

« [Configuration de services en ligne](#) » à la page 160

« [Envoi de photos à des services de partage en ligne](#) » à la page 161

Recherche de projets enregistrés

❖ Dans Elements Organizer, choisissez la commande Rechercher > Par type de support > Projets.

Identification des différents types de projets

Elements Organizer identifie les différents types de projets dans le navigateur de supports. Les projets commandés par l'intermédiaire d'Adobe Photoshop Services n'apparaissent pas dans le navigateur de supports.

- ❖ Dans le navigateur de supports, recherchez les icônes suivantes dans le coin supérieur droit des vignettes :
 - Projets photo :  documents multipages créés dans Elements Organizer et enregistrés au format PSE.

- Projets :  documents créés dans une version antérieure de Elements Organizer.
- Diaporamas :  projets de diaporama créés dans Elements Organizer.
- Folioscopes :  séquence d'images compilées au format WMV.
- Fichiers PDF :  documents enregistrés au format Adobe Acrobat.

Ouverture de projets enregistrés

Vous pouvez à tout moment ouvrir des projets enregistrés pour les modifier ou les republier. Par défaut, les projets figurent dans le navigateur de supports avec tous vos autres fichiers de support. Ils apparaissent uniquement si vous avez sélectionné l'option Enregistrer dans l'Organiseur lors de l'enregistrement du fichier.



Projets enregistrés dans le navigateur de supports

Pour afficher des projets dans le navigateur de supports, choisissez la commande Affichage > Types de support > Projets dans la barre de menus.

- ❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes dans le navigateur de supports :
 - Cliquez deux fois sur le projet.
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un projet dans le navigateur de supports, puis choisissez l'option Modifier dans le menu contextuel (sauf pour les folioscopes, albums en ligne et fichiers PDF).

Création et partage d'un album en ligne

Les albums en ligne se présentent avec différents motifs et dispositions. Ils sont optimisés pour l'affichage des images sur une page Web. L'assistant Album en ligne vous guide tout au long des procédures d'ajout et d'organisation des fichiers de support, d'application des modèles de disposition et de partage des fichiers. Gardez à l'esprit que l'assistant Album en ligne vous permet de disposer les fichiers de support, mais pas de les retoucher.

- 1 Dans Elements Organizer, sélectionnez les fichiers de support à inclure dans l'album en ligne.
- 2 Choisissez la commande Partage  > Album en ligne pour ouvrir l'assistant Album en ligne dans Elements Organizer.
- 3 Cliquez sur Créer un nouvel album, sélectionnez un mode de partage, puis cliquez sur le bouton Suivant.

Vous avez alors accès aux détails de l'album et aux onglets suivants :

Contenu Permet d'ajouter et de supprimer des fichiers de support.

Partage Permet de définir les options de partage et d'enregistrement de l'album.

- 4 (Facultatif) Si nécessaire, sélectionnez une catégorie d'albums dans la liste déroulante.
- 5 Saisissez un nom pour l'album en ligne.
- 6 Cliquez sur l'onglet Contenu, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour ajouter d'autres fichiers de support, sélectionnez-les dans Elements Organizer, puis cliquez sur le bouton Ajouter les éléments sélectionnés . Vous pouvez aussi faire glisser les fichiers de support depuis Elements Organizer vers la zone Éléments.
 - Pour éliminer des fichiers de support, sélectionnez-les dans la zone Éléments, puis cliquez sur le bouton Supprimer les éléments sélectionnés .
 - Pour agencer les fichiers de support dans un ordre précis, faites glisser leur vignette sur la position voulue.
- 7 Cliquez sur l'option Partage pour obtenir un aperçu de l'album et définir les options de partage en ligne.
 - a (Facultatif) Sélectionnez un modèle dans la liste déroulante pour appliquer une autre mise en forme à l'album. Cliquez deux fois sur la vignette du modèle pour prévisualiser l'album en ligne avec ce modèle. La fenêtre d'aperçu présente le modèle modifié. Pour afficher seulement les modèles vidéo, sélectionnez l'option Modèles vidéo uniquement.
 - b La fenêtre d'aperçu permet également d'accéder à la boîte de dialogue des paramètres relatifs aux diaporamas. Vous pouvez y définir ou modifier le titre et le sous-titre des diapositives, ainsi que la couleur d'arrière-plan.

Remarque : les paramètres disponibles dépendent du modèle sélectionné.

- c Définissez le mode de partage de l'album en ligne, puis cliquez sur le bouton Terminer. Vous pouvez, par exemple, exporter l'album vers un site FTP ou le transférer sur un CD/DVD.

Suivez les instructions à l'écran pour partager votre album en ligne.

Voir aussi

« [Ajout de légendes aux fichiers](#) » à la page 120

Choix d'un modèle d'album en ligne

- 1 Cliquez sur l'option Partage dans l'assistant Album en ligne.
- 2 Cliquez sur une vignette ou sélectionnez un modèle dans la liste déroulante. Il est possible d'ajouter des légendes pour certains modèles.
- 3 Cliquez deux fois sur le modèle pour prévisualiser l'album en ligne avec ce modèle. Dès que le modèle vous satisfait, cliquez sur le bouton Terminer.

Options de partage des albums en ligne

Dans l'assistant Album en ligne, définissez les options de partage suivantes :

Vitrine Photoshop (Utilisateurs américains exceptés) Vous permet de publier vos fichiers sur le service de partage en ligne Adobe Photoshop Services. Lorsque la boîte de dialogue Album en ligne s'ouvre, cliquez sur le bouton Télécharger.

Exporter sur CD/DVD Vous permet de graver les fichiers de l'album en ligne sur un disque pour les visionner en mode plein écran sur un ordinateur.

Remarque : si vous déplacez de son emplacement d'origine un dossier enregistré en local, Windows détecte une erreur de sécurité relative au lecteur Flash. Remettez ce dossier à son emplacement d'origine ou effectuez l'enregistrement à un autre endroit à l'aide de l'assistant Album en ligne.

Exporter vers le disque dur Vous permet d'enregistrer des fichiers sur le disque dur.

Exporter vers un FTP Vous permet de télécharger les fichiers sur un serveur Web.

Exportation d'un album en ligne sur CD/DVD

Une fois que vous avez organisé les fichiers de support et choisi le modèle de votre album en ligne, vous devez opter pour un mode de partage. Elements Organizer vous permet de graver votre album en ligne sur un CD ou un DVD.

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez la commande Partage > Album en ligne > Partager l'album existant. Sélectionnez l'album et, dans la zone Partager sur de l'assistant Album en ligne, choisissez l'option Exporter sur CD/DVD, puis cliquez sur le bouton Suivant.
- Cliquez sur Organiser, puis développez la zone Albums. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'album à exporter, puis sélectionnez la commande Exporter sur CD/DVD.

2 Sélectionnez un lecteur de CD-ROM de destination, puis entrez un nom pour le disque.

3 Cliquez ensuite sur le bouton Terminer.

Si votre lecteur de CD-ROM contient un CD/DVD vierge, Elements Organizer grave automatiquement le CD/DVD. Sinon, un message Elements Organizer vous invite à insérer un CD/DVD vierge pour terminer l'opération.

Exportation d'un album en ligne vers un serveur Web

Une fois que vous avez organisé les photos et choisi le modèle de votre album en ligne, vous devez opter pour un mode de partage. Elements Organizer vous permet d'exporter votre album en ligne vers un serveur Web.

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez la commande Partage > Album en ligne > Partager l'album existant. Sélectionnez l'album et, dans la zone Partager sur de l'assistant Album en ligne, choisissez l'option Exporter vers un FTP, puis cliquez sur le bouton Suivant.
- Cliquez sur Organiser, puis développez la zone Albums. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'album à exporter, puis sélectionnez la commande Exporter vers un FTP.

2 Saisissez l'adresse du serveur, le nom d'utilisateur, le mot de passer ainsi que le dossier de destination des fichiers téléchargés.

 *Après avoir saisi tous les paramètres, cliquez sur le bouton Tester l'accès au serveur pour vous connecter au serveur Web.*

3 Cliquez ensuite sur le bouton Terminer.

Exportation d'un album en ligne vers le disque dur

Une fois que vous avez organisé les photos et choisi le modèle de votre album en ligne, vous devez opter pour un mode de partage. Elements Organizer vous permet d'exporter votre album en ligne vers un disque dur.

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez la commande Partage > Album en ligne > Partager l'album existant. Sélectionnez l'album et, dans la zone Partager sur de l'assistant Album en ligne, choisissez l'option Exporter vers le disque dur, puis cliquez sur le bouton Suivant.
- Cliquez sur Organiser, puis développez la zone Albums. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'album à exporter, puis sélectionnez la commande Exporter vers le disque dur.

- 2 Précisez le nom de l'album et l'endroit où vous voulez l'enregistrer sur le disque dur.
- 3 Cliquez ensuite sur le bouton Terminer.

Modification et suppression d'albums

- 1 Cliquez sur Organiser, puis développez la zone Albums. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'album à modifier, puis choisissez la commande Modifier album <nom de l'album> (par exemple, Modifier album Anna). Modifiez l'album en suivant les instructions affichées à l'écran.
- 2 Cliquez sur Organiser, puis développez la zone Albums. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'album à supprimer, puis choisissez la commande Supprimer album <nom de l'album> (par exemple, Supprimer album Anna).

Création de catalogues de photos, de cartes de vœux et de collages photo

Elements Organizer vous permet de réaliser des catalogues de photos, des cartes de vœux et des collages photo. Pour ces projets, vous devez d'abord sélectionner les fichiers de support à utiliser dans Elements Organizer, puis terminer le projet dans Photoshop Elements Editor.

Création de diaporamas

A propos des diaporamas

 Pour consulter une vidéo sur ce processus, rendez-vous sur le site www.adobe.com/go/lrvid2330_pse_fr.

Les diaporamas représentent une façon amusante de partager vos fichiers de support. Elements Organizer permet de personnaliser des diaporamas en leur ajoutant des séquences audio, des cliparts, du texte et même des commentaires audio. Les images au format PDF ne sont pas affichées dans les diaporamas.


Une fois un diaporama terminé, il existe différentes façons de le partager. Vous pouvez l'enregistrer au format PDF, le convertir au format WMV, puis graver un VCD. Vous pouvez également enregistrer le fichier localement pour l'imprimer à l'aide d'Acrobat. Vous pouvez également le graver directement sur un DVD de qualité supérieure si Adobe® Premiere® Elements est installé sur votre ordinateur.

Création d'un diaporama

Utilisez la boîte de dialogue Diaporama pour créer des diaporamas. Pour obtenir, à tout moment, un aperçu de votre diaporama, cliquez sur le bouton Aperçu plein écran  situé dans la barre supérieure de l'écran. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Lecture pour prévisualiser le diaporama.

- 1 Dans le navigateur de supports, sélectionnez les fichiers de support à utiliser dans le diaporama.
- 2 Sélectionnez l'option Diaporama dans l'onglet Créer .
- 3 Lorsque la boîte de dialogue Préférences de diaporama s'affiche, vous pouvez accepter les paramètres par défaut (en conservant la possibilité de les modifier par la suite) ou personnaliser les options. Cliquez ensuite sur le bouton OK pour ouvrir la boîte de dialogue Diaporama.

Tous les outils utiles à la création de votre diaporama sont disponibles dans la boîte de dialogue Diaporama. Les fichiers de support à utiliser dans le diaporama apparaissent au bas de l'écran.



Boîte de dialogue Diaporama

A. Menu Fichier B. Barre de raccourcis C. Aperçu de la diapositive D. Commandes de lecture E. Réorganisation rapide F. Storyboard G. Nom du fichier de fond musical H. Corbeille des panneaux I. Durée du diaporama

4 Retouchez le diaporama en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Réorganisez les diapositives.
- Redimensionnez une photo sur une diapositive. Il est impossible de redimensionner un fichier vidéo.
- Ajoutez une nouvelle diapositive vide. Par exemple, vous pouvez créer une page de titre sur une diapositive vide.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une diapositive, puis choisissez l'option Supprimer la diapo pour éliminer la diapositive du diaporama.
- Ajoutez une séquence audio.
- Ajoutez un clipart ou du texte à une diapositive.

Remarque : il est impossible d'ajouter des images ou du texte à un fichier vidéo.

- Ajoutez des légendes à une diapositive.
- Ajoutez du mouvement à une diapositive.
- Ajoutez un effet à une diapositive.
- Ajoutez une transition entre deux diapositives ou modifiez la durée des transitions.
- Si un microphone est connecté à votre ordinateur, ajoutez un commentaire audio à une diapositive.
- Réglez la durée d'affichage de chaque diapositive.

- 5 Affichez un aperçu de votre diaporama en cliquant sur le bouton Aperçu plein écran. Vous pouvez à tout moment reprendre la modification des diaporamas en appuyant sur la touche Echap.
- 6 Cliquez sur le bouton Enregistrer le projet pour enregistrer votre travail. Il est recommandé d'effectuer des enregistrements réguliers de votre diaporama.

Voir aussi


« [Publication d'un diaporama](#) » à la page 144

Réorganisation de diapositives

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser une diapositive vers un nouvel emplacement du storyboard.
- Cliquez sur le bouton Réorganisation rapide. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, réorganisez les diapositives, puis cliquez sur le bouton Précédent.
- Choisissez une option dans le menu Ordre des diapos.

💡 *Pour déplacer une diapositive du début vers la fin, faites-la glisser vers le bas de l'Editeur de diaporamas et maintenez-la à cet endroit pour activer la fonction de défilement.*



Remettez facilement vos diapos dans l'ordre à l'aide de l'option Réorganisation rapide.

Ajout d'une diapositive vide

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur le bouton Ajouter une diapo vide .
- Choisissez la commande Edition > Diapo vide.

Modification et réglage d'une diapositive

Si quelques modifications seulement sont nécessaires, vous pouvez appliquer un réglage automatique à la diapositive dans la boîte de dialogue Diaporama ou l'envoyer vers l'Editeur pour réaliser des modifications plus détaillées. Si une photo n'est pas placée correctement dans une diapositive, vous pouvez régler manuellement sa taille et sa position.

- 1 Sélectionnez une diapositive, puis cliquez sur sa photo dans la fenêtre d'aperçu principale.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes dans le panneau Propriétés :
 - Pour modifier instantanément la balance des couleurs d'une photo, cliquez sur le bouton Retouche optimisée automatique.
 - Pour corriger les yeux rouges sur une photo, cliquez sur le bouton Correction automatique des yeux rouges.
 - Si une photo requiert plus de modifications, cliquez sur le bouton Autre retouche pour l'ouvrir dans l'Editeur. Lorsque vous avez effectué les modifications souhaitées dans l'Editeur, enregistrez la photo, puis fermez-la pour revenir à la boîte de dialogue Diaporama.

- Pour modifier la taille d'une photo, sélectionnez-la et faites glisser le curseur de la section Taille, ou faites glisser un angle ou un côté du cadre de sélection de la photo.
- Pour que la photo remplisse tout l'espace de la diapositive, cliquez sur le bouton Recadrer automatiquement.
- Pour afficher la totalité de la photo, cliquez sur le bouton Diapo entière. Les zones de la diapositive situées autour de la photo adoptent la couleur de l'arrière-plan. Vous pouvez modifier cette couleur dans les préférences du diaporama.

Ajout de musique à un diaporama

Mettez votre diaporama en musique pour une expérience plus que réussie. Vous pouvez importer de la musique depuis votre catalogue Elements Organizer ou n'importe quel emplacement de votre ordinateur.


- ❖ Dans la boîte de dialogue Editeur de diaporamas, cliquez sur le bouton Ajouter un support, puis choisissez l'une des options suivantes :

Audio d'Elements Organizer Permet de choisir un clip audio de votre catalogue. Dans la boîte de dialogue Ajouter audio, cliquez sur le bouton Parcourir. Sélectionnez la séquence souhaitée, puis cliquez sur le bouton OK.

Remarque : pour écouter une séquence avant de l'ajouter, sélectionnez-la dans la boîte de dialogue Ajouter audio, puis cliquez sur le bouton Lecture.

Audio du dossier Permet de choisir un clip audio ne se trouvant pas dans Elements Organizer. Dans la boîte de dialogue Choisissez vos fichiers audio, naviguez jusqu'au fichier souhaité, puis cliquez sur le bouton Ouvrir. Cette action place le clip dans Elements Organizer.

💡 Pour synchroniser le diaporama avec le fichier audio, sélectionnez l'option Ajuster les diapos à l'audio (la durée de chaque diapositive est alors mise à jour dans le storyboard).




Alignement d'un fichier audio avec une diapositive pour que la lecture débute avec cette diapositive

Ajout de cliparts à une diapositive

Vous pouvez ajouter des cliparts à vos diapositives à partir du panneau Extras de la boîte de dialogue Diaporama. Vous pouvez ajouter autant d'images que vous le souhaitez, mais un trop grand nombre d'images diminue les performances (taille de fichier trop élevée).

Remarque : il est impossible d'ajouter des images ou du texte à des diapositives qui contiennent des fichiers vidéo.



Ajout d'une image à une diapositive par glissement

- 1 Dans le panneau Extras de la boîte de dialogue Diaporama, cliquez sur le bouton Images .
- 2 Parcourez les cliparts à la recherche de celui qui vous intéresse. Les images sont classées par catégories et apparaissent par défaut dans le panneau Extras. Si le clipart ne s'affiche pas, cliquez sur le triangle  situé à gauche du nom de la catégorie.
- 3 Pour importer l'image dans la diapositive, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Faites glisser le clipart dans la diapositive.
 - Cliquez deux fois sur le clipart.
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez l'option Ajouter aux diapos sélectionnées dans le menu contextuel.
- 4 Une fois que l'image apparaît dans la diapositive, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour redimensionner une image, faites glisser l'un des angles du cadre de sélection.
 - Pour déplacer une image, cliquez sur le centre du clipart, puis faites-la glisser vers un nouvel emplacement.
 - Pour modifier l'ordre d'empilement des cliparts, cliquez sur une image, puis choisissez une option dans le menu Edition > Disposition.

Ajout de légendes à une diapositive

Vous pouvez choisir le style de police du texte que vous ajoutez à vos diapositives à partir du panneau Extras de la boîte de dialogue Diaporama.



Ajout de texte à une diapositive

- 1 Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ajouter du texte :
 - Pour utiliser l'un des effets de texte prédéfinis, cliquez sur le bouton Texte du panneau Extras, puis faites glisser un échantillon de texte sur la diapositive.
 - Pour ajouter du texte brut, cliquez sur le bouton Ajouter du texte T.
- 2 Cliquez deux fois sur le texte et saisissez votre texte dans la boîte de dialogue Modifier le texte (pour modifier l'échantillon de texte qu'elle contient), puis cliquez sur le bouton OK.
- 3 Dans le panneau Propriétés, définissez une ou plusieurs des options suivantes :

Remarque : les propriétés du texte définies ici deviennent les paramètres par défaut pour l'ajout de texte.

Définir la famille de polices Applique une famille de polices au texte. Choisissez une famille de polices dans le menu situé à gauche de la boîte de dialogue.

Définir le corps Applique une taille de police au texte. Choisissez une taille de police dans le menu situé à droite de la boîte de dialogue.

Couleur Applique une couleur au texte. Cliquez sur le témoin de couleur, puis choisissez une couleur dans la boîte de dialogue Sélecteur de couleurs.

Opacité Définit le degré d'opacité du texte. Choisissez un pourcentage faible pour conserver la visibilité de la diapositive à travers le texte.

Texte aligné à gauche Aligne le bord gauche de chaque ligne de texte.

Texte centré Aligne le centre de chaque ligne de texte.

Texte aligné à droite Aligne le bord droit de chaque ligne de texte.

Définir le style Applique au texte un style de police, par exemple gras, italique, souligné ou barré. Cliquez sur une icône de style pour l'appliquer.

Ombre portée Ajoute une ombre portée au texte, lui conférant un aspect en trois dimensions.

Définir la couleur de l'ombre portée Modifie la couleur de l'ombre portée.

 Pour modifier le texte existant, cliquez sur le bouton *Modifier le texte*.

Ajout d'un commentaire à une diapositive

Vous pouvez enregistrer un commentaire audio pour accompagner une diapositive, si vous disposez d'un microphone connecté à votre ordinateur. Vous pouvez également joindre un commentaire à la photo en tant que légende audio.



Ajout d'un commentaire à une diapositive

A. Niveau de volume d'enregistrement **B.** Bouton Enregistrement **C.** Bouton Lecture **D.** Longueur du commentaire **E.** Bouton Supprimer **F.** Bouton d'ouverture

- 1 Dans le panneau Extras de la boîte de dialogue Diaporama, cliquez sur le bouton Commentaire.
- 2 Pour enregistrer un commentaire, cliquez sur le bouton Enregistrement  et parlez dans le microphone.
- 3 Une fois que vous avez terminé votre enregistrement, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur le bouton Lecture pour écouter le commentaire enregistré.
 - Cliquez sur le bouton Supprimer, puis choisissez l'option Supprimer ce commentaire pour recommencer ou l'option Supprimer tous les commentaires pour supprimer tous les commentaires du diaporama.
- 4 Pour utiliser une légende audio existante, cliquez sur le bouton d'ouverture, puis choisissez l'une des options suivantes :

Utiliser la légende audio existante Permet d'utiliser la légende audio jointe à la photo.

Parcourir Permet de rechercher et de choisir une autre légende audio.


- 5 Cliquez sur le bouton Diapo suivante pour enregistrer un commentaire audio pour la prochaine diapositive.

Définition du panoramique et du zoom

La boîte de dialogue Diaporama permet de personnaliser le niveau de zoom et de panoramique de chaque diapositive. Le début et la fin sont déterminés par les cadres de sélection que vous placez sur n'importe quelle zone d'une photo. Vous pouvez redimensionner les cadres de sélection : plus ils sont petits, plus l'effet de panoramique et de zoom est spectaculaire. Vous pouvez également ajouter des points de début et de fin supplémentaires à une diapositive. Le point de fin d'un effet panoramique et zoom marque le début du suivant.


Remarque : vous ne pouvez utiliser le panoramique et le zoom que pour les photos, et non pour les fichiers vidéo.

- 1 Dans le storyboard, cliquez sur la diapositive à laquelle ajouter l'effet de panoramique et zoom.
- 2 Dans le panneau Propriétés de la boîte de dialogue Diaporama, sélectionnez l'option Activer le panoramique et zoom.
- 3 Le cadre de sélection de début est entouré de vert. Dans la fenêtre d'aperçu principale, faites glisser un angle du cadre de sélection pour redimensionner le rectangle.
- 4 Faites glisser le cadre de début sur la zone à définir comme début de l'effet panoramique et zoom. Redimensionnez le cadre jusqu'à ce qu'il englobe précisément la zone qui vous intéresse.



Définition du point de début après activation du panoramique et zoom

- 5 Cliquez sur la vignette Fin. Le cadre de sélection de fin est entouré de rouge. Dans la fenêtre d'aperçu principale, redimensionnez et déplacez ce cadre jusqu'à ce qu'il englobe précisément la zone qui doit marquer la fin de l'effet panoramique et zoom.




Sélection du point de fin

- 6 Pour ajouter une zone supplémentaire au panoramique et zoom, cliquez sur l'option Ajouter un autre panoramique et zoom à cette diapo. Elements Organizer ajoute une nouvelle diapositive au storyboard, accompagnée d'une icône de lien, indiquant le nouveau panoramique et zoom. Le point de fin précédent et le nouveau point de début sont liés (si vous modifiez l'un des deux points, la modification est appliquée aux deux points). Faites glisser le nouveau cadre de sélection de fin jusqu'à ce qu'il englobe précisément la zone qui doit marquer la fin de l'effet panoramique et zoom.

Remarque : le déplacement du cadre de début d'un nouvel effet panoramique et zoom affecte le cadre de fin du panoramique et zoom précédent.

- 7 Pour permuter les points de début et de fin, sélectionnez un point, puis cliquez sur le bouton Permuter. Pour placer les points de début et de fin sur la même diapositive, cliquez sur le bouton Copier le point de début de cette diapo au point de fin ou Copier le point de fin de cette diapo au point de début.



Panoramique et zoom original (en haut) et après avoir inversé l'effet de panoramique et zoom (en bas)

8 Pour afficher un aperçu du panoramique et zoom, cliquez sur le bouton Lecture.

💡 Utilisez un autre panoramique et zoom pour prolonger le cône sur un point de fin avant une transition.


Ajout d'un effet à une diapositive

Vous pouvez appliquer un effet Noir et blanc ou Sépia aux photos du diaporama.

- 1 Sélectionnez une diapositive dans le storyboard. Cliquez sur la photo dans la fenêtre d'aperçu principale.
- 2 Dans le panneau Propriétés, cliquez sur l'icône Noir et blanc ou Sépia, selon l'effet à ajouter à la photo. Pour rétablir les couleurs d'origine de la photo, cliquez sur l'icône Normal.

Ajout et modification de transitions

Les transitions sont des effets portant sur le passage d'une diapositive à la suivante. Elements Organizer propose plusieurs types de transitions. Vous pouvez également régler leur durée respective ou définir une durée applicable à toutes les transitions. Le motif d'une transition est indiqué par l'icône qui s'affiche entre deux diapositives. Pour appliquer des changements à l'ensemble des transitions d'un diaporama, sélectionnez les transitions dans le storyboard, puis choisissez un type de transition, ou définissez les options dans les préférences de diaporama.



Modification d'une transition

1 Pour modifier une transition, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour ajouter la même transition à chaque diapositive, choisissez la commande Edition > Sélectionner toutes les transitions. Choisissez ensuite une option dans le menu Transition du panneau Propriétés.
- Pour modifier une seule transition, cliquez sur l'icône de cette transition (entre deux diapositives), puis choisissez une option dans le menu Transition du panneau Propriétés. (Vous pouvez également cliquer sur le triangle situé à droite de la transition.)

2 Pour modifier la durée d'une transition, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour modifier la durée d'une seule transition, cliquez sur l'icône de cette transition (entre deux diapositives), puis choisissez une durée dans le menu situé en haut du panneau Propriétés.
- Pour modifier la durée de toutes les transitions, choisissez la commande Edition > Sélectionner toutes les transitions. Choisissez ensuite une durée dans le menu déroulant Transitions multiples du panneau Propriétés.

Réglage de la durée d'affichage d'une diapositive

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur la durée affichée sous une diapositive du storyboard, puis choisissez une option dans le menu qui s'affiche. Vous pouvez également sélectionner une diapositive et changer sa durée d'affichage dans les préférences.
- Définissez la durée statique dans les préférences du diaporama lorsque vous créez une diapositive ou un diaporama.
- Cliquez sur Ajuster les diapos à l'audio pour synchroniser le diaporama avec une séquence musicale.

Remarque : vous ne pouvez pas modifier la durée d'affichage des fichiers vidéo dans un diaporama.

Ajout de photos ou de vidéos de votre catalogue à un diaporama

- 1 Dans la boîte de dialogue Editeur de diaporamas, cliquez sur le bouton Ajouter un support, puis choisissez l'option Photos et vidéos d'Elements Organizer.
- 2 Dans la boîte de dialogue Ajouter des photos, choisissez une ou plusieurs des options suivantes pour afficher un ensemble de fichiers de support :

Supports dans l'explorateur Affiche tous les fichiers de support actuellement dans le navigateur de supports.

Catalogue entier Affiche tous les fichiers de support de votre catalogue.

Album Affiche les fichiers de support d'un album ou d'un groupe d'albums.

Etiquettes de mots-clés Affiche les fichiers de support associés à une étiquette, une catégorie ou une sous-catégorie.

Afficher uniquement les supports avec notations Affiche uniquement les éléments ayant une étiquette Favori. Quel que soit l'ensemble de fichiers de support choisi, seuls les favoris de l'ensemble s'afficheront dans la boîte de dialogue.

Afficher également les supports masqués Affiche les éléments ayant une étiquette Masqué.

Remarque : les fichiers de support s'affichent et sont ajoutés au projet par ordre chronologique, quel que soit l'ordre de tri du navigateur de supports. Cette règle ne s'applique pas aux albums, qui possèdent leur propre ordre d'affichage des photos.

3 Sélectionnez les éléments à inclure dans votre diaporama. Appuyez sur les touches Ctrl+A (ou sur le bouton Tout sélectionner) pour sélectionner tous les éléments affichés ou sur les touches Maj-Ctrl+A (ou sur le bouton Tout désélectionner) pour les désélectionner tous.

4 Choisissez l'une des options suivantes :

Ajouter les supports sélectionnés Ajoute les éléments au projet, réinitialise les cases à cocher et laisse la boîte de dialogue Ajouter des photos ouverte afin de permettre d'autres sélections.

Terminer Ajoute les fichiers de support sélectionnés au projet, ferme la boîte de dialogue et revient à la boîte de dialogue Diaporama.

 *Pour réaliser un nouveau diaporama, vous pouvez commencer par créer un album regroupant tous les fichiers de support à utiliser dans le projet. Une fois l'album affiché dans le navigateur de supports, il est très facile de réorganiser les fichiers de support et de modifier les légendes. Vous pouvez ensuite utiliser le bouton Ajouter un support pour ajouter l'album au projet.*

Définition des préférences de diaporama

1 Dans la boîte de dialogue Diaporama, choisissez la commande Edition > Préférences de diaporama.

2 Définissez les options suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :

Durée statique Définit la durée d'affichage par défaut de chaque diapositive.

Transition Indique la façon dont les diapositives se succèdent.

Durée des transitions Définit la durée des transitions. Notez qu'une transition spectaculaire peut nécessiter plus de temps.

Couleur d'arrière-plan Définit la couleur par défaut qui s'affiche autour d'une photo sur chaque diapositive.

Appliquer le panoramique et zoom à toutes les diapos Applique un effet de panoramique et zoom aléatoire à toutes les diapositives d'un diaporama.

Inclure les légendes de photo comme texte Ajoute à la diapositive la légende jointe au fichier de support dans Elements Organizer.

Inclure les légendes audio comme commentaire Utilise la légende audio créée pour le fichier de support dans le navigateur de supports.

Répéter le fichier audio jusqu'à la dernière diapo Lit le fichier musical en boucle pendant toute la durée du diaporama.

Recadrer à la taille de la diapo Recadre la photo de sorte qu'elle occupe tout l'espace de la diapositive, supprimant ainsi les bandes noires qui apparaissent lorsque les proportions d'une photo ne correspondent pas à celles de la diapositive. Choisissez l'option Photos en paysage ou Photos en portrait, en fonction de l'orientation des fichiers de support.

Options de lecture de l'aperçu Choisissez une qualité de lecture dans le menu. Si vous choisissez la qualité Elevée, la qualité du diaporama sera bonne, mais il mettra plus longtemps à charger.

Afficher cette fenêtre à la création d'un nouveau diaporama Affiche la boîte de dialogue des préférences lorsque vous créez un nouveau diaporama.

Publication d'un diaporama

Une fois le diaporama terminé, vous êtes prêt à partager le projet. Vous pouvez le publier sous forme de fichier PDF ou de fichier de séquence, de DVD ou CD vidéo, sur un ordinateur *Windows Edition Media Center* ou dans Adobe *Premiere Elements* de manière à l'utiliser dans un projet vidéo.

- 1 Dans la boîte de dialogue Diaporama, cliquez sur le bouton Sortie .
- 2 Sélectionnez l'une des options suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :

Enregistrer le fichier sous Sélectionnez cette option pour générer un fichier que vous pourrez partager sur le Web ou par courrier électronique. Cette option enregistre le diaporama sous forme de fichier PDF ou de fichier de séquence (WMV).

Pour un fichier PDF, choisissez votre option de taille en fonction des personnes à qui vous comptez l'envoyer.

- Si vous voulez envoyer ce fichier PDF à une personne équipée d'un ordinateur portable muni d'un petit écran, choisissez une taille de diapositive plus petite.
- Si vous avez l'intention de l'envoyer à une personne équipée d'un ordinateur de bureau muni d'un grand moniteur, choisissez une taille plus grande.
- Sélectionnez l'option Boucle pour lire automatiquement le diaporama en boucle.
- Sélectionnez l'option Avance manuelle si vous souhaitez désactiver la lecture automatique du diaporama.
- Sélectionnez l'option Affichage du diaporama après l'enregistrement pour afficher le fichier PDF après sa création.

*Remarque : certaines fonctions du diaporama ne sont pas prises en charge lorsque vous enregistrez un diaporama comme fichier PDF. Les effets de panoramique et zoom ne sont pas retenus dans un fichier PDF. Si vous avez inséré des clips vidéo dans une diapositive, cette dernière est enregistrée sans les clips. En outre, certaines transitions sont différentes dans le fichier PDF enregistré (par exemple, les transitions *Forme centrale* et *Balayage radio* sont remplacées par une transition *Fondu* dans le fichier PDF).*

Pour un fichier de séquence, choisissez votre option de taille en fonction des personnes à qui vous comptez l'envoyer.

- Si vous voulez envoyer ce fichier de séquence par courrier électronique, choisissez une taille de diapositive plus petite.
- Si vous avez l'intention de l'envoyer à une personne qui le visionnera sur son téléviseur, choisissez une taille plus grande.

Graver sur disque Enregistre le diaporama sur un DVD ou CD vidéo (VCD). Les DVD utilisent la compression MPEG-2 et offrent une bien meilleure qualité. Pour graver le diaporama sur un DVD, vous devez disposer d'Adobe *Premiere Elements* sur votre ordinateur.

Les VCD sont lisibles sur la plupart des lecteurs de CD-ROM et de DVD-ROM d'un ordinateur, à condition que le logiciel de lecture approprié soit installé, et sur certains lecteurs de DVD. Ils utilisent la compression MPEG-1 et ont une résolution de 352 x 240 pixels. Lorsque vous visionnez un VCD sur un téléviseur, l'image de 352 x 240 pixels s'étire pour s'adapter à l'écran 720 x 480 (NTSC) ou 720 x 576 (PAL), ce qui provoque une baisse de qualité de l'image, un agrandissement des artefacts de compression et une pixellisation.

Envoyer vers le téléviseur Cette option vous permet de regarder votre diaporama sur un téléviseur par le biais d'un PC *Windows Edition Media Center*. Vous devez disposer d'un ordinateur *Windows XP Media Center Edition* pour utiliser cette option.

Retoucher avec Premiere Elements Cette option envoie le diaporama vers Adobe Premiere Elements (si ce logiciel est installé sur l'ordinateur) par le biais d'Elements Organizer.

Voir aussi

« [Création d'un diaporama](#) » à la page 133

« [Affichage de photos sur les ordinateurs Media Center Edition 2005](#) » à la page 168

Exportation d'un diaporama vers un DVD

Si Adobe Premiere Elements est installé, Elements Organizer peut exporter un diaporama directement sur un DVD haute qualité compatible avec la plupart des lecteurs DVD.

- 1 Création d'un diaporama via l'ouverture de la boîte de dialogue Editeur de diaporamas (voir la section « [Création d'un diaporama](#) » à la page 133).
- 2 Dans la boîte de dialogue Editeur de diaporamas, cliquez sur le bouton Sortie.
- 3 Cliquez sur le bouton Graver sur disque.
- 4 Sélectionnez l'option DVD pour indiquer le type de disque à graver.
- 5 Sélectionnez la norme TV (NTSC ou PAL) adaptée à la zone géographique dans laquelle le DVD sera lu.
- 6 (Facultatif) Pour inclure d'autres projets de diaporama ou fichiers WMV sur le disque, activez l'option Inclure les diaporamas supplémentaires créés sur ce disque.
- 7 Cliquez sur le bouton OK.

Si vous décidez d'inclure d'autres diaporamas, la boîte de dialogue Créer un DVD avec un menu s'ouvre.

- 8 Sélectionnez un dossier pour les nouveaux fichiers WMV et cliquez sur le bouton Enregistrer.

Photoshop Elements crée un fichier WMV (Windows Media Video) pour chacun des diaporamas que vous ajoutez (vous pouvez à tout moment cliquer sur le bouton Annuler dans la boîte de dialogue de progression pour interrompre le processus).

Les fichiers WMV apparaissent dans les panneaux Média et Mon projet d'Adobe Premiere Elements. Vous accédez automatiquement à l'espace de travail DVD dans lequel vous pouvez sélectionner un modèle de menu et ajouter des boutons ou les personnaliser.

Ajout de diaporamas supplémentaires

Vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs diaporamas et de les exporter vers un DVD. Commencez par créer le premier diaporama en suivant les étapes décrites plus haut (voir la section « [Création d'un diaporama](#) » à la page 133). Pour ajouter des diaporamas supplémentaires :

- 1 Dans la boîte de dialogue Editeur de diaporamas, cliquez sur le bouton Sortie.
- 2 Cliquez sur le bouton Graver sur disque.
- 3 Sélectionnez l'option DVD pour indiquer le type de disque à graver.
- 4 Sélectionnez la norme TV (NTSC ou PAL) adaptée à la zone géographique dans laquelle le DVD sera lu.
- 5 Pour inclure d'autres projets de diaporama ou fichiers WMV sur le disque, activez l'option Inclure les diaporamas supplémentaires créés sur ce disque, puis cliquez sur le bouton OK. Enregistrez le diaporama existant.

La fenêtre Créer un DVD avec un menu qui s'affiche vous permet d'ajouter ou de supprimer des diaporamas.

- 6 Cliquez sur le bouton Ajouter des diaporamas et des vidéos .

La fenêtre Ajouter des diaporamas et des vidéos présente alors la liste des diaporamas et fichiers vidéo existants.

7 Sélectionnez les diaporamas et les fichiers vidéo qui vous intéressent, puis cliquez sur le bouton OK.

La fenêtre Créer un DVD avec un menu affiche les diaporamas et fichiers vidéo sélectionnés.

8 (Facultatif) Cliquez sur Supprimer le diaporama ou la vidéo  pour éliminer un ou plusieurs diaporamas ou fichiers vidéo.

9 Cliquez sur le bouton Suivant pour exporter les diaporamas et les fichiers vidéo sur un DVD.

Adobe Premiere Elements est lancé. Vous pouvez alors accéder à ses diverses fonctions de montage vidéo et de DVD. Les fichiers apparaissent dans les panneaux Média et Mon projet d'Adobe Premiere Elements, et l'espace de travail DVD s'ouvre automatiquement. Vous pouvez y sélectionner un modèle de menu et ajouter des boutons ou les personnaliser.

Gravure d'un diaporama existant sur DVD

Si Adobe Premiere Elements est installé, Photoshop Elements peut graver un diaporama existant directement sur un DVD de haute qualité compatible avec la plupart des lecteurs de DVD.

1 Dans le navigateur de supports d'Elements Organizer, sélectionnez un ou plusieurs projets de diaporama.

2 Sélectionnez l'onglet Créer, puis l'option DVD avec un menu.

3 Sélectionnez la norme TV (NTSC ou PAL) adaptée à la zone géographique dans laquelle le DVD sera lu.

4 (Facultatif) Pour inclure d'autres projets de diaporama ou fichiers WMV sur le disque, cliquez sur le bouton Ajouter des diaporamas et des vidéos. Sélectionnez les diaporamas et les fichiers vidéo qui vous intéressent, puis cliquez sur le bouton OK.

5 Si vous décidez d'inclure d'autres diaporamas, effectuez l'une des opérations suivantes, puis cliquez sur le bouton Suivant :

- Pour supprimer un diaporama de la liste, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton Supprimer le diaporama.
- Pour réorganiser les diaporamas sur le DVD, faites glisser leurs icônes vers l'emplacement voulu.

6 Cliquez sur le bouton Suivant.


7 Sélectionnez un dossier pour les nouveaux fichiers WMV et cliquez sur le bouton OK.

Photoshop Elements crée un fichier WMV (Windows Media Video) pour chacun des diaporamas que vous ajoutez (vous pouvez à tout moment cliquer sur le bouton Annuler dans la boîte de dialogue de progression pour interrompre le processus).

Les fichiers WMV apparaissent dans les panneaux Média et Mon projet d'Adobe Premiere Elements, et l'espace de travail DVD s'ouvre automatiquement. Vous pouvez alors sélectionner un modèle de menu et ajouter des boutons ou les personnaliser.

Ajout de diaporamas Photoshop Elements à des projets vidéo

Elements Organizer vous permet de créer un diaporama et de l'enrichir en y insérant de la musique, des transitions, des commentaires, du texte, etc. Une fois votre projet terminé, vous pouvez l'exporter vers Adobe Premiere Elements et l'incorporer à des films et des DVD.



Diaporama dans la vue Projet de l'onglet Edition et dans la ligne de scène d'Adobe Premiere Elements

- 1 Dans la boîte de dialogue Editeur de diaporamas, cliquez sur le bouton Sortie.
- 2 Cliquez sur l'option Retoucher avec Premiere Elements, puis cliquez sur le bouton OK. Si un message vous invite à enregistrer d'abord le projet, cliquez sur le bouton OK, saisissez le nom du projet, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

Une boîte de dialogue s'affiche une fois le diaporama terminé. Le diaporama apparaît en haut du navigateur de supports, dans Elements Organizer. Si Adobe Premiere Elements est ouvert, le diaporama apparaît également dans Elements Organizer, de sorte que vous puissiez le faire glisser vers la ligne de scène ou la bande de montage.

Création d'un CD vidéo avec un menu de diaporamas

Vous pouvez graver vos diaporamas sur CD vidéo (VCD) pour les partager avec vos proches. Pour créer un VCD, vous devez être équipé d'un lecteur de CD-RW ou DVD-RW et utiliser exclusivement des disques CD-R/RW. Vous pouvez visionner un VCD sur votre poste de télévision avec un lecteur de DVD qui prend en charge le format VCD, ou sur votre ordinateur avec un lecteur de CD ou de DVD et un logiciel qui lit les fichiers au format VCD.

Les fichiers pour CD vidéo sont encodés au format MPEG-1 avec des paramètres spécifiques. Elements Organizer crée les VCD à partir de diaporamas en deux étapes. Il commence par écrire un fichier WMV sur le disque dur pour chaque diaporama du projet VCD. Il convertit ensuite les fichiers WMV au format VCD et les grave sur le CD-R ou le CD-RW dans une structure de dossiers permettant la lecture du VCD.

- 1 Insérez un CD inscriptible dans votre lecteur de CD-RW ou de DVD-RW.
- 2 Dans Elements Organizer, sélectionnez un ou plusieurs diaporamas ou fichiers WMV. Pour sélectionner plusieurs diaporamas ou des fichiers WMV, appuyez sur la touche Ctrl, puis cliquez sur chaque diaporama ou fichier WMV à inclure.
- 3 Sélectionnez la commande Créer  > Plus d'options > VCD avec un menu.

La boîte de dialogue Créer un VCD avec un menu s'ouvre.

- 4 Pour organiser les diaporamas, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour ajouter un diaporama, cliquez sur le bouton Ajouter des diaporamas, sélectionnez les diaporamas à ajouter, puis cliquez sur le bouton OK.

- Pour déplacer un diaporama, faites-le glisser jusqu'à son nouvel emplacement dans le panneau des diaporamas.
- Pour supprimer un diaporama, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton Supprimer le diaporama.

5 Choisissez l'option vidéo NTSC ou PAL, selon l'emplacement géographique du destinataire du VCD.

6 Cliquez sur le bouton Graver.

Elements Organizer écrit un fichier WMV pour chaque diaporama sur le disque dur et le place dans le navigateur de supports. Une boîte de dialogue vous demande d'insérer un CD-R ou un CD-RW, si vous ne l'avez pas encore fait. Une boîte de dialogue Graver s'ouvre.

7 Un lecteur de destination et une vitesse de lecteur sont sélectionnés par défaut, mais vous pouvez les modifier. Cliquez sur le bouton OK pour graver le VCD.

Une boîte de dialogue indiquera quand le VCD sera créé.

8 Cliquez sur le bouton OK.

Voir aussi

« [Publication d'un diaporama](#) » à la page 144

Création de films instantanés

Si vous avez installé Adobe Premiere Elements, vous avez la possibilité de créer des films instantanés à l'aide d'Elements Organizer. Pour ce faire, vous devez sélectionner les éléments nécessaires puis cliquer sur Créer > Film instantané. Adobe Premiere Elements est lancé, et vous pouvez alors créer vos films instantanés.

Création d'un folioscope

Les folioscopes vous permettent de créer des vidéos image par image à partir de vos photos. Utilisez cette commande pour animer les photos prises en mode rafale avec votre appareil photo. Les folioscopes sont enregistrés au format WMV et peuvent être optimisés pour être visionnés sur un ordinateur, un téléviseur ou le Web ou envoyés par courrier électronique. Vous placez le folioscope dans le dossier Mes vidéos et vous le gravez sur CD ou VCD. Vous pouvez également l'importer dans *Adobe Premiere Elements*.

Les images ne peuvent pas être modifiées dans la boîte de dialogue Folioscope. Vous devez donc ajouter les motifs ou effets de votre choix aux images avant la création du folioscope. La disposition des photos dans le folioscope est identique à celle du navigateur de supports. Si vous souhaitez disposer vos photos différemment, agencez votre album de photos à votre convenance, puis sélectionnez l'album pour en faire un folioscope.

1 Dans le navigateur de supports, sélectionnez les photos à inclure dans le folioscope.

Le folioscope devant contenir plus de 2 photos, sélectionnez plusieurs photos pour obtenir de meilleurs résultats.

2 Choisissez la commande Créer  > Plus d'options > Folioscope.

3 Définissez les options suivantes :

Vitesse Définit le nombre d'images par seconde (i/s) pour votre folioscope. Déplacez le curseur vers la gauche pour ralentir la vitesse de défilement des images ou vers la droite pour l'accélérer.

Inverser l'ordre Change l'ordre du folioscope pour que les images soient affichées de la dernière à la première image.

Paramètres de sortie Définit la taille du fichier de séquence, en fonction du mode d'affichage prévu pour le folioscope. Un folioscope affiché sur un ordinateur a des paramètres de sortie différents d'un folioscope affiché sur le Web. Le bouton Détails fournit des informations supplémentaires sur le paramètre de sortie sélectionné.

Aperçu en boucle Aperçu Relance la lecture du folioscope après l'affichage de la dernière image.

4 Cliquez sur Sortie pour enregistrer le folioscope. Saisissez un nom de fichier, puis cliquez sur le bouton Enregistrer. Un fichier WMV est créé et placé dans le navigateur de supports.

Chapitre 9 : Impression et partage de photos

Adobe® Elements Organizer 8 propose plusieurs options pour l'impression et le partage de vos photos. Vous pouvez les faire imprimer en ligne par des professionnels en utilisant *Adobe Photoshop Services* ou les imprimer à domicile. Vous pouvez imprimer des photos individuelles, des planches contact (vignettes de chaque photo sélectionnée), des collections d'images (une page d'une ou plusieurs photos imprimées selon différentes tailles) et même des transferts pour T-shirt. Elements Organizer vous permet en outre de partager vos images et de commander des tirages par Internet.

Impression de photos

Présentation de l'impression



Pour une présentation en vidéo, rendez-vous sur le site www.adobe.com/go/lrvid2333_pse_fr.

Elements Organizer propose plusieurs options pour l'impression de vos photos. Vous pouvez les faire imprimer en ligne par des professionnels à l'aide des services d'Adobe Photoshop ou les imprimer à domicile (Elements Organizer permet également de sélectionner un clip vidéo à imprimer, mais seule la première image est imprimée). Vous avez la possibilité d'imprimer des photos individuelles, des planches contact (vignettes de chaque photo sélectionnée) et des collections d'images (une page d'une ou de plusieurs photos imprimées selon différentes tailles). Vous pouvez même faire pivoter une image horizontalement pour imprimer des transferts pour T-shirt.

Remarque : l'impression d'un fichier PDF nécessite l'installation préalable d'Adobe Acrobat sur votre ordinateur.

Enfin, vous pouvez imprimer des créations réalisées dans Elements Organizer, telles que des albums photos, des cartes et des calendriers. Vous pouvez commander certains projets auprès de services d'impression en ligne.



A

B



C

Diverses options d'impression

A. Photos individuelles B. Planche contact C. Collection d'images

Avant d'imprimer vos photos, vous devez indiquer dans Elements Organizer des informations de base telles que le format de papier et l'orientation de la page. Définissez ces options dans la boîte de dialogue Format d'impression. Spécifiez les unités de mesure dans la boîte de dialogue Préférences, si nécessaire.

Voir aussi


« [Définition des options du format de page et de l'imprimante](#) » à la page 158

Impression de photos dans Elements Organizer

La boîte de dialogue Imprimer affiche une liste de photos, un aperçu avant impression, ainsi que les options de configuration pour le document à imprimer. Si vous modifiez une option d'impression, Elements Organizer met à jour l'aperçu. Cette opération peut prendre quelques secondes, en fonction du nombre de photos que vous souhaitez imprimer. Si vous imprimez plusieurs pages de photos, elles sont affichées sous forme de vignettes dans la boîte de dialogue Imprimer. Utilisez les boutons de navigation ◀ ▶ pour passer d'une page à l'autre. Vous pouvez appliquer une rotation aux images grâce aux icônes de rotation ⏱ et ⏲. Vous pouvez appliquer un panoramique et un zoom aux fichiers de support. Elements Organizer facilite également l'orientation automatique des images avant leur impression.

- 1 Sélectionnez des photos ou des clips vidéo dans le navigateur de supports ou en mode Affichage par date. Si vous sélectionnez un clip vidéo, seule la première image du clip s'imprime.
- 2 Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ouvrir la boîte de dialogue Imprimer :
 - Sélectionnez Fichier > Imprimer.
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'image et sélectionnez Imprimer.

- Dans l'onglet Créer, cliquez sur le bouton Tirages photo, puis sélectionnez la méthode d'impression parmi les options suivantes :
 - Imprimer avec l'imprimante locale
 - Imprimer une collection d'images
 - 3 Sélectionnez une imprimante dans le menu Sélectionner une imprimante. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Format d'impression pour définir ou modifier les options suivantes :
 - Format du papier
 - Orientation
 - Type d'imprimante
 - Marges
 - 4 Pour modifier les paramètres d'impression, cliquez sur le bouton Modifier les paramètres. La boîte de dialogue Modifier les paramètres vous permet de modifier les paramètres suivants :
 - Type d'imprimante
 - Type de papier
 - Qualité d'impression
 - Bac d'alimentation
 - Format du papier
 - Cadre
- Remarque :** si votre fichier d'image contient des données P.I.M. ou Exif Print prises en charge par l'imprimante, sélectionnez l'option P.I.M. ou Exif Print. Ces options sont disponibles pour les imprimantes permettant l'impression sans bordure. Lorsque l'imprimante n'est pas compatible avec les normes P.I.M. ou Exif, ces options sont désactivées.*
- 5 Sélectionnez le format du papier dans le menu Sélectionner le format du papier.
 - 6 Sélectionnez une des options du menu Type d'impression.
 - 7 Sélectionnez la taille d'impression dans le menu correspondant.



Impression de fichiers de support

- 8 Sélectionnez ou saisissez un chiffre dans la zone de texte Imprimer copies de chaque image.
- 9 Pour adapter l'image individuelle à la disposition d'impression spécifiée, sélectionnez l'option Recadrer automatiquement. L'image est mise à l'échelle et, si nécessaire, recadrée en fonction des proportions de la disposition d'impression. Désélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas que les photos soient recadrées.
- 10 (Facultatif) Cliquez sur le bouton Plus d'options pour modifier d'autres paramètres.
- 11 Cliquez sur le bouton Imprimer.

Voir aussi

« [Spécification des unités de mesure pour l'impression](#) » à la page 159

« [A propos de PRINT Image Matching \(P.I.M.\) et Exif Print](#) » à la page 159

Autres options pour l'impression dans Elements Organizer

Lorsque vous cliquez sur le bouton Autres options dans la boîte de dialogue Imprimer, les options suivantes sont disponibles :

- Choix d'impression
- Taille d'impression personnalisée

- Gestion des couleurs

Choix d'impression Permet de définir les paramètres suivants :

- **Détails de la photo** Vous pouvez imprimer la date, la légende et le nom de fichier, à l'aide des options suivantes :
 - Afficher la date
 - Afficher la légende
 - Afficher le nom du fichier
- **Cadre** Vous pouvez définir les caractéristiques suivantes :
 - Epaisseur en pouces, cm ou mm
 - Couleur du cadre
 - Couleur de l'arrière-plan
- **Disposition** Sélectionnez Une photo par page pour imprimer une seule photo par page.
- **Transfert à repasser** Sélectionnez l'option Inverser l'image pour utiliser la photo sur un transfert pour T-shirt.

***Remarque :** certaines imprimantes disposent d'une option d'inversion d'image. Si c'est le cas de votre imprimante, pour inverser une image, assurez-vous d'utiliser soit les paramètres de votre pilote d'impression, soit l'option Inverser l'image. Sélectionner les deux options en même temps revient à appliquer deux fois la symétrie horizontale.*

- **Repères de coupe** Sélectionnez l'option Imprimer les traits de coupe (repères sur les quatre bords de la photo) pour faciliter le rognage de la photo.


Taille d'impression personnalisée Permet de définir les paramètres suivants :

- **Taille d'impression** La largeur et la hauteur peuvent être définies en pouces, en centimètres ou en millimètres. Sélectionnez l'option Ajuster au support pour mettre l'image aux dimensions de la page.
- **Résolution d'impression max.** Par défaut, cette option est réglée sur 220 ppp pour accélérer l'impression et réduire la quantité de mémoire requise. Toutefois, une résolution de 220 ppp n'est pas suffisante pour obtenir une impression nette. Si vous désirez imprimer votre photo à une résolution plus élevée, entrez une valeur comprise entre 220 et 600 ppp.

Gestion des couleurs Sélectionnez un profil d'imprimante dans le menu Espace d'impression. Le menu Espace d'impression permet de définir un profil d'imprimante personnalisé pour convertir les couleurs de l'image dans l'espace colorimétrique de l'imprimante ou de désactiver la conversion des couleurs. Si vous disposez d'un profil ICC correspondant à une combinaison de papier et d'imprimante, sélectionnez-le dans le menu. Veillez à désactiver la gestion des couleurs du pilote d'imprimante. Le champ Espace de l'image affiche l'espace colorimétrique incorporé dans le fichier photo. (La gestion des couleurs n'est pas appliquée à l'aperçu avant impression de la boîte de dialogue Imprimer, et cet aperçu n'est pas actualisé en fonction du profil choisi.)

Impression de plusieurs fichiers de support à partir d'Elements Organizer

Pour imprimer plusieurs fichiers de support, utilisez la boîte de dialogue Imprimer d'Elements Organizer.



Ajout de photos à imprimer

A. Sélectionner une option, comme Etiquette de mot-clé, pour effectuer un premier tri B. Case à cocher permettant de sélectionner une photo C. Cliquer sur Tout sélectionner pour sélectionner toutes les images affichées

Ajout de fichiers de support à l'aide de la boîte de dialogue Imprimer

Vous pouvez ajouter des photos à un travail d'impression dans la boîte de dialogue Imprimer.

1 Dans la boîte de dialogue Imprimer, cliquez sur le bouton Ajouter **+**.

2 Dans la boîte de dialogue Ajouter un support, sélectionnez l'une des options suivantes :

Supports dans l'explorateur Affiche tous les fichiers de support actuellement visibles dans le navigateur de supports.

Catalogue entier Affiche tous les fichiers de support de votre catalogue.

Album Affiche les fichiers de support d'un album donné. Choisissez un album dans le menu.

Etiquette de mot-clé Affiche les fichiers de support ayant une étiquette donnée. Choisissez une étiquette dans le menu.

Afficher uniquement les supports avec notations Affiche uniquement les fichiers de support portant une étiquette Favoris.

Afficher également les supports masqués Affiche uniquement les fichiers de support portant une étiquette Masqué.

3 Cliquez sur une ou plusieurs vignettes ou sur le bouton Tout sélectionner, puis cliquez sur le bouton Ajouter les supports sélectionnés.

4 Cliquez ensuite sur le bouton Terminer.

Impression d'une planche contact

Grâce à la disposition de ses vignettes sur une seule page, une planche contact permet de prévisualiser facilement des groupes d'images.



Exemple de planche contact

- 1 Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ouvrir la boîte de dialogue Imprimer :
 - Dans le navigateur de supports ou en mode Affichage par date, sélectionnez un ou plusieurs fichiers de support, puis choisissez la commande Fichier > Imprimer. Si vous sélectionnez un fichier vidéo, seule la première image du fichier vidéo s'imprime.
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un des fichiers de support et sélectionnez Imprimer.
 - Dans l'onglet Créer, cliquez sur le bouton Tirages photo, puis sélectionnez l'option Imprimer avec l'imprimante locale.
- 2 Sélectionnez une imprimante dans le menu Sélectionner une imprimante. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Format d'impression pour définir les options d'impression de page.
- 3 Pour définir les paramètres d'impression, cliquez sur le bouton Modifier les paramètres. Pour plus d'informations sur la boîte de dialogue Modifier les paramètres, voir la section « [Impression de photos dans Elements Organizer](#) » à la page 151.

Remarque : si le fichier image contient des données de type PRINT Image Matching (P.I.M.) ou Exif Print et que votre imprimante prend en charge de telles données, sélectionnez l'option PRINT Image Matching (P.I.M.) ou Exif Print (voir la section « [A propos de PRINT Image Matching \(P.I.M.\) et Exif Print](#) » à la page 159).

- 4 Sélectionnez la commande Planche contact dans le menu Type d'impression. L'aperçu de disposition présente automatiquement toutes les photos répertoriées sur le côté gauche de la boîte de dialogue Imprimer.
- 5 Pour retirer une photo, sélectionnez sa vignette, puis cliquez sur le bouton Supprimer .
- 6 Pour les colonnes, définissez le nombre de colonnes (entre 1 et 9) de la disposition. La taille des vignettes et le nombre de rangées reflètent votre sélection. Si le nombre de photos répertoriées dans la boîte de dialogue Imprimer dépasse la capacité d'une seule page, des pages supplémentaires sont alors ajoutées.
- 7 Si nécessaire, utilisez les boutons de navigation   situés sous l'aperçu de la disposition pour feuilleter les pages. Vous pouvez appliquer une rotation aux images grâce aux icônes de rotation  et . Vous pouvez appliquer un panoramique et un zoom aux fichiers de support.
- 8 Pour ajouter du texte sous chaque vignette, sélectionnez Afficher les options d'impression, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

Date Permet d'imprimer la date incorporée dans l'image.

Légende Permet d'imprimer tout texte de légende incorporé dans les métadonnées du fichier.

Nom de fichier Permet d'imprimer le nom de fichier de l'image.

Numéros de page Permet d'imprimer les numéros de page en bas de chaque page lorsque vous imprimez plusieurs planches contact.

Remarque : les mots figurant sous les vignettes peuvent être tronqués en fonction du format d'impression et de la disposition.

9 Pour imprimer en utilisant la gestion des couleurs, cliquez sur Autres options, puis choisissez un profil dans le menu Espace d'impression.

10 Cliquez sur le bouton Imprimer.

Impression d'une collection d'images

L'option Collection d'images permet d'importer plusieurs copies d'une ou plusieurs photos sur une seule page, à la manière des planches traditionnellement vendues par les photographes de portrait. De nombreuses options de format et d'importation permettent d'adapter la présentation d'une collection d'images.



Différentes tailles sont disponibles pour les collections d'images.

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ouvrir la boîte de dialogue Imprimer :

- Dans le navigateur de supports, sélectionnez une ou plusieurs photos, puis choisissez la commande Fichier > Imprimer.
- Dans l'onglet Créer, cliquez sur le bouton Tirages photo, puis sélectionnez l'option Imprimer une collection d'images.
- Ouvrez une photo en mode Retouche standard ou Retouche rapide, puis sélectionnez Fichier > Imprimer.
- En mode Affichage par date, sélectionnez une photo, puis sélectionnez Fichier > Imprimer.

2 Sélectionnez une imprimante dans le menu Sélectionner une imprimante. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Format d'impression pour définir les options d'impression de page.

3 Pour modifier les paramètres d'impression, cliquez sur le bouton Modifier les paramètres.

Remarque : si le fichier image contient des données de type PRINT Image Matching (P.I.M.) ou Exif Print et que votre imprimante prend en charge de telles données, sélectionnez l'option PRINT Image Matching (P.I.M.) ou Exif Print.

4 Sélectionnez Collection d'images dans le menu Type d'impression. L'aperçu de disposition utilise automatiquement la première photo répertoriée à gauche de la boîte de dialogue Imprimer.

5 Choisissez une disposition dans le menu Disposition.

Remarque : selon la disposition choisie, les images sont orientées afin de remplir de manière optimale la zone imprimable.

6 (Facultatif) Choisissez un cadre dans le menu Cadre. Vous pouvez sélectionner un cadre pour la collection d'image uniquement.

- 7 Pour imprimer les images répertoriées dans la boîte de dialogue sur des pages distinctes, cliquez sur l'option Remplir la page avec la première photo. Utilisez les boutons de navigation ◀ ▶ situés sous l'aperçu de disposition pour afficher chaque disposition. Vous pouvez appliquer une rotation aux images grâce aux icônes de rotation ↺ et ↻. Vous pouvez appliquer un panoramique et un zoom aux fichiers de support.
- 8 Pour recadrer les photos de telle sorte qu'elles s'adaptent exactement à la taille de la disposition, cliquez sur l'option Recadrer automatiquement.
- 9 Pour remplacer une photo dans la disposition, faites glisser une image de la liste affichée à gauche de la boîte de dialogue Imprimer, puis déposez-la sur une image de l'aperçu de disposition.

Remarque : cliquez sur le bouton Ajouter + pour ajouter des photos qui ne figurent pas dans la boîte de dialogue Imprimer. La boîte de dialogue Ajouter des photos vous permet de sélectionner et d'ajouter des photos à votre collection d'images. Cliquez sur le bouton Terminer pour ajouter les sélectionnées à la liste de la boîte de dialogue Imprimer.

- 10 Pour permuter les images d'une disposition, faites glisser une image vers une autre. Si vous souhaitez rétablir une image permutée à sa position d'origine, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'image, puis choisissez l'option Version originale dans le menu contextuel.
- 11 Pour imprimer en utilisant la gestion des couleurs, cliquez sur Autres options, puis choisissez un profil dans le menu Espace d'impression.
- 12 Cliquez sur le bouton Imprimer.

Voir aussi

« Définition des options du format de page et de l'imprimante » à la page 158

« A propos de PRINT Image Matching (P.I.M.) et Exif Print » à la page 159

Options d'impression

Définition des options du format de page et de l'imprimante

- 1 Choisissez la commande Fichier > Imprimer. En mode Retouche standard, Retouche rapide ou Modification guidée, la commande Imprimer est uniquement disponible si vous avez ouvert une photo.
- 2 Cliquez sur le bouton Format d'impression. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur le bouton Imprimante, puis choisissez une imprimante dans le menu Nom. Si nécessaire, cliquez sur le bouton Propriétés pour définir les options de disposition et de papier. Le bouton des options avancées de la boîte de dialogue du pilote d'imprimante (le cas échéant) permet de définir d'autres options d'imprimante. La disponibilité de ce bouton et des options d'imprimante dépend de l'imprimante, des pilotes d'imprimante et de Windows. Cliquez sur le bouton OK pour fermer les boîtes de dialogue.

Remarque : si vous souhaitez mettre l'image à imprimer à l'échelle, utilisez les options de mise à l'échelle de la boîte de dialogue Aperçu avant impression plutôt que les options avancées de l'imprimante. La boîte de dialogue d'impression propose une vignette d'aperçu affichant l'image mise à l'échelle. De plus, il est préférable de ne pas définir les options de mise à l'échelle à la fois dans les options avancées de l'imprimante et dans la boîte de dialogue Aperçu avant impression. Le cas échéant, la mise à l'échelle serait appliquée deux fois, et la taille de l'image risquerait d'être autre que celle escomptée.

- 3 Dans la boîte de dialogue Format d'impression, définissez les options telles que le format de papier et l'orientation, puis cliquez sur le bouton OK.

Spécification des unités de mesure pour l'impression

- 1 Dans le navigateur de supports ou en mode Affichage par date, choisissez la commande Edition > Préférences > Général.
- 2 Choisissez la commande Pouces ou Centimètres/millimètres dans le menu Formats d'impression. Ce paramètre détermine les formats disponibles pour l'impression et le recadrage d'une photo. Cliquez ensuite sur le bouton OK.

A propos de PRINT Image Matching (P.I.M.) et Exif Print

Grâce à la technologie PRINT Image Matching (P.I.M.), les appareils photo numériques et les imprimantes compatibles avec cette technologie garantissent conjointement la production des meilleurs tirages possibles. La technologie P.I.M. permet à l'imprimante Epson® d'identifier les informations relatives à l'impression pour chaque image capturée par l'appareil photo numérique et d'imprimer ainsi des impressions optimisées en termes de couleurs, de qualité et de détails.

Quant à la technologie Exif 2.2 (Exif Print), elle utilise les informations (balises Exif) des photos provenant d'appareils numériques qui prennent en charge Exif 2.2 (Exif Print). Une imprimante prenant en charge la technologie Exif Print utilise ces balises Exif pour assurer un traitement optimal et améliorer la sortie imprimée. Consultez la documentation accompagnant votre imprimante pour plus de détails.

Les observations suivantes sont à prendre en compte pour l'utilisation des options P.I.M. et Exif Print dans Elements Organizer :

- Si vous sélectionnez l'option P.I.M. pour imprimer plusieurs images, mais que certaines de ces images ne contiennent pas de données P.I.M., l'option n'est appliquée qu'aux images qui en contiennent.
- L'aperçu de disposition de la boîte de dialogue Imprimer ne tient pas compte des enrichissements chromatiques apportés par les données P.I.M. ou Exif Print.
- Certains paramètres de pilote d'imprimante ne sont pas compatibles avec les données P.I.M. ou Exif Print et sont susceptibles de désactiver ces options.
- Exif Print est un sous-ensemble de la technologie P.I.M. pris en charge par les périphériques Epson. En fonction de l'imprimante que vous utilisez, vous pouvez sélectionner à la fois les options P.I.M. et Exif Print pour optimiser l'impression.

Important : sous Windows Vista, Photoshop Elements ne prend pas entièrement en charge certaines imprimantes Epson. Si votre pilote d'imprimante Epson a été installé avec Windows Vista, Photoshop Elements ne le prend pas complètement en charge. Si vous avez reçu le pilote d'imprimante directement d'Epson, Photoshop Elements le prend en charge.

Partage de photos à l'aide des services en ligne

A propos des services en ligne

 Pour consulter une vidéo sur l'affichage et le partage de photos en ligne, rendez-vous sur le site www.adobe.com/go/lrvid2335_pse_fr.

Les services en ligne vous permettent de partager vos images et de commander des tirages par Internet. Vous devez vous inscrire auprès d'un service en ligne pour commander des tirages, des catalogues de photos et des cartes de vœux. Vous aurez donc besoin d'une adresse électronique valide pour recevoir la correspondance relative à vos commandes. L'inscription à ces services est gratuite. Toutefois, un numéro de carte de crédit vous sera demandé à la commande.

Les services en ligne disponibles dépendent de votre situation géographique. Ainsi, les services de commande en ligne peuvent être différents en Amérique du Nord et en Asie. Le menu En ligne reflète les possibilités offertes dans votre région et change dynamiquement lorsque de nouveaux services sont disponibles.

Configuration de services en ligne

Vous pouvez utiliser Adobe Photoshop Services dans Elements Organizer pour envoyer des images et des projets à des fournisseurs de services en ligne. Adobe Photoshop Services fait l'objet de mises à jour régulières. Vous pouvez définir vos préférences pour vérifier si de nouveaux services sont disponibles.

1 Dans le navigateur de supports ou en mode Affichage par date, choisissez la commande Edition > Préférences > Services partenaires Adobe.

2 Définissez les options suivantes dans les préférences de la boîte de dialogue :

Recherche automatique des services Vérifie automatiquement si des mises à jour des services en ligne sont disponibles. Les services proposés dépendent de votre emplacement géographique. Sélectionnez l'option M'avertir des promotions Adobe pour recevoir des notifications d'offres spéciales.

M'avertir des mises à jour de service Vous êtes averti des mises à jour de service.

M'avertir des promotions Adobe Vous êtes averti des nouvelles promotions Adobe.

M'avertir des notifications du service de support du produit Vous êtes averti des notifications du service de support du produit.

M'avertir des services de sociétés tierces Vous êtes averti de la disponibilité de nouveaux services de sociétés tierces.

Position Cliquez sur le bouton Choisir pour indiquer le lieu où vous vous trouvez afin qu'Adobe Photoshop Services vous aide à identifier les services locaux.

Actualiser Ajoute des services de tirage, de partage et de téléchargement à Elements Organizer. Si de nouveaux services sont disponibles, une boîte de dialogue affiche le type de service avec les options disponibles pour les fournisseurs de services.

Réinitialiser les comptes Permet de réinitialiser les informations de compte stockées pour tous les services.

Effacer les données de services en ligne Supprime les messages envoyés par Adobe.

3 Une fois que les préférences de services ont été configurées, les notifications et les mises à jour s'affichent à mesure qu'elles deviennent disponibles. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur le bouton Afficher les notifications  dans la barre d'état (en bas de l'espace de travail Elements Organizer). Vous avez accès à toute une série d'annonces, de nouveaux services et de mises à jour. Dans la fenêtre Notifications, sélectionnez une notification, puis cliquez sur le bouton Afficher, ou sélectionnez une mise à jour ou un service, puis cliquez sur le bouton Exécuter.
- Cliquez sur l'icône Enveloppe  pour accéder à la dernière annonce, au dernier service ou à la dernière mise à jour affichés dans la barre d'état d'Elements Organizer.

Remarque : vous devez être connecté à Internet pour que les mises à jour et annonces s'affichent.

Voir aussi

« [Envoi de photos et de fichiers de support par courrier électronique](#) » à la page 161

« [A propos des appareils photo de téléphones mobiles](#) » à la page 28

Envoi de photos à des services d'impression en ligne

les services en ligne disponibles dépendent de votre situation géographique. Certaines options peuvent être différentes en Asie, Europe ou Amérique du Nord. Les options de commande de tirages peuvent être masquées si le service n'est pas disponible dans votre langue.

 *Optimisez vos projets avant de commander des catalogues de photos.*

Envoi de photos à des services de partage en ligne

- 1 Dans l'Editeur ou dans Elements Organizer (dans le navigateur de supports ou en mode Affichage par date), cliquez sur l'onglet Partager .
- 2 Cliquez sur le bouton Plus d'options, puis choisissez l'un des services de partage de photos dans le menu déroulant.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour partager vos photos en ligne.

Partage de photos par courrier électronique


Envoi de photos et de fichiers de support par courrier électronique

 *Pour consulter une vidéo sur ce processus, rendez-vous sur le site www.adobe.com/go/lrvid2332_pse_fr.*

Elements Organizer facilite le partage de photos par courrier électronique. Vous pouvez attacher des photos en pièce jointe à un message électronique ou insérer une photo dans un message électronique à l'aide de la fonction Message photo. (Si vous souhaitez envoyer un projet par courrier électronique, voir la section « [A propos des projets](#) » à la page 129.)

Vous pouvez partager des fichiers dans un courrier électronique de différentes manières (indépendamment du format, toutes les étiquettes et métadonnées sont conservées dans le fichier envoyé par courrier électronique) :

Message photo Permet d'utiliser un assistant pour insérer vos photos dans le corps d'un message électronique avec une *papeterie* personnalisée colorée. Vous pouvez choisir un grand nombre d'arrière-plans, de cadres et de contours dans une liste de thèmes de papeterie. L'assistant vous laisse choisir la taille de votre photo, les coloris de la papeterie, la couleur et les effets du texte, ainsi que les dispositions. Une fois vos options sélectionnées, Elements Organizer convertit automatiquement toutes les images au format JPEG puis génère un message électronique. Vous pouvez utiliser *Microsoft Outlook*, *Outlook Express* ou le *service de messagerie Adobe* pour envoyer des messages photo.



Affichage d'une photo directement dans le corps d'un message électronique

Diaporama PDF Combine les fichiers image et de support en un seul fichier PDF. Les destinataires peuvent afficher le fichier PDF sous forme de diaporama à l'aide du logiciel *Adobe Reader* disponible gratuitement.

Pièces jointes Permet d'envoyer des fichiers image et de support en pièces jointes individuelles dans un message électronique. Vous pouvez spécifier la taille de la photo. Vous pouvez également convertir les images au format JPEG si elles sont dans un autre format.

Avant d'envoyer des images, il est conseillé de procéder comme suit :

- Définir les préférences du courrier électronique. Vous pouvez régler la taille de l'image et le taux de compression afin d'accélérer le téléchargement des photos tout en conservant un niveau de détails suffisant pour les visualiser à l'écran. Vous pouvez également choisir d'enregistrer les fichiers dans un dossier spécifié afin de pouvoir les joindre manuellement aux messages électroniques. Cette option est pratique si votre application de messagerie ne prend pas en charge les fonctions de pièces jointes automatiques.
- Configurer votre carnet d'adresses. Ajoutez à l'avance des adresses à vos messages électroniques pour garder la trace des personnes auxquelles vous avez envoyé vos photos. L'utilisation du carnet d'adresses est facultative. Vous pouvez toujours choisir le destinataire directement dans le client de messagerie.

Une fois terminées la configuration et la création d'un message électronique, envoyez ce dernier pour partager vos photos et vos vidéos avec vos amis et votre famille.

Voir aussi

« [Envoi de photos à des services d'impression en ligne](#) » à la page 161

Définition des préférences du courrier électronique

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans le navigateur de supports ou en mode Affichage par date, choisissez la commande Edition > Préférences > Partage.
- En mode Retouche standard ou Retouche rapide, choisissez la commande Edition > Préférences > Organiser et partager, puis sélectionnez l'option Partage dans le volet gauche de la boîte de dialogue Préférences.

2 Dans le menu Client de messagerie, choisissez l'une des options suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :

- Microsoft Outlook®, pour définir cette application comme messagerie par défaut.

- Outlook Express®, pour définir cette application comme messagerie par défaut.
- Service de messagerie Adobe, si vous n'utilisez ni Outlook ni Outlook Express, mais que vous voulez envoyer des messages électroniques directement depuis Elements Organizer.

Voir aussi

« [Configuration de services en ligne](#) » à la page 160

Configuration du service de messagerie Adobe

Si vous utilisez un service de messagerie Web, tel que *Google Gmail* ou *Yahoo Mail*, vous pouvez utiliser le service de messagerie Adobe pour envoyer des messages photo directement aux destinataires. Lorsque vous utilisez le service de messagerie Adobe pour la première fois, vous devez vous inscrire pour activer la vérification de l'arrivée des messages électroniques. Vous devez disposer d'une adresse électronique valide et d'une connexion Internet pour utiliser le service de messagerie Adobe.

- 1 Choisissez la commande Edition > Préférences > Partage, puis sélectionnez l'option Service de messagerie Adobe dans le menu Client de messagerie.
- 2 Saisissez votre nom et votre adresse électronique dans les zones de texte appropriées.
- 3 Cliquez sur le bouton OK.
- 4 La première fois que vous utilisez le service de messagerie Adobe, un message électronique de vérification est envoyé à l'adresse indiquée dans la boîte de dialogue Préférences. Le corps du message électronique contient un code de vérification de l'expéditeur. Lorsque vous y êtes invité, copiez ce code de vérification dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur le bouton OK.
- 5 Après la vérification du message électronique, cliquez sur le bouton OK. Vous pouvez désormais envoyer des messages électroniques directement depuis Elements Organizer lorsque vous êtes connecté à Internet.

Utilisation du carnet d'adresses

Le carnet d'adresses vous permet d'ajouter à l'avance des adresses à vos messages électroniques. Si vous envoyez régulièrement des messages électroniques au même groupe de personnes, vous pouvez très bien configurer ce groupe. L'utilisation du carnet d'adresses est facultative. Vous pouvez saisir les adresses électroniques directement dans votre application au lieu d'utiliser le carnet d'adresses.

Pour afficher le carnet d'adresses, choisissez la commande Edition > Carnet d'adresses dans le navigateur de supports ou en mode Affichage par date.



Carnet d'adresses

A. Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier en fonction de cette catégorie B. Entrées groupées C. Entrées individuelles D. Cliquer deux fois sur une entrée pour modifier le contact

Ajout d'une entrée au carnet d'adresses

- 1 Dans le navigateur de supports ou en mode Affichage par date, choisissez la commande Edition > Carnet d'adresses.
- 2 Cliquez sur le bouton Nouveau contact .
- 3 Saisissez un nom, une adresse électronique et d'autres informations sur le contact, puis cliquez sur le bouton OK.
- 4 Cliquez sur le bouton OK pour refermer le carnet d'adresses.

Importation d'adresses dans le carnet d'adresses

Au lieu d'entrer les adresses, vous pouvez les importer à partir d'Outlook ou d'Outlook Express. Vous pouvez également importer des adresses à partir d'un fichier vCard (en général, il s'agit de la signature automatique d'un message électronique, contenant les coordonnées de l'expéditeur). Notez que l'importation d'un grand nombre d'adresses peut prendre un certain temps.

- 1 Dans le navigateur de supports ou en mode Affichage par date, choisissez la commande Edition > Carnet d'adresses.
- 2 Cliquez sur le bouton Importer.
- 3 Dans la boîte de dialogue Choisir la source des contacts, choisissez l'application à partir de laquelle importer des contacts, puis cliquez sur le bouton OK.

Suppression d'une entrée du carnet d'adresses

- 1 Dans le navigateur de supports ou en mode Affichage par date, choisissez la commande Edition > Carnet d'adresses.
- 2 Sélectionnez une ou plusieurs entrées dans la liste, cliquez sur le bouton Supprimer puis sur le bouton OK.

Modification d'une entrée dans le carnet d'adresses

- 1 Dans le navigateur de supports ou en mode Affichage par date, choisissez la commande Edition > Carnet d'adresses.
- 2 Sélectionnez une entrée, puis cliquez sur le bouton Modifier  (ou cliquez deux fois sur une entrée). Modifiez l'entrée, puis cliquez sur le bouton OK.

Création d'un groupe dans le carnet d'adresses

- 1 Dans le navigateur de supports ou en mode Affichage par date, choisissez la commande Edition > Carnet d'adresses.
- 2 Cliquez sur le bouton Nouveau groupe .
- 3 Saisissez un nom dans la zone de texte Nom de groupe.
- 4 Pour ajouter des membres au groupe, sélectionnez une entrée dans la liste Contacts, puis cliquez sur le bouton Ajouter pour l'insérer dans la liste Membres. Cliquez sur un nom de contact tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour ajouter des contacts successifs, ou tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée pour ajouter plusieurs entrées qui ne se suivent pas.
- 5 Pour supprimer des contacts du groupe, sélectionnez une ou plusieurs entrées dans la liste Membres, puis cliquez sur le bouton Supprimer.
- 6 Cliquez sur le bouton OK pour refermer la boîte de dialogue Nouveau groupe. Le groupe  est ajouté au carnet d'adresses.
- 7 Cliquez sur le bouton OK.

Exportation de coordonnées vers des fichiers vCard

- 1 Dans le navigateur de supports ou en mode Affichage par date, choisissez la commande Edition > Carnet d'adresses. Cliquez sur un contact pour le sélectionner. Pour sélectionner plusieurs contacts, cliquez sur chaque contact en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
- 2 Cliquez sur le bouton Exporter vCard.
- 3 Dans la boîte de dialogue Rechercher le dossier, choisissez un emplacement de destination pour le fichier vCard, puis cliquez sur le bouton OK.

Envoi de photos par courrier électronique

- 1 Sélectionnez une photo dans le navigateur de supports ou en mode Affichage par date, cliquez ensuite sur l'onglet Partager  puis sur le bouton Pièces jointes.

Remarque : si vous envoyez une photo pour la première fois, un message vous invite à confirmer le service de messagerie que vous souhaitez utiliser. Confirmez votre choix, puis cliquez sur le bouton OK.

- 2 Pour ajouter plusieurs éléments au message électronique, sélectionnez-les dans le navigateur de supports, puis cliquez sur le bouton Ajouter .

Remarque : vous pouvez également supprimer des éléments en les sélectionnant dans la liste Éléments, puis en cliquant sur le bouton Supprimer .

- 3 Choisissez une option dans le menu Taille max. de la photo et utilisez le curseur Qualité pour régler la clarté de l'image.
- 4 Cliquez sur le bouton Suivant.
- 5 Saisissez un message dans la zone de texte Message.
- 6 Pour sélectionner les destinataires du courrier électronique, cliquez sur un nom dans la liste Sélectionner les destinataires (les noms qui s'affichent figurent dans votre carnet d'adresses).

Remarque : vous avez également la possibilité de ne sélectionner aucun destinataire pour l'instant et d'entrer les adresses ultérieurement lorsque le message électronique s'affichera.

Si vos photos contiennent des étiquettes, celles-ci sont conservées lorsque vous les envoyez par courrier électronique. Les destinataires qui utilisent Elements Organizer peuvent importer les photos avec des étiquettes associées à leurs catalogues. Les étiquettes Favoris et Masqué ne sont jamais incluses avec les photos envoyées par courrier électronique.

- 7 Cliquez sur le bouton Suivant.

Elements Organizer génère le message et ouvre l'application de messagerie électronique spécifiée dans les préférences de partage. Si Elements Organizer ne prend pas en charge votre application de messagerie habituelle, attachez le fichier manuellement. Consultez le système d'aide de votre application de messagerie électronique pour en savoir plus sur l'attachement de fichiers en pièces jointes à un message électronique.

Envoi d'une photo à l'aide de la fonction Message photo

La fonction Message photo insère la photo dans le corps du message électronique. Vous avez le choix entre plusieurs motifs d'arrière-plan de papeterie colorés pour personnaliser votre message. Parmi les autres options de disposition figurent un grand choix d'options de papeterie, avec différents formats, couleurs et styles, et plusieurs types de mise en page si vous envoyez plusieurs photos.

- 1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez une photo dans le navigateur de supports ou en mode Affichage par date, cliquez ensuite sur l'onglet Partager  puis sur l'option Message photo.

- En mode Retouche standard ou Retouche rapide, ouvrez la photo à envoyer par courrier électronique. Cliquez sur le bouton Partager  dans la barre de raccourcis, puis sur le bouton Message photo.
- 2 La première fois que vous envoyez une photo par courrier électronique, vous devez confirmer le service de messagerie que vous souhaitez utiliser. Confirmez votre choix, puis cliquez sur le bouton Suivant.
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes pour sélectionner les destinataires du courrier électronique :
 - Sélectionnez un nom dans la liste Sélectionner les destinataires (ces noms sont extraits de votre carnet d'adresses).
 - Si vous le souhaitez, ajoutez le destinataire à votre carnet d'adresses en sélectionnant l'option Modifier les destinataires dans le carnet d'adresses . Une fois que vous avez cliqué sur OK, le destinataire apparaît sélectionné dans la liste Sélectionner les destinataires.
- 4 Dans l'assistant Papeterie et dispositions, choisissez un style et un arrière-plan de papeterie. Cliquez ensuite sur le bouton Etape suivante pour personnaliser la disposition.
- 5 Cliquez sur le bouton Suivant.

Elements Organizer lance l'application de messagerie électronique par défaut.

Personnalisation de la papeterie avec la fonction Message photo


Vous pouvez personnaliser la papeterie et les dispositions des pièces jointes du composant Message photo. Ces paramètres sont enregistrés automatiquement pour pouvoir être utilisés ultérieurement. L'assistant Papeterie et dispositions vous permet de spécifier un style de papeterie, un format de photo, un type de bordure, un arrière-plan, une ombre portée et une disposition.

- 1 Sélectionnez une photo dans le navigateur de supports ou en mode Affichage par date, puis cliquez sur l'onglet Partager.
- 2 Sélectionnez l'option Message photo, puis cliquez sur le bouton Suivant.
- 3 Sélectionnez une catégorie dans la liste de gauche, choisissez ensuite un type de papeterie dans le sous-menu, puis cliquez sur le bouton Etape suivante.




Choix d'une papeterie

- 4 Sélectionnez un format pour vos photos. La photo est redimensionnée aux dimensions de la papeterie sélectionnée.




Sélection d'une taille de photo

- 5 En fonction de la papeterie sélectionnée, spécifiez d'autres options de disposition, par exemple un cadre, un style de bordure, une ombre portée, une couleur d'arrière-plan et des styles d'arrière-plan.



Choix d'une nouvelle couleur

- 6 Pour insérer du texte, sélectionnez le texte fictif, puis saisissez votre message. Choisissez ensuite un style de police et un corps de caractère.



Ajout d'une légende

Partage de vidéos en ligne

Elements Organizer vous permet d'exporter votre séquence dans des formats exploitables sur Internet.

- 1 Sélectionnez les fichiers vidéo que vous voulez copier, puis cliquez sur l'onglet Partager .
- 2 Cliquez sur l'option Partage de vidéos en ligne.

Adobe Premiere Elements est lancé, et vous pouvez alors exporter vos fichiers vidéo sur le Web.

Partage de fichiers de support sur des lecteurs et téléphones mobiles

Vous pouvez exporter des séquences en vue de les lire sur des téléphones mobiles, certains PDA et des lecteurs de média portables, tels qu'un iPod vidéo ou une PSP (PlayStation Portable).

- 1 Sélectionnez les fichiers de support que vous voulez copier, puis cliquez sur l'onglet Partager .
- 2 Cliquez sur l'option Téléphones mobiles et lecteurs.

Adobe Premiere Elements est lancé, et vous pouvez alors exporter les fichiers de support vers le téléphone mobile ou le lecteur spécifié.

Affichage et partage de photos sur un ordinateur Media Center

Affichage de photos sur les ordinateurs Media Center Edition 2005

Si Microsoft® Windows® XP® Media Center Edition 2005 est installé, vous pouvez afficher et partager vos photos sur un téléviseur standard ou haute définition (HDTV) connecté, ou sur tout autre périphérique d'affichage compatible connecté à un raccordement Media Center (pour plus de détails, reportez-vous à la documentation fournie avec votre ordinateur, téléviseur ou autre périphérique).

Utilisez le bouton Media Center de la télécommande pour afficher des photos et sélectionner des options.

Remarque : Elements Organizer prend en charge Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 uniquement.

A propos des pare-feu et logiciel antivirus

Si vous avez installé un pare-feu ou un logiciel antivirus sur votre ordinateur, un avertissement peut s'afficher la première fois que vous exécutez Elements Organizer sur Media Center. Si tel est le cas, autorisez l'exécution de l'application Adobe Photoshop Elements Media Server. Sinon, vous ne pourrez pas utiliser Elements Organizer sur Media Center.

Reportez-vous aux instructions de votre pare-feu ou logiciel antivirus pour plus de détails sur l'activation ou le déblocage de ces applications.

Utilisation de Photoshop Elements sur un ordinateur Media Center

- 1 Appuyez sur le bouton Media Center de la télécommande.
- 2 Sélectionnez l'option More Programs (Autres programmes), recherchez Adobe Elements Organizer, puis sélectionnez cette application.

La page d'accueil de Elements Organizer Media Center s'affiche.

Affichage de photos sur un ordinateur Media Center

Sur Media Center 2005, vous pouvez afficher les photos de votre catalogue Elements Organizer par date (semblable au mode Affichage par date), par étiquette, par album ou par diaporama.

- 1 Ouvrez la page d'accueil de Elements Organizer sur Media Center.
- 2 Utilisez les boutons de navigation de la télécommande pour choisir View Photos (Afficher les photos), puis sélectionnez une option d'affichage :

All Photos (Toutes les photos) Permet d'afficher tout le catalogue sous forme de vignettes.

Play Slide Show (Lecture du diaporama) Permet de lancer immédiatement un diaporama de toutes les photos du catalogue. Vous pouvez modifier la transition, la durée et d'autres propriétés dans la page Paramètres.

By Date (Par date) Permet d'afficher les photos sous forme de calendrier. Lorsque le calendrier s'affiche, utilisez les flèches simples pour modifier le mois, et les doubles flèches pour modifier l'année. Pour afficher des photos prises à une date précise, sélectionnez l'option Une seule date, puis choisissez une date contenant une vignette de photo. Pour afficher des photos sur plusieurs périodes, sélectionnez l'option Période, puis la première et la dernière date voulues, contenant toutes deux des vignettes de photos.

By Tag (Par étiquette) Permet d'afficher les photos portant une étiquette spécifique. Naviguez jusqu'à une étiquette, puis appuyez sur le bouton OK de la télécommande. Une flèche sur la gauche d'une étiquette indique la présence de sous-étiquettes. Cliquez sur la flèche pour afficher les sous-étiquettes.

 *Lorsque vous affichez des photos par étiquette, la liste des noms d'étiquettes apparaît sous les étiquettes sélectionnées. Pour supprimer une étiquette de la liste, sélectionnez l'étiquette, puis choisissez la commande Clear Tags (Supprimer les étiquettes) : l'étiquette n'est pas supprimée de votre catalogue.*

By Album (Par album) Affiche les photos d'un album. Naviguez jusqu'à l'album à afficher, puis appuyez sur le bouton OK de la télécommande. La présence d'une flèche à gauche d'un album indique qu'il s'agit d'un groupe d'albums. Cliquez sur la flèche pour afficher les albums du groupe.

- 3 Utilisez les boutons de navigation de la télécommande pour afficher les photos. Pour afficher une photo en plein écran, naviguez jusqu'à la photo, puis appuyez sur le bouton OK de la télécommande.
- 4 Pour revenir à la page précédente, appuyez sur le bouton Back (Annuler) de la télécommande. Pour revenir à la page d'accueil, cliquez sur le bouton Home (Accueil).

Affichage et partage de diaporamas sur un ordinateur Media Center

Media Center 2005 vous permet d'afficher les diaporamas créés dans Elements Organizer et enregistrés au format WMV.

- 1 Cliquez sur le bouton Slide Shows (Diaporamas) sur la page d'accueil de Elements Organizer. La page d'affichage de diaporamas View Slide Shows s'affiche avec les vignettes des diaporamas que vous avez créés. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Date pour afficher et sélectionner les diaporamas créés à une date précise ou à plusieurs dates.
- 2 Pour lire un diaporama, sélectionnez une vignette, puis cliquez sur le bouton OK. Pour afficher le diaporama en plein écran, cliquez de nouveau sur le bouton OK. Cliquez sur le bouton Back (Arrière) de la télécommande pour revenir à l'affichage du diaporama dans une fenêtre.
- 3 Utilisez les boutons Play (Lecture), Pause, Stop (Arrêt), Forward (Avance), Rewind (Retour arrière) et Replay (Répétition) de la télécommande pour commander le diaporama.

Configuration de Photoshop Elements sur un ordinateur Media Center

1 Cliquez sur le bouton Settings (Paramètres) sur la page d'accueil de Elements Organizer.

2 Définissez les options des paramètres généraux suivantes :

Show Filenames With Photo Thumbnails (Afficher les noms de fichier avec les vignettes de photo) Permet d'afficher le nom des fichiers pendant la visualisation des vignettes de photo ou de diaporama.

Show Photo Captions In Slide Shows (Afficher les légendes des photos dans les diaporamas) Permet d'afficher les légendes des photos (définies dans le navigateur de supports) lorsque vous lancez un diaporama instantané de ces photos.

Use Catalog (Utiliser le catalogue) Définit le catalogue que vous souhaitez afficher. Si vous avez plusieurs catalogues Elements Organizer, naviguez jusqu'au catalogue à afficher, puis sélectionnez le bouton OK.

Recreate Photo Thumbnails (Recréer les vignettes de photo) Permet de recréer des vignettes de photo, si nécessaire.

Clear Recently Viewed List (Effacer la liste des fichiers récemment affichés) Permet d'effacer la liste des photos récemment affichées sur la page d'accueil.

3 Cliquez sur le bouton Done (Terminer) pour appliquer les paramètres.

4 Définissez les options de diaporama suivantes, puis cliquez sur le bouton Done (Terminer).

Slide Duration (Durée des diapos) Permet de définir le temps de passage à l'écran pour chaque photo au cours du diaporama instantané.

Transition Type (Type de transition) Définit l'aspect de la transition entre les photos.

Transition Speed (Vitesse de transition) Définit la durée de transition entre les photos.

Exportation de photos

Exportation de photos à partir d'Elements Organizer

Vous pouvez exporter des photos dans un dossier à des fins de sauvegarde. Lorsque vous exportez une photo, la photo d'origine reste inchangée dans votre catalogue. Vous pouvez contrôler la taille et le format d'exportation de la photo exportée.

Remarque : pour exporter des photos vers un CD ou un DVD, le logiciel tiers approprié doit être installé sur votre ordinateur.

1 Dans Elements Organizer, sélectionnez les éléments à exporter, puis choisissez la commande Fichier > Exporter en tant que nouveau(x) fichier(s).

2 Parmi les options suivantes, définissez celles de votre choix :

Type de fichier Spécifie le format de fichier de la photo exportée. Choisissez l'option Utiliser le format original pour conserver le format actuel du fichier.

Taille et qualité Modifie les dimensions des pixels de la photo, sa taille de fichier, sa compression et sa qualité. Vous ne pouvez pas agrandir la taille de l'image d'origine lorsque vous exportez le fichier en utilisant son format original.

Position Spécifie le dossier d'enregistrement du fichier exporté. Cliquez sur le bouton Parcourir pour spécifier un dossier ou un volume différent.

Noms de fichier Spécifie le nom du fichier exporté. Sélectionnez l'option Noms originaux pour utiliser le nom actuel des photos. Pour exporter les fichiers sous le même nom suivi d'un numéro de séquence, sélectionnez l'option Nom

de base commun, puis saisissez un nom. Si un nom de fichier existe déjà dans le dossier de destination, le nom du fichier exporté est modifié pour éviter le remplacement du fichier existant.

3 Cliquez sur le bouton Exportation.

Remarque : vous pouvez exporter des photos en les faisant glisser d'Elements Organizer vers une application de mise en page, de traitement de texte ou de retouche d'image (Photoshop, par exemple) ou vers le bureau de l'ordinateur. Ce moyen simple et rapide d'exporter une photo ne vous permet pas de contrôler la taille du fichier exporté.

Utilisation de photos comme papier peint

Vous pouvez utiliser une photo ou série de photos comme image de fond d'écran de votre ordinateur. Vous pouvez changer l'image de votre papier peint aussi souvent que vous le souhaitez. Utilisez le panneau de configuration de votre ordinateur pour revenir à un papier peint Windows.



Papier peint de bureau comportant quatre images s'affichant en mosaïque sur l'écran

- 1 Dans le navigateur de supports, sélectionnez les photos que vous souhaitez utiliser.
- 2 Choisissez la commande Edition > Définir comme papier peint du bureau. Si vous avez sélectionné plusieurs photos, elles s'affichent en mosaïque à l'écran.

Remarque : vous pouvez également créer un économiseur d'écran pour Windows XP à partir d'une ou de plusieurs photos. Sélectionnez les photos à utiliser, puis exportez-les vers un nouveau dossier (donnez au nouveau dossier un nom tel que « économiseur d'écran »). Utilisez le panneau de configuration Affichage de Windows XP pour créer votre économiseur d'écran avec les photos situées dans le nouveau dossier. Pour plus de détails concernant la création d'un économiseur d'écran sous Windows XP, effectuez une recherche sur « économiseur d'écran » dans l'aide de Windows XP.

Gravure de fichiers de support sur un DVD/Blu Ray

- 1 Sélectionnez les fichiers de support que vous voulez copier, puis cliquez sur l'onglet Partager .
- 2 Cliquez sur le bouton Graver un DVD vidéo / BluRay.

Adobe Premiere Elements est lancé, et vous pouvez alors graver les fichiers de support sur un DVD ou un disque BluRay.

Gravure de fichiers de support sur un CD/DVD

1 Sélectionnez les fichiers de support que vous voulez copier, puis cliquez sur l'onglet Partager .

2 Cliquez sur le bouton Graver un CD/DVD.

La boîte de dialogue Créer un CD/DVD s'affiche.

3 Sélectionnez le lecteur de destination, définissez les diverses options (par exemple, le nom du disque et la vitesse d'écriture), puis cliquez sur le bouton OK.

L'écriture des fichiers sur le CD ou le DVD démarre.

Chapitre 10 : Raccourcis clavier d'Elements Organizer

Vous pouvez utiliser les commandes de raccourcis pour naviguer dans Elements Organizer et y rechercher, afficher et retoucher vos photos. Dans l'Editeur, les raccourcis vous permettent d'afficher, sélectionner, retoucher et utiliser de nombreux autres outils disponibles en mode Retouche standard.

Touches de navigation

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

 Pour accéder aux commandes contextuelles, cliquez avec le bouton droit de la souris sur les panneaux, les fenêtres ou les images.

Opération	Raccourci
Déplacer la sélection vers le haut, le bas, la gauche ou la droite	Touches Haut/Bas/Gauche/Droite
Se déplacer vers le haut sans changer la sélection	Page précédente
Se déplacer vers le bas sans changer la sélection	Page suivante
Sélectionner le premier élément et l'afficher (en mode Affichage par date, sélectionne le premier élément dans l'affichage par année, mois ou jour)	Origine
Sélectionner le dernier élément et l'afficher (en mode Affichage par date, sélectionne le dernier élément dans l'affichage par année, mois ou jour)	Fin
Sélectionner plusieurs éléments contigus	Maj + touches Haut/Bas/Gauche/Droite
Afficher la vignette de la photo sélectionnée en taille réelle	Entrée
Se déplacer d'une commande à une autre	Tabulation
Sélectionner une commande	Espace

Touches d'affichage des photos (Elements Organizer)

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Raccourci
Vue Plein écran	F11
Mode Côte à côte	F12
Quitter le mode Plein écran ou le mode Côte à côte	Echap

Opération	Raccourci
Actualiser le navigateur de supports	F5
Afficher/Masquer les détails	Ctrl + D
Afficher/Masquer la bande de montage	Ctrl + L
Développer la pile	Ctrl + Alt + R

Touches d'affichage du calendrier (Affichage par date)

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Raccourci
Atteindre la vue supérieure (année > mois > jour)	+ ou =
Atteindre la vue inférieure (jour > mois > année)	- ou _
Atteindre la photo précédente le jour sélectionné	,
Atteindre la photo suivante le jour sélectionné	.
Lancer la mise en séquence automatique en affichage par jour	Entrée
Passer de l'affichage par mois/année à l'affichage par jour	Entrée
Passer au jour/au mois/à l'année suivant(e) dans le calendrier]
Passer au jour/au mois/à l'année précédent(e) dans le calendrier	[

Touches de retouche photo (Elements Organizer)

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Raccourci
Annuler la dernière opération	Ctrl + Z
Rétablir la dernière opération	Ctrl + Y
Copier	Ctrl + C
Tout sélectionner	Ctrl + A
Désélectionner	Ctrl + Maj + A
Rotation 90° vers la gauche	Ctrl + touche Gauche
Rotation 90° vers la droite	Ctrl + touche Droite
Retoucher avec Photoshop Elements Editor (Retouche standard)	Ctrl + I
Afficher le panneau Propriétés	Alt + Entrée
Régler la date et l'heure de la photo	Ctrl + J

Opération	Raccourci
Ajouter une légende	Ctrl + Maj + T
Mettre à jour les vignettes	Ctrl + Maj + U
Définir la photo comme papier peint du bureau	Ctrl + Maj + W
Ouvrir la boîte de dialogue Couleurs	Ctrl + Alt + G
Ouvrir un fichier dans Premiere Elements Editor	Ctrl + M
Zoom avant	Ctrl + + (plus)
Zoom arrière	Ctrl + - (moins)
OK	Entrée
Annuler	Echap

Touches de recherche de photos

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Raccourci
Définir une période	Ctrl + Alt + F
Effacer la période	Ctrl + Maj + F
Rechercher par légende ou remarque	Ctrl + Maj + J
Rechercher par nom de fichier	Ctrl + Maj + K
Rechercher les éléments dont la date ou l'heure est indéterminée	Ctrl + Maj + X
Rechercher les éléments sans étiquette	Ctrl + Maj + Q