

Adobe® LiveCycle® ES3

アプリケーションサーバークラスターの 設定 (WebSphere® 版)



法律上の注意

法律上の注意については、http://help.adobe.com/ja_JP/legalnotices/index.html を参照してください。

コンテンツ

第 1 章：このドキュメントの内容

1.1 このドキュメントの対象読者	1
1.2 このガイドで使用する表記	1
1.3 追加情報	2

第 2 章：インストール、設定およびデプロイメントプロセスの概要

2.1 インストール、設定およびデプロイメントの概要	3
2.2 設定およびデプロイのためのタスクの選択	3
2.3 自動設定と手動設定の比較	4
2.4 LiveCycle へのアップグレード	4
2.5 LiveCycle のインストール、設定およびデプロイメントリスト	4

第 3 章：WebSphere Application Server クラスターの作成

3.1 インストールの準備	6
3.2 WebSphere Network Deployment ソフトウェアのインストール	7
3.3 WebSphere クラスターの作成と設定	7
3.4 WebSphere Application Server クラスターのテスト	15
3.5 次の手順	16

第 4 章：LiveCycle モジュールのインストール

4.1 事前準備	17
4.2 インストールに関する考慮事項	18
4.3 LiveCycle のインストール	20
4.4 クラスター内のキャッシュロケーターの設定 (TCP を使用するキャッシュのみ)	21
4.5 クラスターノードでのフォントディレクトリの設定	23
4.6 次の手順	24

第 5 章：LiveCycle をデプロイするための設定

5.1 LiveCycle の設定およびデプロイにおける考慮事項	25
5.2 LiveCycle の事前設定タスク	27
5.3 LiveCycle の構成およびデプロイ	27

第 6 章：WebSphere クラスターの手動設定

6.1 ディレクトリ権限	34
6.2 WebSphere Application Server インスタンスの設定	34
6.3 LiveCycle データベース接続の設定	38
6.4 次の手順	48

第 7 章: WebSphere への手動デプロイ

7.1 LiveCycle モジュールのデプロイについて	49
7.2 WebSphere へのデプロイ	49
7.3 アプリケーションの起動	50

第 8 章: デプロイメント後のタスク

8.1 一般的なタスク	51
8.2 LiveCycle クラスターの検証	52
8.3 モジュールの Web アプリケーションへのアクセス	53
8.4 PDF Generator の設定	54
8.5 Rights Management の最終設定	63
8.6 LDAP アクセスの設定	63
8.7 FIPS モードの有効化	64
8.8 HTML 電子署名の設定	65
8.9 CSIV2 Inbound Transport の設定	65
8.10 ICE ブラウザベースの HTML から PDF への変換の有効化	66
8.11 Connector for EMC Documentum の設定	66
8.12 Connector for IBM Content Manager の設定	71
8.13 Connector for IBM FileNet の設定	74
8.14 クラスターノードとロードバランサーのホワイトリストへの追加	78
8.15 UNIX および Linux 用の追加のライブラリのインストール	78

第 9 章: ロードバランシングの設定

9.1 インストールの準備	79
9.2 Web サーバーのインストール	79
9.3 Web サーバープラグインのインストール	80

第 10 章: 高度な実稼働環境の設定

10.1 Output および Forms のプールサイズの設定	82
10.2 PDF Generator	82
10.3 Windows での CIFS の有効化	83

第 11 章: 付録 - コマンドラインインターフェイスのインストール

11.1 概要	85
11.2 LiveCycle のインストール	85
11.3 エラーログ	86
11.4 コンソールモードでの LiveCycle のアンインストール	87

第 12 章: 付録 - Configuration Manager コマンドラインインターフェイス

12.1 操作の順序	88
12.2 コマンドラインインターフェイスのプロパティファイル	88
12.3 一般的な設定プロパティ	89
12.4 使用例	103



12.5 Configuration Manager CLI のログ	103
12.6 次の手順	103

第 13 章：付録 - デプロイナーのヒープサイズの拡大 (WebSphere 用)

第1章：このドキュメントの内容

LiveCycle は、ビジネスプロセスの自動化と効率化を支援するエンタープライズサーバープラットフォームです。LiveCycle は次のコンポーネントから構成されます。

- J2EE ベースの Foundation。サーバー機能とランタイム環境を提供します。
- LiveCycle アプリケーションの設計、開発およびテストを行うためのツール。
- LiveCycle サーバーにデプロイされるモジュールとサービス。機能的なサービスを提供します。

LiveCycle のアーキテクチャと機能について詳しくは、「[LiveCycle の概要](#)」を参照してください。

このドキュメントは、[LiveCycle ドキュメントのページ](#)から入手できる大きなドキュメントセットの一部です。新規インストール（シングルサーバーまたはクラスター・セットアップ）か、または既存の LiveCycle デプロイメントのアップグレードかに応じて、準備ガイドから始めて、インストールおよび設定ガイドに進むことをお勧めします。自動デプロイメント（評価目的のみ）の場合は、「[LiveCycle の自動インストールおよびデプロイ \(JBoss 版\)](#)」を参照してください。

1.1 このドキュメントの対象読者

このドキュメントは、LiveCycle コンポーネントのインストール、アップグレード、設定、管理またはデプロイを担当する管理者や開発者を対象にしています。このドキュメントで扱う内容は、J2EE アプリケーションサーバー、オペレーティングシステム、データベースサーバーおよび Web 環境に関する十分な知識がある読者を想定しています。

1.2 このガイドで使用する表記

LiveCycle のインストールおよび設定に関するドキュメントでは、共通のファイルパスについて次の命名規則を使用します。

名前	デフォルト値	説明
[LiveCycle root]	Windows : C:\Adobe\Adobe LiveCycle ES3 AIX、Linux および Solaris : opt/adobe/adobe_lifecycle_es3	すべての LiveCycle モジュールで使用するインストールディレクトリ。インストールディレクトリには、LiveCycle Configuration Manager 用のサブディレクトリが含まれます。このディレクトリには、LiveCycle SDK およびサードパーティ製品に関連するディレクトリも含まれます。
[appserver root]	WebSphere (Windows) : C:\Program Files\IBM\WebSphere\AppServer\ WebSphere (Linux および Solaris) : /opt/IBM/WebSphere/AppServer/ WebSphere (AIX) : /usr/IBM/WebSphere/AppServer	LiveCycle に含まれるサービスを実行するアプリケーションサーバーのホームディレクトリ。
[server name]	server1	アプリケーションサーバーで設定されているサーバーの名前。
[dbserver root]	データベースタイプとインストール時の設定によって異なります。	LiveCycle データベースサーバーがインストールされている場所。

このガイドに記述されているディレクトリの場所に関するほとんどの情報は、すべてのプラットフォームに当てはまります (Windows 以外のオペレーティングシステムでは、すべてのファイル名とパスにおいて大文字と小文字が区別されます)。プラットフォーム固有の情報は、必要に応じて特記します。

1.3 追加情報

次の表に、LiveCycle の詳細について参照できる情報を示します。

情報	参照先
LiveCycle およびモジュールに関する一般的な情報	LiveCycle の概要
LiveCycle モジュール	LiveCycle モジュール
LiveCycle に統合できる他のサービスや製品	Adobe Developer Connection
Adobe® LiveCycle® Workbench 10 のインストール	Adobe LiveCycle - Workbench 10 のインストール
LiveCycle のインストールの準備	LiveCycle のインストールの準備 (サーバークラスター)
LiveCycle ES3 のアップグレードのチェックリストと計画	LiveCycle ES3 のアップグレードのチェックリストと計画
LiveCycle のトラブルシューティング	LiveCycle のトラブルシューティング
LiveCycle の管理タスクの実行	LiveCycle 管理ヘルプ
LiveCycle に使用できるすべてのマニュアル	LiveCycle ドキュメント
LiveCycle リリース情報および製品に加えられた最新の変更	LiveCycle リリースノート
現在のバージョンに関するパッチアップデート、テクニカルノート、および追加情報	アドビエンタープライズサポート

第2章：インストール、設定およびデプロイメントプロセスの概要

2.1 インストール、設定およびデプロイメントの概要

LiveCycle のインストール、設定およびデプロイには、次のプロセスが含まれます。

- **インストール**：インストールプログラムを実行して LiveCycle をインストールします。LiveCycle をインストールすると、必要なすべてのファイルが、使用するコンピューター上の 1 つのインストールディレクトリ構造内に配置されます。デフォルトのインストールディレクトリは C:\Adobe\Adobe LiveCycle ES3 (Windows) または opt/adobe/adobe_lifecycle_es3 (Windows 以外) ですが、これ以外のディレクトリにファイルをインストールすることもできます。
- **設定**：LiveCycle の設定では、LiveCycle の動作方法を決定する様々な設定を変更します。製品のアセンブリでは、設定の指示に従って、すべてのインストール済みコンポーネントがデプロイ可能な EAR および JAR ファイルに配置されます。コンポーネントに対してデプロイメントのための設定とアセンブリを行うには、Configuration Manager を実行します。複数の LiveCycle モジュールに対して同時に設定およびアセンブリを行うこともできます。
- **デプロイ**：製品のデプロイでは、アセンブリされた複数の EAR ファイルといくつかの補助ファイルを、LiveCycle を実行する予定のアプリケーションサーバーにデプロイします。複数のモジュールを設定した場合は、デプロイ可能なコンポーネントがデプロイ可能な EAR ファイル内にパッケージ化されます。また、コンポーネントおよび LiveCycle アーカイブファイルは、JAR ファイルとしてパッケージされています。

注意：LiveCycle アーカイブファイルは、ファイル拡張子 .lca を使用します。

- **LiveCycle データベースの初期化**：LiveCycle で使用されるデータベースを初期化すると、User Management および他のコンポーネントで使用するためのテーブルが作成されます。LiveCycle データベースに接続するモジュールをデプロイする場合は、デプロイメントプロセスの完了後に LiveCycle データベースを初期化する必要があります。

LiveCycle のインストールと設定を開始する前に、該当する準備ガイドで説明されているように環境の準備が整っていることを確認します。

2.2 設定およびデプロイのためのタスクの選択

LiveCycle のインストール後は、Configuration Manager を実行して次のタスクを実行できます。

- アプリケーションサーバーまたはアプリケーションサーバーのクラスターにデプロイするために EAR ファイルの LiveCycle モジュールを設定
- LiveCycle をサポートするようにアプリケーションサーバーまたはアプリケーションサーバーのクラスターのプロパティを設定
- アプリケーションサーバーまたはクラスターの設定を検証
- LiveCycle EAR ファイルのデプロイ
- LiveCycle データベースの初期化
- LiveCycle コンポーネントのデプロイ
- LiveCycle コンポーネントのデプロイメントの検証
- LiveCycle コンポーネントの設定

Adobe® LiveCycle® Reader® Extensions 10 をインストールする場合は、PDF ドキュメントに使用権限を適用するため
に必要な Reader Extensions 使用権限秘密鍵証明書を指定して読み込むこともできます。

- LiveCycle のサンプルの LiveCycle への読み込み（オプション）

注意：読み込むことのできる LiveCycle サンプルに加えて、[LiveCycle デベロッパーセンター](#)から多くのサンプルにア
クセスできます。

2.3 自動設定と手動設定の比較

アプリケーションサーバーまたはクラスターの設定およびデータベースに対するデータソースの設定は Configuration Manager を使用して実行できますが、これらの手順は、次の理由により手動で実行した方が望ましい場合もあります。

- アプリケーションサーバーまたはクラスターで他のアプリケーションを実行しており、設定が競合する可能性がある場合
- 設定管理に関する会社のセキュリティ手順により、より細かい制御が求められている場合
- 自動設定が使用できないデプロイメントの場合

手動で設定する場合は、次のタスクを実行します。

- Configuration Manager を使用して、LiveCycle コンポーネントを設定し、必要なフォント、一時ディレクトリおよび GDS ディレクトリを設定します。
- アプリケーションサーバーの設定、データソースの設定および LiveCycle EAR ファイルのデプロイを手動で行います。
- Configuration Manager を実行してデータベースを初期化します。
- Configuration Manager を実行して LiveCycle コンポーネントをデプロイし、LiveCycle コンポーネントのデプロイメントを検証します。
- LiveCycle コンポーネントを設定します。

2.4 LiveCycle へのアップグレード

LiveCycle ES Update または LiveCycle ES2 から LiveCycle ES3 にアップグレードする場合は、『LiveCycle へのアップグレードの準備』に記載されている作業を完了したことを確認してください。また、使用しているアプリケーションサーバー版のアップグレードガイドを参照してください。LiveCycle のドキュメント一式は http://www.adobe.com/go/learn_lc_documentation_10_jp から入手できます。

2.5 LiveCycle のインストール、設定およびデプロイメントリスト

この節では、インストールおよび設定プロセスを進めていく際に使用できるリストを用意しました。インストールと設定のためのリストには、自動オプション用のものと手動オプション用のものがあります。

- **自動オプション：**Configuration Manager を使用して、アプリケーションサーバーの設定、LiveCycle EAR ファイルの設定とデプロイ、データベースの初期化、およびサーバーへのモジュールのデプロイを行う方法です。自動オプションは、LiveCycle のインストール、設定およびデプロイメントのための入力処理を少なくしたい場合に使用します。
- **手動オプション：**Configuration Manager を、LiveCycle EAR ファイルの設定、データベースの初期化、サーバーへのモジュールのデプロイだけに使用する方法です。アプリケーションサーバーの設定、データベースへの接続および

LiveCycle EAR ファイルのサーバーへのデプロイは、このマニュアルで後述する手順に従って、管理者が手動で実行します。手動オプションは、LiveCycle のインストール、設定およびデプロイメントのために厳密な入力を行う場合に使用します。例えば、このオプションは、ロックダウンされたサーバー環境で使用できます。

注意：クラスター環境では、すべてのアプリケーションサーバーの設定を、クラスターの各ノードで行う必要があります。

2.5.1 自動インストールおよびデプロイメントリスト

次のリストに、自動オプションを使用して LiveCycle モジュールをインストールするために必要な手順を示します。インストールを実行する前に、アプリケーションサーバーまたはクラスターをインストールしておく必要があります。

- 必要なソフトウェアがインストール先の環境にあらかじめインストールされていることを確認します該当する準備ガイドを http://www.adobe.com/go/learn_lc_documentation_10_jp から参照してください。
- インストールプログラムを実行します (『20 ページの「4.3 LiveCycle のインストール」』を参照)。
- Configuration Manager を実行し、タスク選択画面のすべてのタスクを選択します。LiveCycle EAR ファイルの設定、アプリケーションサーバーの設定、アプリケーションサーバーへの EAR ファイルおよびその他のコンポーネントのデプロイ、LiveCycle データベースの初期化およびデプロイメントの検証が行われます (このガイドの「LiveCycle をデプロイするための設定」の章を参照)。
- 管理コンソールおよび User Management にアクセスします (51 ページの「8.1.3.1 Administration Console へのアクセス」を参照)。
- (オプション) LDAP アクセスを設定します (63 ページの「8.6 LDAP アクセスの設定」を参照)。
- クラスタリング環境が準備されていることを確認します。

2.5.2 手動インストールおよびデプロイメントリスト

次のリストに、手動オプションを使用して LiveCycle をインストールする場合に必要な手順を示します。インストールを実行する前に、アプリケーションサーバーまたはクラスターをインストールおよび設定しておく必要があります。

- 必要なソフトウェアがインストール先の環境にあらかじめインストールおよび設定されていることを確認します。
- インストール先の環境でクラスターが作成および設定されていることを確認します。
- インストールプログラムを実行します。
- Configuration Manager を実行し、「LiveCycle EAR を設定」タスクを選択します。このタスクで LiveCycle を設定します。
- LiveCycle 用のアプリケーションサーバークラスターを設定します。
- EAR ファイルをアプリケーションサーバーにデプロイします。これは、手動で行うか、Configuration Manager を使用して行うことができます。

注意： (クラスターのみ) クラスターのすべてのノードのアプリケーションサーバーに ear ファイルをデプロイするようになります。アプリケーションサーバーに ear ファイルをデプロイする際は、モジュールをクラスターと Web サーバーにマップするようにします。

- Configuration Manager を実行して LiveCycle コンポーネントファイルをデプロイし、LiveCycle データベースを初期化して、必要に応じて製品サンプルをデプロイします。
- Administration Console および User Management にアクセスします。
- (オプション) LDAP アクセスを設定します。

第3章：WebSphere Application Server クラスターの作成

WebSphere クラスターを作成するには、WebSphere Application Server Network Deployment ソフトウェアをインストールする必要があります。次のタスクを実行します。

- クラスター内のすべてのコンピューターが正しく準備されていることを確認します（6 ページの「[3.1 インストールの準備](#)」を参照）。
- WebSphere Application Server Network Deployment ソフトウェアをインストールします（7 ページの「[3.2 WebSphere Network Deployment ソフトウェアのインストール](#)」を参照）。
- WebSphere Application Server クラスターを作成します（7 ページの「[3.3 WebSphere クラスターの作成と設定](#)」を参照）。
- WebSphere Application Server クラスターの設定をテストします（15 ページの「[3.4 WebSphere Application Server クラスターのテスト](#)」を参照）。

3.1 インストールの準備

WebSphere Application Server をクラスター内のコンピューターにインストールする前に、システムが以下の構成要件を満たしていることを確認してください。

ディスク容量：アプリケーションサーバーをインストールするパーティションに 10 GB 以上の空きディスク容量があることを確認します。製品のインストールに必要な容量に加えて、環境変数 TEMP または TMP が、最低 500 MB の空き容量がある有効な一時ディレクトリを指している必要があります。ダウンロード可能な実行ファイルに約 500 MB、イメージの展開用にさらに 1.0 GB 必要です。

IP アドレス設定：すべてのコンピューターに、单一の DNS で管理される固定 IP アドレスが必要です。

IP マルチキャスト：すべてのコンピューターが、IP マルチキャストパケットの転送を完全にサポートしている必要があります。つまり、すべてのルーターやその他のトンネル用テクノロジーが、クラスターサーバーインスタンスにマルチキャストメッセージを転送するように設定されている必要があります。ネットワーク遅延は、最低でも、ほとんどのマルチキャストメッセージの最終到達先に 200 ~ 300 ミリ秒以内に到達するレベルにあることが必要です。また、クラスターのマルチキャスト time-to-live (TTL) 値は、マルチキャストパケットが最終到達先に届く前にルーターによって破棄されることのないよう、十分に大きい値である必要があります。

バージョン：クラスター内のすべてのコンピューターは、WebSphere Application Server ソフトウェアの同一バージョンおよび同一サービスパックを使用している必要があります。

水平クラスタリング：水平クラスター設置では、(つまり WebSphere Application Server のインスタンスが別々のコンピューターにインストールされている場合は) すべてのコンピューターが同一のネットワークサブネット上にあり、コンピューターの時間が同期されている必要があります（『[LiveCycle のインストールの準備 \(サーバークラスター\)](#)』を参照）。

アカウント権限：(Windows) WebSphere Application Server は、管理者権限を持つユーザー アカウントでインストールおよび実行する必要があります。

共有ネットワークドライブ：クラスター内のすべてのコンピューターに読み取りと書き込み権限がある、安全な共有ネットワークドライブを作成しておく必要があります（『[LiveCycle のインストールの準備 \(サーバークラスター\)](#)』を参照）。

3.2 WebSphere Network Deployment ソフトウェアのインストール

クラスター内の各ノードに WebSphere Application Server Network Deployment ソフトウェアをインストールして、WebSphere Deployment Manager およびアプリケーションサーバーインスタンスを作成する必要があります。

WebSphere Deployment Manager を使用して、WebSphere Application Server クラスターを管理できます。WebSphere Application Server Network Deployment は、専用の管理コンピューターにインストールできるほか、クラスター内で Deployment Manager をインストールして実行するのに十分な容量のあるノードにもインストールできます (WebSphere Application Server サイトを参照)。

3.2.1 WebSphere Network Deployment ソフトウェアのインストールモード

WebSphere Network Deployment ソフトウェアは、次のいずれかの方法でインストールできます。

- プロファイルを作成せずに WebSphere Network Deployment ソフトウェアをインストールするには、**WebSphere Application Server Environments** 画面で「None」を選択します。manageprofiles スクリプトを使用して、後から Deployment Manager またはアプリケーションサーバープロファイルを作成することができます。8 ページの「[3.3.1 WebSphere プロファイルの作成](#)」を参照してください。
- WebSphere Network Deployment ソフトウェアを単一のアプリケーションサーバープロファイルと共にインストールするには、**WebSphere Application Server Environments** 画面で「Application server」を選択します。
- WebSphere Network Deployment ソフトウェアを Deployment Manager プロファイルと共にインストールするには、**WebSphere Application Server Environments** 画面で「Management」を選択します。
- WebSphere Network Deployment ソフトウェアを Deployment Manager および管理対象のノードのアプリケーションサーバープロファイルを含むセルと共にインストールするには、**WebSphere Application Server Environments** 画面で「Cell (Deployment Manager and a Managed Node)」オプションを選択します。

インストール時にこのオプションを選択すると、後から手動でプロファイルを作成する手間を省くことができます。

WebSphere Application Server ソフトウェアのインストールについて詳しくは、[WebSphere Application Server](#) サイトを参照してください。

注意：アプリケーションサーバーのみをホストするノードに WebSphere Network Deployment ソフトウェアをインストールする場合は、**WebSphere Application Server Environments** 画面で「Application server」オプションを選択します。

注意：manageprofiles スクリプトを使用すると、前述のいずれかの方法で WebSphere Network Deployment ソフトウェアをインストールした後に、Deployment Manager またはアプリケーションサーバープロファイルを作成することができます。

3.3 WebSphere クラスターの作成と設定

以下のタスクを実行して、WebSphere Application Server クラスターを設定します。

- WebSphere Deployment Manager および WebSphere Application Server プロファイルを作成します (8 ページの「[3.3.1 WebSphere プロファイルの作成](#)」を参照)。
- ノードを Deployment Manager に統合します (10 ページの「[3.3.3 WebSphere Application Server プロファイルの統合](#)」を参照)。
- クラスターを作成します (12 ページの「[3.3.4 WebSphere クラスターの作成](#)」を参照)。

- SOAP 接続タイムアウトを変更します (14 ページの「[3.3.5 SOAP 接続タイムアウト設定の変更](#)」を参照)。

プロファイルを作成すると、管理コンソールもサーバーも含まない空のノードが作成されます。これらのノードを統合した後に、Deployment Manager を使用して、これらのノードを使用するサーバーのクラスターを作成します。

3.3.1 WebSphere プロファイルの作成

7 ページの「[3.2.1 WebSphere Network Deployment ソフトウェアのインストールモード](#)」に記載されている方法のいずれかを使用して WebSphere Network Deployment ソフトウェアをインストールすると、様々な種類の WebSphere プロファイルを作成できます。WebSphere Deployment Manager 用と WebSphere Application Server インスタンス用のプロファイルを作成します。

WebSphere Application Server Network Deployment ソフトウェアをインストールするときに「**Cell (Deployment Manager and a Managed Node)**」オプション (WebSphere Application Server environments 画面) を選択した場合は、Deployment Manager と管理対象のアプリケーションサーバーのプロファイルが自動的に作成されています。

3.3.1.1 64 ビット WebSphere Application Server 用 WebSphere プロファイルの作成

64 ビットの WebSphere Application Server でプロファイルを作成するには、WebSphere の manageprofiles スクリプト (Windows の場合は manageprofiles.bat、Linux または UNIX の場合は manageprofiles.sh) を使用します。

WebSphere Deployment Manager のホストとして選択したノード上で、Deployment Manager のプロファイルを作成します。このプロファイルは、WebSphere Administrative Console が含まれ、クラスターのノードの統合先となるセルのホストの役割も果たします。

また、クラスターを構成する WebSphere Application Server インスタンスに関しても、それぞれプロファイルを作成する必要があります。

manageprofiles スクリプトを使用して WebSphere プロファイルを作成するには：

1 プロファイル作成対象のコンピューターで、コマンドプロンプトを開いて [appserver root]\bin\ ディレクトリに移動します。

2 次のコマンドを入力して WebSphere Profile Management Tool を起動します。

- (Windows) manageprofiles.bat
- (Linux/UNIX) ./manageprofiles.sh

3 適切なオプションを指定してコマンドを入力し、manageprofiles スクリプトでプロファイルを作成します。例えば、次のようにテキストを入力します。

- (Windows):

```
[appserver root]\bin>manageprofiles.bat -create -templatePath  
"[appserver root]\profileTemplates\default" -profileName DS_AppSrv01  
-profilePath "[appserver root]\profiles\DS_AppSrv01" -isDefault
```

- (Linux または UNIX) :

```
[appserver root]/bin>./manageprofiles.sh -create -templatePath  
"[appserver root]/profileTemplates/default" -profileName DS_AppSrv01  
-profilePath "[appserver root]/profiles/DS_AppSrv01" -isDefault
```

注意：次の引数を設定して、nodeName、cellname および hostname を指定できます。

```
-nodeName  
-cellName  
-hostName
```

このコマンドで使用できるパラメータについて詳しくは、WebSphere Application Server ドキュメントの[この記事](#)を参照してください。

注意：コマンドラインで manageprofiles.sh help create と入力すると、manageprofiles スクリプトで指定可能なオプションのリストを表示できます。通常は、次のオプションを指定してください。

- プロファイルテンプレートが保存されているテンプレートパス。プロファイルパスは通常、[appserver root]/profileTemplates です。default、cell、dmgr、managed、management、および secureproxy などがプロファイルテンプレートの例となります。
- プロファイルのパス。プロファイルのパスについて詳しくは、1 ページの「[1.2 このガイドで使用する表記](#)」を参照してください。
- プロファイル名。プロファイル適用先の WebSphere Application Server を簡単に識別できるプロファイル名を指定します（例えば、LiveCycle の場合は LC などの識別子を含めます）。
- プロファイルが WebSphere Application Server のデフォルトプロファイルの場合、-isDefault オプションを指定したプロファイルがデフォルトのプロファイルです。Network Deployment を使用するクラスターでは、dmgr01 プロファイルが通常はデフォルトのプロファイルとして存在します。

注意：WebSphere Application Server Environments 画面で選択するオプションによっては、プロファイルを作成するインストール後に、managedprofiles.bat または managedprofiles.sh を実行する必要があります。例えば、WebSphere Application Server Environments 画面で「None」を選択した場合、Deployment Manager 用に 1 回、アプリケーションサーバーノード用に 1 回、適切なコマンドを実行する必要があります。

3.3.2 グローバルセキュリティを有効にする場合の WebSphere Application Server の設定

グローバルセキュリティを使用する場合、適切なロールを持つユーザーとして WebSphere Application Server を実行する必要があります。WebSphere グローバルセキュリティを有効にする場合、次のいずれかの方法で WebSphere Application Server を設定できます。

- 必要なロールを持つ新規ユーザーを作成し、そのユーザーとして WebSphere Application Server を実行します。WebSphere Application Server を実行するユーザーが既に存在する場合は、必要なロールをそのユーザーに割り当てます。

重要：このユーザーとして WebSphere Application Server を起動します。グローバルセキュリティが有効になっているときに、他のユーザーとして WebSphere Application Server を起動すると、一部の WebSphere プロセスが停止する可能性があります。

安全性の高い環境では、この方法を使用することをお勧めします。

- 必要なロールを EVERYONE グループに設定します。

新しい WebSphere Application Server ユーザーを作成するには：

1 WebSphere Administrative Console のナビゲーションツリーで、Environment / Naming / CORBA Naming Service Users をクリックした後、右側のウィンドウの「Add」をクリックします。

2 「Roles」で、すべてのロールを選択します。

3 「Search and Select Users」で、「User Realm」を選択します。

4 検索ボックスに検索文字列を入力し、「Search」をクリックします。

注意：すべてのユーザーを取得するには、アスタリスク (*) を入力します。

5 「Available」テキストボックスから、必要なユーザーを選択し、右矢印をクリックして「Mapped to role」ボックスに追加します。

6 「Save directly to master configuration」をクリックします。

既存の WebSphere Application Server ユーザーを設定するには：

- 1 WebSphere Administrative Console のナビゲーションツリーで、**Environment / Naming / CORBA Naming Service Users** をクリックした後、右側のウィンドウで該当ユーザーをクリックします。
- 2 「Roles」で、必要なロールを選択します。
- 3 「OK」または「Apply」をクリックします。
- 4 「Save directly to master configuration」をクリックします。

EVERYONE グループを設定するには

- 1 WebSphere Administrative Console のナビゲーションツリーで、**Environment / Naming / CORBA Naming Service Groups** をクリックします。
- 2 「Roles」で、必要なロールを選択します。

3 「Select from special subjects」を有効にし、Special subjects リストから「EVERYONE」グループを選択します。

注意：EVERYONE グループが設定済みの場合、グループは Special subjects リストに表示されません。このグループに必要なロールが割り当てられていない場合、割り当てる必要があります。

- 1 「OK」または「Apply」をクリックします。
- 2 「Save directly to master configuration」をクリックします。

3.3.3 WebSphere Application Server プロファイルの統合

ここで、WebSphere Application Server の各インスタンスに関して作成したプロファイルを Deployment Manager のプロファイルに追加することにより、個々のサーバーを統合する必要があります（10 ページの「[3.3.3.1 プロファイルの追加](#)」を参照）。

また、Deployment Manager のプロファイルからプロファイルを削除することにより、WebSphere Application Server インスタンスを既存の WebSphere セルから削除することもできます（11 ページの「[3.3.3.2 プロファイルの削除](#)」を参照）。

3.3.3.1 プロファイルの追加

WebSphere Application Server のプロファイルを追加する前に、Deployment Manager が実行されていることを確認します。また、WebSphere Application Server インスタンスから Deployment Manager へ、Deployment Manager の名前および IP アドレスを使用して接続できることも確認します。

重要：WebSphere Application Server プロファイルを追加する前に、すべての WebSphere Application Server インスタンスのシステムクロックが同期していることを確認します。

カスタムプロファイルを Deployment Manager に追加するには：

- 1 Deployment Manager が実行されていない場合は、Deployment Manager プロファイルの bin ディレクトリに移動して、次のうち該当するスクリプトを実行します。
 - (Windows) startManager.bat
 - (Linux, UNIX) ./startManager.sh

「Cell (deployment manager and a managed node)」オプションを使用して WebSphere Application Server をインストールした場合は、[appserver root]/profiles/<profile_name>/bin ディレクトリに移動し、次のうち該当するコマンドを実行してノードエージェントを起動します。

- (Windows) startNode.bat
- (Linux, UNIX) ./startNode.sh

注意：アプリケーションサーバーノードをセルに追加する場合を除き、アプリケーションサーバーノードプロファイルの startNode.bat または startNode.sh を実行する必要はありません。このノードをセルに追加したら、適切な startNode コマンドを実行してノードを起動できます。ノードをセルに追加する方法については、手順 3 を参照してください。 Deployment Manager と共にインストールした管理対象のノードについてのみ、startNode.bat または startNode.sh を実行します。

- 2 コマンドプロンプトから、追加する WebSphere Application Server インスタンスの [profiles root]/<profile name>/bin ディレクトリに移動します。
- 3 コンピューター名をパラメーターとして使用して addNode スクリプトを実行します。例えば、次のテキストを入力します。
 - (Windows) addNode.bat [dmgr_host] [dmgr_port]
 - (UNIX/Linux) ./addNode.sh [dmgr_host] [dmgr_port]

注意：[dmgr_host] 引数は必須です。その他の引数はすべてオプションです。Deployment Manager のデフォルトの SOAP ポートの場合、デフォルトのポート番号は 8879 です。詳しくは、WebSphere Application Server ドキュメントの[この記事](#)を参照してください。

ノードをセルに統合するほかに、addNode では、ノードエージェントプロセスも開始されます。ノードがセルに統合された後に、ノードエージェントが startNode コマンドで開始されます。これも、WebSphere Application Server プロファイルの bin ディレクトリにあります。この処理中に、統合されるノードは、デフォルトでポート 8879 を使用して、Deployment Manager と通信します。

UNIX では、ノードエージェントをオペレーティングシステムのデーモンプロセスとして追加することをお勧めします。アプリケーションサーバーの基本インストールの bin ディレクトリにある WASService を使用すると、ノードエージェントを Windows のサービスとして追加できます。

3.3.3.2 プロファイルの削除

WebSphere Application Server プロファイルをセルから削除するには、該当するプロファイルを WebSphere Deployment Manager から削除します。このタスクは、スクリプトファイルのペアまたは Deployment Manager Administrative Console を使用して実行できます。

注意：プロファイルをセルから削除しても、サーバーがクラスターから削除されるだけで、プロファイルは削除されません。プロファイルは残り、必要に応じて後からセルに戻すこともできます。プロファイルを完全に削除するには、プロファイルを削除するための個別のタスクを行う必要があります。

不要になったプロファイルは、Deployment Manager およびサーバー上で削除できます。

スクリプトファイルを使用して WebSphere Application Server を削除するには：

- 1 Deployment Manager が実行されていない場合は、Deployment Manager プロファイルの bin ディレクトリに移動して、次のうち該当するスクリプトを実行します。
 - (Windows) startManager.bat
 - (Linux, UNIX) ./startManager.sh
- 2 削除対象の WebSphere Application Server ごとに、ノードエージェントを実行しているプロファイルの bin ディレクトリに移動して、次のうち該当する removeNode スクリプトを実行します。
 - (Windows) removeNode.bat
 - (Linux, UNIX) ./removeNode.sh
- 3 Deployment Manager プロファイルの bin ディレクトリに移動して、次のうち該当する cleanup スクリプトを実行します。
 - (Windows) cleanupNode.bat <node name> [deploymgr host] [deploymgr port] [options]

- (Linux、UNIX) ./cleanupNode.sh <node name> [deploymgr host] [deploymgr port] [options]

詳しくは、WebSphere Application Server ドキュメントの[この記事](#)を参照してください。

Deployment Manager を使用して WebSphere Application Server を削除するには：

- 1 Deployment Manager が実行されていることを確認します。
- 2 Web ブラウザーで、Deployment Manager の URL を、<http://<servername>:<port>/ibm/console> のように入力します。
注意：デフォルトでは、Deployment Manager Administrative Console Web アプリケーションのリスンポートは 9060 です。
- 3 左側のウィンドウで、「**System Administration**」を選択して「**Nodes**」をクリックします。
- 4 削除するノードを選択して「**Remove Node**」をクリックします。
- 5 ノードが削除されたことを確認するには、**System Administration** / **Nodes** に移動して、ノードがリストに表示されないことを確認します。

プロファイルを削除するには：

- 1 コマンドプロンプトを開いて、[appserver root]/bin ディレクトリに移動します。

- 2 コンソールから次のコマンドを実行します。

- (Windows) manageprofiles.bat -delete -profileName [**profileName**]
- (UNIX または Linux) ./manageprofiles.sh -delete -profileName[プロファイル名]

注意：プロファイルディレクトリとログファイルは削除されません。プロファイルディレクトリは手動で削除する必要があります。ディレクトリを削除せずに、削除したプロファイルと同じ名前を使用してプロファイルを作成しようとすると、エラーが発生します。

3.3.4 WebSphere クラスターの作成

ここで、次のタスクを実行して WebSphere クラスターを作成する必要があります。

- Deployment Manager を使用してクラスターを作成します。
- クラスターの分散環境を設定します。
- クラスターの WebSphere Application Server インスタンスのポートおよびホストエイリアスを追加します。

デフォルトでは、WebSphere Administrative Console Web アプリケーションのリスンポートは 9060 です。

Deployment Manager を使用してクラスターを作成するには：

- 1 Deployment Manager のホストコンピューターの WebSphere Administrative Console にログインします。
- 2 Web ブラウザーで、Deployment Manager の URL を、<http://<servername>:<port>/ibm/console> のように入力します。
注意：デフォルトでは、Deployment Manager Administrative Console Web アプリケーションのリスンポートは 9060 です。
- 3 WebSphere Administrative Console ナビゲーションツリーで、**Servers** / **Clusters** / **WebSphere application server clusters** をクリックし、「**New**」をクリックします。
- 4 「**Enter Basic Cluster Information**」ボックスに、クラスターの名前を、ds_cluster のように入力します。
- 5 右側のウィンドウの「**Member name**」ボックスに、メンバー名を入力します。これは、クラスター内の最初のメンバーの名前です。
- 6 **Select Node** リストで、このクラスターメンバーが存在するノードを選択します。

- 7 「Create the member using an application server template」を選択し、リストから「default」を選択して、「Next」をクリックします。
- 8 「Member Name」ボックスに、クラスターに追加する別のメンバーの名前を入力します。
- 9 Select Node リストで、このクラスターメンバーが存在するノードを選択します。
- 10 「Generate unique HTTP ports」を選択して「Add Member」をクリックします。
- 11 手順 8 ~ 11 を繰り返し、新しいメンバー名を入力して、WebSphere Application Server をクラスターに追加します。
- 12 すべてのメンバーを追加したら、「Next」をクリックします。
- 13 「Finish」をクリックし、「Save」をクリックします。
- 14 System Administration / Save Changes to Master Repository をクリックして、「Synchronize changes with Nodes」を選択し、「Save」をクリックします。

クラスターの分散環境を設定するには：

- 1 WebSphere Administrative Console のナビゲーションツリーで、System administration / Nodes をクリックし、ノードがリストに表示されていること、ノードのステータスが「Synchronized」であること、クラスターのすべての WebSphere Application Server インスタンスが起動されていることを確認します。
- 2 Servers / Server Types / WebSphere application servers をクリックし、右側のウィンドウで、サーバー名をクリックします
- 3 「Configuration」タブをクリックし、「Container Setting」で、「Session management」をクリックします。
- 4 「Additional Properties」で、「Distributed environment settings」をクリックします。
- 5 「General Properties」の「None」をクリックし、「OK」をクリックします。
- 6 「Save directly to the master configuration」をクリックします。
- 7 次の画面の「Additional Properties」で、「Distributed Environment Settings」および「custom tuning parameters」をクリックします。
- 8 「Low (optimize for failover)」を選択して「OK」をクリックします。
- 9 ナビゲーションツリーで Servers / Application servers をクリックし、右側のウィンドウでサーバー名をクリックします。
- 10 「Performance」で「Performance Monitoring Infrastructure (PMI)」を選択します。
- 11 次の画面で、「Enable Performance Monitoring Infrastructure (PMI)」を選択します。
- 12 「Currently Monitored Statistics Set」で、「Basic」を選択して「OK」をクリックします。
- 13 クラスター内のサーバーごとに、手順 2 ~ 13 を繰り返します。
- 14 「Messages」ボックスで、「Save directly to the master configuration」をクリックします。

WebSphere Application Server ポートとエイリアスを設定するには：

- 1 Web ブラウザーで、Deployment Manager の URL を、`http://<servername>:<port>/ibm/console` のように入力します。
注意：デフォルトでは、WebSphere Administrative Console のリスンポートは 9060 です。
- 2 ナビゲーションツリーで Servers / Application servers をクリックし、右側のウィンドウでサーバー名をクリックします。
- 3 次の画面の「Communications」で、「Ports」をクリックします。
- 4 表内で、「WC_defaulthost」をクリックし、クラスター内の各サーバーにそれぞれ一意なポートアドレスを割り当てます。

- 5 クラスター内のサーバーごとに、手順 2 ~ 4 を繰り返します。
- 6 「Save directly to the master configuration」をクリックします。
- 7 ナビゲーションツリーで、**Environment** / **Virtual Hosts** をクリックし、右側のウィンドウで「**default_host**」をクリックします。
- 8 「Additional Properties」で、「**Host Aliases**」をクリックします。
- 9 次の画面で、「**New**」をクリックして、クラスター内のサーバーに割り当てたポートを追加します。
- 10 「**Host Name**」ボックスに、アスタリスク (*) を入力します。
- 11 手順 4 で割り当てた各ポートについて、手順 9 と 10 を繰り返します。
- 12 「OK」をクリックし、次に「Save directly to master configuration」をクリックします。
- 13 サーバーを再起動します。Servers / Server Types / WebSphere application servers をクリックし、サーバー名の横のチェックボックスを選択し、「Restart」をクリックします。

3.3.5 SOAP 接続タイムアウト設定の変更

クラスター内の各 WebSphere Application Server および Deployment Manager の SOAP 接続タイムアウトの設定を変更します。

SOAP 接続タイムアウト設定を変更するには

- 1 WebSphere Administrative Console にログインし、ナビゲーションツリーで、**Servers** / **Cluster** / **WebSphere application server clusters** をクリックします。
- 2 右側のウィンドウで、すべてのクラスターを停止します。
- 3 [appserver root]\profiles\<profile name>\properties に移動して、テキストエディターで soap.client.props ファイルを開きます。
- 4 com.ibm.SOAP.requestTimeout プロパティを 1800 に設定します。
- 5 編集したファイルを保存します。
- 6 クラスター内のサーバーごと、および Deployment Manager に対して、手順 3 ~ 5 を繰り返します。
- 7 デプロイメントマネージャー、ノード管理およびクラスターを起動します。

3.3.6 既存のクラスターへの新しいノードの追加

次の手順を実行してクラスターに新しいノードを追加します。

- 1 WebSphere Network Deployment ソフトウェアをインストールします。詳しくは 7 ページの「[3.2 WebSphere Network Deployment ソフトウェアのインストール](#)」を参照してください。
- 2 WebSphere Network Deployment ソフトウェアのインストール時にアプリケーションサーバーオプションを選択しなかった場合は、ここで WebSphere プロファイルを作成します。詳しくは、8 ページの「[3.3.1 WebSphere プロファイルの作成](#)」を参照してください。
- 3 Fix Pack および Feature Pack をインストールします。「[サポートされているプラットフォームの組み合わせ](#)」を参照してください。
- 4 タイムアウトを設定します。14 ページの「[3.3.5 SOAP 接続タイムアウト設定の変更](#)」を参照してください。
- 5 作成したプロファイルを統合します。詳しくは、10 ページの「[3.3.3 WebSphere Application Server プロファイルの統合](#)」を参照してください。

6 クラスターに新しいノードを追加します。

- Servers / Clusters / WebSphere application server clusters をクリックします。
- 右側のウィンドウで、ノードを追加するクラスターの名前をクリックします。
- 右側のウィンドウの Additional Properties / Cluster members をクリックします。
- 「New」をクリックします。
- 「Create additional cluster members」画面で、新しいメンバーの名前を指定し、クラスターに追加するノードを選択します。
- 「Add Member」をクリックし、「Next」をクリックします。
- 概要画面を確認して「Finish」をクリックします。
- 「Save directly to the master configuration」をクリックします。

7 新しいノードを開始する前に、次のことを確認します。

- 必要なすべてのソフトウェアがインストールされ、環境変数が作成されている。
- 一時ディレクトリの場所が新しいノードで使用できる。
- GDS（共有）の場所が新しいノードで使用できる。
- Adobe フォント、カスタマーフォントおよびシステムフォントのディレクトリが新しいノードで使用できる。
- PDFG 設定が完了している。詳しくは、54 ページの「[8.4 PDF Generator の設定](#)」を参照してください。
- カスタムプロパティ、JVM 引数およびヒープ引数が新しいノード用に設定されている。既存のノードからこれらの設定をコピーできる場合があります。
- 新しいノードで、既存のノードと同じ場所で Database jar ファイルを使用できる。新しいノード用にデータソースを作成しないでください。既に新しいノードで使用できます。

8 新しいノードを開始します。

注意：新しいノードで、既存のノードと同じ場所ですべてのディレクトリ（ローカルおよび共有）を使用できることを確認してください。

3.4 WebSphere Application Server クラスターのテスト

WebSphere Application Server クラスターをテストして、すべてのメンバーがアクティブであること、クラスターが設計に従って動作することを確認できます。LiveCycle のインストールおよび設定に進む前に、WebSphere Application Server クラスターが正常に機能することを確認する必要があります。

WebSphere Application Server クラスターをテストするには：

- 1 クラスターのすべての WebSphere Application Server インスタンスが起動していることを確認します。
- 2 [appserver root]/profiles/[profile name]/logs/[application server name]/SystemOut.log にある server.log ファイルを表示します。次のようなメッセージで、クラスターのアクティブなメンバーを確認できます。

```
[1/22/08 13:50:09:643 PDT] 00000018 PtpConnectedC I DCSV1031I: DCS Stack  
DefaultCoreGroup.lc9_cluster at Member LCcell\Node01\Node01Server1:  
Received a connection from an undefined member LCcell\Node02\  
Node02Server1. Source address is /11.11.11.11.  
[1/22/08 13:50:09:696 PDT] 0000001f RoleMember I DCSV8051I: DCS Stack  
DefaultCoreGroup.lc9_cluster at Member LCcell\Node01\Node01Server1: Core  
group membership set changed. Added: [LCcell\Node02\Node02Server1].  
[1/22/08 13:50:09:704 PDT] 0000001d RecoveryDirec I CWRLS0012I: All  
persistent services have been directed to perform recovery processing for  
this WebSphere server (LCcell\Node01\Node01Server1).  
[1/22/08 13:50:09:712 PDT] 00000018 MbuRmmAdapter I DCSV1032I: DCS Stack  
DefaultCoreGroup.lc9_cluster at Member LCcell\Node01\Node01Server1:  
Connected a defined member LCcell\Node02\Node02Server1.  
[1/22/08 13:50:09:839 PDT] 00000020 RecoveryManag A WTRN0028I:  
Transaction service recovering 0 transactions.  
[1/22/08 13:50:26:744 PDT] 0000001f RoleMergeLead I DCSV8054I: DCS Stack  
DefaultCoreGroup.lc9_cluster at Member LCcell\Node01\Node01Server1: View  
change in process.  
[1/22/08 13:50:26:764 PDT] 00000018 VSyncAlgo1 I DCSV2004I: DCS Stack  
DefaultCoreGroup.lc9_cluster at Member LCcell\Node01\Node01Server1: View  
synchronization completed successfully. The View Identifier is  
(1:0.LCcell\Node01\Node01Server1). The internal details are None.
```

3.5 次の手順

次に、LiveCycle ソリューションコンポーネントファイルをインストールする必要があります（「LiveCycle モジュールのインストール」を参照）。

第4章：LiveCycle モジュールのインストール

4.1 事前準備

4.1.1 インストールの概要

モジュールをインストールする前に、LiveCycle の実行に必要なソフトウェアとハードウェアが使用環境に含まれていることを確認してください。また、各インストールオプションについて理解し、必要に応じて環境を整えておく必要があります。詳しくは、インストールの準備（シングルサーバーまたはサーバークラスター）、アップグレードの準備に関する各ガイドを参照してください。LiveCycle のドキュメント一式は http://www.adobe.com/go/learn_lc_documentation_10_jp から入手できます。

LiveCycle には、インストールプログラム用にコマンドラインインターフェイス (CLI) も用意されています。CLI の使用に関する説明については、85 ページの「[付録 - コマンドラインインターフェイスのインストール](#)」を参照してください。Configuration Manager 用の CLI もあります。88 ページの「[付録 - Configuration Manager コマンドラインインターフェイス](#)」を参照してください。これらの CLI は、LiveCycle の上級ユーザーが使用したり、インストールプログラムや Configuration Manager でグラフィカルユーザーインターフェイスがサポートされていないサーバー環境で使用したり、ユーザーがパッチ（非インタラクティブ）インストール機能を実装したりする場合を想定しています。

4.1.2 インストーラーの確認

インストールプロセスを開始する前に、インストーラーファイルについて、次のベストプラクティスを確認してください。

DVD インストールメディアの確認

入手したインストールメディアが破損していないことを確認します。LiveCycle をインストールするコンピューターのハードディスクにインストーラーのメディアコンテンツをコピーする場合は、必ず、すべての DVD コンテンツをハードディスクにコピーしてください。インストールエラーを避けるには、Windows のパスの最大長を超えるディレクトリパスに DVD インストールイメージをコピーしないでください。

インストールファイルのローカルコピーを使用するか DVD から直接 LiveCycle をインストールします。LiveCycle をネットワークを介してインストールすると、インストールが失敗する場合があります。また、ローカルパスに特殊文字（例えば、文字「#」）は使用しないでください。

ダウンロードしたファイルの確認

アドビの Web サイトからインストーラーをダウンロードした場合は、MD5 チェックサムを使用してインストーラーファイルの整合性を検証してください。次のいずれかを実行し、ダウンロードファイルの MD5 チェックサムを計算して、アドビのダウンロード用 Web ページで公開されているチェックサムと比較します。

- **Linux** : md5sum コマンドを実行します。
- **Solaris** : digest コマンドを実行します。
- **Windows** : WinMD5 などのツールを実行します。
- **AIX** : md5sum コマンドを実行します。

ダウンロードしたアーカイブファイルの展開

アドビの Web サイトから ESD をダウンロードした場合は、lces_server_10_0_2_websphere_all_win.zip (Windows) または lces_server_10_0_2_websphere_all_unix.tar.gz (AIX、Linux または Solaris) アーカイブファイル全体をコンピューターに展開します。Solaris の場合は、gunzip コマンドを使用して .gz ファイルを展開します。

注意：元の ESD ファイルのディレクトリ階層は変更しないようにしてください。

注意：DVD インストールメディアおよびダウンロードした ESD では、/CRX ディレクトリに CRX 2.3 (JCR 2.0 テクノロジーに基づくコンテンツリポジトリ) が含まれています。CRX 2.3 をデータストレージシステムとして使用できます。CRX 2.3 の利用条件は LiveCycle ES3 Supplemental Terms and Conditions. に準拠します。CRX 2.3 の使用について詳しくは、<http://dev.day.com/docs/en/crx/current.html> を参照してください。

4.2 インストールに関する考慮事項

4.2.1 インストールパス

正常にインストールするには、インストールディレクトリに対する読み取り、書き込みおよび実行権限が必要です。デフォルトのインストールディレクトリは以下のとおりですが、必要に応じて、別のディレクトリを指定することもできます。

- (Windows) C:\Adobe\Adobe LiveCycle ES3
- (AIX、Linux または Solaris) /adobe/adobe_lifecycle_es3

LiveCycle のインストールパスにインターナショナル文字が含まれ、システムに UTF-8 ロケールが設定されていない場合、LiveCycle では、インターナショナル文字を使用した [LiveCycle root] 内のディレクトリが認識されません。このような問題を回避するには、UTF-8 ロケールセットを使用して新しいフォントディレクトリを作成してから、Configuration Manager を UTF-8 ロケールで実行します。このとき、ConfigurationManager.bat または ConfigurationManager.sh スクリプトに -Dfile.encoding=utf8 引数を使用します。

重要：LiveCycle をインストールするときに、インストールパスに 2 バイト文字または拡張ラテン文字 (àáçéèëñôùûÃÖßÜ など) を使用しないでください。

モジュールを UNIX 系のシステムにインストールする際に、デフォルトのインストール先である opt/adobe/adobe_lifecycle_es3 に正常にインストールするには、ルートユーザーでログインする必要があります。ルートユーザー以外でログインした場合は、権限（読み取り、書き込み、実行権限）を持っている別のディレクトリにインストール先を変更してください。例えば、ディレクトリを /home/[username]/adobe/adobe_lifecycle_es3 に変更します。

注意：UNIX 系のシステムでは、ソース（インストールメディア）からファイルをコピーまたはダウンロードすると、install.bin で実行権限が失われる場合があります。ファイルをコピーまたはダウンロードした後で、書き込み、実行権限を復元してください。

Windows では、LiveCycle のインストールには管理者権限が必要です。

LiveCycle インストーラーを実行する場合は、WebSphere Application Server をインストールしたユーザーと同じユーザーとして実行する必要があります。

Correspondence Management Solution は、JBoss 4.2.1 ではサポートされていません。したがって、LiveCycle のアップグレード後のバージョンで Correspondence Management Solution を使用する場合は、4.2.1 よりも新しいバージョンの JBoss をインストールしてください。

4.2.2 一時ディレクトリ

一時ファイルは、一時ディレクトリに生成されます。生成された一時ファイルが、インストーラーの終了後も残る場合があります。これらのファイルは手動で削除することができます。

一時ディレクトリの場所は、Configuration Manager を使用した LiveCycle の設定およびデプロイ中に指定されます。

重要：オペレーティングシステムの一時ディレクトリが、準備ガイドに記載されている最小要件を満たしていることを確認してください。LiveCycle のドキュメント一式は http://www.adobe.com/go/learn_lc_documentation_10_jp から入手できます。

Linux でのインストールでは、インストールプログラムにより、ログインしているユーザーのホームディレクトリがファイルを格納するための一時ディレクトリとして使用されます。そのため、次のようなメッセージがコンソールに表示される場合があります。

```
WARNING: could not delete temporary file /home/<username>/ismp001/1556006
```

インストールが完了したら、次のディレクトリから一時ファイルを手動で削除する必要があります。

- (Windows) 環境変数で設定されている TMP または TEMP パス
- (AIX、Linux または Solaris) ログインユーザーのホームディレクトリ

UNIX 系のシステムでは、root 以外のユーザーは次のディレクトリを一時ディレクトリとして使用できます。

- (Linux) /var/tmp or /usr/tmp
- (AIX) /tmp or /usr/tmp
- (Solaris) /var/tmp または /usr/tmp

4.2.3 Linux または UNIX にインストールするための Windows ステージングプラットフォームへのインストール

Linux または UNIX プラットフォームにデプロイするために、LiveCycle を Windows にインストールして設定することができます。この機能を使用して、ロックダウンされた Linux または UNIX 環境にインストールできます。ロックダウンされた環境にはグラフィカルユーザーインターフェイスはインストールされていません。Linux または UNIX プラットフォームの場合、インストールプログラムにより、Configuration Manager で製品を設定するために使用されるバイナリがインストールされます。

その後、Windows を実行するコンピューターを、デプロイ可能なオブジェクトのステージング場所として使用できます。これらのオブジェクトは、アプリケーションサーバーへのデプロイメント用に Linux または UNIX コンピューターにコピーできます。Windows ベースのコンピューター上のアプリケーションサーバーと、LiveCycle をインストールする Linux または UNIX ターゲットコンピューターは、同じである必要があります。

4.2.4 JAVA_HOME 環境変数の設定

JAVA_HOME 環境変数は、準備ガイドに説明されているように、アプリケーションサーバーの Java SDK を指している必要があります。詳しくは、『[LiveCycle のインストールの準備 \(シングルサーバー\)](#)』または『[LiveCycle のインストールの準備 \(サーバークラスター\)](#)』を参照してください。

4.2.5 インストールに関する一般的な注意

- Windows の場合は、インストール中にオンアクセスウイルススキャンソフトウェアを無効にすることにより、インストールに要する時間が短縮されます。
- UNIX 系のシステムにインストールするが、リリース DVD からは直接インストールしない場合は、インストールファイルに実行権限を設定します。
- デプロイメントの際に権限の問題を回避するため、アプリケーションサーバーを実行する場合と同じユーザーで、LiveCycle インストーラおよび Configuration Manager を実行してください。
- UNIX 系コンピューターにインストールする場合は、指定するインストールディレクトリ名にスペースを含めないでください。
- JAVA_HOME 環境変数が [appserver root]/java/ を指していることを確認します。
- Windows 上の WebSphere を設定するときは、Configuration Manager が適切な JDK を使用して実行していることを確認してください。通常、WebSphere インストールでは、IBM JDK を使用します。WebSphere で IBM JDK を使用し

ていない場合は、[LiveCycle root]/configurationManager/bin/ConfigurationManager.bat スクリプトを使用して、Configuration Manager を再起動します。

注意：[LiveCycle root]/configurationManager/bin/ConfigurationManager.exe は使用しないでください。

- インストール中にエラーが発生した場合は、install.log ファイルが作成され、エラーメッセージが記録されます。このログファイルは、[LiveCycle root]/log ディレクトリに作成されます。

4.3 LiveCycle のインストール

1 インストールプログラムを起動します。

- (Windows) インストールメディア上、またはインストーラーをコピーしたハードディスク上のフォルダーの ¥server¥Disk1¥InstData¥Windows_64¥VM ディレクトリに移動します。install.exe ファイルを右クリックし、「管理者として実行」を選択します。
- (Windows 以外) 適切なディレクトリに移動して、コマンドプロンプトで ./install.bin と入力します。
 - (AIX) /server/Disk1/InstData/AIX/VM
 - (Linux) /server/Disk1/InstData/Linux/NoVM
 - (Solaris) /server/Disk1/InstData/Solaris/NoVM

2 プロンプトが表示されたら、インストールプログラムで使用する言語を選択して、「OK」をクリックします。

3 ようこそ画面で「次へ」をクリックします。

4 インストーラーを実行するコンピューターに、LiveCycle ES Update 1 または LiveCycle ES2 の以前のバージョンがインストールされている場合は、アップグレードの準備画面が表示されます。

注意：新しいコンピューターでアウトオブプレースアップグレードを実行する場合は、この画面は表示されません。

- 既存のインストールを Adobe LiveCycle ES3 にアップグレードする準備**

新規インストールを行う場合は、このオプションを選択しないでください。

- Adobe LiveCycle ES3 をインストール** : LiveCycle を新規にインストールします。

「次へ」を選択して、続行します。

5 インストールフォルダーを選択画面で、デフォルトのディレクトリをそのまま使用するか、「選択」をクリックして LiveCycle のインストール先ディレクトリを選択してから、「次へ」をクリックします。存在しないディレクトリの名前を入力すると、そのディレクトリが作成されます。

「デフォルトのフォルダーに戻す」をクリックすると、デフォルトのディレクトリパスに戻すことができます。

6 (Windowsのみ) 手動インストールオプション画面で、目的のデプロイメントオプションを選択し、「次へ」をクリックします。

- Windows (ローカル)** : ローカルサーバーに LiveCycle をインストールおよびデプロイする場合は、このオプションを選択してください。
- リモート (下記のリモートオペレーティングシステムを対象とする)** : デプロイメント用のステージングプラットフォームとして Windows を使用する場合は、このオプションを選択します。その後で、リモートサーバー上のターゲットオペレーティングシステムを選択します。Windows 上でインストールを行っている場合でも、デプロイメント対象として UNIX オペレーティングシステムを選択できます (19 ページの「[4.2.3 Linux または UNIX にインストールするための Windows ステージングプラットフォームへのインストール](#)」を参照)。

7 Adobe LiveCycle ES3 の使用許諾契約書を読み、「同意します」を選択して使用許諾契約書の条件に同意し、「次へ」をクリックします。使用許諾契約書に同意しない場合は、操作を継続することはできません。

8 プリインストールの概要画面で、詳細を確認して「インストール」をクリックします。インストールプログラムによりインストールの進行状況が表示されます。

9 リリースノートの情報を確認して「次へ」をクリックします。

10 インストール完了画面の詳細情報を確認します。

11 「Configuration Manager を起動」チェックボックスはデフォルトで選択されています。「完了」をクリックして Configuration Manager を実行します。

注意：(Windows 版 Adobe® LiveCycle® PDF Generator 10 のみ) クラスター内のすべてのノードに Acrobat がインストールされていない場合は、今すぐインストールしてください。次に、54 ページの「[8.4 PDF Generator の設定](#)」の手順を実行します。

注意：Configuration Manager を後で実行するには、「完了」をクリックする前に、「Configuration Manager を起動」オプションの選択を解除します。[LiveCycle root]/configurationManager/bin ディレクトリにある該当するスクリプトを使用して、Configuration Manager を後で起動することができます。このガイドの「LiveCycle をデプロイするための設定」の章を参照してください。

4.4 クラスター内のキャッシュロケーターの設定 (TCP を使用するキャッシュのみ)

TCP を使用して LiveCycle クラスターのキャッシュを実装する場合、LiveCycle クラスターの他のメンバーを検索するために TCP ロケーターを設定します。

注意：この節は、UDP を使用して LiveCycle クラスターのキャッシュを実装する場合は適用されません (UDP を使用して LiveCycle クラスターのキャッシュを設定するには、「35 ページの「[6.2.2 JVM のプロパティの変更](#)」」を参照)。

TCP を使用して LiveCycle クラスターのキャッシュを有効にするには、次の作業を行う必要があります。

- TCP ロケーターがインストールおよび設定されていることを確認します。TCP ロケーターは、LiveCycle のインストール時に、デフォルトの設定で、ディレクトリ [LiveCycle root]/lib/caching にインストールされます。デフォルトの設定は変更することができます (「TCP ロケーターの変更」を参照)。
- ロケーターを使用するように LiveCycle クラスター内の各ノードを設定します (「35 ページの「[6.2.2 JVM のプロパティの変更](#)」」を参照)。
- TCP ロケーターが実行されていることを確認します。

4.4.1 TCP ロケーターの変更

LiveCycle インストーラによって、変更せずに使用できる TCP ロケーターのデフォルト設定が作成されます。ロケーターをネットワーク上の任意のコンピューターに移動し、そのコンピューターで実行できます。ロケーターが存在するコンピューターは、LiveCycle クラスターのメンバーである必要はありません。クラスターで高可用性をサポートするために、フェイルオーバーロケーターを追加作成することもできます (「TCP ロケーターをインストールするには：」を参照)。

TCP ロケーターを変更して、デフォルトのポート (22345) 以外のポートを使用することもできます (「デフォルトのロケーターポートの変更 (Windows)」または「デフォルトのロケーターポートの変更 (UNIX)」を参照)。

4.4.2 TCP ロケーターのインストール

- 1 LiveCycle がインストールされているコンピューターにログオンし、[LiveCycle root]/lib/caching ディレクトリに移動します。
- 2 caching ディレクトリとその内容を、ロケーターを実行するコンピューターにコピーします。

デフォルトの場所から TCP ロケータを開始できます。次の場合のみ、caching ディレクトリを別の場所にコピーする必要があります。

- LiveCycle がインストールされていないマシンで TCP ロケータを実行します。
- デフォルトの場所から TCP ロケータを開始しないでください。

4.4.3 デフォルトのロケーターポートの変更 (Windows)

1 startlocator.bat ファイルをテキストエディターで開きます。デフォルトインストールの **startlocator** ファイルは、LiveCycle をインストールしたコンピューターの [LiveCycle root]/lib/caching ディレクトリにあります。

2 次のプロパティで、デフォルトのポート番号 (22345) を任意のポート番号に変更します。

```
set port=22345  
-Dlocators=localhost[22345]
```

ポート番号は、1025 ~ 65535 の使用可能なポートにすることができます。設定を完了する手順については、JBoss 実行ファイルの変更を参照してください。

重要：ここで設定するポート番号が、LiveCycle クラスターの各ノードの JVM 引数で設定されるポート番号と一致することを確認します。

3 (複数のネットワークカードがあるコンピューターのみ) ロケーターをホストするコンピューターに複数のネットワークカードがある場合は、スクリプト内の次のプロパティを設定します。

```
set bindaddr=<bind IP address>
```

<bind IP address> は、ロケーターがリスンする IP アドレスです。LiveCycle クラスター内の各ノードで JVM 引数 adobe.cache.cluster-locators の <bind IP address> を指定する必要があります。

注意：startlocator スクリプトにバインドアドレスとバインドポートを指定しない場合、スクリプトの実行時にこれらの値を入力するよう求められます。ただし、IPv6 の場合は、startlocator スクリプト自体にバインドアドレスとバインドポートを指定する必要があります。

4 編集したファイルを保存します。

5 LiveCycle クラスターのその他のロケーターについて、手順 1 ~ 4 を繰り返します。

4.4.4 デフォルトのロケーターポートの変更 (UNIX)

1 startlocator.sh ファイルをテキストエディターで開きます。デフォルトインストールの **startlocator** ファイルは、LiveCycle をインストールしたコンピューターの [LiveCycle root]/lib/caching ディレクトリに配置されます。

2 次のプロパティで、デフォルトのポート番号 (22345) を任意のポート番号に変更します。

```
GF_PORT=22345
```

ポート番号は、1025 ~ 65535 の使用可能なポートにすることができます。

重要：ここで設定するポート番号が、LiveCycle クラスターの各ノードの JVM 引数で設定されるポート番号と一致することを確認します。

3 (複数のネットワークカードがあるコンピューターのみ) ロケーターをホストするコンピューターに複数のネットワークカードがある場合は、次の引数を変更します。

```
GF_BIND_ADDRESS=""
```

<bind IP address> は、ロケーターがリスンする IP アドレスです。LiveCycle クラスター内の各ノードで JVM 引数 adobe.cache.cluster-locators の <bind IP address> を指定する必要があります。

注意：IPv6 の場合は、startlocator スクリプト自体にバインドアドレスとバインドポートを指定することをお勧めします。

- 4 編集したファイルを保存します。
- 5 LiveCycle クラスターのその他のロケーターについて、手順を繰り返します。

4.4.5 TCP ロケーターの起動

クラスターを起動する前に TCP ロケーターを起動する必要があります。LiveCycle クラスターのメンバーを起動するときに TCP ロケーターが実行されていない場合、キャッシングは機能しません。

- 1 TCP ロケーターがインストールされているコンピューターで、caching ディレクトリに移動します。デフォルトインストールでは、TCP ロケーターは、LiveCycle をインストールしたコンピューターの [LiveCycle root]/lib/caching ディレクトリにインストールされています。
- 2 (IPv6 のみ) startlocator.bat (Windows) または startlocator.sh (UNIX) を変更して、次の JVM 引数を追加します。

```
-Djava.net.preferIPv6Stack=true  
-Djava.net.preferIPv6Addresses=true
```

- 3 適切なファイルを実行します。
 - (Windows) startlocator.bat
 - (UNIX) startlocator.sh
- 4 LiveCycle クラスターのその他のロケーターについて、以上の手順を繰り返します。

注意：(Windows のみ) startlocator スクリプトの実行時に、デフォルト値を変更するように求められます。スクリプトに指定されたデフォルト値をそのまま使用することも、新しい値を指定することもできます。

4.4.6 TCP ロケーターの停止

- 1 TCP ロケーターがインストールされているコンピューターで、caching ディレクトリに移動します。デフォルトインストールでは、TCP ロケーターは、LiveCycle をインストールしたコンピューターの [LiveCycle root]/lib/caching ディレクトリにインストールされています。
- 2 適切なファイルを実行します。
 - (Windows) stoplocator.bat
 - (UNIX) stoplocator.sh
- 3 LiveCycle クラスターのその他のロケーターについて、手順 1 ~ 2 を繰り返します。

注意：startlocator スクリプトおよび説明した特定の IP アドレスやポートの値にデフォルト値を使用していない場合は、stoplocator スクリプトの値と同じ値を指定します。このように指定しないと、stoplocator スクリプトはロケーターの停止に失敗します。

4.5 クラスターノードでのフォントディレクトリの設定

クラスター内の各ノードに、[LiveCycle root]\fonts ディレクトリにインストールされている LiveCycle のフォントを含めて、フォントディレクトリを設定する必要があります。

フォントはクラスター内の各ノードで同じパスに存在する必要があり、フォントディレクトリのコンテンツもクラスター内のすべてのノードで同一になっている必要があります。このように設定するには、次のいずれかの操作を行います。

- クラスター内のすべてのノードがアクセスできる共有ディレクトリを使用します。
- 同じパスを使用して、クラスター内の各ノードに [LiveCycle root]\fonts ディレクトリをコピーします。

これらの共有ディレクトリを作成した場所を記録しておき、後で Configuration Manager を使用して LiveCycle を設定するときに使用できるようにします。

重要: フォントディレクトリは、GDS ディレクトリと別にする必要があります。ただし、单一の共有親ディレクトリの個別の兄弟サブディレクトリとして存在させることができます。

4.6 次の手順

デプロイする LiveCycle を設定する必要があります。[LiveCycle root]\configurationManager\bin にある ConfigurationManager.bat ファイルまたは ConfigurationManager.sh ファイルを使用して、Configuration Manager を後で実行することもできます。

第 5 章 : LiveCycle をデプロイするための設定

5.1 LiveCycle の設定およびデプロイにおける考慮事項

5.1.1 一般的な考慮事項

- Configuration Manager のデフォルトのフォントを上書きできます。これを行うには、[LiveCycle root]\ConfigurationManager\Bin\ConfigurationManager.bat (Windows) または [LiveCycle root]/ConfigurationManager/Bin/ConfigurationManager.sh (Linux、UNIX) に、次の JVM 引数を追加します。


```
-Dlcm.font.override=<FONT_FAMILY_NAME>
```

 次に例を示します。


```
-Dlcm.font.override=SansSerif
```

 JVM 引数を追加したら、Configuration Manager を再起動します。
- 設定では、データベースの JDBC ドライバーの場所を指定する必要があります。Oracle、SQL Server および DB2 のドライバーは、[LiveCycle root]/lib/db/[database] ディレクトリにあります。
- 一時ディレクトリ : クラスター設定時に、共有ネットワークディレクトリを一時ディレクトリとして指定しないでください。ローカルディレクトリを一時ディレクトリとして使用することをお勧めします。
- グローバルドキュメントストレージ (GDS) ディレクトリ : インストールの準備 (シングルサーバーまたはサーバークラスター) ガイドで説明されている要件を満たす GDS ディレクトリを指定してください。最新のドキュメントについては、http://www.adobe.com/go/learn_lc_documentation_10_jp を参照してください。
- クラスター環境では、Configuration Manager が行う自動設定に加えて、いくつかの手順を手動で実行する必要があります。

5.1.2 Configuration Manager の CLI バージョンと GUI バージョンの比較

この項では、Configuration Manager の GUI バージョンについて説明します。Configuration Manager のコマンドラインインターフェイス (CLI) バージョンの使用については、88 ページの「[付録 - Configuration Manager コマンドラインインターフェイス](#)」を参照してください。

LiveCycle の設定のタスク	Configuration Manager GUI	Configuration Manager CLI	手動
LiveCycle を設定	○	○	×
アプリケーションサーバーを設定 WebLogic および WebSphere アプリケーションサーバーのみが、Configuration Manager を使用して設定できます。	○	○	○
アプリケーションサーバーの設定を検証 WebLogic および WebSphere アプリケーションサーバーのみが、Configuration Manager を使用して検証できます。	○	○	○
LiveCycle EAR のデプロイ LiveCycle EAR は、WebLogic および WebSphere アプリケーションサーバーでのみ、Configuration Manager を使用してデプロイできます。	○	○	○
LiveCycle データベースの初期化	○	○	×

LiveCycle の設定のタスク	Configuration Manager GUI	Configuration Manager CLI	手動
LiveCycle サーバー接続を検証	○	○	×
LiveCycle コンポーネントのデプロイ	○	○	×
LiveCycle コンポーネントのデプロイメントの検証	○	○	○
LiveCycle コンポーネントの設定	○	○	○
サンプルを読み込む	○	×	○

5.1.3 WebSphere アプリケーションサーバーの考慮事項

- Configuration Manager では、カスタムファイル名を持つ EAR ファイルのデプロイまたはデプロイ解除をサポートしていません。EAR ファイルがカスタムファイル名を使用している場合は、アプリケーションサーバーに対して手動でデプロイまたはデプロイ解除する必要があります。
- Windows オペレーティングシステムのローカライズされたインスタンス上でコンポーネントを WebSphere にデプロイする場合、Configuration Manager のデプロイメントプロセスが約 7 % 完了したところで adobe-lifecycle-websphere.ear のデプロイに移行するときにエラーが発生します。「その他のエラー」の「[adobe-lifecycle-websphere.ear のデプロイに失敗する](#)」の記事に記載されている追加の手順を実行する必要があります。
- 保護されたサーバーを対象とした分散環境にインストールする場合は、Configuration Manager の実行時に SSL ハンドシェイクの例外が発生する可能性があります。このエラーを回避するには、[appserver root]/bin/retrieveSigners.bat 実行可能ファイルを実行してから、Configuration Manager を実行します。retrieveSigners ユーティリティは、WebSphere Deployment Manager サーバーから証明書を取得し、これらの証明書をローカルサーバーの Trust Store に追加します。IBM Information Center の記事「[retrieveSigners ユーティリティ使用によるクライアントでの署名者の取得](#)」を参照してください。
- Configuration Manager 画面によっては、アプリケーションサーバーまたはデプロイメントマネージャーの SOAP ポートを入力するように求められることがあります。WebSphere アプリケーションサーバーの SOAP ポートを決定する方法について詳しくは、この[ブログ](#)を参照してください。
- リモートアプリケーションサーバーを設定する場合は、そのアプリケーションサーバーのライブラリファイルを Configuration Manager で使用できるようにするために、Configuration Manager のコンピューターにもアプリケーションサーバーがインストールされていることを確認してください。
- WebSphere Administrative Console にログインして、JNDI ポート番号を確認できます。WebSphere Admin Console で、Servers / Server Types / WebSphere application servers / [server name] / Communications / Ports をクリックします。Configuration Manager を使用してアプリケーションサーバーを設定する場合は、BOOTSTRAP_ADDRESS に対してこの値を指定する必要があります。

5.1.4 LiveCycle サーバークラスターの設定時の考慮事項

- Configuration Manager を使用して IPv6 ベースのクラスターの設定を指定することはできません。
- クラスター内の各ノードで、同じパスにローカルサーバーフォントとカスタマーフォントのディレクトリを配置することをお勧めします。ローカルフォントディレクトリの代わりに共有フォントディレクトリを使用すると、パフォーマンスの問題が発生する可能性があります。

5.1.5 日付、時刻およびタイムゾーンの設定

LiveCycle 環境に接続するすべてのサーバーで正しい日付、時刻およびタイムゾーンを設定することで、時間に依存するモジュール (Adobe® LiveCycle® Digital Signatures 10 や Reader Extensions 10 など) が正常に機能するようになります。例えば、未来の時間に作成された署名は、有効になりません。

同期を必要とするサーバーは、データベースサーバー、LDAP サーバー、HTTP サーバーおよび J2EE サーバーです。

5.2 LiveCycle の事前設定タスク

注意：Configuration Manager の実行中に **F1** キーを押すと、現在表示されている画面に関するヘルプ情報が表示されます。「進行状況ログを表示」をクリックすると、いつでも設定の進行状況を確認できます。

- 1 インストールプログラムで Configuration Manager が自動的に起動しなかった場合は、[LiveCycle root]/configurationManager/bin ディレクトリに移動し、ConfigurationManager.bat/sh スクリプトを実行します。
- 2 プロンプトが表示されたら、Configuration Manager で使用する言語を選択して、「OK」をクリックします。
- 3 ようこそ画面で「次へ」をクリックします。
- 4 アップグレードタスクの選択画面では、どのオプションも選択しないで、「次へ」をクリックします。
- 5 Correspondence Management Solution の選択画面では、「Correspondence Management Solution 10.0.2」オプションがデフォルトで選択されています。このオプションが選択されていると、Correspondence Management Solution の設定用の画面が表示されます。

「Next」をクリックして、続行します。

注意：この画面は、Correspondence Management Solution がインストールされている場合にのみ表示されます。

- 6 モジュール画面で、設定する Adobe LiveCycle ES3 モジュールを選択し、「次へ」をクリックします。
- 7 タスク選択画面で、実行するすべてのタスクを選択し、「次へ」をクリックします。

5.3 LiveCycle の構成およびデプロイ

注意：Correspondence Management Solution をインストールする予定の場合、Configuration Manager を実行する前に、Correspondence Management Solution インストーラーを実行する必要があります。詳しくは、『Correspondence Management Solution のインストール』を参照してください。

LiveCycle の設定

- 1 LiveCycle ES3 を設定 (1/5) 画面で、「設定」をクリックし、完了後に「次へ」をクリックします。
- 2 LiveCycle ES3 を設定 (2/5) 画面で、「次へ」をクリックしてデフォルトのディレクトリをそのまま使用するか、「参照」をクリックして LiveCycle がフォントへのアクセスに使用するディレクトリに移動して選択します。その後で「次へ」をクリックします。

注意：アドビ システムズ社以外が提供しているフォントを使用するユーザーの権利は、それらのフォントを所有する会社が提供する使用許諾契約書に拘束されるもので、アドビソフトウェアを使用するための使用許諾契約書は適用されません。アドビ システムズ社以外が提供しているフォントをアドビソフトウェアで使用する前に、適用されるアドビ システムズ社以外の使用許諾契約書すべてに準拠していることを確認してください。特に、サーバー環境でフォントを使用する際は注意が必要です。

- 3 LiveCycle ES3 を設定 (3/5) 画面で、「参照」をクリックし、「一時ディレクトリの場所」を指定します。

注意：一時ディレクトリを指定しない場合は、システム設定のデフォルトの一時ディレクトリが使用されます。

- 4 LiveCycle ES3 を設定 (4/5) 画面で、「参照」をクリックし、グローバルドキュメントストレージ (GDS) ディレクトリのパスを指定します。

注意：GDS ディレクトリのフィールドを空白のままにすると、LiveCycle によって、アプリケーションサーバーのディレクトリツリーにあるデフォルトの場所にディレクトリが作成されます。設定手順の完了後、Administration Console / 設定 / コアシステム設定 / 設定からその場所にアクセスできます。

注意：クラスターのすべてのノードから GDS ディレクトリにアクセスできることを確認してください。クラスターについては、このディレクトリフィールドを空白のままにしないでください。

- 5 永続的なドキュメントストレージを設定 (5/5) 画面で、GDS ディレクトリのほかに、永続的なドキュメントストレージのオプションを選択します。次のいずれかを選択します。

- **GDS を使用：**すべての永続的なドキュメントストレージにファイルシステムベースの GDS を使用します。このオプションでは、最高のパフォーマンスを実現し、ストレージの場所として GDS だけを使用します。
- **データベースを使用：**永続的なドキュメントや長期間有効な成果物の保存に、LiveCycle データベースを使用します。ただし、ファイルシステムベースの GDS も必要です。データベースを使用することにより、バックアップと復元の手順が簡単になります。

「設定」をクリックし、LiveCycle EAR にこのディレクトリ情報を設定します。設定が完了したら、「次へ」をクリックします。

PDF Generator 用の Acrobat の設定

- ❖ (Windows のみ) Acrobat を LiveCycle PDF Generator に合わせて設定画面で、「設定」をクリックして、Adobe Acrobat および必要な環境設定を設定するスクリプトを実行します。完了したら「次へ」をクリックします。

注意：この画面では、Configuration Manager がローカルで実行されている場合にのみ、必要な設定が実行されます。Adobe Acrobat X が既にインストールされている必要があります。インストールされていないと、この手順は失敗します。

注意：クラスターの他のすべてのノードに、PDF Generator 用の Acrobat を手動で設定する必要があります。デプロイメント後のタスクに関する章の 54 ページの「[8.4 PDF Generator の設定](#)」を参照してください。

LiveCycle の設定の概要

- ❖ LiveCycle ES3 の概要を設定画面で、「次へ」をクリックします。設定したアーカイブは [LiveCycle root]/configurationManager/export ディレクトリに配置されます。

Correspondence Management Solution の設定

重要：Correspondence Management Solution を Windows 以外のマシンにインストールする場合、**ulimit (Open Files, -n)** パラメーターを **8192** に設定してください。このように設定しないと、次の手順による設定でエラーが発生する場合があります。

Correspondence Management Solution の設定 画面で、Correspondence Management Solution のコンテンツリポジトリのパスを指定し、「設定」をクリックして、必要なリポジトリファイルを指定した場所に作成します。デフォルトの場所は、[LiveCycle root]\crx-repository です。

注意：Correspondence Management Solution でクラスター化を設定する場合は、CRX リポジトリパスにスペースが使用されていないことを確認します。

注意：(自動ではないカスタムモードのみ) LiveCycle サーバーをリモートで実行している場合は、「**Server is running on remote host**」を選択し、リモートホスト上のコンテンツリポジトリへのパスを指定します。

これにより、LiveCycle Core EAR ファイル内にバンドルされるように Correspondence Management Solution を設定します。

「**Next**」をクリックして、続行します。

 **(自動モードのみ)** 元の LiveCycle Core EAR ファイルのバックアップ (adobe-jboss-core-ear.orig) が [LiveCycle root]/deploy フォルダーに保存されます。Correspondence Management Solution を含めずにセットアップを再度実行する場合に、この EAR ファイルを復元できます。

注意：クラスターでは、クラスターのすべてのノードでコンテンツリポジトリを使用できることを確認してください。コンテンツリポジトリは、同じ場所にあるすべてのノードにコピーしてください。

Correspondence Management Solution 設定の概要

- ❖ リモートデプロイメントの場合、[LiveCycle root]/configurationManager/export/crx-quickstart/ ディレクトリの内容を、Correspondence Management Solution の設定画面で指定したリモートホスト上の場所にコピーします。

注意：クラスター化されたデプロイメントの場合、[LiveCycle root]/configurationManager/export/crx-quickstart/ ディレクトリの内容を、すべてのクラスターノードホスト上の指定した場所にコピーする必要があります。

アプリケーションサーバーおよびデータベースの設定

- 1 アプリケーションサーバーの設定の詳細画面で、各フィールドの情報を指定して（すべてのフィールドが必須です）、「**サーバー接続を検証**」をクリックします。検証が正常に完了したら、「**次へ**」をクリックします。

注意：WebSphere 管理セキュリティがオフの場合、「**ユーザー名**」および「**パスワード**」フィールドを空白のままでできます。

注意：WebSphere クラスターまたは WebSphere Network Deployment サーバーを使用してスタンダードアロンの WebSphere Application Server を設定している場合は、「**SOAP ポート**」フィールドにデプロイメントマネージャーのポート番号を入力します。

- 2 アプリケーションサーバーの設定の選択画面で、Configuration Manager で実行するタスクを選択し、「**次へ**」をクリックします。

アプリケーションサーバークラスターを手動で設定する場合は、対象のすべてのタスクを選択解除し、「**次へ**」をクリックします。

- 3 サーバー設定の設定画面（「**サーバー設定を設定**」を選択した場合のみ表示）で、フィールドの情報を入力し、「**次へ**」をクリックします。

注意：UDP を使用している場合、マルチキャストポートは 1025 ~ 65535 の任意の空きポートを使用できます。マルチキャストポートは、LiveCycle クラスターに対して一意である必要があります（同じネットワーク上の別のクラスターでそのポートが使用されていない必要があり、同じネットワーク上の別のクラスターで同じポートを使用すると、ブートストラップに失敗します）。

注意：LCM では、-Dadobe.cache.multicast-address 引数および -Dadobe.cache.bind-address jvm 引数を設定しません。場合によっては、これらの引数を手動で設定する必要があります。詳しくは、「35 ページの「[6.2.2 JVM のプロパティの変更](#)」」を参照してください。

- 4 データソース設定画面（「**データソースを設定**」オプションを選択した場合のみ表示）で、フィールドの情報を入力し、「**データベース接続をテスト**」をクリックします。接続のテストが正常に終了したら、「**次へ**」をクリックします。

データソースは、Configuration Manager で自動的に設定する代わりに、手動で設定することもできます。自動データソース設定を上書きするには、画面の下で「**続行する前に今すぐ手動で WebSphere Administrative Console でデータソースを設定してください**」を選択します。

Configuration Manager を実行したまま、アプリケーションサーバーの管理コンソールにアクセスし、LiveCycle のインストールに関するガイド (WebSphere Server 版) に記載された「LiveCycle データベース接続の設定」の説明に従ってデータソースを設定します。

- 5 アプリケーションサーバーの設定画面で、「**設定**」をクリックします。プロセスが完了したら、「**次へ**」をクリックします。
- 6 アプリケーションサーバーの設定の検証画面で、検証するタスクを選択し、「**検証**」をクリックします。**adobe-lcm-lcmvalidator.ear** のデプロイを求めるメッセージが表示されたら「はい」を選択します。プロセスが完了したら、「**次へ**」をクリックします。

インストール検証サンプル (IVS) EAR ファイルの選択

- ❖ (Forms、Output および Assembler のみ) LiveCycle インストール検証サンプル (IVS) EAR ファイル画面では、サービス用の 3 つのサンプルアプリケーションをインストールできます。これらのサンプルファイルをインストールするには、「**IVS EAR をデプロイメントセットに含めます**」を選択し、「**次へ**」をクリックします。

adobe-output-ivs-jboss.ear および **adobe-forms-ivs-jboss.ear** は、モジュール画面で該当するモジュールを選択している場合にのみ表示されます。

注意：IVS EAR ファイルは実稼働環境にデプロイしないでください。

LiveCycle EAR のデプロイ

- ❖ LiveCycle ES3 EAR をデプロイ画面で、デプロイする EAR ファイルを選択し、「**デプロイ**」をクリックします。デプロイには数分かかる場合があります。デプロイメントが正常に完了したら、「**次へ**」をクリックします。

注意：(WebSphere のみ) Configuration Manager が IBM WebSphere® JACL デプロイメントスクリプトの実行を開始した後は、デプロイメントが完了する前に Configuration Manager を終了またはキャンセルしても、デプロイメントは中止されません。EAR は正常にデプロイされるので、ユーザーによるアクションは必要ありません。

デフォルトでは、Configuration Manager は、EAR ファイルを WebSphere のデフォルトの仮想ホスト default_host にデプロイします。EAR ファイルを別の仮想ホストにデプロイする場合は、仮想ホストリストからターゲットホストを選択します。

Configuration Manager を実行しているときに、安全なポートを使用してアプリケーションサーバーに接続するには、次のタスクを実行します。

- a IBM から提供された crypto.jar ファイルを LiveCycle Configuration Manager パスに追加します。
- b 次の JVM 引数を設定してホスト名の検証を無効にします。

```
ssl.disable.url.hostname.verification.CWPKI0027I=CWPKI0027I
```

デフォルトの HTTPS ポートを使用している場合にのみ、この対処方法を使用してアプリケーションサーバーに接続できます。

注意：初めてデプロイされたアプリケーションでは、必ず、アプリケーション名が保持されます。以降、同一セル内の別のクラスターにアプリケーションをデプロイすると、そのアプリケーション名の末尾にクラスター名が付加されます。

LiveCycle データベースの初期化

- 1 LiveCycle ES3 データベースの初期化画面で、アプリケーションサーバーに指定したホスト名とポート番号が正しいことを確認してから、「**初期化**」をクリックします。データベースの初期化タスクによって、データベースにテーブルが作成され、デフォルトのデータがテーブルに追加されて、データベースに基本的なロールが作成されます。初期化が正常に完了したら、「**次へ**」をクリックします。指示があったら、アプリケーションサーバーを手動で再起動します。

注意：データソース定義ファイルを、データベースサーバーとデータベースを指すように変更する必要があります。詳しくは、「付録 - データソースの手動設定」を参照してください。

注意：クラスター内のいずれか 1 つのノードのホストおよびポートの情報を指定してください。

- 2 LiveCycle ES3 情報画面で、「**LiveCycle ES3 ユーザー ID**」と「**パスワード**」(デフォルト値はそれぞれ、administrator と password) を入力します。

「**サーバー接続を検証**」をクリックし、完了したら、「**次へ**」をクリックします。

注意：この画面に表示されるサーバー情報はデプロイメントの既定値です。

サーバー接続の検証は、デプロイメントや検証でエラーが発生した場合に、トラブルシューティングの対象を絞り込むのに役立ちます。接続テストが正常に終了しても以降の段階でデプロイメントや検証のエラーが発生する場合は、接続の問題をトラブルシューティングのプロセスから除外できます。

Central Migration Bridge Service のデプロイ

- ❖ Central Migration Bridge Service デプロイメント設定画面が表示される場合は、この画面で「**Central Migration Bridge Service をデプロイメントに含める**」オプションを選択し、「**次へ**」をクリックします。

LiveCycle コンポーネントのデプロイ

- 1 LiveCycle ES3 コンポーネントのデプロイメント画面で、「**デプロイ**」をクリックします。ここでデプロイされるコンポーネントは、サービスのデプロイ、統合および実行を目的として LiveCycle に含まれるサービスコンテナにプラグインされている Java アーカイブファイルです。デプロイメントが正常に完了したら、「**次へ**」をクリックします。
- 2 LiveCycle コンポーネントのデプロイメントの検証画面で、「**検証**」をクリックします。検証の進行状況を確認するには、「**進行状況ログを表示**」をクリックします。検証が正常に完了したら、「**次へ**」をクリックします。

LiveCycle コンポーネントの設定

- ❖ LiveCycle ES3 コンポーネントを設定画面で、Configuration Manager で実行するタスクを選択し、「**次へ**」をクリックします。

LiveCycle サーバー JNDI 情報

- ❖ LiveCycle サーバー JNDI 情報画面で、JNDI サーバーのホスト名およびポート番号を入力します。「ローカルアプリケーションサーバーのルートディレクトリ」にディレクトリの場所を入力し、「**接続をテスト**」をクリックします。完了したら、「**次へ**」をクリックします。

Adobe® LiveCycle® 10 Connector for EMC® Documentum®

- 1 EMC Documentum のクライアントを指定画面で、「**Connector for EMC Documentum コンテンツサーバーを設定します**」を選択して、次の情報を指定します。詳細情報を入力して、「**確認**」をクリックし、完了したら、「**次へ**」をクリックして次に進みます。
- **EMC Documentum クライアントバージョンを選択**：EMC Documentum コンテンツサーバーで使用するクライアントバージョンを選択します。
 - **EMC Documentum クライアントのインストールディレクトリのパス**：「**参照**」をクリックしてディレクトリパスを選択します。
- 注意：**Documentum 6.7 については手動で設定してください。LCM では Documentum 6.7 はサポートされません。
- 2 EMC Documentum Content Server 設定を指定画面で、EMC Documentum Server の詳細情報を入力し、「**次へ**」をクリックします。入力する必要がある情報について詳しくは、F1 キーを押してください。
- 3 Connector for EMC Documentum を設定画面で、「**Documentum Connector を設定**」をクリックします。完了したら、「**次へ**」をクリックします。
- 4 Connector for EMC Documentum に必要な手動設定画面で、一覧の手動による手順を確認および実行し、「**次へ**」をクリックします。

Adobe® LiveCycle® 10 Connector for IBM® Content Manager

- 1 IBM Content Manager のクライアントを指定画面で、「Connector for IBM Content Manager を設定」を選択し、「IBM Content Manager クライアントのインストールディレクトリのパス」を入力します。「確認」をクリックし、完了したら、「次へ」をクリックして次に進みます。
- 2 IBM Content Manager サーバーの設定を指定画面で、IBM Content Manager Server の詳細情報を入力し、「次へ」をクリックします。
- 3 Connector for IBM Content Manager を設定画面で「IBM Content Manager Connector を設定」をクリックします。完了したら、「次へ」をクリックします。
- 4 Connector for IBM Content Manager に必要な手動設定画面で、一覧の手動による手順を確認および実行し、「次へ」をクリックします。

Adobe® LiveCycle® 10 Connector for IBM® FileNet

- 1 IBM FileNet のクライアントを指定画面で、「IBM FileNet のクライアントを指定」を選択し、次の設定を指定します。
 - **IBM FileNet クライアントのバージョンを選択** : IBM FileNet Content Server で使用するクライアントバージョンを選択します。
 - **IBM FileNet クライアントのインストールディレクトリのパス** : 「参照」をクリックしてディレクトリパスを選択します。「確認」をクリックし、完了したら、「次へ」をクリックして次に進みます。
- 2 IBM FileNet Content Server の設定を指定画面で、必要な詳細情報を入力し、「次へ」をクリックします。詳しくは、F1 キーを押してください。
- 3 IBM FileNet Process Engine のクライアントを指定画面で、必要な詳細情報を入力し、「確認」をクリックします。完了したら、「次へ」をクリックします。
- 4 IBM FileNet Process Engine サーバーの設定を指定画面で、必要な詳細情報を入力し、「次へ」をクリックします。詳しくは、F1 キーを押してください。
- 5 Connector for IBM FileNet を設定画面で、「FileNet Connector を設定」をクリックします。完了したら、「次へ」をクリックします。
- 6 Connector for IBM FileNet に必要な手動設定画面で、一覧の手動による手順を確認および実行し、「次へ」をクリックします。

Adobe® LiveCycle® 10 Connector for Microsoft® SharePoint®

Adobe LiveCycle ES3 Connector for Microsoft SharePoint を設定画面で、次のいずれかのタスクを実行します。

- 後で Microsoft Sharepoint を手動設定するには、「Adobe LiveCycle ES3 Connector for Microsoft SharePoint を設定」オプションの選択を解除し、「次へ」をクリックします。
- 「Adobe LiveCycle ES3 Connector for Microsoft SharePoint を設定」オプションを選択したままにします。必要な値を入力し、「SharePoint Connector を設定」をクリックします。完了したら、「次へ」をクリックします。

注意 : Administration Console を使用して後で Connector for Microsoft SharePoint を設定する場合は、この手順をスキップできます。

ネイティブファイル変換のための LiveCycle サーバーの設定

- ❖ (PDF Generator のみ) PDF のネイティブ変換に必要な管理者のユーザー資格情報画面で、サーバーコンピューターの管理者権限を持つユーザーのユーザー名とパスワードを入力して、「ユーザーを追加」をクリックします。

注意：Windows Server 2008 の場合は、管理ユーザーを 1 人以上追加する必要があります。Windows Server 2008 では、追加するユーザーのユーザーアカウント制御 (UAC) を無効にする必要があります。UAC を無効にするには、**コントロールパネル／ユーザーアカウント／ユーザーアカウント制御の有効化または無効化**を順にクリックし、「ユーザー アカウント制御 (UAC) を使ってコンピューターの保護に役立たせる」の選択を解除し、「OK」をクリックします。変更を適用するには、コンピューターを再起動します。

PDF Generator の System Readiness Test

- ❖ **Adobe LiveCycle PDF Generator System Readiness Test** 画面で、「開始」をクリックして、システムが適切に PDF Generator を設定しているかどうかを検証します。System Readiness Tool レポートを確認し、「次へ」をクリックします。LiveCycle がリモートマシンにデプロイされている場合は、System Readiness Test が失敗します。

LiveCycle Reader Extensions の設定

- ❖ Reader Extensions の秘密鍵証明書の設定画面で、モジュールサービスをアクティブにする Reader Extensions 秘密鍵証明書に関連付けられている詳細を指定します。

注意：「LiveCycle ES3 管理コンソールを使用して後から設定」を選択することで、この時点ではこの手順をスキップすることもできます。デプロイメントを完了した後で、Administration Console を使用して Reader Extensions 秘密鍵証明書を設定できます (Administration Console にログインしたら、ホーム／設定／Trust Store の管理／ローカル秘密鍵証明書をクリックします)。

「設定」をクリックし、「次へ」をクリックします。

Correspondence Management Solution の設定

- ❖ **Correspondence Management Solution のデプロイメント設定**画面で、ユーザー ID とパスワードを指定し、「設定」をクリックして、変更した Web アプリケーションをパッケージ化し LiveCycle EAR にコピーします。

設定が完了したら、「次へ」をクリックします。

LiveCycle サンプルの読み込み、概要および次の手順

- 1 (オプション) LiveCycle ES3 サンプルを読み込み画面で、「読み込み」をクリックします。読み込みが正常に完了したら、「次へ」をクリックします。または、「LiveCycle ES3 サンプルの読み込みをスキップ」を選択してから「次へ」をクリックし、サンプルを後で読み込みます。

重要：LiveCycle サンプルは実稼働環境に読み込まないでください。これらのサンプルによりデフォルトパスワードを持つユーザーが作成され、実稼働環境にセキュリティ上の問題が生じる可能性があります。

- 2 Configuration Manager のタスクの概要リストを確認し、適切なオプションを選択します。
 - 「次の手順を開始」を選択して、LiveCycle ユーザーと管理インターフェイスに関する情報を表示し、LiveCycle の起動と使用に関する手順を説明した html ページを開きます。

「完了」をクリックして Configuration Manager を終了します。

第6章：WebSphere クラスターの手動設定

この章では、クラスター環境で LiveCycle の手動デプロイに備えて WebSphere Application Server クラスターを手動で設定する方法について説明します。この章の内容は、WebSphere Application Server クラスターを自動設定しないように選択している場合にのみ適用されます。アプリケーションサーバーを自動的に設定する方法について詳しくは、「デプロイのための LiveCycle の設定」を参照してください。

インストールプロセスのこの段階では、既に ファイルをインストールし、LiveCycle Configuration Manager を実行して デプロイ可能な LiveCycle アーカイブを設定しています。ここで、以下のタスクを手動で実行する必要があります。

- WebSphere Application Server を設定します（「34 ページの「[6.2 WebSphere Application Server インスタンスの設定](#)」を参照）。
- JDBS 接続を設定します（「38 ページの「[6.3 LiveCycle データベース接続の設定](#)」を参照）。

6.1 ディレクトリ権限

LiveCycle アプリケーションは、[appserver root]/installedApps ディレクトリにファイルを抽出します。これにより、そのディレクトリには書き込み権限を付与することが重要です。次の節では、書き込み権限を付与できない場合にファイルの抽出先を変更する方法について説明します。

注意：抽出したファイルの位置を変更することをお勧めします。

6.1.1 ファイルの抽出先の変更

- 1 WebSphere Administrative Console にログインします。
 - Servers / Server Types / WebSphere Application servers をクリックし、サーバー名（「server1」など）をクリックします。
- 2 「Server Infrastructure」で、Java and Process Management / Process Definition をクリックします。
- 3 「Additional Properties」で「Java Virtual Machine」をクリックし、次に「Custom Properties」をクリックします。
- 4 「New」をクリックし、adobeidp.RootDirectory という名前のカスタムプロパティを作成します。
- 5 adobeidp.RootDirectory の値を、アドビのネイティブファイルの抽出先となるパス（例えば、[appserver root]/profiles/<profile_name>/installedApps）に設定します。
- 6 「OK」または「Apply」をクリックします。
- 7 「Messages」ボックスで「Save directly to master configuration」をクリックし、アプリケーションサーバーを再起動します。

6.2 WebSphere Application Server インスタンスの設定

次のタスクを行って、クラスターにインストールした WebSphere Application Server インスタンスを設定する必要があります。

- WebSphere のタイムアウト設定を変更します（「35 ページの「[6.2.1 WebSphere のタイムアウト設定の変更](#)」を参照）。

- JVM のプロパティを変更します (『35 ページの「[6.2.2 JVM のプロパティの変更](#)」を参照)。
- データベース用の J2C 認証エイリアスを作成します (『37 ページの「[6.2.3 データベース用の J2C 認証エイリアスの作成](#)」を参照)。

6.2.1 WebSphere のタイムアウト設定の変更

クラスター内の WebSphere Application Server ごとに、WebSphere のタイムアウト設定を変更する必要があります。

WebSphere のタイムアウト設定を変更するには：

- 1 WebSphere Administrative Console のナビゲーションツリーで、**Servers** / **Application servers** をクリックし、右側のウィンドウでサーバー名をクリックします。
- 2 「Container Settings」で、**Container services** / **Transaction Service** をクリックします。
- 3 「Total transaction lifetime timeout」ボックスに、300 と入力して「OK」をクリックします。
- 4 「Container Settings」で、**Container Services** / **ORB Service** をクリックします。
- 5 「Request timeout」ボックスに 360 と入力し、「Locate Request Timeout」ボックスに 300 と入力して、「OK」をクリックします。
- 6 「Server Infrastructure」で、**Administration** / **Administration Services** をクリックします。
- 7 次の画面で、「JMX Connectors」をクリックし、表内で「SOAPConnector」をクリックします。
- 8 次の画面で、「Custom properties」をクリックし、表内で「requestTimeout」をクリックします。
- 9 「Value」ボックスに、1800 と入力します。
- 10 「OK」をクリックし、次に「Save directly to master configuration」をクリックします。

6.2.2 JVM のプロパティの変更

LiveCycle オプションを追加するには、LiveCycle クラスター内の WebSphere Application Server インスタンスごとに、Java 仮想マシン (JVM) のプロパティを変更する必要があります。

注意：JVM パラメーターを変更した後、アプリケーションサーバーの各ノードを再起動する必要があります。

この手順を開始する前に、クラスターで 32 ビットまたは 64 ビット JVM が使用されているかどうかを確認する必要があります。クラスター設定に必要な JVM を判別するには、『LiveCycle のインストールの準備 (サーバークラスター)』を参照してください。

クラスターキャッシュの JVM 引数を正しく設定できるよう、この手順を開始する前に、LiveCycle クラスターにクラスターキャッシュをどのように実装しているか確認してください。クラスターキャッシュは、UDP または TCP を使用して実装できますが、両方使用することはできません。選択に影響する要因は次のとおりです。

- クラスターが IPv4 ベースの場合のみ、UDP を使用できます。
- クラスターが IPv4 ベースまたは IPv6 ベースの場合は、TCP を使用します。IPv6 ベースのクラスターには、IPv6 に準拠するように TCP を使用する必要があります。

また、TCP を使用してクラスターキャッシュを実装する場合、TCP ロケーターを正しく設定する必要があります (『キャッシュロケーターの設定 (TCP のみを使用したキャッシュ)』を参照)。

 TCP プロトコルには継承の信頼性があるので、実稼働システムには UDP マルチキャストではなく TCP を使用することをお勧めします。

JVM のプロパティを変更するには：

- 1 WebSphere Administrative Console にログインし、ナビゲーションツリーで **Servers / Application servers** をクリックし、右側のウィンドウでサーバー名をクリックします。
- 2 「Server Infrastructure」で、**Java and Process Management / Process Definition** をクリックします。
- 3 「Additional Properties」で、「**Java Virtual Machine**」をクリックして、次のプロパティを追加または設定します。
 - 「Initial Heap Size」ボックスに 512 と入力します。
 - 「Maximum Heap Size」ボックスに、以下のいずれかの値を設定します。
 - (32 ビット JVM のみ) 1024 と入力します。
 - (64 ビット JVM のみ) 1792 と入力します。
 - 「**Generic JVM arguments**」ボックスに、以下の引数を追加します。

```
-Xgc:policy:gencon  
-Dfile.encoding=utf8
```

注意：-Xgc:policy:gencon JVM 引数は、WebSphere で IBM JDK を使用する場合にのみ追加します。ただし、Solaris オペレーティングシステム上の WebSphere の場合は、この引数を追加しないでください。

- 「**Generic JVM arguments**」ボックスに、以下のいずれかの値を設定します。
 - (32 ビット JVM のみ) -XX:MaxPermSize=256m と入力します。
 - (64 ビット JVM のみ) -XX:MaxPermSize=512m と入力します。
- 4 同じ画面の「**Generic JVM arguments**」ボックスで、設定したクラスターキャッシュメカニズム (UDP または TCP) に応じて、次のキャッシュ引数を追加します。
 - (UDP 検索を使用したキャッシュ) マルチキャストポート引数を次の形式で設定します。

```
-Dadobe.cache.multicast-port=<port number>
```

注意：`<port number>` の値は、1025 ~ 65535 の使用可能なポートにすることができます。マルチキャストポートは LiveCycle クラスターに対して一意である必要があります（同じネットワーク上の別のクラスターが、そのポートを使用していてはいけません。同じネットワーク上の別のクラスターで同じポートを使用すると、ブートストラップに失敗します）。次の例のように、LiveCycle クラスターのすべてのノードに同じ `<port number>` を設定することをお勧めします。

`-Dadobe.cache.multicast-port=33456`

- (UDP 検索を使用したキャッシュ) マルチキャストアドレス引数の設定は、オプションです。IPv4 および IPv6 用のデフォルトのマルチキャストアドレスは、次のとおりです。

`IPv6 - FF38::1234`
`IPv4 - 239.192.81.1`

ネットワークのマルチキャストアドレスに制限を設けている場合は、次の引数を使用してマルチキャストアドレスを設定します。

`-Dadobe.cache.multicast-address=<ip address>`

注意：`<ip address>` の値は、マルチキャストネットワーキングに使用する IP アドレスです。`adobe.cache.multicast-port` がゼロの場合、IP アドレスは無視されます。

注意：マルチキャストアドレスは LiveCycle クラスターに対して一意である必要があり、同じネットワーク上の別のクラスターがそのアドレスを使用していてはいけません。LiveCycle クラスターのすべてのノードに同じ `<ip address>` を設定することをお勧めします。例えば、次のように指定します。

`-Dadobe.cache.multicast-address=239.192.81.1`

- (TCP を使用するキャッシュのみ) IPv4 の場合、クラスターロケーター引数を次の形式で設定します。

-Dadobe.cache.cluster-locators=<IPaddress>[<port number>],<IPaddress>[<port number>]

IPv6 の場合、クラスターロケーター引数を次の形式で設定します。

-Dadobe.cache.cluster-locators=<hostname>@<IPv6 address>[<port number>], <hostname>@<IPv6 address>[<port number>]

注意： クラスターのすべてのノードのロケーターを、カンマ区切りのリストで設定します。<IPaddress> の値は、ロケーターを実行するコンピューターの IP アドレスです。また、<port number> の値は、1025 ~ 65535 の未使用のポートです。次の例のように、すべてのロケーターに同じ <port number> を設定することをお勧めします。

-Dadobe.cache.cluster-locators=10.20.30.5[22345],10.20.30.6[22345]

- 複数のネットワークインターフェイスを持つマシンの場合

複数のネットワークインターフェイスカード (NIC) を介して複数のネットワークに接続するマシンもあります。そのようなマシンでは、JVM プロパティ -Dadobe.cache.bind-address を、LiveCycle Server に使用するネットワークインターフェイスカードの IP アドレスに設定します。

-Dadobe.cache.bind-address=<IP Address>

注意： 1 つのネットワークインターフェイスカードを持つマシンに対しても、JVM プロパティ -Dadobe.cache.bind-address を設定することをお勧めします。

- アプリケーションサーバーへのサービス拒否攻撃を防ぐには、次の JVM 引数を設定します。

-DentityExpansionLimit=10000

5 「Apply」をクリックして「Custom Properties」をクリックします。

6 (IPv4 のみ) 次の画面で、「New」をクリックして次のプロパティを追加または設定し、「OK」をクリックします。

- 「Name」ボックスに java.net.preferIPv4Stack と入力します。
- 「Value」ボックスに true と入力します。

7 (IPv6 のみ) 次の画面で、「New」をクリックして次のプロパティを追加または設定し、「OK」をクリックします。

- 「Name」ボックスに java.net.preferIPv6Stack と入力します。
- 「Value」ボックスに true と入力します。
- 「Name」ボックスに java.net.preferIPv6Addresses と入力します。
- 「Value」ボックスに true と入力します。

8 「OK」をクリックし、次に「Save directly to master configuration」をクリックします。

9 サーバーを再起動します。

10 クラスター内のサーバーごとに、手順 11 ~ 19 を繰り返します。

6.2.3 データベース用の J2C 認証エイリアスの作成

データベース用の J2C 認証エイリアスを作成する必要があります。

データソース用の J2C 認証の設定を作成するには：

- 1 (WebSphere 7.x) WebSphere Administrative Console のナビゲーションツリーで、**Security / Global security** をクリックします。
- 2 右側のウィンドウの「Authentication」で、**Java Authentication and Authorization Service / J2C authentication data** をクリックして、「New」をクリックします。

3 次のプロパティを設定します。

- ・「Alias」ボックスに、データベースユーザーに適切なエイリアス名 (IDP_DS/db2-db2user など) を入力します。
- ・「User ID」ボックスに、db2user のような名前を入力します。この ID は、IDP_DS データソースで使用するデータベースにアクセスするためのログイン資格情報です。
- ・「Password」ボックスに、このユーザーのパスワードを入力します。

注意：このガイドでは、IDP_DS は LiveCycle データソースを識別します。

4 「OK」をクリックし、次に「Save directly to master configuration」をクリックします。

5 RM_DS の場合、手順 3 と 4 を繰り返します。エイリアスとして EDC_DS/db2-db2user を使用します。

注意：EDC_DS は RM_DS データソースの JNDI 名です。

6.3 LiveCycle データベース接続の設定

WebSphere および LiveCycle デプロイメントから LiveCycle データベースに接続できるようにするには、データベースドライバーをインストールし、データソースを設定して、LiveCycle のデータベース接続を作成する必要があります。

LiveCycle データベースに使用するデータベースの種類に対応したドライバーをインストールする必要があります。ドライバーはアプリケーションサーバーのインストールディレクトリに配置する必要があります。

データベースに接続するデータソースを設定する必要があります。WebSphere では、DB2、Oracle 11g、SQL Server 2005 SP2 または SQL Server 2008 のデータソースを設定できます。

『LiveCycle のインストールの準備 (サーバークラスター)』で行ったタスクに関する以下の情報が必要になります。

- ・データベース名
- ・サーバー名
- ・ポート番号
- ・ユーザー名
- ・パスワード

使用しているデータベースに応じて、次のいずれかの節を参照してください。

- ・ 38 ページの「[6.3.1 DB2 データソースの設定](#)」
- ・ 42 ページの「[6.3.2 Oracle データソースの設定](#)」
- ・ 44 ページの「[6.3.3 SQL Server データソースの設定](#)」

6.3.1 DB2 データソースの設定

DB2 データソースを設定するには、まず DB2 データベースドライバーをインストールする必要があります。次に、WebSphere 上に DB2 JDBC プロバイダーを作成してから、WebSphere 上にデータソースを作成し、対応する接続プールを設定する必要があります。

DB2 データベースドライバーをインストールするには：

- 1 WebSphere Application Server インスタンスの [appserver root] ディレクトリで、db2libs という名前のディレクトリを作成します。

- 2 次のいずれかの場所から db2jcc.jar を [appserver root]\db2libs ディレクトリにコピーします。
 - [dbserver root] ディレクトリの下の java ディレクトリ ([dbserver root]\ibm\SqlLib\java (Windows)、[dbserver root]\java (Linux または UNIX) など)
 - [LiveCycle root]\lib\db\db2\
- 3 クラスター内の WebSphere Application Server ごとに、手順 1 ~ 2 を繰り返します。

DB2 JDBC プロバイダーを作成するには：

- 1 WebSphere Application Server インスタンスの、WebSphere Administrative Console のナビゲーションツリーで、**Environment / WebSphere Variables** をクリックし、右側のウィンドウで「DB2UNIVERSAL_JDBC_DRIVER_PATH」をクリックします。
- 2 次の画面の「Value」ボックスに、db2libs ディレクトリのパスを入力します。
- 3 Cell Manager の範囲と同様に、各ノードの範囲について手順 1 ~ 2 を繰り返し、関連ノードの db2libs ディレクトリにパスを挿入します。
- 4 「OK」または「Apply」をクリックし、「Messages」ボックスの「Save directly to master configuration」をクリックします。
- 5 ナビゲーションツリーで、**Resources / JDBC / JDBC Providers** をクリックします。
- 6 表の上のドロップダウンリストで、「Cluster=<cluster name>」を範囲として選択し、「New」をクリックします。
- 7 Step 1 ウィンドウで、次のように設定し、「Next」をクリックします。
 - **Database type** リストで「DB2」を選択します。
 - **Provider type** リストで「DB2 Universal JDBC Driver Provider」を選択します。
 - **Implementation type** リストで「Connection pool data source」を選択します。各 Configuration Manager 設定スクリプトでは、フィールド実装クラス名は com.ibm.db2.jcc.DB2ConnectionPoolDataSource です。
 - 「Name」ボックスで、「DB2 Universal JDBC Driver Provider」の名前をそのまま残します。
- 8 Step 2 ウィンドウで、db2libs ディレクトリのパス ([appserver root]\db2libs など) を入力し、「Next」をクリックします。
- 9 Step 3 ウィンドウで、「Finish」をクリックして、「Save directly to master configuration」をクリックします。

DB2 JDBC データソースを作成するには：

- 1 ナビゲーションツリーで、**Resources / JDBC / JDBC Providers** をクリックし、右側のウィンドウで、プロバイダーをクリックします。
- 2 「Additional Properties」で「Data sources」をクリックし、「New」をクリックします。
- 3 Step 1 ウィンドウで値を次のように設定し、「Next」をクリックします。
 - 「Data source name」ボックスに Livecycle - DB2 - IDP_DS と入力します。
 - 「JNDI name」ボックスに IDP_DS と入力します。
- 4 Step 2 ウィンドウで、データベース名とサーバー名を入力します。
注意：データベースで使用されているポートがデフォルトのポート (50000) でない場合は、「Port number」ボックスで代わりのポートも指定します。
- 5 「Use this data source in container managed persistence (CMP)」が選択されていることを確認します。
- 6 「Next」をクリックし、Step 3 ウィンドウで次の設定を指定します。
 - 「Component-managed authentication alias」のリストで、「37 ページの [6.2.3 データベース用の J2C 認証エイリアスの作成](#)」でこのデータソース用に作成した認証エイリアスを選択します。

- **Mapping-configuration alias** リストで、「DefaultPrincipalMapping」を選択します。
- **Container-managed authentication alias** リストで、「37 ページの [6.2.3 データベース用の J2C 認証エイリアスの作成](#)」でこのデータソース用に作成した認証エイリアスを選択します。

7 「Next」をクリックし、Step 4 ウィンドウで「Finish」をクリックします。

8 「Save directly to the master configuration」をクリックします。

Livecycle - DB2 - IDP_DS 接続プールの設定

- 1 ナビゲーションツリーで、**Resources** / **JDBC** / **JDBC Providers** をクリックし、右側のウィンドウで、DB2 Universal JDBC Driver Provider をクリックします。「DB2 JDBC プロバイダーを作成するには」を参照してください。
- 2 「Additional Properties」で「Data sources」をクリックし、右側のウィンドウで「Livecycle - DB2 - IDP_DS」をクリックします。
- 3 次の画面の「Additional Properties」で「Connection Pool Properties」をクリックし、プロパティを次のように設定します。
 - 「Maximum connections」ボックスに 30 と入力します。
 - 「Minimum connections」ボックスに 1 と入力します。
- 4 「OK」または「Apply」をクリックし、「Save directly to master configuration」をクリックします。

DB2 用のカスタムプロパティの設定

- 1 ナビゲーションツリーで、**Resources** / **JDBC** / **Data sources** をクリックし、右側のウィンドウで、データソースをクリックします。「DB2 JDBC データソースを作成するには」を参照してください。
- 2 「Additional Properties」で「Custom Properties」をクリックし、「New」をクリックします。
- 3 「Name」ボックスに useRRASetEquals と入力し、「Value」ボックスに true と入力します。
- 4 「OK」または「Apply」をクリックし、「Save directly to master configuration」をクリックします。

Adobe® LiveCycle® Rights Management 10 用の DB2 JDBC データソースの作成

注意：この手順は、Rights Management がインストール済みの場合にのみ適用されます。

- 1 ナビゲーションツリーで、**Resources** / **JDBC** / **JDBC Providers** をクリックし、「DB2 JDBC プロバイダーを作成するには」で作成したプロバイダーをクリックします。
- 2 「Additional Properties」で「Data sources」をクリックし、「New」をクリックします。
- 3 Step 1 ウィンドウで値を次のように設定し、「Next」をクリックします。
 - 「Data source name」ボックスに Livecycle - DB2 - RM_DS と入力します。
 - 「JNDI name」ボックスに EDC_DS と入力します。
 - 「Component-Managed Authentication and XA Recovery Authentication Alias」のリストで、「37 ページの [6.2.3 データベース用の J2C 認証エイリアスの作成](#)」でこのデータソース用に作成した認証エイリアスを選択します。
- 4 Step 2 ウィンドウで、作成したデータベースのデータベース名とサーバー名を入力します。
注意：データベースで使用されているポートがデフォルトのポート（50000）でない場合は、「Port number」ボックスで代わりのポートも指定します。
- 5 「Next」をクリックし、Step 3 ウィンドウで「Finish」をクリックします。

- 6 前の手順で追加パラメーターを変更するために作成したデータソースを選択し、値を次のように設定します。
 - Container-managed authentication alias リストで、「37 ページの [6.2.3 データベース用の J2C 認証エイリアスの作成](#)」でこのデータソース用に作成した認証エイリアスを選択します。
 - Mapping-configuration alias リストで「DefaultPrincipalMapping」を選択します。
- 7 「OK」または「Apply」をクリックし、「Save directly to master configuration」をクリックします。

Rights Management 用の Livecycle - DB2 - RM_DS 接続プールの設定

注意：この節は、Rights Management がインストール済みの場合にのみ適用されます。

- 1 ナビゲーションツリーで、Resources / JDBC / JDBC Providers をクリックし、右側のウィンドウで、「DB2 JDBC プロバイダーを作成するには」で作成した DB2 Universal JDBC Driver Provider をクリックします。
- 2 「Additional Properties」で「Data sources」をクリックし、右側のウィンドウで「Livecycle - DB2 - RM_DS」をクリックします。
- 3 次の画面の「Additional Properties」で「Connection Pool Properties」をクリックし、プロパティを次のように設定します。
 - 「Minimum connections」ボックスに 20 と入力します。
 - 「Maximum connections」ボックスに 1 と入力します。
- 4 「OK」または「Apply」をクリックし、「Save directly to master configuration」をクリックします。

DB2 用のカスタムプロパティの設定：

- 1 ナビゲーションツリーで、Resources / JDBC / Data sources をクリックし、右側のウィンドウで、「Rights Management 用の DB2 JDBC データソースの作成」で作成したデータソースをクリックします。
- 2 「Additional Properties」で「Custom Properties」をクリックし、「New」をクリックします。
- 3 「Name」ボックスに useRRASetEquals と入力し、「Value」ボックスに true と入力します。
- 4 「OK」または「Apply」をクリックし、「Save directly to master configuration」をクリックします。

6.3.1.1 デフォルトの分離レベルの設定

- 1 WebSphere Integrated Solutions Console にログインします。
- 2 WebSphere Administrative Console のナビゲーションツリーで、Resources / JDBC / Data Sources をクリックします。
- 3 右側のウィンドウのドロップダウンリストで、「Node=[appropriate node name]」を選択します。対応するノード下のすべてのデータソースが表示されます。
- 4 JNDI 名が IDP_DS である「LiveCycle - DB2 - IDP_DS」をクリックします。
- 5 「Custom Properties」をクリックします。
- 6 webSphereDefaultIsolationLevel プロパティを探し、クリックして、編集用を開きます。
- 7 値を 2 に設定します。値 2 は Read Committed を意味します。
- 8 「Apply」をクリックし、「OK」をクリックします。
- 9 ページ上部の「Messages」ボックスで、「Save directly to master configuration」をクリックします。
- 10 WebSphere を再起動します。

6.3.2 Oracle データソースの設定

Oracle データソースを構成するには、まず Oracle データベースドライバーをインストールする必要があります。次に、WebSphere 上に Oracle JDBC プロバイダーを作成してから、WebSphere 上にデータソースを作成し、対応する接続プロトコルを構成する必要があります。

Oracle 11g データベースドライバーのインストール

- 1 WebSphere Application Server インスタンスごとに、[appserver root] ディレクトリに db_driver という名前のディレクトリを作成します。
- 2 [DVD_root]/third_party/db/oracle ディレクトリの JDK 1.6 ドライバーファイル ojdbc6.jar を、手順 1 で作成したディレクトリにコピーします。

Oracle JDBC プロバイダーの作成

- 1 WebSphere Application Server インスタンスの、WebSphere Administrative Console のナビゲーションツリーで、**Environment / WebSphere Variables** をクリックし、右側のウィンドウで「ORACLE_JDBC_DRIVER_PATH」をクリックします。
- 2 「General Properties」の「Value」ボックスに、「Oracle データソースの設定」で作成した odbc6.jar ファイルのパスを入力し、「OK」をクリックします。
- 3 WebSphere Application Server インスタンスごとに、手順 1 ~ 2 を繰り返して、各 WebSphere Application Server インスタンスが存在するノードの db_driver ディレクトリの適切なパスを挿入します。
- 4 「Save directly to master configuration」をクリックします。
- 5 ナビゲーションツリーで、**Resources / JDBC / JDBC Providers** をクリックします。
- 6 表の上のドロップダウンリストで、「Cluster=<cluster_name>」を範囲として選択し、「New」をクリックします。
- 7 Step 1 ウィンドウで値を次のように設定し、「Next」をクリックします。
 - **Database type** リストで「Oracle」を選択します。
 - **Provider type** リストで「Oracle JDBC Driver」を選択します。
 - **Implementation type** リストで「Connection pool data source」を選択します。
- 8 Step 2 ウィンドウで、デフォルトのデータベースクラスパスをそのまま使用し、「Next」をクリックします。
- 9 Step 3 ウィンドウで、「Finish」をクリックして、「Save directly to master configuration」をクリックします。

Oracle JDBC データソースの作成

- 1 ナビゲーションツリーで、**Resources / JDBC / JDBC Providers** をクリックし、右側のウィンドウで、「Oracle データソースの設定」で作成したプロバイダーをクリックします。
- 2 「Additional Properties」で「Data sources」をクリックし、「New」をクリックします。
- 3 Step 1 ウィンドウで値を次のように設定し、「Next」をクリックします。
 - 「Data source name」ボックスに Livecycle - oracle - IDP_DS と入力します。
 - 「JNDI name」ボックスに IDP_DS と入力します。
 - 「Component-Managed Authentication and XA Recovery Authentication」のリストで、「37 ページの「[6.2.3 データベース用の J2C 認証エイリアスの作成](#)」でこのデータソース用に作成した認証エイリアスを選択します。」
- 4 Step 2 ウィンドウで、「URL」ボックスに次の行を入力し、「Next」をクリックします。

`jdbc:oracle:thin:@<server_host>:<port>:<SID>`

<server_host> はデータベースサーバーの IP アドレス、<port> はデータベースがリスンしているポート（デフォルトは 1521）、<SID> はデータベースのサービス ID です。

- 5 Step 3 ウィンドウで、「Finish」をクリックして、「Save directly to master configuration」をクリックします。
- 6 前の手順で追加パラメーターを変更するために作成したデータソースを選択し、オプションを次のように設定します。
 - Container-managed authentication alias リストで、「37 ページの [6.2.3 データベース用の J2C 認証エイリアスの作成](#)」でこのデータソース用に作成した認証エイリアスを選択します。
 - Mapping-configuration alias リストで「DefaultPrincipalMapping」を選択します。
- 7 「OK」または「Apply」をクリックし、「Save directly to master configuration」をクリックします。

Livecycle - oracle - IDP_DS 接続プールの設定

- 1 ナビゲーションツリーで、Resources / JDBC / JDBC Providers をクリックし、右側のウィンドウで、Oracle JDBC ドライバーデータソースをクリックします。「Oracle JDBC プロバイダーの作成」を参照してください。
- 2 「Additional Properties」で「Data sources」をクリックし、右側のウィンドウで「Livecycle - oracle - IDP_DS」をクリックします。
- 3 次の画面の「Additional Properties」で「Connection Pool Properties」をクリックし、「Maximum connections」ボックスに 30 と入力します。
- 4 「OK」または「Apply」をクリックし、「Save directly to master configuration」をクリックします。

Oracle 用のカスタムプロパティの設定

- 1 ナビゲーションツリーで、Resources / JDBC / Data sources をクリックし、右側のウィンドウで、「Oracle JDBC データソースの作成」で作成したデータソースをクリックします。
- 2 「Additional Properties」で「Custom Properties」をクリックし、「New」をクリックします。
- 3 「Name」ボックスに useRRASetEquals と入力し、「Value」ボックスに true と入力します。
- 4 「OK」または「Apply」をクリックし、「Save directly to master configuration」をクリックします。

Rights Management 用の Oracle JDBC データソースの作成

注意：この節は、Rights Management がインストール済みの場合にのみ適用されます。

- 1 ナビゲーションツリーで、Resources / JDBC / JDBC Providers をクリックし、右側のウィンドウで、「Oracle JDBC プロバイダーの作成」で作成したプロバイダーをクリックします。
- 2 「Additional Properties」で「Data sources」をクリックし、「New」をクリックします。
- 3 Step 1 ウィンドウで値を次のように設定し、「Next」をクリックします。
 - 「Data source name」ボックスに Livecycle - oracle - RM_DS と入力します。
 - 「JNDI name」ボックスに EDC_DS と入力します。
 - 「Component-Managed Authentication and XA Recovery Authentication Alias」のリストで、「37 ページの [6.2.3 データベース用の J2C 認証エイリアスの作成](#)」でこのデータソース用に作成した認証エイリアスを選択します。
- 4 Step 2 ウィンドウで、「URL」ボックスに次の行を入力し、「Next」をクリックします。

jdbc:oracle:thin:@<server_host>:<port>:<SID>

<server_host> はデータベースサーバーの IP アドレス、<port> はデータベースがリスンしているポート（デフォルトは 1521）、<SID> はデータベースのサービス ID です。

- 5 Step 3 ウィンドウで、「Finish」をクリックして、「Save directly to master configuration」をクリックします。

- 6 前の手順で追加パラメーターを変更するために作成したデータソースを選択し、オプションを次のように設定します。
 - Container-managed authentication alias リストで、「37 ページの「[6.2.3 データベース用の J2C 認証エイリアスの作成](#)」でこのデータソース用に作成した認証エイリアスを選択します。
 - Mapping-configuration alias リストで「DefaultPrincipalMapping」を選択します。
- 7 「OK」をクリックし、次に「Save directly to master configuration」をクリックします。

Rights Management 用の Livecycle - oracle - RM_DS 接続プールの設定

注意：この節は、Rights Management がインストール済みの場合にのみ適用されます。

- 1 ナビゲーションツリーで、Resources / JDBC / JDBC Providers をクリックし、右側のウィンドウで、「Oracle JDBC プロバイダーの作成」で作成した Oracle JDBC ドライバープロバイダーをクリックします。
- 2 「Additional Properties」で「Data sources」をクリックし、右側のウィンドウで「Livecycle - oracle - RM_DS」をクリックします。
- 3 次の画面の「Additional Properties」で「Connection Pool Properties」をクリックし、プロパティを次のように設定します。
 - 「Minimum connections」ボックスに 20 と入力します。
 - 「Maximum connections」ボックスに 1 と入力します。
- 4 「OK」または「Apply」をクリックし、「Save directly to master configuration」をクリックします。

Oracle 用のカスタムプロパティの設定：

- 1 ナビゲーションツリーで、Resources / JDBC / Data sources をクリックし、右側のウィンドウで、「Rights Management 用の DB2 JDBC データソースの作成」で作成したデータソースをクリックします。
- 2 「Additional Properties」で「Custom Properties」をクリックし、「New」をクリックします。
- 3 「Name」ボックスに useRRASetEquals と入力し、「Value」ボックスに true と入力します。
- 4 「OK」または「Apply」をクリックし、「Save directly to master configuration」をクリックします。

6.3.3 SQL Server データソースの設定

SQL Server データソースを設定するには、まず SQL Server データベースドライバーをインストールする必要があります。次に、WebSphere 上に SQL Server JDBC プロバイダーを作成してから、WebSphere 上にデータソースを作成し、対応する接続プールを設定する必要があります。

SQL Server データベースドライバーのインストール

- まだ行っていない場合は、Microsoft ダウンロードサイトを参照し、このサイトの指示に従って SQL Server JDBC Driver 3.0 のダウンロードとインストールを実行します。

注意：Microsoft SQL Server 2005 SP2 および Microsoft SQL Server 2008 のどちらのサーバーにも SQL Server JDBC ドライバー 3.0 を使用します。

注意：システム上でドライバーをインストールしたディレクトリの場所を控えておいてください。

SQL Server JDBC プロバイダーの作成

- 1 WebSphere Administrative Console のナビゲーションツリーで、Environment / Websphere Variables をクリックし、右側のウィンドウで「MICROSOFT_JDBC_DRIVER_PATH」をクリックします。
- 2 「General Properties」の「Value」ボックスに、作成した sqljdbc.jar ファイルのパスを入力し、「OK」をクリックします。

- 3 「Messages」ボックスで、「Save directly to master configuration」をクリックします。
- 4 ナビゲーションツリーで、Resources / JDBC / JDBC Providers をクリックします。
- 5 右側のウィンドウの Scope ドロップダウンリストで、レベルとして「Cluster=<cluster name>」を選択し、「New」をクリックします。
- 6 Create new JDBC provider ウィンドウで、値を次のように設定し、「Next」をクリックします。
 - Database type リストで「SQL Server」を選択します。
 - Provider type リストで「Microsoft SQL Server JDBC Driver」を選択します。
 - Implementation type リストで「Connection Pool Data Source」を選択します。
 - 「Name」ボックスで、Microsoft SQL Server JDBC Driver と入力するか、デフォルト値をそのまま使用します。
- 7 Enter database class path information ウィンドウで、既存のエントリを次のいずれかに置き換えて、「Next」をクリックします。
 - \${MICROSOFT_JDBC_DRIVER_PATH}/sqljdbc.jar

注意：WebSphere 変数 MICROSOFT_JDBC_DRIVER_PATH が設定されていると、データベースクラスパスの情報が自動的に設定されます。
- 8 Summary ウィンドウで、「Finish」をクリックして、「Save directly to master configuration」をクリックします。

LiveCycle 用の SQL Server データソースの作成

次の手順に従って、使用しているアプリケーションサーバーのバージョンに適した SQL Server データソースを作成します。

- 1 ナビゲーションツリーで、Resources / JDBC / JDBC Providers をクリックし、右側のウィンドウで、「SQL Server JDBC プロバイダーの作成」で作成したプロバイダーをクリックします。
- 2 「Additional Properties」で「Data sources」をクリックし、「New」をクリックします。
- 3 Enter basic data source information ウィンドウで、値を次のように設定し、「Next」をクリックします。
 - 「Data source name」ボックスに Livecycle - SQLServer - IDP_DS と入力します。
 - 「JNDI name」ボックスに IDP_DS と入力します。
- 4 「Enter database specific properties for the data source」で、データベース名、サーバー名およびポートを入力します。
- 5 Setup security aliases ウィンドウで、次の設定を行って、「Next」をクリックします。
 - Component managed authentication alias リストで、「データソース用の J2C 認証の設定を作成するには」でこのデータソース用に作成した認証エイリアスを選択します。
 - Mapping-configuration alias リストで「DefaultPrincipalMapping」を選択します。
 - Container managed authentication alias リストで、「データソース用の J2C 認証の設定を作成するには」でこのデータソース用に作成した認証エイリアスを選択します。
- 6 Summary ウィンドウで、「Finish」をクリックして、「Save directly to master configuration」をクリックします。
- 7 データソースのデータストアヘルパクラスを設定します。次のタスクを実行します。
 - ナビゲーションツリーで、Resources / JDBC / Data sources をクリックし、右側のウィンドウで、作成したデータソースをクリックします。
 - 次の画面の「Data store helper class name」で、「Specify a user-defined data store helper」を選択し、既存のエントリを次のテキストに置き換えます。
com.ibm.websphere.rsdadapter.GenericDataStoreHelper

- 8 ステートメントキャッシュサイズを変更します。次のタスクを実行します。
- WebSphere Administrative Console で、**JDBC / Data Sources** をクリックします。
 - 作成したデータソースをクリックし、「Additional Properties」で「WebSphere Application Server data source properties」をクリックします。
 - 「Statement cache size」フィールドの値を 80 に変更します。
 - 「OK」または「Apply」をクリックし、「Save directly to master configuration」をクリックします。

Livecycle - SQLServer - IDP_DS 接続プールの設定

- 1 ナビゲーションツリーで、**Resources / JDBC / JDBC Providers** をクリックし、右側のウィンドウで、既に作成したプロバイダーをクリックします。
 - Microsoft SQL Server JDBC Driver
- 2 「Additional Properties」で「Data sources」をクリックし、「Livecycle - SQLServer - IDP_DS」を選択します。
- 3 次の画面の「Additional Properties」で「Connection Pool Properties」をクリックし、「Maximum connections」ボックスに 30 と入力します。
- 4 「OK」または「Apply」をクリックし、「Save directly to master configuration」をクリックします。

SQL Server 用のカスタムプロパティの設定

- 1 ナビゲーションツリーで、**Resources / JDBC / Data sources** をクリックし、右側のウィンドウで、「LiveCycle 用の SQL Server データソースの作成」セクションで作成したデータソースをクリックします。
- 2 「Additional Properties」で「Custom properties」をクリックし、「New」をクリックします。
- 3 「Name」ボックスに useRRASetEquals と入力し、「Value」ボックスに true と入力します。
- 4 「OK」または「Apply」をクリックし、「Save directly to master configuration」をクリックします。

Rights Management 用の SQL Server データソースの作成

次の手順に従って、使用しているアプリケーションサーバーのバージョンに適した SQL Server データソースを作成します。

- 1 ナビゲーションツリーで、**Resources / JDBC / JDBC Providers** をクリックし、右側のウィンドウで、「SQL Server JDBC プロバイダーの作成」で作成したプロバイダーをクリックします。
- 2 「Additional Properties」で「Data sources」をクリックし、「New」をクリックします。
- 3 **Enter basic data source information** ウィンドウで、値を次のように設定し、「Next」をクリックします。
 - 「Data source name」ボックスに Livecycle - SQLServer - RM_DS と入力します。
 - 「JNDI name」ボックスに EDC_DS と入力します。
- 4 **Enter database specific properties for the data source** ウィンドウで、「Data store helper class name」ボックスの既存のエントリを次の値に置き換えます。
`com.ibm.websphere.rsadapter.GenericDataStoreHelper`
- 5 **Setup security aliases** ウィンドウで、次の設定を行って、「Next」をクリックします。
 - **Component managed authentication alias** リストで、「データソース用の J2C 認証の設定を作成するには」でこのデータソース用に作成した認証エイリアスを選択します。
 - **Mapping-configuration alias** リストで「DefaultPrincipalMapping」を選択します。
 - **Container managed authentication alias** リストで、「データソース用の J2C 認証の設定を作成するには」でこのデータソース用に作成した認証エイリアスを選択します。
- 6 **Summary** ウィンドウで、「Finish」をクリックして、「Save directly to master configuration」をクリックします。

- 7 ステートメントキャッシュサイズを変更します。次のタスクを実行します。
- WebSphere Administrative Console で、**JDBC / Data Sources** をクリックします。
 - 作成したデータソースをクリックし、「Additional Properties」で「WebSphere Application Server data source properties」をクリックします。
 - 「Statement cache size」フィールドの値を 80 に変更します。
 - 「OK」または「Apply」をクリックし、「Save directly to master configuration」をクリックします。

Livecycle - SQLServer - RM_DS 接続プールの設定

- 1 ナビゲーションツリーで、**Resources / JDBC / JDBC Providers** をクリックし、右側のウィンドウで、既に作成したプロバイダーをクリックします
 - **SQL Server Provider**
- 2 「Additional Properties」で「Data sources」をクリックし、「Livecycle - SQLServer - RM_DS」を選択します。
- 3 次の画面の「Additional Properties」で「Connection Pool Properties」をクリックし、「Maximum connections」ボックスに 20 と入力します。
- 4 「OK」または「Apply」をクリックし、「Save directly to master configuration」をクリックします。

SQL Server 用のカスタムプロパティの設定

- 1 ナビゲーションツリーで、**Resources / JDBC / Data sources** をクリックし、右側のウィンドウで、作成したデータソースをクリックします。
- 2 「Additional Properties」で「Custom properties」をクリックし、「New」をクリックします。
- 3 「Name」ボックスに useRRASetEquals と入力し、「Value」ボックスに true と入力します。
- 4 「OK」または「Apply」をクリックし、「Save directly to master configuration」をクリックします。

Windows 上での統合セキュリティの設定

- 1 ナビゲーションツリーで、**Resources / JDBC / Data Sources** をクリックし、右側のウィンドウで「IDP_DS」をクリックします。
- 2 右側のウィンドウの「Additional Properties」で「Custom Properties」をクリックし、次の画面で「integratedSecurity」をクリックします。
- 3 次の画面の「General Properties」で、「Value」ボックスに true と入力します。
- 4 ナビゲーションツリーで、**Resources / JDBC / Data Sources** をクリックし、右側のウィンドウで「Livecycle - SQLServer - RM_DS」をクリックします。
- 5 右側のウィンドウの「Additional Properties」で「Custom Properties」をクリックし、次の画面で「integratedSecurity」をクリックします。
- 6 次の画面の「General Properties」で、「Value」ボックスに true と入力します。
- 7 「Apply」をクリックして、「Save directly to master configuration」をクリックします。
- 8 WebSphere がインストールされているコンピューター上で、Windows システムパス (C:\Windows) に sqljdbc_auth.dll ファイルを追加します。sqljdbc_auth.dll ファイルは、Microsoft SQL JDBC 3.0 ドライバーのインストールディレクトリ (デフォルトは [InstallDir]/sqljdbc_3.0/enu/auth/x86) と同じ場所にあります。
- 9 次のタスクを実行して、WebSphere Application Server (ノード名) を開始する Windows サービスの「ログオン」プロパティを変更します。
 - スタート/設定/コントロールパネル/管理ツール/サービスをクリックします。
 - 「[ノード名]」を右クリックして、「プロパティ」を選択します。

- ・「ログオン」タブで「アカウント」を選択し、ローカルシステム以外の有効なユーザー アカウントを選択して、「OK」をクリックします。

10 SQL Server のセキュリティを「混合モード」から「Windows 認証のみ」に変更します。

6.4 次の手順

WebSphere Application Server クラスターを設定したら、以下のタスクを実行します。

- Configuration Manager を使用して、LiveCycle EAR ファイルを設定します（「デプロイのための LiveCycle の設定」を参照）。
- 以下のいずれかの方法を選択して、LiveCycle EAR ファイルを WebSphere Application Server クラスターにデプロイします。
 - ・ **自動**：Configuration Manager を使用します（「デプロイのための LiveCycle の設定」を参照）。
 - ・ **手動**：「付録 - WebSphere への手動デプロイ」を参照してください。

第7章：WebSphereへの手動デプロイ

7.1 LiveCycle モジュールのデプロイについて

LiveCycle をデプロイする前に、次のタスクが完了していることを確認してください。

- Configuration Manager を実行し、システムおよびアプリケーションサーバーの要件に従って LiveCycle モジュールを設定している。デプロイメントにモジュールを追加するには、Configuration Manager を実行して変更を行い、更新した EAR ファイルを再デプロイします。

LiveCycle を初めてデプロイする場合は、EAR ファイルをデプロイした後に、Configuration Manager を使用してデータベースを初期化します。

外部 Web サーバーを使用している場合は、Web サーバーのマニュアルを参照して、アプリケーションサーバーへのアクセスに必要な設定について確認してください。

7.1.1 デプロイ可能なコンポーネントの概要

デプロイメントプロセス中に、LiveCycle の次のコンポーネントをデプロイする必要があります。

- adobe-livecycle-native-websphere-[OS].ear
- adobe-livecycle-websphere.ear
- adobe-workspace-client.ear

Configuration Manager を使用して LiveCycle を設定すると、これらのファイルは [LiveCycle root]/configurationManager/export/ ディレクトリに置かれます。

7.2 WebSphereへのデプロイ

LiveCycle モジュールを WebSphere にデプロイするには、WebSphere Administrative Console を使用して、コンポーネントの EAR ファイルをアプリケーションサーバーにデプロイします。

WebSphere にデプロイする前に、アプリケーションサーバーまたはクラスターを起動します。必須のコンポーネントをデプロイしたら、サービスを起動する前にアプリケーションサーバーまたはクラスターを停止して再起動します。

EAR ファイルをデプロイするには：

- 1 WebSphere Administrative Console のナビゲーションツリーで、**Applications / New Application** をクリックします。
- 2 右側のウィンドウで、「**New Enterprise Application**」をクリックし、「**Remote file system**」または「**Local File System**」を選択します。
- 3 「**Browse**」をクリックして、「デプロイ可能なコンポーネントの概要」に示されているいずれかの EAR ファイルを選択します。
- 4 「**Show all installation options and parameters**」を選択して、「**Choose to generate default bindings and mappings**」を展開します。
- 5 「**Generate Default Bindings**」を選択して、「**Next**」をクリックします。
- 6 右側の Summary ウィンドウの左側の列で最後の手順を選択してから、「**Finish**」をクリックします。

- 7 EAR ファイルが正常にインストールされたら、「Messages」ボックスで、「Save directly to Master Configuration」をクリックします。
- 8 「デプロイ可能なコンポーネントの概要」に記載されている各 EAR ファイルについて、これらの手順を繰り返します。

7.3 アプリケーションの起動

モジュールをデプロイした後に、アプリケーションを起動する必要があります。アプリケーションが正しくデプロイされて起動されると、アプリケーション名の横にある赤い「X」が緑の矢印に変わります。アプリケーションを起動できないと、WebSphere のエラーメッセージが表示されます。

WebSphere のエラーメッセージについて詳しくは、WebSphere Application Server のマニュアルを参照してください。

WebSphere でアプリケーションを起動するには：

- 1 WebSphere Administrative Console ナビゲーションツリーで、Applications / Application Types / WebSphere Enterprise applications をクリックします。
- 2 起動するいずれかの、またはすべての LiveCycle アプリケーションを選択して、「Start」をクリックします。ステータスの横にある赤い「X」が緑の矢印に変わったアプリケーションは、実行中であることを示しています。

第8章：デプロイメント後のタスク

8.1 一般的なタスク

8.1.1 システムイメージバックアップの実行

実稼働環境に LiveCycle をインストールおよびデプロイした後、このシステムを稼働する前に、LiveCycle を実装したサーバーのシステムイメージバックアップを実行することをお勧めします。

このバックアップには、LiveCycle のデータベース、GDS ディレクトリおよびアプリケーションサーバーを含める必要があります。これは、ハードドライブまたはコンピューター全体が動作しなくなった場合に、コンピューターの内容の復元に使用できる完全なシステムバックアップです。管理ヘルプの「LiveCycle のバックアップと回復」トピックを参照してください。

8.1.2 アプリケーションサーバーの再起動

LiveCycle を初めてデプロイする際、サーバーはデプロイメントモードになっています。このモードでは、ほとんどのモジュールがメモリ内に置かれます。このため、メモリの消費量が大きく、サーバーは実稼働に適した状態ではありません。アプリケーションサーバーを再起動して、サーバーをクリーンな状態に戻す必要があります。

8.1.3 デプロイメントの確認

Administration Console にログインして、デプロイメントを確認できます。正常にログインできる場合は、LiveCycle がアプリケーションサーバーで実行されており、データベースにデフォルトのユーザーが作成されています。

アプリケーションサーバーのログファイルを確認して、コンポーネントが正しくデプロイされたことを確認したり、発生する可能性のあるデプロイメントの問題の原因を特定したりすることができます。

8.1.3.1 Administration Console へのアクセス

Administration Console は、LiveCycle の各種の設定ページにアクセスするための Web ベースのポータルです。これらの設定ページでは、LiveCycle ES3 の動作を制御する実行時プロパティを設定できます。Administration Console にログインすると、User Management、監視フォルダー、電子メールクライアント設定および他のサービスの管理設定オプションにアクセスできます。また、Administration Console では「アプリケーションおよびサービス」にアクセスすることもできます。これは、管理者がアーカイブの管理や、実稼働環境へのサービスのデプロイに使用します。

ログインする場合のデフォルトのユーザー名とパスワードは、それぞれ administrator と password です。初回のログイン後は、User Management にアクセスしてパスワードを変更してください。

Administration Console にアクセスするには、デプロイ済みの LiveCycle がアプリケーションサーバー上で実行されている必要があります。

Administration Console の使用方法については、[管理ヘルプ](#)を参照してください。

- 1 Web ブラウザーに次の URL を入力します。

`http://[hostname]:[port]/adminui`

例：`http://localhost:9080/adminui`

- 2 LiveCycle にアップグレードした場合、以前の LiveCycle インストールと同じ管理者ユーザー名およびパスワードを入力します。新規インストールの場合は、デフォルトのユーザー名とパスワードを入力します。

- 3 ログイン後、「サービス」をクリックして、サービスの管理ページにアクセスするか、「設定」をクリックして、様々なモジュールの設定を管理できるページにアクセスします。

8.1.3.2 デフォルトのパスワードの変更

LiveCycle では、インストール時に 1 つ以上のデフォルトのユーザーが作成されます。これらのユーザーのパスワードは製品資料に記載され、公開されています。セキュリティ要件に応じて、このデフォルトのパスワードを変更する必要があります。

LiveCycle 管理者のユーザーpasswordは、デフォルトで「password」に設定されています。Administration Console / 設定 / User Management でパスワードを変更してください。

8.1.3.3 ログファイルの表示

実行時や起動時のエラーなどのイベントは、アプリケーションサーバーのログファイルに記録されます。アプリケーションサーバーへのデプロイ中に何らかの問題が発生した場合には、ログファイルを参照して問題を見つけることができます。ログファイルは、テキストエディターを使用して開くことができます。

次のログファイルが [appserver root]/profiles/[profilename]/logs/[server name] ディレクトリにあります。

- SystemErr.log
- SystemOut.log
- startServer.log

注意：LiveCycle を起動するたびに、ログに次のエラーが記録されます。

```
FacesConfigur E org.apache.myfaces.config.FacesConfigurator configureRenderKits failed to configure class com.adobe.framework.jsf.renderkit.SecureInputRenderer java.lang.ClassCastException
```

このエラーは、IBM JSF エンジンのバージョンが、WebSphere で期待されるものとは異なることが原因で発生します。これは既知の問題であり、無視しても問題ありません。

8.2 LiveCycle クラスターの検証

- 1 クラスターのすべてのアプリケーションサーバーインスタンスが起動していることを確認します。
- 2 Gemfire.log ファイルを参照します。このファイルは、アプリケーションサーバーに応じて、次のディレクトリに配置されています。
 - WebSphere : [adobe_temp_dir]/adobews_*/Caching

adobe_temp_dir は、Configuration Manager で EAR を設定しているときに使用する一時ディレクトリです。
- 3 次のようなメッセージで、キャッシングがクラスターのすべてのサーバーに接続されていることを確認できます。

```
[info 2008/01/22 14:24:31.109 EST GemfireCacheAdapter <UDP mcast receiver> nid=0x5b611c24] Membership: received new view [server-0:2916|1] [server-0:2916/2913, server-1:3168/3165] [info 2008/01/22 14:24:31.125 EST GemfireCacheAdapter <View Message Processor> nid=0x7574d1dc] DMMembership: admitting member <server-1:3168/3165>; now there are 2 non-admin member(s)
```

注意：非管理メンバーの数（上記のログエントリの例では 2）がクラスター内のメンバーの数と一致することを確認してください。一致しない場合は、クラスター内的一部のメンバーがキャッシングに接続されていないことを意味します。

8.3 モジュールの Web アプリケーションへのアクセス

LiveCycle のデプロイ後には、次のモジュールに関連付けられた Web アプリケーションにアクセスできます。

- Reader Extensions
- Adobe® LiveCycle® Workspace 10
- Adobe® LiveCycle® Rights Management 10

デフォルトの管理者権限を使用して Web アプリケーションにアクセスし、そのアプリケーションにアクセス可能であることを確認したら、他のユーザーがログインしてアプリケーションを使用できるように追加のユーザーとロールを作成できます ([管理ヘルプ](#)を参照)。

8.3.1 Reader Extensions Web アプリケーションへのアクセス

注意：Reader Extensions 密密鍵証明書を適用して、新しいユーザーのユーザーロールを適用する必要があります (LiveCycle 管理ヘルプの「秘密鍵証明書を Reader Extensions で使用するための設定」を参照)。

- 1 Web ブラウザーを開き、次の URL を入力します。

`http://[hostname]:[port]/ReaderExtensions`

- 2 LiveCycle のユーザー名とパスワードを使用してログインします。

注意：ログインするには、管理者またはスーパーユーザーの権限が必要です。他のユーザーが Reader Extensions Web アプリケーションにアクセスできるようにするには、User Management でユーザーを作成し、そのユーザーに Reader Extensions Web アプリケーションロールを付与する必要があります。

8.3.2 Workspaceへのアクセス

- 1 Web ブラウザーを開き、次の URL を入力します。

`http://[hostname]:[port]/workspace`

- 2 LiveCycle のユーザー名とパスワードを使用してログインします。

8.3.3 Rights Managementへのアクセス

User Management で Rights Management End User ロールのユーザーを作成し、そのユーザーに関連付けられたログイン情報を使用して Rights Management の管理者またはエンドユーザー アプリケーションにログインする必要があります。

注意：デフォルトの管理者ユーザーは、Rights Management エンドユーザー Web アプリケーションにはアクセスできません。ただし、このユーザーのプロファイルに必要なロールを追加できます。新しいユーザーを作成したり、既存のユーザーを修正したりするには、Administration Console を使用します。

Rights Management エンドユーザー Web アプリケーションへのアクセス

- ❖ Web ブラウザーを開き、次の URL を入力します。

`http://[hostname]:[port]/edc/Login.do`

Rights Management 管理 Web アプリケーションへのアクセス

- 1 Web ブラウザーを開き、次の URL を入力します。

`http://[hostname]:[port]/adminui`

- 2 サービス／LiveCycle Rights Management ES3 をクリックします

ユーザーおよびロールの設定について詳しくは、管理ヘルプを参照してください。

Rights Management End User ロールのアサイン

- 1 Administration Console にログインします (『51 ページの「[8.1.3.1 Administration Console へのアクセス](#)」を参照)。
- 2 設定／User Management／ユーザーとグループをクリックします。
- 3 「キーワード」ボックスに all と入力し、条件 2 リストで「グループ」を選択します。
- 4 「検索」をクリックし、該当するドメインについて、表示されるリストの「すべてのプリンシパル」をクリックします。
- 5 「ロールアサイン」タブをクリックし、「ロールを検索」をクリックします。
- 6 ロールのリストで、「Rights Management End User」の横にあるチェックボックスを選択します。
- 7 「OK」をクリックし、「保存」をクリックします。

8.3.4 User Management へのアクセス

User Management を使用すると、管理者は 1 つまたは複数のサードパーティユーザー ディレクトリに同期するすべてのユーザーおよびグループのデータベースを管理できます。User Management には、Reader Extensions、Workspace、Rights Management、Adobe® LiveCycle® Process Management 10、Adobe® LiveCycle® Forms 10、PDF Generator などの LiveCycle モジュールの認証、権限付与およびユーザー管理の機能があります。

- 1 Administration Console にログインします。
- 2 ホームページで、設定／User Management をクリックします。

注意：User Management でのユーザー設定について詳しくは、User Management ページの右上隅にある「User Management ヘルプ」をクリックしてください。

8.4 PDF Generator の設定

PDF Generator を LiveCycle の一部としてインストールしている場合は、次のタスクを実行します。

8.4.1 環境変数

PDF Generator モジュールをインストールして、ファイルを PDF に変換するように設定した場合、一部のファイル形式については、環境変数を手動で設定して、対応するアプリケーションの起動に使用する実行ファイルの絶対パスを含める必要があります。次の表に、インストールされたネイティブアプリケーション用の環境変数の一覧を示します。

注意：クラスター内のすべてのノードに、必要なアプリケーションがインストールされていることを確認してください。

注意：すべての環境変数とそれぞれのパスでは、大文字と小文字が区別されます。

アプリケーション	環境変数	例
Adobe Acrobat	Acrobat_PATH	C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrobat.exe
Adobe FrameMaker®	FrameMaker_PATH	C:\Program Files (x86)\Adobe\FrameMaker 7.1\FrameMaker.exe
メモ帳	Notepad_PATH	C:\WINDOWS\notepad.exe Notepad_PATH 変数は空欄でかまいません。
OpenOffice	OpenOffice_PATH	C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3

アプリケーション	環境変数	例
Adobe PageMaker®	PageMaker_PATH	C:\Program Files (x86)\Adobe\PageMaker 7.0\PageMaker.exe
WordPerfect	WordPerfect_PATH	C:\Program Files (x86)\WordPerfect Office 12\Programs\wpwin12.exe
Adobe Photoshop®	Photoshop_PATH	C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop CS4\Photoshop.exe

注意：これらの環境変数は、クラスター内のすべてのノードに対して設定する必要があります。

注意：環境変数 OpenOffice_PATH は、実行ファイルではなく、インストールフォルダーのパスに設定します。

Word、PowerPoint、Excel、Visio、Project などの Microsoft Office アプリケーションまたは AutoCAD のパスを設定する必要はありません。これらのアプリケーションがサーバーにインストールされている場合は、Generate PDF サービスが自動的にこれらのアプリケーションを起動します。

新しい Windows 環境変数の作成

- 1 スタート／コントロールパネル／システムを選択します。
- 2 「詳細設定」タブをクリックして、「環境変数」をクリックします。
- 3 「システム環境変数」セクションで、「新規」をクリックします。
- 4 設定が必要な環境変数の名前（例えば、Photoshop_PATH など）を入力します。このフォルダーは、実行ファイルを含むフォルダーです。例えば、次のパスを入力します。

```
D:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS4\Photoshop.exe
```

Linux または UNIX での PATH 変数の設定 (OpenOffice のみ)

次のコマンドを実行します。

```
export OpenOffice_PATH=/opt/openoffice.org3
```

8.4.2 HTTP プロキシサーバーを使用するようにアプリケーションサーバーを設定

LiveCycle が実行されているコンピューターが、プロキシ設定を使用して外部 Web サイトにアクセスしている場合、アプリケーションサーバーは、次の値を Java 仮想マシン (JVM) 引数として設定して起動する必要があります。

```
-Dhttp.proxyHost=[server host]
-Dhttp.proxyPort=[server port]
```

アプリケーションサーバーを HTTP プロキシホスト設定で起動するには、次の手順を完了します。

- 1 WebSphere Administrative Console のナビゲーションツリーで、WebSphere Administrative Console にログインし、Servers / Server Types / WebSphere application servers をクリックし、設定するサーバーインスタンスの名前（例えば server1）をクリックします。
- 2 「Server Infrastructure」で、Java and Process Management / Process Definition をクリックします。
- 3 「Additional Properties」で、Java Virtual Machine / Custom Properties をクリックします。
- 4 「New」をクリックし、「Name」ボックスに http.proxyHost と入力します。
- 5 「Value」ボックスに、HTTP プロキシサーバーのホスト名または IP アドレスを入力し、「OK」をクリックします。
- 6 「New」をクリックし、「Name」ボックスに http.proxyPort と入力します。
- 7 「Value」ボックスに、HTTP プロキシサーバーのポート番号を入力し、「OK」をクリックします。
- 8 「Messages」ボックスで、「Save directly to master configuration」をクリックします。
- 9 WebSphere サーバーインスタンスをすべて再起動します。

8.4.3 Adobe PDF プリンターをデフォルトのプリンターとして設定

Adobe PDF プリンターを、サーバーのデフォルトプリンターに設定する必要があります。Adobe PDF プリンターがデフォルトとして設定されていない場合、PDF Generator ではファイルを変換できません。

クラスターの場合、Adobe PDF プリンターを、すべてのノードのデフォルトプリンターに設定する必要があります。

デフォルトプリンターの設定

- 1 スタート／プリンターと FAX を選択します。
- 2 プリンターと FAX ウィンドウで、「Adobe PDF」を右クリックし、「通常使うプリンターに設定」を選択します。

8.4.4 Acrobat Professional の設定 (Windows ベースのコンピューターのみ)

注意：この手順は、LiveCycle のインストールを完了後に Acrobat へのアップグレードまたは Acrobat のインストールを行った場合にのみ必要です。Acrobat のアップグレードは、Configuration Manager を実行してアプリケーションサーバーに LiveCycle をデプロイした後に実行できます。Acrobat Professional のルートディレクトリは、[Acrobatroot] と表記します。通常、ルートディレクトリは C:\Program Files\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat です。

PDF Generator で使用するための Acrobat の設定

- 1 Acrobat の以前のバージョンがインストールされている場合、Windows コントロールパネルの「プログラムの追加と削除」を使用して Acrobat をアンインストールします。
- 2 インストーラーを実行して Acrobat X Pro をインストールします。
- 3 LiveCycle インストールメディアの additional\scripts フォルダーに移動します。
- 4 次のバッチファイルを実行します。

```
Acrobat_for_PDFG_Configuration.bat [LiveCycle root]/pdflg_config
```

注意：クラスターでは、LiveCycle がインストールされているクラスターノード上でコマンドを実行する必要があります。

- 5 Acrobat を開き、ヘルプ／アップデートの有無をチェック／環境設定を選択します。
- 6 「自動的に新しいアップデートを確認する」を選択解除します。

Acrobat のインストールの検証

- 1 システム上の PDF ファイルに移動し、そのファイルをダブルクリックして Acrobat で開きます。PDF ファイルが正常に開いた場合は、Acrobat が正しくインストールされています。
- 2 PDF ファイルを正しく開くことができない場合は、Acrobat をアンインストールしてから再インストールします。

注意：Acrobat のインストール完了後に表示される Acrobat のすべてのダイアログボックスを閉じてから、Acrobat の自動アップデートを無効化してください。環境変数 Acrobat_PATH を、Acrobat.exe を指すように設定してください（例えば、C:\Program Files\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrobat.exe）。

ネイティブアプリケーションサポートの設定

- 1 前の手順で説明したように、Acrobat をインストールして検証します。
- 2 Adobe PDF プリンターをデフォルトのプリンターとして設定します。

8.4.5 マルチスレッドファイル変換のユーザーアカウントの設定

デフォルトでは、PDF Generator は、一度に 1 つの OpenOffice、Microsoft Word または PowerPoint ドキュメントのみを変換できます。マルチスレッド変換を有効にすると、OpenOffice または PDFMaker の複数のインスタンスを起動して PDF Generator で同時に複数のドキュメントを変換できます (PDFMaker は、Word 文書と PowerPoint ドキュメントの変換に使用されます)。

注意：マルチスレッドファイル変換は、Microsoft Word 2007 および Microsoft PowerPoint 2007 のみでサポートされています。Microsoft Excel 2003 および Microsoft Excel 2007 ではサポートされていません。

マルチスレッドファイル変換を有効にする必要がある場合は、[LiveCycle のドキュメント](#)から入手可能な『インストールの準備』または『アップグレードの準備』の「マルチスレッドファイル変換の有効化」の節で説明されているタスクを実行する必要があります。

Linux および Solaris ユーザーの場合、ユーザーを作成して、パスワードプロンプトが表示されないようにシステムを設定する必要があります。次の項では、ユーザーを作成し、追加の設定を行う方法の概要について説明します。

8.4.5.1 ユーザーアカウントの追加

- 1 管理コンソールで、サービス／LiveCycle PDF Generator ES3／ユーザーアカウントをクリックします。
- 2 「追加」をクリックし、LiveCycle サーバー上での管理者権限を持つユーザーのユーザー名とパスワードを入力します。OpenOffice のユーザーを設定する場合は、最初に表示される OpenOffice のアカティベート用のダイアログを閉じます。

注意：OpenOffice のユーザーを設定する場合、OpenOffice のインスタンス数を、この手順で指定したユーザーアカウント数よりも大きくすることはできません。

- 3 LiveCycle サーバーを再起動します。

注意：追加したユーザーアカウントがクラスターのすべてのノードで定義されていることを確認してください。

8.4.5.2 Linux または Solaris での OpenOffice に必要な追加設定

- 1 上記の説明に従って、ユーザーアカウントを追加します。
- 2 /etc/sudoers ファイルで、追加のユーザー (LiveCycle サーバーを実行する管理者以外) のエントリを追加します。例えば、ユーザーを lcadm、サーバーを myhost として LiveCycle を実行している場合、user1 および user2 として動作させるには、/etc/sudoers に次のエントリを追加します。

```
lcadm myhost=(user1) NOPASSWD: ALL  
lcadm myhost=(user2) NOPASSWD: ALL
```

この設定により、lcadm は、ホスト myhost において user1 または user2 として、パスワードの入力を求められることなくすべてのコマンドを実行できるようになります。

- 3 ユーザーアカウントの追加で追加したすべてのユーザーが LiveCycle サーバーに接続できるようにします。例えば、user1 というローカルユーザーに LiveCycle サーバーに接続する権限を許可するには、次のコマンドを使用します。

```
xhost +local:user1@
```

詳しくは、xhost コマンドのドキュメントを参照してください。

- 4 サーバーを再起動します。

8.4.6 Windows Server 2003 での東アジア文字のインストール

PDF Generator を使用して HTML ファイルを PDF に変換すると、日本語、韓国語、中国語などの一部の東アジア言語は、アラビア語、アルメニア語、グルジア語、ヘブライ語、インド系言語、タイ語、ベトナム語などの右から左方向に書く言語同様、PDF ファイルに表示されない可能性があります。

これらの言語を Windows Server 2003 で正常に表示するには、クライアントおよびサーバーに適切なフォントが必要です。

Windows Server 2003への東アジア文字のインストール

- 1 スタート/コントロールパネル/地域と言語のオプションを選択します。
- 2 「言語」タブをクリックし、「東アジア言語のファイルをインストールする」を選択します。
- 3 「詳細設定」タブをクリックし、「コードページ変換テーブル」のすべてのオプションを選択します。

変換された PDF ファイルで依然としてフォントが正しく表示されない場合は、C:\WINDOWS\Fonts ディレクトリに Arial Unicode MS (True Type) フォント (ARIALUNI.TTF) があることを確認します。

8.4.7 PDF Generatorへのフォントの追加

LiveCycle にはフォントの中央リポジトリがあり、すべての LiveCycle モジュールがアクセスできます。サーバー上の LiveCycle 以外のアプリケーションで、追加フォントを使用できるように設定します。これにより、PDF Generator では、そのアプリケーションを使用して作成された PDF ドキュメントで追加フォントを使用できるようになります。

注意：指定したフォントフォルダーに新しいフォントを追加したら、アプリケーションサーバーを再起動します。

8.4.7.1 LiveCycle 以外のアプリケーション

次のリストには、PDF Generator でサーバー側の PDF 生成に使用できる LiveCycle 以外のアプリケーションが含まれています。

Windows 専用アプリケーション

- Microsoft Office Word
- Microsoft Office Excel
- Microsoft Office PowerPoint
- Microsoft Office Project
- Microsoft Office Visio
- Microsoft Office Publisher
- AutoDesk AutoCAD
- Corel WordPerfect
- Adobe Photoshop CS
- Adobe FrameMaker
- Adobe PageMaker
- Adobe Acrobat Professional

マルチプラットフォームアプリケーション

- OpenOffice Writer
- OpenOffice Calc
- OpenOffice Draw
- OpenOffice Impress

注意：これらのアプリケーションの他にも、各ユーザーが追加したアプリケーションが含まれている場合があります。

上記のアプリケーションのうち OpenOffice スイート (Writer、Calc、Draw および Impress) は、他のアプリケーションが Windows にのみ対応しているのに対して、Windows、Solaris および Linux プラットフォームに対応しています。

8.4.7.2 Windows 専用アプリケーションへの新しいフォントの追加

上記のすべての Windows 専用アプリケーションでは、C:\Windows\Fonts (または同等の) フォルダーにあるすべてのフォントにアクセスできます。これらのアプリケーションには、C:\Windows\Fonts に加えて、それぞれ固有のフォントフォルダーが存在する場合があります。

このため、LiveCycle フォントディレクトリにカスタムフォントを追加する場合、C:\Windows\Fonts (または同等の) フォルダーにそのフォントをコピーして、Windows 専用のアプリケーションでもこれらのフォントを使用できるようにする必要があります。

カスタムフォントの使用に際しては、使用許諾契約に基づくライセンスを取得して、そのフォントにアクセスするアプリケーションでの使用が許可されている必要があります。

8.4.7.3 その他のアプリケーションへの新しいフォントの追加

他のアプリケーションに PDF 作成のサポートを追加した場合、これらのアプリケーションのヘルプを参照して新しいフォントを追加します。Windows では、通常はカスタムフォントを C:\Windows\Fonts (または同等の) フォルダーに追加すれば十分です。

8.4.8 HTML から PDF への変換の設定

HTML から PDF への変換プロセスは、Acrobat X の設定を使用するように設計されています。この設定は、PDF Generator の設定よりも優先されます。

注意：この設定は、HTML から PDF への変換プロセスを有効にするために必要です。設定が行われていない場合、この変換タイプは失敗します。

8.4.8.1 HTML から PDF への変換の設定

- 1 Acrobat のインストールおよび検証は、56 ページの「[8.4.4 Acrobat Professional の設定 \(Windows ベースのコンピューターのみ\)](#)」で説明されています。
- 2 [LiveCycle root]\plugins\x86_win32 ディレクトリにある pdfgen.api ファイルを探し、[Acrobat root]\Acrobat\plug_ins ディレクトリにコピーします。

8.4.8.2 HTML から PDF への変換における Unicode フォントのサポート

重要：入力用 zip ファイルにファイル名が 2 バイト文字の HTML ファイルが含まれている場合、HTML から PDF への変換は失敗します。この問題を回避するには、HTML ファイルに名前を付けるときに 2 バイト文字を使用しないようにします。

- 1 Unicode フォントを、使用しているシステムに応じて、次のいずれかのディレクトリにコピーします。

- Windows

[Windows root]\Windows\fonts

[Windows root]\WINNT\fonts

- UNIX

/usr/lib/X11/fonts/TrueType

/usr/openwin/lib/X11/fonts/TrueType

/usr/share/fonts/default/TrueType

```
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ttf  
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype  
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TrueType  
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF  
/Users/cfquser/Library/Fonts  
/System/Library/Fonts  
/Library/Fonts  
/Users/ + System.getProperty(<user name>, root) + /Library/Fonts  
System.getProperty(JAVA_HOME) + /lib/fonts  
/usr/share/fonts (Solaris)
```

注意：/usr/lib/X11/fonts ディレクトリが存在することを確認します。ディレクトリがない場合は、ln コマンドを使用して /usr/share/X11/fonts から /usr/lib/X11/fonts へのシンボリックリンクを作成します。

2 [LiveCycle root]/deploy/adobe-generatepdf-dsc.jar ファイルにある cffont.properties ファイルで、フォント名マッピングを変更します。

- このアーカイブを開き、cffont.properties ファイルを探して、エディターで開きます。
- Java フォント名のコンマ区切りリストで、フォントタイプごとに、Unicode システムフォントにマップを追加します。以下の例では、kochi mincho が Unicode システムフォントの名前です。
dialog=Arial, Helvetica, kochi mincho
dialog.bold=Arial Bold, Helvetica-Bold, kochi mincho ...
- プロパティファイルを保存して閉じ、adobe-generatepdf-dsc.jar ファイルを再パッケージ化して再デプロイします。

注意：日本語のオペレーティングシステムでは、cffont.properties.ja ファイルでもフォントマッピングを指定します。これは、標準の cffont.properties ファイルよりも優先されます。

 リスト内のフォントは、左から右に検索され、最初に見つかったフォントが使用されます。HTML から PDF の変換ログでは、システム内で見つかったすべてのフォント名のリストが返されます。マップが必要なフォント名を特定するには、前述したいたずれかのディレクトリにフォントを追加し、サーバーを再起動して変換を実行します。マッピングに使用するフォント名は、ログファイルから特定できます。

生成された PDF ファイルにフォントを埋め込むには、cffont.properties ファイル内の embedFonts プロパティを true に設定します（デフォルトは false）。

8.4.9 Microsoft Visio のデフォルトのマクロ設定の変更

マクロを含む Microsoft Visio のファイルを変換しようとすると、Microsoft Office Visio のセキュリティに関する通知ダイアログが表示され、変換がタイムアウトします。マクロが含まれているファイルを正常に変換するには、Visio のデフォルトのマクロ設定を変更する必要があります。

- Visio で、ツール／セキュリティセンター／マクロの設定をクリックし、次のいずれかのオプションを選択して、「OK」をクリックします。
 - 警告を表示せずにすべてのマクロを無効にする
 - すべてのマクロを有効にする

8.4.10 Network Printer Client のインストール

PDF Generator には、クライアントコンピューターに PDF Generator ネットワークプリンターをインストールするための実行ファイルが含まれています。インストールが完了すると、PDF Generator プリンターがクライアントコンピューターの既存のプリンターのリストに追加されます。その後、このプリンターを使用してドキュメントを送信し、PDF に変換することができます。

注意：Administration Console のネットワークプリンタークライアントのインストールウィザードでは、Windows オペレーティングシステムのみがサポートされています。ネットワークプリンタークライアントのインストールウィザードの起動には、32 ビット JVM を使用してください。64 ビット JVM を使用した場合は、エラーが発生します。

Windows で PDFG ネットワークプリンターのインストールが失敗する場合や、プリンターを UNIX または Linux のプラットフォームにインストールする場合は、各オペレーティングシステムのネイティブのプリンター追加ユーティリティを使用して、61 ページの「[8.4.10.2 Windows でネイティブのプリンターの追加ウィザードを使用した PDFG ネットワークプリンターの設定](#)」の説明に従って設定してください。

8.4.10.1 PDF Generator ネットワークプリンタークライアントのインストール

注意：Windows Server 2008 で PDF Generator ネットワークプリンタークライアントをインストールする前に、Windows Server 2008 にインターネット印刷クライアント機能がインストールされていることを確認してください。機能のインストールについては、Windows Server 2008 のヘルプを参照してください。

1 PDF Generator をサーバーに正常にインストールしたことを見つめます。

2 次のいずれかを実行します。

- Windows クライアントコンピューターから、Web ブラウザーに次の URL を入力します。[host] は PDF Generator をインストールしたサーバーの名前、[port] は使用しているアプリケーションサーバーポートです。
`http://[host]:[port]/pdfg-ipp/install`
- Administration Console で、ホーム／サービス／PDF Generator／PDFG ネットワークプリンターをクリックします。「PDFG ネットワークプリンターのインストール」セクションで、「ここをクリックしてください」をクリックして、PDFG ネットワークプリンターのインストールを起動します。

3 インターネットポートの構成画面で、「**指定されたユーザー アカウントを使う**」オプションを選択して、PDFG 管理者またはユーザーのロールを持つ LiveCycle ユーザーの資格情報を指定します。このユーザーには電子メールアドレスも必要です。このアドレスは、変換済みのファイルを受信する際に使用できます。このセキュリティ設定をクライアントコンピューター上のすべてのユーザーに適用するには、「**すべてのユーザーに同じセキュリティ設定を使う**」を選択して、「OK」をクリックします。

注意：ユーザーのパスワードが変更された場合、ユーザーは使用しているコンピューターに PDFG ネットワークプリンターを再インストールする必要があります。パスワードを Administration Console から更新することはできません。

インストールが終了すると、Adobe LiveCycle PDF Generator ES3 が正常にインストールされたことを示すダイアログボックスが表示されます。

4 「OK」をクリックします。使用可能なプリンターのリストに「Adobe LiveCycle PDF Generator ES3」という名前のプリンターが追加されます。

8.4.10.2 Windows でネイティブのプリンターの追加ウィザードを使用した PDFG ネットワークプリンターの設定

1 スタート／プリンターと FAX をクリックし、「**プリンターの追加**」をダブルクリックします。

2 「次へ」をクリックし、「**ネットワークプリンター、または他のコンピューターに接続されているプリンター**」を選択して、「次へ」をクリックします。

- 3 「インターネット上または自宅 / 会社のネットワーク上のプリンターに接続する」を選択し、次の PDFG プリンターの URL を入力します。[host] はサーバー名、[port] はサーバーを実行しているポート番号です。
`http://[host]:[port]/pd़fg-ipp/printer`
- 4 インターネットポートの構成画面で、「**指定されたユーザー アカウントを使う**」を選択し、ユーザーの有効な資格情報を指定します。
- 5 「**プリンタードライバーの選択**」ボックスで、任意の標準的な PostScript ベースのプリンタードライバー (HP Color LaserJet PS など) を選択します。
- 6 適切なオプション (このプリンターをデフォルトに設定するなど) を選択してインストールを完了します。
注意：プリンターの追加の際に使用するユーザーの資格情報では、応答を受信するために、有効な電子メール ID を User Management で設定する必要があります。
- 7 電子メールサービスの sendmail サービスを設定します。サービスの設定オプションで有効な SMTP サーバーと認証情報を見つけてください。

8.4.10.3 プロキシサーバーのポート転送を使用するように PDF Generator ネットワークプリンタークライアントをインストールして設定する

- 1 CC プロキシサーバーで特定のポートについて LiveCycle サーバーへのポート転送を設定し、プロキシサーバーレベルで認証を無効にします (LiveCycle で独自の認証を使用するので)。転送を設定したポートでクライアントがこのプロキシサーバーに接続すると、すべての要求が LiveCycle サーバーに転送されます。
- 2 次の URL を使用して、PDFG ネットワークプリンターをインストールします。
`http://[proxy server]:[forwarded port]/pd़fg-ipp/install.`
- 3 PDFG ネットワークプリンターの認証に必要な資格情報を指定します。
- 4 PDFG ネットワークプリンターがクライアントマシンにインストールされます。これにより、ファイアウォールで保護されている LiveCycle サーバーを使用した PDF 変換が可能になります。

8.4.11 ファイル制限機能の設定の変更

Microsoft Office のセキュリティセンター設定を変更して、PDFG が古いバージョンの Microsoft Office ドキュメントを変更できるようにします。

- 1 任意の Office 2010 アプリケーションで、「ファイル」タブをクリックします。「ヘルプ」の下の「**オプション**」をクリックします。オプションダイアログボックスが表示されます。
- 2 「**セキュリティセンター**」をクリックし、「**セキュリティセンターの設定**」をクリックします。
- 3 セキュリティセンターダイアログで、「**ファイル制限機能の設定**」をクリックします。
- 4 「**ファイルの種類**」リストで、PDFG に変換させるファイルの種類に対して、「**開く**」チェックボックスをオフにします。

8.4.12 監視フォルダーのパフォーマンスパラメーター

監視フォルダーを使用した PDF の変換を実行するための十分なディスク容量がないことを示す java.io.IOException エラーメッセージが発生しないように、Administration Console で PDF Generator の設定を変更できます。

WebSphere アプリケーションサーバーの場合は、最大トランザクションタイムアウトおよび ORB サービスに適切な値を設定する必要があります。

トランザクションタイムアウトの設定

- 1 次の操作を実行します。
 - WebSphere Administrative Console にログインして、Servers / Server Types / WebSphere application servers をクリックし、設定するサーバーインスタンスの名前（例えば server1）をクリックします。
- 2 「Container Settings」で、Container Services / Transaction Service をクリックします。
- 3 「General Properties」の「Total transaction lifetime timeout」ボックスに 300（またはそれ以上）と入力します。
- 4 「Maximum transaction timeout」ボックスの値を「Total transaction lifetime timeout」の値以上にします。
- 5 「OK」または「Apply」をクリックし、「Save directly to master configuration」をクリックします。

CORBA タイムアウト値を増やす

- 1 次の操作を実行します。
 - WebSphere Administrative Console にログインして、Servers / Server Types / WebSphere application servers をクリックし、設定するサーバーインスタンスの名前（例えば server1）をクリックします。
- 2 「Container Settings」で、Container Services / ORB Service をクリックします。
- 3 「General Properties」で、「Request timeout」ボックスに 360 と入力し、「Locate Request Timeout」ボックスに 300 と入力します。
- 4 「OK」または「Apply」をクリックし、「Save directly to master configuration」をクリックします。

PDF Generator のパフォーマンスパラメーターの設定

- 1 Administration Console にログインして、サービス／アプリケーションおよびサービス／サービスの管理を選択します。
- 2 サービスのリストで PDFGConfigService を探してクリックし、以下の値を設定します。
 - PDFG Cleanup Scan Seconds : 1800
 - Job Expiration Seconds : 6000
 - Server Conversion Timeout : デフォルト値の 270 を、450 などの大きい値に変更します。
- 3 「保存」をクリックして、サーバーを再起動します。

8.5 Rights Management の最終設定

Rights Management では、SSL を使用するようにアプリケーションサーバーを設定する必要があります（[管理ヘルプ](#)を参照）。

8.6 LDAP アクセスの設定

8.6.1 User Management の設定（ローカルドメイン）

- 1 Web ブラウザーを開き、[http://\[host\]:\[port\]/adminui](http://[host]:[port]/adminui) にアクセスしてログインします（51 ページの「[8.1.3.1 Administration Console へのアクセス](#)」を参照）。
- 2 設定 / User Management / ドメインの管理をクリックし、「新規ローカルドメイン」をクリックします。
- 3 該当するボックスにドメイン ID とドメイン名を入力します（[管理ヘルプ](#)の「ローカルドメインの追加」を参照）。

- 4 (オプション) 「アカウントロックを有効にする」オプションの選択を解除して、アカウントロックを無効にします。
- 5 「OK」をクリックします。

8.6.2 User Management の LDAP 設定 (エンタープライズドメイン)

- 1 Web ブラウザーを開き、[http://\[host\]:\[port\]/adminui](http://[host]:[port]/adminui) にアクセスしてログインします (51 ページの「[8.1.3.1 Administration Consoleへのアクセス](#)」を参照)。
- 2 **設定／User Management／ドメインの管理** をクリックし、「新規エンタープライズドメイン」をクリックします。
- 3 「ID」ボックスにドメインの一意の ID を入力し、「名前」ボックスにドメインの識別名を入力します。
注意 : LiveCycle データベースとして DB2 を使用している場合、ID の許容される最大長は、1 バイト (ASCII) 文字で 100、2 バイト文字で 50、4 バイト文字で 25 文字です ([管理ヘルプ](#) の「エンタープライズドメインの追加」を参照)。
- 4 「認証を追加」をクリックし、認証プロバイダーリストで「LDAP」を選択します。
- 5 「OK」をクリックします。
- 6 「ディレクトリを追加」をクリックし、「プロファイル名」ボックスに、LDAP プロファイルの名前を入力します。
- 7 「次へ」をクリックします。
- 8 「サーバー」、「ポート」、「SSL」、「バインド」の各ボックスに値を指定し、「ページに次の情報を入力」ボックスで、ディレクトリ設定オプション (Sun ONE のデフォルト値など) を選択します。また、「名前」ボックスと「パスワード」ボックスで、匿名アクセスが無効な場合に LDAP データベースへの接続に使用する値を指定します ([管理ヘルプ](#) の「ディレクトリ設定」を参照)。
- 9 (オプション) 設定をテストします。
 - ・「テスト」をクリックします。画面に、サーバーのテストが成功したか、または設定エラーが存在することを示すメッセージが表示されます。
- 10 「次へ」をクリックして、必要に応じて、「ユーザー設定」を設定します ([管理ヘルプ](#) の「ディレクトリ設定」を参照)。
- 11 (オプション) 設定をテストします。
 - ・「テスト」をクリックします。
 - ・「検索フィルター」ボックスで、検索フィルターを確認するか新しい検索フィルターを指定してから、「送信」をクリックします。画面に検索条件に一致するエントリのリストが表示されます。
 - ・「閉じる」をクリックしてユーザー設定画面に戻ります。
- 12 「次へ」をクリックして、必要に応じて、「グループ設定」を設定します ([管理ヘルプ](#) の「ディレクトリ設定」を参照)。
- 13 (オプション) 設定をテストします。
 - ・「テスト」をクリックします。
 - ・「検索フィルター」ボックスで、検索フィルターを確認するか新しい検索フィルターを指定してから、「送信」をクリックします。画面に検索条件に一致するエントリのリストが表示されます。
 - ・「閉じる」をクリックしてグループの設定画面に戻ります。
- 14 「完了」をクリックして新規ディレクトリページを閉じ、「OK」をクリックして終了します。

8.7 FIPS モードの有効化

LiveCycle には FIPS モードがあり、RSA BSAFE Crypto-C 2.1 暗号化モジュールを使用して、データ保護を連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2 承認アルゴリズムに限定しています。

LiveCycle の設定中に Configuration Manager を使用してこのオプションを有効化しなかった場合、または有効化した設定を無効化する場合は、Administration Console からこの設定を変更できます。

FIPS モードを変更した場合は、サーバーを再起動する必要があります。

FIPS モードは Acrobat 7.0 より前のバージョンをサポートしていません。FIPS モードが有効で、パスワードによる暗号化およびパスワード削除のプロセスに Acrobat 5 の設定が含まれる場合、このプロセスは失敗します。

通常、FIPS が有効化されていると、Assembler サービスでは、どのドキュメントにもパスワードの暗号化が適用されません。この処理が試行されると、FIPSMODEException が発生し、FIPS モードではパスワードを暗号化できないことが示されます。また、ベースドキュメントがパスワードで暗号化されている場合、PDFsFromBookmarks エレメントは FIPS モードではサポートされません。

FIPS モードのオンまたはオフ

- 1 Administration Console にログインします。
- 2 設定／コアシステム設定／設定をクリックします。
- 3 「**FIPS を有効にする**」を選択して FIPS モードを有効化するか、選択を解除して FIPS モードを無効化します。
- 4 「OK」をクリックして、アプリケーションサーバーを再起動します。

注意：LiveCycle ソフトウェアでは、コードを検証して FIPS の互換性を確認しません。FIPS 操作モードは、FIPS で承認されたライブラリ (RSA) の暗号化サービスで、FIPS で承認されたアルゴリズムが使用されるようにするために提供されています。

8.8 HTML 電子署名の設定

Forms の HTML 電子署名機能を使用するには、次の手順を実行します。

- 1 [LiveCycle root]/deploy/adobe-forms-ds.ear ファイルをアプリケーションサーバーに手動でデプロイします。
- 2 管理コンソールにログインし、サービス／LiveCycle Forms ES3 をクリックします。
- 3 「HTML 電子署名が有効です」を選択し、「保存」をクリックします。

8.9 CSIV2 Inbound Transport の設定

デフォルトの Global Security が有効な状態での IBM WebSphere をインストールすると、CSIV2 Inbound Transport オプションが SSL-required に設定されます。この設定は、Output および Forms コンポーネントの失敗を引き起こします。CSIV2 Inbound Transport オプションを SSL-Supported に変更したことを確認します。オプションを変更するには、次の操作を行います。

- 1 IBM WebSphere Administration Console にログインします。
- 2 「Security」を展開して、「Global security」をクリックします。
- 3 Authentication セクションで、「RMI/IOP security」を展開して、「CSIV2 inbound communications」をクリックします。
- 4 CSIV2 Transport Layer セクションで、「Transport」の値を「SSL-Supported」に設定します。
- 5 「適用」をクリックします。

8.10 ICE ブラウザベースの HTML から PDF への変換の有効化

LiveCycle ES3 は ICE ブラウザベースの HTML から PDF への変換をサポートします。デフォルトでは、ICE ブラウザベースの HTML から PDF への変換は無効になっています。ICE ブラウザベースの HTML から PDF への変換を有効にするには、LiveCycle 管理コンソールから GeneratePDFService を設定します。

GeneratePDFService を設定するには：

- 1 「LiveCycle 管理コンソール」を開きます。
- 2 ホーム／サービス／アプリケーションおよびサービス／サービスの管理に移動します。
- 3 サービスのリストから **GeneratePDFService** を選択して開きます。
- 4 「Configuration」タブで、**Use Acrobat WebCapture (Windowsのみ)** を false に設定します。
- 5 **Use ICEBrowser based HTML to PDF** を true に設定します。
- 6 「Save」をクリックします。

8.11 Connector for EMC Documentum の設定

注意：LiveCycle が EMC Documentum をサポートしているのは、バージョン 6.0、6.5 および 6.7 SP1 のみです。ECM が適切にアップグレードされていることを確認してください。

注意：コネクタ用のクライアントのインストール、JAR のファイルおよび設定変更のコピーの作業が、クラスターのすべてのノードで実行されていることを確認してください。

Connector for EMC Documentum を LiveCycle の一部としてインストールした場合は、次の手順を実行して、Documentum リポジトリに接続するように、このサービスを設定します。

Connector for EMC Documentum の設定

- 1 [appserver root]/profiles/[profile name] フォルダーにある adobe-component-ext.properties ファイルを開きます（ファイルが存在しない場合は、ファイルを作成します）。
- 2 次の Documentum Foundation Classes JAR ファイルを指定する新しいシステムプロパティを追加します。
 - dfc.jar
 - aspectjrt.jar
 - log4j.jar
 - jaxb-api.jar
 - (Connector for EMC Documentum 6.5 のみ)
 - configservice-impl.jar
 - configservice-api.jar

新しいシステムプロパティは、次の形式にする必要があります。

[component id].ext=[JAR files and/or folders]

例えば、デフォルトの Content Server と Documentum Foundation Classes のインストールを使用して、次のいずれかのシステムプロパティをファイルに追加します。その際、システムプロパティは新しい行に記述し、行中に改行を入れず、末尾で改行してください。

- Connector for EMC Documentum 6.0 のみ :

```
com.adobe.livecycle.ConnectorforEMCDocumentum.ext=
C:/Program Files/Documentum/Shared/dfc.jar,
C:/Program Files/Documentum/Shared/aspectjrt.jar,
C:/Program Files/Documentum/Shared/log4j.jar
C:/Program Files/Documentum/Shared/jaxb-api.jar
```

- Connector for EMC Documentum 6.5 のみ :

```
com.adobe.livecycle.ConnectorforEMCDocumentum.ext=
C:/Program Files/Documentum/Shared/dfc.jar,
C:/ProgramFiles/Documentum/Shared/aspectjrt.jar,
C:/Program Files/Documentum/Shared/log4j.jar,
C:/Program Files/Documentum/Shared/jaxb-api.jar,
C:/Program Files/Documentum/Shared/configservice-impl.jar,
C:/Program Files/Documentum/Shared/configservice-api.jar
```

注意: 上記のテキストには、改行が含まれています。このテキストをコピー&ペーストする場合、改行を削除してください。

- Connector for EMC Documentum 6.7 SP1 のみ :

```
com.adobe.livecycle.ConnectorforEMCDocumentum.ext=
C:/Program Files/Documentum/Shared/dfc.jar,
C:/ProgramFiles/Documentum/Shared/aspectjrt.jar,
C:/Program Files/Documentum/Shared/log4j.jar,
C:/Program Files/Documentum/Shared/jaxb-api.jar,
C:/Program Files/Documentum/Shared/configservice-impl.jar,
C:/Program Files/Documentum/Shared/configservice-api.jar
C:/Program Files/Documentum/Shared/commons-codec-1.3.jar
C:/Program Files/Documentum/Shared/commons-lang-2.4.jar
```

注意: 上記のテキストには、改行が含まれています。このテキストをコピー&ペーストする場合、改行を削除してください。

- 3** (Connector for EMC Documentum 6.0 のみ) C:\Documentum\config ディレクトリにある dfc.keystore ファイルを削除します。

注意: WebSphere および Documentum Foundation Classes of EMC Documentum 6.0 の JDK 要件に互換性がないので、この手順が必要です。

- 4** クラスターの各アプリケーションサーバーインスタンスで、前の手順を繰り返します。

- 5** Web ブラウザーを開き、次の URL を入力します。

http://[host]:[port]/adminui

- 6** 次のデフォルトのユーザー名とパスワードを使用してログインします。

ユーザー名 : administrator

パスワード : password

- 7 サービス／LiveCycle ES3 Connector for EMC Documentum／環境設定**に移動して、以下のタスクを実行します。

- 必要な Documentum リポジトリ情報のすべてを入力します。
- Documentum をリポジトリプロバイダーとして使用するには、「リポジトリサービスプロバイダー」で「**EMC Documentum リポジトリプロバイダー**」を選択し、「保存」をクリックします。[管理ヘルプ](#)のページの右上にあるヘルプリンクをクリックしてください。

8 (オプション) サービス／LiveCycle ES3 Connector for EMC Documentum／リポジトリ証明書の設定に移動して、「追加」をクリックし、Docbase 情報を指定して、「保存」をクリックします（詳しくは、右上隅の「ヘルプ」をクリックしてください）。

9 アプリケーションサーバーが現在実行されていない場合は、サーバーを起動します。実行されている場合は、サーバーを停止し、再起動します。

10 Web ブラウザーを開き、次の URL を入力します。

`http://[host]:[port]/adminui`

11 次のデフォルトのユーザー名とパスワードを使用してログインします。

ユーザー名 : administrator

パスワード : password

12 サービス／アプリケーションおよびサービス／サービスの管理に移動して、以下のサービスを選択します。

- EMCDocumentumAuthService
- EMCDocumentumContentRepositoryConnector
- EMCDocumentumRepositoryProvider

13 「開始」をクリックします。サービスのいずれかが正常に起動されない場合は、前の手順で実行した設定を確認します。

14 次のいずれかの操作を行います。

- Documentum Authorization サービス (EMCDocumentumAuthServiceProvider) を使用して、Workbench の Resources ビューで Documentum リポジトリのコンテンツを表示するには、この手順を続行します。
Documentum Authorization サービスを使用すると、デフォルトの LiveCycle 認証が上書きされるので、Documentum の資格情報を使用して Workbench にログインするように設定する必要があります。
- LiveCycle リポジトリを使用するには、LiveCycle の上級管理者の資格情報（デフォルトは **administrator** と **password**）を使用して Workbench にログインします。

これで、この手順に必要なステップを完了しました。この場合、手順 19 で指定した資格情報を使用してデフォルトリポジトリにアクセスし、デフォルトの LiveCycle 認証サービスを使用します。

15 アプリケーションサーバーを再起動します。

16 Administration Console にログインし、**設定／User Management／ドメインの管理**をクリックします。

17 「新規エンタープライズドメイン」をクリックして、ドメイン ID と名前を入力します。ドメイン ID は、ドメインの一意の識別子です。名前は、ドメインの識別名です。

注意： (WebLogic および WebSphere のみ) LiveCycle データベースとして DB2 を使用している場合、ID の許容される最大長は、1 バイト (ASCII) 文字で 100 文字、2 バイト文字で 50 文字、4 バイト文字で 25 文字です（管理ヘルプの「エンタープライズドメインの追加」を参照）。

18 カスタム認証プロバイダーを追加します。

- 「認証を追加」をクリックします。
- 認証プロバイダリストで「カスタム」を選択します。
- 「EMCDocumentumAuthProvider」を選択し、「OK」をクリックします。

19 LDAP 認証プロバイダーを追加します。

- 「認証を追加」をクリックします。
- 認証プロバイダリストで「LDAP」を選択し、「OK」をクリックします。

20 LDAP ディレクトリを追加します。

- 「ディレクトリを追加」をクリックします。

- 「プロファイル名」ボックスに一意の名前を入力し、「次へ」をクリックします。
- 「サーバー」、「ポート」、「SSL」、「バインド」および「ページに次の情報を入力」オプションの値を指定します。「バインド」オプションで「ユーザー」を選択する場合は、「名前」と「パスワード」フィールドにも値を指定する必要があります。
- (オプション) 必要に応じてベースドメイン名を取得するには、「BaseDN を取得」を選択します。
- 「次へ」をクリックし、ユーザー設定を指定して「次へ」をクリックし、必要に応じてグループ設定を指定して「次へ」をクリックします。

設定について詳しくは、ページの右上隅にある「**User Management ヘルプ**」をクリックしてください。

21 「OK」をクリックして「ディレクトリを追加」ページを閉じ、もう一度「OK」をクリックします。

22 新しいエンタープライズドメインを選択し、「今すぐ同期」をクリックします。LDAP ネットワークのユーザーとグループ数および接続の速度によって、同期処理には数分かかる場合があります。

(オプション) 同期のステータスを確認するには、「更新」をクリックし、「現在の同期の状態」列にステータスを表示します。

23 設定／User Management／ユーザーとグループをクリックします。

24 LDAP から同期されたユーザーを検索し、以下のタスクを実行します。

- 1つ以上のユーザーを選択し、「ロールをアサイン」をクリックします。
- 1つ以上の LiveCycle のロールを選択し、「OK」をクリックします。
- 「OK」をもう一度クリックして、ロールアサインを確認します。

ロールをアサインするすべてのユーザーについて、この手順を繰り返します。詳しくは、ページの右上隅にある「**User Management ヘルプ**」をクリックしてください。

25 Workbench を起動し、Documentum リポジトリ用の次の資格情報を使用してログインします。

Username : [username]@[repository_name]

Password : [password]

ログイン後は、Documentum リポジトリは、Workbench 内の Resources ビューに表示されます。

username@repository_name を使用してログインしない場合、Workbench では、デフォルトリポジトリへのログインが試行されます。

26 (オプション) Connector for EMC Documentum の LiveCycle サンプルをインストールするには、Samples という名前の Documentum リポジトリを作成して、その中にインストールします。

Connector for EMC Documentum サービスの設定後の、Documentum リポジトリでの Workbench の設定については、LiveCycle 管理ヘルプを参照してください。

8.11.1 Documentum リポジトリでの XDP MIME 形式の作成

ユーザーが Documentum リポジトリから XDP ファイルを取得し、保存できるようにするには、次のタスクのいずれかを実行する必要があります。

- ユーザーがアクセスする XDP ファイルが置かれている各リポジトリに、対応する XDP 形式を作成します。
- Documentum リポジトリにアクセスするときに Documentum 管理者アカウントを使用するように、Connector for EMC Documentum サービスを設定します。この場合、Connector for EMC Documentum サービスでは必要に応じて XDP 形式が使用されます。

Documentum 管理者アカウントを使用した Documentum Content Server での XDP 形式の作成

1 Documentum 管理者アカウントにログインします。

2 「形式」をクリックし、**ファイル／新規作成／形式**を選択します。

3 次の情報を対応するフィールドに入力します。

名前 : xdp

デフォルトのファイル拡張子 : xdp

Mime タイプ : application/xdp

4 ユーザーが XDP ファイルを保存する他のすべての Documentum リポジトリについて、手順 1 ~ 3 を繰り返します。

Documentum 管理者アカウントを使用するための Connector for EMC Documentum サービスの設定

1 Web ブラウザーを開き、次の URL を入力します。

http://[host]/:[port]/adminui

2 次のデフォルトのユーザー名とパスワードを使用してログインします。

ユーザー名 : administrator

パスワード : password

3 サービス／LiveCycle ES3 Connector for EMC Documentum／環境設定をクリックします。

4 「Documentum プリンシパル秘密鍵証明書に関する情報」領域で、次の情報を更新し、「保存」をクリックします。

ユーザー名 : [Documentum Administrator user name]

パスワード : [Documentum Administrator password]

5 「リポジトリ証明書の設定」をクリックして、リストからリポジトリを選択します。リストがない場合は、「追加」をクリックします。

6 対応するフィールドで適切な情報を指定して、「保存」をクリックします。

リポジトリ名 : [Repository Name]

リポジトリ証明書のユーザー名 : [Documentum Administrator user name]

リポジトリ証明書のパスワード : [Documentum Administrator password]

7 ユーザーが XDP ファイルを保存するすべてのリポジトリについて、手順 5 ~ 6 を繰り返します。

8.11.2 複数の接続プローカーのサポートの追加

LiveCycle Configuration Manager がサポートする接続プローカーは 1 つのみです。LiveCycle 管理コンソールを使用して、複数の接続プローカーのサポートを追加します。

1 「LiveCycle 管理コンソール」を開きます。

2 ホーム／サービス／LiveCycle ES3 Connector for EMC Documentum／環境設定に移動します。

3 「接続プローカーのホスト名または IP アドレスで、別の接続プローカーのホスト名のカンマで区切りられたリストを入力します。例えば、host1、host2、host3 と入力します。

4 「接続プローカーのポート番号」で、対応する接続プローカーのポートのカンマで区切りられたリストを入力します。例えば、1489、1491、1489 を入力します。

5 「Save」をクリックします。

8.12 Connector for IBM Content Manager の設定

注意 : LiveCycle が IBM Content Manager をサポートしているのは、バージョン 8.4 のみです。ECM が適切にアップグレードされていることを確認してください。

注意 : コネクタ用のクライアントのインストール、JAR のファイルおよび設定変更のコピーの作業が、クラスターのすべてのノードで実行されていることを確認してください。

Connector for IBM Content Manager サービスを LiveCycle の一部としてインストールした場合は、次の手順を実行して、IBM Content Manager データストアに接続するようサービスを設定します。

Connector for IBM Content Manager の設定

1 [appserver root]/profiles/[profile name] フォルダーにある adobe-component-ext.properties ファイルを開きます。
ファイルが存在しない場合は、ファイルを作成します。

2 次の IBM II4C JAR ファイルの場所を指定する、新しいシステムプロパティを追加します。

- cmb81.jar
- cmbcm81.jar
- cmhicm81.jar
- cmblog4j81.jar
- cmbsdk81.jar
- cmbutil81.jar
- cmbutilicm81.jar
- cmbview81.jar
- cmbwas81.jar
- cmbwcm81.jar
- cmgmt

注意 : cmgmt は JAR ファイルではありません。Windows では、このフォルダーはデフォルトで C:\Program Files\IBMW\db2cmv8\ にあります。

- common.jar
- db2jcc.jar
- db2jcc_license_cisuz.jar
- db2jcc_license_cu.jar
- ecore.jar
- ibmjgssprovider.jar
- ibmssseprovider2.jar
- ibmpkcs.jar
- icrmr81.jar
- jcache.jar
- log4j-1.2.8.jar
- xerces.jar
- xml.jar

- xsd.jar

新しいシステムプロパティは次のようにになります。

[component id].ext=[JAR files and/or folders]

例えば、デフォルトの DB2 Universal Database Client および II4C インストールを使用する場合、次のシステムプロパティをファイルに追加します。その際、システムプロパティは新しい行に記述し、行中に改行を入れず、末尾で改行してください。

```
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/cmgmt,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/java/jre/lib/ibmjssprovider2.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/java/jre/lib/ibmjgssprovider.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/java/jre/lib/ibmpkcs.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/java/jre/lib/xml.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbview81.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmb81.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbcm81.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/xsd.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/common.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib.ecore.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbicm81.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbwcm81.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/jcache.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbutil81.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbutilicm81.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/icmr81.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/db2jcc.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/db2jcc_license_cu.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/db2jcc_license_cisuz.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/xerces.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmblog4j81.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/log4j-1.2.8.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbsdk81.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbwas81.jar
```

- 3** アプリケーションサーバーが現在実行されていない場合は、サーバーを起動します。実行されている場合は、サーバーを停止し、再起動します。

これで、IBMCConnectorService プロパティシートから IBM Content Manager データストアに、「Use User credentials」をログインモードとして使用して接続できます。

これで、この手順に必要なステップを完了しました。

(オプション) IBMCConnectorService プロパティシートから IBM Content Manager データストアに、「Use Credentials From Process Context」をログインモードとして使用して接続するには、次の手順を実行します。

「Use Credentials from process context」ログインモードを使用した接続

- 1** Web ブラウザーを開き、次の URL を入力します。

[http://\[host\]:\[port\]/adminui](http://[host]:[port]/adminui)

- 2** 上級管理者の資格情報を使用してログインします。インストール中に設定されたデフォルト値は、次のとおりです。

ユーザー名 : administrator

パスワード : password

- 3** サービス／LiveCycle ES3 Connector for IBM Content Manager をクリックします。

- 4** 必要なリポジトリ情報のすべてを入力して「保存」をクリックします。IBM Content Manager リポジトリ情報について詳しくは、ページの右上隅にある「ヘルプ」リンクをクリックします。

5 次のいずれかのタスクを実行します。

- IBM Content Manager Authorization サービス (IBMCMAuthProvider) を使用して IBM Content Manager データストアのコンテンツを Workbench の Processes ビューで使用するには、この手順を続行します。IBM Content Manager Authorization サービスを使用すると、デフォルトの LiveCycle 認証が上書きされるので、IBM Content Manager の資格情報を使用して Workbench にログインするように設定する必要があります。
- Workbench の Processes ビューで IBM Content Manager データストアのコンテンツを使用するために手順 4 で指定したシステム資格情報を使用するには、LiveCycle の上級管理者の資格情報（デフォルトは **administrator** と **password**）を使用して、Workbench にログインします。これで、この手順に必要なステップを完了しました。この場合、手順 4 で指定したシステム資格情報は、デフォルトリポジトリにアクセスするためのデフォルトの LiveCycle 認証サービスを使用します。

6 Administration Console にログインし、**設定／User Management／ドメインの管理**をクリックします。

7 「新規エンタープライズドメイン」をクリックして、ドメイン ID と名前を入力します。ドメイン ID は、ドメインの一意の識別子です。名前は、ドメインの識別名です。

注意：LiveCycle データベースとして DB2 を使用している場合、ID の許容される最大長は、1 バイト (ASCII) 文字で 100、2 バイト文字で 50、4 バイト文字で 25 文字です (LiveCycle の管理ヘルプの「エンタープライズドメインの追加」を参照)。

8 カスタム認証プロバイダーを追加します。

- 「認証を追加」をクリックします。
- 認証プロバイダリストで「カスタム」を選択し、「IBMCMAuthProviderService」を選択して、「OK」をクリックします。

9 LDAP 認証プロバイダーを追加します。

- 「認証を追加」をクリックします。
- 認証プロバイダリストで「LDAP」を選択し、「OK」をクリックします。

10 LDAP ディレクトリを追加します。

- 「ディレクトリを追加」をクリックします。
- 「プロファイル名」ボックスに一意の名前を入力し、「次へ」をクリックします。
- 「サーバー」、「ポート」、「SSL」、「バインド」および「ページに次の情報を入力」オプションの値を指定します。「バインド」オプションで「ユーザー」を選択する場合は、「名前」と「パスワード」フィールドにも値を指定する必要があります。(オプション) 必要に応じてベースドメイン名を取得するには、「BaseDN を取得」を選択します。完了したら、「次へ」をクリックします。
- ユーザー設定を指定し、「次へ」をクリックし、必要に応じてグループ設定を指定して「次へ」をクリックします。

上記の設定について詳しくは、ページの右上隅にある「ヘルプ」リンクをクリックしてください。

11 「OK」をクリックして「ディレクトリを追加」ページを閉じ、もう一度「OK」をクリックします。

12 新しいエンタープライズドメインを選択し、「今すぐ同期」をクリックします。LDAP ネットワークのユーザーとグループ数および接続の速度によって、同期処理には数分かかる場合があります。

13 同期のステータスを確認するには、「更新」をクリックし、「現在の同期の状態」列にステータスを表示します。

14 設定／User Management／ユーザーとグループをクリックします。

15 LDAP から同期されたユーザーを検索し、以下のタスクを実行します。

- 1つ以上のユーザーを選択し、「ロールをアサイン」をクリックします。
- 1つ以上の LiveCycle のロールを選択し、「OK」をクリックします。
- 「OK」をもう一度クリックして、ロールアサインを確認します。

ロールをアサインするすべてのユーザーについて、この手順を繰り返します。詳しくは、ページの右上隅にある「ヘルプ」リンクをクリックします。

- 16 Workbench を起動し、IBM Content Manager データストア用の次の資格情報を使用してログインします。

Username : [username]@[repository_name]

Password : [password]

これで、IBMCMConnectorService オーケストレーション可能コンポーネントのログインモードが「**Use Credentials from process context**」と選択されている場合に、Workbench の Processes ビューで IBM Content Manager データストアを使用できます。

8.13 Connector for IBM FileNet の設定

LiveCycle が IBM FileNet をサポートしているのは、バージョン 4.0、4.5 および 5.0 のみです。ECM が適切にアップグレードされていることを確認してください。

Connector for IBM FileNet を LiveCycle の一部としてインストールした場合は、FileNet オブジェクトストアに接続するように、このサービスを設定する必要があります。

注意：コネクタ用のクライアントのインストール、JAR のファイルおよび設定変更のコピーの作業が、クラスターのすべてのノードで実行されていることを確認してください。

次の手順を実行して、Connector for IBM FileNet を設定します。

FileNet 4.x または FileNet 5.0 および CEWS トランスポートを使用して Connector for IBM FileNet を設定するには：

- 1 WebSphere Administrative Console にログインして、Servers / Server Types / WebSphere application servers をクリックし、設定するサーバーインスタンスの名前（例えば server1）をクリックします。
- 2 「Server Infrastructure」で、Java and Process Management / Process Definition をクリックします。
- 3 「Additional Properties」で、「Java Virtual Machine」をクリックします。
- 4 (FileNet 4.x の場合のみ) 「Generic JVM arguments」で、FileNet 設定ファイルの場所を、アプリケーションサーバーの start コマンドに Java オプションとして追加します。

-Dwasp.location= <configuration files location>

例えば、デフォルトの FileNet Application Engine インストールを Windows オペレーティングシステムで使用する場合、次の Java オプションを追加します。

-Dwasp.location=C:/Program~1/FileNet/AE/CE_API/wsi

- 5 「Apply」をクリックして、「Save to Master Configuration」をクリックします。
- 6 [appserver root]/profiles/[profile name] フォルダーにある adobe-component-ext.properties ファイルを開きます（ファイルが存在しない場合は、ファイルを作成します）。
- 7 次の FileNet Application Engine JAR ファイルの場所を指定する、新しいシステムプロパティを追加します。
FileNet 4.x の場合、次の JAR ファイルを追加します。
 - javaapi.jar
 - log4j-1.2.13.jar
 - soap.jar
 - wasp.jar
 - builtin_serialization.jar (FileNet 4.0 のみ)

- wsdl_api.jar
- jaxm.jar
- jaxrpc.jar
- saaj.jar
- jetty.jar
- runner.jar
- p8cjares.jar
- Jace.jar
- (オプション) pe.jar

FileNet 5.0 の場合、次の JAR ファイルを追加します

- Jace.jar
- javaapi.jar
- log4j.jar
- pe.jar
- stax-api.jar
- xlxpScanner.jar
- xlxpScannerUtils.jar

注意：pe.jar ファイルは、デプロイメントで IBMFileNetProcessEngineConnector サービスを使用する場合にのみ追加します。新しいシステムプロパティには、次の構造を反映させる必要があります。

[component id].ext=[JAR files and/or folders]

例えば、デフォルトの FileNet Application Engine インストールを Windows オペレーティングシステムで使用する場合、次のシステムプロパティをファイルに追加します。その際、システムプロパティは新しい行に記述し、行中に改行を入れず、末尾で改行してください。

注意：次のテキストには、改行が含まれています。このテキストを、このドキュメント以外の場所にコピーする場合は、新しい場所に貼り付けるときに改行を削除してください。

```
com.adobe.livecycle.ConnectorforIBMFileNet.ext=
C:/Program Files/FileNet/AE/CE_API/lib2/javaapi.jar,
C:/Program Files/FileNet/AE/CE_API/lib2/log4j-1.2.13.jar
```

8 (FileNet Process Engine Connector のみ) 次の手順で、プロセスエンジンの接続プロパティを設定します。

- テキストエディターを使用してファイルを作成し、次のコンテンツを 1 行で入力します。末尾で改行してください。

```
RemoteServerUrl = cemp:http://[contentserver_IP]:[contentengine_port]/wsi/FNCEWS40DIME/
```

- このファイルを WcmApiConfig.properties という名前で別のフォルダーに保存して、そのフォルダーの場所を adobe-component-ext.properties ファイルに追加します。

例えば、このファイルを c:\pe_config\WcmApiConfig.properties として保存して、パス c:\pe_config を adobe-component-ext.properties ファイルに追加します。

注意：ファイル名では大文字と小文字が区別されます。

9 ファイル wsjaas.conf を開いて、次の行を追加します。

```
FileNetP8 {com.filenet.api.util.WSILoginModule required;};
FileNetP8WSI {com.filenet.api.util.WSILoginModule required;};
FileNetP8Engine
{com.ibm.ws.security.common.auth.module.proxy.WSLoginModuleProxy
required delegate=com.ibm.ws.security.common.auth.module.
WSLoginModuleImpl;};
FileNetP8Server
{com.ibm.ws.security.common.auth.module.proxy.WSLoginModuleProxy
required delegate=com.ibm.ws.security.common.auth.module.
WSLoginModuleImpl;};
FileNetP8KerberosService
{com.ibm.ws.security.common.auth.module.proxy.WSLoginModuleProxy
required delegate=com.filenet.engine.authentication.kerberos.login.
KrbServiceLoginModule;
com.ibm.ws.security.common.auth.module.proxy.WSLoginModuleProxy required
delegate=com.ibm.ws.security.server.lm.ltpaLoginModule;
com.ibm.ws.security.common.auth.module.proxy.WSLoginModuleProxy required
delegate=com.ibm.ws.security.server.lm.
wsMapDefaultInboundLoginModule;};
```

注意 : wsjaas.conf ファイルはデフォルトで [appserver root]/profiles/[profile name]/properties/ フォルダーにあります。

10 アプリケーションサーバーが現在実行されていない場合は、サーバーを起動します。実行されている場合は、サーバーを停止し、再起動します。

11 (IBM FileNet と LiveCycle が同じ WebSphere アプリケーションサーバーにインストールされている場合にのみ該当)
次の操作を実行し、これらの設定が WebSphere Administrative Console に正しく実装されていることを確認します。

- WebSphere Administrative Console のナビゲーションツリーで、**Security / Global security** をクリックします。
- 「Authentication」で、**Java Authentication and Authorization Service / Application logins** をクリックします。
- 「FileNetP8」をクリックし、「JAAS login modules」をクリックします。

このページの値が次の値と一致しない場合は修正します。

Module class name : "com.filenet.api.util.WSILoginModule"

Authentication Strategy : REQUIRED

Module Order : 1

「OK」または「Apply」をクリックし、「Save directly to master configuration」をクリックします。

12 Web ブラウザーを開き、次の URL を入力します。

[http://\[host\]:\[port\]/adminui](http://[host]:[port]/adminui)

13 次のデフォルトのユーザー名とパスワードを使用してログインします。

ユーザー名 : administrator

パスワード : password

14 サービス / LiveCycle ES3 Connector for IBM FileNet をクリックします。

15 必要なすべての FileNet リポジトリ情報を取り入れ、「リポジトリサービスプロバイダー」の下で「**IBM FileNet リポジトリプロバイダー**」を選択します。

オプションのプロセスエンジンサービスをデプロイメントで使用する場合、「プロセスエンジン設定」領域で「**プロセスエンジンコネクタサービスを使用**」を選択し、プロセスエンジンの各設定を指定します。詳しくは、ページの右上隅にある「ヘルプ」リンクをクリックします。

注意：この手順で指定する資格情報は、IBM FileNet リポジトリサービスを後で起動するときに検証されます。資格情報が無効な場合はエラーが発生し、サービスは起動されません。

16 「保存」をクリックし、**サービス／アプリケーションおよびサービス／サービスの管理**に移動します。

17 次の各サービスの横にあるチェックボックスを選択して「開始」をクリックします。

- IBMFileNetAuthProviderService
- IBMFileNetContentRepositoryConnector
- IBMFileNetRepositoryProvider
- IBMFileNetProcessEngineConnector (設定されている場合)

サービスのいずれかが正常に開始されない場合は、Process Engine 設定を確認します。

18 次のいずれかの操作を行います。

- FileNet Authorization サービス (IBMFileNetAuthProviderService) を使用して Workbench の Resources ビューで FileNet オブジェクトストアからコンテンツを表示するには、この手順を続行します。FileNet Authorization サービスを使用すると、デフォルトの LiveCycle 認証が上書きされるので、FileNet の資格情報を使用して Workbench にログインするように設定する必要があります。
- LiveCycle リポジトリを使用するには、LiveCycle の上級管理者の資格情報 (デフォルトは **administrator** と **password**) を使用して Workbench にログインします。この場合、手順 16 で指定した資格情報は、デフォルトリポジトリにアクセスするためにデフォルトの LiveCycle 認証サービスを使用します。

19 アプリケーションサーバーを再起動します。

20 Administration Console にログインし、**設定／User Management／ドメインの管理**をクリックします。

21 「新規エンタープライズドメイン」をクリックして、ドメイン ID と名前を入力します。ドメイン ID は、ドメインの一意の識別子です。名前は、ドメインの識別名です。

LiveCycle データベースとして DB2 を使用している場合、ID の許容される最大長は、1 バイト (ASCII) 文字で 100、2 バイト文字で 50、4 バイト文字で 25 文字です ([管理ヘルプ](#) の「エンタープライズドメインの追加」を参照)。

22 カスタム認証プロバイダーを追加します。

- 「認証を追加」をクリックします。
- 「認証プロバイダー」リストで「カスタム」を選択します。
- 「IBMFileNetAuthProviderService」を選択し、「OK」をクリックします。

23 LDAP 認証プロバイダーを追加します。

- 「認証を追加」をクリックします。
- 「認証プロバイダー」リストで「LDAP」を選択し、「OK」をクリックします。

24 LDAP ディレクトリを追加します。

- 「ディレクトリを追加」をクリックし、「プロファイル名」ボックスに一意の名前を入力して、「次へ」をクリックします。
- 「サーバー」、「ポート」、「SSL」、「バインド」および「ページに次の情報を入力」オプションの値を指定します。「バインド」オプションで「ユーザー」を選択する場合は、「名前」と「パスワード」フィールドにも値を指定する必要があります。
- (オプション) 必要に応じてベースドメイン名を取得するには、「BaseDN を取得」を選択します。完了したら、「次へ」をクリックします。
- ユーザー設定を指定し、「次へ」をクリックし、必要に応じてグループ設定を指定して「次へ」をクリックします。

設定について詳しくは、ページの右上隅にある「ヘルプ」リンクをクリックしてください。

25 「OK」をクリックして「ディレクトリを追加」ページを閉じ、もう一度「OK」をクリックします。

26 新しいエンタープライズドメインを選択し、「今すぐ同期」をクリックします。LDAP ネットワークのユーザーとグループ数および接続の速度によって、同期処理には数分かかる場合があります。

(オプション) 同期のステータスを確認するには、「更新」をクリックし、「現在の同期の状態」列にステータスを表示します。

27 設定／User Management／ユーザーとグループをクリックします。

28 LDAP から同期されたユーザーを検索し、以下のタスクを実行します。

- ・ 1つ以上のユーザーを選択し、「ロールをアサイン」をクリックします。
- ・ 1つ以上の LiveCycle のロールを選択し、「OK」をクリックします。
- ・ 「OK」をもう一度クリックして、ロールアサインを確認します。

ロールをアサインするすべてのユーザーについて、この手順を繰り返します。詳しくは、ページの右上隅にある「ヘルプ」リンクをクリックします。

29 Workbench を起動して、IBM FileNet リポジトリ用の次の資格情報を使用してログインします。

ユーザー名 : [username]@[repository_name]

パスワード : [password]

これで、FileNet オブジェクトストアが Workbench の Resources ビューに表示されます。**username@repository name** を使用してログインしない場合、Workbench では、手順 16 で指定したデフォルトリポジトリへのログインが試行されます。

30 (オプション) Connector for IBM FileNet の LiveCycle サンプルをインストールする場合、**Samples** という名前の FileNet オブジェクトストアを作成してその中にインストールします。

Connector for IBM FileNet を設定したら、FileNet リポジトリを使用した Workbench の機能の設定について、LiveCycle 管理ヘルプを参照することをお勧めします。

8.14 クラスターノードとロードバランサーのホワイトリストへの追加

クラスターノードとロードバランサーは、CSRF フィルターのホワイトリストに追加する必要があります。詳細な手順については、管理ヘルプの許可されているリファラーの機能の仕組みを参照してください。

8.15 UNIX および Linux 用の追加のライブラリのインストール

UNIX および Linux システムでは、ConvertPDFservice と XMLFormService にいくつかのシステムライブラリを追加する必要があります。必要なライブラリのリストの『堅牢化とセキュリティ』ガイドの LiveCycle UNIX システムライブラリの依存関係を参照してください。

第9章：ロードバランシングの設定

ロードバランシング機能が動作するように WebSphere クラスターを設定できます。WebSphere Application Server に付属の IBM HTTP Server を使用して、以下のタスクを実行します。

- 準備作業を実行します (79 ページの「[9.1 インストールの準備](#)」)。
- IBM HTTP Server をインストールします (79 ページの「[9.2 Web サーバーのインストール](#)」)。
- Web サーバープラグインをインストールします (80 ページの「[9.3 Web サーバープラグインのインストール](#)」)。

注意：クラスター環境の LiveCycle でロードバランシング用にサポートされているのは、スティッキーセッションのみです。IBM HTTP サーバーでは、デフォルトでスティッキーセッションをサポートしています。

9.1 インストールの準備

Web サーバーをインストールする前に、次の設定タスクを実行します。

サーバードメイン：ドメインアーキテクチャを使用している場合は、該当するサーバーが、LDAP サーバーと同じドメインのメンバーであることを確認します。

ローカルユーザーの作成：Microsoft Windows で、IBM HTTP Server をサービスとして実行する場合は、ローカルアカウントを作成し、このアカウントをローカル管理者グループに含めることができます。

9.2 Web サーバーのインストール

次の手順では、WebSphere ND や WebSphere の基本的なアプリケーションサーバーとは別のノードに IBM HTTP Server をインストールする方法を説明します。Apache、Microsoft IIS および Sun Java System Web Server など、IBM でサポートされているその他の Web サーバーのインストールおよび設定について詳しくは、IBM の Web ページ「Web サーバ構成ファイルの編集」を参照してください。

注意：WebSphere Application Server Network Deployment を持っていること、および補助インストールファイルがローカルで使用できるようになっていることを確認してください。

最初に、インストールメディアを挿入するか、ファイルをローカルディレクトリにコピーする必要があります。

注意：この手順は、既存のインストールを置き換えて IBM HTTP Server の現在のバージョンをアップグレードする場合にも使用できます。

- 1 インストールを開始するには、WebSphere Application Server Network Deployment インストーラーを含むディレクトリに移動して、次のうち該当するコマンドを入力します。
 - (Linux または UNIX) `./launchpad.sh`
 - (Windows) `launchpad.bat`
- 2 Launch Pad から、「**IBM HTTP Server 用のインストールウィザードを起動**」を選択し、補助の抽出インストールファイルの最初の部分の場所を指定します。
- 3 「Welcome」画面で「**Next**」をクリックします。
- 4 システムの前提条件確認画面で、「次へ」をクリックして「**IBM の条件および IBM 以外の条件の両方に同意する**」を選択し、「次へ」をクリックします。

- 5 インストールディレクトリの場所を指定して、「Next」をクリックします。
- 6 HTTP ポートと HTTP Administration ポートを指定して、「Next」をクリックします。
- 7 (Windows)「Run IBM HTTP Server as a Windows Service」、「Run IBM HTTP Administration as a Windows Service」および「Log on as local system account」を選択します。
注意：この選択には、ユーザー名とパスワードは不要です。特定のユーザーアカウントとパスワードの組み合わせを使用してこのサービスを実行するには、「Log on as a specified user account」を選択し、ユーザー ID とパスワードの情報を指定します。
- 8 「Startup Type」で、「Automatic」を選択し、「Next」をクリックします。
- 9 ユーザー ID とパスワードを指定して、HTTP 管理サーバーを作成し、「次へ」をクリックします。
- 10 「IBM WebSphere Application Server Web サーバー定義のために IBM HTTP Server プラグインをインストールする」オプションのチェックを解除し、「次へ」をクリックします。
- 11 インストール概要画面で選択内容を確認し、指定した内容を変更する場合は「戻る」をクリックします。「次へ」をクリックすると IBM HTTP Server のインストールを開始します。
インストールの状況が表示された後、ウィザードに、インストールの成功を示す完了ステータスパネルが表示されます。
- 12 「Finish」をクリックします。

9.3 Web サーバープラグインのインストール

アプリケーションサーバーがインストールされ、アプリケーションがデプロイされたら、Web サーバープラグインを HTTP サーバーにインストールします。この手順では、HTTP サーバーがクラスター以外のノードにあることを前提としています。

- 1 Web サーバーコンピューター (HTTP サーバーがインストールされているリモートシステム) で、WebSphere ND インストーラーディレクトリに移動し、該当するコマンドを入力して Launch Pad を実行します。
 - (Linux または UNIX) ./launchpad.sh
 - (Windows) launchpad.bat
- 2 Launch Pad から、「Launch the installation wizard for Web server plug-ins」を選択します。
- 3 「Installation roadmap」および「Plug-ins section of the Getting Started guide」の選択を解除して、「Next」をクリックします。
- 4 「IBM の条件および IBM 以外の条件の両方に同意する」を選択し、「次へ」をクリックします。インストーラーでシステムのチェックが行われます。
- 5 システムが必要条件を満たしていることが確認されたら、「Next」をクリックします。
注意：システムが必要条件を満たしていないことが確認された場合は、インストールを停止し、問題を修正してから、インストールを再開します。
- 6 「IBM HTTP Server V7」を選択して「Next」をクリックします。
- 7 「Web server machine (remote)」を選択して「Next」をクリックします。
- 8 [plugins_root] ディレクトリと、Web サーバープラグインのインストール先を指定して、「Next」をクリックします。
- 9 「Select the existing IBM HTTP Server httpd.conf file」で、「Browse」をクリックし、[webserver root]/conf ディレクトリから httpd.conf ファイルを選択します。ここで、[webserver root] は、IBM HTTP Server のインストール先ディレクトリです。

- 10 「Specify the Web server port」 ボックスで、デフォルトのポートである 80 をそのまま指定して、「Next」をクリックします。
- 11 「Specify a unique Web server definition name」 ボックスに、この定義の固有な識別子を入力して、「Next」をクリックします。
- 12 「Web server plugin-cfg.xml file」 ボックスで、デフォルトの設定をそのまま指定して、「Next」をクリックします。
- 13 「Host name or IP address for the Application Server」 ボックスに、ND ノードのホスト名または IP アドレスを入力して、「Next」をクリックします。
- 14 確認ウィンドウで「Next」をクリックし、概要情報ウィンドウで「Next」をクリックします。
- 15 Web サーバープラグインがインストールされコピーされたら、「次へ」をクリックし、「完了」をクリックします。
- 16 IBM HTTP Server <plugin_dir>/bin から適切なファイルを WebSphere ND [appserver root]\bin フォルダーにコピーします。
 - (Windows) [webserver definition name].bat を設定します。例えば、configureserver1.bat
 - (Linux または UNIX) configure[webserver definition name].sh
- 17 Deployment Manager が実行されていることを確認し、Windows の場合は configure<webserver definition name>.bat、Linux または UNIX の場合は configure<webserver definition name>.sh を WebSphere ND コンピューターで実行して、WebSphere ND コンピューター上に管理対象外のノードを作成し、そこに Web サーバーを追加します。
- 18 WebSphere Administrative Console にログインし、ナビゲーションツリーで **Servers / Web servers** をクリックし、Web サーバー名をクリックします。「追加プロパティ」で、「リモート Web サーバー管理」をクリックします。ポート、ユーザー名、パスワードの詳細が、IBM HTTP 管理サーバーのために提供されているものと同じであることを確認します。
- 19 サーバー／Web サーバーをクリックし、右のウィンドウで、Web サーバー名の横にあるチェックボックスを選択します。上述の手順を実行する前に、「開始」をクリックします。
注意：上記手順オブジェクトウィンドウ実行する前に、リモートマシン (IBM HTTP サーバーマシン) で IBM HTTP 管理サーバーが稼働していることを確認してください。
- 20 Web ブラウザーを開いて、Web サーバーコンピューターの管理コンソール ([http://\[web server name\]:80/adminui](http://[web server name]:80/adminui)) にアクセスし、プラグインが正常に生成され、伝播されたかどうかを確認します。次の応答が表示される場合は、手順 21 ~ 24 の説明に従ってプラグインを生成および伝播する必要があります。

```
/[application name] not defined
```


注意：プラグインが自動的に生成および伝播されるのは、システムで自動同期が事前に有効になっている場合のみです (デフォルトでは無効)。
- 21 WebSphere Administrative Console にログインし、ナビゲーションツリーで **Servers / Web servers** をクリックし、右側のウィンドウで、HTTP サーバー名の横にある「Select」チェックボックスを選択します。
- 22 「Generate Plug-in」をクリックします。Plugin-cfg.xml ファイルが正常に生成されたことを確認するメッセージが表示されます。
- 23 「Propagate Plug-in」をクリックします。Plugin-cfg.xml ファイルが正常に伝播されたことを確認するメッセージが表示されます。
- 24 Web サーバーを再起動します。

第 10 章：高度な実稼働環境の設定

ここでは、Adobe® LiveCycle® Output 10、Adobe® LiveCycle® Forms 10 および PDF Generator の高度なチューニングについて説明します。この節に記載されている作業は、上級アプリケーションサーバー管理者が実稼働システムに対してのみ行ってください。

10.1 Output および Forms のプールサイズの設定

PoolMax の現在のデフォルト値は 4 です。実際に設定する値は、使用環境のハードウェア構成と予想される使用量によって異なります。

最適な使用方法としては、PoolMax の下限を使用可能な CPU の数以上に設定し、上限はサーバーの負荷パターンによって決めることをお勧めします。一般的に、上限はサーバー上にある CPU コアの数の 2 倍に設定します。

既存の PoolMax 値の変更

- 1 WebSphere Administrative Console にログインします。
- 2 ナビゲーションツリーで、**Servers / Application Servers / [server name] / Java and Process Management / Process Definition / Java Virtual Machine / Custom Properties** をクリックします。
- 3 ConvertPdf の以下のプロパティを追加します。
 - com.adobe.convertpdf.bmc.POOL_MAX=[new value]
 - com.adobe.convertpdf.bmc.MAXIMUM_REUSE_COUNT=5000
 - com.adobe.convertpdf.bmc.REPORT_TIMING_INFORMATION=true
 - com.adobe.convertpdf.bmc.CT_ALLOW_SYSTEM_FONTS=true
- 4 XMLFM の以下のプロパティを追加します。
 - com.adobe.xmlform.bmc.POOL_MAX=[new value]
 - com.adobe.xmlform.bmc.MAXIMUM_REUSE_COUNT=5000
 - com.adobe.xmlform.bmc.REPORT_TIMING_INFORMATION=true
 - com.adobe.xmlform.bmc.CT_ALLOW_SYSTEM_FONTS=true
- 5 (クラスターのみ) クラスター内のサーバーごとに、手順 2 ~ 4 を繰り返します。

10.2 PDF Generator

PDF Generator では、一部の種類の入力ファイルについて、複数の PDF 変換を同時にを行うことができます。これは、ステートレスセッションビーンを使用して実行されます。

10.2.1 EJB プールサイズの設定

以下の種類の入力ファイルについて個別のプールサイズを適用するために、4 種類のステートレスセッションビーンがあります。

- Adobe PostScript® および Encapsulated PostScript (EPS) ファイル

- 画像ファイル (BMP、TIFF、PNG、JPEG ファイルなど)
- OpenOffice ファイル
- Microsoft Office ファイル、Photoshop® ファイル、PageMaker® ファイル、FrameMaker® ファイルなど、その他すべての種類のファイル (HTML ファイルを除く)

HTML から PDF への変換時のプールサイズは、ステートレスセッションビーンでは管理されません。

PostScript および EPS ファイルと画像ファイルのデフォルトのプールサイズは 3 に設定され、OpenOffice とその他の種類のファイル (HTML を除く) のデフォルトのプールサイズは 1 に設定されます。

CPU の数や各 CPU 内のコアの数など、使用しているサーバーハードウェア構成に基づいて、PS/EPS と画像のプールサイズを別の値に設定できます。ただし、PDF Generator を正常に機能させるためには、OpenOffice とその他の種類のファイルのプールサイズを 1 のままにする必要があります。

この節では、サポートされるアプリケーションサーバーのそれぞれについて、PS2PDF (PS から PDF への変換) と Image2PDF (画像から PDF への変換) のプールサイズを設定する方法を説明します。

以下の説明は、次の 2 つの LiveCycle アプリケーション EAR ファイルがアプリケーションサーバーにデプロイされていることを前提としています。

- adobe-livecycle-websphere.ear
 - adobe-livecycle-native-websphere-[platform].ear
- この [platform] は、オペレーティングシステムに応じて、次のいずれかの文字列に置き換えられます。
- (Windows) x86_win32
 - (Linux) x86_linux
 - (SunOS™) sparc_sunos
 - (AIX) powerpc_aix

PS2PDF および Image2PDF のプールサイズの設定

LiveCycle 管理ヘルプの「サービスの管理」の節にある、「Distiller サービスの設定」および「Generate PDF サービスの設定」を参照してください。

10.3 Windows での CIFS の有効化

LiveCycle をホストする Windows Server マシンを手動で設定する必要があります。

注意：サーバーには、静的 IP アドレスが必要です。

Windows マシンで、次の作業を行う必要があります。

10.3.1 NetBIOS over TCP/IP の有効化

LiveCycle サーバーに接続するクライアントの要求がサーバーホスト名で解決されるように、NetBIOS over TCP/IP を有効にする必要があります。

- 1 ローカルエリアの接続プロパティダイアログボックスの「全般」タブで、「インターネットプロトコル」を選択して、「プロパティ」をクリックします。
- 2 インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロパティダイアログボックスの「全般」タブで、サーバーに静的 IP アドレスがあることを確認します。「詳細設定」をクリックします。

- 3 TCP/IP 詳細設定ダイアログボックスで、「WINS」タブを選択して「NetBIOS over TCP/IP を有効にする」を選択します。

10.3.2 他の IP アドレスの追加

- 1 ローカルエリアの接続プロパティダイアログボックスの「全般」タブで、「インターネットプロトコル」を選択して、「プロパティ」をクリックします。
- 2 インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロパティダイアログボックスの「全般」タブで、サーバーに静的 IP アドレスがあることを確認します。「詳細設定」をクリックします。
- 3 TCP/IP 詳細設定ダイアログボックスで、「IP 設定」タブを選択して「追加」をクリックします。
- 4 静的 IP アドレスを指定して「追加」をクリックします。

10.3.3 SMB over NetBIOS レジストリの無効化 (Windows Server 2003 のみ)

Windows レジストリを編集することによって、SMB over NetBIOS を無効にする必要があります。

- 1 Windows レジストリエディターで、**HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters** に移動します。
- 2 DWORD の SMBDeviceEnabled を 0 に設定します。この値が存在しない場合は、SMBDeviceEnabled という名前の新しい DWORD 値を追加して 0 に設定します。

10.3.4 ファイルとプリンターの共有の無効化 (Windows Server 2008 のみ)

- ・「ネットワークの設定」に移動し、「Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンター共有」の選択を解除して、「適用」をクリックします。

第 11 章：付録 - コマンドラインインターフェイスのインストール

11.1 概要

LiveCycle には、インストールプログラム用にコマンドラインインターフェイス (CLI) が用意されています。CLI は、LiveCycle の上級ユーザーが使用したり、インストールプログラムのグラフィカルユーザーインターフェイス (GUI) がサポートされていないサーバー環境で使用したりすることを前提としています。CLI はコンソールモードで実行します。1つのインターラクティブセッションで、すべてのインストール操作を行うことができます。

CLI インストールオプションを使用してモジュールをインストールする前に、該当する準備ガイド（新規のシングルサーバーインストール、クラスター設定アップまたはアップグレード）に従って、LiveCycle の実行に必要な環境の準備が整っていることを確認します。LiveCycle のドキュメント一式は

http://www.adobe.com/go/learn_lc_documentation_10_jp から入手できます。

インストール手順の概要については、17 ページの「[4.1 事前準備](#)」を参照してください。

インストールプロセスを開始したら、画面の指示に従ってインストールオプションを選択します。各プロンプトに応答しながらインストールを進めてください。

注意：前の手順で選択した内容を変更する場合は、`back` と入力します。`quit` と入力すれば、いつでもインストールをキャンセルできます。

11.2 LiveCycle のインストール

1 コマンドプロンプトを開き、実行可能なインストーラーが含まれるインストールメディアまたはハードディスクのフォルダーに移動します。

- (Windows) `server\Disk1\InstData\Windows_64\VM`
- (Linux) `server/Disk1/InstData/Linux/NoVM`
- (Solaris) `server/Disk1/InstData/Solaris/NoVM`
- (AIX) `server/Disk1/InstData/AIX/VM`

2 コマンドプロンプトを開いて、次のコマンドを実行します。

- (Windows) `install.exe -i console`
- (Windows 以外) `./install.bin -i console`

注意：`-i console` オプションを指定せずにコマンドを入力すると、GUI ベースのインストーラーが起動します。

3 次の表の説明に従って、プロンプトに応答します。

プロンプト	説明
Choose Locale	インストールで使用するロケールを値 1 ~ 2 を入力して選択します。デフォルト値を選択するには、 Enter キーを押します。 English、または日本語を選択できます。デフォルトの言語は日本語です。
Choose Install Folder	Destination 画面で、 Enter キーを押してデフォルトディレクトリを使用するか、新しいインストールディレクトリの場所を入力します。 デフォルトのインストールフォルダーは次のとおりです。 (Windows) : C:\Adobe\Adobe LiveCycle ES3 (Windows 以外) : opt/adobe/adobe_lifecycle_es3 ディレクトリ名にアクセント記号付きの文字を使用しないでください。アクセント記号付きの文字を使用すると、CLI によってアクセントが無視され、アクセント記号付きの文字が変更されてからディレクトリが作成されます。
LiveCycle Server License Agreement	Enter キーを押して、使用許諾契約のページに目を通します。 契約に同意する場合は、Y を入力し、 Enter キーを押します。
Pre-Installation Summary	選択したインストール内容を確認し、その内容でインストールを続行する場合は Enter キーを押します。 前の手順に戻って設定を変更するには、back と入力します。
Ready To Install	インストーラによってインストールディレクトリが表示されます。 Enter キーを押すと、インストールプロセスが開始します。
Installing	インストール中、進行状況バーによりインストールの進行状況が示されます。
Configuration Manager	Enter キーを押すと、LiveCycle のインストールが完了します。 Configuration Manager を GUI モードで実行するには、次のスクリプトを呼び出します。 (Windows) : C:\Adobe\Adobe LiveCycle ES3\ConfigurationManager\bin\ConfigurationManager.bat (Windows 以外) : opt/adobe/adobe_lifecycle_es3/configurationManager/bin/ConfigurationManager.sh
Installation Complete	インストールの完了画面にインストールのステータスと場所が表示されます。 Enter キーを押すと、インストーラが終了します。

11.3 エラーログ

エラーが発生した場合は、次のインストールのログディレクトリで install.log を確認できます。

- (Windows) [LiveCycle root]\log
- (AIX、Linux、Solaris) [LiveCycle root]/log

11.4 コンソールモードでの LiveCycle のアンインストール

注意：コマンドラインオプションを使用して LiveCycle をインストールした場合は、コマンドラインからアンインストラーを実行するだけで LiveCycle ES3 をアンインストールできます。サイレントアンインストールを実行する場合は、「-i console」フラグを省略します。

1 コマンドプロンプトを開き、アンインストールスクリプトが含まれるディレクトリに移動します。

注意：UNIX システムの場合は、ディレクトリ名にスペースが含まれているので、アンインストールスクリプトが含まれるディレクトリには手動で移動する必要があります。

- (Windows) cd C:\Adobe\Adobe LiveCycle ES3\Uninstall_Adobe LiveCycle ES3
- (UNIX 系のシステム) cd opt/adobe/adobe livecycle es3/Uninstall_Adobe_livecycle ES3

2 プロンプトで次のコマンドを入力し、Enter キーを押します。

- (Windows) Uninstall Adobe LiveCycle ES3-i console
- (AIX) ./Uninstall_adobe_livecycle_ES3 -i console
- (Linux、Solaris) ./Uninstall Adobe Livecycle ES3 -i console

3 画面の指示に従って操作します。

プロンプト	説明
LiveCycle ES3 のアンインストール	Enter キーを押すと、アンインストールが続行します。quit と入力すると、アンインストールプログラムが終了します。
Uninstalling...	アンインストールが開始したら、残りのアンインストールプロセスが完了し、カーソルがプロンプトに戻ります。
Uninstall Complete	一部の項目については削除されない可能性があります。また、LiveCycle のインストール後に作成されたフォルダーは削除されません。これらのファイルやフォルダーは手動で削除する必要があります。

第 12 章：付録 - Configuration Manager コマンドラインインターフェイス

LiveCycle には、Configuration Manager のコマンドラインインターフェイス (CLI) が用意されています。CLI は、LiveCycle の上級ユーザーが使用したり、Configuration Manager のグラフィカルユーザーインターフェイス (GUI) がサポートされていないサーバー環境で使用したりすることを前提としています。

12.1 操作の順序

Configuration Manager CLI は、GUI バージョンの Configuration Manager の操作と同じ順序で実行する必要があります。CLI の操作は以下の順序で実行してください。

- 1** LiveCycle を設定します。
- 2** アプリケーションサーバートポロジを検証します。
- 3** データベース接続を検証します。
- 4** アプリケーションサーバーを設定します。
- 5** アプリケーションサーバーの構成を検証します。
- 6** LiveCycle をデプロイします。
- 7** LiveCycle を初期化します。
- 8** LiveCycle を検証します。
- 9** LiveCycle モジュールをデプロイします。
- 10** LiveCycle モジュールデプロイメントを検証します。
- 11** PDF Generator のシステム準備設定を確認します。
- 12** PDF Generator に管理者ユーザーを追加します。
- 13** Connector for IBM Content Manager を設定します。
- 14** Connector for IBM FileNet を設定します。
- 15** Connector for EMC Documentum を設定します。
- 16** Connector for SharePoint を設定します。
- 17** Correspondance Mangement を設定します。

重要：Configuration Manager CLI の操作を完了したら、各クラスターノードを再起動する必要があります。

12.2 コマンドラインインターフェイスのプロパティファイル

プロパティファイルは、インストールの状態に応じて作成する必要があります。次のいずれかの方法を使用します。

- プロパティファイルを作成し、インストールシナリオおよび構成シナリオに応じて値を設定します。

- プロパティファイル cli_propertyFile_template.txt をコピーしてそのファイルを cli_propertyFileupgrade_template.txt テンプレートとして使用し、使用する Configuration Manager 操作に基づいて値を編集します。
- Configuration Manager の GUI を使用し、GUI バージョンによって作成されたプロパティファイルを CLI バージョンのプロパティファイルとして使用します。[LiveCycle root]/configurationManager/bin/ConfigurationManager.bat ファイルを実行すると、userValuesForCLI.properties ファイルが [LiveCycle root]/configurationManager/config ディレクトリに作成されます。このファイルを Configuration Manager CLI の入力として使用できます。

注意：CLI プロパティファイルでは、Windows パスのディレクトリ区切り文字 (¥) にエスケープ文字 (\) を使用する必要があります。例えば、指定する Fonts フォルダーが C:\Windows\Fonts である場合、Configuration Manager CLI スクリプトでは C:\\Windows\\Fonts と入力する必要があります。

12.3 一般的な設定プロパティ

12.3.1 共通のプロパティ

共通のプロパティは以下のとおりです。

WebLogic および WebSphere 固有のプロパティ：アプリケーションサーバーの設定、LiveCycle のデプロイ、アプリケーションサーバートポロジの検証およびアプリケーションサーバー設定の検証操作に必要です。

LiveCycle Server 固有のプロパティ：LiveCycle の初期化および LiveCycle コンポーネントのデプロイ操作に必要です。

以下の操作に必要なプロパティは次の表のとおりです。

- LiveCycle を初期化します。
- LiveCycle コンポーネントをデプロイします。

プロパティ	値	説明
targetServer.topologyType	server または cluster	LiveCycle にデプロイするアプリケーションサーバートポロジの種類。
targetServer.name	文字列	アプリケーションサーバー（管理サーバー）ノードまたはクラスターに割り当てられた名前。
targetServer.adminHost	文字列 デフォルトは localhost です。	アプリケーションサーバーがインストールされているサーバーのホスト名。
targetServer.adminPort	整数値	管理サーバーが SOAP 要求をリスンするポートのポート番号。
targetServer.adminUserID	文字列	アプリケーションサーバーへのアクセスに使用する管理ユーザー ID。
localServer.appServerRootDir	デフォルト： (Windows) C:\Program Files\IBM\WebSphere\AppServer (Linux, Solaris) /opt/IBM/WebSphere/AppServer (AIX) /usr/IBM/WebSphere/AppServer	ローカルに設定するアプリケーションサーバーインスタンスのルートディレクトリ (LiveCycle をデプロイしたり、LiveCycle をデプロイするリモートサーバーと通信するために使用したりするディレクトリ)。
LiveCycle サーバー固有のプロパティ		

プロパティ	値	説明
LCHost	文字列	LiveCycle をデプロイするサーバーのホスト名。 クラスターでプロイメントの場合、アプリケーションサーバーを実行しているいずれかのクラスターノードのホスト名。
LCPort	整数値	LiveCycle のデプロイ先の Web ポート番号。
excludedSolutionComponents	文字列。次の値がサポートされています。 ALC-LFS-Forms、 ALC-LFS-ConnectorEMCDocumentum、 ALC-LFS-ConnectorIBMFileNet、 ALC-LFS-ConnectorIBMContentManager、 ALC-LFS-DigitalSignatures、 ALC-LFS-DataCapture、 ALC-LFS-Output、 ALC-LFS-PDFGenerator、 ALC-LFS-ProcessManagement、 ALC-LFS-ReaderExtensions、 ALC-LFS-RightsManagement	(オプション) 構成しない LiveCycle モジュールを指定します。構成対象から除外するモジュールが複数ある場合はコンマで区切ります。
excludedSolution	ALC-SA-CorrespondenceManagement	このプロパティを指定して、Correspondence Management Solution を追加または除外できます。

12.3.2 LiveCycle の構成プロパティ

以下のプロパティは LiveCycle の構成操作にのみ適用されます。

プロパティ	値	説明
AdobeFontsDir	文字列	Adobe サーバーフォントディレクトリの場所。 このパスは、デプロイ先のすべてのクラスターノードからアクセスできるようにする必要があります。
customerFontsDir	文字列	カスタマーフォントディレクトリの場所。 このパスは、デプロイ先のすべてのクラスターノードからアクセスできるようにする必要があります。
systemFontsDir	文字列	システムフォントディレクトリの場所。 このパスは、デプロイ先のすべてのクラスターノードからアクセスできるようにする必要があります。
LCTempDir	文字列	一時ディレクトリの場所。 このパスは、デプロイ先のすべてのクラスターノードからアクセスできるようにする必要があります。

プロパティ	値	説明
LCGlobalDocStorageDir	文字列	<p>グローバルドキュメントストレージのルートディレクトリ。</p> <p>長期間有効なドキュメントを保存したり、それらをすべてのクラスターノードで共有したりするために使用する、NFS 共有ディレクトリのパスを指定します。</p> <p>このプロパティは、LiveCycle コンポーネントをクラスター環境にデプロイする場合にのみ指定します。</p> <p>このパスは、デプロイ先のすべてのクラスターノードからアクセスできるようにする必要があります。</p>
EnableDocumentDBStorage	true または false デフォルト : false	<p>永続ドキュメントについて、データベースへのドキュメントの保存を有効または無効にします。</p> <p>データベースへのドキュメントの保存を有効にしても、GDS のファイルシステムディレクトリは必要です。</p>
contentServices.indexesDir	文字列	[Content Services のみ] Content Services で使用されるインデックスディレクトリを指定します。このディレクトリは各クラスターで一意であり、すべてのクラスターノードで同じ名前と場所にする必要があります。例えば、contentServices.indexesDir=C:\Adobe\Adobe LiveCycle ES3\lccs_indexes になります。
(WebSphere のみ) contentServices.myfacesDir	文字列	myfaces jar のコピー先ディレクトリ。共有ライブラリとして使用します。

12.3.3 アプリケーションサーバーの設定および検証のプロパティ

12.3.3.1 WebSphere の設定および検証のプロパティ

Configuration Manager では、必要に応じて、WebSphere アプリケーションサーバーを LiveCycle で設定および検証できます。

以下の操作に適用されるプロパティは次の表のとおりです。

- ・ アプリケーションサーバーの構成
- ・ アプリケーションサーバートポロジの検証
- ・ アプリケーションサーバー構成の検証
- ・ データベース接続の検証

12.3.3.2 アプリケーションサーバーのプロパティ

プロパティ	値	説明
アプリケーションサーバー固有のプロパティセクションを設定する必要があります。詳しくは、「共通のプロパティ」を参照してください。		
jvm.initialHeapSize	デフォルト： 256	JVM の初期ヒープサイズ (MB)。
jvm.maxHeapSize	デフォルト： 1792	JVM の最大ヒープサイズ (MB)。

プロパティ	値	説明
WebLogic および WebSphere クラスターのみ		
cache.useUDP	true	LiveCycle が UDP を使用してキャッシュを実装する場合は、値を true に設定します。 LiveCycle が TCP を使用してキャッシュを実装する場合は、値を false に設定します。
cache.udp.port	デフォルト： 33456	プライマリコンピューターが UDP ベースのキャッシュ通信に使用するポート番号。 cache.useUDP=true の場合にのみ設定します。
cache.tcpip.primaryhost	文字列	プライマリアプリケーションサーバーがインストールされているコンピューターのホスト名。 cache.useUDP!=true の場合にのみ設定します。
cache.tcpip.primaryport	デフォルト： 22345	プライマリアプリケーションサーバーコンピューターが TCP ベースのキャッシュ通信に使用するポートのポート番号。 cache.useUDP!=true の場合にのみ設定します。
cache.tcpip.secondaryhost	文字列	セカンダリアプリケーションサーバーがインストールされているコンピューターのホスト名。 cache.useUDP!=true の場合にのみ設定します。
cache.tcpip.secondaryport	デフォルト： 22345	セカンダリアプリケーションサーバーコンピューターが TCP ベースのキャッシュ通信に使用するポートのポート番号。 cache.useUDP!=true の場合にのみ設定します。
データソース構成		
datasource.dbType	次のいずれかを選択します。 • oracle • db2 • sqlserver	LiveCycle で使用するように設定するデータベースの種類。
datasource.dbName	文字列	データベースの名前。
datasource.dbHost	文字列	データベースがあるサーバーのホスト名または IP アドレス。
datasource.dbPort	整数値	LiveCycle がデータベースとの通信に使用するデータベースポート。
datasource.dbUser	文字列	LiveCycle がデータベースへのアクセスに使用するユーザー ID。
datasource.dbPassword	文字列	データベースユーザー ID に関連付けられているパスワード。
datasource.target.driverPath	文字列	アプリケーションサーバーの lib ディレクトリ内の JDBC ドライバー。 このパスは、設定するすべてのクラスターノードからアクセスできる、有効なパスである必要があります。
datasource.local.driverPath	文字列	ローカル JDBC ドライバー。この値は、直接データベース接続のテストにのみ使用します。

12.3.4 LiveCycle のデプロイプロパティ

LiveCycle のデプロイプロパティは LiveCycle のデプロイ操作にのみ適用されます。

プロパティ	値	説明
詳しくは、89 ページの「 12.3.1 共通のプロパティ 」を参照してください		
deployment.includeIVS	false	IVS EAR ファイルをデプロイメントに含めるかどうかを指定します。 IVS EAR ファイルは実稼働環境に含めないようにすることをお勧めします。
targetServer.virtualHost	文字列	WebSphere Application Server の仮想ホスト。デフォルト値は、admin_host、default_host、proxy_host です。

12.3.5 LiveCycle の初期化プロパティ

LiveCycle の初期化プロパティは LiveCycle の初期化操作にのみ適用されます。

プロパティ	値	説明
詳しくは、89 ページの「 12.3.1 共通のプロパティ 」を参照してください		

12.3.6 LiveCycle コンポーネントのデプロイプロパティ

以下の操作に適用されるプロパティは次の表のとおりです。

- LiveCycle コンポーネントのデプロイ
- LiveCycle コンポーネントのデプロイメントの検証
- LiveCycle サーバーの検証

プロパティ	値	説明
LiveCycle サーバー情報セクションを構成する必要があります。詳しくは、「 共通のプロパティ 」を参照してください		
LCAdminUserID	文字列	LiveCycle 管理者ユーザーに割り当てるユーザー ID。このユーザー ID は、Administration Console へのログオンに使用されます。
LCAdminPassword	文字列	LiveCycle 管理者ユーザーに割り当てるパスワード。このパスワードは、Administration Console へのログオンに使用されます。

12.3.7 PDF Generator 用の管理者ユーザーの追加

以下のプロパティは、PDF Generator 用の管理者ユーザーを追加する場合にのみ適用されます。これらのプロパティは、cli_propertyFile_pcfg_template.txt にあります。

プロパティ	値	説明
LCHost	文字列	LiveCycle サーバーがインストールされるホスト名。
LCPort	整数値	LiveCycle アプリケーションサーバーが構成されているポート番号。
LCAdminUserID	文字列	LiveCycle 管理者ユーザーに割り当てるユーザー ID。このユーザー ID は、Administration Console へのログオンに使用されます。
LCAdminPassword	文字列	LiveCycle 管理者ユーザーに割り当てるパスワード。このパスワードは、Administration Console へのログオンに使用されます。
LCServerMachineAdminUser	文字列	LiveCycle をホストする運用システムの管理者ユーザーのユーザー ID。
LCServerMachineAdminUserPasswd	文字列	LiveCycle をホストする運用システムの管理者ユーザーのパスワード。

12.3.8 Connector for IBM Content Manager の設定

プロパティ	値	説明
LCHost	文字列	LiveCycle サーバーがインストールされるホスト名。
LCPort	整数値	LiveCycle アプリケーションサーバーが構成されているポート番号。
LCAdminUserID	文字列	LiveCycle 管理者ユーザーに割り当てるユーザー ID。このユーザー ID は、Administration Console へのログオンに使用されます。
LCAdminPassword	文字列	LiveCycle 管理者ユーザーに割り当てるパスワード。このパスワードは、Administration Console へのログオンに使用されます。
jndiPortNumber	文字列	LiveCycle アプリケーションサーバーに対応する JNDI ポート。
jboss.clientjar.location	文字列	jbossall-client.jar ファイルの場所 (JBoss のみ)。
CDVTopology.appserverrootdir	文字列	リモートサーバー上に設定するアプリケーションサーバーインスタンスのルートディレクトリ (LiveCycle をデプロイするディレクトリ)。
ConfigureIBCMC	true または false	Connector for IBM Content Manager を設定するには、true を指定します。
IBCMCClientPathDirectory	文字列	IBM Content Manager クライアントのインストールディレクトリの場所。
DataStoreName	文字列	接続する IBM Content Manager サーバーのデータストアの名前。

プロパティ	値	説明
IBMCUsername	文字列	IBM Content Manager 管理者ユーザーに割り当てるユーザー名。このユーザー ID は、IBM Content Manager へのログインに使用されます。
IBMCPassword	文字列	IBM Content Manager 管理者ユーザーに割り当てるパスワード。このパスワードは、IBM Content Manager へのログインに使用されます。
ConnectionString	文字列	IBM Content Manager に接続するための接続文字列内に使用される追加の引数（オプション）。

12.3.9 Connector for IBM FileNet を設定

プロパティ	値	説明
LCHost	文字列	LiveCycle サーバーがインストールされるホスト名。
LCPort	整数値	LiveCycle アプリケーションサーバーが構成されているポート番号。
LCAdminUserID	文字列	LiveCycle 管理者ユーザーに割り当てるユーザー ID。このユーザー ID は、Administration Console へのログオンに使用されます。
LCAdminPassword	文字列	LiveCycle 管理者ユーザーに割り当てるパスワード。このパスワードは、Administration Console へのログオンに使用されます。
jndiPortNumber	文字列	LiveCycle アプリケーションサーバーに対応する JNDI ポート。
jboss.clientjar.location	文字列	jbossall-client.jar ファイルの場所 (JBoss のみ)。
CDVTopology.appserverrootdir	文字列	リモートサーバー上に設定するアプリケーションサーバーインスタンスのルートディレクトリ (LiveCycle をデプロイするディレクトリ)。
ConfigureFilenetCE	true または false	Connector for IBM Filenet を設定するには、true を指定します。
FilenetConfigureCEVersion	文字列	設定する FileNet クライアントのバージョン。FilenetClientVersion4.0 または FilenetClientVersion4.5 を指定します。
FilenetCEClientPathDirectory	文字列	IBM Filenet Content Manager クライアントのインストールディレクトリの場所。
ContentEngineName	文字列	IBM Filenet Content Engine がインストールされているマシンのホスト名または IP アドレス。
ContentEnginePort	文字列	IBM Filenet Content Engine が使用するポート番号。
CredentialProtectionSchema	CLEAR または SYMMETRIC	保護のレベルを指定します。
EncryptionFileLocation	文字列	暗号化ファイルの場所。これは、CredentialProtectionSchema 属性に対して SYMMETRIC オプションを選択した場合にのみ必要です。 パス区切り文字には、スラッシュ (/) または二重の円記号 (\) を使用します。

プロパティ	値	説明
DefaultObjectStore	文字列	Connector for IBM Filenet Content Server のオブジェクトストアの名前。
FilenetContentEngineUsername	文字列	IBM Filenet Content Server に接続するためのユーザー ID。 読み取りアクセス権限を持つユーザー ID では、デフォルトのオブジェクトストアへの接続が許可されます。
FilenetContentEnginePassword	文字列	IBM FileNet ユーザーに割り当てるパスワード。このパスワードは、デフォルトのオブジェクトストアに接続する際に使用されます。
ConfigureFilenetPE	true または false	Connector for IBM FileNet を設定するには、true を指定します。
FilenetPEClientPathDirectory	文字列	IBM FileNet クライアントのインストールディレクトリの場所。
FilenetProcessEngineHostname	文字列	プロセスルーターのホスト名または IP アドレス。
FilenetProcessEnginePortNumber	整数値	IBM FileNet Content Server のポート番号。
FilenetPERouterURLConnectionPoint	文字列	プロセスルーターの名前。
FilenetProcessEngineUsername	文字列	IBM FileNet Content Server に接続するためのユーザー ID。
FilenetProcessEnginePassword	文字列	IBM FileNet Content Server に接続するためのパスワード。

12.3.10 Connector for EMC Documentum の設定

プロパティ	値	説明
LCHost	文字列	LiveCycle サーバーがインストールされるホスト名。
LCPort	整数値	LiveCycle アプリケーションサーバーが構成されているポート番号。
LCAdminUserID	文字列	LiveCycle 管理者ユーザーに割り当てるユーザー ID。このユーザー ID は、Administration Console へのログオンに使用されます。
LCAdminPassword	文字列	LiveCycle 管理者ユーザーに割り当てるパスワード。このパスワードは、Administration Console へのログオンに使用されます。
jndiPortNumber	文字列	LiveCycle アプリケーションサーバーに対応する JNDI ポート。
jboss.clientjar.location	文字列	jbossall-client.jar ファイルの場所 (JBoss のみ)。
CDVTopology.appserverrootdir	文字列	リモートサーバー上に設定するアプリケーションサーバーインスタンスのルートディレクトリ (LiveCycle をデプロイするディレクトリ)。
ConfigureDocumentum	true または false	Connector for EMC Documentum を設定するには、true を指定します。

プロパティ	値	説明
DocumentumClientVersion	文字列	設定する EMC Documentum クライアントのバージョン。DocumentumClientVersion6.0 または DocumentumClientVersion6.0 を指定します。
DocumentumClientPathDirectory	文字列	EMC Documentum クライアントのインストールディレクトリの場所。
ConnectionBrokerHostName	文字列	EMC Documentum Content Server のホスト名または IP アドレス。
ConnectionBrokerPortNumber	文字列	EMC Documentum Content Server のポート番号。
DocumentumUsername	文字列	EMC Documentum Content Server に接続するためのユーザー ID。
DocumentumPassword	文字列	EMC Documentum Content Server に接続するためのパスワード。
DocumentumDefaultRepositoryName	文字列	MC Documentum Content Server のデフォルトリポジトリの名前。

12.3.11 Connector for Microsoft SharePoint の設定

プロパティ	値	説明
LCHost	文字列	LiveCycle サーバーがインストールされるホスト名。
LCPort	整数値	LiveCycle アプリケーションサーバーが構成されているポート番号。
LCAdminUserID	文字列	LiveCycle 管理者ユーザーに割り当てるユーザー ID。このユーザー ID は、Administration Console へのログオンに使用されます。
LCAdminPassword	文字列	LiveCycle 管理者ユーザーに割り当てるパスワード。このパスワードは、Administration Console へのログオンに使用されます。
jndiPortNumber	文字列	LiveCycle アプリケーションサーバーに対応する JNDI ポート。
jboss.clientjar.location	文字列	jbossall-client.jar ファイルの場所 (JBoss のみ)。
CDVTopology.appserverrootdir	文字列	リモートサーバー上に設定するアプリケーションサーバーインスタンスのルートディレクトリ (LiveCycle をデプロイするディレクトリ)。
ConfigureSharePoint	true または false	Connector for Microsoft SharePoint を設定するには、true を指定します。
SharePointServerAddress	文字列	SharePoint Server のホスト名または IP アドレス。
SharePointUsername	文字列	SharePoint Server に接続するためのユーザー ID。
SharePointPassword	文字列	SharePoint Server に接続するためのパスワード。

プロパティ	値	説明
SharePointDomain	文字列	SharePoint Server のドメイン名。
SharePointVersion	文字列	LiveCycle 用にインストールされた Microsoft SharePoint Server のバージョン。
ConnectionString	文字列	SharePoint Server に接続するための接続文字列内に使用される追加の引数 (オプション)。

12.3.12 コマンドラインインターフェイスの使用

プロパティファイルを設定したら、[LiveCycle root]/configurationManager/bin フォルダーに移動する必要があります。

Configuration Manager CLI のコマンドの詳細な説明を表示するには、ConfigurationManagerCLI help<command name> と入力します。

LiveCycle の構成 CLI の使用

LiveCycle の構成操作では、次の構文を使用する必要があります。

configureLiveCycle -f <propertyFile>

説明：

- -f <propertyFile> : プロパティファイルには、必要な引数が含まれています。プロパティファイルの作成について詳しくは、「コマンドラインインターフェイスのプロパティファイル」を参照してください。

LiveCycle での CRX バンドルの抽出

CRX リポジトリの設定では、次の構文を使用する必要があります。

extractCRXInstallationContent [- crx_password<password>] -f <propertyFile>

説明：

- -f <propertyFile> : プロパティファイルには、必要な引数が含まれています。プロパティファイルの作成について詳しくは、「コマンドラインインターフェイスのプロパティファイル」を参照してください。

Correspondence Management の設定

CRX リポジトリの設定では、次の構文を使用する必要があります。

configureCRXRepository -f <propertyFile>

説明：

- -f <propertyFile> : プロパティファイルには、必要な引数が含まれています。プロパティファイルの作成について詳しくは、「コマンドラインインターフェイスのプロパティファイル」を参照してください。

12.3.12.1 LiveCycle の構成 CLI の使用

LiveCycle の構成操作では、次の構文を使用する必要があります。

configureLiveCycle -f <propertyFile>

説明：

- -f <propertyFile> : プロパティファイルには、必要な引数が含まれています。プロパティファイルの作成について詳しくは、「コマンドラインインターフェイスのプロパティファイル」を参照してください。

12.3.12.2 アプリケーションサーバーの設定 CLI の使用

アプリケーションサーバーの設定操作では、次の構文を使用する必要があります。

```
configureApplicationServer -targetServer_AdminPassword <password> -f <propertyFile> [-skip  
<configurationsToSkipList>]
```

説明：

- -targetServer_AdminPassword <password> : コマンドラインで管理者パスワードを設定できます。この引数を指定すると、プロパティファイルの targetServer_AdminPassword プロパティが上書きされます。
- -f <propertyFile> : 必要な引数が含まれるプロパティファイル。プロパティファイルの作成について詳しくは、「コマンドラインインターフェイスのプロパティファイル」を参照してください。
- -skip <configurationsToSkipList> : 構成しないアプリケーションサーバーコンポーネントを指定できるオプションのパラメーターです。構成対象から除外するコンポーネントが複数ある場合はコンマで区切れます。有効なオプションは、Datasource および Core です。

12.3.12.3 (WebSphere および WebLogic のみ) LiveCycle のデプロイ CLI の使用

LiveCycle のデプロイ操作では、次の構文を使用する必要があります。

```
deployLiveCycle -f <propertyFile>
```

説明：

- -f <propertyFile> : プロパティファイルには、必要な引数が含まれています。プロパティファイルの作成について詳しくは、「コマンドラインインターフェイスのプロパティファイル」を参照してください。

重要：LiveCycle のデプロイ操作を完了したら、アプリケーションサーバーを再起動する必要があります。

12.3.12.4 LiveCycle の初期化 CLI の使用

LiveCycle の初期化操作では、次の構文を使用する必要があります。

```
initializeLiveCycle -f <propertyFile>
```

説明：

- -f <propertyFile> : プロパティファイルには、必要な引数が含まれています。プロパティファイルの作成について詳しくは、「コマンドラインインターフェイスのプロパティファイル」を参照してください。

12.3.12.5 LiveCycle コンポーネントのデプロイ CLI の使用

LiveCycle コンポーネントのデプロイ操作では、次の構文を使用する必要があります。

```
deployLiveCycleComponents -f <propertyFile> -LCAdminPassword <password>
```

説明：

- -f <propertyFile> : プロパティファイルには、必要な引数が含まれています。プロパティファイルの作成について詳しくは、「コマンドラインインターフェイスのプロパティファイル」を参照してください。
- -LCAdminPassword <password> : コマンドライン上で管理者パスワードを設定できます。この引数を指定すると、プロパティファイルの targetServer.adminPassword プロパティが上書きされます。

12.3.12.6 アプリケーションサーバートポロジの検証 CLI の使用

アプリケーションサーバートポロジの検証操作（オプション）では、次の構文を使用する必要があります。

```
validateApplicationServerTopology -f <propertyFile> -targetServer_AdminPassword <password>
```

説明：

- -f <propertyFile> : プロパティファイルには、必要な引数が含まれています。プロパティファイルの作成について詳しくは、「コマンドラインインターフェイスのプロパティファイル」を参照してください。
- -targetServer_AdminPassword <password> : コマンドラインで管理者パスワードを設定できます。この引数を指定すると、プロパティファイルの targetServer.adminPassword プロパティが上書きされます。

12.3.12.7 データベース接続の検証 CLI の使用

データベース接続の検証操作（オプション）では、次の構文を使用する必要があります。

```
validateDBConnectivity -f <propertyFile> -datasource_dbPasssword <password>
```

説明：

- -f <propertyFile> : プロパティファイルには、必要な引数が含まれています。プロパティファイルの作成について詳しくは、「コマンドラインインターフェイスのプロパティファイル」を参照してください。
- -datasource_dbPassword <password> : コマンドラインでデータベースユーザーpasswordを設定できます。この引数を指定すると、プロパティファイルの datasource.dbPassword プロパティが上書きされます。

12.3.12.8 アプリケーションサーバー設定の検証 CLI の使用

アプリケーションサーバー構成の検証操作（オプション）では、次の構文を使用する必要があります。

```
validateApplicationServerConfigurations -f <propertyFile> -targetServer_AdminPassword <password>
```

説明：

- -f <propertyFile> : プロパティファイルには、必要な引数が含まれています。プロパティファイルの作成について詳しくは、「コマンドラインインターフェイスのプロパティファイル」を参照してください。
- -targetServer_AdminPassword <password> : コマンドラインで管理者パスワードを設定できます。この引数を指定すると、プロパティファイルの targetServer.adminPassword プロパティが上書きされます。

12.3.12.9 LiveCycle サーバーの検証 CLI の使用

LiveCycle サーバーの検証操作（オプション）では、次の構文を使用する必要があります。

```
validateLiveCycleServer -f <propertyFile> -LCAdminPassword <password>
```

説明：

- -f <propertyFile> : プロパティファイルには、必要な引数が含まれています。プロパティファイルの作成について詳しくは、「コマンドラインインターフェイスのプロパティファイル」を参照してください。
- -LCAdminPassword <password> : コマンドライン上で管理者パスワードを設定できます。この引数を指定すると、プロパティファイルの targetServer.adminPassword プロパティが上書きされます。

12.3.12.10 LiveCycle コンポーネントのデプロイメントの検証 CLI の使用

LiveCycle コンポーネントのデプロイメントの検証操作（オプション）では、次の構文を使用する必要があります。

```
validateLiveCycleComponentDeployment -f <propertyFile> -LCAdminPassword <password>
```

説明：

- -f <propertyFile> : プロパティファイルには、必要な引数が含まれています。プロパティファイルの作成について詳しくは、「コマンドラインインターフェイスのプロパティファイル」を参照してください。
- -LCAdminPassword <password> : コマンドライン上で管理者パスワードを設定できます。この引数を指定すると、プロパティファイルの targetServer.adminPassword プロパティが上書きされます。

12.3.12.11 PDF Generator のシステム準備設定を確認します。

PDF Generator のシステム準備設定の確認操作では、次の構文を使用する必要があります。

```
pdःfg-checkSystemReadiness
```

12.3.12.12 PDF Generator の管理者ユーザーの追加

PDF Generator の管理者ユーザーの追加操作では、次の構文を使用する必要があります。

```
pdःfg-addAdminUser -f <propertyFile>
```

説明：

- -f <propertyFile> : プロパティファイルには、必要な引数が含まれています。プロパティファイルの作成について詳しくは、「コマンドラインインターフェイスのプロパティファイル」を参照してください。

12.3.12.13 Connector for IBM Content Manager の設定

Connector for IBM Content Manager の設定操作（オプション）では、次の構文を使用する必要があります。

```
IBMCM-configurationCLI -f <propertyFile>
```

説明：

- -f <propertyFile> : プロパティファイルには、必要な引数が含まれています。プロパティファイルの作成について詳しくは、「コマンドラインインターフェイスのプロパティファイル」を参照してください。

重要：[LiveCycle root]/configurationManager/bin ディレクトリにある
cli_propertyFile_ecm_ibmcn_template.txt という名前の <propertyFile> を修正します。

Connector for IBM Content Manager の設定を完了するには、次の手順を手動で実行してください。

- 1 [LiveCycle root]/configurationManager/configure-ecl/websphere の **adobe-component-ext.properties** ファイルを次の [appserver root]/profiles/[profile_name] ディレクトリにコピーします。
- 2 アプリケーションサーバーの再起動
- 3 LiveCycle 管理コンソールから以下のサービスを開始します。
 - IBMCMAuthProviderService
 - IBMCMConnectorService

12.3.12.14 Connector for IBM FileNet の設定

Connector for IBM FileNet の設定操作（オプション）では、次の構文を使用する必要があります。

```
filenet-configurationCLI -f <propertyFile>
```

説明：

- -f <propertyFile> : プロパティファイルには、必要な引数が含まれています。プロパティファイルの作成について詳しくは、「コマンドラインインターフェイスのプロパティファイル」を参照してください。

重要：[LiveCycle root]/configurationManager/bin ディレクトリにある
cli_propertyFile_ecm_filenet_template.txt という名前の <propertyFile> を修正します。

Connector for IBM Content Manager の設定を完了するには、次の手順を手動で実行してください。

- 1 [LiveCycle root]/configurationManager/configure-ecl/websphere の **adobe-component-ext.properties** ファイルを次の [appserver root]/profiles/[profile_name] ディレクトリにコピーします。

- 2 [appserver root]/profiles/[profile name]/properties ディレクトリ内の wsjass.conf ファイルを探し、そのファイルに [LiveCycle root]/configurationManager/ 探し configure-ecm/websphere ディレクトリにある wsjass.conf ファイルの内容を追加します。
- 3 (FileNet 4.x の場合のみ) Java オプション -Dwasp.location=[FileNetClient root]/wsi をアプリケーションサーバー起動オプションに追加します。
- 4 アプリケーションサーバーを再起動します。
- 5 LiveCycle 管理コンソールから以下のサービスを開始します。
 - IBMFileNetAuthProviderService
 - IBMFileNetContentRepositoryConnector
 - IBMFileNetRepositoryProvider
 - IBMFileNetProcessEngineConnector (設定されている場合)

12.3.12.15 Connector for EMC Documentum の設定

Connector for EMC Documentum の設定操作（オプション）では、次の構文を使用する必要があります。

documentum-configurationCLI -f <propertyFile>

説明：

- -f <propertyFile> : プロパティファイルには、必要な引数が含まれています。プロパティファイルの作成について詳しくは、「コマンドラインインターフェイスのプロパティファイル」を参照してください。
- 重要 :** [LiveCycle root]/configurationManager/bin ディレクトリにある
cli_propertyFile_ecm_documentum_template.txt という名前の <propertyFile> を修正します。

Connector for EMC Documentum の設定を完了するには、次の手順を手動で実行してください。

- 1 [LiveCycle root]/configurationManager/configure-ecm/websphere の **adobe-component-ext.properties** ファイルを次の [appserver root]/profiles/[profile_name] ディレクトリにコピーします。
- 2 アプリケーションサーバーの再起動
- 3 LiveCycle 管理コンソールから以下のサービスを開始します。
 - EMCDocumentumAuthProviderService
 - EMCDocumentumRepositoryProvider
 - EMCDocumentumContentRepositoryConnector

12.3.12.16 Connector for Microsoft SharePoint の設定

Connector for Microsoft SharePoint の設定操作（オプション）では、次の構文を使用する必要があります。

sharepoint-configurationCLI -f <propertyFile>

説明：

- -f <propertyFile> : プロパティファイルには、必要な引数が含まれています。プロパティファイルの作成について詳しくは、「コマンドラインインターフェイスのプロパティファイル」を参照してください。
- 重要 :** [LiveCycle root]/configurationManager/bin ディレクトリにある
cli_propertyFile_ecm_sharepoint_template.txt という名前の <propertyFile> を修正します。

12.4 使用例

C:\Adobe\Adobe LiveCycle ES3\ConfigurationManager\bin から次のコマンドを入力します。

```
ConfigurationManagerCLI configureLiveCycle -f cli_propertyFile.txt
```

cli_propertyFile.txt には、作成済みのプロパティファイルの名前を指定します。

12.5 Configuration Manager CLI のログ

エラーが発生した場合は、[LiveCycle root]\ConfigurationManager\Log フォルダーにある CLI ログで確認できます。生成されるログファイルには、命名規則に基づいて lcmCLI.0.log のような名前が付けられます。ファイル名の数字（ここでは 0）は、ログファイルがロールオーバーされるたびに増加します。

12.6 次の手順

Configuration Manager CLI を使用して LiveCycle の設定とデプロイを行った場合は、この時点で次のタスクを実行できます。

- デプロイメントの確認 (51 ページの「[8.1.3 デプロイメントの確認](#)」を参照)
- Administration Consoleへのアクセス (51 ページの「[8.1.3.1 Administration Consoleへのアクセス](#)」を参照)。
- LDAP にアクセスするための LiveCycle モジュールの構成 (63 ページの「[8.6 LDAP アクセスの設定](#)」を参照)。

第13章：付録 - デプロイナーのヒープサイズの拡大 (WebSphere用)

タイムアウトエラーを回避するために、ejbdeploy.bat/sh スクリプトでヒープサイズを拡大する必要があります。

AIX、Linux、Solaris

- 1 [appserver root]/deploytool/itp/ ディレクトリに移動して、ejbdeploy.sh を編集用に開きます。
- 2 (Solarisのみ) SunOS セクションで、EJBDEPLOY_JVM_OPTIONS 属性を探して -XX:PermSize オプションの値を 256m に変更し、-Xverify オプションの値が none であることを確認します。
- 3 \$JAVA_CMD\ セクションのヒープサイズを以下の値に変更します。

```
-Xms256m Xmx512m
```
- 4 ファイルを保存して閉じます。

Windows

Windows

- 1 [appserver root]\deploytool\itp に移動して、ejbdeploy.bat ファイルをテキストエディターで開きます。
- 2 %JAVA_HOME% で始まる行を探して、引数 -Xmx を探します。
- 3 この引数を -Xmx512M に変更します。
- 4 ファイルを保存して閉じます。

MaxPermSize の拡大 (Solaris 上の WebSphere)

- 1 WebSphere Administrative Console にログインします。
- 2 WebSphere Administrative Console のナビゲーションツリーで、次のいずれかを実行します。
 - Servers / Server Types / WebSphere Application servers をクリックし、右側のウィンドウでサーバー名をクリックします。
- 3 「Server Infrastructure」で、Java and Process Management / Process Definition をクリックします。
- 4 「Additional Properties」で、「Java Virtual Machine」をクリックします。
- 5 「Generic JVM Arguments」に、MaxPermSize パラメーターとして次のように入力します。

```
-XX:MaxPermSize=512m
```
- 6 「OK」または「Apply」をクリックします。
- 7 「Messages」ボックスで「Save directly to master configuration」をクリックし、アプリケーションサーバーを再起動します。